

讯连科技

《DVD 威力制片》 4

用户手册

版权和免责声明

版权所有。未经讯连科技书面同意，本著作物之任何部分均不得转载、复制、保存、或传送。

依据相关法令之规定，POWERPRODUCER《DVD 威力制片》以“仅此状态”的基础提供，不附有任何形式的（无论是明示的还是默示的）保证，包括（但不限于）任何 POWERPRODUCER《DVD 威力制片》提供或与其关联的信息、服务或产品的保证，任何适销性、适用于某特定用途、隐私策略的特例和非侵害的默示保证。

使用者若开始使用本软件，即表示同意讯连公司对于因使用本软件或所附材料所导致的任何直接或间接损失一概免责。

本合约所列相关条款以台湾法令为准据。

PowerProducer《DVD 威力制片》是注册商标，它与本出版物中提到的其它公司及产品名称一起用于标识产品名称以及维护其拥有者的专属权。

国际总部

通信地址

讯连科技股份有限公司

15F, #100, Min Chuan Road, Hsin Tian City

Taipei County, Taiwan

网站

www.CyberLink.com

电话号码

电话：886-2-8667-1298

传真：886-2-8667-1300

版权所有 © 1999-2007 CyberLink Corporation（讯连科技股份有限公司）

目录

简介	1
欢迎使用	2
制作流程	3
预制作	3
光盘制作	3
准备刻录	4
《DVD 威力制片》程序	5
《DVD 威力制片》项目	6
升级您的软件	8
制作首选项	9
项目首选项	9
视频 / 音频首选项	10
支持的格式	11
系统要求	12
 制作影片光盘.....	 15
选择光盘格式	16
获取内容	18
导入 视频文件	19
导入照片	20
从 DV 摄像机中捕捉	20
从 HDV 摄像机中捕捉	22
捕捉自电视	23
从录放机捕捉	24
从 PC 相机捕捉	25
从数码相机捕捉	26
调整视频片段的画面比例	27
编辑片段	28
AB 剪切	28

合并	29
分割	29
视频的高级编辑（可选）	30
创建照片幻灯影片	31
创建新相册	31
添加照片至相册	31
查看相册属性	31
为相册添加背景音乐	31
设置持续时间	32
在光盘上备份照片	33
将照片设置为标题缩略图	33
照片的高级编辑（可选）	33
组织情节	34
自定义光盘菜单页	35
选择一种菜单页模板	35
设置章节	39
添加播放列表	41
选择播放列表	42
预览光盘内容	43
预览作品	43
查看 DVD 结构	44
查看片段属性	44
查看作品概述	45
最终输出	46
设置您的刻录配置	46
将作品刻录到光盘	47
将作品另存为光盘影像文件	49
创建 DVD 文件夹	51
刻录后编辑光盘	53
Right-to-Disc.....	55
从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘	56
将 HDV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘	59
将电视视频刻录到 DVD 或蓝光光盘	62
将 PC 相机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘	65
将录放机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘	68

光盘实用程序.....	71
《DVD 威力制片》光盘实用程序	72
擦除光盘	74
复制光盘	76
从光盘映像文件刻录光盘	78
保存光盘映像文件	79
从 DVD 文件夹刻录光盘	80
 参考	 81
常见问题解答	82
光盘类型和视频录制格式	84
光盘类型	84
视频录制格式	87
光盘类型 / 格式兼容性	88
格式和质量	89
视频格式	89
视频质量	89
音频格式	90
 技术支持.....	 91
联系技术支持之前	92
Web 支持	92
电话支持	93
电子邮件支持	94
 索引	 95

第 1 章

简介

本章节介绍讯连科技《DVD 威力制片》及数字影片的制作程序，包括您开始制作一个项目之前须拥有的内容。如需查找有关如何立即开始制作影片的介绍，请参阅第 15 页 ‘制作影片光盘’。

本章节包括以下部分：

- 第 2 页 ‘欢迎使用’
- 第 3 页 ‘制作流程’
- 第 5 页 ‘《DVD 威力制片》程序’
- 第 6 页 ‘《DVD 威力制片》项目’
- 第 8 页 ‘升级您的软件’
- 第 9 页 ‘制作首选项’
- 第 11 页 ‘支持的格式’
- 第 12 页 ‘系统要求’

欢迎使用

欢迎使用讯连科技的数字视频系列工具！讯连科技《DVD 威力制片》可制作数字视频作品并将它们刻录到光盘。您可以使用讯连科技《DVD 威力制片》执行编辑任务和捕捉新媒体，当您要对影片进行润饰时，讯连科技《DVD 威力制片》是最理想的工具。

什么是制作工具？

制作工具将您硬盘中的影片转换成可在光盘播放器中播放并与亲朋好友分享的蓝光光盘、HD DVD、DVD 或 VCD。但这些还不及全部功能的一半。讯连科技《DVD 威力制片》的制作功能包括以下内容：

导入和捕捉媒体

- 导入视频文件和照片
- 从 DV 或 HDV 摄像机捕捉
- 从电视或录放机捕捉
- 从 webcam 或数字相机捕捉

视频和图像编辑

- 剪切、合并和分割视频片段
- 将幻灯影片的长度与背景音乐的持续时间相匹配
- 将转场添加到幻灯影片

自定义光盘


- 创建带有视频缩略图和背景的光盘菜单
- 在视频内容中设置章节
- 将背景音乐添加至光盘菜单

光盘刻录和实用程序

- 刻录 CD、DVDs、HD DVD 和蓝光光盘
- 将视频从各来源直接刻录到 DVD
- 擦除光盘中不需要的内容
- 复制光盘和从光盘映像文件刻录光盘

制作流程

数字影片制作程序涉及艺术和技术的融合，以原视频资料开始而以影片作品刻录到光盘结束。讯连科技《DVD 威力制片》为您制作完整的影片并将它刻录到您所选的媒体中提供了最简捷的途径。



预制作



在使用讯连科技《DVD 威力制片》制作影片之前，您必须首先收集（或创建）其组成部分：视频文件、照片和背景音乐。

您可用摄像机或其它录制设备收集一些原始视频资料，或者使用已有的现成无版权保护的媒体文件。

您甚至可能已在视频编辑软件程序（如讯连科技《DVD 威力制片》）中创建了自己的影片，。

无论哪种情况，您必须拥有现成的全部原始影片素材，才能使制作程序尽可能顺利。

光盘制作



影片制作准备就绪后，即可使用讯连科技《DVD 威力制片》。由于讯连科技《DVD 威力制片》提供了基本的视频编辑工具，您的影片在现阶段无需进行完美润饰。

如果您已有现成的媒体片段，但之前未经编辑或润饰，您可以让讯连科技《DVD 威力制片》执行以下任务：

1. 指定要使用的光盘类型和视频质量。
2. 获取视频内容并添加幻灯影片

3. 将视频内容剪切到希望的长度。
4. 将视频按章节分割以便光盘导航。
5. 将背景音乐添加到视频片段。
6. 指定菜单页的按钮、背景图案、背景音乐和布局。
7. 预览作品。
8. 将作品刻录到光盘。

准备刻录

在准备将影片刻录到光盘之前，您必须备好几张与刻录机兼容的光盘。确认不仅媒体类型正确（即：您拥有适用于 DVD 驱动器的 DVD 光盘），而且光盘的格式正确（CD-R、DVD+RW、BD-RE、HD DVD-R 等）。

要有几张现成的光盘以备首次制作没有按您所希望的要求刻录，或当您对其结果满意时要复制几份。

《DVD 威力制片》程序

当您首次打开讯连科技《DVD 威力制片》时，程序显示如下：

制作影片光盘

获取媒体、制作照片幻灯片、创建影片作品。

编辑光盘

刻录后编辑光盘。




《DVD 威力制片》项目



要打开讯连科技《DVD 威力制片》项目，点击《DVD 威力制片》主窗口上的**打开项目**。讯连科技《DVD 威力制片》将项目保存为 .PPP 文件。此项目文件是所有影片内容、特效和设置的集合，但**不是**最终作品。此文件必须从其组成部分开始渲染（编辑或创建）以创建最终作品，这就像由鸡蛋、面粉和牛奶组成的牛奶鸡蛋面糊必须经烘烤才能制成蛋糕。

无论您如何在讯连科技《DVD 威力制片》中对视频片段、音频文件或照片作何更改，都**不会**影响原媒体文件。由于所有设置均保存在项目文件中，您可在讯连科技《DVD 威力制片》中剪切、编辑或删除片段，但原文件仍保留在硬盘中而毫发无损。因此，尽情创作吧！如果您进行了太多的更改，始终可以重新再来。

您可以使用标准的 Windows 按钮创建讯连科技《DVD 威力制片》新项目文件，还可打开或保存现有文件。这些任务的按钮位于大多数讯连科技《DVD 威力制片》功能的窗口顶端。



附注： 这些工具并非总是在所有功能中可用。

升级您的软件

可以从讯连科技获取软件的定期升级。如需升级您的软件，点击窗口顶端一排按钮中的 。将打开 Web 浏览器窗口，访问讯连科技的网上商店，在此，您可以升级程序以及接收有关讯连科技及其产品的其它信息。

附注：您必须连接到互联网方可使用此项功能。

制作首选项

讯连科技《DVD 威力制片》提供一系列首选项以更好地适合您的工作。如需设置首选项，点击  按钮，此按钮在大多数窗口中都提供。将打开首选项对话框，显示“项目”和“视频 / 音频”标签，其中包含可自定义的首选项。这些首选项将在下面加以说明。

项目首选项

附注：可用的项目选项视您选取不同的光盘格式而有所差异。

- **影片播放模式：**将视频设置为 **ulleted**" 2 光盘中的每个影片播放完毕后返回到光盘菜单或继续下一个影片。
- **工作目录：**这是讯连科技《DVD 威力制片》用于输出的目录。此目录在安装过程中设置。如果您要更改此目录，请确认硬盘中有足够的空间以供保存您的作品。
- **临时目录：**这是讯连科技《DVD 威力制片》用于存放临时文件的目录，退出讯连科技《DVD 威力制片》，这些文件将自动删除。此目录在安装过程中设置。
- **捕捉视频的默认名称：**为您捕捉的每个视频文件输入名称。讯连科技《DVD 威力制片》自动添加唯一的时标以区分每个捕捉到的文件。
- **按光盘的大小限制分割捕捉的视频文件：**分割捕捉的视频以确保每个捕捉视频都能适合您使用的光盘类型。
- **每次创建新章节：**到达设置的时间时自动创建新章节。
- **启用讯连科技的 MPEG@Best 技术：**在刻录 MPEG 视频时勾选该选项以平衡刻录速度和视频品质。
- **添加缩略图索引：**点击为光盘菜单添加缩略图索引。
- **启用视频缩略图：**勾选该选项使章节缩略图在光盘菜单中显示移动视频。如果选择该选项，您可以通过在**用户自定义运动持续时间**选项中输入一个值对视频长度进行限制。
- **擦除后退出：**勾选该选项以让讯连科技《DVD 威力制片》在擦除完成后自动弹出光盘。

- **显示电视安全区域：**勾选该选项在创建光盘菜单时于“制作”窗口中显示指示安全区域的框。使用此功能确保包括文本、缩略图和按钮在内的菜单项位于大多数电视的显示范围内。
- **默认菜单样式：**将您的收藏样式（.fl 文件）指定为每个新讯连科技《DVD 威力制片》项目的样式。

视频 / 音频首选项

附注：可用的视频和音频质量选项视您选取不同的光盘格式而有所差异。

- **视频质量：**选择光盘的视频质量：**HD（高解析）、SD（标准解析）、HQ（高质量）、SP（标准播放）、LP（长时间播放）、EP（延长播放）或智能显示。**视频质量设置提供了不同的比特率，从而可生成大小不等的文件。视频质量越高，生成的文件越大且光盘可容纳的视频长度越短。进而，捕捉和再现更高质量视频所需的 CPU 能力也越高。**智能显示技术**选项将把比特率自动调整到最佳质量视频文件以完全适合您所使用的光盘容量。
- **音频质量：**音频质量的差异如下：LPCM 是一种未压缩的视频格式。Dolby Digital 视频使用 Dolby Digital Consumer Encoder 格式。MPEG 音频使用 MPEG-1 音频压缩格式。（此音频格式在 NTSC 格式下可能存在兼容问题。）MP3 使用 MPEG-1 Layer 3 音频格式。
- **区域：**选择光盘播放所在的国家或区域：地区决定了所使用的电视格式（PAL 或 NTSC）。

支持的格式

讯连科技《DVD 威力制片》允许导入以下格式的文件：

音频输入格式：.mp3、.wav、.wma

图像输入格式：.bmp、.jpg、.jpeg、.gif、.tif、.tiff、.psd

视频输入格式：.mpg、.mpeg、.avi、.dat、.wmv、.asf、.vob、.dvr-ms

讯连科技《DVD 威力制片》支持的光盘和文件格式如下：

光盘类型	文件格式
BD-RE、BD-R	BD-RE、BD-R
HD DVD-R	HD DVD 视频
DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+RW、DVD-RAM、 DVD-R DL、DVD+R DL	DVD-Video、DVD-VR、 DVD+VR
CD-R、CD-RW	VCD、SVCD

系统要求

以下为建议的使用该程序所需最低系统要求。您可以发现符合这些推荐的最低配置的系统在处理特定任务时被要求扩展其容量。

最低系统要求	
操作系统	Windows Vista/XP/2000
内存	128MB SDRAM （建议使用 256MB SDRAM） - Right-to-Disc 需 256MB （建议 512MB） - 直接 HDV 到蓝光光盘刻录需 512MB
CPU	- VCD (MPEG-1) 制作：Intel Pentium II 450 MHz 或 AMD Athlon 500 MHz - DVD (MPEG-2) 制作：Intel Pentium II 700 MHz 或 AMD Athlon 700 MHz - DV 磁带到 MPEG-1 实时捕捉：Intel Pentium II 800 MHz 或 AMD Athlon 800 MHz - DV 磁带实时捕捉：Intel Pentium 4 2.4 GHz 或 AMD Athlon XP 2400+ - DV 磁带非实时捕捉：Intel Pentium II 450 MHz 或 AMD Athlon 500 MHz - Right-to-Disc：Intel Pentium 4 2.2 GHz （建议使用 Pentium 4 2.4 GHz）或 AMD Athlon XP 2200+ - HDV 磁带实时捕捉：Intel Pentium 4 2.4 GHz - 直接 DV 到 DVD 刻录：Intel Pentium 4 2.4 GHz （建议使用 Pentium 4 2.8 GHz）或 AMD Athlon XP 2400+ - 直接 HDV 到蓝光光盘刻录：Intel Pentium 4 2.4 GHz

最低系统要求

硬盘空间	• 1GB 用于制作 VCD • 5GB 用于制作 DVD • 15GB 用于制作 HD DVD • 25GB 用于制作蓝光光盘
DV/ HDV	• OHCI IEEE 1394 兼容设备
捕捉	• 模拟视频捕捉：符合 WDM 标准的 USB 或 PCI 捕捉设备 • DV 摄像机视频捕捉：符合 OHCI 标准的 IEEE 1394 I/O 设备 • DSC 照片导入：USB 界面

附注：要在捕捉视频的同时预览 HDV 内容，建议使用 nVidia 6200（或以上）或 ATI X700（或以上）的图形卡。

附注：某些摄像机在 PC 上将被识别为外部驱动器。在此种情况下，直接刻录到光盘功能不可用。您应当选择文件，并将其导入到光盘编辑中。

第 2 章

制作影片光盘

本章节指导您制作影片的整个过程，从捕捉内容到将完成的作品刻录到光盘。它包括创建全功能视频作品或照片幻灯影片、自定义您的光盘和刻录后编辑光盘的说明。本章节的关键是制作过程的快乐和创造性。

本章节包括以下部分：

- 第 16 页 ‘选择光盘格式’
- 第 18 页 ‘获取内容’
- 第 28 页 ‘编辑片段’
- 第 31 页 ‘创建照片幻灯影片’
- 第 34 页 ‘组织情节’
- 第 35 页 ‘自定义光盘菜单页’
- 第 39 页 ‘设置章节’
- 第 41 页 ‘添加播放列表’
- 第 43 页 ‘预览光盘内容’
- 第 44 页 ‘查看 DVD 结构’
- 第 46 页 ‘最终输出’
- 第 53 页 ‘刻录后编辑光盘’

附注：提供的功能可能因您计算机上安装的版本而有所不同。

选择光盘格式



制作影片光盘的第一步是选择您要创建的光盘格式。影响您使用光盘格式的因素包括系统中配备的光盘刻录机类型、使用的视频长度和质量，以及要播放的播放器类型。

要开始制作影片光盘，请按以下步骤执行：

- 1. 打开讯连科技 《DVD 威力制片》。



2. 点击**制作影片光盘**。将打开“选择您的光盘”窗口。



3. 选择要使用的光盘格式：
 - **VCD**：创建较低质量视频或幻灯影片。
 - **DVD**：创建更长、高质量的视频。(需 DVD 刻录机。)
 - **蓝光光盘**：创建在蓝光光盘播放器中播放的高品质高辨析的视频。(需要蓝光光盘刻录机)。
 - **HD DVD**：创建在 HD DVD 播放器中播放的高品质高辨析的视频。(需 HD DVD 刻录机。)
4. 如需要，可设置其它选项：
 - **视频录制格式**：选择视频录制格式。如需详细信息，请参阅第 87 页‘视频录制格式’。
 - **光盘容量**：选择您使用的光盘的容量。
 - **电视画面比例**：选取光盘的电视画面比例。如需更多有关电视画面比例的资讯，请参阅第 82 页‘常见问题解答’。
5. 点击  继续。

获取内容


若要合成视频作品，必须首先获取视频内容。您可能已有数字文件，只需简单地将之导入到讯连科技《DVD 威力制片》，或者您可能已从需捕捉的模拟或数字源中获取到原胶片。

您的作品可以是视频和照片的混合。如果您希望将静态照片与视频片段合成，必须分别获取视频媒体和创建照片幻灯片 (请参阅第 20 页‘导入照片’)。

导入和捕捉功能位于制作影片光盘功能中的“内容”窗口。

要进入“内容”窗口，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技《DVD 威力制片》。
- 2. 点击制作影片光盘。
- 3. 选择光盘类型，然后点击 。将打开“内容”窗口。



- 4. 从左面的可用设备列表选择一个导入或捕捉源。

获取内容的程序取决于使用的设备种类。以下部分将描述使用系统中的可用设备导入或捕捉内容的详细步骤。


导入后，视频片段和相册内的照片会以缩略图模式显示于“制作案例”小 R 私麻泄卦谗悠灯 沃兄葱械牟僮蛄 氩卧 f 第 28 页“编辑片段”。要了解有关在您的照片中执行的操作，请参阅第 31 页“创建照片幻灯片影片”。

附注：导入后视频片段的画面比例由原始片段的画面比例决定。您也可手动调整视频片段的画面比例，请参阅第 27 页“调整视频片段的画面比例”。

附注：某些摄像机在 PC 上将被识别为外部驱动器。在此种情况下，直接刻录到光盘功能不可用。您应当选择文件，并将其导入到光盘编辑中。

导入视频文件

您可导入用于迅连科技《DVD 威力制片》的视频文件（包括音频部分），方法是点击“内容”窗口中“导入”选项下的视频文件。



使用普通的“打开”对话框导入视频文件，但有一点不同：迅连科技《DVD 威力制片》允许您在打开这些文件之前预览视频文件。使用预览窗口下方的控制开始或停止预览。


附注：当您导入 DVR-MS 格式的文件时，迅连科技《DVD 威力制片》将其转换为 MPEG 文件进行处理。这些 MPEG 文件将保存在硬盘上以便日后使用，除非您手动删除。

导入照片

您可以在讯连科技《DVD 威力制片》中导入照片作为幻灯影片使用。幻灯影片是一种演示文件，可以包含照片、转场和背景音乐。幻灯影片中的照片和设置包含在被称作相册的单元中。您可以为幻灯影片中的每个相册添加单个背景音乐文件和单个转场类型。

要导入照片，按如下操作：

1. 点击“内容”窗口中“导入”选项下的**照片**。将打开“添加照片至相册”对话框。



2. 打开您要添加的照片。照片作为幻灯片显示在情节图板中，第一张幻灯片作为缩略图显示在相册窗口。
 - 要添加更多幻灯片至相册，点击**添加照片**，然后打开您要添加的照片。

附注：您可以为一个相册添加最多达 256 张照片。

从 DV 摄像机中捕捉

您可通过选择 DV 摄像机从 DV 摄像机捕捉用于讯连科技《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)。

要从 DV 摄像机中捕捉，按如下操作：

1. 点击**内容**窗口中**捕捉**选项下的**视频**。

2. 在打开的窗口中，从下拉菜单选择 DV 摄像机。



3. 找到您要捕捉的内容。

附注：确认 DV 摄像机已设置到录放机模式。

- 您可使用预览窗口的播放控制。
- 您可输入要捕捉的视频第一帧时间点。
- 您可在自动录制持续时间区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以在开始录制时指示迅连科技《DVD 威力制片》从当前位置捕捉此段视频。

4. 点击  开始捕捉。
5. 当已捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。

附注：非实时捕捉在视频完成播放后继续捕捉和处理，从而确保捕捉中没有帧丢失。

从 HDV 摄像机中捕捉

您可从 HDV 摄像机捕捉用于迅连科技 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分), 方法是点击 **HDV 摄像机**选项。

要从 HDV 摄像机中捕捉, 按如下操作:

1. 点击内容窗口中**捕捉**选项下的视频。
2. 在打开的窗口中, 从下拉菜单选择 **HDV 摄像机**。



3. 找到您要捕捉的内容。

附注: 确认摄像机已设置到录放机模式。

- 您可使用预览窗口的播放控制。
- 您可输入要捕捉的视频第一帧时间点。
- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以在开始录制时指示迅连科技 《DVD 威力制片》从当前位置捕捉此段视频。

4. 点击  开始捕捉。
5. 当已捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。


附注：非实时捕捉在视频完成播放后继续捕捉和处理，从而确保捕捉中没有帧丢失。

捕捉自电视

您可从电视捕捉用于迅连科技《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击**电视**选项。

要从电视中捕捉，按如下操作：

1. 点击**内容窗口**中**捕捉**选项下的**电视**。
2. 在打开的窗口中，从下拉菜单选择**电视**。



3. 选择要录制的频道。


- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示讯连科技 《DVD 威力制片》捕捉从开始录制时间起的此段视频。
 - 点击  打开一个对话框，在此，您可以设置其它配置选项。
4. 点击  开始捕捉。
 5. 当捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。

从录放机捕捉

您可从录放机捕捉用于讯连科技 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击**录放机**选项。

要从录放机中捕捉，按如下操作：

1. 点击 “内容” 窗口中 “捕捉” 选项下的**视频**。
2. 在打开的窗口中，从下拉菜单选择**录放机**。




- 点击  打开一个对话框，在此，您可以设置其它配置选项。
3. 点击  开始捕捉。
 - 您可在自动录制持续时间区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示迅连科技《DVD 威力制片》捕捉从开始录制时间起的此段视频。
 4. 当捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。

从 PC 相机捕捉

您可从 PC 相机 (webcam) 捕捉用于迅连科技《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击 **PC 相机** 选项。

要从 PC 相机中捕捉，按如下操作：

1. 点击“内容”窗口中“捕捉”选项下的视频。
2. 在打开的窗口中，从下拉菜单选择 **PC 相机**。



- 点击  打开一个对话框，在此，您可以设置其它配置选项。
3. 点击  开始捕捉。
- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示讯连科技 《DVD 威力制片》捕捉从开始录制时间起的此段视频。
4. 当捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。

从数码相机捕捉

您可从数码相机捕捉用于讯连科技 《DVD 威力制片》的静态照片，方法是点击**数码相机**选项。

要从数码相机中捕捉，按如下操作：

1. 点击“内容”窗口中“捕捉”选项下的照片。将打开“幻灯影片照片”对话框。



2. 从下拉菜单中选择您的相机。
3. 勾选您要捕捉的照片。
- 勾选**全选**选项选择所有照片。

- 要切换到更大或更小的缩略图，点击 。
 - 如果设备中缩略图的数量超过一个页面，使用  和  按钮以显示更多页的缩略图。
4. 点击 ，然后选择您要保存照片的目录。
 5. 点击 。

调整视频片段的画面比例

当您导入或捕捉一个视频片段时，迅连科技《DVD 威力制片》将自动检测视频片段的画面比例。若您使用的视频片段画面比例不同，您可手动调整其画面比例使其与您的影片匹配。

要手动调整视频片段的画面比例，按如下操作：

1. 从“制作”窗口选择一个视频片段。
2. 用鼠标右击视频片段，选择**属性**打开“视频属性”窗口。
3. 选择您要使用的画面比例，点击 。

编辑片段

编辑片段选项位于制作影片光盘功能中的“编辑片段”窗口中。这些选项可用于编辑视频片段和幻灯影片。

AB 剪切

AB 剪切选项让您对片段的端头部分进行修剪或将中间部分剪去并保留端头部分。

要对片段执行 AB 剪切，按如下步骤执行：

1. 点击“编辑”标题下的**视频片段**。
2. 点击 **AB 剪切** 标签。
3. 点击要剪切的片段。
4. 执行以下步骤对起始标记时间 / 幻灯片进行设置：
 - 在输入框中输入所需部分开始处的时间 / 幻灯片数，然后点击 。
 - 拖动预览窗口下的滑块到所需部分开始处，然后点击 。
5. 执行以下步骤对起始标记时间 / 幻灯片进行设置：
 - 在输入框中输入所需部分结束处的时间 / 幻灯片数，然后点击 。
 - 拖动预览窗口下的滑块到所需片段的端头处，然后点击 。
6. 点击：
 - **保留所选内容**保留橙色的视频片段。
 - **删除所选内容**删除橙色的视频片段。
7. 点击 。编辑后的片段出现在“制作”窗格中。

合并

您可以将多个片段合并到一个片段以方便您制作。

要合并多个片段，按如下操作：

1. 点击“编辑”标题下的**视频片段**。
2. 点击**合并**标签。
3. 选择一个片段，然后点击  以将片段添加到合并列表。继续添加要合并的全部片段。
 - 使用  按钮从合并列表中删除片段。
 - 如需要，使用  和  按钮对片段重新排序。
4. 点击  合并片段。

合并的片段作为一个片段显示在“制作”窗格中。

附注：合并视频片段时，所有的视频片段将转换为您为影片选择的画面比例。

分割

您可以将长视频片段分割为两个片段以作进一步编辑。

要分割片段，按如下操作：

1. 点击“编辑”标题下的**视频片段**。
2. 点击**分割**标签。
3. 通过执行以下操作，设置分割时间 / 幻灯片（您要分割片段的帧或幻灯片所在的位置）：
 - 视频片段：使用滑块寻找分割时间。
 - 唱片集：使用滑块寻找要分割的幻灯片。
4. 点击  分割片段。

分割片段在“制作”窗格中显示为两个片段。

视频的高级编辑（可选）

要执行更高级的视频编辑技术，您可在任何时候点击**高级编辑**按钮打开讯连科技《威力导演》。

请参阅该产品的帮助文件获得使用帮助。

附注：提供的功能可能因您计算机上安装的版本而有所不同。

创建照片幻灯影片

您可以在“照片幻灯影片”窗口中创建您照片的幻灯影片相册。此窗口在您导入照片到“内容”窗口后或者您选择了“内容”窗口“编辑”标题下的**照片幻灯影片**时显示。要选择相册，点击 ◀ 或 ▶。其预览幻灯片显示在相册预览窗口中，其包含的幻灯片显示在情节图板中。

创建新相册

要创建新相册，使用“导入照片”功能。如需详细信息，请参阅第 20 页‘导入照片’。

添加照片至相册

如果已经创建了一个幻灯影片，您可以将新照片添加到“照片幻灯影片”窗口中。

要将照片添加到现有幻灯影片的相册中，按以下步骤操作：

1. 点击“编辑”标题下的**照片幻灯影片**。
2. 选择要修改的相册。
3. 点击**添加照片**。将打开“添加照片至相册”对话框。
4. 打开您要添加的照片。

查看相册属性

要查看相册属性，右击相册窗口中的预览幻灯片或“制作”窗格中的缩略图，然后选择**属性**。将打开一个对话框，显示相册属性。您可以在该对话框中修改相册的名称。

为相册添加背景音乐

您可以通过音频文件为相册提供背景音乐。

要将背景音乐添加到相册，按照以下步骤执行：

1. 点击“编辑”标题下的照片幻灯片。
2. 选择要修改的相册。
3. 点击 。打开“背景音乐”对话框。
4. 点击  打开一个音轨。您可在此编辑音频文件或点击将之添加到已选的视频片段。如需要，可用以下选项：
 - 选择淡入 / 淡出选项。
 - 选择重复音轨直至视频片段结束。
 - 使用剪辑工具栏上的滑块剪辑音频文件。
 - 调节音量。
5. 点击 。音轨出现在背景音乐框中。
 - 要删除音轨，点击 。

设置持续时间

可在“设置持续时间”部分设置幻灯片上每张照片显示的时间，或播放完整个幻灯影片相册所需的时间。您可将幻灯影片相册的持续时间与选择背景音乐相匹配。

- 要设置每张幻灯片（图片）显示的时间长度，选择**幻灯片**，然后输入持续时间。
- 要设置显示整个相册显示的时间长度，选择**相册**，然后输入持续时间。
- 要自动将幻灯影片相册的持续时间与选择作为背景音乐的音频文件的持续时间相匹配，选择**匹配音乐持续时间**。

在光盘上备份照片

要在您刻录的光盘中备份幻灯影片照片，请勾选在**光盘上备份照片**选项，以将照片副本刻录到光盘中。这对于分辨率高于 DVD (720x480) 的照片特别有用。

将照片设置为标题缩略图

您可选择幻灯影片相册中的任何照片作为显示在相册封面和光盘菜单上的缩略图照片。

要设置照片为标题缩略图，按如下操作：

1. 点击“制作”窗格上您要设置为标题照片的照片。
2. 点击 。照片将成为标题缩略图。

照片的高级编辑（可选）

要执行更高级的照片编辑技术，您可在任何时候点击**高级编辑**按钮打开迅连科技《PhotoNow!》。

请参阅该产品的帮助文件获得使用帮助。

附注：提供的功能可能因您计算机上安装的版本而有所不同。

组织情节

“内容”窗口的“制作”窗格中的缩略图顺序与影片制作中的视频片段顺序是一致的。您可重新安排、删除和预览每个剪辑以按合适的顺序组织您的作品。

附注：菜单缩略图的画面比例总是 4:3。画面比例为 16:9 的片段将以 letter box 格式显示。

播放片段

要在“制作”窗格中播放片段，按以下步骤操作：

- 双击该片段。
- 选择该片段，然后点击 .
- 右击该片段，然后从菜单中选择**播放**。

移动缩略图

要移动片段，按下列步骤之一操作：

- 右击该片段，然后选择**向前**（向情节的开始部分移动）或**退后**（向情节的结束部分移动）。片段按照您指定的方向移动一个位置。
- 将该片段拖放到另一个片段中。这样做会更改这两个片段的位置。

删除片段

要从“制作”窗格中删除不需要的片段，按以下步骤操作：

- 右击该片段，然后从菜单中选择**删除**。
- 选择该片段，然后按下键盘上的**删除**。

自定义光盘菜单页

菜单让您可以在最终光盘导航。“自定义菜单”窗口为您提供查看菜单页的全新控制功能。您可修改菜单按钮、文字的外观，以及全部布局。

要打开“自定义菜单”窗口，点击“内容”窗口中“编辑”标题下的菜单。

附注：背景图像总以 4:3 的画面比例显示。如果您选择了 16:9 的电视画面比例，则背景图像显示有侧边。

选择一种菜单页模板

菜单页模板将背景图像、按钮和帧的设置整合起来。

要为菜单页指定背景模板，按以下步骤操作：

1. 点击模板。
 - 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。
2. 选择要使用的选项。
 - 要将该图像应用到所有菜单页，点击 。
3. 点击  以关闭自定义窗口。

添加您自己的图像作为背景图像

要添加您自己的图像作为背景图像，按以下步骤操作：

1. 点击模板。
2. 点击  并打开一个图像。您选择的图像被添加到下拉菜单中用户定义的目录中。
 - 要从用户定义的目录中删除图像，选择该图像后点击 。

3. 点击  以关闭自定义窗口。

指定菜单页按钮的数量。

要指定菜单页中按钮的数量，按以下步骤操作：

1. 点击**页面按钮**。
 - 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。
2. 选择要使用的选项。
3. 点击  以关闭自定义窗口。

选择按钮帧样式

要选择按钮帧样式，按以下步骤操作：

1. 点击**帧**。
 - 要限定显示内容以方便选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。
2. 选择要使用的选项。
3. 点击  以关闭自定义窗口。

选择一种按钮布局

要选择按钮布局，请按以下步骤操作：

1. 点击**按钮布局**。
 - 要限定显示内容以方便选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。
2. 选择要使用的选项。
3. 点击  以关闭自定义窗口。

选择一种按钮样式

要选择按钮样式，按以下步骤操作：

1. 点击按钮样式。
 - 要限定显示内容以方便选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。
2. 选择要使用的选项。
3. 点击  以关闭自定义窗口。

下载模板

要从讯连科技科技的网站上下载模板，按以下步骤操作：

1. 点击**更多模板**。Web 浏览器窗口将打开讯连科技的网上商店。
2. 下载您要使用的模板。

附注：您必须连接到互联网方可使用此项功能。

将模板另存为收藏夹文件

如果更改“自定义菜单”窗口中的设置，您可将这些设置另存为收藏夹 (.fl) 文件以备日后使用。

要将模板另存为收藏夹 (.fl) 文件，点击 。在打开的对话框中，保存该收藏夹文件。

将收藏夹文件另存为模板

在将模板另存为收藏夹文件后，您可以将其作为模板打开。

要作为模板打开收藏夹文件，点击 。在打开的对话框中，打开收藏夹 (.fl) 文件。

修改菜单文本

要对出现在菜单页上的文字进行修改，双击该文字，然后输入新的文本。

要更改出现在菜单页上文本的字体属性，点击该文字，然后点击 。在打开的对话框中，更改字体属性，然后点击**确定**。

设置背景音乐

为背景音乐添加到菜单的步骤与将背景音乐添加至相册的步骤相同。请参阅第 31 页 ‘为相册添加背景音乐’ 了解操作步骤。

设置开场影片视频片段

指定为开场影片的片段是一个当您将光盘插入电脑后，在菜单页出现之前立即播放的初始片断。在开场影片中沒有导航按钮可用，观众无法快速通过此片段。在专业制作过程中，开场影片通常包括版权或警告信息。但是，您可使用个人介绍或插入的其它视频片段。

要设置一个片段为开场影片，点击  并打开您所需的文件。点击  以删除设置为开场影片的文件。点击  预览开场影片。

设置章节

章节让您在一张光盘中轻松导航。如果在光盘中设置章节，观众可从菜单页跳至这些章节的开始部分以跳过之前的内容。但是，您也可以选择不包括章节。如果不设置章节，当光盘插入播放器后，影片将自动开始播放。

自动设置章节

要自动设置章节，按以下步骤操作：

1. 点击“内容”窗口中“编辑”标题下的**章节**。
2. 在光盘中设置章节。
 - 如果您要指定光盘中的章节数，选择**平均设置章节**选项，然后在输入框中输入数字。
 - 如果要迅连科技《DVD 威力制片》为您设置章节，选择**通过场景探测设置章节**选项。您可通过增加或减少场景探测灵敏度来控制章节的相对数。（灵敏度越高，设置的章节越多。）
3. 点击  开始设置章节。每个章节以缩略图模式显示在情节图板中。
4. 点击 。

手动设置章节

要手动设置章节，按以下步骤操作：

1. 点击“内容”窗口中“编辑”标题下的**章节**。
2. 使用播放控制器在视频片段中找到您要添加章节的点，然后点击  以在这些点上设置章节。
3. 点击 。


删除章节

要删除章节，选择该章节，然后点击 。您可以点击  以按照删除顺序恢复所删除的章节。

要将章节中视频的一个静止帧设置为情节图板中表示该章节的缩略图，在预览窗口浏览到该帧，然后点击 。

添加播放列表

将播放列表添加到 DVD 能够以让您在播放 DVD 时指定显示哪部分内容。您可包含显示原始内容的不同变化的数个播放列表，以提供不同的影片版本。



附注：播放列表仅在您创建 DVD-VR 或 BDAV 光盘时可用。

要创建播放列表，请按如下操作：

1. 点击“内容”窗口中“编辑”标题下的**播放列表**。
2. 点击  创建新播放列表。在播放窗口中显示预览。
 - 您可点击  删除播放列表。
 - 您可使用播放控制器和起始标记和结束标记功能，在预览窗口中预览和选择视频部分。点击  添加您为播放列表选择的视频部分。
 - 点击  选择所有片段。
 - 点击  取消选择所有片段。

3. 点击  将所选的片段添加到播放列表中。

4. 点击 。

选择播放列表

当创建一个新播放列表时，预览显示在播放列表预览窗口中。但是，您可能有不可见的其它播放列表。

要选择不同的播放列表，点击  或 。其预览幻灯片显示在播放列表预览窗口中，其包含的片段显示在“制作”窗格中。

预览光盘内容

当您组织片段并定下内容后，建议在刻录到光盘之前预览整个作品。您还可以查看作品概述和光盘菜单。

预览作品

要预览整个作品，包括视频、幻灯影片和已经添加的任何设置，点击**预览**标签。“制作”窗格随即变为“预览”窗格。点击  查看菜单的运动预览和视频缩略图，或点击  从头观看整个光盘视频内容的预览。使用预览窗口下方的控制开始或停止预览。

预览视频片段

要预览预览窗口中的视频片段，点击片段的缩略图，然后使用该窗口底部的播放控制。

预览相册

要预览“预览”窗口中的照片相册，点击相册的缩略图，然后使用该窗口底部的播放控制。

查看 DVD 结构

要查看光盘的菜单结构，点击 “内容” 窗口中的**光盘结构**栏。



要查看标题，在 “光盘结构” 窗格中点击该标题。要关闭 “光盘结构” 窗格，再次点击此栏。




查看片段属性

您可查看与片段相关的属性，包括片段的文件名、分辨率和播放时间 (和其它信息)。


要查看片段属性，右击该片段并选择**属性**。

查看作品概述

您可点击迅连科技《DVD 威力制片》界面中的 ，查看最新的系统和制作信息。此按钮在多数迅连科技《DVD 威力制片》窗口中均可用。



迅连科技《DVD 威力制片》在此按钮旁提供了您作品的文件大小和持续时间的概要。



最终输出

在您获取媒体、组合情节、编辑片段、添加音频和其它效果、并自定义光盘布局 and 外观后，就可以完成作品的制作了。

讯连科技 《DVD 威力制片》提供数种方法刻录光盘，这些方法适用于不同的环境。您可以将作品刻录到光盘作为影片制作程序的最后一步，也可以将作品保存为光盘映像文件供以后刻录，或者创建一个 DVD 文件夹以在硬盘中管理您的媒体文件。依据刻录机和光盘类型的不同，可能同时提供一个或多个选项。

设置您的刻录配置

首次刻录到光盘之前，在“最终输出”窗口中设置刻录配置。设置配置后，讯连科技 《DVD 威力制片》在每次刻录时使用同样的配置直至您更改设置。

要设置您的刻录配置，按如下操作：

1. 点击 。
2. 选择刻录驱动器。
3. 选择刻录速度。
4. 检查**包括缓存欠载保护**选项，确保在硬盘繁忙或系统资源下降时驱动器写入不出错。
5. 点击  以设置配置并回到“最终输出”窗口。

附注：您可点击  在刻录光盘前擦除光盘上的内容。详细信息参阅第 74 页 ‘擦除光盘’。

将作品刻录到光盘

将作品刻录到光盘是影片制作程序中的最后一个步骤。一旦刻录完毕，您就能够在光盘播放器中播放，并与家人和朋友分享。



要将作品刻录到光盘，按如下操作：

1. 点击“最终输出”窗口中的刻录到光盘选项。
2. 指定刻录选项：
 - 输入您要刻录的光盘份数。
 - 要对光盘设置卷标，输入所需的标签。
3. 点击 。此项任务立即开始。迅连科技《DVD 威力制片》显示实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和质量以及电脑的处理能力而有所不同。当迅连科技《DVD 威力制片》制作您的作品时，请稍候！

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



- 点击**进入主窗口**以返回到讯连科技《DVD 威力制片》的主窗口。
- 点击**退出《DVD 威力制片》**以关闭此程序。

将作品另存为光盘影像文件

您可以将作品以光盘映像文件另存到硬盘中，供以后刻录。此选项在您的电脑目前还未安装刻录驱动器的情况特别有用。



要将作品另存为光盘映像文件，按如下操作：

1. 勾选**另存为光盘映像文件**选项。
2. 点击 ，然后选择您要保存光盘映像文件的目录并输入文件名。
3. 点击 。此项任务立即开始。迅连科技《DVD 威力制片》显示实时进程。

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



- 点击**进入主窗口**以返回到讯连科技《DVD 威力制片》的主窗口。
- 点击**退出《DVD 威力制片》**以关闭此程序。

创建 DVD 文件夹

创建 DVD 文件夹可方便地在硬盘上存放所有组成影片的文件，以便日后刻录。



要创建 DVD 文件夹，按如下操作：

1. 勾选**创建 DVD 文件夹**选项。
2. 点击 ，然后选择您要保存 DVD 文件夹的目录。

附注：创建 DVD 文件夹将覆盖目录中已有的数据。

3. 点击 。此项任务立即开始。迅连科技《DVD 威力制片》显示实时进程。

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



- 点击**进入主窗口**以返回到讯连科技《DVD 威力制片》的主窗口。
- 点击**退出《DVD 威力制片》**以关闭此程序。

刻录后编辑光盘



如果您拍摄了能使您的作品更加完美的附加视频该怎么办？您必须消除您整张光盘或重新刻录一张吗？不需要... 将作品刻录到可重写光盘（即：-RW 或 +RW 格式）后，您可返回并在以后编辑内容。


要在刻录后编辑光盘，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技《DVD 威力制片》。
- 2. 单击编辑光盘。



- 3. 插入目标光盘。
 - 单击  刷新驱动器显示。
 - 单击  打开光盘驱动器舱门。
- 4. 选择刻录速度。
- 5. 选择光盘的画面比例，然后单击 。

6. 在讯连科技《DVD 威力制片》程序中进行所需的修改，然后点击 。



7. 点击 。请参阅第 46 页 ‘最终输出’。

第 3 章

Right-to-Disc

您可以将 DV 摄像机、HDV 摄像机、电视、webcam 或录放机中的视频内容直接刻录到 DVD 光盘或蓝光光盘中，而无需先将其写入到硬盘，从而省去了中间步骤。这样在将视频储存到光盘时能为您节省很多时间。

最简单的办法就是将视频内容直接刻录到 DVD 或蓝光光盘，然后立即在 DVD、蓝光光盘播放器中播放或保存内容以供今后的项目使用。

本章节包括以下部分：

- 第 56 页 ‘从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘’
- 第 59 页 ‘将 HDV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘’
- 第 62 页 ‘将电视视频刻录到 DVD 或蓝光光盘’
- 第 65 页 ‘将 PC 相机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘’
- 第 68 页 ‘将录放机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘’

附注：提供的功能可能因您计算机上安装的版本而有所不同。

附注：某些摄像机在 PC 上将被识别为外部驱动器。在此种情况下，直接刻录到光盘功能不可用。您应当选择文件，并将其导入到光盘编辑中。

从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光盘

DV 摄像机非常受摄影爱好者的欢迎，因为这种设备所录制的数字格式不需要经过转换即可在电脑上使用，而且还提供了多种高级录制选项。

附注：您必须拥有 DVD 或蓝光光盘刻录机才能使用此功能。

要从摄像机将视频刻录到 DVD 或蓝光光盘，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
- 2. 点击 **Right-to-Disc**。



- 3. 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4. 在**最快速度**下拉列表中选择录制速度，然后点击 。




5. 从**录制自**下拉列表中选择 **DV**。

附注：确认 DV 摄像机已设置为录放机模式。

6. 在 **DV 磁带长度** 下拉列表的下方选择 DV 磁带的持续时间。
7. 通过选择您要播放光盘所在的区域来选择电视格式 (NTSC 或 PAL)。此时您也可设置其它选项。
- 要刻录指定长度的视频，输入起始标记和结束标记时间。此步骤与剪辑片段类似。如需详细信息，请参阅第 28 页 ‘AB 剪切’。
 - 要对光盘设置卷标，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
 - 要为光盘设置**光盘名称**，请输入需要的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击 “设置” 标签以显示光盘和视频设置。



8. 点击  开始刻录。讯连科技 《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录的视频。

将 HDV 摄像机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘

HDV 摄像机也非常受摄影爱好者的欢迎，因为这种设备所录制的数字格式不需要经过转换即可在电脑上使用，而且还提供了多种高级录制选项。

附注：您必须拥有蓝光光盘刻录机才能使用此功能。

要从 HDV 摄像机将视频刻录到蓝光光盘，按如下操作：

1. 启动讯连科技《DVD 威力制片》。
2. 点击 **Right-to-Disc**。



3. 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4. 在**最快速度**下拉列表中选择录制速度，然后点击 .



5. 从**录制自**下拉列表中选择 **HDV**。


附注：确认摄像机已设置为录放机模式。

6. 在 **HDV 磁带长度** 下拉列表的下方选择 **HDV 磁带** 的持续时间。

7. 通过选择您要播放光盘所在的区域来选择电视格式 (NTSC 或 PAL)。此时您也可设置其它选项。

- 要刻录指定长度的视频，输入起始标记和结束标记时间。此步骤与剪辑片段类似。如需详细信息，请参阅第 28 页 ‘AB 剪切’。
- 要对光盘设置卷标，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入需要的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击“设置”标签以显示光盘和视频设置。



8. 点击  开始刻录。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录到蓝光光盘的视频。

附注：高容量 HD DVD 面市后将支持 HD 格式。

将电视视频刻录到 DVD 或蓝光光盘

您可能希望将最喜爱的电视节目片段储存到影片作品中以供使用，或者只是为了不同的用途刻录其它片段。

要从电视将视频刻录到 DVD 或蓝光光盘，按如下操作：

附注：您必须拥有 DVD 或蓝光光盘刻录机才能使用此功能。

- 1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
- 2. 点击 **Right-to-Disc**。




- 3. 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4. 在**最快速度**下拉列表中选择录制速度，然后点击 .



5. 从**录制自**下拉列表中选择**调谐器**。
6. 选择要录制的**频道**。
7. 通过选择您播放光盘所在的区域来选择电视格式 (NTSC 或 PAL)。您也可同时设置其它选项。
- 要刻录特定长度的视频，点击**自动录制持续时间**选项，然后在输入框中输入时间。
 - 要对光盘设置**光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
 - 要为光盘设置**光盘名称**，请输入需要的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击“设置”标签以显示光盘和视频设置。



- 点击  to open the window containing 'TV' settings.



- 在**视频设备**下拉列表中选择您的电视。
 - 在**音频设备**下拉列表中选择您的音频设备。
 - 在**音频输入**下拉列表中选择您的音频源。
 - **视频源**：如果您的电视有天线，选择**无线电视**，如果您拥有有线电视（CATV），则选择**有线电视**。
 - 选择要录制的**频道**。
8. 点击  开始刻录。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录的视频。

将 PC 相机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘

PC 相机（也称为 webcam）价格实惠，并可轻松捕捉视频。

附注：您必须拥有 DVD 或蓝光光盘刻录机才能使用此功能。


要从 PC 相机将视频刻录到 DVD，按如下操作：

1. 启动讯连科技《DVD 威力制片》。
2. 点击 **Right-to-Disc**。



3. 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4. 在**最快速度**下拉列表中选择录制速度，然后点击 。




5. 从**录制自**下拉列表中选择 **PC 相机**。

6. 通过选择您要播放光盘的所在国家设置电视制式 (NTSC 或 PAL)，然后选择视频质量。您同时也可设置其它选项：

- 要刻录特定长度的视频，点击**自动录制持续时间**选项，然后在输入框中输入时间。
- 要对光盘设置**光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入需要的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击“设置”标签以显示光盘和视频设置。



- 点击  以打开含有 PC 相机设置的窗口。



- 在**视频设备**下拉列表中选择您的 PC 相机。
 - 在**音频设备**下拉列表中选择您的音频设备。
 - 在**音频输入**下拉列表中选择您的音频源。
7. 点击  开始刻录。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录的视频。

将录放机中的视频刻录到 DVD 或蓝光光盘

如果您有视频存储在 VHS 磁带中，可将该视频内容直接从录放机刻录到 DVD 或蓝光光盘。您可能希望在以后编辑 DVD 以创建影片作品或只是认为在光盘存储视频更加方便。

附注：您必须拥有 DVD 或蓝光光盘刻录机才能使用此功能。

要从录放机将视频刻录到 DVD 或蓝光光盘，按如下操作：

1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
2. 点击 **Right-to-Disc**。




3. 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4. 在**最快速度**下拉列表中选择录制速度，然后点击 .



5. 从**录制自**下拉列表中选择**模拟视频**。
6. 通过选择播放光盘所在的国家来设置电视制式 (NTSC 或 PAL)，然后选择视频质量。您可能还要在此时设置其它选项：
- 要刻录特定长度的视频，点击**自动录制持续时间**选项，然后在输入框中输入时间。
 - 要对光盘设置**光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
 - 要为光盘设置**光盘名称**，请输入需要的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击“设置”标签以显示光盘和视频设置。



- 点击  to open the window containing the recorder settings.



- 在**视频设备**下拉列表中选择您的录放机。
 - 在**音频设备**下拉列表中选择您的音频设备。
 - 在**音频输入**下拉列表中选择您的音频源。
 - 要指定录放机使用的类型，可在**视频源**选项下选择 **AV 端子**或 **S 端子**。
7. 点击  开始刻录。讯连科技 《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录的视频。

第 4 章

光盘实用程序

除了制作、编辑和光盘刻录功能外，讯连科技《DVD 威力制片》还提供其它一些管理光盘、光盘映像文件和 DVD 文件夹的实用程序。

本章节包括以下部分：

- 第 72 页 ‘《DVD 威力制片》光盘实用程序’
- 第 74 页 ‘擦除光盘’
- 第 76 页 ‘复制光盘’
- 第 78 页 ‘从光盘映像文件刻录光盘’
- 第 79 页 ‘保存光盘映像文件’
- 第 80 页 ‘从 DVD 文件夹刻录光盘’

附注：提供的功能可能因您计算机上安装的版本而有所不同。

《DVD 威力制片》 光盘实用程序



讯连科技 《DVD 威力制片》含有一些管理光盘内容和格式、光盘映像文件和 DVD 文件夹的实用程序。使用这些实用程序来准备刻录的光盘，并组织媒体文件以供今后编辑或刻录到光盘。

要使用讯连科技 《DVD 威力制片》 光盘实用程序，按如下操作：

1. 打开讯连科技 《DVD 威力制片》 并点击**光盘实用程序**。



2. 选择要使用的实用程序：

- **擦除光盘：** 点击此图标以擦除光盘中的所有内容。如需详细信息，请参阅第 74 页 ‘擦除光盘’。
- **复制光盘：** 点击此图标复制光盘。如需详细信息，请参阅第 76 页 ‘复制光盘’。
- **从映像文件刻录光盘：** 点击此图标从光盘映像文件刻录光盘。如需详细信息，请参阅第 78 页 ‘从光盘映像文件刻录光盘’。

- **保存光盘映像文件：** 点击此图标保存光盘映像文件以供今后刻录。如需详细信息，请参阅第 79 页 ‘保存光盘映像文件’。
- **从 DVD 文件夹刻录光盘：** 点击此图标将文件夹中的内容刻录到光盘。如需详细信息，请参阅第 80 页 ‘从 DVD 文件夹刻录光盘’。


擦除光盘



如果您正在使用一张可重写光盘，您可以将先前录制的内容擦除。这样您就可以重复使用同一张光盘而无需购买新光盘。大多数制造商建议目前的 -RW/+RW 可重写光盘最多可重复写入约 1,000 次。DVD-RAM 光盘可以写入 100,000 次。

要擦除光盘内容，按如下操作：

1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
2. 点击光盘实用程序。
3. 点击擦除光盘。



4. 插入光盘然后选择驱动器。
 - 点击  刷新驱动器显示。
 - 点击  打开光盘驱动器舱门。
5. 选择擦除方式。
 - **快速**选项擦除光盘中包含的索引。
 - **全部**选项擦除光盘中包含的全部内容。

6. 点击  开始。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

复制光盘



讯连科技 《DVD 威力制片》 允许您为任何格式的光盘制作完全一样的拷贝。然而，您必须以同样的格式复制光盘。（例如，您不能将 CD 复制到 DVD 光盘。）

要复制光盘，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
- 2. 点击光盘实用程序。
- 3. 点击复制光盘。



- 4. 将源光盘插入驱动器。
 - 点击 刷新驱动器显示。
 - 点击 打开光盘驱动器舱门。
- 5. 将目标光盘插入刻录驱动器。

附注：如果您使用相同的驱动器复制光盘，必须首先设置光盘映像目录，这样讯连科技《DVD 威力制片》可在复制功能时将光盘内容复制到您的硬盘。

6. 选择您需要的刻录选项：
 - 选择刻录速度。
 - 输入您要刻录的光盘份数。
 - 保持启用缓存欠载保护选项为勾选状态以避免复制时出错。
 - 光盘一次刻录选项可以直接刻录到光盘而无需首先刻录到硬盘的中间步骤。如果您有两个光盘驱动器，请使用此选项。
 - 使用光驱执行复制功能时勾选创建光盘映像文件选项。
7. 点击  开始。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。


从光盘映像文件刻录光盘



光盘映像文件是将您影片的全部内容和设置的集合以 .RDF 格式压缩并存储到光盘，以便日后使用。光盘映像文件以要刻录到光盘的文件结构保存。

要刻录光盘映像文件，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
- 2. 点击光盘实用程序。
- 3. 点击从映像文件刻录光盘。



- 4. 插入光盘然后选择驱动器。
 - 点击 刷新驱动器显示。
 - 点击 打开光盘驱动器舱门。
- 5. 点击 ，然后打开光盘映像文件。
- 6. 点击 开始。讯连科技 《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。


保存光盘映像文件



如果您之前已经将光盘映像文件刻录到光盘，就可将该映像文件保存到硬盘。该项功能在将光盘内容备份到硬盘以备日后刻录时很有用（例如：如果您的电脑未安装刻录驱动器的情况下）。

要保存光盘映像文件，按如下操作：

1. 启动讯连科技《DVD 威力制片》。
2. 点击光盘实用程序。
3. 点击保存光盘映像文件。



4. 插入光盘然后选择驱动器。
 - 点击  刷新驱动器显示。
 - 点击  打开光盘驱动器舱门。
5. 点击 ，然后选择您要保存光盘映像文件的目录并输入文件名。
6. 点击  开始。讯连科技《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。


从 DVD 文件夹刻录光盘



如果您已创建了一个包含您作品的全部媒体的 DVD 文件夹，可以将该文件夹刻录到光盘进行存储。（将 DVD 文件夹刻录到光盘类似于刻录光盘映像文件，但无需压缩，因而没有兼容性问题。）

要从一个 DVD 文件夹刻录光盘，按如下操作：

- 1. 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。
- 2. 点击光盘实用程序。
- 3. 点击从 DVD 文件夹刻录光盘。



- 4. 插入光盘然后选择驱动器。
 - 点击 刷新驱动器显示。
 - 点击 打开光盘驱动器舱门。
- 5. 点击 ，然后选择您要从中刻录的文件夹。
- 6. 点击 开始。讯连科技 《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

第 5 章

参考

本章节包含的参考信息有助于回答您可能遇到的有关数字影片制作过程或使用讯连科技的《DVD 威力制片》中出现的问题。

本章节包括以下部分：

- 第 82 页 ‘常见问题解答’
- 第 84 页 ‘光盘类型和视频录制格式’
- 第 89 页 ‘格式和质量’

常见问题解答

以下列出有关讯连科技《DVD 威力制片》最常见的问题解答。要了解更多信息，请参阅第 91 页‘技术支持’。

1. 讯连科技《DVD 威力制片》4 中有哪些新功能？

制作功能：

- **蓝光光盘制作：**创建在蓝光光盘播放器中播放的高品质高辨析视频。
- **HD DVD 制作：**创建在 HD DVD 播放器中播放的高品质高辨析视频。
- **16:9 宽屏幕制作：**生成宽屏幕影片，可与您的高端显示设备完美匹配。讯连科技《DVD 威力制片》也提供 4:3 和 16:9 预览模式，可模拟电影在电视上的播放效果

捕捉功能：

- **捕捉自 HDV 摄像机：**可从 HDV 摄像机上捕捉高辨析 1080i 或 720p 视频 包括可选择直接从 HDV 设备刻录到空白光盘

菜单：

- **宽屏 (16:9) 光盘菜单：**创建利用宽屏电视或显示器完整显示范围的光盘菜单。
- **电视安全区域：**确保在创建光盘菜单时，包括文本、缩略图和按钮在内的菜单项在大多数电视的显示范围内。

刻录功能：

- **蓝光光盘支持：**在 25GB 单层 BD-RE 光盘上刻录高品质、宽屏幕影片，也可将视频从各来源直接刻录到蓝光光盘。
- **HD DVD 支持：**在 15GB 单层 HD DVD-R 光盘上刻录高品质、宽屏幕影片。

2. 什么是蓝光光盘？

蓝光光盘 (BD) 可刻录和播放高辨析 (HD) 视频，或是保存信息。蓝光光盘使用的刻录技术不同于 CD 或 DVD 刻录，但经调整可与适当的硬件设备兼容。蓝光光盘当前有单层（可保存 2 小时的高画质视频或 25GB 的信息）或双层（可保存 4 小时的高画质视频或 50GB 的信息）。讯连科技《DVD 威力制片》支持刻录可擦写、单层蓝光光盘。

3. 什么是 HD DVD 光盘？

HD DVD（高密度数字多功能光盘或高品质数字视频光盘）是保存高辨析视频或其他数据的数字光学媒体格式。HD DVD 与其竞争产品，同样使用相同 CD 尺寸（直径 120 mm）、光学数据储存媒体和 405 nm 波长蓝色激光的蓝光光盘类似。

光盘类型和视频录制格式

本部分描述您可在讯连科技 《DVD 威力制片》中使用的不同光盘类型和光盘格式。

光盘类型

光盘在广义上分为以下类别：

- CD （是一种较早的、获得更广泛支持的技术）
- DVD （可保存多倍容量的数据，但需要不同的驱动器）
- 蓝光光盘 （允许播放高辨析视频 (HD) 的新技术）
- HD DVD （允许播放高辨析视频 (HD) 的新技术）

下面简单描述讯连科技 《DVD 威力制片》支持的不同光盘类型。

多区段光盘

多区段光盘可让您在最初的刻录区段之后添加更多数据。无论您何时刻录 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、BD-RE、BD-R 或 HD DVD-R 光盘，讯连科技 《DVD 威力制片》都会创建多区段光盘，并选择不关闭或结束光盘。因此，您可继续向多区段光盘添加内容直至光盘已满或关闭，界时则无法添加更多数据。

CD 类型

CD 最多可保存 74/80 分钟的高质量视频或 650/700MB 的信息。

类型	说明
CD-R	CD-R 是 “一次写入” 的 CD 格式。CD-RW 刻录机和多数新型 DVD 刻录机可写入 CD-R，多数 DVD 播放器也可读取此格式。

类型	说明
CD-RW	CD-RW 是可擦写的 CD 格式。CD-RW 刻录机和多数新型 DVD 刻录机可写入 CD-RW，而多数 DVD 播放器也可读取此格式。

DVD 类型

DVD 是一种高容量光盘，它可容纳 4.7-17 GB 的数据，或约 2-8 小时的视频（视 DVD 的类型和视频质量的设置而定）。使用“高质量”设置，可以录制 1-2 小时的视频。

DVD 可在 DVD 播放器和配备 DVD 驱动器的电脑中播放。要了解更多有关 DVD-R/RW 格式的详细信息，请参阅 www.dvdrhelp.com/dvd 或其它网站资源。要了解更多有关 DVD+R/RW 格式的详细信息，请参阅 www.dvdrw.com 或其它网站资源。

类型	说明
DVD-R	DVD-R，一种“一次写入”的 DVD 格式，是 DVD+R 的竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可写入 DVD-R 和 DVD+R，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD-RW	DVD-RW，一种可擦写 DVD 格式，是 DVD+RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可写入 DVD-RW 和 DVD+RW，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD+R	DVD+R，一种一次写入的 DVD 格式，是 DVD-R 的竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-R 和 DVD+R 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。

类型	说明
DVD+RW	DVD+RW，一种可擦写 DVD 格式，是 DVD-RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可写入 DVD-RW 和 DVD+RW，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD-RAM	DVD-RAM 是一种可擦写的 DVD 格式，可擦除次数约为 100,000 次。虽然 DVD-RAM 具有技术优势，但它与许多 DVD 刻录机和播放器不兼容。
DVD-R DL	DVD-R DL 光盘是 DVD-R 格式的双层可写光盘。一张 DVD-R DL 光盘（也称作 DVD-R9 DL 光盘）大约可容纳 8.5 GB 的数据。
DVD+R DL	DVD+R DL 是 DVD+R 格式的双层可写光盘。一张 DVD+R DL 光盘（也称作 DVD+R9 DL 光盘）大约可容纳 8.5 GB 的数据。

蓝光光盘

蓝光光盘 (BD) 可刻录和播放高解析 (HD) 视频，或是保存信息。蓝光光盘使用的刻录技术不同于 CD 或 DVD 刻录，但经调整可与适当的硬件设备兼容。蓝光光盘当前有单层（可保存 2 小时的高画质视频或 25GB 的信息）或双层（可保存 4 小时的高画质视频或 50GB 的信息）。讯连科技《DVD 威力制片》支持刻录可擦写、单层蓝光光盘。

HD DVD 光盘

HD DVD（高密度数字多功能光盘或高品质数字视频光盘）是保存高解析视频或其他数据的数字光学媒体格式。HD DVD 与同样使用相同 CD 尺寸（直径 120 mm）、光学数据储存媒体和 405 nm 波长蓝色激光的蓝光光盘类似。

视频录制格式

以下是讯连科技《DVD 威力制片》支持的刻录光盘的视频录制格式说明：

格式	说明
DVD 视频	DVD 视频是最广为支持的 DVD 电影格式，几乎可以在所有的 DVD 播放器上播放。
DVD-VR	一种用于 DVD-RW 或 DVD-RAM 光盘的视频格式。DVD-VR 光盘可在带 RW 兼容标志的 DVD 播放器中播放。
DVD+VR	一种可用于 DVD+R/RW、DVD-R/RW 光盘的视频格式。DVD+VR 光盘可在 DVD 视频播放器中播放。
SVCD	SVCD (超级视频压缩光盘) 是一种使用 MPEG 压缩技术的 CD 视频格式。SVCD 提供高于 VCD 的视频质量。它可容纳 35 分钟视频，并且如同 DVD 一样含有菜单、章节以及带背景音乐的幻灯影片。SVCD 可在装有 DVD 播放软件的电脑和一些专门的 DVD 播放器中播放。
VCD	VCD (视频压缩光盘) 是一种使用 MPEG 压缩技术的 CD 视频格式。VCD 包含与 VHS 质量接近的音频和视频，并含有类似于 DVD 的菜单和章节。VCD 可以在安装有 VCD/MPEG 播放软件的电脑上和大多数专门的 DVD 播放器上播放。
BD-DAV	BD-DAV 是适用蓝光光盘的视频录制格式。BD-DAV 是简化的录制格式，主要用于单纯的视频录制，没有如 DVD 光盘的先进的介面功能。

格式	说明
HD DVD 视频	HD DVD 视频是一种用于 HD DVD 光盘的视频录制格式。

光盘类型 / 格式兼容性

由于某些商业 CD 播放器无法播放 CD-RW 光盘，我们建议您使用 CD-R/CD+R 光盘来刻录音乐 CD。

建议您为 DVD-VR 格式的视频使用 RW 或 DVD-RAM 光盘。DVD-VR 光盘可在带 RW 兼容标志的 DVD 播放器中播放。

我们建议您使用 DVD+R/RW 或 DVD-R/RW 光盘来刻录 DVD+VR 格式的视频。DVD+VR 光盘可在 DVD 视频播放器中播放。

格式和质量

在将视频刻录到光盘时，您不仅应该考虑要使用的质量，而且必须考虑您观看刻录影片光盘所在国家或地区的电视格式。以下部分提供有关这此主题的信息，让您刻录能够播放的视频光盘。

视频格式

这两种视频格式（NTSC 和 PAL）已经被全世界的电视广播公司作为通用标准。这两种制式的主要不同之处在于它们每秒提供帧数的差异：NTSC 为 30，PAL 为 25。这种差异意味着以 NTSC 格式录制的影片不能在 PAL 播放器中播放，反之亦然。

幸运的是，您的光盘是使用 PAL 还是 NTSC 电视格式这个问题可以通过回答以下一个简单的问题而获得答案：

- 您要在哪个国家或地区播放此光盘？

由于所有国家都使用 NTSC 或 PAL 格式，了解播放此光盘所在位置即为您解决了这一难题。通过在讯连科技《DVD 威力制片》中选择所需的国家或地区，电视格式即自动设置完成。

附注：一般而言，美国、日本、加拿大和墨西哥使用 NTSC 制式，而德国、英国、南美、澳大利亚以及大多数的西欧和亚洲国家使用 PAL 制式。

视频质量

讯连科技《DVD 威力制片》中提供的不同的视频质量设置（HQ、SP、LP 和 EP）导致最终图片质量的或高或低以及影片文件或大或小。更佳质量的视频对电脑配置的要求更高而且刻录到光盘的视频长度也更有限。以下是对采用不同质量设置刻录到光盘的视频长度进行的比较：

- **高质量 (HQ)：** 60 分钟
- **SP（标准播放）：** 120 分钟

- **LP (长时间播放)**: 180 分钟
- **EP (延长播放)**: 240 分钟

要在最终作品中有尽可能好的图像，选择最佳视频质量，它将把作品以最适合大小放入您使用的光盘类型。然而，视频质量的最终选择应该同时以最终作品的图像质理以及电脑的处理能力为基础。下表描述了刻录不同光盘类型时可供选择的视频质量。

质量	DVD 视频	+VR	-VR
HQ	是	是	是
SP	是	是	是
LP	是	--	是
EP	是	--	是

音频格式

下表描述了刻录不同光盘类型时可供选择的音频质量。

质量	NTSC	PAL
MPEG	--	是
LPCM	是	是
AC-3	是	是

第 6 章

技术支持

本章节包含技术支持信息。它含有帮助您答疑解惑的所有信息。您也可以通过联系当地分销商 / 经销商来快速获得问题的答案。

本章节包含以下几部分：

- 第 92 页 ‘联系技术支持之前’
- 第 92 页 ‘Web 支持’
- 第 93 页 ‘电话支持’
- 第 94 页 ‘电子邮件支持’

联系技术支持之前

请使用 CyberLink 的免费技术支持选项之一：

- 请参阅随程序一起安装的《用户指南》或联机帮助。
- 请参阅 CyberLink 网站的“支持”部分的“常见问题 (FAQ)”。

http://www.cyberlink.com/multi/support/product_faq_home.jsp

常见问题 (FAQ) 可能提供比《用户指南》和联机帮助更新、更有用的信息和提示。

当通过电子邮件或电话联系技术支持时，请准备好以下信息：

- 注册 **CD 密钥**（位于您的 CD 盒上）
- 产品名称、版本和编译号，这些信息通常可通过单击用户界面的产品名称图像找到
- 系统中安装的 Windows 版本
- 系统中的硬件设备（捕捉卡、声卡、VGA 卡）及其规格
- 显示的所有警告信息的内容（您可以将它记下来或进行屏幕抓图）
- 问题的详细说明和发生的情况

Web 支持

CyberLink 网站可以一天 24 小时免费为您提供解决问题的方案：

附注：使用 CyberLink web 支持之前，您必须先注册为会员。

CyberLink 可提供下列各种语言的 web 支持选项，包括常见问题 (FAQ) 和用户社区论坛：

语言	Web 支持 URL
英语	http://support.gocyberlink.com

语言	Web 支持 URL
繁体中文	http://tw.cyberlink.com/chinese/cs/support/index.jsp
简体中文	http://cn.cyberlink.com/chinese/cs/support/index.jsp
日语	http://jp.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index_jpn.jsp

附注：此外，还提供了德语的社区论坛和其它一些有限的 web 支持功能。

电话支持

为了向我们的最终用户提供最佳解决方案，我们提供了以下语言的语音支持服务：

语言	语音支持 URL
汉语	http://tw.cyberlink.com/chinese/cs/support/voice_support.jsp
英语	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/voice_support.jsp
法语、 德语、 意大利语、 西班牙语	http://de.cyberlink.com/multi/program/page/_page_display.jsp?seqno=173
日语	http://jp.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index_jpn.jsp

电子邮件支持

我们提供了多种语言的电子邮件支持，包括使用技术咨询表格。
请参阅下面列出的特定语言的联系信息。

语言	Web 支持 URL
繁体中文	http://tw.cyberlink.com/english/cs/support/form/index.jsp
英语	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/form/index.jsp
法语、 德语、 意大利语、 西班牙语	goCyberlink@aixtema.de

索引

A

AB 剪切 28

按钮

布局 36

样式 37

页面号码 36

帧样式 36

安全区域 10

B

保存

光盘映像文件 79

收藏夹文件 37

保留所选内容 28

背景音乐，添加至相册 31

编辑

光盘菜单中的文本 37

刻录后的光盘 53

片段 28

标题缩略图

设置照片为 33

播放列表

添加 41

选择 42

播放模式 9

捕捉

从 DV 摄像机 20

从 HDV 摄像机 22

从数码相机 26

自 PC 相机 25

自电视 23

自录放机 24

C

擦除光盘 74

CD

类型 84

与 DVD84

菜单

按钮布局 36

按钮样式 37

编辑文本 37

开场影片 38

模板 35

添加背景音乐 38

页面按钮 36

帧 36

自定义 35

查看

片段属性 44

相册属性 31

作品大小 45

常见问题解答 82

场景探测 39

创建

光盘映像文件 77

相册 31

《DVD 威力制片》项目 6

创建 DVD 文件夹 51

从情节图板中删除片段 34

D

打开

收藏夹文件 37

项目文件 6

DV 摄像机, 捕捉自 20

DVD17

与 CD84

DVD 结构, 查看 44

DVD 类型 85

DVD 文件夹, 刻录光盘自 80

DV, 刻录到 DVD55

导入

视频文件 19

照片 20

地区 10

电视

捕捉自 23

刻录到 DVD62

刻录到蓝光光盘 62

电视安全区域 10

多区段光盘 84

F

分割片段 29

复制光盘 76

G

高质量 (HQ)89

工作目录 9

光盘格式

为作品进行选择 16

支持的 11

光盘类型

支持的 11, 84

光盘容量 17

光盘实用程序 71

保存光盘映像文件 79

擦除 74

从 DVD 文件夹刻录光盘 80

复制 76

光盘映像文件 78

光盘一次刻录复制 77

光盘映像文件

保存 79

创建 77

刻录 78

H

HD DVD17

HDTV 摄像机

刻录到 DVD59

刻录到蓝光光盘 59

HDTV 摄像机, 捕捉自 22

合并片段 29

合成视频和照片 18

画面比例 17

调整 27

缓冲欠载保护 46

缓存欠载保护 77

幻灯片、添加至相册、相片、添加相片 20

欢迎使用 2

获取内容 18

从 DV 摄像机 20

从 HDV 摄像机 22

从数码相机 26

自 PC 相机 25

自电视 23

自录放机 24

自文件 19

J

结束标记 28

K

开场影片 38

刻录

从 HDV 摄像机到 DVD59

从 HDV 摄像机到蓝光光盘 59

从 webcam 到 DVD65

从 webcam 到蓝光光盘 65

从电视到 DVD62

从电视到蓝光光盘 62

从光盘影像文件到光盘 78

从录放机到 DVD68

从录放机到蓝光光盘 68

从摄像机到 DVD56

从摄像机到蓝光光盘 56

DV 内容至 DVD55

光盘来自 DVD 文件夹 80

配置 46

之后编辑光盘 53

刻录到光盘 47

快速擦除 74

L

LP (长时间播放)90

蓝光光盘 17

临时目录 9

另存为光盘映像文件 49

录放机

捕捉自 24

刻录到 DVD68

刻录到蓝光光盘 68

M

MPEG@Best9

模板 35

模板，下载 37

默认

捕捉的视频名称 9

菜单样式 10

N

内容

合成视频和照片 18

获取 18

预览 45

P

PC 相机

捕捉自 25

刻录到 DVD65

刻录到蓝光光盘 65

片段

编辑 28

查看属性 44

从情节图板中删除 34
预览 43
在情节图板中移动 34

Q

起始标记 28
全部擦除 74

R

Right-to-disc 56, 59, 62, 65, 68

S

SP（标准播放）89
删除所选内容 28
删除章节 40
摄像机
 捕捉自 20, 22
 刻录到 DVD 56
 刻录到蓝光光盘 56
设置章节 39
升级您的软件 8
视频录制格式 17, 87
视频缩略图 9
视频文件，导入 19
视频质量 10
 HQ 89
 LP 90
 SP 89
 选择提示 90
实用程序 71
收藏夹文件
 保存 37

作为模板打开 37
数码相机，捕捉自 26
属性
 片段 44
 相册 31
缩略图，移动 34

T

探测场景 39
添加
 背景音乐至光盘菜单 38
 背景音乐至相册 31
 播放列表 41
 幻灯片至相册、照片至相册 20
 照片至相册 31
 作为菜单背景的图像 35

W

VCD 17
webcam
 捕捉自 25
 刻录到 DVD 65
 刻录到蓝光光盘 65
文件格式
 支持的 11
文件格式和光盘类型的兼容性 88

X

系统要求 12
下载模板 37
显示电视安全区域 10
相册

- 查看属性 31
- 添加背景音乐至 31
- 添加幻灯片至 20
- 添加照片 31
- 新建 31
- 修改名称 31
- 预览 43
 - 允许的幻灯片数量 20
- 相册中允许的幻灯片数量 20
- 项目文件 6
- 项目文件，打开 6
- 修改
 - 相册名称 31
- 修改光盘菜单
 - 按钮布局 36
 - 按钮样式 37
 - 编辑文本 37
 - 模板 35
 - 添加背景音乐 38
 - 页面按钮 36
- 帧 36
- 选择光盘格式 16

Y

- 移动缩略图 34
- 音频质量 10
- 影片播放模式 9
- 预览
 - DVD 结构 44
 - 当导入 DVD 内容时 41
 - 光盘内容 45
 - 片段 43
 - 相册 43
 - 在导入视频文件时 19
 - 制作 43
 - 作品概述 45

- 预览窗格 43
- 预制作
 - 光盘制作 3
 - 准备刻录 4

Z

- 在光盘上备份照片 33
- 在幻灯影片中的持续时间，设置 32
- 在情节图板中移动片段 34
- 章节

- 删除 40
- 设置 39

- 照片
 - 备份光盘 33
 - 导入 20
 - 添加至幻灯影片 20, 31

- 帧 36
- 支持的光盘和文件格式 11
- 智能显示技术 10
- 制作

- 概述，查看 45
- 流程 3
- 预制作 3

- 《DVD 威力制片》中的功能 2

- 制作影片光盘 15
- 自定义菜单页 35
- 最终输出 71
- 《DVD 威力制片》4 中有哪些新功能？ 82

