管 理 者 ガイド

Arcserve® Backup

18.0



法 律 上 の注 意

組 み込 みのヘルプ システムおよび電 子 的 に配 布 される資 料 も含 めたこのドキュメント(以 下「本 書 」) はお客 様 への情 報 提 供 のみを目 的 としたもので、Arcserve により随 時 、変 更 または撤 回 されることがあります。

Arcserve の事 前 の書 面 による承 諾 を受 けずに本 書 の全 部 または一 部 を複 写 、譲 渡 、変 更 、開 示 、修 正 、複 製 することはできません。本 書 は Arcserve が知 的 財 産 権 を有 する機 密 情 報 であり、ユーザは (i) 本 書 に関 連 する Arcserve ソフトウェアの使 用 について、Arcserve とユーザとの間 で別 途 締 結 される契 約 により許 可 された以 外 の目 的 、または (ii) ユーザとArcserveとの間 で別 途 締 結 された守 秘 義 務 により許 可 された以 外 の目 的 で本 書 を開 示 したり、本 書 を使 用 することはできません。

上 記 にかかわらず、本 書 で取 り上 げているソフトウェア製 品 (複 数 の場 合 あり) のライセンスを受 けたユーザは、そのソフトウェアに関 して社 内 で使 用 する場 合 に限 り本 書 の合 理 的 な範 囲 内 の部 数 のコピーを作 成 できます。ただし Arcserve のすべての著 作 権 表 示 およびその説 明 を各 コピーに添 付 することを条 件 とします。

本 書 を印 刷 するかまたはコピーを作 成 する上 記 の権 利 は、当 該 ソフトウェアのライセンスが完 全 に有 効 となっている期 間 内 に限 定 されます。いかなる理 由 であれ、そのライセンスが終 了 した場 合 には、ユーザは Arcserve に本 書 の全 部 または一 部 を複 製 したコピーを Arcserve に返 却 したか、または破 棄 したことを文 書 で証 明 する責 任 を負 います。

準 拠 法 により認 められる限 り、Arcserve は本 書 を現 状 有 姿 のまま提 供 し、商 品 性 、お客 様 の使 用 目 的 に対 する適 合 性 、他 者 の権 利 に対 する不 侵 害 についての黙 示 の保 証 を含 むいかなる保 証 もしません。また、本 システムの使 用 に起 因 して、逸 失 利 益 、投 資 損 失 、業 務 の中 断 、営 業 権 の喪 失 、情 報 の損 失 等 、いかなる損 害 (直 接 損 害 か間 接 損 害 かを問 いません) が発 生 しても、Arcserve はお客 様 または第 三 者 に対 し責 任 を負 いません。Arcserve がかかる損 害 の発 生 の可 能 性 について事 前 に明 示 に通 告 されていた場 合 も同 様 とします。

本 書 に記 載 されたソフトウェア製 品 は、該 当 するライセンス契 約 書 に従 い使 用 されるものであり、当 該 ライセンス契 約 書 はこの通 知 の条 件 によっていかなる変 更 も行 われません。

本 書 の制 作 者 は Arcserve です。

「制 限 された権 利 」のもとでの提 供 : アメリカ合 衆 国 政 府 が使 用 、複 製 、開 示 する場 合 は、FAR Sections 12.212, 52.227-14 及 び 52.227-19 (c)(1) 及 び (2)、及 び、DFARS Section252.227-7014(b)(3) または、これらの後 継 の条 項 に規 定 される該 当 する制 限 に従 うものとします。

© 2019 Arcserve(その関 連 会 社 および子 会 社 を含 む) 。All rights reserved.サードパーティの商 標 または著 作 権 は各 所 有 者 の財 産 です。

Arcserve 製品リファレンス

このマニュアルが参照している Arcserve 製品は以下のとおりです。

- Arcserve® Backup
- Arcserve® Unified Data Protection
- Arcserve® Unified Data Protection Agent for Windows
- Arcserve® Unified Data Protection Agent for Linux
- Arcserve® Replication および High Availability

Arcserve Backup マニュアル

Arcserve Backupドキュメントには、すべてのメジャー リリースおよびサービス パックについての特定のガイドとリリース ノートが含まれています。ドキュメントにアクセスするには、以下のリンクをクリックします。

- Arcserve Backup 18.0 リリース ノート
- Arcserve Backup 18.0 マニュアル選択メニュー

Arcserve サポートへの問い合わせ

Arcserve サポート チームは、技術的な問題の解決に役立つ豊富なリソースを提供します。重要な製品情報に簡単にアクセスできます。

テクニカル サポートへの問い合わせ

Arcserve のサポート：

- Arcserve サポートの専門家が社内で共有しているのと同じ情報ライブラリに直接アクセスできます。このサイトから、弊社のナレッジ ベース(KB)ドキュメントにアクセスできます。ここから、重要な問題やよくあるトラブルについて、製品関連 KB 技術情報を簡単に検索し、検証済みのソリューションを見つけることができます。
- 弊社のライブ チャット リンクを使用して、Arcserve サポート チームとすぐにリアルタイムで会話を始めることができます。ライブ チャットでは、製品にアクセスしたまま、懸念事項や質問に対する回答を即座に得ることができます。
- Arcserve グローバル ユーザ コミュニティに参加して、質疑応答、ヒントの共有、ベスト プラクティスに関する議論、他のユーザとの会話を行うことができます。
- サポート チケットを開くことができます。オンラインでサポート チケットを開くと、質問の対象製品を専門とする担当者から直接、コールバックを受けられます。
- また、使用している Arcserve 製品に適したその他の有用なリソースにアクセスできます。

コンテンツ

第 1章 : の紹 介 Arcserve Backup 27

概 要 28

Arcserve Backup Disaster Recovery Option の機 能 29

Arcserve Backup マネージャ、ウィザード 、およびユーティリティにアクセスする方 法 31

Arcserve Backup ユーティリティ 38

マージ ユーティリティ 39

メディア検 証 とスキャン ユーティリティ 43

比 較 ユーティリティ 44

カウント ユーティリティ 45

コピー ユーティリティ 46

パージ ユーティリティ 47

レポート ライタ ユーティリティ 48

cabatch コマンドを使 用してジョブを管 理 する方 法 49

ユーザ プロファイル ユーティリティ 50

Arcserve Backup コマンド ライン ユーティリティ 51

Arcserve Backup セキュリティ 52

Arcserve Backup 管 理 者 プロファイル 53

Arcserve Backup と同 等 の権 限 の動 作 54

システム アカウント 55

同 等 の権 限 およびシステム アカウント 56

64 ビットの Windows プラットフォームでのバックアップとリストアの方法 57

仮 想 マシン環 境 を保 護 する方 法 58

Arcserve Backup Enterprise Module 59

エンタープライズ レベルのパスワード管 理 ユーティリティ 60

Arcserve Backup のマニュアルの使 用 61

マニュアル選 択 メニューのダウンロード 62

マニュアルの場 所 の設 定 64

第 2章 : Arcserve Backup を使 用 したデータの保 護 65

Arcserve Backup コンポーネント 66

一 元 管 理 67

セントラル ジョブ管 理 70

セントラル ジョブ モニタ 71

セントラル データベース管理 72
セントラル ログ 73
セントラル レポート 74
セントラル Alert 管理 75
セントラル Arcserve サーバ管理 77
セントラル デバイス管理 78
セントラル ライセンス管理 80
セントラル ジョブ履歴 82
クイック検索を使用した情報の特定 109
パスワード管理の仕組み 114
セッション/暗号化パスワードの変更 116
パスワード管理の有効化 117
ユーザ プロファイル管理の仕組み 118
役割と権限 120
Windows ユーザ認証の仕組み 133
Windows セキュリティ設定オプションの設定 134
マネージャまたはマネージャ コンソールを開く 135
Arcserve Backup にログイン 137
Windows ユーザの追加 139
Arcserve Backup ユーザの追加 140
ホーム画面からのパスワード変更 141
Windows ユーザ プロパティの変更 142
Arcserve Backup ユーザ プロパティの変更 143
ユーザの削除 144
役割へのユーザの追加 145
役割からのユーザの削除 146
監査ログの使用法 147
監査ログ レポートの作成 156
Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処理方法 157
マルチストリーミングでサポートされるタスク 160
ローカル バックアップ ジョブのマルチストリーミングのサポート 161
Arcserve Backup でのマルチプレキシングによるバックアップ データの処理方法 162
マルチプレキシングでサポートされるタスク 165
Arcserve Backup でのデータの保護方法 166

暗号化と復号化 167
連邦情報処理規格 (FIPS) 168
Arcserve Backup および FIPS 準拠 169
Arcserve Backup データ暗号化 171
効率的なメディア管理 177
デバイス ウィザードを使用したデバイスの設定 178
デバイス グループの環境設定 180
データのバックアップおよびリストア 182
バックアップの要件プラン 183
バックアップ メディアのローテーションおよびスケジュールの設定 184
バックアップのプレフライト チェック 193
Arcserve D2D の開始 195
Arcserve Replication の開始 197
第 3 章 : データのバックアップ 199
Arcserve Backup によるデータのバックアップ方法 200
ローカル バックアップ オプションの指定 201
バックアップ ジョブのサブミット 204
バックアップ マネージャ 206
バックアップ マネージャの [スタート] タブのオプション 208
クラシック ビューとグループ ビューを使用してソース データを指定する方法 210
バックアップ マネージャのデスティネーション オプション 226
バックアップ ジョブのスケジュールとローテーション 230
UNIX/Linux エージェントのローカル バックアップ オプション 232
グローバル バックアップ オプション 234
バックアップ マネージャの警告オプション 235
バックアップ マネージャのメディアのエクスポート オプション 237
バックアップ マネージャの拡張オプション 239
バックアップ マネージャの圧縮/暗号化オプション 247
バックアップ マネージャのボリューム シャドウ コピー サービス オプション 251
バックアップ マネージャのバックアップ メディア オプション 254
バックアップ マネージャの検証オプション 258
バックアップ マネージャの再試行オプション 259
バックアップ マネージャの操作オプション 261
バックアップ マネージャのジョブ実行前/後の処理オプション 267
バックアップ マネージャのエージェント オプション 270

バックアップ マネージャのジョブ ログ オプション 288
Arcserve Backup によってバックアップされないファイルとオブジェクト 289
バックアップ時のデータベース ファイルのスキップまたは組み込み 292
Arcserve Backup による、リモート コンピュータにあるオープン ファイルの管理の有効化 295
マルチプレキシング ジョブ オプション 296
マルチプレキシング オプションの指定 297
ジョブ ステータス マネージャがマルチプレキシング ジョブをモニタする方法 298
マルチプレキシング データの整合性の検証 299
Microsoft Exchange バックアップ ジョブでのマルチプレキシングの使用 300
マルチ ストリーミング オプションの指定 301
ノード全体のバックアップ 302
データベース ファイルを含むノード全体のバックアップ 303
繰り返しバックアップ ジョブの作成 305
ジョブをまたがる重複したソースの確認 307
リモート サーバのバックアップ 308
静的バックアップ ジョブのサブミット 310
バックアップ ステージング方式 313
Backup to Disk to Tape の動作 314
テープ ステージングを使用したバックアップ データの管理方法 362
アーカイブ ステージング方式 382
アーカイブ ディスク ステージング 383
アーカイブ テープ ステージング 388
1 つのジョブで複数の Data Mover サーバをバックアップする 394
複数の Data Mover サーバを単一ジョブでバックアップ 396
ステージングを使用して複数の Data Mover サーバを単一ジョブでバックアップ 400
惨事復旧 405
NTFS デデュプリケーションの動作 406
第 4章：データのリストア 409
リストア マネージャ 410
リストアするファイルの検索方法 411
リストア マネージャで Arcserve Backup に多数の項目を参照させる方法 416
バックアップ セッションの複製 421

スマート リストア 422
照会単位でリストアの結果のエクスポートおよびスプレッドシートでの参照 423
UNIX および Linux プラットフォームでの照会単位でのリストア 425
リストア マネージャのボックス 427
リストア マネージャの場所オプション 428
リストア ジョブのスケジュール 429
Windows Server 2008 および 2012 システムで管理者としての実行を指定する 430
グローバル リストア オプション 431
リストア マネージャのバックアップ メディア オプション 432
リストア マネージャの [デスティネーション] オプション 433
リストア マネージャ操作オプション 435
リストア マネージャのジョブ実行前/後の処理オプション 437
リストア マネージャのジョブ ログ オプション 439
リストア マネージャの警告オプション 440
システム状態リストア オプション 442
データのリストア シナリオ 445
ステージングを使用してバックアップしたデータをリストアする 446
Disaster Recovery Option を使用しないシステム上でのリモート エージェントのリストア 448
Disaster Recovery Option を使用しない Arcserve Backup メンバ サーバのリストア 450
ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用してスタンドアロン サーバを惨事から復旧する方法 453
ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup サーバを惨事復旧する方法 455
クラウド ストレージからデータをリストアする方法 470
第 5 章 : ジョブのカスタマイズ 471
ジョブのカスタマイズ方法 472
動的なジョブのパッケージ 473
静的なジョブのパッケージ 479
クラシック ビューを使用してサブミットされたジョブのグループ ビューへの変換 482
ローテーション スキーマ 484
ファイル システム デバイス上での GFS ローテーション ジョブの管理方法 486
メディア プールの指定 493
[バックアップ方式] オプション 494

ジョブ フィルタの動 作 495
フィルタ オプション 498
フィルタの種 類 499
カスタム ジョブのスケジュール 502
カスタム スケジュール 504
ジョブ ステータス マネージャを使 用 して実 行 できるタスク 507
保 留 データ マイグレーション ジョブの変 更 509
複 数 ジョブの更 新 513
[ジョブ キュー]タブを使 用 したジョブの管 理 方 法 514
アクティビティ ログを使 用 したジョブの詳 細 表 示 524
[テープ ログ]タブ 531
[ジョブ詳 細]タブ 532
[ジョブ ログ]タブ 533
エージェント情 報 およびノード情 報 の保 存 の仕 組 み 534
ソース ツリーを使 用 した、コンピュータの追 加 、インポート、およびエクスポート 535
.csv および .txt ファイルを使 用 した複 数 のノードやエージェントの追 加 539
テキスト ファイルへの複 数 のエージェントおよびノードのエクスポート ..541
エージェントの種 類 によるノードのフィルタ 543
エージェントとノードの IP アドレスまたはホスト名 の変 更 544
ソース ツリーからのエージェントおよびノードの削 除 545
ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 したジョブのスケジュール方法 546
ジョブ スクリプト 547
ジョブ スクリプトの作 成 548
スクリプトを使 用 したジョブの実 行 549
ジョブ テンプレート 550
カスタム ジョブ テンプレートの作 成 551
ジョブ テンプレートの保 存 552
ジョブ テンプレートを開く 553
クラウド ストレージのスキャン ジョブ 554
クラウド ストレージへのマージ ジョブ 555
Arcserve Backup でクラウド ストレージからデータをパージする方法 556
第 6章 : データのアーカイブ 557
Arcserve Backup によるデータ アーカイブの概 要 558

アーカイブ ジョブのサブミット 559
アーカイブ マネージャ 561
アーカイブ マネージャの [スタート]タブのオプション 563
クラシック ビューとグループ ビューを使 用 してアーカイブ対 象 のソース データを指 定 する方 法 564
アーカイブ ジョブのスケジュール 566
アーカイブ マネージャの [ポリシー]タブのオプション 567
アーカイブ マネージャの [デスティネーション]タブのオプション 569
アーカイブ用 のグローバル オプション 572
アーカイブ マネージャのメディア オプション 573
アーカイブ マネージャの操 作 オプション 576
アーカイブ マネージャの実 行 前 /後 の処 理 オプション 579
アーカイブ マネージャのジョブ ログ オプション 582
アーカイブ マネージャの Alert オプション 583
アーカイブ マネージャの拡 張 オプション 585
アーカイブ マネージャの暗 号 化 /圧 縮 オプション 587
第 7章 : デバイスとメディアの管 理 591
デバイス管 理 ツール 592
テープ ライブラリの設 定 593
RAIDデバイスの設 定 オプション 602
仮 想 ライブラリの設 定 605
Enterprise Module 環 境 設 定 を使 用 したデバイスの設 定 606
デバイスの環 境 設 定 607
デバイス マネージャ 632
メンテナンス作 業 633
デバイス管 理 ジョブのスケジュール 646
デバイス管 理 機 能 (ライブラリ用) 647
VTL を Arcserve Backup VTL として機 能 させるための設 定 670
メディアの移 動 672
デバイス マネージャによるデバイス グループ環 境 設 定 673
Universal Serial Bus (USB) ストレージ デバイス 681
リムーバブル ドライブへのバックアップの前 提 条 件 683
ライブラリでのフィルタの使 用 686
リムーバブル ドライブのサポート 688
Arcserve Backup での WORM (Write Once Read Many) メディアのサポート 689

DLTSageエラー処理 691
Arcserve Backup によるテープ ドライブ エラーの修復方法 697
Arcserve Backup と Secure Key Manager の統合 698
Arcserve Backup がシングル ドライブ オートローダのメディアをスパンできるようにする方法 701
メディア検証 703
ドライブの連続クリーニングの動作 705
論理ブロック保護の実装 707
テープ使用率の最適化手順 709
メディア プールの仕組み 716
保存セットと再利用セット 718
シリアル番号 719
GFS メディア プール 720
GFS ローテーション ジョブでのMedia Maximization 722
メディア プール マネージャ 730
メディア プールの作成 731
ローテーションの作成方法 733
メディア管理マネージャ(MM Admin) 735
メディア管理およびテープ サービス 736
メディア管理マネージャの用語 737
メディア管理マネージャのインターフェース 739
メディア管理マネージャ ツールバー 740
[メディア管理マネージャ]ウィンドウ 741
[スケジュール]オブジェクト 742
[レポート]オブジェクト 746
[ボールト内のメディアを検索]オブジェクト 748
[ステータス]オブジェクト 749
処理中のボールトのステータスをリセット 750
メディア管理プロセスの動作 751
ボールト管理 754
スケジュールの作成 758
スケジュールの変更 759
テープ ボリューム移動スケジュールの削除 760
テープ ボリュームおよび VCD の管理方法 761
テープ ボリュームの保存ポリシー 766
スロットの詳細およびステータス情報 776

ボールト内の特定のメディアの検索 778
クラウド ストレージを管理する方法 779
クラウド ストレージの制限事項 780
クラウド接続の設定 781
クラウド ベース デバイスの作成 784
クラウド フォルダの参照 788
クラウド ベース デバイスのフォーマット 791
クラウド ベース デバイスの消去 792
クラウド ベース デバイスのオンラインおよびオフライン 793
クラウド ベース デバイスでの圧縮の指定 794
ステージング バックアップ ジョブでのクラウド ストレージへのデータのマイグレート 795
Eucalyptus ベース クラウド メディアへのスループットの設定 797
第 8章：バックアップ サーバの管理 799
Arcserve Backup エンジンの動作 800
Arcserve Backup 操作に対するエンジン ステータスの影響 802
サービスの状態アイコン 803
Arcserve Backup サービスの停止と開始 804
Arcserve Backup エンジンの設定 812
ジョブ エンジンの環境設定 813
テープ エンジンの環境設定 818
データベース エンジンの環境設定 836
Alertの環境設定 841
その他のサーバ管理機能 844
Arcserve Backup システム アカウントの変更 845
ノード層の割り当ての再設定 846
Arcserve Backup コンポーネント ライセンスの管理 848
サーバからのライセンスの解放 851
複数のネットワーク インターフェース カードの環境設定 852
Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーションの認証レベル 853
管理者権限を必要とする Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーション 854
最上位の権限を必要とする Arcserve Backup サービス、コンポーネント、およびアプリケーション 862
Arcserve Backup ドメイン 868

ca_auth コマンド ライン ユーティリティを使用したドメイン ユーザとグループの管理 869
caroot 同等権限の作成 870
ジョブ ステータス マネージャを使用した複数ドメインの管理方法 871
Arcserve ドメインでコンピュータ名の変更を処理する方法 876
ユーザ プロファイル ユーティリティを使用したユーザ プロファイルの管理 894
ユーザ プロファイル ユーティリティを使ったユーザの追加 895
ユーザ プロファイル ユーティリティを使ったユーザの削除 896
ユーザ プロファイル ユーティリティを使ったユーザ パスワードの変更 897
ユーザ プロファイル ユーティリティを使ったユーザへの役割の割り当て 898
ユーザ プロファイル ユーティリティを使ったユーザの使用停止 899
Arcserve Backup ジョブ キューのリストア 900
[サーバ環境設定ウィザード]を使用した Arcserve サーバの管理 903
[サーバ環境設定ウィザード]を使用して実行できるタスク 905
Arcserve Backup ドメインのデータ マイグレーションの制限事項 907
サーバ環境設定ウィザードの開始 910
メンバ サーバのプライマリ サーバへの昇格 911
プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバのメンバ サーバへの降格 915
メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに割り当て 920
Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) アカウントのパスワードの変更 921
Arcserve Backup 設定の修復 922
プライマリ サーバ上での Arcserve データベース接続の修復 924
メンバ サーバ上での Arcserve データベース接続の修復 926
Arcserve Backup ドメイン メンバ サーバとしての仮想クラスタの登録 927
Arcserve Backup によるドメイン コントローラ サーバ上での Active Directory データの保護方法 930
Active Directory のバックアップ 933
Active Directory オブジェクトのリストア 935
Active Directory を回復した後、Microsoft Exchange Server 2010 のメールボックスがレガシー メールボックスとして表示される 941
Active Directory 回復後の Microsoft Exchange Server ユーザ パスワードのリセット 942
Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール 943
検出設定 945

ディスカバリ サービスの機能 946
IP サブネット/Windows ドメインの検出 949
TCP/IP サブネット スイープによるディスカバリの有効化 950
SAN Option のディスカバリ環境設定 954
デフォルトの IP アドレスでないクライアント エージェント システムのディスカバリ 955
Arcserve Backup メンテナンス通知 956
メンテナンス通知メッセージの無効化 958
メンテナンス通知メッセージの有効化 959
Arcserve Backup> コンポーネント ライセンスの適用 960
ファイアウォールの管理 962
Arcserve Backup サービスとアプリケーションの Windows ファイアウォールを通じた通信の許可 963
通信を最適化するためのファイアウォールの設定方法 964
第 9章：データベースの管理とレポート 965
データベースとレポートの管理方法 966
データベース マネージャ 967
データベース ビュー 968
メディア プールのメンテナンスの有効化 976
Arcserve Backup データベースを保護する方法 977
Agent for Arcserve Database 978
データベース保護ジョブの動作 986
Arcserve Backup データベースのバックアップ方法 987
カスタム データベース保護ジョブの変更、作成、またはサブミット 988
Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server 2014 Express バックアップ オプションの指定 991
Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server バックアップ オプションの指定 994
Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始 1000
アクセス要件 1001
Arcserve Backup データベース保護ジョブの削除 1002
Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成 1003
Arcserve Backup データベースをリストアする方法 1004
Arcserve データベース回復ウィザードを使用した Arcserve Backup データベースの回復 1006
Arcserve Backup データベースの再初期化 1011
ca_recoverdb コマンドを使用した Arcserve Backup データベースの回復 1013

Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server データベースのリストア オプションの指定 1018
Arcserve Backup データベースのリストア(異なるドメイン) 1033
Arcserve データベースをホストしている SQL Server インスタンスが機能しない場合に Arcserve データベースを回復する方法 1036
Arcserve データベース回復ウィザードの動作 1037
カタログ データベースの動作 1038
カタログ参照 1039
カタログ データベースの廃棄 1040
セントラル カタログ データベースの動作 1041
カタログ データベースの設定 1042
別の場所への Arcserve Backup カタログ データベースの移動 1044
Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の使用 1048
Microsoft SQL Server データベースに関する考慮事項 1049
リモート データベースの考慮事項 1051
リモート データベース設定での ODBC 通信の指定 1052
必要な SQL 接続の数を計算する方法 1053
Microsoft SQL Server データベースで TCP/IP 通信を有効にする方法 1054
データベースの整合性チェック 1055
Arcserve Backup データベース アプリケーションの指定 1056
Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の設定 1057
Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンスに移動 1060
Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server 2014 Express の設定 1063
Arcserve Backup ログとレポート 1064
アクティビティ ログ データ 1065
テープ ログ 1066
ジョブ ログ 1067
レポート マネージャ 1068
レポート マネージャのレポート 1071
カスタム レポート ジョブのスケジュール 1083
レポート ライタ ユーティリティによるカスタム レポートの作成 1086
複数の Arcserve Backup サーバのレポートの生成 1088
Arcserve Backup 診断 ユーティリティ 1089
診断 ユーティリティのコンポーネント 1090

Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを実行しているコンピュータを設定して、診断ウィザードと通信させる 1091
高速モード診断ユーティリティを使用したレポートの作成 1092
拡張モード診断ユーティリティを使用したレポートの作成 1093
診断レポート マネージャを使用したレポートの表示 1094
Arcserve Backup Infrastructure Visualization 1095
Infrastructure Visualization のソフトウェア要件 1096
Infrastructure Visualization の操作 1097
Infrastructure Visualization の色スキーマ 1098
Arcserve Backup Infrastructure Visualization のビュー 1099
Dashboard と Infrastructure Visualization の統合 1119
第 10章 : Alert マネージャの使い方 1121
Alert マネージャの動作 1122
Alertマネージャのコンポーネント 1124
Alert の設定 1125
Alert マネージャの環境設定 1127
ポート オプション 1128
電子メール通知 1129
Windows イベント ログの通知 1133
Alertマネージャのポケットベル オプション 1134
SMTP 通知の設定 1137
SNMP 通知 1138
トラブル チケット 1139
イベント優先度 1140
メッセージのテスト 1141
Alertアクティビティの詳細 1142
第 11章 : セントラル エージェント管理を使用したエージェントの管理 1143
Arcserve Backup セントラル エージェント管理の仕組み 1144
エージェントの管理 1145
エージェントの変更 1146
エージェント セキュリティの設定 1147
エージェント サービスの起動または停止 1148
セントラル エージェント管理からの Agent Deployment の開始 1149
エージェントの設定 1150
コンピュータの追加 1151

ノードの追加 1152
エージェント ログの管理 1154
SRM PKI の環境設定 1156
SRM 除外パスの環境設定 1158
ノード層の設定 1159
第 12 章：デデュプリケーションの使用 1163
データ デデュプリケーションの動作 1164
デデュプリケーション デバイス ファイルのバックアップ 1167
デデュプリケーション インストールを計画する方法 1169
デデュプリケーションの注意事項 1171
サポートされている機能 1173
デデュプリケーションのライセンス要件 1174
データ デデュプリケーション デバイスの作成 1175
デデュプリケーション デバイス グループの環境設定 1179
データ デデュプリケーション デバイスのデバイス コマンド 1180
デデュプリケーションを使用したデータ バックアップ 1181
デデュプリケーションを使用した通常のバックアップ ジョブの仕組み 1182
ステージングを使用するためのデデュプリケーション グループの設定 1183
ステージング ジョブがデデュプリケーションで機能する仕組み 1184
グローバル デデュプリケーションを使用したデータのバックアップ 1200
デデュプリケーション データの回復 1201
デデュプリケーション データのリストア 1202
デデュプリケーションを使用したジョブのスキャン 1207
デデュプリケーションを使用したジョブのマージ 1208
デデュプリケーション デバイスでの GFS ローテーション ジョブ 1209
デデュプリケーション デバイスのパージ 1210
デデュプリケーション バックアップ セッションの削除 1212
デデュプリケーション レポート 1214
第 13 章：物理ディスク/ボリュームの raw バックアップおよびリストア 1215
raw バックアップおよびリストアの概要 1216
物理ディスクおよびボリュームの raw バックアップのライセンス要件 1217
raw バックアップの動作 1218
サポートされている機能 1219
raw バックアップおよびリストア処理の実行に対する制限事項 1220
物理ディスクおよびボリュームの命名規則 1222

raw バックアップおよびリストアの有効化 1223
物理ディスク/ボリュームの raw バックアップ 1224
ノード全体のバックアップ 1226
raw バックアップのリストア 1227
別の場所にファイルとしてリストア 1228
元の場所へリストア 1229
別の物理ディスク/ボリュームへのリストア 1230
Arcserve UDP データのバックアップとリストア 1231
方法 1: 最新の UDP バックアップ セッションをテープにバックアップ 1231
UDP バックアップ オプションの指定 1234
UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット 1235
Arcserve Backup による暗号化済み UDP バックアップ セッションの処理方法 1237
UDP 復旧ポイントからのファイルとフォルダの回復 1238
プロキシ サーバを介した UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット 1240
UDP データが含まれる静的バックアップ ジョブのサブミット 1243
UDP データが含まれる動的バックアップ ジョブのサブミット 1246
ファイル レベルでの UDP データの回復 1248
アプリケーション レベルでの UDP データの回復 1251
raw セッションからの UDP データの回復 1258
Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの回復 ..1261
UDP カタログ ファイルを生成するための Arcserve Backup の設定 1263
復旧ポイント サーバを使用した、Arcserve UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット 1265
方法 2: データ ストアからの Arcserve UDP データのバックアップ ..1267
RPS (Recovery Point Server、復旧ポイント サーバ) を使用した Arcserve UDP データストアのバックアップ ジョブのサブミット 1269
RPS (Recovery Point Server、復旧ポイント サーバ) を使用した Arcserve UDP データストアの増分バックアップ ジョブのサブミット 1270
Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの回復 ..1272
方法 3: Client Agent を使用した RPS サーバのバックアップ 1273
増分バックアップおよび Point-in-Time リストアの実行 1275
第 15章 : 合成フル バックアップの使用 1281
合成フル バックアップの概要 1282
合成フル バックアップの仕組み 1284
合成フル バックアップ ジョブのサブミット 1288

合成フルバックアップの合成スケジュールの指定 1291
ローテーション スキーマを使用した D2D2T 合成フル バックアップ ジョブのサブミット 1292
GFS スキーマを使用した D2D2T 合成フル バックアップジョブのサブミット 1299
カスタム スケジュールを使用した D2D2T 合成フル バックアップ ジョブのサブミット 1306
次のフル バックアップ実行日にリアル フル バックアップを実行 1313
オンデマンドの合成フル バックアップのサブミット 1314
合成フル バックアップ セッションのみのスキャン 1315
合成フル バックアップでパージ ポリシーとデータベース廃棄ジョブが機能する仕組み 1316
合成フル バックアップでメークアップ ジョブが機能する仕組み 1317
Point-in-Time リストア 1318
合成フル バックアップに関する考慮事項 1322
合成フル バックアップの使用 1324
第 16章 : Storage Area Network での Arcserve Backup の使用 1327
Storage Area Network (SAN) Option のライセンスを登録する方法 1328
SAN 環境 1330
SAN 環境での Arcserve Backup の動作 1331
SAN でのサーバ管理 1333
バックアップ計画 1334
オプションを使用する利点 1335
用語集 1336
SAN Option のインストール 1337
オペレーティング システムの互換性 1338
インストールの前提条件 1339
SAN Option のインストール 1341
Storage Area Network Option の環境設定 1343
SAN Option の使用法 1344
Storage Area Network(SAN) 環境設定 1345
共有デバイス グループの作成 1346
SAN 環境でのデータのバックアップとリストア 1347
デバイス管理 1348
メディア管理 1349
ジョブの実行時の制御 1351

レポートとログ 1352
Arcserve 仮想ライブラリ 1353
第 17章 : トラブルシューティング 1355
ログイン関連 1356
carootパスワードの変更後ログインできない 1357
メディアがフルの場合のメークアップ ジョブの作成 1359
コンピュータ名の変更後に Arcserve Backup にログインできない 1360
認証関連 1361
認証セキュリティ設定 1362
制限されたユーザがアクティビティ ログと監査ログにアクセスできない 1365
CAportmapper サービスの停止および開始時に認証エラーが発生する 1368
クラウド接続での認証情報に関する問題 1369
レポート ライタを開くことができない 1370
レポート マネージャからレポートを作成できない 1372
ca_jobsecmgr を使用したパスワードの更新が成功しない 1373
バックアップおよびリストア関連 1374
ジョブが、スケジュール通りに開始されない 1375
オープン ファイルをバックアップできない 1376
Citrix サーバのリストア ジョブが失敗する 1378
圧縮または暗号化を使用してバックアップされたデータのローカル リストアに失敗する 1379
Arcserve Backup がファイル アクセス時刻に基づいてデータを回復しない 1380
Active Directory のリストア モードで GUI がフリーズする 1381
エージェント コンピュータのログイン認証情報を変更した後、スケジュールされたバックアップ ジョブが失敗する 1382
SFB ジョブで以前にバックアップされたソースに対してフル バックアップ (アーカイブ ビットをクリア) または増分バックアップを実行すると、データの損失が発生する 1384
オンデマンドの合成フル バックアップを実行できない 1385
リストア ジョブのアクティビティ ログ エラー 1387
Arcserve D2D バックアップ ジョブがバックアップ マネージャからサブミットされるとバックアップ ジョブが失敗する 1388
移動または名前変更されたファイルが Arcserve Backup によってバックアップされない 1389
Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V バックアップ ジョブを実行できない 1391
Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V Writer または SQL VSS Writer バックアップ ジョブを実行できない 1392

Windows 2008 SP2 および Windows 2008 R2 サーバ上のリモート FSD からのデータリストア時にメモリ使用率が増加する 1393
MAC エージェントのリストアジョブの失敗 1394
メディア関連 1395
データのバックアップまたはリストア中にテープエラーが発生する 1396
Arcserve Backup がクリーニングテープを検出しない 1400
ハードウェアが予期したように機能しない 1402
オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表示される 1404
カタログデータベースのログファイルが大量のディスク容量を消費する 1405
認識できないボールトがメディア管理マネージャ内に表示される 1407
SAN 環境設定関連 1408
デバイスを共有できない 1409
デバイスを共有できないが、テープエンジンは動作している 1410
共有デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる 1412
共有 IBM デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる 1413
バックアップジョブに失敗する 1414
クラスタベースのバックアップおよびリストア関連 1416
ジョブのエラー防止 1417
リモートマシンでの MSCS ノードのバックアップ 1418
クラスタ環境での Arcserve Backup データベースのバックアップ 1420
ジョブの失敗：メディアがマウントされていない 1421
その他 1422
ディスカバリサービスが正しく機能しない 1423
Arcserve Backup サーバとエージェントサーバが互いに通信できない 1424
SRM PKI アラートがデフォルトで有効になる 1425
ジョブキューのログファイルが大量のディスク容量を消費する 1427
データベースのパージ後にローテーションバックアップのすべてのジョブログを表示できない 1429
第 18 章：クラスタ対応環境での Arcserve Backup の使用 1431
クラスタ対応環境への Arcserve Backup のインストール 1432
クラスタの概要 1433
フェールオーバの仕組み 1436
リソースグループ 1438
仮想名と仮想 IP アドレス 1439
共有ディスク 1440

ミラー ディスク 1441
クォーラム ディスク 1442
Arcserve Backup HA サーバによるジョブ フェールオーバのサポート 1443
Arcserve Backup によるクラスタの保護 1445
MSCS の保護 1448
NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster の保護 1466
NetApp NAS クラスタの保護 1484
第 19章 : Arcserve Backup での JIS2004 Unicode 文字の使用 1491
JIS2004 Unicode 文字の概要 1492
JIS2004 Unicode 用の環境設定要件 1493
JIS2004 Unicode 文字をサポートするプラットフォーム 1494
Arcserve Backup で JIS2004 Unicode 文字を使用して実行できるタスク 1495
Arcserve Backup JIS2004 Unicode 文字をサポートするアプリケーション 1496
Arcserve Backup における JIS2004 Unicode 文字の使用に関する制限 1498
第 20章 : Hyper-V VSS Writer を使用した Hyper-V システムの保護 1503
Hyper-V VS Writer を使用した Hyper-V VM の保護の概要 1504
Hyper-V VSS ライタ保護用の前提条件コンポーネント 1505
Hyper-V VM を保護するための Arcserve Backup の環境設定 1506
保存済み状態を使用したバックアップ機能 1508
子パーティション スナップショットを使用したバックアップ機能 1509
Hyper-V VSS Writer を使用した Hyper-V VM のバックアップ 1510
元の場所へのデータのリストア 1511
第 21章 : 用語集 1513
アーカイブ ジョブのスケジュール 1514
アーカイブ マネージャ 1515
クラウド ベース デバイス 1516
クラウド接続環境設定 1517
クラウド ストレージ 1518
Data Mover サーバ 1519
データ デデュプリケーション 1520
Grandfather-Father-Son ローテーション 1521
メディア プール 1522

メンバ サーバ 1523
マルチプレキシング 1524
プライマリ サーバ 1525
マルチ ストリーミング 1526
ステージング 1527
合 成 フル バックアップ 1528
仮 想 テープ ライブラリ 1529
ライタ 1530

第 1章：の紹 介 Arcserve Backup

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれ ます 。

概 要 28

Arcserve Backup Disaster Recovery Option の機 能 29

Arcserve Backup ユーティリティ 38

Arcserve Backup コマンド ライン ユーティリティ 51

Arcserve Backup セキュリティ 52

64 ビット の Windows プラットフォームでのバックアップとリストアの方法 57

仮 想 マシン環 境 を保 護 する方 法 58

Arcserve Backup Enterprise Module 59

エンタープライズ レベルのパスワード 管 理 ユーティリティ 60

Arcserve Backup のマニュアルの使 用 61

概 要

Arcserve Backupは、さまざまなプラットフォームを使用している環境下でバックアップおよびリストアを可能にする、包括的かつ分散的な管理ソリューションです。このアプリケーションは、オプションのクライアント エージェントを使用して、Windows、UNIX、およびLinuxが稼働しているマシンを含め、ネットワーク上のすべてのマシンのデータをバックアップおよびリストアできます。Arcserve Backupまた、には、メディア管理およびデバイス管理に使用する各種ユーティリティも用意されています。

Arcserve Backupでは、1つの管理コンソールから制御することができます。さまざまなプラットフォームおよび構成にまたがって、1台または複数のマシンで構成された小規模および大規模の企業環境をサポートすることができます。

Arcserve Backup Disaster Recovery Option の機 能

Arcserve Backupは、ネットワーク管 理 者 がネットワーク上 のデータのバックアップと管 理 に使 用 するコンポーネント、機 能 、およびユーティリティを備 えています。

Arcserve Backup マネージャを起 動 するには、プログラム グループから [マネージャ]アイコンを選 択 します。マネージャを初 めて起 動 すると、 [チュートリアル]ウィンドウが表 示 されます。次 回 からはCA Arcserve Backup ホーム画 面 が表 示 されますが、 [ヘルプ]メニューからチュートリアルにアクセスできます。Home Pageから、以下 のナビゲーション機 能 を使 用 してArcserve Backupのすべての機 能 にアクセスできます。


- **ホーム画 面** -- 使 用 しているコンピュータの問 題 解 決 支 援 ツールにリンクするニュースおよびサポートへのリンクが表 示 されます。また、クイック スタート、環 境 設 定 、ウィザード、およびユーティリティへのリンクも表 示 されます。
- **ナビゲーション バー** -- マネージャ、ウィザード、ユーティリティ、最 後 に使 用 した画 面 、Arcserve サポート、Get Satisfaction に別 々 にアクセスできます。これはページの左 端 にあります。内 容 、履 歴 、サポートのボタンから構 成 されています。 [履 歴]の内 容 は、セッションごとに保 存 されます。無 効 になっていない限 り、ナビゲーション バーはすべてのマネージャ ページに表 示 されます。Arcserve Backup ホーム画 面 の [表 示]メニューから [ナビゲーション バー]を選 択 することによって、ナビゲーション バーを簡 単 に表 示 または非 表 示 にすることができます。この機 能 を無 効 にするには、 [ビュー]を選 択 し、 [ナビゲーション バー]の選 択 を解 除 します。ナビゲーション バーは固 定 できます。固 定 されていない場 合 は自 動 的 に非 表 示 にすることができます。
- **クイック スタート** -- Arcserve Backup マネージャの各 機 能 にアクセスできます。
- **環 境 設 定** -- サーバおよび SAN 設 定 上 のバックアップ デバイスをすばやく設 定 できるデバイス環 境 設 定 にアクセスできます。

  [環 境 設 定]メニューから、 [デバイス グループの環 境 設 定]にアクセスし、デバイスのグループやステージング グループを設 定 することもできます。

- **ウィザード** -- Arcserve Backup の主要な機能を簡略化します。デバイス ウィザード、ブート キット ウィザード、ジョブ スケジューラ ウィザード、および診断ウィザードにアクセスできます。
- **ユーティリティ** -- データベースおよびメディアを管理するための各種ユーティリティが用意されています。ユーティリティとして、マージ、スキャン、比較、カウント、コピー、パージ、ユーザ プロファイル、およびレポート ライタがあります。

Arcserve Backup マネージャ、ウィザード、およびユーティリティにアクセスする方法

Arcserve Backup のマネージャ、ウィザード、およびユーティリティは、データ保護に必要なすべての機能の実行に使用するフロントエンド インターフェースを提供します。これらのコンポーネントにはマネージャ コンソールのナビゲーション バーからアクセスできます。



コンポーネント、コンポーネントにアクセスできるメニュー、および実行される機能を以下に示します。

[クイック スタート]メニュー

- **ジョブ ステータス マネージャ** -- このウィンドウから、ホールド、完了、実行中のジョブをモニタします。ホールドまたは完了ジョブのスケジュール、新規ジョブのサブミット、ジョブの削除、および実行中のジョブの停止を実行できます。ログ情報は、完了したジョブごとに提供されます。

- **バックアップ マネージャ** -- データをメディアにバックアップします。コンピュータおよびサーバのバックアップのスケジュール設定および環境設定を行うことができます。ファイルへのパス、ファイル名、使用するメディアなど、それぞれのバックアップ ジョブについての情報は、Arcserve Backup データベースに記録されます。バックアップ マネージャでは、以下の操作を行うことができます。
  - バックアップ ジョブのソース(バック アップ元のデータ) およびデスティネーション(メディア) を指定します。
  - UNIX、Linux、Windows などの他のオペレーティング システムを実行しているコンピュータ上のデータをバックアップするバックアップ ジョブを定義します。
  - サーバ上で実行されているデータベース エージェントを使用します。
- **リストア マネージャ** -- Arcserveバックアップ でバックアップされたデータをリストアします。リストア マネージャでは、以下の操作を行うことができます。
  - バックアップされたファイルのすべてのバージョンを検索します。
  - リストア ジョブのソースおよびフィードバックを指定します。
  - バックアップ方法を定義し、バックアップのスケジュールを指定します。
  - データの全体または一部のリストアを実行します。
- **サーバ管理** -- Arcserve Backup システム アカウントの変更と、ジョブ エンジン、テープ エンジン、データベース エンジンなどの Arcserve Backup のコア サービスの管理を行うことができます。[環境設定]アイコンを使用すると、Alert の生成やメッセージ ログの定義といったサービスの環境設定が行えます。[データベース エンジン]タブでは、データベースの廃棄ジョブを設定できます。
- **Dashboard** -- バックアップ インフラストラクチャと SRM (Storage Resource Management) 環境のスナップショット概要を提供します。詳細については、「*Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。

- **Infrastructure Visualization**-- Arcserve Backup 環境が視覚的に表現され、バックアップ ステータスや、サーバ、ノード、デバイス間の関係をすばやく確認できます。

[モニタとレポート]メニュー

- **ジョブ ステータス マネージャ** -- このウィンドウから、ホールド、完了、実行中のジョブをモニタします。ホールドまたは完了ジョブのスケジュール、新規ジョブのサブミット、ジョブの削除、および実行中のジョブの停止を実行できます。ログ情報は、完了したジョブごとに提供されます。
- **レポート マネージャ** -- Arcserve Backup データベースのデータからレポートを生成します。バックアップ スケジュール、メディア エラー、バックアップ デバイス、メディア プール、メディア ステータス、メディア ポリシーなどに関する情報のレポートを生成することができます。
- **レポート ライタ** -- カスタム レポートの作成、または指定された期間のバックアップ アクティビティに基づく事前定義されたレポートの生成を行います。
- **Dashboard** -- バックアップ インフラストラクチャと SRM (Storage Resource Management) 環境のスナップショット概要を提供します。詳細については、「*Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。
- **Infrastructure Visualization** -- ご使用の Arcserve Backup 環境を視覚的に表現する機能を提供します。Infrastructure Visualization では、組織図に似た階層形式で各 Arcserve Backup サーバが表示されます。ミニマップ機能は、現在のビューの縮小版として機能し、ユーザがズーム、パン、部分的な強調表示などを行うことができます。

[保護と回復]メニュー

- **バックアップ マネージャ** -- データをメディアにバックアップします。コンピュータおよびサーバのバックアップのスケジュール設定および環境設定を行うことができます。ファイルへのパス、ファイル名、使用するメディアなど、それぞれのバックアップ ジョブについての情報は、Arcserve Backup データベースに記録されます。
- **アーカイブ マネージャ** -- 選択された Windows、UNIX、Linux および MAC ファイル システム データ用のアーカイブ スケジュールおよびポリシーを指定します。

- **リストア マネージャ** -- Arcserve Backup でバックアップされたデータをリストアします。
- **Arcserve Replication** -- Arcserve Replication は、非同期リアルタイム レプリケーションを使用して惨事復旧機能を提供するデータ保護ソリューションです。このリンクは、Arcserve Replication をインストールするとアクティブになります。
- **Arcserve D2D** --Arcserve D2D は、別売の軽量ソリューションで、ローカル コンピュータ上の変更をブロック レベルでトラッキングし、変更されたブロックのみを増分バックアップ方式でバックアップします。これにより、Arcserve D2D を使用して、バックアップの実行頻度を増やす(15 分ごと)ことができ、増分バックアップのサイズが削減されるため、これまでよりも最新のバックアップを利用できるようになります。また、Arcserve D2D を使用して、ファイル/フォルダやアプリケーションのリストア、および単一のバックアップからのベア メタル復旧を実行することもできます。このリンクは、Arcserve D2D をインストールするとアクティブになります。

[管理]メニュー

- **サーバ管理** -- Arcserve Backup システム アカウントの変更と、ジョブ エンジン、テープ エンジン、データベース エンジンなどの Arcserve Backup のコア サービスの管理を行うことができます。[環境設定]アイコンを使用すると、Alert の生成やメッセージ ログの定義といったサービスの環境設定が行えます。[データベース エンジン]タブでは、データベースの廃棄ジョブを設定できます。
- **デバイス管理マネージャ** -- ストレージ デバイスとメディアに関する情報を表示します。また、ドライブの圧縮モードを変更し、メディア保守機能(圧縮、フォーマット、消去、イジェクト、リテンションなど)を実行できます。Arcserve Backup は、広範な種類のメディア(4 mm、8 mm、DLT、QIC、Iomega Zip および Jazz メディア、PD、MO、WORM など)をサポートしています。
- **デバイス環境設定** -- テープ ライブラリ、RAID デバイス、仮想ライブラリ、ディスク ベースのデバイス(ファイル システム デバイスなど)、デデュプリケーション デバイス(DDD)などのバックアップ デバイスを簡単に設定できるツールです。またここでは、リムーバブル記憶域マネージャ(RSM)を有効または無効にしたり、プライマリ サーバで UNIX/Linux Data Mover サーバを登録または登録解除したりすることができます。

  - **サポートされているデバイスの最大数：** 255(物理デバイス、FSD、DDD を含む)
  - **サポートされている FSD および DDD の最大数：** 255(接続された物理デバイスが 0 の場合)

- **デバイス ウィザード** -- プライマリまたはスタンドアロン サーバに設置されているデバイスを表示して、ストレージ メディアを簡単にフォーマット、消去、圧縮、およびイジェクトできます。
- **デバイス グループ環境設定** -- Arcserve Backup 環境でデバイスのグループを簡単に設定し、データのステージング用に使用するグループを選択できるツールです。
  - **サポートされているデバイス グループの最大数：** 128
- **メディア プール マネージャ** -- バックアップを簡単に識別できるように、メディアの論理グループを作成して管理します。メディア プール マネージャを使用すると、メディアの管理および再利用を効率的にスケジュールすることができます。また、管理者は、特定の環境に適したメディア ローテーション スキーマを作成することができます。
- **メディア管理マネージャ** -- オフサイトの保管場所へのテープの移動の管理、およびメディア リソースを保護、制御、管理する上で必要なツールを提供します。

  注： メディア管理マネージャを使用するには、Enterprise Module をインストールする必要があります。
- **データベース マネージャ** -- Arcserve Backup で処理されたジョブ、Arcserve Backup で使用したメディア、Arcserve Backup で使用中のデバイスなど、Arcserve Backup データベースからの情報を表示します。
- **Alert マネージャ** -- さまざまな通信媒体を使用して、Arcserve Backup の動作中に発生したイベントに関するメッセージを組織内の特定のユーザに送信できます。
- **ユーザ プロファイル マネージャ** -- Arcserve Backup ユーザ アカウントに役割権限を割り当てることができます。
- **Agent Deployment**-- 複数のリモート ホストに Arcserve Backup エージェントの集合を同時にインストールおよびアップグレードできます。
- **セントラル エージェント管理** -- エージェント ログおよびイベント ログの表示、エージェント オプションおよびセキュリティ情報の

設定、エージェント レジストリ値のデバッグ レベルの指定、ノード層の設定、Agent Deployment の実行が可能です。

[ユーティリティ]メニュー

- **ジョブ スケジューラ ウィザード** -- 通常はコマンド プロンプト ウィンドウからサブミットするジョブを、すばやく簡単にパッケージ化してサブミットできます。このウィザードを使用すると、Arcserve Backupで実行可能なコマンドに加えて、実質的にあらゆる実行可能ファイルを実行できます。
- **ブート キット ウィザード** -- 惨事が発生した場合のデータ回復を可能にする、そのマシン専用のブート キットを作成して保守できます。

  注 : Arcserve Backupブート キット ウィザードは、システムにDisaster Recoveryオプションがインストールされている場合にのみ使用できます。Arcserve Backup Disaster Recovery Optionは、別売りオプションです。
- **診断 ウィザード** -- Arcserve Backup のさまざまなシステム ログを収集しパッケージ化します。これはトラブルシューティングで使用される場合があります。

  注 : 診断ウィザードは、診断ユーティリティをインストールした場合にのみ表示されます。
- **マージ ユーティリティ** -- 1 つ以上のバックアップ セッションを含むメディアを指定して、そのメディアの情報を Arcserve Backup データベースにマージできます。
- **メディア検証とスキャン ユーティリティ** -- メディア バックアップ セッションについての情報を収集し、メディア上のセッションがリストア可能かどうかを確認するのに役立ちます。
- **比較 ユーティリティ** -- メディア セッションの内容をコンピュータ上のファイルと比較できます。
- **カウント ユーティリティ** -- コンピュータ上のファイルおよびディレクトリの数をカウントできます。
- **コピー ユーティリティ** -- あるロケーションから別のロケーションへファイルをコピーできます
- **パージ ユーティリティ** -- コンピュータからファイルやディレクトリを削除できます。

テクニカル サポート

- **Arcserve Backup Web ページ** -- 製品情報のある Web サイトへ直接アクセスできます。
- **サポートの紹介** --Arcserve サポートにアクセスし、利用可能なサポート プログラムに関する情報を入手することができます。
- **サポートへの登録** --Arcserve サポートの登録フォームに直接アクセスします。
- **テクニカル サポートへのアクセス** -- リリース固有の情報にアクセスできます。ここでは、ソフトウェアをダウンロードしたり、最新のマニュアルを入手したり、サポート対象の製品マトリクスを参照したりすることができます。

  注：ナビゲーション バーの [サポート] ボタンからもここにアクセスできます。

クイック リファレンス

- **Readme** -- マニュアルおよびヘルプに関する更新と補足が含まれています。
- **リリース サマリ** -- 新機能と製品の拡張機能に関するサマリが含まれています。

製品ニュースおよび情報

最新の製品ニュースおよび情報については、ホーム ページの下にある Twitter または Facebook のリンクをクリックし、表示される Arcserve Backup オンラインに従います。

RSS

画面の下部の RSS では、最新の Arcserve Backup ニュースがスクロールできます。見出しをクリックして、Arcserve.com に直接アクセスすると、すべての情報を参照することができます。

RSS ニュースを表示するには、インターネットに接続している必要があります。Arcserve Backup ドメイン アカウントを使用してログオンしなかった場合、認証情報を手動で提供できます。RSS バーの右隅にある [更新] ボタンをクリックし、認証情報のダイアログ ボックスにアクセスし、ニュース フィードを更新します。

注：Arcserve Backup のインストール後、RSS バーは Arcserve.com と通信します(デフォルト)。RSS バーが Arcserve.com と通信しないようにするには、RSS バーを閉じて通信を停止します。RSS バーを閉じるには、任意の Arcserve Backup マネージャで [表示] メニューをクリックして、[ニュース バー] をクリックします。

Arcserve Backup ユーティリティ

Arcserve Backup には、ファイルの管理に使用できる各種ユーティリティが用意されています。これらのユーティリティには、ホーム画面のナビゲーション バーからアクセスできます。これらのユーティリティについては、以降の各セクションで説明します。

- マージ ユーティリティ
- メディア検証とスキャン ユーティリティ
- 比較 ユーティリティ
- カウント ユーティリティ
- コピー ユーティリティ
- パージ ユーティリティ
- レポート ライタ ユーティリティ
- cabatch コマンドを使用してジョブを管理する方法
- ユーザ プロファイル ユーティリティ
- Arcserve Backup コマンド ライン ユーティリティ

マージ ユーティリティ

バックアップの作成に使用しなかった Arcserve Backup サーバにファイルをリストアする必要がある場合、または Arcserve Backup データベースから削除した情報が後になって必要になった場合は、マージ ユーティリティを使用します。

マージ ユーティリティでは、1 つ以上のバックアップ セッションを含むメディアを指定して、そのメディアの情報を Arcserve Backup データベースにマージできます。このとき、メディアに収められているデータベース情報は既存のデータベースに追加されます。

バックアップ ジョブを実行するたびに、バックアップしたコンピュータ、ディレクトリ、ファイルの情報およびそのジョブに使用したメディアに関する情報が Arcserve Backup データベースに記録されます。ファイルをリストアする必要がある場合は、この情報を使用して Arcserve Backup で目的のファイルを探し出します。このデータベース情報は、Arcserve Backup ホーム ディレクトリがバックアップされるときにバックアップされます。

メディアに収められたバックアップ セッションが Arcserve Backup データベースに記録されていない場合 (たとえば Arcserve Backup を使用して別のバックアップ サーバで実行したバックアップなど) 、[メディアのマージ]オプションを使用してそのメディアの情報を Arcserve Backup のホーム ディレクトリにあるデータベースにマージできます。

マージ ユーティリティの使用法

バックアップに使用したサーバとは異なる Arcserve Backup サーバにファイルをリストアする場合に、マージ ユーティリティを使用できます。また、Arcserve Backup データベースから削除した情報が再度必要になった場合にもマージ ユーティリティが使用できます。

詳細情報:

- マージ ユーティリティ オプション
- マージ ユーティリティ用のグローバル オプション
- マージ ユーティリティ - データベース グーロバル オプション

マージ ユーティリティ オプション

マージ ユーティリティを使用して、メディアの情報をデータベースにマージすることができます。

マージ ユーティリティでは、以下をマージすることができます。

- すべてのセッション
- 単一セッション
- 以下のいずれかの範囲のタイプを使用した、セッション範囲。
  - 特定の開始セッションから特定の終了セッションまで
  - 特定の開始セッションからメディアの終わりまで

マージ オプション

すべてのセッションをマージするように選択した場合、この操作が正常終了するにはシーケンス番号 1 を含むテープが必要です。

シーケンス番号 1 を含むテープがない場合、メディアが見つからなかったとのメッセージが表示され、適切なテープを挿入して操作を続行するか、操作をキャンセルするかが確認されます。

シーケンス番号 1 を含むテープとは異なるテープからセッションをマージする場合、マージを正常に行うには、すべてのセッションをマージするオプションを選択しないで、その代わりに含めるセッション番号またはセッション番号の範囲を指定します。

複数のテープにまたがるセッションをマージする場合、セッションヘッダ情報が存在するテープが必要です。

マージ ユーティリティ用 のグローバル オプション

Arcserve Backupでは、以 下 のような最 新 のマージ オプションが用 意 されています。詳 細 なセッション情 報 を Arcserve Backup データベースにリストアする際 は、マージ ユーティリティ オプションを使 用 します。

たとえば、別 のサーバ上 でArcserve Backupを使 用 してバックアップを実 行 していた場 合 、このユーティリティを使 用 すると、メディア情 報 をArcserve Backupホーム ディレクトリ内 のデータベースに追 加 で組 み入 れることができます。これにより、バックアップされているメディアを、別 のサーバからファイル レベルでリストアできるようになります。これは、詳 細 情 報 がデータベースからすでに削 除 されている場 合 に便 利 です。デフォルトでは、ジョブの詳 細 情 報 は、データベース容 量 を節 約 するためにバックアップの 30 日 後 に削 除 されるように設 定 されています。この設 定 はサーバ管 理 マネージャで変 更 できます。

注 : Arcserve Backupデフォルトでは、新 しくマージされたセッションの詳 細 は、廃 棄 までの保 存 期 間 を超 過 している場 合 でも、すべて データベースに 1 週 間 (7 日 間) 保 存 されます。

利 用 可 能 なグローバル マージ オプションは以 下 のとおりです。

- **バックアップ メディア** -- メディアのタイムアウト時 間 など、ジョブのメディア オプションを指 定 します。
- **実 行 前 /後 の処 理** -- ジョブの実 行 前 または実 行 後 に、コマンドまたはバッチ ファイルを実 行 できます。
- **ジョブ ログ** -- ジョブ キュー ログに記 録 する情 報 の詳 細 レベルを設 定 します。
- **データベース** -- ジョブに関 する詳 細 情 報 を記 録 するか、ジョブやセッション レベルの詳 細 のみを記 録 するかを指 定 します。
- **Alert** -- 操 作 中 のイベントに関 するメッセージを通 知 します。

マージ ユーティリティ - データベース グーロバル オプション

マージ ユーティリティの [グローバル オプション]ダイアログ ボックスにある [データベース]タブを使用すると、マージする詳細のレベルを指定できます。

- **[詳細情報をマージする]** -- ジョブおよびセッションの情報を含む、すべての詳細をマージできます。
- **[セッション ヘッダのみマージする]** -- ジョブおよびセッションのデータなど、ヘッダ情報のみをマージできます。

メディア検 証 とスキャン ユーティリティ

メディア検 証 とスキャン ユーティリティを使 用 すると、メディア バックアップ セッションに関 する情 報 を収 集 できます。バックアップするように指 定 したソースは、メディア上 にソースごとに個 別 のセッションとして保 存 されています。メディア検 証 とスキャン ユーティリティを使 用 して、以 下 のタイプのセッションをスキャンできます。

- セッション単 位 またはメディア全 体 。
- 以 下 のような、特 定 の範 囲 のセッション。
  - 特 定 の開 始 セッションから特 定 の終 了 セッションまで
  - 特 定 の開 始 セッションからメディアの終 わりまで

スキャン ジョブの結 果 は、ジョブ キューに表 示 されます。このオプションは、Arcserve Backup サーバを復 旧 する場 合 に、Arcserve Backup データベースの最 新 のバックアップを識 別 するときに役 立 ちます。

スキャン ジョブでメディア内 容 の詳 細 なリストを生 成 するには、スキャン オプション タブの [全 アクティビティ]機 能 を使 用 します。過 去 にバックアップされたファイルのリストが必 要 な場 合 にも、このメディア検 証 とスキャン ユーティリティを使 用 できます。

Arcserve Backup には、いくつかの拡 張 スキャン オプションが用 意 されています。

- **バックアップ メディア** -- ジョブのメディア オプションを指 定 します。
- **操 作** -- CRC 検 証 によるファイルのスキャンやデータベースの記 録 機 能 の有 効 化 など、ジョブ用 の一 般 的 なオプションを指 定 します。
- **実 行 前 /後 の処 理** -- ジョブの実 行 前 または実 行 後 にコマンドまたはバッチ ファイルを実 行 します。
- **ジョブ ログ** -- ジョブ キュー ログに記 録 する情 報 の詳 細 レベルを設 定 します。
- **Alert** -- 操 作 中 のイベントに関 するメッセージを通 知 します。

比 較 ユーティリティ

メディアの内 容 とマシン上 のファイルを比 較 します。比 較 ジョブの結 果 は、ジョブ キューに表 示 できます。バックアップ終 了 後 にこのユーティリティを使 用 すると、すべてのファイルがエラーなくメディアにコピーされたかどうかを検 証 できます。

Arcserveバックアップでは、以 下 のような最 新 の比 較 オプションが用 意 されています。

- **バックアップ メディア** -- ジョブのメディア オプションを指 定 します。
- **操 作** -- データベースの記 録 を有 効 にするかどうかを指 定 します。
- **実 行 前 /後 の処 理** -- ジョブの実 行 前 または実 行 後 に実 行 するコマンドまたはバッチ ファイルを指 定 します。
- **ジョブ ログ** -- ジョブ キュー ログに記 録 する情 報 の詳 細 レベルを設 定 します。
- **Alert** -- 操 作 中 のイベントに関 するメッセージを通 知 します。

カウント ユーティリティ

カウント ユーティリティは、マシン上 のファイルおよびディレクトリの数 をカウントします。カウント ジョブの結 果 は、ジョブ キューで参 照できます。コピー ジョブの完 了 後 にこのオプションを使 用 すると、ディスク内 のすべてのファイルがエラーなしで別 のディスクにコピーされたかどうかを確 認 できます。

Arcserve Backupでは、以 下 のような最 新 のカウント オプションが用 意 されています。

- **操 作** -- データベースの記 録 を有 効 にするかどうかを指 定 します。
- **実 行 前 /後 の処 理** -- ジョブの実 行 前 または実 行 後 にコマンドまたはバッチ ファイルを実 行 します。
- **ジョブ ログ** -- ジョブ キュー ログに記 録 する情 報 の詳 細 レベルを設 定 します。
- **Alert** -- 操 作 中 のイベントに関 するメッセージを通 知 します。

コピー ユーティリティ

コピー ユーティリティを使用すると、ローカルまたはリモートのマシンにファイルをコピーできます。たとえば、メディアへのバックアップを行う別のマシンにファイルおよびディレクトリを保存するために、ローカル マシンでコピー ジョブを実行することができます。

以下の各コピー オプションによって、コピー中またはコピー終了後に発生する関連アクションが決まります。

- **再試行** -- オープン ファイルに対する再試行およびファイル共有のオプションを指定します。
- **操作** -- 操作オプションを指定し、データベースの記録機能を有効にするかどうかを指定します。
- **デスティネーション** -- ディレクトリ構造および同名ファイルの処理に適用するオプションを指定します。
- **実行前/後の処理** -- ジョブの実行前または実行後に実行するコマンドまたはバッチ ファイルを指定します。
- **ログ** -- ジョブ キュー ログに記録する情報の詳細レベルを設定します。
- **Alert** -- 操作中のイベントに関するメッセージを通知します。

パージ ユーティリティ

パージ ユーティリティを使用すると、マシンからファイルやディレクトリを削除できます。結果は、ジョブ キューから表示できます。

Arcserve Backupでは、以下のような最新のパージ オプションが用意されています。

- **操作** -- ディレクトリの削除やデータベースの記録機能の有効化など、一般的なオプションを指定します。
- **実行前/後の処理** -- ジョブの実行前または実行後に実行するコマンドまたはバッチ ファイルを指定します。
- **ログ** -- ジョブ キュー ログに記録する情報の詳細レベルを設定します。
- **Alert** -- 操作中のイベントに関するメッセージを通知します。

レポート ライタ ユーティリティ

カスタム レポート、または指定された期間のバックアップ アクティビティに基づく定義済みのレポートが作成されます。レポート データにはレポート クエリまたは選択基準を指定できます。生成されたレポートは、プレビュー、印刷、および指定したファイルの種類 (XMLまたはCSV) での保存が可能です。

cabatch コマンドを使用してジョブを管理する方法

cabatch ユーティリティは、以下のようなタスクを実行するためのジョブ管理ツールです。

- コマンド ラインから、ローカルまたはリモートの Arcserve Backup ジョブ キュー内のジョブのサブミットや削除を行います。
- ジョブ キュー内のジョブの実行時間を変更します。
- Arcserve Backup マネージャで作成したジョブ スクリプト、または Arcserve Backup のホーム ディレクトリにある cabatch ジョブ情報テンプレートを利用して作成したテキスト ファイルのジョブ スクリプトを使用します。

cabatch ユーティリティの詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

ユーザ プロファイル ユーティリティ

ユーザ プロファイル ユーティリティを使用すると、管理者がユーザ プロファイルを管理し、Arcserve Backup へのアクセスを提供できるようになります。

Arcserve Backup をインストールすると、caroot ユーザ プロファイルが設定され、デフォルトで管理者グループに割り当てられます。管理者グループは、特定の Arcserve Backup ドメインで実行されるすべての Arcserve Backup の機能を制御します。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使用すると、Arcserve Backup サーバ管理者は以下のことを実行できます。

- ユーザの追加
- ユーザの削除
- ユーザ パスワードの変更
- ユーザのグループへの割り当て

Arcserve Backup コマンド ライン ユーティリティ

Arcserve Backup には、コマンド ライン ユーティリティが用意されています。これは、DOS プロンプトを使用して Arcserve Backup サーバで実行可能なほぼすべての操作を直接制御できます。コマンド ライン ユーティリティは、Arcserve Backup マネージャから実行できるほとんどのオペレーションを実行するもう1つの方法です。

これらのコマンド ライン ユーティリティの説明および使用方法については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

Arcserve Backup セキュリティ

以下のセクションでは、Arcserve Backup のセキュリティ機能について説明します。

- Arcserve Backup 管理者プロファイル
- Arcserve Backup と同等の権限の仕組み
- システム アカウント
- 同等の権限およびシステム アカウント

Arcserve Backup 管理者プロファイル

Arcserve Backup には、Arcserve Backup 機能をすべて制御できるルート レベルのシステム管理者 (root ユーザ) プロファイルが含まれています。

このプロファイルは「caroot」と呼ばれ、Arcserve Backup を初めてインストールするときに設定されます。caroot のパスワードはインストール時に設定できますが、後から ca_auth および authsetup のコマンド ライン ユーティリティを使用して設定することもできます。これらのユーティリティの詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

重要 : caroot のパスワードは、空のままにしないでください。

caroot ユーザ プロファイルは、バックアップ、リストアなどの、Arcserve Backup マネージャ コンソールおよびバックアップ関連の機能に対するアクセス権のみを制御します。

Arcserve Backup と同等の権限の動作

ユーザ プロファイル マネージャでは、caroot アカウントの同等の権限を任意の Windows アカウントに対して作成することができます。この機能を使用すると、Windows アカウントを持ったユーザには、Arcserve Backup にログインし、Arcserve Backup マネージャとユーティリティにアクセスする権限が与えられます。ただし、Windows アカウントを持ったユーザが Arcserve Backup コマンドライン ユーティリテイ(たとえば ca_backup や ca_restore) を実行するのを許可するためには、ca_auth コマンド ライン ユーティリティを使用して、その Windows アカウント用に caroot と同等の権限を作成する必要があります。

注： ca_auth コマンド ライン ユーティリティを使用して、caroot と同等の権限を付与されたユーザは、すべてのコマンドライン ユーティリテイを実行できますが、Arcserve Backup マネージャ コンソールにログインすることはできません。

同等の権限を作成すると、以下の利点があります。

- **コマンド ライン使用の簡易化** -- Windows ユーザに対して同等の権限を作成すると、コマンド ライン機能で認証が必要な場合、同等の権限によりログイン ユーザの代わりに暗黙的なログインが行われます。そのため、コマンドをサブミットするたびにユーザにユーザ名およびパスワードの入力を要求することなく、コマンド ライン ユーティリティが実行されます。
- **アクセス制限** -- caroot と同等の権限を持つ Windows ユーザ アカウントは、すべての Arcserve Backup コマンドライン ユーティリテイを実行できますが、Windows ユーザ アカウントが Arcserve Backup マネージャ コンソールおよびドメインにログインすることはできません。ただし、ユーザ プロファイル マネージャを使用して、Windows ユーザが Windows ユーザ アカウントのログイン情報で Arcserve Backup マネージャ コンソールおよびドメインにログインできるようにすることができます。

  注： ユーザ プロファイル マネージャ以外にも、ca_auth コマンド ライン ユーティリティを使用して、Arcserve Backup ユーザ アカウントを追加できます。ca_auth utility ユーティリティの詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

システム アカウント

Arcserve Backup サービスには、ローカル マシンで管理者権限およびバックアップ オペレータ権限がある有効な Windows システム アカウントが必要です。サービスはこのアカウントを使用して、ハード ディスク ドライブやローカル ネットワークなどのローカル リソースにアクセスします。

Arcserve Backup を初めてインストールするときに、Windows システム アカウントを入力するオプションがあります。インストール時に Windowsアカウントを入力すると、Arcserve Backupによって、このアカウントに対して管理者権限とバックアップ オペレータ権限が自動的に付与されます。インストール時にアカウントの入力をスキップした場合は、Arcserve Backup 管理者を使用して有効な Windows システム アカウントを入力し、必要な権限を手動で付与する必要があります。

注： バックアップ オペレータ グループに属するユーザには、Arcserve Backup データベースにアクセスする権限がありません。そのため、バックアップ マネージャでメンバ サーバはユーザに表示されません。

システム アカウント情報は、Arcserve Backup サーバ管理またはサーバ環境設定ウィザードを使用していつでも変更できます。

同等の権限およびシステム アカウント

のcarootユーザ プロファイルとArcserve Backupシステム アカウントを混同しないでください。carootユーザ プロファイルは、Arcserve Backupマネージャおよびその関連バックアップ機能へのアクセスを制御するために使用し、システム アカウントは、Arcserve Backupサービスがローカル マシンに対して操作を行う際に必要なセキュリティ権限を付与するために使用します。

システム アカウントおよびcarootユーザ プロファイルの役割は異なりますが、Arcserve Backupがジョブをすべて正常に実行するには、システム アカウントと同等の権限をcarootに与える必要があります。たとえば、システム アカウントの名前が「BackupAdmin」で、ローカル マシン名が「BAB01」である場合、以下のca_authコマンドを使用してこのアカウントにcarootと同等の権限を与えます。

- **ローカル システム アカウント**

  ca_auth -equiv add BAB01\BackupAdmin BAB01 caroot caroot caroot_password

- **ドメイン システム アカウント**

  ca_auth -equiv add DomainName\BackupAdmin BAB01 caroot caroot caroot_password

注： caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

セキュリティの詳細については、「バックアップ サーバの管理」または「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

64 ビットの Windows プラットフォームでのバックアップとリストアの方法

64 ビットと 32 ビット Windodws プラットフォームのアーキテクチャの違いにより、64 ビット オペレーティング システムのエレメントは、32 ビット アプリケーションからはアクセスできないものがあります。これらのエレメントには、Windows システム レジストリ、システム状態バックアップに含まれるシステム設定ファイル、ボリューム シャドウ コピー サービス ライタが含まれます。

これらの制約を克服し、Arcserve Backup サーバが Windows の 64 ビット バージョンで実行されている場合でもバックアップおよびリストア操作を成功させるには、Arcserve Backup サーバに、64 ビット バージョンの Arcserve Backup Client Agent をインストールする必要があります。

この設定により、64 ビットの Client Agent がローカルの Arcserve Backup サーバ上でネイティブ プロセスとして動作するようになり、ローカル ファイル システム、システム状態、システム レジストリ、ボリューム シャドウ コピー サービス ライタ上での参照、バックアップ、リストア処理を、32 ビットの Client Agent for Windows を使用したリモートの参照、バックアップ、リストアと同じ方法で実行する機能が提供されるようになります。

64 ビット Windows プラットフォームでサポートされている Arcserve Backup エージェントとオプションの詳細については、リンクを参照してください。

仮想マシン環境を保護する方法

Arcserve Backup を使用して仮想マシン環境を保護するには、以下の方法を使用します。

- **Arcserve Backup Agent for Virtual Machines** -- Agent for Virtual Machines を使用すると、Windows Server Hyper-V システム、VMware ESX/ESXi ホスト システム、および VMware vCenter Server システムに常駐する VM (virtual machine、仮想マシン) に依存している環境を保護できます。

  VMware ベースのシステムの場合、VMware が提供する Virtual Disk Development Kit (VDDK) と呼ばれるメカニズムによって、VMware ESX ホスト システムおよび VMware vCenter Server システム内の VM に保存されているファイルとデータを保護できます。Arcserve Backup を VMware VDDK および Windows Server Hyper-V システムと統合するには、Agent for Virtual Machines をインストールして、ライセンスを設定します。

  注: システム要件およびサポートされるプラットフォームの詳細については、「リリース ノート」を参照してください。エージェントのインストールおよび設定の詳細については、「*Agent for Virtual Machines ユーザ ガイド*」を参照してください。

- **VMware ESX/ESXi ホスト システム用のスクリプト ソリューション** -- VM および Vmware ESX ホスト システムを保護するには、Agent for Virtual Machines をインストールするのが最善の方法です。一方、スクリプト ソリューションを使用して、Agent for Virtual Machines をインストールすることなく Arcserve Backup を VMware ESX/ESXi と統合することもできます。スクリプト ソリューションを使用すれば、VM および Vmware ESX ホスト システムを環境内のほかのサーバと同じように安全に保護できます。

  注: スクリプト ソリューションを使用するには、Arcserve Backup Client Agent for Windows をインストールして、ライセンスを設定する必要があります。

- **VM に Arcserve Backup エージェントをインストールする** -- VM 内にあるデータをバックアップおよびリストアするには、適用されているライセンスに応じて、VM で動作しているゲスト オペレーティング システムおよびアプリケーションに対応する Arcserve Backup エージェントをインストールすることもできます。

Arcserve Backup Enterprise Module

Arcserve Backup Enterprise Module は単体でインストールするコンポーネントで、以下の機能を含む、さまざまな拡張機能を活用できます。

- マルチストリーミング。
- マルチストリーミングおよび 2 つ以上 (最大 32 まで) のバックアップ データ ストリームの送信が可能なディスク ステージング バックアップおよびテープ ステージング バックアップ。

  注： Enterprise Module のライセンスを取得していない場合、Arcserve Backup では、ディスク ステージングおよびテープ ステージング バックアップ ジョブについて、2 ストリームでのバックアップ データの転送が可能です。詳細については、「Backup to Disk to Tape の動作」、および「テープ ステージング バックアップの仕組み」を参照してください。
- メディア管理機能。
- raw ディスク バックアップ/リストア。
- Arcserve Backup for Windows Enterprise Option for VSS Hardware Snap-Shot

  注： 詳細については、「*Microsoft Volume Shadow Copy Service ユーザ ガイド*」を参照してください。

さらに、Arcserve Backup Enterprise Module が Image Option の前提条件コンポーネントとなります。

注： 上記のオプションの詳細については、「*Enterprise Module ユーザ ガイド*」を参照してください。

エンタープライズ レベルのパスワード管 理 ユーティリティ

ユーザのパスワードが変 わった場 合 、ジョブ キュー内 のすべての ジョブにその変 更 を反 映 する必 要 があります。ca_jobsecmgr ユーティリティを使 用 すると、ジョブ キュー内 のすべてのジョブに対 してグローバルにユーザ パスワードを変 更 できます。デフォルトでは、Arcserve Backup ローカル サーバが対 象 となります。

- 構 文

  ca_jobsecmgr [server arguments] <current security> <new security>

- オプション

このコマンドのオプションの詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

Arcserve Backup のマニュアルの使 用

Arcserve Backup のこのリリースにはオンライン マニュアル選 択 メニューが含 まれます。これは、インターネットを通 じてアクセスするヘルプ システムおよび PDF ファイルから構 成 されます。Web ベースのオンライン ヘルプでは、Arcserve Backup 製 品 の更 新 をインストールしなくても、Arcserve Backup のマニュアルの最 新 バージョンにアクセスできます。マニュアル選 択 メニューは、オンライン バージョンがデフォルトです。

しかし、ローカル ソースのヘルプを使 用 するように [マニュアル環 境 設 定]ダイアログ ボックスで設 定 を行 うことで、マニュアル選 択 メニューをダウンロードしてインストールし、オンライン ヘルプと PDF ファイルをローカル デスティネーションから参 照 するようにすることもできます。

マニュアル選択メニューのダウンロード

デフォルトでは、マニュアル選択メニューは Arcserve サポート サイトからオンラインでアクセスされます。しかし、Arcserve Backup マニュアル選択メニューの最新版をローカルにダウンロード/インストールすることもできます。

マニュアル選択メニューをローカルにインストールする方法

1. [スタート] - [プログラム] - [Arcserve Backup] - [Arcserve] - [マニュアル]を選択して Arcserve Support Online マニュアル選択メニューを開きます。

   Arcserve サポートのマニュアル選択メニューが開きます。

2. 「このマニュアル選択メニューをダウンロード」リンクをクリックして Arcserve Backup サーバにマニュアル選択メニューをダウンロードします。

   注： [マニュアル環境設定]ダイアログ ボックスで「ヘルプのダウンロード」リンクをクリックしてダウンロードすることもできます。

   [ファイルのダウンロード]ダイアログ ボックスが表示されます。

   例： Arcserve Backup Backup 18.0-JPN.zip

3. [保存]をクリックします。

   [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 以下のフィールドを指定または確認し、[保存]をクリックします。

   - **保存する場所** -- zip ファイルを保存するフォルダを入力します。
   - **ファイル名** -- 保存するファイル名が正しいことを確認します。

     例： Arcserve Backup 18.0-JPN.zip
   - **保存する形式** -- 種類が WinZip ファイルまたは 7-zip であることを確認します。

   ダウンロードの完了を示すダイアログ ボックスが表示され、zip ファイルが保存されます。

5. 「開く」、「フォルダを開く」、または「閉じる」をクリックします。

   選択に応じて、zip ファイルが開くか、zip ファイルを含むフォルダが開くか、またはダイアログ ボックスが閉じます。

6. zip ファイルの内容を、先ほど指定した zip ファイルの保存先に抽出します。

注： 抽出ユーティリティに既存ファイルを上書きするオプションが含まれる場合は、そのオプションを有効にします。ただし、抽出先ディレクトリにあるファイルを上書きするかどうか確認するメッセージが表示された場合は、すべて上書きするオプションを選択してください。

マニュアル選択メニューがダウンロードされ、ローカルディレクトリにインストールされて、最新バージョンに更新されました。

7. マニュアル選択メニューをローカルで参照したい場合は、ローカルのヘルプがソースとして使用されるように、[マニュアル環境設定]ダイアログボックスでマニュアルの設定を行う必要があります。詳細については、「マニュアルの場所の設定」を参照してください。

マニュアルの場所の設定

マニュアルについては、オンライン ヘルプおよび PDF をオンラインで参照するかローカル マシンで参照するかを設定することができます。デフォルトでは、マニュアルはオンラインでアクセスされます。

マニュアルの場所を設定する方法

1. [スタート] - [プログラム] - [Arcserve Backup] - [Arcserve] - [マニュアル環境設定]を順にクリックします。

   [マニュアル環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 以下のオプションから 1 つを選択します。

   - **オンライン ヘルプをソースとして使用する**Arcserve -- サポートからマニュアルにアクセスし、最新のマニュアル更新情報を受信するには、このオプションを選択します。
   - **ローカル ヘルプをソースとして使用する** -- ダウンロードしたマニュアルのローカル バージョンを使用する場合、またはインターネットに接続されていない場合は、このオプションを選択します。

     重要: このオプションを選択するには、先にローカル ディレクトリにマニュアル選択メニューをダウンロードする必要があります。その後、有効なヘルプの場所を入力するか、[参照]をクリックして [ヘルプの場所]フィールドで有効な場所を選択します。この場所にはファイル Bookshelf.html が含まれている必要があります。

3. [ヘルプを開く]をクリックして、ヘルプの場所をテストします。

   [オンライン ヘルプをソースとして使用する]オプションを選択している場合は、Arcserve サポートのマニュアル選択メニューが開きます。

   [ローカル ヘルプをソースとして使用する]オプションを選択している場合は、指定したローカル ヘルプの場所からマニュアル選択メニューが開きます。

4. [OK]をクリックします。

マニュアルの場所の設定は、これで完了です。

第 2章 : Arcserve Backup を使 用 したデータの保 護

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Arcserve Backup コンポーネント 66

一 元 管 理 67

パスワード管 理 の仕 組 み 114

ユーザ プロファイル管 理 の仕 組 み 118

Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処 理 方 法 157

Arcserve Backup でのマルチプレキシングによるバックアップ データの処 理 方 法 162

Arcserve Backup でのデータの保 護 方 法 166

効 率 的 なメディア管 理 177


データのバックアップおよびリストア 182

Arcserve D2D の開 始 195

Arcserve Replication の開 始 197


Arcserve Backup コンポーネント

Arcserve Backupは、容易に環境全体を管理および保護できるよう、柔軟に設計されています。また、強力な各コンポーネントが連携して動作することで、重要な管理作業がシームレスに処理されます。



一元管理

Central Management Option を使用すると、同一の中央管理システムを介して複数の Arcserve サーバを管理できます。Arcserve ドメイン内では、この中央管理システムはプライマリ サーバと呼ばれ、その他の(従属)サーバはメンバ サーバと呼ばれます。



プライマリ サーバ

プライマリ サーバには、Arcserve ドメインでプラマリ サーバおよび 1 つ以上のメンバ サーバを管理するための、シングル ポイントが用意されています。プライマリ サーバから、そのプライマリ サーバでローカルに実行されるジョブ、およびそのドメイン内の 1 つ以上のメンバ サーバでリモートに実行されるジョブを一元的に管理、モニタすることができます。Arcserve ドメイン内にはプライマリ サーバは 1 つのみ存在できます。

注: プライマリ サーバとして、任意の Arcserve Backup サーバを指定できます。ただし、プライマリ サーバは共有のメンバ サーバを管理および初期化する役目を担っているため、最も信頼性の高いサーバをプライマリ サーバとして使用する必要があります。

メンバ サーバ

メンバ サーバは、プライマリ サーバから割り当てられるジョブを実行します。Arcserve ドメイン内では、メンバ サーバは 1 つのプライマリ サーバにのみ属することができます。


Arcserve ドメイン

Arcserve データベース(ASDB)はプライマリ サーバまたは環境内のあらゆるリモート システムにインストールできます。リモート

システムに ASDB をインストールするには、Microsoft SQL Server を使用して ASDB インスタンスをホストする必要がある点に注意してください。

プライマリ サーバおよびメンバ サーバには、Storage Area Network (SAN) 経由で接続できる場合とできない場合があります。メンバ サーバが SAN 上にある場合は、プライマリ サーバも SAN 上にある必要があります。

注： Arcserve ドメイン内の SAN 環境は、複数のサーバが 1 つ以上のデバイス (例えばテープ ライブラリ) を共有できる環境です。Arcserve



このセクションには、以下のトピックが含まれます。


- セントラル ジョブ管理
- セントラル ジョブ モニタ
- セントラル データベース管理
- セントラル ログ
- セントラル レポート
- セントラル Alert 管理
- セントラル Arcserve サーバ管理
- セントラル デバイス管理
- セントラル ライセンス管理

- セントラル ジョブ履歴
- クイック検索を使用した情報の特定

セントラル ジョブ管理

ドメイン内の任意の Arcserve Backup サーバで実行するようにスケジュールされているすべてのジョブは、セントラル ジョブ キューにサブミットされます。これにより、プライマリ サーバから、ドメイン内のすべてのジョブのジョブ ステータスをモニタできます。

プライマリ サーバから実行中のジョブを表示するには、プライマリ サーバを選択します。メンバ サーバまたは Data Mover サーバから実行中のジョブを表示するには、メンバ サーバまたは Data Mover サーバを選択します。




詳細情報：

ジョブ ステータス マネージャを使用して実行できるタスク

セントラル ジョブ モニタ

セントラル ジョブ モニタでは、プライマリ サーバからドメイン内の任意の Arcserve サーバで実行されているすべてのジョブの進行状況をモニタすることができます。プライマリ サーバのジョブ キューから、ドメイン内でアクティブなジョブのリアルタイム ステータスを参照できます。

注： ジョブのモニタは、ドメイン内の有効な(実行中の)ジョブに対してのみ利用可能です。ジョブが完了すると、ドメイン内で実行されたすべてのジョブの最終ステータスはジョブ ステータス マネージャに表示されます。



詳細情報：

ジョブ ステータス マネージャを使用して実行できるタスク

セントラル データベース管理

ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバからの情報は、プライマリ サーバで管理可能な単一のセントラル データベースに保存されます。セントラル データベースはプライマリ サーバから設定され、関連するメンバ サーバはセントラル データベースに関連情報を書き込みます。

Arcserve Backup がバックアップを実行するときはいつでも、Arcserve Backup サーバからのすべてのジョブ、セッション、およびメディア情報がセントラル データベースに保存されます。データベースに加え、各セッションの説明を含むセントラル カタログ ファイルも作成されます。セントラル カタログ ファイルがあれば、データベースを照会せずに、リストアする特定のファイルやディレクトリを選択できます。カタログ ファイルは再構成されるため、これらをデータベースにマージして、効率的に検索できるようにする必要はありません。データをリストアする必要がある場合、Arcserve Backup は、単一のセントラル ロケーションからカタログ ファイルの各セッションの内容を素早く参照し、情報を検索することができます。

詳細情報：

データベース マネージャ


データベース ビュー

カタログ データベースの動作

セントラル ログ

セントラル ログにより、ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバ(プライマリおよびメンバ) 用のアクティビティ ログとジョブ ログは、セントラル データベースに保存されるため、1 つのセントラル ロケーションですべてのログを参照できます。

セントラル ログは、トラブルシューティングの実行にも役立ちます。さまざまなフィルタ(キーワード、ジョブ ID、ジョブ ステータス、メッセージ タイプなど) を使用して、ログ情報を特定し、ある条件下で発生するすべての項目を表示することができます。たとえば、失敗したジョブのログだけを表示するよう指定したり、メッセージまたはジョブ名に特定のキーワードを含むログのみ、または特定のジョブ名のログのみを表示するよう指定することもできます。セントラル ログを使用すると、1 つのセントラル ロケーションから、ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバに対してこれらの機能を実行できるようになります。



詳細情報:

Arcserve Backup ログおよびレポート

セントラル レポート

セントラル レポートでは、ドメインのすべての Arcserve Backup サーバについて、プライマリ サーバからスケジュールされたレポートを起動および作成できます。Arcserve Backup データベースに保存されたバックアップ アクティビティに基づいて、異なるレポートが生成されます。セントラル レポートには、レポートのプレビューまたは印刷、電子メールの送信、およびプライマリ サーバからドメイン内の全サーバのレポートを生成するタイミングのスケジューリングを行う機能が用意されています。

たとえば、プライマリ サーバから、連続して失敗した回数が最も多かったエージェント、バックアップの失敗回数が最も多かったエージェント、または部分バックアップの回数が最も多かったエージェントを特定するレポートを作成できます。完了、未完了、または失敗したバックアップ試行の割合を確認することができます。各エージェントのバックアップ ジョブに対して生成されたエラーと警告の回数も確認でき、エラー回数が最も多いエージェントを特定するのに役立ちます。

詳細情報：

レポート カテゴリ

セントラル Alert 管理

セントラル Alert では、ドメインのすべての Arcserve Backup サーバからプライマリ サーバに Alert が通知されます。ジョブ レベルの Alert は、プライマリ サーバで設定され、プライマリ サーバ、またはドメイン内の任意の関連メンバ サーバのいずれかで実行されるすべてのジョブに適用されます。

詳細情報：

Alert マネージャの使い方

セントラル アラート


セントラル アラート

Arcserve Backup は、Alert サービスと統合し、電子メール、ブロードキャスト、イベント、ポケットベル、プリンタなどを通じてアラートを提供します。これは、セントラル アラート機能によって実現します。セントラル アラートは、ドメイン内のすべてのサーバからすべてのアラートを収集するためのメカニズムです。

ドメイン内の任意のサーバ上でジョブを実行すると、イベントが Arcserve データベースに記録されます。ジョブ レベルのアラートは、プライマリ サーバ上の Alert サービスにフ転送されます。Alert サービスは、以前に確立された環境設定に従ってシステム規模のアラートを生成します。サービス アカウント環境設定の確立の詳細については、「Alert マネージャの環境設定」を参照してください。

セントラル Arcserve サーバ管理

ドメインのすべての Arcserve Backup サーバ向けのサーバ管理タスクは、プライマリ サーバから一元的に実行されます。プライマリ サーバから、ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバの Arcserve Backup エンジン(ジョブ エンジン、テープ エンジン、およびデータベース エンジン) の状態をモニタできます。さらに、個々のサーバを選択し、そのサーバのエンジンおよびサービスの状態をモニタして管理することができます。



詳細情報：

Arcserve Backup エンジンの仕組み

セントラル デバイス管理

セントラル デバイス管理では、デバイス マネージャを使用して、プライマリ サーバからドメインのすべての Arcserve Backup サーバ向けのデバイスを管理できます。デバイス管理マネージャは、サーバに接続されているストレージ デバイス、それらのデバイスのメディア、および各デバイスのステータスの情報を提供します。さらに、デバイス管理マネージャでは、メディアのフォーマット、消去、インベントリ、インポート、およびエクスポートも可能です。セントラル デバイス管理により、プライマリ サーバまたは任意の関連メンバ サーバに接続されているデバイスに対し、これらすべての機能をプライマリ サーバから実行できます。

テープ ライブラリ自動環境設定


Arcserve Backup は、テープ ライブラリの有無を自動的に検出して設定するようになりました。したがって、Tape Library Option セットアップ ユーティリティを別々に実行する必要も、不良ドライブの交換または新しいドライブ追加後にライブラリを再設定する必要もありません。さらに、テープのクリーニング、またはクリーニング設定の指定などのタスクのために、テープ エンジンを停止する必要はなく、すぐにライブラリ設定を変更できます。

SAN 自動環境設定

SAN 環境設定は、Arcserve Backup のドメイン環境設定に関連付けられ、SAN 環境設定を実行する必要がなくなりました。ライブラリは、Arcserve Backup ドメイン プライマリ サーバですぐに「共有」として自動的に検出されます。ドメイン プライマリ サーバは、SAN と非 SAN の双方のドメイン メンバ サーバを持つことができます。

FSD 自動環境設定

プライマリ サーバのセントラル ロケーションから、テープ エンジンの停止および開始を行う必要なく、任意のメンバ サーバで FSD を作成できます。



詳細情報：

[デバイス管理ツール]


セントラル ライセンス管理

Arcserve Backup のライセンスはカウントベースで管理され、ドメイン内のほとんどの Arcserve サーバのライセンスはプライマリ サーバにまとめて適用されます。カウントベースのライセンス管理では、1 つの包括的なライセンスが付与され、ライセンス プール内でアクティブなライセンス権限の数が事前に定義されます。

アプリケーション(メンバ サーバ) の各新規ユーザには、使用可能なライセンス数の上限に達するまで、先着順にプールからアクティブ ライセンスが供与されます。すべてのアクティブ ライセンスが適用された後で、ライセンスを別のメンバ サーバに追加する必要がある場合は、いずれかのメンバ サーバから手動でライセンスを削除してカウントを減らし、新しいメンバ サーバにそのライセンス(カウント) を適用します。

セントラル ライセンス管理では、サーバ ベースでライセンスが割り当てられます。つまり、ライセンスがサーバに割り当てられると、セントラル ライセンス管理ではこの割り当てが記録されます。このライセンスは、そのサーバで排他的に使用されます。その後、同じサーバからのライセンス要求は受け入れられ、他のサーバからライセンス要求があった場合は、新しいライセンスがそのサーバに割り当てられます。使用可能なライセンスがすべて割り当てられると、ライセンス確認機能により、Arcserve メンバ サーバから実行しているジョブがホールド状態になり、Arcserve エージェントを実行しているサーバに割り当てられたジョブは失敗します。いずれの場合でも、使用可能なライセンスがなくなると、アクティビティ ログ メッセージが表示され、ライセンス不足の問題が発生していることを警告します。

セントラル ライセンス管理では、他のメンバ サーバがライセンス権限を取得する必要がある場合、現在のライセンス権限の割り当てを簡単に削除できます。プライマリサーバのサーバ管理マネージャ画面から、[ライセンス管理]ダイアログ ボックスにアクセスして、各コンポーネントのアクティブ ライセンス カウントを表示し、どのライセンスがどのサーバに適用されているかを管理できます。



Arcserve Backup ライセンスは、Arcserve Backup プライマリ サーバにインストールされ一括で管理されます。ただし、以下のエージェントには、そのエージェントをインストールしたサーバでライセンスが供与される必要があります。

- Arcserve Backup for Windows Agent for Sybase
- Arcserve Backup for Windows Agent for Informix
- Arcserve Backup for Windows Enterprise Option for SAP R/3 for Oracle

詳細情報：

Arcserve Backup コンポーネント ライセンスの管理

サーバからのライセンスの解放

セントラル ジョブ履歴

セントラル ジョブ履歴では、ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバのバックアップ ジョブ履歴をプライマリ サーバから参照できます。該当するホスト、ソース グループ、またはジョブ自体のいずれかに基づいて、履歴を表示します。

セントラル ジョブ履歴では、バックアップされた Arcserve Backup サーバのステータス、各サーバのインスタンス(またはジョブ)、および各インスタンスのボリューム(またはセッション)を検索してレビューできます。

バックアップ ジョブのために使用されたデバイスおよびメディアの情報も表示することができます。さらに、セントラル ジョブ履歴はトラブルシューティングにも役立ちます。任意のサーバ(プライマリまたはメンバ)の各ジョブが行われている間に生成されたエラーや警告はすべて 1 つのセントラル ロケーションから参照できます。

注: [ジョブ履歴]タブの [MB/分]フィールドには、ジョブ全体の値(1 分あたりの MB)が表示されます。ジョブには、ソース領域からデスティネーション ストレージ エリアへのデータ転送のほか、メディア管理アクティビティ、実行前/実行後スクリプト、などがあります。その結果、[MB/分]フィールドに表示される値が、実際のスループットと異なることがあります。ジョブの実際のスループットを表示するには、[アクティビティ ログ]タブをクリックし、そのジョブを探します。次に[マスタ ジョブのログ]を展開して、[平均スルー

プット]のログ エントリを参照します。




このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- ジョブの表示
- ホストの表示
- ソース グループ ビュー
- ジョブ キューのフィルタ
- ジョブ履歴のフィルタリング
- ジョブ履歴の表示

ジョブの表示

[ジョブの表示]では、ジョブのすべての実行が表示されます。それぞれの実行では、バックアップされたホストをすべて表示します。ホスト上でドリルダウンすることも、バックアップされたセッションを参照することもできます。

各ジョブのエントリでは、以下のようなサマリ情報を参照できます。



- **ジョブ実行の回数** -- ジョブによりホストがバックアップされた、またはバックアップされているべき回数が示されます。
- **終了したジョブ数** -- ホストのバックアップが成功した回数。
- **未完了のジョブ数** -- ホストが完全にバックアップされなかった回数。
- **失敗したジョブ数** -- ホストのバックアップが失敗した回数。
- **キャンセルされたジョブ数** -- ホストのバックアップがキャンセルされた回数。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 選択したジョブのバックアップ実行の詳細
- 選択したジョブのノード レベルの詳細
- 選択したノードのセッション レベルの詳細

選択したジョブのバックアップ実行の詳細

特定のジョブ実行を選択すると、以下の情報が表示されます。



一番上のペインに、以下の情報が表示されます。

ジョブの実行時刻

ジョブが開始した時刻

ジョブ名

ジョブの名前

注： Arcserve Backup の本リリースでは、ジョブ ステータス マネージャには空のジョブ名は表示されません。以前の Arcserve リリースからアップグレードして、ジョブ履歴データのマイグレーションを行い、ジョブに空のジョブ名が含まれていた場合、ジョブ ステータス マネージャの [ジョブ名] フィールドには、以下の形式でジョブ名が表示されます。

[<<マシン名>>] <<ジョブ番号>>

最終結果

最終結果は以下を基準にして決定されます。

- ジョブのセッションのいずれかが失敗するとステータスは失敗としてマークされます。
- セッションのいずれかが未完了である場合、一部が成功しても、ステータスは未完了としてマークされます。

- すべてのセッションが成功した場合のみ、ステータスは成功としてマークされます。

MB

ジョブでバックアップされたデータ量

ファイル

ジョブでバックアップされたファイル数

失敗

バックアップ中に失ったファイル数

注： Arcserve Backup Agent for Open Files を使用して、バックアップ中にファイルを失わないようにオープンファイルをバックアップします。

MB/分

- ジョブレベルでは、[MB/分]は、ジョブ全体に対するメガバイトと経過時間との比率を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。平均的なマスタジョブのスループットに関しては、アクティビティログを参照してください。
- ホストレベルでは、[MB/分]は、単一のホストに関して、ジョブ全体に対するメガバイトと経過時間との比率を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- セッションレベルでは、[MB/分]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダに対する、メガバイトと経過時間との比率を表します。

  注： バックアップジョブによってバックアップされるデータがない場合またはわずかである場合、N/A という値が[MB/分]フィールドに表示されます。

使用された時間

- ジョブレベルでは、[使用された時間]は、ジョブ全体に関する経過時間を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- ホストレベルでは、[使用された時間]は、単一のホストに関して、ジョブ全体に関する経過時間を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが

含まれます。

- セッション レベルでは、[使用された時間]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダのバックアップに関する経過時間を表します。

ジョブ ID

ジョブの固有の実行を識別します。

ジョブ番号

ジョブを識別します。

セッション番号

バックアップ データを含むセッションのセッション番号を識別します。

サブセッション番号

バックアップ データを含むセッションのサブセッション番号を識別します。

圧縮率

保存対象の実際のデータ量を、デデュプリケーション後に保存されたデータ量で割った結果を比率またはパーセントで表したものです。

一番下のペインに、以下の情報が表示されます。

サマリ

実行時間

選択したジョブの開始時刻と終了時刻

合計ソース ホスト

ジョブがバックアップしようとしたホストの総数

セッション総数

選択したジョブ実行によってバックアップされたセッション数

マイグレーション総数

ディスクまたはテープ ステージング ジョブでマイグレーションされたセッション数

デバイスとメディア

デバイス

バックアップ中に使用されたテープ ドライブまたはファイル システム デバイス。複数のテープ ドライブは、ジョブがマルチ ス

トリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

使用されたメディア


ホストのバックアップ中に使用されたメディア複数のメディアは、ジョブがマルチ ストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

エラーと警告

ホストのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

選択したジョブのノード レベルの詳細

実行したジョブのノードを選択すると、以下の情報が表示されます。



サマリ

実行時間

選択したノードの開始時刻と終了時刻

セッション総数

ホスト用にバックアップされたセッション数

マイグレーション総数

ディスクまたはテープ ステージング ジョブでマイグレーションされたセッション数

デバイスとメディア

デバイス

バックアップジョブ中に使用されたテープ ドライブまたはファイル システム デバイス複数のテープ ドライブは、ジョブがマルチストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

使用されたメディア


ホストのバックアップ中に使用されたメディア複数のメディアは、ジョブがマルチストリーミングジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

エラーと警告

ホストのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

選択したノードのセッション レベルの詳細

セッション選択時にさらにドリルダウンすると、以下のようなセッションの詳細が表示されます。



セッション詳細

実行時間

選択したセッションの開始時刻と終了時刻を示します。

番号

セッション番号を示します。

種類

バックアップされるセッションの種類を示します。

パス

セッションのルート パスを示します。

ステータス

バックアップ セッションの結果を示します。

開始時刻

セッションの開始時刻を示します。

終了時刻

セッションの終了時刻を示します。

方法

セッションで使用されたバックアップ方法の種類を示します。

フラグ

セッションを識別するために Arcserve Backup が作成した内部フラグを示します。

MB

セッションでバックアップされたデータ量を示します。

ファイル

セッションでバックアップされたファイル数を示します。

失敗

セッションでバックアップされなかったファイル数を示します。

デバイスとメディア

デバイス

セッションのバックアップ中に使用されたテープドライブまたはファイルシステムデバイスを示します。

使用されたメディア

セッションのバックアップ中に使用されたメディアを示します。

エラーと警告

セッションのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

ホストの表示

[ホストの表示]では、バックアップされたすべてのホスト、およびジョブがホストをバックアップした時のそれぞれのステータスを表示します。ホスト上でドリルダウンすることも、バックアップされたセッションを参照することもできます。各ホストのエントリでは、以下のようなサマリ情報を参照できます。

ジョブ実行の回数

ホストがバックアップを試みられた、またはジョブによりバックアップされた回数が示されます。

終了したジョブ数

ホストのバックアップが成功した回数

未完了のジョブ数

ホストが完全にバックアップされなかった回数

注： バックアップが未完了にならないようにするには、Arcserve Backup Agent for Open Files を使用して、オープンファイルをバックアップします。

失敗したジョブ数

ホストのバックアップが失敗した回数

キャンセルされたジョブ数

ホストのバックアップがキャンセルされた回数

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 選択したホストのバックアップ実行の詳細
- 選択したホストのセッションレベルの詳細

選択したホストのバックアップ実行の詳細

特定のジョブ実行を選択すると、以下の情報が表示されます。



一番上のペインに、以下の情報が表示されます。

ジョブ名

ホストをバックアップしたジョブ名

注： Arcserve Backup の本リリースでは、ジョブ ステータス マネージャには空のジョブ名は表示されません。以前の Arcserve リリースからアップグレードして、ジョブ履歴データのマイグレーションを行い、ジョブに空のジョブ名が含まれていた場合、ジョブ ステータス マネージャの [ジョブ名]フィールドには、以下の形式でジョブ名が表示されます。

[<<マシン名 >>] <<ジョブ番号 >>

最終結果

最終結果は以下を基準にして決定されます。

- ホストのセッションのいずれかが失敗するとステータスは失敗としてマークされます。
- セッションのいずれかが未完了である場合、一部が成功しても、ステータスは未完了としてマークされます。
- すべてのセッションが成功した場合のみ、ステータスは成功としてマークされます。

MB

ホストでバックアップされたデータ量

ファイル

ホストでバックアップされたファイル数

失敗

バックアップ ジョブ中に失ったファイル数

注： Arcserve Backup Agent for Open Files を使用して、バックアップ ジョブ中にファイルを失わないようにします。

MB/分

- ジョブ レベルでは、[MB/分]は、ジョブ全体に対するメガ バイトと経過時間との比率を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。平均的なマスタ ジョブのスループットに関しては、アクティビティ ログを参照してください。
- セッション レベルでは、[MB/分]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダに対する、メガ バイトと経過時間との比率を表します。

使用された時間

- ジョブ レベルでは、[使用された時間]は、ジョブ全体に関する経過時間を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- セッション レベルでは、[使用された時間]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダのバックアップに関する経過時間を表します。

ジョブ ID

ジョブの固有の実行を識別します。

ジョブ番号

ジョブを識別します。

セッション番号

メディア上のセッションのシリアル番号を識別します。たとえば、セッション番号が 4 なら、これはメディア上の 4 番目のセッションです。

バックアップ データを含むセッションのセッション番号を識別します。

サブセッション番号

仮想マシン(VM)が Agent for Virtual Machines によってバックアップされた場合の、物理セッション内の論理セッションのシリアル番号を識別します。Arcserve Backup が Agent for Virtual Machines を使用して VM をバックアップする場合、Arcserve Backup はすべてのボリュームおよびコンポーネントを単一のセッションにバックアップします。各ボリュームまたはコンポーネントは、1 つの論理セッションにバックアップされます。この論理セッションにはシリアル番号が含まれ、それがサブセッション番号です。

圧縮率

保存対象の実際のデータ量を、デデュプリケーション後に保存されたデータ量で割った結果を比率またはパーセントで表したものです。

一番下のペインに、以下の情報が表示されます。

サマリ

セッション総数

ホスト用にバックアップされたセッション数

マイグレーション総数

ディスクまたはテープ ステージング ジョブでマイグレーションされたセッション数

デバイスとメディア

デバイス

バックアップジョブ中に使用されたテープ ドライブまたはファイル システム デバイス複数のテープ ドライブは、ジョブがマルチストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

使用されたメディア

ホストのバックアップ中に使用されたメディア複数のメディアは、ジョブがマルチ ストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

エラーと警告


ホストのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

詳細情報:

デデュプリケーション後の圧縮結果の表示

選択したホストのセッションレベルの詳細

セッション選択時にさらにドリルダウンすると、以下のようなセッションの詳細が表示されます。



セッション詳細

実行時間

選択したセッションの開始時刻と終了時刻を示します。

番号

セッション番号を示します。

種類

バックアップされるセッションの種類を示します。

パス

セッションのルート パスを示します。

ステータス

バックアップ セッションの結果を示します。

開始時刻

セッションの開始時刻を示します。

終了時刻

セッションの終了時刻を示します。

方法

セッションで使用されたバックアップ方法の種類を示します。

フラグ

セッションを識別するために Arcserve Backup が作成した内部フラグを示します。

MB

セッションでバックアップされたデータ量を示します。

ファイル

セッションでバックアップされたファイル数を示します。

失敗

セッションでバックアップされなかったファイル数を示します。

デバイスとメディア

デバイス

セッションのバックアップ中に使用されたテープドライブまたはファイルシステムデバイスを示します。

使用されたメディア

セッションのバックアップ中に使用されたメディアを示します。


エラーと警告

セッションのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

ソース グループ ビュー

ソース グループ ビューでは、アプリケーション グループとカスタマイズされたソース グループの両方の実行が表示されます。各実行では、バックアップされたソース グループに含まれるすべてのサーバが表示されます。サーバ上でのドリルダウンおよびバックアップされたセッションの詳細が可能です。

各ソース グループでは、以下のようなサマリ情報を参照できます。



ジョブ実行の回数

ソース グループがバックアップされたとみなされている、またはジョブによりバックアップされた回数が示されます。

終了したジョブ数

ソース グループのバックアップが成功した回数が示されます。

未完了のジョブ数

ソース グループが完全にバックアップされなかった回数が示されます。

失敗したジョブ数

ソース グループのバックアップが失敗した回数が示されます。

キャンセルされたジョブ数

ソース グループのバックアップがキャンセルされた回数が示されます。

アクティブなジョブ数

まだ実行中のバックアップ ジョブの数が示されます。

試行されていないジョブ数

まだ実行されていないバックアップ ジョブの数が示されます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 選択したホストのジョブレベルの詳細
- 選択したグループのセッションレベルの詳細

選択したホストのジョブレベルの詳細

特定のジョブを選択すると、以下の詳細が表示されます。



上部ペインに以下の情報が表示されます。

ジョブの実行時刻

ジョブの実行が開始された時刻を示します。

ジョブ名

ジョブの名前を示します。

最終結果

最終結果は以下を基準にして決定されます。

- ジョブのセッションのいずれかが失敗するとステータスは失敗としてマークされます。
- セッションのいずれかが未完了である場合、一部が成功しても、ステータスは未完了としてマークされます。
- すべてのセッションが成功した場合のみ、ステータスは成功としてマークされます。

MB

ジョブでバックアップされたデータ量を示します。

ファイル

ジョブでバックアップされたファイル数を示します。

失敗

バックアップ中に失われたファイル数を示します。

注： Arcserve Backup Agent for Open Files を使用して、バックアップ中にファイルを失わないようにオープン ファイルをバックアップします。

MB/分

- ジョブ レベルでは、[MB/分]は、ジョブ全体に対するメガ バイトと経過時間との比率を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。平均的なマスタ ジョブのスループットに関しては、アクティビティ ログを参照してください。
- ホスト レベルでは、[MB/分]は、単一のホストに関して、ジョブ全体に対するメガ バイトと経過時間との比率を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- セッション レベルでは、[MB/分]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダに対する、メガ バイトと経過時間との比率を表します。

  注： バックアップ ジョブによってバックアップされるデータがない場合またはわずかである場合、N/A という値が[MB/分]フィールドに表示されます。

使用された時間

- ジョブ レベルでは、[使用された時間]は、ジョブ全体に関する経過時間を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- ホスト レベルでは、[使用された時間]は、単一のホストに関して、ジョブ全体に関する経過時間を表します。これには、実行前後のスクリプト(存在する場合)やメディア管理操作などが含まれます。
- セッション レベルでは、[使用された時間]は、単一のセッションを構成する特定のボリュームおよびそのフォルダのバックアップに関する経過時間を表します。

ジョブ ID

ジョブの固有の実行を識別します。

ジョブ番号

ジョブを識別します。

圧縮率

保存対象の実際のデータ量を、デデュプリケーション後に保存されたデータ量で割った結果を比率またはパーセントで表したものです。

一番下のペインに、以下の情報が表示されます。

サマリ

セッション総数

選択したジョブによってバックアップされたセッション数を示します。

マイグレーション総数

ディスクまたはテープ ステージング ジョブでマイグレーションされたセッション数を示します。

デバイスとメディア

デバイス

バックアップ中に使用されたテープ ドライブまたはファイル システム デバイスを示します。複数のテープ ドライブは、ジョブがマルチ ストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行で同じホストに対して使用することもできます。

使用されたメディア


ホストのバックアップ中に使用されたメディアを示します。複数のメディアは、ジョブがマルチ ストリーミング ジョブである場合、単一のジョブ実行の同じホストに対して使用することもできます。

エラーと警告

ホストのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

選択したグループのセッション レベルの詳細

特定のセッションを選択すると、以下の詳細が表示されます。



セッション詳細

実行時間

選択したセッションの開始時刻と終了時刻を示します。

番号

セッション番号を示します。

種類

バックアップされるセッションの種類を識別します。

パス

セッションのルート パスを示します。

ステータス

バックアップ セッションの結果を示します。

開始時刻

セッションの開始時刻を示します。

終了時刻

セッションの終了時刻を示します。

方法

セッションで使用されたバックアップ方法を示します。

フラグ

セッションを識別するために Arcserve Backup が作成した内部フラグを示します。

MB

セッションでバックアップされたデータ量を示します。

ファイル

セッションでバックアップされたファイル数を示します。

失敗

セッションでバックアップされなかったファイル数を示します。

デバイスとメディア

デバイス

セッションのバックアップ中に使用されたテープドライブまたはファイルシステムデバイスを示します。

使用されたメディア

セッションのバックアップ中に使用されたメディアを示します。

エラーと警告

セッションのバックアップ中に生成されるエラーと警告が表示されます。

ジョブ キューのフィルタ

フィルタ オプションを使用して、ジョブ キューの検索内容を絞り込むことができます。

ジョブ キューをフィルタする方法

1. ジョブ ステータス マネージャを表示します。
2. [ジョブ キュー]タブを選択します。
3. をクリックして、ヘッダ バーを展開します。

   以下のフィルタ オプションから選択します。

   - **表示するジョブのステータス** -- ジョブ ステータスに基づいてジョブをフィルタします。
   - **表示する処理済みジョブの結果** -- ジョブの結果に基づいて処理済みジョブをフィルタします。
   - **キーワード** -- 指定したキーワードを含むジョブをフィルタします。
   - **検索先** -- キーワードと組み合わせて使用します。指定したキーワードがバックアップ サーバ名に含まれるかジョブ名に含まれるかを指定します。
   - **他のユーザのジョブを表示** -- すべてのジョブを表示するか自分のジョブのみを表示するか指定します。
   - **選択した種類のジョブを表示** -- 選択したジョブの種類に基づいてジョブを表示します。バックアップ ジョブ、リストア ジョブ、マイグレーション ジョブなどを選択できます。表示するジョブの種類を指定するには、[種類の選択]をクリックします。
4. [更新]をクリックします。

   フィルタ オプションが適用されます。

ジョブ履歴のフィルタリング

フィルタ オプションを使用して、ジョブ履歴検索を絞り込むことができます。

ジョブ履歴をフィルタリングする方法

1. ジョブ ステータス マネージャを表示します。
2. [ジョブ履歴]タブを選択します。
3. をクリックしてヘッダ バーを展開します。

   以下のフィルタ オプションから選択します。

   - **次でグループ化** -- グループの種類を指定して順番に並べ替えます。オプションには、ジョブ、ホスト、またはソース グループがあります。
   - **履歴を表示：過去** -- 必要とするジョブ履歴の日数を指定します。1 ～ 100 日の範囲で選択できます。
   - **表示するグループの最新の結果** -- 表示する結果履歴の種類を指定します。オプションの 1 つ、すべて、またはあらゆる組合せを指定できます。オプションには、アクティブ、完了、未完了、失敗、およびキャンセルがあります。

     注：参照する結果履歴の種類に対して変更した場合、ヘッダ バーは黄色になり、詳細までフィルタリングされていることが示されます。
   - **キーワード** -- ジョブ名またはホスト名によってジョブ履歴の並べ替えをする際に使用するキーワードを指定します。
   - **検索先** -- ジョブ名またはホスト名を指定します。キーワードを使用して、選択したカテゴリでジョブを特定します。
4. [更新]をクリックします。

   フィルタ オプションが適用されます。

ジョブ履歴の表示

[ジョブ履歴]ダイアログ ボックスを使用して、繰り返し発生するエラーのパターンまたは領域を特定します。

ジョブ履歴を表示する方法

1. ジョブ ステータス マネージャを表示します。
2. [ジョブ履歴]タブを選択します。
3. [次でグループ化]ドロップダウン リストで、以下のいずれかを選択します。
   - Host
   - ジョブ
   - ソース グループ

   選択に応じて、ジョブ履歴がホスト ビューまたはジョブ ビューに表示されます。
4. [更新]をクリックします。

   [プロパティ]パネルにジョブ履歴が表示されます。

クイック検索を使用した情報の特定

システム内のジョブ、ノード、テープなどの数が多い場合には、ユーザ インターフェース上で情報をひとつひとつ確認することは、時間がかかり、面倒になることがあります。クイック検索機能を使用すると、ユーザ インターフェース上で必要な情報をすばやく簡単に見つけることができます。クイック検索は、Arcserve Backup マネージャ内の任意のツリーまたはリスト上の項目を見つける機能です。たとえば、クイック検索を使用して、以下の種類の情報を特定できます。

- アクティビティ ログ内のジョブまたはログ
- ジョブ履歴内のジョブ
- ツリー単位のリストアを使用している場合のノード
- セッション単位のリストアを使用している場合のテープまたはセッション
- メディア プール マネージャからのメディア プール

重要：クイック検索はユーザ インターフェース上に表示される項目のみを検索します。テープ上に保管されている特定のデータを検索することはありません。

注：クイック検索のパフォーマンスを向上させるために、検索を実行する前に、アクティビティ ログをフィルタリングし、表示および照会される項目の数を減らすことができます。アクティビティ ログのフィルタリングの詳細については、「アクティビティ ログ クエリの設定」を参照してください。

クイック検索機能を使用して情報を特定する方法

1. Arcserve Backup ユーザ インターフェース上のツリー ビューまたはリスト ビューのいずれかで Ctrl + F キーを押して、[クイック検索]ダイアログ ボックスを開きます。

   ユーザ インターフェースから **Ctrl + F** キーを使用してクイック検索機能にアクセスすることができる場所とその方法の一覧、および検索できる項目の種類の例については、「クイック検索の使用法」を参照してください。

   注：クイック検索は、ツリーまたはリスト表示で右クリックし、コンテキスト メニューから[クイック検索]を選択することによって開始することもできます。

2. 検索するキーワードを入力するか、ドロップダウンリストから選択します。

   検索するキーワードを入力する場合、入力時にキーワード履歴に基づくヒントが表示され、入力をサポートします。たとえば、以前に「Job 1943」および「Job 2048」を入力したことがあった場合、「job」と入力すると、入力している領域の下のテキストボックスに「Job 1943」および「Job 2048」の両方が表示されます。

   注： 検索では、ワイルドカード文字はサポートされていません。

   ドロップダウンの矢印をクリックすると、キーワード履歴が表示されます。デフォルトでは記憶されるキーワードの最大数は 50 ですが、この限度はローカルレジストリに設定できます。

3. (オプション) プラス記号のアイコンをクリックし、検索オプションのフィールドを展開し、該当するオプションを選択します。

   大文字と小文字を区別

   大文字と小文字を区別して検索します。

   単語単位で探す

   単語の一部ではなく、単語全体を使用して検索します。

4. Enter キーを押すか、[検索]ボタンをクリックします。

   検索結果一覧に、一致したすべての項目、見つかった項目の数、および検索された項目の総数が表示されます。

   重要： クイック検索機能は展開されたレベルの項目のみを検索します。折りたたまれたノードの下の項目は検索されません。したがって、項目がユーザインターフェース上で表示されているか、スクロールして表示できる場合、クイック検索はそれを見つけることができます。

   注： この検索機能はバックグラウンドで動作するため、検索時間が長い場合でもダイアログボックスを閉じずに作業を続行できます。任意の時点で検索を中止するには、[検索]ボタンをクリックします。

5. (オプション) 検索結果の一覧から項目を選択またはダブルクリックします。

   検索がまだアクティブな場合は停止し、ユーザインターフェースのバックグラウンドで、ツリーまたはリスト上の項目が選択されます。

6. (オプション) 結果から別の項目をダブルクリックします。

[クイック検索]ダイアログ ボックスは表示されたままです。

注： 必要な項目が見つからなかった場合、キーワードを調整して、別の検索を実行できます。

7. [クイック検索]ダイアログ ボックスを閉じるには、Esc キーを押すか、[X]ボタンをクリックします。

詳細情報：

クイック検索の使用法

クイック検索の使用法

以下では、ユーザ インターフェースから Ctrl + F キーを使用してクイック検索機能にアクセスすることができる場所とその方法、および検索できる項目の種類の例を説明します。

マネージャ	ロケーション	ツリー/リストビュー	検索可能な項目
ジョブ ステータス	Arcserve ドメイン ツリー	ツリー	ドメイン、サーバ
	[ジョブ キュー] タブ	リスト	ジョブ
	[ジョブ履歴] タブ	リスト	ジョブ、ホスト、ジョブ実行、セッション
	[アクティビティ ログ] タブ	リスト	ジョブ、ログ、メッセージ番号、メッセージ
バックアップ マネージャ	[ソース] タブ	ツリー	マシン、フォルダ
		リスト	マシン、フォルダ、ファイル
	[ステージングの場所] タブ	ツリー	サーバ、グループ
		リスト	サーバ、グループ、メディア
	[デスティネーション] タブ	ツリー	サーバ、グループ
		リスト	サーバ、グループ、メディア
リストア マネージャ([ツリー単位]、[セッション単位]、[イメージ単位]、[メディア単	[ソース] タブ	ツリー	マシン、セッション、フォルダ、グループ

位])			
		リスト	マシン、セッション、フォルダ、グループ、ファイル、メディア
	[デスティネーション]タブ	ツリー	マシン、フォルダ
		リスト	マシン、フォルダ
デバイス マネージャ		ツリー	サーバ、デバイス
		リスト	サーバ、デバイス、メディア
メディア プール マネージャ		ツリー	メディア プール
		リスト	メディア プール、メディア
データベース マネージャ		ツリー/リスト	ジョブ、メディア、セッション、フォルダ、ファイル、デバイス
マージ、メディア検 証 とスキャン、比 較 、コピー、カウント、パージ		ツリー/リスト	バックアップ マネージャおよびリスト アマネージャと同 じ

詳 細 情 報 :

クイック検 索 を使 用 した情 報 の特 定

パスワード管理の仕組み

パスワード管理には、バックアップ中にセッション パスワードを暗号化するオプションが用意されており、繰り返しパスワードを入力する必要がありません。この機能によって、Arcserve Backup データベースにセッション パスワードを格納できます。バックアップ ジョブのサブミット時に、パスワードは暗号化された形式で格納され、リストア時に自動的に使用されます。パスワードを変更する時期に関する情報もセッション パスワードと共に格納されます。セッション パスワードの変更を忘れた場合は、アクティビティ ログを介してリマインダが表示されます。また、機能強化の一環として、暗号化パスワードを必要とせずに暗号化されたテープをオンサイトでリストアできるようになっています。この機能によって、他のオペレータはパスワードを入力せずに複数のタスクを実行できます。

注： Arcserve Backup の以前のバージョンまたは別の Arcserve Backup ドメインの暗号化されたテープで作成されたセッションのリストア、マージ、または比較のジョブを実行する場合、またはバックアップ ジョブで [パスワード管理] を有効にしていなかった場合は、セッション/暗号化のパスワードを手動で指定する必要があります。


バックアップ セッションが送信されるとき、ランダム キーを使用してセッション暗号化パスワードが暗号化された形式で Arcserve Backup データベースに保存され、GUID (Globally Unique Identifier) がバイナリ値として保存されます。リストア セッションでは、暗号化されたパスワードが Arcserve Backup データベースから抽出されて復号化されます。暗号化されたパスワードを抽出するには、セッション GUID を把握しておく必要があります。セッション GUID を識別するには以下の 2 つの方法があり、サーバ側暗号化またはエージェント側暗号化のどちらのデータ暗号化を使用するかによって異なります。

サーバ側暗号化の場合

リストア セッションはテープ エンジンからダミー セッション ヘッダを読み取り、サーバ側暗号化が使用されている場合は、Arcserve Backup データベースからセッション GUID を抽出します。

エージェント側暗号化の場合

リストア セッションはテープ エンジンからセッション ヘッダを読み取り、Arcserve Backup データベースからセッション GUID を抽出します。



このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- セッション/暗号化パスワードの変更
- パスワード管理の有効化

セッション/暗号化パスワードの変更

ジョブ セッション パスワードの有効期限が切れる 7 日前に、アクティビティ ログ警告メッセージが生成されます。

注： この手順を使用すれば、グローバル オプションのパスワードのみを変更できます。

セッション/暗号化パスワードの変更方法

1. ジョブ ステータス マネージャを開いて [ジョブ キュー]タブを選択します。
2. ジョブを選択して右クリックします。
3. 右クリックで表示されるメニューから、[暗号化パスワードの変更]を選択します。

   [暗号化]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. セッション/暗号化パスワードを入力します。
5. **[セッション/暗号化パスワードを保存する]**オプションを選択します。
6. (オプション) 次にパスワードの変更が必要になるまでの経過日数を入力します。

パスワード管 理 の有 効 化

バックアップ ジョブをサブミットする際 、セッション暗 号 化 パスワード設 定 のためのオプションを選 択 することができます。

パスワード管 理 を有 効 化 する方 法

1. バックアップ マネージャで、ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [暗 号 化 /圧 縮]タブで、セッション暗 号 化 /圧 縮 パスワードを入 力 します。
3. **[セッション暗 号 化 パスワードをデータベースに保 存 する]**オプションを選 択 します。
4. (オプション) 次 にパスワードの変 更 が必 要 になるまでの経 過 日 数 を入 力 します。
5. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックして、バックアップ ジョブをサブミットし、セッション暗 号 化 パスワードを Arcserve Backup データベースに保 存 します。

詳 細 情 報 :

Arcserve Backup でのエージェント サーバにおけるデータの暗 号 化 方 法

Arcserve Backup によるバックアップ中 のデータ暗 号 化 方 法

Arcserve Backup によるデータ マイグレーション中 のデータの暗 号 化 方 法

ユーザ プロファイル管 理 の仕 組 み


ユーザ プロファイル管 理 では、異 なるユーザが異 なる権 限 で Arcserve Backup にアクセスできるようにすることができます。ユーザ プロファイル マネージャを使 用 して、個 々 のユーザに対 し、固 有 の権 限 を付 与 した役 割 を複 数 割 り当 てることができます。たとえば、3 人 のユーザに対 して、1 人 には Administrator の役 割 を、もう 1 人 には Backup Operator の役 割 を、最 後 の 1 人 には Restore Operator の役 割 を割 り当 てることができます。役 割 に基 づいた権 限 を割 り当 てる機 能 により、権 限 のないユーザが Arcserve Backup ドメインにアクセスする可 能 性 を減 らすことができます。

Arcserve Backup をインストールすると、caroot ユーザ プロファイルが設 定 され、デフォルトで管 理 者 グループが割 り当 てられます。管 理 者 グループは、特 定 の Arcserve Backup ドメインで実 行 されるすべての Arcserve Backup の機 能 を制 御 します。

ユーザ プロファイル マネージャを使 用 すると、Arcserve Backup でユーザと役 割 に以 下 の管 理 機 能 を実 行 できます。

- ユーザの追 加
- ユーザの削 除
- ユーザ パスワードの変 更
- ユーザの役 割 への割 り当 て
- 役 割 からのユーザの削 除
- ユーザへの役 割 の割 り当 て
- ユーザからの役 割 の削 除

ユーザに複 数 の役 割 を割 り当 てて、ユーザに各 種 の権 限 を付 与 できます。以 下 の図 に、複 数 の役 割 が割 り当 てられたユーザを示 します。



このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- 役 割 と権 限
- Windows ユーザ認 証 の仕 組 み
- Windows セキュリティ設 定 オプションの設 定
- マネージャまたはマネージャ コンソールを開 く
- Arcserve Backup へのログイン
- Windows ユーザの追 加
- Arcserve Backup ユーザの追 加
- ホーム画 面 からのパスワード変 更
- Windows ユーザ プロパティの変 更
- Arcserve Backup ユーザ プロパティの変 更
- ユーザの削 除
- 役 割 へのユーザの追 加
- 役 割 からのユーザの削 除
- 監 査 ログの使 用 法
- 監 査 ログ レポートの作 成

役割と権限

ユーザには複数の役割を割り当てることができ、各役割は特定の権限セットから構成されます。すべてのユーザに少なくとも役割が 1 つ割り当てられている必要があります。権限が非常に限られている役割もあります。たとえば、Report Operator はレポートの表示と作成しかできませんが、Arcserve Backup Administrator はすべての操作を実行できます。

注： ユーザを追加および削除する権限があるのは Administrator の役割のみです。

権限	役割						
	管理者	バックアップ	リストア	デバイス	モニタ	レポート	種類
ジョブのサブミット	X	X	X				
テープおよびデバイス	X	X	X	X	X		X
ジョブ	X	X	X	X	X		X
ログ	X	X	X	X	X		X
レポート	X	X				X	X
サービス	X	X	X	X	X		X
メディア プール	X	X	X	X	X		
データベース	X	X	X				
Dashboard	X				X	X	
MMO	X	X					
その他	X	X	X	X	X	X	X

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- ジョブのサブミット オプションの権限の詳細
- テープおよびデバイスの操作の権限の詳細
- ジョブ操作の権限の詳細
- ログ操作の権限の詳細
- レポート操作の権限の詳細
- サービス操作の権限の詳細
- メディア プール操作の権限の詳細
- データベース操作の権限の詳細

- MMO 操 作 の権 限 の詳 細
- その他 操 作 の権 限 の詳 細
- 拡 張 権 限

ジョブのサブミット オプションの権 限 の詳 細

以 下 の表 は、ジョブのサブミット オプションの権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

ジョブのサブミット オプション	役 割		
	管 理 者	バックアップ	リストア
バックアップ	X	X	
リストア	X		X
比 較	X	X	X
スキャン	X	X	X
マージ	X	X	X
一 般 *	X		
カウント	X		
パージ	X		
コピー	X		

* **注 :** これは、ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 して作 成 されたジョブです。

テープおよびデバイスの操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、テープおよびデバイスの操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

テープおよびデバイスの操 作	役 割					
	管 理 者	バックアップ	リストア	デバイス	モニタ	テープ
表 示	X	X	X	X	X	X
フォーマット /消 去	X	X		X		
FSD の環 境 設 定	X	X		X		
グループの環 境 設 定	X	X		X		
ステージング グループの環 境 設 定	X	X		X		
DDD の環 境 設 定	X	X		X		
DDD グループ	X	X		X		
保 存	X			X		X
圧 縮	X			X		X
イジェクト	X			X		X
リビルド	X			X		X
マウント	X			X		X
インポート /エクスポート	X			X		X
クリーニング	X			X		X
再 スキャン	X			X		X
プロパティの表 示	X			X		X
自 動 クリーニングの設 定	X			X		X

ジョブ操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、ジョブ操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

注 : Backup Operator (バックアップ) および Restore Operator (リストア) は、自 分 がサブミットしたジョブのみ、変 更 、再 スケジュール、実 行 、停 止 、削 除 を行 うことができます。 [所 有 者 確 認 の除 外 権 限]がオンになっている場 合 、Backup Operator および Restore Operator は、どのオペレータによってサブミットされたジョブも操 作 できます。

ジョブ操 作	役 割					
	管 理 者	バックアップ	リストア	デバイス	モニタ	テープ
すべてのステータスの表 示	X	X	X	X	X	X
追 加	X	X	X			
変 更	X	X	X			
再 スケジュール	X	X	X			
実 行 /停 止	X	X	X			
削 除	X	X	X			
ユーザ名 の変 更	X	X	X			
PFC の実 行	X	X				
現 在 のジョブ ステータスの表 示	X	X	X			
パスワードの変 更	X	X				

ログ操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、ログ操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

テープおよびデバイスの操 作	役 割					
	管 理 者	バックアップ	リストア	デバイス	モニタ	テープ
ジョブ履 歴 の表 示	X	X	X	X	X	X
アクティビティ ログの参 照	X	X	X	X	X	X
アクティビティ ログの削 除	X					
テープ ログの参 照	X	X	X	X	X	X
テープ ログの削 除	X					
監 査 ログの参 照	X	X	X	X	X	X
監 査 ログの削 除	X					

レポート操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、役 割 操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

レポート操作	役割			
	管理者	バックアップ	レポート	テープ
参照/作成	X	X	X	X
設計	X	X	X	X

サービス操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、サービス操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

サービス操 作	役 割					
	管 理 者	バック アップ	リスト ア	デバ イス	モニ タ	テー プ
サービス ステータスの参 照	X	X	X	X	X	X
自 動 起 動 の設 定	X					
Arcserve Backup システム アカ ウントの調 整	X					
システム エンジンの環 境 設 定	X					
すべてのサービスの開 始 /停 止	X					
指 定 したサービスの開 始 /停 止	X					
ドメイン内 のすべてのサービス の開 始 /停 止	X					
ライセンスの追 加 /参 照	X					
ライセンスの管 理	X					
サービス ステータスの参 照	X					
オプションのインスト ール/アンイ ンスト ール	X					

メディア プール操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、メディア プール操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 す る役 割 を特 定 したものです。

メディア プール操 作	役 割					
	管 理 者	バックアップ	リストア	デバイス	モニタ	テープ
メディア プールの表 示	X	X	X	X	X	X
新 規 メディア プールの作 成	X	X				
メディア プールの削 除	X	X				
再 利 用 セットと保 存 セット間 のメディアの移 動	X	X				
再 利 用 セットと保 存 セットへのメディアの割 り当 て	X	X				
再 利 用 セットと保 存 セットからのメディアの削 除	X	x				

データベース操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、データベース操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

データベース操 作	役 割			
	管 理 者	バック アップ	リス トア	モニ タ
データベースのメディア/セッションの表 示	X	X	X	X
データベースのジョブの表 示	X	X	X	X
データベースのデバイスの表 示	X	X	X	X
データベースのメディア/セッションの削 除	X			
データベースのジョブの削 除	X			
データベースのデバイスの削 除	X			

MMO 操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、MMO 操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

MMO 操 作	役 割	
	管 理 者	バック アップ
すべての MMO 操 作	X	X

その他 操 作 の権 限 の詳 細

以 下 の表 は、その他 操 作 の権 限 の詳 細 を示 し、対 応 する役 割 を特 定 したものです。

その他 の操 作	役 割						
	管 理 者	バック アップ	リスト ア	デバイ ス	モニ タ	レポー ト	テー プ
Alert マネージャの 設 定	X	X	X	X	X	X	X
Alert マネージャの 表 示	X	X	X	X	X	X	X
診 断 マネージャの 使 用	X	X	X	X	X	X	X

拡張権限

ユーザ プロファイル マネージャには、以下の拡張権限が含まれています。

- **セキュリティ管理者** -- セキュリティ管理者の権限は、Arcserve Backup 管理者の役割を選択した場合にのみ選択できます。ユーザ管理タスクを実行するには、セキュリティ管理者が選択されている必要があります。
- **所有者確認の除外権限** -- 所有者確認の除外権限は、Backup Operator または Restore Operator の役割がユーザに割り当てられている場合にのみ選択可能です。[所有者確認の除外権限]がオンになっている場合、Backup Operator および Restore Operator は、どのオペレータによってサブミットされたジョブも操作できます。

Windows ユーザ認 証 の仕 組 み

Arcserve Backup Windows ユーザ認 証 により Arcserve Backup でのユーザ管 理 が簡 略 化 されます。これにより、Windows ユーザは Windows ユーザ アカウントのログイン情 報 で Arcserve Backup ドメインにログインできます。

Arcserve Backup 管 理 者 がユーザを Arcserve Backupデータベースに追 加 すると、そのユーザは Arcserve Backup にログインできるようになります。有 効 な Windows ユーザであれば、ユーザ プロファイル マネージャからユーザとして追 加 できます。

Window ユーザ認 証 には、2 段 階 の処 理 があります。処 理 は、以 下 のとおりです。

- Windowsドメインでユーザが認 証 される。
- Arcserve Backup データベースでユーザが認 証 される。

注 : 空 のパスワードを設 定 している Windows ユーザ アカウントで Arcserve Backup に確 実 にログインできるようにするには、Windows セキュリティ設 定 オプションを設 定 する必 要 があります。

Arcserve Backup の管 理 者 権 限 がある Windows ユーザ アカウントで Arcserve Backup にログインしているユーザが、データベース関 連 アクティビティ(アクティビティ ログや監 査 ログの表 示 、ジョブのモニタなど) に確 実 にアクセスできるようにするには、Windows ユーザ アカウントを以 下 のように設 定 する必 要 があります。

- Windows ユーザ アカウントで Microsoft SQL Server または Microsoft SQL Server Express のデータベースにログインできる。
- Windows ユーザ アカウントに Microsoft SQL Server または Microsoft SQL Server Express の SysAdmin ロールが割 り当 てられている。

Windows セキュリティ設 定 オプションの設 定

空 のパスワードを設 定 している Windows ユーザが Arcserve Backup にログインできないようにするには、Windows セキュリティ設 定 オプションを設 定 する必 要 があります。

Windows セキュリティ設 定 オプションの設 定 方 法

1. [スタート]メニューから、 [コントロール パネル]を選 択 します。

   [コントロール パネル]が表 示 されます。

2. [管 理 ツール]を選 択 します。

   [管 理 ツール]のダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. [ローカル セキュリティ ポリシー]を選 択 します。

   [ローカル セキュリティ ポリシー]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [アカウント : ローカル アカウント の空 のパスワード の使 用 をコンソール ログオンのみ に制 限 する]をダブルクリックします。

5. [無 効]を選 択 し、 [OK]ボタンをクリックします。

   Windows セキュリティ設 定 オプションが、空 のパスワードを受 け入れるように設 定 されます。

マネージャまたはマネージャ コンソールを開く

マネージャ コンソールは、ご使 用 の環 境 におけるバックアップ管 理 、およびオペレーションのリストアを可 能 にするインターフェースです。マネージャ コンソールを使 用 すると、ローカルとリモートの Arcserve Backup サーバとドメインへのログイン、および管 理 が可 能 です。

この Arcserve Backup のリリースには、再 設 計 されたマネージャ コンソールが用 意 されています。ご使 用 の環 境 で古 いリリースの Arcserve Backup を起 動 している場 合 、前 のバージョンのマネージャを使 用 して、旧 リリースを起 動 中 のシステムにログインする必 要 があります。


マネージャまたはマネージャ コンソールを開く方 法

1. 以 下 のいずれかを実 行 します。
   - このリリースの Arcserve Backup を実 行 中 のサーバにアクセスするには、Windows の [スタート]ボタンから [プログラム] - [Arcserve] - [Arcserve Backup]を選 択 し、 [マネージャ]をクリックします。
   - 前 のリリースを実 行 中 の Arcserve サーバにアクセスするには、以 下 のファイルを参 照 します。

     C:\Programs Files\CA\ARCserve Backup\ARCserveMgr.exe

     ARCserveMgr.exe をダブルクリックします。
   - Arcserve Backup の以 前 のリリースがデフォルトのインストールディレクトリにインストールしてあり、インストールのプロセスを使 用 して Arcserve Backup をアップグレードした場 合 は、Windows の [スタート]ボタンから [プログラム] - [Arcserve] - [Arcserve Backup]を選 択 し、 [マネージャ]をクリックすると、マネージャを開くことができます。

   [デフォルト サーバ情 報]が表 示 されます。
2. デフォルト サーバを変 更 したり、別 のサーバを指 定 したりするには、Arcserve Backup プライマリ サーバのリストからサーバを選 択 します。目 的 のサーバがドロップダウン リストに表 示 されない場 合 は、Arcserve Backup プライマリ サーバのリストでサーバのホスト名 や IP アドレスを直 接 入 力 することができます。



3. ユーザを変 更 するには、Arcserve Backup 認 証 または Windows 認 証 を選 択 し、ユーザ名 とパスワードを指 定 します。

   デフォルトでは、Arcserve Backup にセキュリティ情 報 は保 存 されません。このサーバ用 に入 力 したユーザ名 およびパスワード情 報 を保 存 する場 合 は、明 示 的 に [この情 報 を保 存 する]を選 択 する必 要 があります。この情 報 を保 存 しない場 合 は、マネージャやウィザードなどを最 初 に開 くときに、Arcserve Backup によって Arcserve Backup セキュリティ認 証 情 報 の入 力 を促 すプロンプトが表 示 され、Arcserve Backup のユーザ名 とパスワードを入 力 する必 要 があります。

4. [ユーザ名]フィールドに「caroot」、[パスワード]フィールドにパスワードを入 力 し、[OK]ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup に初 めてログオンすると、[チュートリアル]というチュートリアルが表 示 されます。このチュートリアルでは、画 面 の指 示 に従 って操 作 を進 めることで、基 本 的 なデータのバックアップおよびリストア方 法 を習 得 できます。このチュートリアルは、初 回 ログイン時 のみ表 示 されますが、[ヘルプ]メニューから [チュートリアル]にアクセスすることもできます。

Arcserve Backup にログイン

Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 くとき、Arcserve Backup にログインする必 要 があります。Arcserve Backup に初 めてログインするときは、管 理 者 権 限 を持 つ caroot としてログインし、パスワード フィールドに適 切 なパスワードを入 力 する必 要 があります。または、Arcserve Backup をインスト ールしたときに指 定 した Windows アカウントを使 用 して Arcserve Backup にログインする方 法 、あるいはログインするコンピュータに関 連 付 けられた Windows 管 理 者 アカウントを使 用 してログインする方 法 があります。

ログインした後 は、caroot ユーザのパスワードを変 更 し、新 しいユーザを追 加 できます。コマンド ライン ユーティリティ ca_auth.exe を使 用 して、新 しいユーザを追 加 することもできます。ca_auth.exe の詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」*を参 照 してください。*


注 : caroot パスワードは、任 意 の英 数 字 と特 殊 文 字 を組 み合 わせて指 定 できますが、15 バイトを超 えないようにしてください。合 計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文 字 に相 当 します。

Arcserve Backup にログインする方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。

   [デフォルト サーバ情 報]が表 示 されます。

2. デフォルト サーバを変 更 したり、別 のサーバを指 定 したりするには、Arcserve Backup プライマリ サーバのリストからサーバを選 択 します。ターゲット サーバがドロップダウン リストに表 示 されない場 合 は、Arcserve Backup プライマリ サーバのリストでサーバのホスト名 や IP アドレスを直 接 入 力 することができます。



3. ユーザを変 更 するには、Arcserve Backup 認 証 または Windows 認 証 を選 択 し、ユーザ名 とパスワードを指 定 します。

   デフォルトでは、Arcserve Backup にセキュリティ情 報 は保 存 されません。このサーバ用 に入 力 したユーザ名 およびパスワード情 報 を保 存 する場 合 は、明 示 的 に [この情 報 を保 存 する]を選 択 する必 要 があります。この情 報 を保 存 しない場 合 は、マネージャやウィザードなどを最 初 に開 くときに、Arcserve Backup によって Arcserve Backup セキュリティ認 証 情 報 の入 力 を促 すプロンプトが表 示 され、Arcserve Backup のユーザ名 とパスワードを入 力 する必 要 があります。

4. [ユーザ名]フィールドに「caroot」、[パスワード]フィールドにパスワードを入 力 し、[OK]ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup に初 めてログオンすると、[チュートリアル]というチュートリアルが表 示 されます。このチュートリアルでは、画 面 の指 示 に従 って操 作 を進 めることで、基 本 的 なデータのバックアップおよびリストア方 法 を習 得 できます。このチュートリアルは、初 回 ログイン時 のみ表 示 されますが、[ヘルプ]メニューから [チュートリアル]にアクセスすることもできます。

Windows ユーザの追 加

ユーザに役 割 を割 り当 てる前 に、そのユーザを Arcserve Backup データベースに追 加 する必 要 があります。Windows ユーザは標 準 の Windows ログインを使 用 してログインできます。

Windows ユーザを追 加 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、[管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. ツールバーの [ユーザの追 加]ボタンをクリックします。

   [ユーザの追 加]ダイアログ ボックスが開 きます。

3. [一 般]タブで、[Windows 認 証]を選 択 し、以 下 の情 報 を入 力 します。

   - **ユーザ名** -- 新 しいユーザ名 を「ドメイン\ユーザ名 」という形 式 で入 力 します。または、[検 索]ボタンをクリックして有 効 なユーザのリストを表 示 します。
   - **詳 細** -- (オプション) [詳 細]ボックスにユーザ アカウントについての情 報 を入 力 します。

4. [役 割]タブを選 択 し、ユーザの役 割 を割 り当 てます。

   注 : ユーザの作 成 時 に役 割 を少 なくとも 1 つ割 り当 てる必 要 があります。

5. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup データベースに Windows ユーザが追 加 されます。

   以 下 の点 に注 意 してください。

   - 有 効 な Windows ユーザであれば誰 でもユーザ プロファイル マネージャから Arcserve Backup に追 加 できます。
   - ユーザを追 加 できるのは、セキュリティ管 理 者 役 割 を持 つ Arcserve Backup 管 理 者 のみです。
   - 注 : 空 のパスワードを設 定 している Windows ユーザが Arcserve Backup にログインできないようにするには、Windows セキュリティ設 定 オプションを設 定 する必 要 があります。

Arcserve Backup ユーザの追 加

ユーザに役 割 を割 り当 てる前 に、そのユーザを Arcserve Backup データベースに追 加 する必 要 があります。

Arcserve Backup ユーザを追 加 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、 [管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. ツールバーの [ユーザの追 加]ボタンをクリックします。

   [ユーザの追 加]ダイアログ ボックスが開 きます。

3. [一 般]タブで、 [Arcserve Backup 認 証]を選 択 し、以 下 の情 報 を入 力 します。

   - **ユーザ名** -- 新 しいユーザ名 を入 力 します。「\」は使 用 できません。
   - **パスワード** -- パスワードを入 力 し、確 認 する必 要 があります。
   - **詳 細** -- (オプション) [詳 細]ボックスにユーザ アカウントについての情 報 を入 力 します。

4. [役 割]タブを選 択 し、ユーザの役 割 を割 り当 てます。

   注 : ユーザの作 成 時 に役 割 を少 なくとも 1 つ割 り当 てる必 要 があります。

5. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup データベースに Windows ユーザが追 加 されます。

以 下 の点 に注 意 してください。

- 有 効 な Windows ユーザであれば誰 でもユーザ プロファイル マネージャから Arcserve Backup に追 加 できます。
- ユーザを追 加 できるのは、セキュリティ管 理 者 役 割 を持 つ Arcserve Backup 管 理 者 のみです。

ホーム画 面 からのパスワード変 更

すべてのユーザは、Arcserve Backup ホーム画 面 またはユーザ プロファイル マネージャからパスワードを変 更 できます。

ホーム画 面 からのパスワードの変 更 方 法

1. Arcserve Backup マネージャを開 きます。

   Arcserve Backup ホーム ページ GUI が表 示 されます。

2. メニューから、[ファイル]- [パスワードの変 更]を選 択 します。

   [ユーザ パスワードの変 更]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. 表 示 されているフィールドにパスワードを入 力 し、[OK]ボタンをクリックします。

   パスワード認 証 情 報 が一 致 したら、パスワードは正 常 に変 更 され、メッセージ ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. メッセージ ダイアログ ボックス上 の [OK]ボタンをクリックし、サーバに接 続 しているすべての Arcserve Backup マネージャを再 起 動 します。

Windows ユーザ プロパティの変 更

必 要 に応 じて、ユーザに割 り当 てられた役 割 の変 更 、およびユーザ アカウントの停 止 や有 効 化 を実 行 できます。

Windows ユーザ プロパティの変 更 方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、[管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [ユーザ プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. [一 般]タブで、以 下 のプロパティの中 からいずれかを選 択 します。

   - **詳 細** -- [詳 細]フィールドにユーザに関 する情 報 を入 力 します。
   - **ステータス** -- ユーザ アカウントをアクティブにするか停 止 するかを選 択 します。

4. [役 割]タブで、ユーザに割 り当 てた役 割 を追 加 または削 除 します。

Arcserve Backup ユーザ プロパティの変 更

必 要 に応 じて、ユーザに割 り当 てられた役 割 の変 更 、およびユーザ アカウントの停 止 や有 効 化 を実 行 できます。

Arcserve Backup ユーザ プロパティの変 更 方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、[管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [ユーザ プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. [一 般]タブで、以 下 のプロパティの中 からいずれかを選 択 します。

   - **詳 細** -- [詳 細]フィールドにユーザに関 する情 報 を入 力 します。
   - **ステータス** -- ユーザ アカウントをアクティブにするか停 止 するかを選 択 します。
   - **パスワード** -- 新 しいパスワードを指 定 します。
   - **パスワードの確 認** -- 新 しいパスワードを再 度 入 力 します。

4. [役 割]タブで、ユーザに割 り当 てた役 割 を追 加 または削 除 します。

ユーザの削 除

Arcserve Backup からユーザを削 除 するときは、以 下 の手 順 に従 います。

ユーザを削 除 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、 [管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. 削 除 するユーザを選 択 し、ツールバーの [削 除]ボタンをクリックします。

   削 除 を確 認 するボックスが表 示 されます。

3. [はい]をクリックします。

   ユーザが削 除 されます。

   以 下 の点 に注 意 してください。

   - ユーザを削 除 できるのは、セキュリティ管 理 者 役 割 を持 つ Arcserve Backup 管 理 者 のみです。
   - Arcserve Backup ユーザ caroot は削 除 できません。
   - 現 在 のユーザは削 除 できません。

役 割 へのユーザの追 加

ユーザを特 定 の役 割 に追 加 できます。

注 : ユーザをロールに割 り当 てる前 に、そのユーザを Arcserve Backup ドメインに追 加 する必 要 があります。

役 割 へのユーザの追 加 方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、 [管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. [セキュリティ]ツリーから、 [役 割]を選 択 します。
3. 役 割 を選 択 して、ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [役 割 プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [ユーザ]タブを選 択 して [追 加]をクリックします。

   [ユーザの選 択]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

5. ユーザを選 択 し、 [OK]をクリックします。または、ユーザをダブル クリックします。

   [役 割 プロパティ]ダイアログ ボックスが再 び表 示 されます。

6. [OK]をクリックします。

   ユーザが役 割 に追 加 されます。

役 割 からのユーザの削 除

ユーザを特 定 の役 割 から削 除 できます。

役 割 からのユーザの削 除 方 法

1. Arcserve Backup マネージャから、 [管 理]- [ユーザ プロファイル]を選 択 します。

   ユーザ プロファイル マネージャが開 きます。

2. [セキュリティ]ツリーから、 [役 割]を選 択 します。
3. 役 割 を選 択 して、ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [役 割 プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [ユーザ]タブを選 択 します。

   [ユーザの選 択]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

5. ユーザを選 択 し、 [削 除]をクリックします。
6. [OK]をクリックします。

   ユーザが役 割 から削 除 されます。

   以 下 の点 に注 意 してください。

   - 割 り当 てられた役 割 が 1 つしかないユーザを削 除 することはできません。
   - caroot ユーザをユーザー 覧 から削 除 することはできません。

監 査 ログの使 用 法

監 査 ログは、重 要 な Arcserve Backup 操 作 のログを保 守 します。たとえば、ユーザのログインとログアウトの情 報 、ジョブの追 加 、削 除 などです。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- 監 査 ログのフィルタ
- 監 査 ログの表 示
- 監 査 ログ レコードの表 示
- 監 査 ログのコピー
- 監 査 ログのエクスポート
- 監 査 ログの印 刷
- 監 査 ログの削 除
- システム イベント ログの設 定

監 査 ログのフィルタ

Arcserve Backup では、フィルタ オプションを使 用 して、監 査 ログの検 索 を絞 り込 みます。

監 査 ログのフィルタ方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. [監 査 ログ]タブを選 択 します。
3. をクリックして、ヘッダ バーを展 開 します。

   以 下 のフィルタ オプションから選 択 します。

   - **イベントの種 類** -- イベントの種 類 を指 定 して順 番 に並 べ替 えます。選 択 できるオプションは、「監 査 成 功 」および「監 査 失 敗 」です。
   - **ソース マシン** -- 監 査 するマシンを指 定 します。デフォルトでは「すべて」になっています。
   - **イベント** -- 表 示 するイベントを指 定 します。特 定 のユーザのタスクまたはすべてのユーザのタスクを選 択 します。

     注 : 表 示 するイベントの種 類 を変 更 すると、ヘッダ バーが黄 色 になり、高 度 なフィルタが使 用 されたことを示 します。
   - **ユーザ** -- 表 示 する監 査 ログを持 つユーザを指 定 します。デフォルトでは「すべて」になっています。

     注 : 特 定 のユーザを指 定 すると、ヘッダ バーが黄 色 になり、高 度 なフィルタが使 用 されたことを示 します。
   - **ソース プロセス** -- 特 定 の Arcserve Backup プロセスを指 定 します。デフォルトでは「すべて」になっています。
   - **開 始 日 時** -- イベントの開 始 日 時 を指 定 します。選 択 できるオプションは、「最 初 のイベント」および「イベント実 行 日 時 」です。
   - **終 了 日 時** -- イベントの終 了 日 時 を指 定 します。選 択 できるオプションは、「最 初 のイベント」および「イベント実 行 日 時 」です。
4. [更 新]をクリックします。

フィルタ結 果 が、[プロパティ]パネルに表 示 されます。

監 査 ログの表 示

Arcserve Backup では、監 査 ログを使 用 して、繰 り返 し行 われる タスクのパターンまたは領 域 を特 定 できます。

監 査 ログの表 示 方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. [監 査 ログ]タブを選 択 します。

   [プロパティ]パネルに監 査 ログが表 示 されます。

監 査 ログ レコードの表 示

Arcserve Backup では、特 定 の監 査 ログの詳 細 を表 示 できます。

監 査 ログ レコードの表 示 方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. [監 査 ログ]タブを選 択 します。
3. 表 示 する監 査 レコードを選 択 します。
4. 右 クリックして、[プロパティ]を選 択 します。または、レコードをダブル クリックします。

   [監 査 レコード プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
5. [監 査 レコード プロパティ]ダイアログ ボックスで、以 下 のオプションを選 択 できます。
   - **前 へ戻 る** -- 前 の監 査 レコードに移 動 します。
   - **次 へ** -- 次 の監 査 レコードに移 動 します。
   - **コピー** -- すべての監 査 レコード プロパティをクリップボードにコピーします。
6. [OK]をクリックします。

   [監 査 レコード プロパティ]ダイアログ ボックスが閉 じます。

監 査 ログのコピー

Arcserve Backup では、監 査 ログ レコードをリスト 形 式 でクリップ ボードにコピーできます。

監 査 ログのコピー方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. [監 査 ログ]タブを選 択 します。

   [プロパティ]パネルに監 査 ログが表 示 されます。
3. コピー元 の監 査 ログ レコードを選 択 します。
4. Ctrl + C を押 して、レコードをクリップボードにコピーします。
5. テキスト 編 集 アプリケーションを起 動 して、クリップボード のレコード を貼 り付 けます。

監 査 ログのエクスポート

Arcserve Backup では、監 査 レコードのすべてまたは一 部 をテキスト ファイルへエクスポートできます。

監 査 ログのエクスポート方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. ドメイン ディレクトリ ツリーから、エクスポートする監 査 ログが含 まれる Arcserve Backup プライマリ サーバをクリックします。

   [ジョブ キュー]、[ジョブ履 歴]、[アクティビティ ログ]および [監 査 ログ]タブが表 示 されます。
3. [監 査 ログ]タブを選 択 します。

   [プロパティ]パネルに監 査 ログが表 示 されます。
4. エクスポートする監 査 ログ レコードを選 択 します。
5. エクスポートする監 査 ログを右 クリックし、コンテキスト メニューの [ファイルにエクスポート]をクリックします。

   [名 前 を付 けて保 存]ダイアログ ボックスが開 きます。
6. [名 前 を付 けて保 存]ダイアログ ボックスで、ファイルの場 所 と名 前 を指 定 します。
7. [保 存]をクリックします。

   監 査 ログがテキスト ファイルとしてエクスポートされます。

監 査 ログの印 刷

Arcserve Backup では、監 査 ログをローカル プリンタで印 刷 できます。

監 査 ログの印 刷 方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. ドメイン ディレクトリ ツリーから、印 刷 する監 査 ログが含 まれる Arcserve Backup プライマリ サーバをクリックします。

   [ジョブ キュー]、[ジョブ履 歴]、[アクティビティ ログ]および [監 査 ログ]タブが表 示 されます。
3. [監 査 ログ]タブを選 択 します。

   [プロパティ]パネルに監 査 ログが表 示 されます。
4. 印 刷 する監 査 ログを選 択 します。
5. 印 刷 する監 査 ログを右 クリックし、コンテキスト メニューの [印 刷] をクリックします。

   [印 刷]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
6. [OK]をクリックします。

   監 査 ログが印 刷 されます。

監 査 ログの削 除

Arcserve Backup では、監 査 ログを削 除 できます。

監 査 ログの削 除 方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。
2. [監 査 ログ]タブを選 択 します。

   [プロパティ]パネルに監 査 ログが表 示 されます。
3. ツールバーの [削 除]ボタンをクリックします。

   [監 査 ログの削 除]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. 削 除 オプションを選 択 します。

   以 下 の削 除 オプションから選 択 します。

   - **全 ログ テーブル** -- 監 査 ログ内 のすべてのレコードを削 除 します。
   - **ログの一 部** -- 指 定 した期 間 内 のレコードを削 除 します。
   - **次 の期 間 よりも古 い** -- 次 の基 準 に基 づいて、指 定 期 間 を入 力 します: 日 数 1～ 365、週 数 1 ～ 54、年 数 1～ 10。
5. [OK]をクリックします。

   監 査 ログ レコードが削 除 されます。

システム イベント ログの設 定

Arcserve Backup では、システム イベント ログに監 査 ログ情 報 を追 加 できます。

システム イベント ログの設 定 方 法

1. サーバ管 理 で、ツールバーの [環 境 設 定]ボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [ログ]タブを選 択 します。
3. [Windows イベント ログでメッセージ ログを有 効 にする]チェック ボックスをオンにします。

   監 査 ログ情 報 が Windows イベント ログに含 まれるようになります。

詳 細 情 報 :

イベント ログの環 境 設 定 (Windows サーバ)

監 査 ログ レポートの作 成

Arcserve Backup では、レポート マネージャから、監 査 ログ レポートを生 成 できます。

詳 細 情 報 :


レポート マネージャを使 用 したレポートの生 成

Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処 理 方 法

注 : マルチ ストリーミングを使 用 して 2 つ以 上 のバックアップ データ ストリームを処 理 するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを取 得 する必 要 があります。

マルチ ストリーミングは、同 時 に実 行 する複 数 のサブジョブ(ストリーム) にバックアップ ジョブを分 割 し、デスティネーション メディア(テープ デバイスまたはファイル システム デバイス) にデータを送 信 するプロセスです。マルチ ストリーミングを使 用 して、バックアップとリカバリの操 作 中 に、クライアント マシンを最 大 限 に効 果 的 に利 用 できるようにします。マルチ ストリーミングは、複 数 のジョブを複 数 のバックアップ デバイス間 で分 割 することがより効 率 的 であるため、大 規 模 なバックアップ ジョブを実 行 する場 合 に役 に立 ちます。

マルチストリーミングでは、利 用 可 能 なすべてのテープ デバイスを使 用 してバックアップ ジョブを複 数 のジョブに分 割 することにより、システムで利 用 可 能 なすべてのテープ デバイスを使 用 できるようにします。その結 果 、順 番 に処 理 したときと比 較 して、バックアップ全 体 のスループットが向 上 します。



デバイスはすべて使 用 することも、単 一 のグループを指 定 することもできます。Arcserve Backup Tape Library Option がインストールされ、ライブラリのあるグループが選 択 されている場 合 、マルチ ストリーミングではすべてのライブラリ デバイスを使 用 します。

Arcserve Backup Tape Library Option がインストールされていない場合は、デバイスを別のグループに配置できます。チェンジャでは、作成される合計ストリーム数 (子のジョブ) はテープ デバイスの数によって異なります。単一テープ ドライブのデバイスでは、合計ストリーム数はデバイス グループの数によって異なります。

マルチ ストリーミングは、通常のファイルに対してはボリューム レベルで実行され、ローカル データベース サーバに対してはデータベース レベルで実行されます。ボリューム レベルで実行する場合、2つのデバイスを使用して2つのボリュームを同時に処理できます。マルチ ストリーミングは、優先共有フォルダ、リモート データベース サーバ、および Windows Client Agent 向けに、ノード レベルで実行されます。

同時に実行できるジョブ数の上限は、システム上のデバイスまたはグループ数と同じです。マルチ ストリーミングでは、1 つの親ジョブが作成されると、その親ジョブにより、ボリュームと同じ数の子ジョブがトリガされます。1つのデバイスでジョブが完了すると、実行するジョブがなくなるまで、他のジョブがデバイスで実行されます。

マルチ ストリーミングの特性および要件の一部は以下のとおりです。

- 各クライアント マシンは、バックアップするエージェントの数によって、複数のソース ストリームを持つことができます。
- エージェントごとに、別々のストリームを持つことができます (エージェントごとに 1 ストリーム) 。
- マルチ ストリーミングでは、テープが上書きされないようにメディア プールを選択する必要があります。
- 複数のテープ デバイスは、通常のドライブとして別々のグループに設定する必要があります。ただし、チェンジャの場合は、同一のグループに設定できます。
- 親のジョブをキャンセルすると、すべての子ジョブが取り消されます。Windows では、パフォーマンスの観点から、ジョブごとにキャンセルとモニタリングがチェックされます。
- ジョブが子ジョブを生成した場合、生成された子ジョブの数は、そのジョブに対して指定されたストリームの数を超えることはありません。ただし、ジョブが子ジョブを生成し、使用するストリームの数が指定されていない場合、連続した 1 つのストリームで子ジョブが作成されバックアップされます。

- ジョブ ステータス マネージャでは、それぞれの子ジョブについて、デフォルトのジョブの説明が以下の形式で表示されています。

  JOB[ID][Servername](Multistream subjob [SID])[Status][Start time - End time][JOB No.]

  注： SID はサブ ジョブ(子) ID を示します。

- 選択したグループにデバイスが1つしかない場合、または1つのオブジェクト(ボリューム、データベース、またはリモート ノード)のみのバックアップがサブミットされた場合は、マルチ ストリーミング オプションは無視されます。

以下の点に注意してください。

- マルチ ストリーミングを使用したデータ デデュプリケーション デバイスへのデータ バックアップは、テープ エンジンのパフォーマンスに悪影響をおよぼす場合があります。この問題の解決方法については、「テープ エンジンのパフォーマンス向上のための仮想メモリ割り当ての増加」を参照してください。
- マルチ ストリーミング ジョブでは、同じ種類のテープ デバイスを使用する必要があります。マルチ ストリーミング ジョブを最大転送速度でアーカイブするには、マルチ プロセッサでプロセッサあたり 256 MB 以上の RAM を搭載したハイエンドのサーバ マシンを使用する必要があります。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- マルチストリーミングでサポートされるタスク
- ローカル バックアップ ジョブのマルチストリーミングのサポート

マルチストリーミングでサポートされるタスク

以下の表は、マルチストリーミングでサポートされているタスクとされていないタスクを示しています。

サポート対象	サポート対象外
■ マルチストリーミングを使用したローテーション ジョブと GFS のジョブのサブミット。 ■ 実行前/後の処理とコメントを使用したデータとバックアップは、親のジョブ レベルでサポートされます。 ■ Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、および Oracle RMAN のデータのライブラリへのバックアップ。 **注：** ローカル SQL Server データはデータベース レベルでバックアップされ、リモート SQL Server データはインスタンス レベルでバックアップされます。	■ Image Option によるデータのライブラリへのバックアップ。 ■ 実行前/後の処理を使用したデータのバックアップは、子ジョブでは実行されません。 ■ Lotus Domino データのライブラリへのバックアップ。

ローカル バックアップ ジョブのマルチストリーミングのサポート

ローカル バックアップ ジョブのマルチストリーミングのサポートには、以下の注意事項が適用されます。

- ローカル バックアップに VSS ライタが含まれていない場合、そのジョブはマルチストリーミング ジョブになる可能性があります。
- ローカル バックアップに VSS ライタが含まれていて、以下の両方のグローバル オプションが選択されていない場合、そのジョブはマルチストリーミング ジョブになる可能性があります。
  - [ライタおよびコンポーネント]- [ライタに組み込まれたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]
  - [ライタおよびコンポーネント]- [ライタで除外されたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]
- ローカル バックアップに VSS ライタが含まれていて、以下のグローバルオプションのいずれかが選択されている場合、そのジョブはマルチストリーミング ジョブにすることはできません。
  - [ライタおよびコンポーネント]- [ライタに組み込まれたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]
  - [ライタおよびコンポーネント]- [ライタで除外されたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]。また、次のメッセージがアクティビティ ログに表示されている:「ローカル ノードに VSS ライタが含まれています、ディスク レベル マルチストリーミングは無効になります。」

    ローカル VSS バックアップでマルチストリーミングを有効にするには、[ライタおよびコンポーネント]のデフォルト グローバル オプションをオフにします。
- ローカル バックアップに VSS ライタが含まれていて、レジストリ キー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥ComputerAssociates¥CA ARCServe Backup¥Base¥Task¥Backup¥ForciblyMUSForLocalVSSBackup が 1 に設定されている場合、[ライタおよびコンポーネント]のグローバル オプションは無視されます。そのジョブはマルチストリーミング ジョブになる可能性があります。


Arcserve Backup でのマルチプレキシングによるバックアップ データの処 理 方 法

マルチプレキシングとは、複 数 のソースからのデータが、同 じメディア(テープ) に同 時 に書 き込 まれるプロセスのことです。マルチプレキシングは、バックアップとリカバリの操 作 中 に、テープ ドライブおよびライブラリを最 大 限 効 果 的 に利 用 できるように使 用 され、テープ ドライブがバックアップ ソースよりも速 い時 に役 に立 ちます。マルチプレキシングは、バックアップ処 理 全 体 でバックアップ ハードウェアが最 大 の処 理 能 力 で起 動 するよう維 持 します。マルチプレキシング バックアップに含 まれるセッションに、マルチプレキシングされるほかのセッションが悪 影 響 を与 えないようにする必 要 があります。バックアップ セッションの速 度 を制 限 できる要 因 は、ハードウェア デバイスの速 度 のみです。

マルチプレキシング可 能 な最 大 ジョブ数 は、使 用 可 能 なメモリの量 により制 限 されます。マルチプレキシング可 能 なデフォルトのジョブ数 は 4、最 小 は 2、最 大 は 32 です。

複 数 のソースが指 定 されたジョブを、マルチプレキシング オプションを有 効 にした状 態 でサブミットした場 合 、このジョブは複 数 の子ジョブに分 割 されます(各 ソースにつき 1 つの子 ジョブ) 。これらの子 ジョブにより、データが同 じメディアに同 時 に書 き込 まれます。生 成 された子 ジョブの数 は、最 大 で、マルチプレキシングに対 して指 定 されたストリーム数 に等 しくなります。ただし、1 つのジョブによって複 数 の子 ジョブが生 成 され、マルチプレキシングの最 大 ストリーム数 のオプションで指 定 された値 が 1 の場 合 、子 ジョブは連 続 した 1 つのストリームで作 成 およびバックアップされます(デフォ

ルトの最大ストリーム数は 4)。



注： マルチプレキシングを使用する場合は、テープに同時に書き込み可能な最大ストリーム数を選択することができます。詳細については、「マルチプレキシング オプションの指定」を参照してください。

マルチプレキシングは、データをソースから取り出せる速度より、テープ ドライブのスループットの方が高速である場合に便利です。以下に、バックアップのスループットを左右する可能性のある要因を示します。

- バックアップ対象データの種類。たとえば、小さいファイルを大量にバックアップする場合は、ファイル システムの操作 (ファイルのオープンおよびクローズ) が何度も繰り返されるため、バックアップ スループットが低下します。
- 一部のデータベースからのデータ取り出しは、本質的に低速である場合があります。
- バックアップ対象のサーバのネットワーク スループット。
- データが格納されているディスクのパフォーマンス。
- CPU 速度、メモリ サイズ、ページ ファイル サイズ、ネットワーク カードなどのサーバ リソース、およびサーバ上の他のアクティビティの量。
- 何百台ものサーバを対象にしたネットワーク バックアップ。

データをネットワーク経由で複数のソースからバックアップする場合は、上記のほとんどの要因が含まれるため、スループットが低下し、バックアップの所要時間が増大します。また、テープドライブが一貫してストリーム化されていない場合は、「靴磨き」現象によりテープドライブの寿命が大幅に短縮されます。つまり、データが断続的に書き込まれると、そのつどドライブは停止する必要があり、再び書き込みを開始する場所へと位置を調整するために、メディア上を行き来することになります。マルチプレキシング機能を使用した場合は、データは連続的に書き込まれ、テープドライブは絶え間なくストリーミングされます。これにより、バックアップの所要時間が短縮されると共に、ハードウェアの耐用年数が増加します。

マルチプレキシングは、通常のファイルに対してはボリューム レベルで実行されます。2 つのボリュームは 2 つの別々の子ジョブとして同時に実行でき、ローカル データベース サーバに対してはデータベース レベルで実行されます。マルチプレキシングは、優先共有フォルダ、リモート データベース サーバ、および Windows Client Agent に対しては、ノード レベルで実行されます。

ジョブ ステータス マネージャでは、それぞれの子ジョブについて、デフォルトのジョブの説明が以下の形式で表示されています。

JOB[ID][ServerName](Multiplexing subjob [SID])[Status][Start time - End time][JOB No.]

注： SID はサブ ジョブ(子) ID を示します。

詳細情報：

マルチプレキシングでサポートされるタスク

マルチプレキシングでサポートされるタスク

以下の表は、マルチプレキシングでサポートされているタスクとサポートされていないタスクを示しています。

サポート対象	サポート対象外
■ Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、および Oracle RMAN のデータのライブラリへのバックアップ。 **注：** ローカル SQL Server データはデータベース レベルでバックアップされ、リモート SQL Server データはインスタンス レベルでバックアップされます。 ■ 複数のバックアップ ジョブを同じテープ ドライブに同時に書き込む。 ■ マルチプレキシング テープから、単一のセッションをだけをリストアする。 ■ マルチプレキシング テープからのQFA(Quick File Access) リストア。 ■ マルチプレキシング テープからのマージ。 ■ 惨事復旧。 ■ 単一のマルチプレキシング テープから単一の非マルチプレキシング テープへのセッション統合。 ■ マルチプレキシング テープでのスキャンおよび比較。	■ Lotus Domino データのライブラリへのバックアップ。 ■ Image Option によるデータのライブラリへのバックアップ。 ■ 単一のマルチプレキシング テープを使用して、複数のリストア ジョブを同時に実行する。 ■ 単一のマルチプレキシング テープから複数のセッションを複数の非マルチプレキシング テープへ統合する。 ■ バックアップ完了後の[検証]オプション。 ■ マルチプレキシングによるディスク ステージング。 ■ NASデバイス、ファイル システム デバイス、Tape RAIDデバイス、およびWORMメディアを使用したマルチプレキシング。 ■ 非マルチプレキシング メディアを使用したマルチプレキシング。 ■ NAS ソースについては、マルチプレキシングがサポートされていません。

Arcserve Backup でのデータの保護方法

データ セキュリティは、不正アクセスまたは不正使用から機密情報を保護するためのプロセスです。データ セキュリティを使用すると、プライバシーを確保して個人データを保護できます。Arcserve Backup では、コンピュータまたはリムーバブル メディアに保存されているすべての機密データが正式な権限のない個人によって読み取られたり、危険にさらされることのないように保護します。

これらのリムーバブル メディアには、機密情報が含まれていて、それらは会社のデータ センターからオフサイトのストレージ ボールト サービス設備に移動させる間に喪失する場合があります。これらのメディアにあるデータは、移動中であっても安全が保持される必要があります。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 暗号化と復号化
- 現在の暗号化アルゴリズムの変更
- Arcserve Backup データ暗号化

暗号化と復号化

多くのセキュリティ手段では、データの暗号化とパスワードが必要です。データの暗号化とは、解読メカニズムがなければ理解できない形式にデータを変換することです。復号化とは、暗号化されたデータをプレーンテキストに解読または変換して、暗号化処理を逆行することです。

Arcserve Backup データ保護ソリューションでは、さまざまなコンポーネントに、業界標準の安全な暗号化アルゴリズムを使用し、最高レベルのセキュリティとプライバシーで顧客データを保護します。Windows クライアント エージェントは、暗号化について 256 ビット AES アルゴリズムを使用します。Arcserve Backup エージェントの初期のバージョンで収集されたデータは、168 ビット 3DES または独自の Arcserve 暗号化アルゴリズムのいずれかを使用します。さらに、Windows ベース製品も同じ 256 ビット AES アルゴリズムを使用して秘密情報を Arcserve Backup サーバに保存します。

AES(Advanced Encryption Standard) 機能は、DES(Data Encryption Standard) の後継として開発され、DES よりも安全に設計されています。AES は、FIPS 認定暗号化アルゴリズムで、これを使用すると、電子データを保護することができます。AES アルゴリズムは情報を暗号化および復号化できる対称のブロック暗号です。

注： 暗号化および圧縮は、デデュプリケーション デバイス上ではサポートされていません。

連邦情報処理規格 (FIPS)

連邦情報処理規格 (FIPS) は、文書の処理について説明した一連の規格で、検索用の標準アルゴリズムを提供し、また、政府機関内で使用するその他の情報処理規格を提供します。国立標準技術研究所 (NIST) では、米国連邦政府の部局が利用するハードウェアおよびソフトウェア両方のコンポーネントが含まれた暗号モジュールの要件および標準を規定した 140 パブリケーションシリーズを発行しています。

暗号化モジュールのセキュリティ要件 (FIPS 140-2) では、コンピュータおよび通信システム内で分類されていない機密情報を保護するセキュリティシステムに使用する暗号化モジュールに十分なセキュリティ要件を指定します。

Arcserve Backup および FIPS 準拠

Arcserve Backup では、ユーザ名やパスワード認証情報などの機密情報をバックアップおよびリストアするのに FIPS 準拠のアルゴリズムを使用します。

- バックアップ中にデータをディスクまたはテープに暗号化するように選択した場合、このデータを暗号化するために使用したアルゴリズムは FIPS 準拠となります。
- バックアップ中に、ユーザ名とパスワードは Arcserve Backup サーバ エージェントに送信されます(サーバでの実行が保護されるように) 。このユーザ名とパスワードは FIPS 準拠のアルゴリズムを使用して暗号化され、エージェントに転送されます。
- また、Arcserve Backup では、FIPS 準拠のハードウェア暗号化を提供するテープ ドライブ(外部のサードパーティ ベンダからの) もサポートします。これは、Arcserve Backup ソフトウェアが提供する FIPS 準拠のテープまたはディスクの暗号化に加えてサポートされます。
- Arcserve Backup では、ほかのエージェントおよびオプションでも、FIPS 準拠のアルゴリズムを使用してデータの暗号化をサポートしています。これらのエージェントとオプションには、Agent for Microsoft Exchange Server、Agent for Microsoft SQL Server、Agent for Microsoft SharePoint Server および Arcserve Replication が含まれます。

詳細情報:

現在の暗号化アルゴリズムの変更

現在の暗号化アルゴリズムの変更

現在 Arcserve Backup に使用されている暗号化アルゴリズム (AES256) は、CryptoConfig.cfg ファイルを書き換えることで変更できます。このファイルには、ご使用のマシンにインストールされている Arcserve Backup 製品用でサポートされるすべての暗号化アルゴリズムの一覧が含まれます。現在の暗号化アルゴリズムは、一覧に含まれるほかのアルゴリズムに変更することが可能です。この変更は、そのマシンにインストールされているすべての Arcserve Backup 製品 (ベース、エージェント、オプション) に影響します。

現在の暗号化アルゴリズムを変更する方法

1. 変更を行う前に、cstop.bat スクリプトを実行してすべてのサービスを停止します。

   ProgramFiles\CA\ARCserve Backup\cstop.bat

2. 現在の暗号化アルゴリズムの値を別の値に変更します。

   ProgramFiles\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\CryptoConfig.cfg

3. Configencr.exe を実行し、暗号化されたリポジトリを転送して新しい暗号化アルゴリズムを使用可能にします。

   ProgramFiles\CA\ARCserve Backup\Configencr.exe

4. 変更後に、cstart.bat スクリプトを実行してすべてのサービスを開始します。

   ProgramFiles\CA\ARCserve Backup\cstart.bat

Arcserve Backup データ暗号化

Arcserve Backup では柔軟に暗号化を使用して、バックアップ処理のさまざまな段階で機密データを保護します。一般的に、バックアップ処理中にデータが早く暗号化されるほど、情報の安全性が高まります。しかしながら、速度、パフォーマンス、およびスケジュールの制限も、データを安全に保護するための最適なアプローチを選択する場合に考慮すべき要素です。

バックアップ ジョブでデータを暗号化するための 3 つの異なる方法を以下に示します。

- バックアップ処理の前にエージェント サーバ(またはソース) で暗号化する
- バックアップ処理中に Arcserve Backup サーバで暗号化する
- マイグレーション処理中に Arcserve Backup サーバで暗号化する(ステージング ジョブ用)

これらの暗号化オプションは、バックアップ マネージャの [グローバル オプション]ダイアログ ボックスにある [暗号化 /圧縮]タブからアクセスできます。このダイアログ ボックスから、エージェント、バックアップ サーバ(バックアップ中) 、またはバックアップ サーバ(マイグレーション中) でデータを暗号化するように選択できます。

Arcserve Backup データベースに保存されるセッション暗号化パスワードを作成することもできます。このパスワードは、セッション データを暗号化する際に使用します。パスワードの詳細については、「パスワード管理の仕組み」を参照してください。

注 : Arcserve Backup では、暗号化されていないデータのみを暗号化します。処理のどの段階でも、データがすでに暗号化されていることが Arcserve Backup によって検出されると、再度暗号化することはありません。また、データ デデュプリケーションは暗号化されたフォームのため、デデュプリケーション デバイスに保存されたデータは暗号化できません。

また、データの暗号化にはハードウェア暗号化とソフトウェア暗号化の 2 つの基本的な方法があります。ハードウェア暗号化の利点は、速度と CPU のパフォーマンスが向上することです。ソフトウェアを使用する暗号化では、ハードウェアを使用する暗号化よりも遅いため、結果としてバックアップに必要な時間枠が大きくなります。ハードウェア暗号化を使用することによって、エージェント サーバまたはバックアップ サーバのいずれかで不要な CPU サイク

ルを回避することも可能です。また、ドライブで暗号化の前にデータを圧縮することができます。


バックアップまたはマイグレーションの処理中にデータを暗号化するように選択した場合、Arcserve Backup には、最終的なデスティネーション メディア(テープ) でハードウェア暗号化が可能かどうかを検出できる機能があり、可能な場合はデフォルトで自動的にそのハードウェア方法を選択します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- Arcserve Backup でのエージェント サーバにおけるデータの暗号化方法
- Arcserve Backup によるバックアップ中のデータ暗号化方法
- Arcserve Backup によるデータ マイグレーション中のデータの暗号化方法

Arcserve Backup でのエージェント サーバにおけるデータの暗号化方法

実際のバックアップ処理の前に、データを Arcserve Backup エージェント サーバ(エージェント サーバ) で暗号化することができます。この方法の利点は、暗号化されていないデータが決して別の場所に転送されないことです。ただし、この方法では、データの暗号化用に CPU サイクルがエージェント サーバに追加されます。



バックアップの前にエージェント サーバで暗号化されたデータ

注 : すべての Arcserve Backup エージェントが Arcserve Backup サーバに転送する前にデータを暗号化できるわけではありません。

以下の Arcserve Backup エージェントは、エージェント サーバでのデータ暗号化をサポートしています。

- すべての Arcserve Backup ファイル システム エージェント
- Arcserve Backup Agent for Microsoft Exchange Server
- Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server

以下の Arcserve Backup エージェントは、エージェント サーバでのデータ暗号化をサポートしません。


- Arcserve Backup Agent for Informix
- Arcserve Backup Agent for Lotus Domino
- Arcserve Backup Agent for Microsoft SharePoint Server

- Arcserve Backup Agent for Oracle
- Arcserve Backup Agent for SAP R3 for Oracle

Arcserve Backup でのバックアップ中のデータの暗号化方法

データは、バックアップ処理中に Arcserve Backup サーバで暗号化することができます。この方法を使用して、暗号化されていないデータはエージェント サーバから Arcserve Backup サーバに転送されます。Arcserve Backup は次に、最終的なデスティネーション メディアでハードウェア暗号化が可能かどうかを検出します。ハードウェア暗号化が可能である場合、暗号化されていないデータは最終的なデスティネーション メディアに転送され、そこで暗号化されます。これが優先されるデフォルトの方法で、より早く暗号化できてバックアップ時間を妨げません。

最終的なデスティネーション メディアでハードウェア暗号化が不可能なことを Arcserve Backup が検出した場合、Arcserve Backup は最終的なデスティネーション メディアに転送する前にソフトウェア暗号化を利用してデータを暗号化します。




バックアップ中に ARCserve サーバで暗号化されたデータ

Arcserve Backup によるデータ マイグレーション中のデータの暗号化方法

ステージング ジョブのマイグレーション処理の間にデータを Arcserve Backup サーバで暗号化することができます。

この方法を使用して、暗号化されていないデータは、ステージング ジョブのバックアップ処理中にエージェント サーバから Arcserve Backup サーバを介してステージング デバイスに転送されます。ステージング デバイスは、ディスク、テープ、または仮想テープ ライブラリ(VTL) のいずれかにできます。データをマイグレーション処理する準備ができると、Arcserve Backup は最終的なデスティネーション メディアでハードウェア暗号化が可能であるかどうかを検出します。ハードウェア暗号化が可能である場合、暗号化されていないデータはステージング デバイスから最終的なデスティネーション メディアに転送され、そこで暗号化されます。これが優先されるデフォルトの方法で、より早く暗号化できてマイグレーション時間を妨げません。

最終的なデスティネーション メディアでハードウェア暗号化が不可能なことを Arcserve Backup が検出した場合は、最終的なデスティネーション メディアにマイグレーションする前にデータのソフトウェア暗号化を実行します。



マイグレーション中に Arcserve サーバで暗号化されたデータ

効率的なメディア管理

バックアップとリカバリの信頼性とパフォーマンスを高めるためには、効率的なメディア管理が不可欠です。メディアには、SCSI 接続またはファイバ チャネル接続の、ほとんどのタイプのリムーバブル メディアを使用できます。

特定のファイルがどのストレージ メディアに保存されているのかをトラッキングできる処理は、日常業務を遂行するうえで非常に重要となります。そのため、メディアを効率的に管理するためには、磁気テープなど、すべてのリムーバブル メディアの内容と保管場所を把握しておく必要があります。Arcserve Backup では、デバイス ウィザードとデバイス マネージャを使用してメディアをトラッキングできます。デバイス管理マネージャおよびデバイス ウィザードでは、メディアを簡単に管理およびトラッキングできます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- デバイス ウィザードを使用したデバイスの設定
- デバイス グループの環境設定

デバイス ウィザードを使用したデバイスの設定

デバイス ウィザードは [ウィザード]メニューから起動できます。デバイス ウィザードを使用すると、マシンに接続されているすべてのデバイスを確認できます。

デバイス ウィザードを使用してデバイスを設定する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーション バーの [管理]メニューから、[デバイス ウィザード]をクリックします。

   [デバイス ウィザードへようこそ]画面が表示されます。

2. [次へ]をクリックします。

   [ログイン]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. デバイスが接続されているサーバ名を入力または選択し、ユーザ名とパスワードを入力して [次へ]ボタンをクリックします。

4. 使用するデバイスを選択します。[デバイス/メディア情報]をクリックし、デバイスの詳細情報を表示します。

5. [OK]をクリックして [次へ]をクリックします。

6. デバイスの操作を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

   例：フォーマットを選択します。

7. Arcserve Backupでフォーマットしようとしているメディアの新しいメディア名と有効期限を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

8. スケジュール画面が表示されます。この画面で、デバイス コマンドを今すぐ実行するか、または日時を設定して後で実行するかを選択できます。ジョブを今すぐ実行する場合は [即実行]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

   ジョブをスケジュールして後で実行する場合は、[スケジュール]オプションを選択し、ジョブを実行する日時を入力します。

9. [完了]ボタンをクリックしてジョブを実行します。


10. 操作を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[OK]ボタンをクリックするとデバイスの操作が開始され、そのステータスが表示されます。

11. Arcserve Backupでデバイスの操作が完了すると、終了を通知するメッセージが表示されます。続けて別のデバイスを操作する場

合は［次へ］ボタンをクリックし、デバイス ウィザードを閉じる場合は［終了］をクリックします。


注：

- 物理テープ ライブラリ/仮想テープ ライブラリ(VTL) をチェンジャで設定した場合、デバイス ウィザードにデバイスの詳細は表示されません。デバイス ウィザードでは、チェンジャ デバイスが考慮されません。
- 物理テープ ライブラリ/仮想テープ ライブラリ(VTL) をチェンジャなしで設定する場合、デバイス ウィザードにはデバイスの詳細が表示され、消去、フォーマット、保持、圧縮、イジェクトなどの操作が実行されます。



デバイス グループの環 境 設 定

デバイス マネージャでは、ウィンドウの右 部 分 に、スタンドアロンの テープ ドライブに関 する情 報 が表 示 されます。



マシンに複 数 のストレージ デバイスを接 続 している場 合 は、Arcserve Backup でデバイスをグループ化 できます。これにより、あるグループに対 してバックアップを実 行 しつつ、別 のグループに対 してリストアを実 行 することができます。これを、マルチ ストリーミングと呼 びます。

1 つのグループに複 数 のデバイスが含 まれていて、ジョブが複 数 のメディアにスパンする(またがる) 場 合 は、デバイス管 理 マネージャによってメディアを自 動 的 にスパンできます。そして、大 規 模 なバックアップ ジョブをArcserve Backup にサブミットし、ジョブが完 了 するまで自 動 的 に複 数 のメディアにスパンさせることができます。

たとえば、GROUP1(ストレージ デバイスが1台) とGROUP2(ストレージ デバイスが2台) という2つのメディア グループがあると仮 定 します。この状 態 で、複 数 のメディアを必 要 とする大 きなバックアップ ジョブを実 行 する場 合 には、GROUP2の各ドライブにブランク メディア(フォーマット 済 み) をセットしておくと、Arcserve Backup で自 動 的 にメディア スパンが実 行 されます。メディア スパンを実 行 しない場 合 は、手 動 でメディアを変 更 する必 要 があります。

注 : デデュプリケーションの場 合 、デバイス グループには、デデュプリケーション デバイスを 1 つしか含 むことができません。

デバイス グループの設 定 方 法

1. デバイス管 理 マネージャで [グループ設 定]ボタンをクリックし、[デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスを表 示 します。
2. デバイスを新 しいグループに割 り当 てるには、目 的 のデバイスを選 択 して [削 除]をクリックします。
3. [新 規]をクリックして新 しいグループを作 成 します。
4. 新 しいグループの名 前 を入 力 し、[OK]ボタンをクリックします。新 しいグループが [グループ]リストに表 示 されます。
5. デバイスと新 しいグループの両 方 を選 択 し、[割 り当 て]をクリックして新 しいグループにデバイスを割 り当 てます。
6. [OK]をクリックします。

データのバックアップおよびリストア

ビジネスの成功には、データのバックアップおよびリストアが不可欠です。Arcserve Backupは、ファイルの保護と回復を効率的で信頼性の高い方法で行うことで、ビジネスにおいて最も価値のある資産であるデータを確実に保護します。

このセクションでは、以下の Arcserve Backup の中核となるデータのバックアップおよびリストアの機能について説明します。

- バックアップの要件プラン
- バックアップ メディアのローテーションおよびスケジュールの設定
- バックアップのプレフライト チェック

バックアップの要件プラン

Arcserve Backupを初めて使用する場合には、あらかじめバックアップに関する計画を立案することをお勧めします。以下の点を考慮する必要があります。

- バックアップが必要なデータの量。
  - 現在の総ディスク容量。
  - 来年度に見込まれているサーバとデータの増加量。
- バックアップに使用するメディアの管理方法。
- データの保存方法。磁気テープを使用するか、信頼性の高いWORMメディアを使用するか。

バックアップ メディアのローテーションおよびスケジュールの設定

通常、バックアップをスケジュールする最適な時間帯は、バックアップ処理によって貴重なネットワーク帯域幅に負荷を与える心配のない、営業時間の終了後です。Arcserve Backupには、バックアップを自動的に実行するためのツールが用意されています。

Arcserve Backupでは、バックアップのスケジュールを設定して、バックアップを一定間隔で自動的に繰り返すように設定することで、任意のタイミングで定期的かつ確実にデータをバックアップできます。バックアップ マネージャを使用すると、スケジュール オプションやローテーション スキーマを使用して、自動バックアップの計画を立てることができます。

注： WORMメディアを使用している場合、ローテーション スキーマは使用できません。メディアの性質上、WORM メディアは上書き禁止なので、ローテーション スキーマまたはメディア プールでは、WORM メディアを再利用することはできません。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- ローテーション スキーマの種類
- メディア プールの仕組み
- GFS ローテーションの使い方

ローテーション スキーマの種類

Arcserve Backupに用意されている事前定義済みのローテーション スキーマを使用するか、または独自のローテーション(スケジュールをカスタマイズしたバックアップ ジョブ) を設定できます。ローテーション スキーマでは、繰り返しの方法や、以下の 3 つのバックアップ方式を選択できます。

- **フル バックアップ** - すべてのファイルをバックアップします。このバックアップ方式は、増分バックアップまたは差分バックアップよりも時間がかかります。ただし、すべてのデータをバックアップするため、最後のバックアップ メディアだけでデータをリストアできます。
- **増分バックアップ** - 最後のフル バックアップまたは増分バックアップ以後に変更があったファイルのみをバックアップします。この方法では、新規または変更されたファイルのみをバックアップするため、短時間で実行できます。ただしこの方法では、惨事が発生した場合にデータを完全にリストアするためには、フル バックアップ メディア セットと、すべての増分バックアップ セット(最新のセットを含む) が必要となります。
- **差分バックアップ** - 最後のフル バックアップ以後に変更があったファイルのみをバックアップします。最後のフル バックアップ以後に変更された差分バックアップ ファイルを再びバックアップするため、差分バックアップは増分バックアップよりも時間がかかります。ただしこの方法では、2 つのメディア セット(フル バックアップ メディア セットと差分バックアップ メディア セット) だけで、データをリストアできます。

注 : どのローテーション スキーマでも、毎週少なくとも 1 回のフル バックアップが必要です。

メディア プールの仕組み


Arcserve Backupでは、メディア プール内のローテーション スキーマ用メディアを管理し、必要なデータを誤って上書きしてしまうアクシデントを防止します。メディア プールは、書き換え可能なリムーバブル ストレージ メディアの論理的な集合であり、単一のユニットとして管理されます。

重要: デデュプリケーション デバイスとクラウド デバイスは、メディア プールに割り当てできません。

メディア プールは、特定のジョブ用に設けられたバックアップおよびアーカイブ メディア(テープ)の集合体で、1つのユニットとして管理されます。メディア プールは、論理的にグループ化された一式のテープで、繰り返し実行される特定のバックアップおよびアーカイブ ジョブ専用に使用されます。Arcserve Backup内の各メディア プールは、再利用セットと保存セットに自動的に分割されます。保存セットのどのメディアも、ユーザが指定した特定の基準が満たされるまで、上書きできません。これにより、適切なバックアップまたはアーカイブが保持される前に、不注意でテープを上書きしてしまう可能性を防止できます。ユーザが指定した基準が満たされたら、保存セットは再利用セットとなり、再び使用(上書き)されるようにリサイクルされます。

指定した基準(保存セット内の最小メディア数、および最小保存期間など)をメディアが超えた場合、そのメディアは再利用セットに移動されます。保存期間とは、メディアがメディア プールの保存セットに保持される日数です。この期間が満了すると、メディアは保存セットから再利用セットに移動され、再利用できるようになります。

メディア プール マネージャにより、Arcserve Backup メディア プールの作成と保守が可能になります。各メディア プールには名前が割り当てられ、シリアル番号に従って構成されます。割り当てられているシリアル番号は、半永久的なものです。バーコード リーダー付きのデバイスを使用している場合、メディアのシリアル番号用にバーコード ラベルが使用されます。メディア プールは、含まれるメディアのシリアル番号の範囲別に構成されます。選択されたバックアップまたはアーカイブのタイプと方法に関係なく、すべてのメディアはメディア プールに割り当てられます。


メディア プール(標準)
メディア プール処理情報:
(ユーザ指定)
保存期間(日) = d
最少保存セットコピー = n
保存セット
(上書き不可)
保存セット数
「n」
再利用セット
(保存セットに再利用可能)
1
バックアップ ジョブおよび
アーカイブ ジョブは、指
定の保存期間の間
テープ セットに保存され
ます。
2
保存期間が過ぎると(d+1)、
保存セットは再利用セットに
移動してフォーマットし、再利
用することができます(最少保
存セットコピーの要件も満た
す場合)。
3
バックアップ ジョブまたは
アーカイブ ジョブによっ
て再利用される場合、
個々のテープは再利用
セットから保存セットに
戻されます。

GFS ローテーションの使い方

GFS (Grandfather-Father-Son) ローテーションとは、あらかじめ設定されているローテーションのサイクルに合わせて、日、週、月の単位でバックアップを実行する方法のことです。GFS バックアップスキーマは、任意の曜日から開始する週 7 日単位のスケジュールを基準にしています。GFS ローテーション スキーマの主な目的は、メディアのローテーションおよび再利用が一貫した間隔で実行され、最低限の基準を維持できるようにすることです。このスキーマでは、常に最も古いメディアが最初に使用されます。

少なくとも 1 週間に 1 回はフル バックアップを実行する必要があります。しかしそれ以外の日は、フル バックアップや差分バックアップを実行してもしなくてもかまいません。GFS ローテーション スキーマを設定する利点は、いったん GFS の環境設定を行うと、その後に必要となる作業は、正しいメディアがドライブに入っているかどうかを確認するだけになる点です。

その後は、使用するメディアの通知およびメディアの管理が、GFS によって行われます。

- 日単位のバックアップを「Son」メディアと呼びます。
- フル バックアップは最低でも週に 1 度実行されます。週の最後のフル バックアップを「Father」メディアと呼びます。
- その月の最後に実行されたフル バックアップが月単位のバックアップとなり、それを「Grandfather」メディアと呼びます。

注： 月単位のバックアップは、1 年間保存してください。また、このバックアップを保存したメディアは、惨事が発生した場合に備えて、別の安全な場所に保管してください。これらのメディアは、メディア管理マネージャを使用して追跡できます。

重要：GFS ローテーションでは、日単位、週単位、および月単位の 3 つのメディア プールを作成します。GFS ローテーションは部分的にカスタマイズ可能であり、メディア名は自動的に指定されます。カスタム ローテーション スキーマでは、使用するプール、バックアップの日程などのプロパティをユーザが設定できます。デデュプリケーション デバイスは例外です。デデュプリケーション デバイスは、メディア プールに割り当てできません。ただし、GFS ローテーションをセット アップできます。詳細については、「デデュプリケーション デバイス上での GFS ローテーション」を参照してください。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- GFS ローテーションの動作方法
- GFS ローテーション スキーマ メディアの例

GFS ローテーションの動作方法

通常使用されるメディア ローテーションのスケジュールは、GFS (Grandfather-Father-Son) ローテーションです。このスケジュールのポリシーでは、日次 (Son)、週次 (Father)、および月次 (Grandfather) のバックアップ メディア セット (テープ) を使用します。GFS ローテーション スケジュールにより、年間のデータのバックアップを、最小限のメディア (テープ) を使用して実行できます。GFS ローテーションに使用するテープの数は、バックアップ ポリシーに指定する稼働日数に基づきます。

GFS ローテーションの方法は以下のように機能します。

注： 混乱を避けるため、テープへの命名は明確かつ適切に行うことが重要です。

- データは各稼働日ごとに別々のテープにバックアップします。日次のバックアップには、毎日異なるテープを使用する必要があります。たとえば、バックアップの周期が週 5 日制に基づいている場合、週次のテープを使用する前に、4 つの「日次」用テープが必要です (日次のテープを、月曜、火曜、水曜、および木曜のように命名する、または日次 1 から日次 4、などのように命名することができます)。日次のバックアップには、フル、増分、または差分バックアップを実行できます。第 4 日目以降は、最初に使用した日次のテープをリサイクルして、次回にスケジュールされている日次のバックアップで上書きすることができます。


  日次のテープは週次/月次のテープよりも頻繁に使用されるため、これらのテープは頻繁に交換する必要があります。

- 第 5 日目には、別の日次のテープを使用する代わりに、「週次」用テープを使用します。週次のバックアップには、常にフルバックアップを実行する必要があります。また、月次のテープを使用する前に、5 つの週次のテープを使用する必要があります (週次のテープは、第 1 週から第 5 週と命名できます)。第 5 週以降は、最初に使用した週次のテープをリサイクルして、次回にスケジュールされている週次のバックアップで上書きすることができます。

- 第 3 週の最後に、別の週次のテープを使用する代わりに、「月次」用テープを使用します。月次のバックアップには、フルバックアップを実行する必要もあります。年間のすべてのデータを安全にバックアップするには、12 の月次テープが必要にな

ります(月 次 のテープは、1 月 から 12 月 、または第 1 月 から第 12 月 などのように命 名 できます)。第 12 月 以 降 は、最 初 に使 用 した月 次 のテープをリサイクルして、次 回 の月 次 バックアップで上 書 きすることができます。

以 下 の図 は、典 型 的 な 5 日 間 の GFS ローテーション ポリシーの導 入 例 を示 しています。これにより、最 小 限 のバックアップ メディアを使 用 しながら、安 全 かつ信 頼 性 の高 い方 法 で年 間 のデータバックアップを実 行 できます。



注 : 5 日 間 の GFS ローテーション ポリシーには、年 間 で約 21 のテープが必 要 ですが、7 日 間 のポリシーには、年 間 で約 23 のテープが必 要 となります(2 つの日 次 テープを追 加)。どちらのスケジュールの場 合 も、必 要 なメディアの量 は、指 定 した保 存 基 準 、およびバックアップするデータの量 により異 なります。さらに、各 スケジュールで必 要 なメディアの量 は、マルチストリーミングを使 用 するかどうか、およびバックアップ セッションをメディアに追 加 するかどうかによって変 わります。

GFS ローテーション スキーマ メディアの例

GFS ローテーション スキーマに必要なメディア数を決定する方法の例を、以下に示します。

会社の営業日が、月曜日から金曜日だと仮定します。月曜日から木曜日まで増分バックアップを毎日実行し、金曜日にフルバックアップを実行します。月単位のフル バックアップ データを再利用するまでの期間を半年とし、月単位のバックアップ テープ 6 本以上を、メディア プールの保存セットに保管するように指定します。また、週単位のバックアップ テープ 4 本以上を、保存セットに保管するように指定します。

注： メディア プール、保存セット、および再利用セットの詳細については、「デバイスとメディアの管理」を参照してください。

選択した GFS ローテーション スキーマでは、増分バックアップが「Son」、週単位のフル バックアップが「Father」、月単位のフル バックアップが「Grandfather」になります。

このローテーション スキーマでは、日単位の増分バックアップが週に 4 回必要で、1 日に 1 本のテープを使用します。日単位のテープに保存されるデータは週単位のフル バックアップにも保存されるので、日単位のテープは毎週再利用されます。このため、このスキーマには、日単位 (「Son」) のテープが 4 本必要になります。

毎週金曜日に実行するバックアップは週単位のフル バックアップで、1 週間に 1 本のテープが必要です。この週単位のテープは 1 か月間保管されてから再利用されます。そのため、メディア プールの保存セットに保管するテープは最低で 4 本になります。したがって、週単位のバックアップ (「Father」) 用のテープが 5 本以上必要になります。

月の最後に実行したフル バックアップが、月単位のバックアップになります。このテープは半年間保管するように指定し、メディア プールの保存セットに保管するテープは 6 本になります。メディアを再利用する前に最低限必要な月単位のバックアップのテープは 6 本です。そのため、月単位のバックアップ (「Grandfather」) 用のテープは 7 本必要になります。

結果として、このローテーション スキーマに必要なメディアは合計 16本になります。

バックアップのプレフライト チェック

PFC (Preflight Check、プレフライト チェック) ユーティリティを使用すると、Arcserve Backup サーバおよびエージェントの状態を確認し、バックアップ ジョブが失敗する原因となる問題がないかどうかを確認できます。PFC で実行されるチェックは、以下のように分類できます。

- **システム チェック** - サーバのシステム要件、データベースの空きディスク容量、RPC サービス登録のチェックが含まれます。
- **Arcserve Backup チェック** -- Arcserve Backup のシステム アカウントとその権限、Arcserve Backup エンジンのステータス、SAN サーバの接続 (Arcserve Backup SAN Option がインストールされている場合)、サーバに接続されているテープ デバイスの状態のチェックが含まれます。
- **エージェント チェック** - ジョブに必要なすべてのクライアントおよびデータベース エージェントに関する、接続とクレデンシャルのチェックが含まれます。


  注 : プレフライト チェック ユーティリティでは、以下のデータベース エージェントに対するログイン認証情報は検証しません。

  - Agent for Informix
  - Agent for Lotus Domino
  - Agent for Microsoft SharePoint Server
  - Agent for Microsoft Exchange Server
  - Agent for Microsoft SQL Server
  - Agent for Oracle
  - Agent for Sybase
  - Enterprise Option for SAP R/3 for Oracle
- **メディア チェック** -- 再利用セットのメディアの可用性 (メディア プールが指定されているジョブの場合)、メディアの有効期限、ファイル システム デバイスのソースおよびデスティネーションの競合のチェックが含まれます。

このコマンドは、ジョブの予定時刻の数時間前に実行するのが最適です。PFCレポートで問題が見つかった場合でも、修正に充分な時間をかけることができます。PFC ユーティリティおよび関連オプ

ションの詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

ジョブをサブミットする前に、[ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスの [プレフライト チェック]ボタンをクリックして、プレフライト チェックを実行できます。



PFC ユーティリティの例

ジョブをサブミットし、PFCユーティリティを実行します。バックアップ ジョブに使用するデバイスグループに割り当てられていないデバイスを検出すると、PFC ユーティリティはジョブの失敗を報告します。問題を修正するには、デバイスが割り当てられたデバイス グループを使用するか、デバイスをジョブで使用するデバイス グループに割り当てます。修正しないと、ジョブは失敗します。

この機能は、PFCコマンド ライン ユーティリティを実行する場合もサポートされます。詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。

Arcserve D2D の開始

Arcserve D2D は、ブロック レベルのデータ変更を追跡し、変更されたブロックのみをバックアップするバックアップ ソリューションです。Arcserve D2D では、増分バックアップを頻繁に実行できます。また、バックアップのサイズが削減され、バックアップ データを最新の状態に保つことができます。


ご使用のバックアップ環境で Arcserve D2D がローカルにインストールされていない場合、サーバ名とポート番号を指定してリモートの Arcserve D2D サーバに接続できます。または、Arcserve D2D をダウンロードした後、インストールできます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。

   次のいずれかが実行されます。

   - Arcserve D2D がバックアップ サーバにインストールされていない場合、Arcserve D2D サーバ情報 ダイアログ ボックスが表示されます。Arcserve D2D サーバ情報 ダイアログ ボックスからリモートの Arcserve D2D サーバにログインするか、または Arcserve D2D をダウンロードした後、インストールできます。

   - Arcserve D2D がバックアップ サーバにインストールされている場合、[Arcserve D2D へのログイン]画面が表示されます。

2. [Arcserve D2D へのログイン]画面で、以下のフィールドに入力します。

- **ドメイン** -- Arcserve D2D ドメインの名前を指定します。
- **ユーザ名** -- Arcserve D2D ドメインへのログインに必要なユーザ名を指定します。
- **パスワード**：Arcserve D2D のユーザ名に対するパスワードを指定します。

3. [ログイン]をクリックします。

Arcserve D2D が開きます。

Arcserve Replication の開始

Arcserve Replication は、非同期リアルタイム レプリケーションを使用して惨事復旧機能を提供するデータ保護ソリューションです。このホスト ベースのソフトウェアは、継続的なデータ レプリケーションを提供し、アプリケーション データへの変更を発生と同時に、ローカルまたは WAN(Wide Area Network, ワイド エリア ネットワーク) にあるスタンバイ レプリカ サーバに転送します。

ご使用のバックアップ環境で Arcserve Replication がローカルにインストールされていない場合、サーバ名とポート番号を指定してリモートの Arcserve Replication サーバに接続できます。または、Arcserve Replication をダウンロードした後、インストールできます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。

   次のいずれかが実行されます。

   - Arcserve Replication がバックアップ サーバにインストールされていない場合、Arcserve Replication サーバ情報ダイアログ ボックスが表示されます。Arcserve Replication サーバ情報ダイアログ ボックスからリモートの Arcserve Replication サーバにログインするか、または Arcserve Replication をダウンロードした後、インストールできます。

   - Arcserve Replication がバックアップ サーバにインストールされている場合、[Arcserve Replication へのログイン]画面が表

示されます。

2. [Arcserve Replication へのログイン]画面で、以下のフィールドに入力します。
   - **ドメイン** -- Arcserve Replication ドメインの名前を指定します。
   - **ユーザ名** -- Arcserve Replication ドメインへのログインに必要なユーザ名を指定します。
   - **パスワード** -- Arcserve Replication のユーザ名に対するパスワードを指定します。
3. [ログイン]をクリックします。

   Arcserve Replication が開きます。

   注: Arcserve Replication の使用の詳細については、Arcserve Replication のインストール ガイドを参照してください。

第 3章：データのバックアップ

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれ ます 。

Arcserve Backup によるデータのバックアップ方 法 200
バックアップ ジョブのサブミット 204
バックアップ マネージャ 206
UNIX/Linux エージェントのローカル バックアップ オプション 232
グローバル バックアップ オプション 234
Arcserve Backup によってバックアップされ ないファイルとオブジェクト 289
Arcserve Backup による、リモート コンピュータにあるオープン ファイルの管 理 の有 効 化 295
マルチプレキシング ジョブ オプション 296
マルチ ストリーミング オプションの指 定 301
ノード全 体 のバックアップ 302
繰 り返 しバックアップ ジョブの作 成 305
リモート サーバのバックアップ 308
静 的 バックアップ ジョブのサブミット 310
バックアップ ステージング方 式 313
アーカイブ ステージング方 式 382
1 つのジョブで複 数 の Data Mover サーバをバックアップする 394
惨 事 復 旧 405
NTFS デデュプリケーションの動 作 406

Arcserve Backup によるデータのバックアップ方 法

Arcserve Backupを使 用 すると、以 下 のソースのいずれかを使 用 して、Windowsネットワークに接 続 されているマシンすべてをバックアップできます。

- 管 理 共 有ドライブ
- ユーザ共 有 ファイル、ディレクトリ、およびドライブ

Arcserve Backup は、Windows マシンを、そのマシンが所 属 するドメインまたはワークグループ別 に分 類 して一 覧 表 示 するので、ドメイン名 またはワークグループ名 を選 択 するだけで、そのドメインまたはワークグループに所 属 するすべてのマシンを簡 単 にバックアップできます。

オプションのArcserve Backup Client Agentを使 用 すると、さまざまな環 境 のリモート ワークステーションと通 信 できます。これによって、Windows 以 外 のシステム(UNIX など) のシステム情 報 も含 めた、完 全 なシステム バックアップが可 能 になります。


同 様 に、オプションのほかのバックアップ エージェントを使 用 すると、Arcserve Backup でオンライン データベース(Microsoft Exchange Server、Lotus Domino、Microsoft SQL Server、Oracle、IBM Infomix など) のバックアップおよびリストアを行 うことができます。

ローカル バックアップ オプションの指 定

Arcserve Backupでは、バックアップする特 定 のドライブのローカル オプションを柔 軟 にカスタマイズできます。

ローカル バックアップ オプションを指 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 いて [ソース]タブを選 択 します。
2. ドライブ ディレクトリの隣 にあるチェック ボックスをクリックします。
3. ドライブを右 クリックし、ポップアップ メニューから [ローカル オプション]オプションを選 択 し、 [ローカル オプション]ダイアログ ボックスを開 きます。



重 要 : ローカル オプションを設 定 する際 は、 サーバ全 体 をバックアップする場 合 でも、ドライブをソースとして個 別 に選 択 する必 要 があります。サーバ名 の横 にある緑 色 のボックスをクリックしてから、個 々 のドライブのローカル バックアップ オプションをカスタマイズすることはできません。

4. 適 切 なオプションを指 定 します。

バックアップ検 証 オプション

バックアップ検 証 のオプションを使 用 すると、データが正 しくバックアップされたかどうかを検 証 できます。以 下 のオプションを選 択 できます。

- **なし** -- これを選択した場合、バックアップするデータの検証を行いません。
- **バックアップ メディア内容のスキャン** -- これを選択した場合、Arcserve Backup によってメディアがスキャンされ、バックアップする各ファイルのヘッダが読み取り可能であることが確認されます。
- **バックアップ メディアをディスクと比較する** -- これを選択した場合、Arcserve Backup によってメディア上のブロックが読み取られ、メディア上のデータとディスク上のファイルが 1 バイトずつ比較されます。

セッション/暗号化パスワード オプション

このオプションを使用して、データを保護するためのパスワードを指定します。

- **セッション/暗号化パスワード** -- バックアップ ジョブに対するパスワードを入力します。

重要: このセッションをリストアするには、セッション/暗号化パスワードを記憶していることが重要になります。このパスワードをリセットする方法はありません。

圧縮および暗号化のオプション

これらのオプションを使用して、ファイルをバックアップする前に圧縮または暗号化すべきかどうかを指定します。これらのオプションは、デデュプリケーション デバイス上ではサポートされていません。バックアップ先またはステージング先としてデデュプリケーション デバイス グループを指定した場合、圧縮および暗号化は検出されるとスキップされます。

- **ソフトウェアの圧縮を使用してバックアップ前にファイルを圧縮** -- バックアップ ジョブを実行する前に、ファイルを圧縮できます。このオプションを使用すると、Arcserve Backup で、バックアップの前にソフトウェア圧縮アルゴリズムを使用してファイルを圧縮するように指定されます。ほとんどのテープ デバイスにはハードウェア ベースの圧縮メカニズムが備わっているため、ハードウェアおよびソフトウェアの両方の圧縮を使用することは必要なく、バックアップ ジョブが遅くなり、適切な圧縮結果が得られないことになります。そのため、このオプションは、テープ ドライブにハードウェア圧縮メカニズムが備わっていな

い場合にのみ選択する必要があります。

- **バックアップの前にファイルを暗号化** -- バックアップ ジョブを実行する前に、ファイルを暗号化できます。

重要：Arcserve Backup は、ローカルの圧縮および暗号化をエージェント システムで実行します。ローカルの圧縮と暗号化および Arcserve サーバ ベースの圧縮と暗号化 (グローバル オプション) を指定すると、Arcserve Backup はエージェント システムで圧縮と暗号化を実行します。

注： Arcserve サーバ ベースの圧縮および暗号化に関する詳細については、「バックアップ マネージャのバックアップ メディア オプション」を参照してください。

NTFS データ デデュプリケーション

このオプションでは、最適化されたフル バックアップを実行します。NTFS データ デデュプリケーションが有効なボリュームに対してのみ行うことができます。このオプションは、Windows Server 2012 オペレーティング システムを実行しているコンピュータで使用できます。

デフォルト値： 無効。

注： NTFS データ デデュプリケーションの詳細については、「NTFS デデュプリケーションの動作」または Microsoft Windows Development Center の Web サイトを参照してください。

3. [OK]をクリックし、指定したボリュームにローカル設定を適用します。

詳細情報：

UNIX/Linux エージェントのローカル バックアップ オプション

バックアップ ジョブのサブミット

このセクションでは、バックアップ ジョブのサブミット方法を説明します。

ディスク ステージング(D2D2T)およびテープ ステージング(D2T2T)を使用してバックアップ操作を管理する方法については、「ディスク経由のテープへのバックアップの仕組み」を参照してください。

バックアップ ジョブをサブミットする方法

1. バックアップ マネージャで、[スタート]、[ソース]、[デスティネーション]、および [スケジュール]タブを選択し、ジョブに必要なオプションを指定します。
2. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。
3. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。
5. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。[即実行]を選択して今すぐジョブを実行するか、[実行日時指定]を選択してジョブを実行する日時を選択します。
6. ジョブに対して、ジョブ名を入力します。
7. 複数のソースのバックアップを選択した場合に、ジョブ セッションの開始順序を設定するには、[ソース優先度]をクリックします。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用して、ジョブが処理される順序を変更します。優先順位付けが終わったら、[OK]をクリックします。
8. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保存するには、[ジョブの保存]ボタンをクリックします。
9. ジョブ テンプレートを保存するには、[テンプレートの保存]ボタンをクリックします。

10. ジョブのプレフライト チェックを実行するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失敗した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更してください。
11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

    詳細情報:

    [ジョブ キュー]タブを使用したジョブの管理方法

バックアップ マネージャ

バックアップ マネージャのフィルタ、オプション、およびスケジューリングを使用して、バックアップをカスタマイズできます。

バックアップ マネージャは、以下の目的で使用できます。

- バックアップ ソースのグループを作成します。
- さまざまなメディアにバックアップしたり、カスタマイズされたバックアップ スキーマを作成できます。
- フィルタを使用して、バックアップ ジョブからディレクトリやファイルを選択して除外したり、あるいはバックアップ ジョブに組み込んだりできます。
- Grandfather-Father-Son(GFS) ローテーション スキーマを使用して、バックアップを自動化します。
- フィルタをローカルのソース(ボリュームおよびノードなど) にのみ適用したり、バックアップ ジョブ全体にグローバルに適用することができます。また、その両方を同時に行うことも可能です。

Arcserve Backupは、Windowsのシステム状態だけでなくレジストリもバックアップできます。各バックアップ ジョブには、少なくとも1つのソースおよび1つのデスティネーション(バックアップ メディア) が必要です。[バックアップ マネージャ]画面には、バックアップ ジョブをカスタマイズするための以下の 4 つのタブが表示されます。

- **開始** -- バックアップのタイプを、標準、デデュプリケーション、または UNIX/Linux Data Mover の中から指定します。また、各バックアップ タイプについてステージングを有効にすることができます。標準またはデデュプリケーションのバックアップについては、合成フル バックアップを有効にすることができます。
- **ソース** -- バックアップするデータを指定します。
- **スケジュール** -- ジョブのスケジュール、繰り返し方法、またはローテーション スキーマを指定します。
- **デスティネーション** -- バックアップ データを保存する場所を指定します。

以下のトピックでは、各タブで使用可能なオプションについて詳細に説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- バックアップ マネージャの [スタート]タブのオプション
- クラシック ビューとグループ ビューを使 用 してソース データを指 定 する方 法
- バックアップ マネージャのデスティネーション オプション
- バックアップ ジョブのスケジュールとローテーション

バックアップ マネージャの [スタート]タブのオプション

バックアップ マネージャの [スタート]タブでは、以 下 のバックアップ タイプを選 択 できます。

- **標 準 バックアップ** -- 標 準 バックアップは、カスタム スケジュール、繰 り返 し方 法 、またはローテーション スキーマを使 用 して、データ ソースをデスティネーションにバックアップします。

  注 : 1 つの Data Mover サーバへバックアップ ジョブをサブミットする場 合 は、標 準 バックアップを使 用 します。
- **デデュプリケーション バックアップ** -- デデュプリケーション バックアップは、一 意 のデータ チャンクのみをディスクに保 存 します。こうすることで、より多 くのバックアップ セッションをメディアに収 めることができ、バックアップを長 期 間 保 持 し、データ回 復 の速 度 を速 めることが可 能 になります。デデュプリケーション バックアップ ジョブのサブミットの詳 細 については、「デデュプリケーションを使 用 したデータのバックアップ」を参 照 してください。
- **UNIX/Linux Data Mover バックアップ** - UNIX/Linux Data Mover バックアップは、1 つのライブラリを共 有 している複 数 の Data Mover を 1 つのバックアップ ジョブに統 合 します。

選 択 した各 バックアップ タイプについて、 [ソース]、 [スケジュール]、 [デスティネーション]タブをクリックして、バックアップ ジョブの設 定 を完 了 する必 要 があります。

また、ステージングを有 効 化 することもできます。ステージングを有 効 にすると、データをステージング デバイスにバックアップしてから、バックアップしたデータを最 終 のデスティネーション(通 常 はテープ) にマイグレートすることができます。標 準 、デデュプリケーション、または Data Mover バックアップ ジョブに対 してステージングの有 効 化 を選 択 できます。

また、 [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 することもできます。合 成 フル バックアップでは、以 前 のフル セッションとその後 の増 分 セッションを、1 つのフル セッションに合 成 できます。ステージング オプションを使 った標 準 バックアップ、ステージング オプションを使 ったデデュプリケーション バックアップ、またはデデュプリケーション バックアップの各 ジョブに対 して、合 成 フル バックアップを有 効 にすることもできます。 [ソース]、 [スケジュール]、および [デスティネーション]の各 タブにバックアップ ジョブ情 報 を入 力 することに加 えて、

[ステージングの場所]タブに情報を入力し、[スケジュール]タブで合成スケジュールを定義してください。

クラシック ビューとグループ ビューを使用してソース データを指定する方法

ソースは、バックアップするデータのパスです。バックアップ マネージャ ディレクトリを参照して、ユーザ共有ドライブおよびディレクトリを選択し、バックアップするファイルを簡単に探すことができます。

Arcserve Backup で、以下のビューを使用して、ソース データを参照および指定します。

- **クラシック ビュー** -- 従来のソース ビューです。マシンが最初にリスト表示され、ユーザはマシンを展開して特定のデータ ソースを選択できます。クラシック ビューでは、Arcserve Backup は、コンピュータで実行されているプラットフォームに基づいてソース コンピュータを分類します。例：Windows システム、UNIX/Linux システムおよび Hyper-V システム
- **グループ ビュー** -- このビューでは、コンピュータにインストールされている Arcserve Backup エージェントに基づいてソース コンピュータが分類されます。エージェントは、ソース ツリーのブランチとしてリストされます。各ブランチ内には、指定されたエージェントを含むマシンがリストされます。

  また、カスタマイズされたグループを作成し、独自の基準に基づいてマシンをグループ化することもできます。たとえば、多数のマシン上に存在するデータベース ファイル(Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Microsoft SharePoint Server データなど) をバックアップする場合、グループ ビューを使用してソースを指定すれば、マシンごとに展開して各データベース ノードを選択する手間が省けます。

  注： Agent for Microsoft Exchange Server 2010/2013 は Exchange の組織オブジェクトにのみ表示されます。Agent for Microsoft Exchange Server 2010/2013 システムを Microsoft Exchange Server グループに追加することはできません。

ソースを選択する際は、以下のバックアップ対象を選択できます。

- アプリケーション全体
- カスタマイズされたソース グループ
- サーバ全体
- 個別のドライブ、ディレクトリ、およびファイル


- 個々のドライブ、ディレクトリ、およびファイルを指定してバックアップするには、サーバ名を展開し、各ドライブ、ディレクトリ、およびファイルの横にある緑色のボックスをクリックします。

ソース グループ全体を選択するには、グループ名の横にある緑色のボックスをクリックします。その場合、そのソース グループに含まれているすべてのサーバ、ノード、ボリューム、ドライブ、ディレクトリ、およびファイルが自動的に選択されます。

以下の動作に注意してください。

- ジョブをサブミットする場合に指定したビューは、変更できません。

  たとえば、クラシック ビューを使用してジョブをサブミットし、その後、そのジョブのソース選択を変更する場合に、ジョブを変更してバックアップ マネージャの [ソース] タブをクリックすると、ビュー ドロップダウン メニューは無効になります。以下の画面でその例を示します。



ローカル バックアップ オプションのカスタマイズ

個々のドライブを右クリックすると、ローカル バックアップ オプションをカスタマイズできます。データベース エージェントがインストールされている場合、バックアップ対象を右クリックして、ローカル バックアップ エージェント オプションをカスタマイズすることもできます。ローカル バックアップまたはエージェント オプションをカスタマイズする場合は、ソースを個別に選択しておく必要があります。つまり、サーバ全体をバックアップする場合でも、ドライブ、ディレクトリ、ファイル、またはデータベース エージェントをそれぞれソースとして選択する必要があります。サーバ名の横にある緑色のボックスをクリックしてから、個々のドライブ、ディレクトリ、ファイル、またはデータベース エージェントのローカル バックアップ オプションをカスタマイズすることはできません。詳細については、「動的なジョブの

パッケージ」および「静 的 なジョブのパッケージ」を参 照 してください。

バックアップ マネージャのボックス

[バックアップ マネージャ]ウィンドウに表示される各オブジェクトの左には、緑色または灰色のボックスが表示されます。

- **緑色のボックス** - オブジェクトのバックアップ範囲を直接制御できます。ボックスをクリックすると、バックアップ対象からオブジェクトを除外したり、バックアップ対象をオブジェクトの全体または一部にするかを指定できます。ボックスをクリックし、ボックス内の色を付けたり消したりすることで、バックアップの範囲を指定します。
- **灰色のボックス** - 実在しないオブジェクトに関連付けられており、それらのオブジェクトはバックアップ/リストアできません。通常、このような項目はプレースホルダとして存在し、この下に他のオブジェクトがグループ化されて表示されます。灰色のボックスの下にある緑色のボックスをクリックすると、バックアップの対象として選択したファイルの割合に応じて、自動的に灰色のボックスが部分的または全体的に塗りつぶされます。

ボックスの設定とそれに対応するバックアップ レベルを、以下の表に示します。

ボックス	説明
	フル バックアップ
	部分バックアップ
	バックアップしない

注 : 灰色のボックスの設定は、緑色のボックスの設定と同じパターンに従っており、バックアップ対象として選択したファイルの割合が反映されます。

ディレクトリ ツリーで上位階層にあるボックスの塗りつぶしの割合は、下位階層にあるオブジェクトのボックスの塗りつぶしの割合によって決まります。


- 上位階層のボックスをクリックして完全に塗りつぶすと、すべての下位階層のボックスも自動的に完全に塗りつぶされます。
- 下位階層のすべてのボックスをクリックして完全に塗りつぶすと、その上位階層のボックスも自動的に完全に塗りつぶされます。

- 下位階層のボックスに完全に塗りつぶされたものと部分的に塗りつぶされたものが混じっている場合、上位階層のボックスは部分的に塗りつぶされた状態になります。

Arcserve Backup のバックアップ マネージャで多数の項目を参照する方法


Arcserve Backup では、多数のディレクトリやファイルなどを参照する際、バックアップ マネージャに項目をロードするプロセスを一時停止できます。以下の手順は、Arcserve Backup の [バックアップ マネージャ]ウィンドウで多数の項目を参照する方法について示します。

1. バックアップ マネージャのソース ツリーでディレクトリを選択すると、Arcserve Backup に [ロード中]ダイアログ ボックスが表示され、多数の項目を取得して [バックアップ マネージャ]ウィンドウにロードする必要があることが通知されます。Arcserve Backup で [バックアップ マネージャ]ウィンドウに表示する項目のリストが取得されている間は [キャンセル]をクリックできません。




2. Arcserve Backup で [バックアップ マネージャ]ウィンドウに表示する項目のリストが取得されると、バックアップ マネージャへの項目のロード進捗状況が [ロード中]ダイアログ ボックスに表示されます。表示する項目の数が多数ある場合は、[キャンセル]をクリッ

クしてロード プロセスを一 時 停 止 できます。



3. 一 時 停 止 したロード プロセスは、ターゲット ディレクトリを右 クリックし、コンテキスト メニューから [さらに表 示]を選 択 すると継 続 できます。



4. ロード プロセスを一 時 停 止 すると、ターゲット ディレクトリに以 下 のアイコンが表 示 されます。



5. ロード プロセスは、必 要 に応 じて一 時 停 止 と継 続 が可 能 です。さらに項 目 をロードするには、コンテキスト メニューから [さらに表 示]をクリックします。
6. ロード プロセスが完 了 すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以 下 のように表 示 されます。


20000file

バックアップ マネージャでの多 数 のファイルの参 照

バックアップ マネージャに多 数 の項 目 を含 むディレクトリを参 照 する必 要 がある場 合 は、以 下 の手 順 に従 います。

注 : バックアップ マネージャが表 示 できるファイル名 パスの長 さは 512 文 字 までです。これにはドライブ文 字 、またはネットワーク サーバ名 およびネットワーク共 有 名 も含 まれます。NTFS および FAT32 のファイル システムでは、ファイル名 の最 大 長 は 255 文 字 に制 限 されます。

バックアップ マネージャでの多 数 の項 目 の参 照 方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて、 [ソース]ツリーからターゲット ディレクトリを指 定 します。

   [ロード中]メッセージ ボックスが表 示 され、Arcserve Backup は [バックアップ マネージャ]ウィンドウに表 示 する項 目 のリストを取 得 し、次 に Arcserve Backup が [バックアップ マネージャ]ウィンドウにファイルをロードします。

2. [ロード中]メッセージ ボックスから、 [キャンセル]をクリックして、ロード プロセスを停 止 します。

   Arcserve Backup がすべての項 目 をロードしなかった場 合 、警 告 メッセージが表 示 されます。

   注 : このメッセージは、 [ロード中]メッセージ ボックスで初 めて [キャンセル]をクリックしたときにのみ表 示 されます。

3. [ソース]ツリーからターゲット ディレクトリを右 クリックして、コンテキスト メニューから [さらに表 示]をクリックします。

   [ロード中]メッセージ ボックスが表 示 され、Arcserve Backup が項 目 のロードを続 けます。

4. Arcserve Backup がターゲット ディレクトリにすべての項 目 をロードするまで、必 要 に応 じて何 度 でもロード プロセスを一 時 停 止 し、続 行 することができます。

   ロード プロセスを一 時 停 止 すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以 下 のように表 示 されます。



ロード プロセスが完 了 すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以 下 のように表 示 されます。



エージェントの種類によるコンピュータの参照

デフォルトでは、バックアップ マネージャ ビューはバックアップソースをグループ ビューで表示します。グループ ビューでは、コンピュータにインストールされている Arcserve Backup エージェントに基づいてコンピュータを参照することができます。さらに必要に応じて、独自のグループを設定できます。

バックアップ マネージャを閉じると、次にバックアップ マネージャを開くときに選択したビューが表示されます。たとえば、クラシック ビューを選択した後にバックアップ マネージャを閉じると、次にバックアップ マネージャを開いたときはクラシック ビューで表示されます。

コンピュータは複数のソース グループに属している可能性があるため、同じバックアップソースを 2 回以上指定することがあります。Arcserve Backup で複数のジョブで同じソースが指定されていることが検出されると、警告メッセージが表示され、同じデータを複数回バックアップするかどうかを指定することができます。


エージェントの種類によりコンピュータを参照する方法

1. バックアップ マネージャを開きます。
2. [ソース]タブをクリックします。

   グループ ビューに [ソース]ディレクトリ ツリーが表示されます。

   注： コンピュータに複数のエージェント (たとえば Agent for Microsoft Exchange Server、Agent for Microsoft SharePoint Server) がインストールされている場合、コンピュータは複数のグループの下に表示されます。
3. ソース ツリーでコンピュータを展開します。メッセージが表示される場合、必要なセキュリティ情報を指定する必要があります。

   以下の図では、Client Agent for Windows のグループ ビューに使用可能なコンピュータが表示されています。



注： ソース ツリーに表 示 されるグループをカスタマイズする場 合は、[グループのカスタマイズ]をクリックします。詳 細 については、「グループ ビュー用 カスタム グループの設 定 」を参 照 してください。

4. ソース ツリーで使 用 するエージェントの種 類 を検 索 した後 、それを展 開 してコンピュータのリストを表 示 します。
5. (オプション) グローバル フィルタを使 用 してコンピュータを検 索 します。グローバル フィルタは、バックアップ マネージャの終 了 時 に保存 され、設 定 を変 更 するまで保 持 されます。
   - **サーバ名** -- 入 力 した文 字 列 でソース コンピュータをフィルタします。
   - **サブネット** -- IP アドレスでコンピュータをフィルタします。
   - **エージェントの種 類** -- エージェントの種 類 でコンピュータをフィルタします。グループ ビューおよびクラシック ビューで [エージェントの種 類]フィルタを使 用 すると、選 択 したエージェントに対応 するエージェント グループのみを表 示 できます。詳 細 については、「ノードのフィルタ」を参 照 してください。

また、[ジョブ履 歴]ではソース グループで結 果 を表 示 できます。詳 細 については、「グループ ビューを使 用 したジョブの分 析 方 法 」を参 照 してください。

グループ ビュー用 カスタム グループの設 定

規 模 の大 きい環 境 を効 率 よく管 理 できるように、カスタム グループを作 成 し、それらのグループに条 件 を指 定 してマシンを追 加 することができます。

例 : グループ ビューのカスタム グループ

営 業 部 門 で、100 台 のコンピュータに分 散 して配 置 された SQL データ ベース ファイルがあるとします。バックアップ対 象 のセールス データを含 むすべてのマシンを、「セールス データ」と名 付 けたカスタム グループに追 加 することができます。カスタム グループは、ソース ツリー上 でメインの階 層 として表 示 されます。これにより、バックアップ ジョブを指 定 する際 、グループを素 早 く見 つけて選 択できます。

グループ ビュー用 カスタム グループの設 定 方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて、 [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ マネージャが、デフォルトのグループ ビューで開 きます。

   ソース ツリーに、Arcserve Backup エージェントがメインの階 層 として表 示 されます。ビューのドロップダウン リストの横 に [グループのカスタマイズ]ボタンが表 示 されます。

2. [グループのカスタマイズ]をクリックします。

   [カスタム グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

   [カスタム グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックス内 の左 側 に、既 存 グループが名 前 別 に表 示 され、各 グループに含 まれるサーバが右 側 に表 示 されます。

3. [新 規]をクリックして新 しいグループを作 成 します。

   a. [名 前]フィールドに、グループの名 前 を入 力 します。

   b. 必 要 に応 じて、グループを説 明 するコメントを入 力 します。

4. [OK]をクリックします。

   新 規 グループが左 側 のグループのリストに追 加 されます。

5. 作 成 したグループが選 択 されていない場 合 は、選 択 します。

6. 右 側 に表 示 されているサーバのリストから、グループに追 加 するサーバをクリックし、 [割 り当 て]をクリックします。

   グループの下 にサーバが表 示 されます。

グループにさらにサーバを追加する場合は、この手順を繰り返します。

7. [OK]をクリックして、設定を保存し、カスタム グループ環境設定を終了します。

カスタム グループの管 理

Arcserve Backup では、必 要 に応 じて、カスタム グループの名 前 変 更 、削 除 、およびグループに含 まれるサーバの変 更 が可 能 です。

カスタム グループの管 理 方 法


1. バックアップ マネージャを開 いて、 [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ マネージャが、デフォルトのグループ ビューで開 きます。

   注 : ソース ツリーがクラシック ビューで表 示 された場 合 は、ツリーの上 のドロップダウン リストをクリックし、 [グループ ビュー]を選 択してください。

2. [カスタム グループ]をクリックします。

   [カスタム グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。



3. 以 下 のいずれかを実 行 します。

   - グループを削 除 するには、グループを選 択 し、 [削 除]をクリックします。
   - グループの名 前 を変 更 するには、グループを選 択 し、 [変 更]をクリックして、新 しい名 前 を入 力 し、 [OK]をクリックします。

- サーバの再割り当てを行うには、ダイアログ ボックスの左側で削除するサーバを選択し、[削除]をクリックします。

  サーバが、右側の利用可能なサーバのリストに追加されます。利用可能なサーバのリストから、追加するサーバを選択します。[割り当て]ボタンをクリックします。グループにサーバが追加されます。

4. カスタム グループの管理が終了したら [OK]をクリックして、設定を保存し、カスタム グループ環境設定を終了します。

バックアップ マネージャのデスティネーション オプション

デスティネーションは、バックアップ メディア デバイスまたはディスクのことを指します。バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブを使用して、グループとデバイスを参照し、選択できます。

注： クラウドに直接バックアップ ジョブをサブミットすることができます。詳細については、リンクを参照してください。

バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブには、以下のバックアップ オプションがあります。

マルチプレキシング

以下のオプションは、Arcserve Backup がマルチプレキシングを制御する方法を指定します。

- **[最大ストリーム数]** -- 1 つのテープに同時に書き込み可能な最大ストリーム数を設定します。デフォルトのストリーム数は 4 であり、サポートされている範囲は 2 ～ 32 です。

注： マルチプレキシングは、UNIX/Linux Data Mover バックアップ ジョブではサポートされていません。

マルチ ストリーミング

マルチ ストリーミング オプションでは、単一のバックアップ ジョブを複数のジョブに分割して、システムにある使用可能なテープ デバイスをすべて利用しながらバックアップを完了できます。詳細については、「マルチ ストリーミング」を参照してください。

[グループ] および [メディア] フィールド

[グループ] および [メディア] フィールドを使用して、バックアップ ジョブに使用するデバイス グループを指定します。

- [グループ] または [メディア] フィールドにアスタリスクを入力すると、グループ内の使用可能な最初のドライブとメディアが使用されます。
- 利用可能な任意のグループを使用する場合は、[任意のグループを使用] オプションをオンにします。

メディア プール

バックアップ ジョブに使用する具体的なメディア プールを指定する場合に、このオプションを選択します。

以下の点に注意してください。

- メディア プールを選択すると、選択したデスティネーションおよびバックアップ オプションでジョブの実行時に制限や競合が発生しないかどうかが、Arcserve Backup によって自動的に確認されます。Arcserve Backup で競合が検出された場合は、警告ダイアログ ボックスが表示されます。
- クラウド デバイスはメディア プールに割り当てることができません。

サーバ

このフィールドには、Arcserve Backup ドメインにあるプライマリ サーバおよびメンバ サーバの名前が表示されます。

注： Central Management Option をインストールしなかった場合は、現在のサーバの名前が表示されます。

[ステージング有効化]がオンになっている場合は以下のとおりです。

デデュプリケーション ポリシー

このボタンをクリックして、[デデュプリケーション パージ ポリシー]ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスを使用して、フル バックアップおよび、差分/増分バックアップについてのパージ ポリシーを設定できます。

インラインで複製を作成

このチェック ボックスをオンにして、[グループ]、[重複したメディア プレフィックス]、および [重複したメディア プール プレフィックス]フィールドを有効にします。これらのフィールドを使用して、ダブル テープ コピーを実行できます。ダブル テープ コピーでは、2 つの最終的なデスティネーションにデータを同時にマイグレートできます。デバイスの 1 つが使用不可能になってもマイグレーション ジョブを続行できるように、タイムアウト値を設定して、追加のバックアップ メディアが別のデバイスでマイグレーション ジョブを続行できるようにすることができます。タイムアウト値を設定しない場合、最初のバックアップ メディア タイムアウトが完了すると、データ マイグレーション ジョブは失敗します。タイムアウト値設定の詳細については、「バックアップ のバックアップ メディア オプション」を参照してください。

注： ダブル テープ コピーを実行するには、ご使用の環境で、必ずディスク ステージング デバイスを設定してください。

グループ

ドロップダウンからデバイス グループを選択して、重複の作成位置を決めます。

注： 使用可能なデバイス グループは、テープ/チェンジャ グループおよびファイル システム デバイス(FSD) グループのみです。バックアップ ジョブがサブミットされ、同じデバイス グループが最終的なデスティネーションおよび重複したデスティネーションの両方で選択されると、アプリケーションは 2 つ以上のドライブがあることを確認します。

重複したメディア プレフィックス

このフィールドでは、重複させるメディア名のプレフィックスを指定できます。たとえば「CPY_<*メディア名*>」と名付けることができます。

重複したメディア プール プレフィックス

このフィールドでは、重複させるメディア プール名のプレフィックスを指定できます。たとえば「TEST_<*メディア プール名*>」と名付けることができます。

注： ディスク ステージングを使用してデータをバックアップするには、デバイス環境設定とデバイス グループ環境設定を使用して、ステージング デバイスを設定します。詳細については、「バックアップ ステージング方式」を参照してください。

詳細情報：

Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処理方法

テープ ライブラリ グループでのワイルドカードの使 用 方 法

[グループ]フィールドでは、ワイルドカード文字である「*」と「?」がサポートされています。ワイルドカード文字を使用してグループ名を指定すると、グループ名が選択基準と一致し、使用可能なメディアが 1 つ以上存在するグループが、ジョブに使用されます。この場合、別のジョブによって使用されていないメディアが使用されます(注 : たとえば、メディア プールなどのジョブ スキーマによって適合性が決定されるメディアには、特別な配慮は行われません)。ワイルドカードを使用するジョブが複数あり、該当する選択基準に一致するグループが複数ある場合でも、使用可能なメディアがある先頭のグループが、すべてのジョブに使用されます。

[メディア]フィールドに名前を入力すると、指定した名前のメディアが存在するグループのうち、ワイルドカードの選択基準を満たすグループが使用されます。それは、目的のメディアが使用中の場合でも同じです。また、指定したメディアがどのグループにも存在しない場合は、ブランク メディアが指定した名前にフォーマットされて使用されます。ブランク メディアが存在しない場合は、挿入するよう指示されます。

注 : [メディア]フィールドでは、ワイルドカード文字はサポートされていません。

メディア プールを指定した場合は、一致する先頭グループ内に利用可能なメディアが存在していても、指定プール内のメディアが使用されます。グループ内に該当するメディアがなくてもブランク メディアが存在していると、そのブランク メディアが名前を変更され、指定プールに追加されます。ブランク メディアが存在しない場合は、挿入するよう指示されます。

バックアップ ジョブのスケジュールとローテーション

バックアップ ジョブでカスタム スケジュール、合成スケジュール、またはローテーション スキーマが使用されるように設定するには、Arcserve Backup のテンプレート スキーマを使用するか、独自のローテーション パラメータを指定します。繰り返し方式、または以下のバックアップ方式を指定して、バックアップを行うこともできます。

- [**フル - アーカイブ ビットを維持**] -- ジョブが繰り返されるたびにフル バックアップが実行され、アーカイブ ビットは維持されます。
- [**フル - アーカイブ ビットをクリア**] -- ジョブが繰り返されるたびにフル バックアップが実行され、アーカイブ ビットはクリアされます。
- [**増分**] -- 最後のフル バックアップまたは増分バックアップの実行後にアーカイブ ビットが設定されたファイルのみをバックアップします。各バックアップ後に、アーカイブ ビットは次の増分バックアップ ジョブ中にバックアップされないよう再設定されます。
- [**差分**] -- 最後のフル バックアップの実行後にアーカイブ ビットが設定されたファイルのみをバックアップします。差分バックアップ ジョブはファイルのアーカイブ ビットをクリアしないので、前回の差分ジョブにおいてバックアップされたファイルも再びバックアップされます。この方法を使用したバックアップ ジョブの処理には通常より時間がかかります。差分バックアップの場合、リストア時に必要なメディア セットは、差分バックアップ、フル メディア セットおよび最新の差分メディア セットの2セットのメディアのみです。増分バックアップの場合、リストア時に必要なメディア セットは、フル メディア セットおよび最新セットまでのすべての増分セットです。合成フル バックアップ ジョブの場合、エージェントが合成フル バックアップをサポートしていると、差分バックアップ ジョブは増分バックアップ ジョブに変換されます。

  注： Linux 版 Arcserve Backup 環境では、増分/差分時のバックアップ ソースの判断をファイルおよびディレクトリの「更新時刻 (MTIME 値)」に基づいて行います。更新時刻の情報は、Arcserve Backup データ ベースにて管理されています。アーカイ

ブビットを使用しないため、[フル- アーカイブビットを維持]、[フル- アーカイブビットをクリア]のどちらも同様にフルバックアップを実施します。

ジョブ スケジューリング機能の詳細については、「ジョブのカスタマイズ」を参照してください。

UNIX/Linux エージェントのローカル バックアップ オプション

Client Agent for UNIX または Client Agent for Linux を使用して、UNIX または Linux のコンピュータをバックアップする場合、以下のローカル オプションが使用できます。

追加オプション

- **[シンボリック リンク ファイルをトラバース]** - Arcserve Backup はシンボリック リンクをたどり、リンク先のファイルをバックアップします。
- **[NFS のトラバース]** - NFSマウント ドライブをバックアップします。
- **[ファイル システムをトラバース]** - Arcserve Backup はローカルにマウントされた UNIX ファイル システムをバックアップに自動的に含めます。
- **[ファイル サイズを推定しない]** - バックアップ ジョブの初めに、バックアップするファイル数とデータの容量が推定されますが、この機能を無効にします。このオプションを選択すると、バックアップの実行時間が短縮されます。
- **[ファイル アクセス日時を保存する]Arcserve Backup -- このオプションは、**に前回バックアップが実行されたときのアクセス時刻を保存するように指示します。

  注：ファイルのアクセス時刻は、ファイルがアクセス(読み取りまたは書き込み)されると常にオペレーティング システムにより更新されます。ただし、比較が実行されると、すべてのバックアップされたファイルのアクセス時刻も更新されます。そのため、ファイルが実際に(比較以外で)アクセスされたかどうかを追跡したい場合は、元のアクセス時刻を保存しておく必要があります。

  - このオプションを選択する(チェック ボックスをオンにする)と、Arcserve Backup によって、バックアップが実行される前の時点における、バックアップされるすべてのファイルの最後のファイル アクセス時刻が、オリジナルの値として保存されます(変更時刻は更新されます)。これはデフォルトの設定です。

- このオプションを選択しない(チェック ボックスをオフにする)と、バックアップされるすべてのファイルの最終ファイル アクセス時刻は、バックアップ完了時の新しい値に更新されます(変更時刻は更新されません)。

注: Windows ベースのエージェントの場合、このオプションをグローバルに適用する必要があります。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

詳細情報:

グローバル バックアップ オプション

グローバル バックアップ オプション

ここでは、バックアップ ジョブをサブミットする際に選択することができるグローバル バックアップ オプションについて説明します。グローバル オプションのダイアログ ボックスにアクセスするには、バックアップ マネージャで [オプション]ツールバー ボタンをクリックします。

グローバル オプション(ジョブ全体にわたるオプション)で定義する手順とルールは、Arcserve Backup ですべてのノード(サーバ、ワークステーション、およびアプリケーション)をバックアップする際に使用されます。このオプションは特定のバックアップ ジョブ用に定義できます。1 つのバックアップ ジョブ用に定義するグローバル オプションは、他のバックアップ ジョブ用に定義するグローバル オプションには影響しません。

その他のバックアップ ジョブ オプションとフィルタ機能の詳細については、「ジョブのカスタマイズ」を参照してください。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- バックアップ マネージャの警告オプション
- バックアップ マネージャのメディアのエクスポート オプション
- バックアップ マネージャの拡張オプション
- バックアップ マネージャの圧縮/暗号化オプション
- バックアップ マネージャのボリューム シャドウ コピー サービス オプション
- バックアップ マネージャのバックアップ メディア オプション
- バックアップ マネージャの検証オプション
- バックアップ マネージャの再試行オプション
- バックアップ マネージャの操作オプション
- バックアップ マネージャのジョブ実行前/後の処理オプション
- バックアップ マネージャのエージェント オプション
- バックアップ マネージャのジョブ ログ オプション

バックアップ マネージャの警告オプション

Alert 通知システムを使用すると、バックアップ処理中にアクティビティログに表示されるイベントに関するメッセージを通知できます。通知するイベントを以下の中から 1 つ以上選択します。

- **[ジョブが完了した時]** -- すべてのノード、およびドライブ/共有リソースが処理されたとき。
- **[ジョブが未完了の時]** -- 一部のノード、ドライブ、または共有リソースが失われたとき。
- **[ジョブがキャンセルされた時]** -- ユーザがジョブをキャンセルしたとき。
- **[ジョブが失敗した時]** -- ジョブを開始しても完了できなかったとき。
- **[メディア使用不可]** -- ジョブの実行中にメディアが使用できなかったとき。

  注： バックアップ メディアはテープ メディアである必要があります。
- **[ブランク テープのフォーマット]** -- ジョブの実行中にテープがフォーマットされたとき。
- **[カスタマイズされたイベント]** -- カスタマイズされたイベントが発生したとき。このイベントを指定する場合は、[イベント]ドロップダウン リストの下部にあるフィールドに、エラー/警告/通知コードを入力します。

定義済みの Alert 環境設定を 1 つ以上選択します。デフォルトの場合は、Alertマネージャで設定した内容をすべて使用することになります。[環境設定]をクリックして、より詳細な環境設定を定義してください。Arcserve Backup には、以下の定義済みの Alert 設定があります。

- ブロードキャスト
- ポケットベル

  注： ポケットベル オプションは、Arcserve Backup の日本語バージョンでサポートされていません。
- SMTP
- SNMP
- イベント

- プリンタ
- 電子メール
- Lotus Notes

その他オプションの指定

- **ジョブ ログを添付する** -- Alert メッセージにジョブ ログ情報が含まれるようになります。(このオプションは、トラブル チケットと電子メールにのみ適用されます)。

  注: Alertオプションを使用して作成したリストは、[環境設定]ボタンを使用して定義した環境設定およびジョブ スクリプトと一緒に保存されます。

- **マスタ ジョブに対してのみ Alert メッセージを送信する** -- Arcserve Backup によって送信される Alert メッセージに、マスタ ジョブ数のみが参照されるようになります。子ジョブおよびサブ ジョブの数は、Alert メッセージで参照されません。このオプションは、マルチプレキシングやマルチ ストリーミングを含むすべてのジョブに対して指定することができます。

バックアップ マネージャのメディアのエクスポート オプション

バックアップ ジョブの完了時に、メディアをライブラリからエクスポートして、エクスポートされたメディアを移動し、安全なオフサイトに保管できます。Arcserve Backup には、以下のようなメディア エクスポート オプションがあります。

- **[なし]** -- バックアップ ジョブの最後にメディアのエクスポートは行われません。
- **[ジョブ終了後、RAID1 で複製されたテープをエクスポートする]** -- ジョブが複数のメディアにスパン(継続)する場合、このジョブで使用されるすべての複製メディアがエクスポートされます。

  注: このオプションは、複数のドライブとメール スロットを備えているライブラリでのみサポートされます。
- **[ジョブ終了後、すべてのテープをエクスポートする]** -- Arcserve Backup により、関連するバックアップのすべてのメディアがエクスポートされます。ジョブが複数のメディアにスパン(継続)している場合、このジョブに使用されているすべてのメディアがエクスポートされます。すべてのメディアをエクスポートするだけのメール スロットがない場合、エクスポートできないメディアは元のホーム スロットに戻されます。シングル メール スロットのライブラリでは、次のメディアをメール スロットに移動するためにメール スロットが空いているかどうかチェックされます。Arcserve Backupはチェックの再試行を数回行います。オペレータがメディアを移動していない場合、Arcserve Backupはこの情報をアクティビティ ログに書き込みます。

  注: このオプションは、複数のドライブとメール スロットを備えているライブラリでのみサポートされます。

メディア エクスポートの制限事項

次のメディアのエクスポートに関する制限事項に注意してください。

- ステージング バックアップ ジョブに関しては、メディアのエクスポート オプションはジョブのマイグレーション中のみ有効です。

- メディアのエクスポート オプションは、一 般 的 なローテーションのジョブ用 にのみ有 効 であり、メディア ライブラリおよび Tape RAID でサポートされます。
- メディアのエクスポート オプションは、テープ ステージング (B2T2T) バックアップを実 行 中 で、ステージング デバイスまたは最 終 のデスティネーション デバイスが RAID デバイスである場合 、サポートされません。
- 検 証 オプションを設 定 した場 合 、エクスポートはジョブの最 後 に実 行 されます。

バックアップ マネージャの拡張オプション

拡張オプションでは、バックアップ中に、Arcserve Backup がファイル システムの拡張を処理する方法を決定します。

詳細情報：

Windows システム オプション

惨事復旧のオプション

Microsoft SQL Server のバックアップ オプション

NTFS データ デデュプリケーション

Point-in-Time リストア オプション

Arcserve UDP セッションのファイル システム カタログ

Windows システム オプション

以下の Windows システム オプションがあります。

- **[ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]** -- このオプションを選択すると、バックアップ ジョブにボリュームを通過させる、または指定先のディレクトリをトラバースさせて、バックアップすることができます。このセッションのリストア時には、参照先のボリュームやディレクトリに格納されているファイルやディレクトリをリストアできます。このオプションを選択しなかった場合、バックアップ ジョブでは、ボリューム マウント ポイントが参照するボリュームまたはディレクトリ ジャンクションが参照するディレクトリがバックアップされません。そのため、リストア時には、参照先のボリュームやディレクトリに格納されているファイルやディレクトリはリストアできません。
- **[マウントされたボリュームの一部としてマウント ポイントをバックアップする]** -- このオプションを選択すると、ボリューム マウント ポイントが参照するボリュームを、ボリューム マウント ポイントと同じセッションの一部としてバックアップできます。このオプションを選択しない場合、ボリューム マウント ポイントが参照するボリュームを、別のセッションとしてバックアップできます。このオプションは、前述の [ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする] が選択されている場合にのみ使用可能です。
- **[ファイルのハード リンクを保存する]** -- このオプションを有効にすると、Arcserve Backup はリストア時にハード リンクを保存します。

注： *[ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]* および *[マウントされたボリュームの一部としてマウント ポイントをバックアップする]* オプションを、VHD (virtual hard disk、仮想ハード ディスク) を含む、名前の指定されたマウント ボリュームに適用すると、Arcserve Backup は、VHD を含むマウント ボリューム用に別途バックアップ セッションを作成します。

例：VHD を含むマウント ボリューム

サーバの物理ディスク(C:\) に仮想ディスク D:\ および E:\ が含まれています。VHD ファイル(D.vhd および E.vhd) は C:\ ドライブにあり、D:\ ドライブおよび E:\ ドライブとしてマウントされています。また、D:\ ドライブは C:\MountD にマウントされ、E:\ ドライブは C:\MountE にマウントされています。

C:\MountD のバックアップで *[ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]*オプションを有効にした場合、*[マウント ポイントがマウントされたボリュームの一部としてマウント ポイントをバックアップする]*オプションが有効または無効のいずれに指定されていても、Arcserve Backup は D:\ ドライブおよび C:\MountD に対して個別のバックアップ セッションを作成します。

惨事復旧のオプション

以下の惨事復旧オプションを使用できます。

- **[一部が選択されたノードの DR 情報を作成する]** -- 惨事復旧情報は、通常、マシンのフル バックアップの実行時に生成されます。ただし、マシンのフル バックアップを頻繁に実行できない環境 (SAN 共有ディスク環境など) でも、惨事復旧情報を最新の情報に更新する必要がある特殊なケースもあります。このオプションを有効にすることで、マシンにあるすべての情報をバックアップすることなく、マシンの惨事復旧情報を作成または更新できます。
- **[リストア セッション情報の生成時にフィルタされたセッションを含める]** -- Arcserve Backup サーバでは、惨事復旧情報の生成時に、フィルタされていないマシン関連の最新バックアップ セッションのみが追跡されます。デフォルトの場合、フィルタを使用してマシンをバックアップすると、フィルタされたバックアップ セッションは、システムの復旧時に、惨事復旧処理に使用されません。このオプションを有効にすると、デフォルトの動作が変更され、システムの復旧時に、フィルタされたバックアップ セッションを惨事復旧処理に使用することができます。

  重要: 特に、システム ボリュームの場合、このオプションを有効にすることは非常に危険です。システム ファイルが失われ、完全には復旧できなくなる可能性があります。

  このオプションは、デフォルトで無効になっています。このオプションを有効にすると、ジョブ単位でオプションが適用されます。ジョブに複数のマシンのバックアップが含まれている場合、これらのオプションはすべてのマシンに適用されます。

Microsoft SQL Server のバックアップ オプション

Microsoft SQL Server に対しては、Arcserve Backup は以下のグローバル オプションをサポートします。

- **スケジュールされたジョブ方式またはローテーション フェーズを Microsoft SQL Server データベースに適用しないでください。**これによって、バックアップ マネージャの [スケジュール]タブで指定されたバックアップ方式を除外することができます。このオプションを指定すると、Arcserve Backup は以下のように動作します。
  - Arcserve Backup は、ジョブに指定されたカスタム スケジュール、ローテーション、および GFS ローテーション方式を無視します。
  - データベース レベル バックアップおよびグローバル バックアップ オプションのロジックで、[スケジュール]タブで指定されたバックアップ方式が必要な場合にのみ、Arcserve Backup は [スケジュール]タブで指定されたバックアップ方式をフル バックアップに変換します。

  注： Microsoft SQL Server データベースのバックアップとリストアの詳細については、「*Agent for Microsoft SQL ユーザ ガイド*」を参照してください。

NTFS データ デデュプリケーション

このオプションでは、最適化されたフル バックアップを実行します。NTFS データ デデュプリケーションが有効なボリュームに対してのみ行うことができます。このオプションは、Windows Server 2012 以降のバージョンを実行しているコンピュータでのみ使用できます。

デフォルト値： 有効

注： NTFS データ デデュプリケーションの詳細については、「NTFS デデュプリケーションの動作」または Microsoft Windows Development Center の Web サイトを参照してください。

Point-in-Time リストア オプション

Arcserve Backup では、合成バックアップ セッション内に保存されるデータからの Point-in-Time リストアを実行することができます。

注： このオプションを表示するには、[バックアップ マネージャ]の[開始]タブで [合成フル バックアップ有効化]オプションを有効にします。詳細については、「合成フル バックアップの合成スケジュールの指定」を参照してください。

- **PIT (Point in Time) リストアを有効にする** -- このオプションを指定すると、Arcserve Backup では、Point-in-Time 増分バックアップをすべての日単位バックアップにおいて実行しますが、フル バックアップがスケジュールされている日を除きます。Arcserve Backup ファイル システム エージェントに適用されるすべてのスケジュール ジョブに対して Point-in-Time リストア オプションを指定できます。

このオプションが指定されたジョブについては、アクティビティ ログの[バックアップ方式]、および [セッション単位]ウィンドウの [セッション方式]として、[Point-in-Time 増分]が表示されます。ただし、[バックアップ マネージャ]ウィンドウでは、[バックアップ方式]が増分として表示されます。

重要： [Point-in-Time リストアを有効にする]オプションは合成フル バックアップ ジョブのみに適用されます。

Arcserve UDP セッションのファイル システム カタログ

[**Arcserve UDP セッションのファイル システム カタログ**]オプションは、デフォルトで有効化されています。このオプションを指定すると、Arcserve Backup は Arcserve UDP のファイル レベル/アプリケーション レベル リストアを有効化します。

バックアップ マネージャの圧縮/暗号化オプション

Arcserve Backup を使用すると、バックアップ データの暗号化、圧縮、および暗号化して圧縮を実行できます。

以下の点に注意してください。

- Arcserve Backup では、デデュプリケーション デバイス グループ上でのデータの圧縮および暗号化をサポートしません。

  注： 詳細については、「デデュプリケーションによる圧縮および暗号化」を参照してください。

- 圧縮および暗号化のオプションを指定した際に、バックアップ先が圧縮をサポートしていないドライブの場合は、Arcserve Backup はバックアップ データを暗号化しますが、圧縮しません。

以下のオプションは、バックアップ ジョブおよびステージング バックアップ ジョブのマイグレーション フェーズ中に、Arcserve Backup がバックアップ データを処理する方法を定義します。

セッション パスワード

- **セッション/暗号化パスワード** -- このデータをメディアからリストアするためのセッション/暗号化パスワードを指定します。

  セッション/暗号化パスワードを指定する場合、以下の操作を実行するためのパスワードを指定する必要があります。

  - 暗号化または圧縮のいずれか、あるいは両方が、エージェントまたはバックアップ サーバで行われた場合のリストア操作。
  - 暗号化または圧縮のいずれか、あるいは両方が、エージェントまたはバックアップ サーバで行われた場合の比較処理。
  - 暗号化または圧縮のいずれか、あるいは両方が、バックアップ サーバで行われた場合のマージおよびスキャン処理 (暗号化または圧縮のいずれか、あるいは両方がエージェントで行われた場合、マージまたはスキャンするためのパスワードを指定する必要はありません)。

    注： セッション/暗号化パスワードはセッション ヘッダのみをマージまたはスキャンする場合には必要ありません。

- **セッション/暗号化パスワードを Arcserve Backup データベースに保存する** -- パスワードを Arcserve Backup データベースに保存して、パスワード管理を有効にするには、このオプションを使用します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。このオプションは、ローカル オプションのパスワードとグローバル オプションのパスワードの両方に使用できます。

  注： [セッション/暗号化パスワード]ダイアログ ボックスでは、グローバル オプション パスワードのみ変更可能です。ジョブ キューにあるジョブを右クリックして変更します。

- **パスワードの変更を求める、n 日後 (パスワードの指定から)** -- パスワードの有効日数を指定します。指定した日数の 7 日前になると、パスワードの変更を促すメッセージがアクティビティ ログに記録されます。

  例：

  1 月 1 日に、n を 30 日に設定します。1 月 24 日に「バックアップ ジョブのパスワードの有効期限が 7 日後に切れます。」というメッセージがアクティビティ ログに表示されます。1 月 31 日に「バックアップ ジョブのパスワードの有効期限が切れています。直ちに変更してください。」というメッセージがアクティビティ ログに表示されます。

暗号化/圧縮方式

- **[データの暗号化]** -- このオプションを使用してバックアップ データを暗号化します。以下のオプションのいずれかを指定できます。

  - **[エージェントで処理]** -- 実際のバックアップ処理の前にバックアップ データを暗号化します。このオプションの詳細については、「エージェント サーバでのデータの暗号化」を参照してください。
  - **[バックアップ中にバックアップ サーバで処理]** -- バックアップ処理中にバックアップ サーバでバックアップ データを暗号化します。詳細については、「バックアップ中のデータ暗号化」を参照してください。
  - **[マイグレーション中にバックアップ サーバで処理]** -- ステージング バックアップ ジョブのマイグレーション フェーズ中にバックアップ データを暗号化します。詳細については、「マイグレーション中のデータ暗号化」を参照してください。

注： このオプションは、圧縮が有効であるかどうかにかかわらず、クラウド デバイスへのマイグレーション ジョブをサブミットするときに有効にすることができます。

バックアップ フェーズでデータを暗号化した場合、Arcserve Backup はステージング バックアップ処理のマイグレーション フェーズでデータを再度暗号化しません。

- [**データの圧縮**] -- このオプションを使用してバックアップ データを圧縮します。以下のオプションのいずれかを指定できます。
  - [**エージェントで処理**] -- エージェントがインストールされ、実行されているシステムでバックアップ データを圧縮します。

    注：Arcserve Backupバックアップ ソースが UNIX、Oracle RMAN データから構成されている場合、はエージェント システムでデータの圧縮をサポートしません。
  - [**バックアップ サーバで処理**] -- バックアップ処理中に Arcserve Backup サーバでバックアップ データを圧縮します。このオプションを使用すると、バックアップの前にソフトウェア圧縮アルゴリズムを使用してファイルを圧縮できます。

以下の動作に注意してください。

- バックアップ サーバ側での圧縮を有効にするには、[バックアップ中にバックアップ サーバで処理]か[マイグレーション中にバックアップ サーバで処理]のいずれかを指定する必要があります。
- [データの圧縮]オプションおよび[バックアップ サーバで処理]オプションを指定し、[バックアップ中にバックアップ サーバで処理]オプションまたは[マイグレーション中にバックアップ サーバで処理]オプションを指定すると、Arcserve Backup ではバックアップ サーバでデータが暗号化される前に、そのサーバでソフトウェア圧縮を使用してデータが圧縮されます。
- ジョブと関連付けられたストレージ デバイスがハードウェア圧縮をサポートしない場合、Arcserve Backup によって[データの圧縮]および[バックアップ サーバで処理]の設定が無視されます。

クラウド デバイスへのジョブのマイグレートによる暗号化および圧縮オプションの指定

クラウド ストレージにジョブをマイグレートして暗号化および圧縮オプションを指定する方法

1. バックアップ マネージャを開き、[オプション]をクリックします。
2. [暗号化/圧縮]タブをクリックします。
   a. セッション/暗号化パスワードを入力します。
   b. [データの暗号化]をオンにし、[マイグレーション中にバックアップ サーバで処理]オプションを選択します。
   c. [データの圧縮]をオンにし、[バックアップ サーバで処理]オプションを選択します。

      注： クラウド ベース デバイスに対して圧縮が無効になっているとき、[データの圧縮]オプションは無効になります。
3. [OK]をクリックします。

   暗号化および圧縮オプションが適用されます。

バックアップ マネージャのボリューム シャドウ コピー サービス オプション

ボリューム シャドウ コピー サービス(VSS) を使用するためのグローバル オプションを指定することができます。これらのオプションは、VSS バックアップのすべてのライタに影響しますが、転送可能な VSS バックアップには適用されません。

注： VSS の詳細については、「*Microsoft Volume Shadow Copy Service ユーザ ガイド*」を参照してください。

[ボリューム シャドウ コピー サービス]タブの [ファイル システム バックアップ]グループ ボックスでは、ファイル システム バックアップ時の Arcserve Backupによるオープン ファイル処理方法を指定します。これらのオプションは、ライタにもコンポーネントにも適用されません。

- **[VSS を使用する]** -- Arcserve Backup に、VSS を使用してオープン ファイルのバックアップを処理するよう指示します。

  このチェック ボックスがオフの場合、オープン ファイルの処理には VSSサポートではなく、Arcserve Backup Agent for Open Files (使用可能な場合) が使用されます。Arcserve Backup Agent for Open Files が使用できずに [VSS を使用する]もオフの場合は、従来のバックアップが実行されます。ただし、バックアップできないオープン ファイルがある場合は、バックアップは完了しません。

- **[VSS 失敗時、標準バックアップに戻る]** -- VSS バックアップの作成に失敗した場合は、Arcserve Backup で通常のバックアップを実行するよう指定します。

  注： このオプションを使用するには、ソース コンピュータへの Arcserve Backup Agent for Open Files のインストールおよびライセンス取得が必要です。

  以下の動作に注意してください。

  - ソース コンピュータに Arcserve Backup Agent for Open Files がインストールされ、ライセンス取得されている場合は、このオプションが指定されており、かつ VSS バックアップが失敗したときに、このエージェントを使用してオープン ファイルが処理されます。

- ソース コンピュータに Arcserve Backup Agent for Open Files がインストールされていないか、ライセンスが取得されていない場合は、このオプションが指定されているかどうかにかかわらず、従来のバックアップ方式として VSS バックアップ処理を実行します。

[ライタおよびコンポーネント]グループ ボックスを使用すると、Arcserve Backupでのライタおよびコンポーネントの処理方法を指定できます。ライタ固有のオプションが指定されている場合を除き、これらのグローバル オプションはすべてのライタに影響します。ライタ固有オプションの設定の詳細については、「*Microsoft Volume Shadow Copy Service ユーザ ガイド*」を参照してください。

- **[ライタに組み込まれたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]** -- コンポーネントに属しているファイルを、従来のファイル システムのバックアップから除外します。このオプションには以下の利点があります。
  - VSS によってすでにバックアップされているファイルのバックアップを回避できます。
  - 従来のバックアップから一部のファイルが除外されるため、従来のバックアップで処理されるファイル数が減り、処理時間を短縮できます。
  - グループとして処理するファイル(ライタまたはデータベース アプリケーションと関連付けられたファイルなど)に関する問題が発生しないので、バックアップの成功率が向上します。従来のバックアップには、ファイルをまとめて処理するメカニズムはありません。
- **[ライタで除外されたファイルを、ファイル システム バックアップで除外する]** -- コンポーネントによるバックアップから除外したファイルを、従来のファイル システムによるバックアップからも除外します。

  アプリケーションに関連付けられているファイルの中には、バックアップしてはならないファイルがあります(Windowsページ ファイルなど)。各ライタは、関連付けられているアプリケーションにこのようなファイルが存在するかどうかを認識しています。このオプションを選択すると、Arcserve Backupが従来のバックアップを実行する際に、この情報を利用できます。
- **[コンポーネント ファイルのバックアップ失敗時、ライタ バックアップを中止する]** -- いずれかのコンポーネントのバックアップが失敗した場合は、ライタのバックアップをキャンセルします。コン

ポーネントのバックアップは、そのコンポーネントに含まれるファイルが 1 つでも正常にバックアップされなかった場合に失敗します。

このオプションを選択すると、バックアップの整合性が保たれ、ライタに関連付けられているコンポーネントの数に関係なく、ライタに関連付けられているすべてのファイルがバックアップされて初めてバックアップが成功したとみなされます。

バックアップ マネージャのバックアップ メディア オプション

ジョブの環境設定中に、バックアップ ジョブに使用するメディアの上書き/追加ルールを指定できます。このセクションでは、バックアップを実行するにあたって最も目的に合った方法が選択できるよう、上書き/追加ルールについて説明します。

Arcserve Backup では、単一のテープに 20,000 までのセッションをバックアップでき、101 シーケンスまでの一連のスパン テープにバックアップできます。バックアップを計画する際にはこれらの制限を把握しておいてください。セッションが小さいと、すぐに 20000 セッションに到達してしまう可能性があります。バックアップの対象となるデータが大量にあると、各テープの容量次第ではすぐに 101 シーケンスを超えてしまうこともあります。[上書き - 同名のメディア、ブランク メディアのみ]オプションまたは [上書き - 同名のメディア、ブランク メディア、その他のメディア]オプションを選択しておけば、シーケンス番号が最大値の制限に達したとき、テープへのデータの追加が停止され、新しいテープ セットが開始されます。

ファイル システム デバイス(FSD) の場合は、1 つの FSD に最大 4,294,967,295 セッションまでバックアップできます。

65,535 を超えるセッションを含む FSD に、古いバージョンの Arcserve Backup データベース エージェントやアプリケーション エージェントをバックアップすると、ジョブが失敗する可能性があります。したがって、このようなデバイスでのジョブの失敗を回避するためには、古いバージョンの Arcserve Backup データベース エージェントやアプリケーション エージェントを本リリースにアップグレードする必要があります。

最初のバックアップ メディア

最初のバックアップ メディアとは、バックアップ ジョブを開始したときに使用するメディアのことです。これらのオプションは、最初のメディアに対する上書きルールを定めます。

注： [スケジュール]タブで [ローテーション スキーマを使用]オプションを選択すると、これらのオプションよりローテーションの規則が優先されます。

- **[メディアへの追加]** - ジョブ セッションは、選択したメディアの末尾に追加されます。

- **[上書き - 同名のメディア、ブランク メディアのみ]** - ドライブ内のメディアが、ジョブに使用するよう指定したテープである場合、またはブランク メディアである場合にのみ上書きします。どちらでもない場合、Arcserve Backup は特定のメディア名を指定するよう要求します。
- **[上書き - 同名のメディア、ブランク メディア、その他のメディア]** - ドライブ内のどのメディアでも上書きします。このメディア オプションを選択すると、Arcserve Backup により、ドライブ内のメディアがジョブ設定の際に指定したものであるかどうかが確認されます。指定したメディアでない場合、Arcserve Backup によりブランク メディアであるかどうかが確認されます。ブランク メディアでもない場合、Arcserve Backup は、デバイスにセットされているメディアを再フォーマットし、そのメディアの先頭からファイルのバックアップを開始します。
- **[初回メディアのタイムアウト]** - Arcserve Backup が、ジョブをキャンセルまたは別のメディアを選択する前にメディアに書き込みを試みる時間 (分) です。

以下の点に注意してください。

- デデュプリケーション デバイスは**同名のメディアへの上書き**をサポートしません。バックアップ ジョブは、**[上書き - 同名メディア、ブランク メディアのみ]**または **[上書き - 同名のメディア、ブランク メディア、その他のメディア]**が選択されている場合でも、常にデデュプリケーション デバイスに追加されます。
- デデュプリケーション デバイスをフォーマットする場合は、Arcserve Backup マネージャを使用して手動でフォーマットします。
- [追加]日数オプションがカスタム ジョブ オプションとして指定されているとき、Arcserve Backup は指定した [最初のバックアップ メディア]オプションを無視します。

追加のバックアップ メディア

複数のメディアが必要なジョブに対して指定するオプションで、最初以降のメディアに対する上書きルールを指定します。ジョブが別のメディアに継続して実行される場合は、Arcserve Backupが使用するメディアを指定する必要があります。

注： [スケジュール]タブで [ローテーション スキーマを使用]オプションを選択すると、ローテーションの規則がこれらのオプションで上書きされます。

- **[上書き - 同名のメディア、ブランク メディアのみ]** - デバイス内のメディアが同じメディア名である場合 (ただしメディア ID は異なる)、またはブランク メディアである場合のみ、上書きします。Arcserve Backupは、ジョブの最初のメディアの名前と ID を記憶しています。ジョブに継続用のメディアが必要になると、Arcserve Backup は新しいメディアが同じ名前 (ただしメディア ID は異なる) か、またはブランク メディアであるかをチェックします。メディアIDが違っている場合、Arcserve Backupによって最初のメディアと同じ名前およびIDで、そのメディアが再フォーマットされます。シーケンス番号が変更されます。

  注: 名前だけに基づいてメディアを上書きするには、[名前のみを使用してメディアを識別する]オプションを選択します。

- **[上書き - 同名のメディア、ブランク メディア、その他のメディア]** - デバイス内のどのメディアでも上書きします (ただし、メディア ID が最初のメディアの ID と異なっている場合)。同じ名前のメディアではなく、またブランクのメディアでもない場合、Arcserve Backup はドライブにセットされているメディアを再フォーマットし、その先頭からバックアップを開始します。これ以降のメディアは、すべて最初のメディアと同じ名前と ID を使用して、再フォーマットされます。シーケンス番号のみが変更されます。

  注: 名前だけに基づいてメディアを上書きするには、[名前のみを使用してメディアを識別する]オプションを選択します。

- **[追加メディアのタイムアウト]** -- Arcserve Backup は、ここで指定した時間 (分)、同じメディアまたは別のメディアへのバックアップ データの書き込みを試行、またはジョブのキャンセルを待機し、時間に達すると処理を停止します。

名前のみを使用してメディアを識別する

Arcserve Backupでは、メディアのIDまたはシーケンス番号に関係なく、[デスティネーション]タブの [メディア]テキスト ボックスで名前を指定した任意のメディアに書き込むことができます。このオプションは、特定のメディアで上書きジョブを繰り返し実行し、そのジョブについて毎回同じメディアが使用されるようにする場合に役立ちます。

このオプションが有効でない場合、バックアップ ジョブが 2 回目に実行されたときに、一部の識別情報が変更されていて、Arcserve Backup が元のテープを見つけられない場合があります。しかし、このオプションを有効にすると、Arcserve Backup はメディアのその

他の識別情報に関係なく、単純に [メディア] テキスト ボックスに指定された名前を持つメディアを探して使用します。

注： テープ ライブラリ内の複数のメディアが同じ名前を持つ場合、Arcserve Backup は、指定された名前と一致するデバイス グループ内の最初のメディアを使用します。そのため、1 回だけの上書きを実行するためにこのオプションを使用することはお勧めしません。

バックアップ マネージャの検 証 オプション

Arcserve Backupを使 用 すると、データがメディアに正 確 にバックアップされたかどうかを検 証 できます。データの検 証 は、バックアップ ジョブ全 体 についても、バックアップ ジョブの選 択 したドライブについても行 うことができます。(ジョブ全 体 に適 用 される) グローバル検 証 オプションは、ドライブに対 してオプションを選 択 すると無 効 になります。Arcserve Backup での検 証 には、以 下 のオプションを使 用 できます。

- [**なし**] -- バックアップは検 証 されません。
- [**バックアップ メディア内 容 のスキャン**] -- バックアップ メディア上での各 ファイルの固 有 の Arcserve Backup データ領 域 (ヘッダ) がチェックされます。ヘッダが読 み取 り可 能 である場 合 、Arcserve Backupはデータを信 頼 できるものと見 なします。ヘッダの読 み取 りが不 可 能 であれば、アクティビティ ログにこの情 報 が記 録 されます。最 も迅 速 な検 証 方 法 です。

  [操 作]タブの [CRC値 を計 算 してバックアップ メディアに保 存] を選 択 すると、Arcserve Backupは自 動 的 にCRC検 証 を実 行 します。この方 法 では、メディアにコピーしたデータに値 を割 り当 て、その値 とバックアップしたデータに割 り当 てられた値 とを比 較 します。この方 法 で、バックアップしたデータ パケットを個 別 に識 別 できます。
- [**バックアップ メディアとディスクの比 較**] -- バックアップ メディアからのデータは、ソース ファイルに対 して 1 バイト単 位 で読 み込 みと比 較 が行 われます。このオプションの実 行 には時 間 がかかりますが、バックアップ メディア上 のデータとディスク上 のデータが一 致 していることを厳 密 に確 認 できます。Arcserve Backup により不 一 致 が検 出 された場 合 には、アクティビティ ログにエラーが記 録 されます。

バックアップ マネージャの再 試 行 オプション

バックアップ ジョブでオープン ファイルが検 出 されると、Arcserve Backup では、以 下 のオプションが提 供 されます。

- **オープン ファイル** -- Arcserve Backup がオープン ファイルのバックアップを試 行 する頻 度 を決 定 します。
  - **即 再 試 行** -- 最 初 の試 行 が失 敗 した後 すぐにファイルを再 度 バックアップします。ファイルがそれでも使 用 できない場 合 、Arcserve Backup はその情 報 をアクティビティ ログに記 録 し、ジョブの結 果 は [未 完 了]となります。
  - **最 大 再 試 行 回 数** -- ファイルのバックアップを試 行 する回 数 を指 定 します。
  - **再 試 行 間 隔** -- 次 の試 行 まで待 機 する期 間 です。
- **ファイル共 有** -- ファイルをバックアップする際 に Arcserve Backup で他 のアプリケーションとファイルを共 有 する方 法 を指 定 します。
  - **書 き込 み禁 止 モードで失 敗 した場 合 、非 禁 止 モードを使 用** --(デフォルト) ファイルを「書 き込 み禁 止 モード」にしようとします。これが可 能 でない場 合 (ファイルがすでに開 いているため) 、ファイルは「非 禁 止 」モードになります。
  - **書 き込 み禁 止 モードで失 敗 した場 合 、ロック モードを使 用** -- ファイルを「書 き込 み禁 止 モード」にしようとします。これが可 能 でない場 合 (ファイルがすでに開 いているため) 、フィルは完 全 にロックされます (どのユーザもファイルを開 いたり書 き込 みしたりすることができません) 。このオプションは、ファイルの最 新 のバージョンが確 実 にバックアップまたはコピーされるようにします。
  - **[書 き込 み禁 止 モード]** - Arcserve Backup がファイルをオープンしている間 、別 のプロセスがそのファイルに書 き込 めないようにします。Arcserve Backup より前 にほかのプロセスによってファイルがオープンされている場 合 、Arcserve Backup はファイルをバックアップしません (ただし、 [オープン ファイルの再 試 行]を指 定 している場 合 を除 く) 。
  - **非 禁 止 モード** -- Arcserve Backup がファイルを開 いているかどうかに関 係 なく、別 のプロセスによるファイルの読 み取 りまたは書 き込 みを許 可 します。このオプションを使 用 すると、バックアップされたファイルは最 新 のバージョンではな

い可能性がありませんが、ファイルが最新の状態であることが保証されます。

注： 電子メールなど、24 時間常に稼働しているアプリケーションの場合は、「非禁止モード」のいずれかを選択することをお勧めします。他のプロセスがこれらのプロセスに書き込みをしていない限り、バックアップまたはコピーは整合性のとれたものになります。すべてのファイルの最新バージョンのみがバックアップされるようにするには、「書き込み禁止」または「ロック モード」オプションを選択する必要があります。

バックアップ マネージャの操作オプション

バックアップの操作オプションは、バックアップの実行中または実行後に行われる動作と、データベースに記録される情報のレベルを決定します。Arcserve Backup には、以下のオプションがあります。

[ジョブ終了時に追加する Arcserve Backup のデータのバックアップ]

以下のオプションは、Arcserve Backup の基礎をなすデータベースについて Arcserve Backup データベースに記録される情報のレベルを指定します。

- **[Arcserve Backup データベース]** -- このオプションでは、すべてのバックアップ ジョブで、バックアップ マネージャ、ソース ディレクトリ ツリーから Arcserve Backup データベースまたはインスタンスを明示的に選択できます。
- **[カタログ ファイル]** -- このオプションでは、バックアップ ジョブが完了するときに、関連する Arcserve Backup データベース カタログ ファイルをバックアップできます。
- **[ジョブ スクリプト]** -- このオプションでは、バックアップ ジョブが完了するときに、関連するジョブ スクリプトをバックアップできます。
- **[Arcserve Backup データベース用 SQL Server 惨事復旧エレメント]** -- このオプションでは、SQL サーバ データベースの惨事復旧に必要な要素が、ジョブが完了後にバックアップされることを保証します。

操作オプション

以下のオプションは、バックアップ操作にのみ影響します。

- **[ファイル サイズを推定しない]** -- デフォルトでは、ファイル サイズの推定は無効化されています。ファイル サイズの推定を有効にするには、このオプションを選択解除します。これによってファイルがメディアにバックアップされる前に、Arcserve Backup によってジョブの所要時間の推定が実行されます。

  以下の点に注意してください。

  - ファイルの推定処理がデフォルトで選択されることはなくなりました。

- Novell サーバ環境で、[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [操作]タブから [ファイル サイズを推定しない] を選択している場合は、バックエンドで表示した [ジョブモニタ]ウィンドウの下部にはステータス バーが表示されません。

- **[CRC 値を計算してバックアップ メディアに保存]** -- CRC 値を計算し、バックアップ メディアに保存することで、バックアップ ジョブの実行中に Arcserve Backup は CRC 検証を実行できるようになります。メディアに保存されたCRC値を検証で使用するようArcserve Backupに指示する方法については、バックアップ オプションの [検証]タブを参照してください。
- **[メディアへのバックアップ後にソース ファイルを削除 (使用には注意が必要)]** -- この引数は、ファイル バックアップの完了後、ハード ディスクからファイルを削除します。メディアへのバックアップ後、ソース マシンからソース ファイルを削除する場合に、このオプションを選択します。このオプションでは、保護されていない指定フォルダのファイルのみが削除されます。空のフォルダ自体は削除されません。

  このオプションはディスクのグルーミングを実行するために使用します。たとえば、バックアップ ジョブにフィルタを設定して、ある一定の期間アクセスのなかったファイルをバックアップした場合、その後このオプションを使用してこれらのファイルをソース ディスクから削除できます。

  以下の点に注意してください。

  - Windows マシンの場合、保護されているシステム ファイルおよび他のフィルタによってバックアップから除外されているファイルは削除されません。リモート バックアップ ジョブ、64 ビット オペレーティング システム ローカル バックアップ ジョブ、または Windows Server 2008 ローカル バックアップでは、Windows Client Agent がファイルをバックアップします。バックアップ後に、このオプションは指定の保護されていないフォルダのファイルのみを削除します。空のフォルダ自体は削除されません。ただし、ブート ファイルは保護されていないので削除できます。
  - UNIX/Linux および Mac マシンの場合、バックアップされるすべてのファイルが削除されますが、例外は /bin、/etc、および /lib などの保護されているディレクトリ内のファイル

です。保護されるディレクトリを追加指定するには、クライアント エージェント マシンの groom.cntl ファイルに追加します。

注： 最善の方法としては、[メディアへのバックアップ後にソースファイルを削除]を使用する場合は、[検証]オプションを指定します。検証オプションを指定すると、Arcserve Backup によりソース ファイルとバックアップ データが比較されるので、バックアップ データがソース データに一致しているかどうかを確認できます。詳細については、「バックアップ マネージャの検証オプション」を参照してください。

- **[デデュプリケーション デバイスへのバックアップ用にアーカイブ ビットをリセットする]** -- このオプションを選択すると、最適化を有効にしているカスタム バックアップ ジョブにおいて、ジョブに含まれるすべてのファイルのアーカイブ ビットがジョブの完了後にリセットされます。最適化では、前回のバックアップ ジョブ以降に変更されたファイルのみを対象にデデュプリケーションが実行されます。アーカイブ ビットの値が 1 であればファイルが変更されていることを示します。その後のバックアップ ジョブでも、最適化の有効時に、変更されたファイルのみにデデュプリケーションが実行されるように、このアーカイブ ビットをリセットによって 0 に戻す必要があります。最適化を有効にしたジョブでこのオプションを選択していない場合、前回のバックアップ以降に変更されていないファイルがその後のジョブに含まれてしまい、パフォーマンスの著しい低下を招くおそれがあります。
- **デデュプリケーション デバイス データ/UDP RPS データ ストア データをバックアップ** -- テープへの Arcserve Backup デデュプリケーション デバイス データまたは UDP RPS データ ストア データを保護する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、[VSS を使用する]オプションを有効にし、[VSS 失敗時、標準バックアップに戻る]オプションを無効にする必要があります。両方とも [ボリューム シャドウ コピー サービス]タブにあります。[VSS を使用する]オプションを有効にする操作、および [VSS 失敗時、標準バックアップに戻る]オプションを無効にする操作を忘れて行わなくても、このオプションは、バックアップ ジョブの実行時にバックアップ ジョブにより自動的に有効になります。
- **[バックアップ終了後のメディアのイジェクト]** -- 以下のいずれかのオプションを選択します。

- [デバイスのデフォルト設定を使用する] -- ライブラリの環境設定で選択した設定を使用する場合に選択します。
- [メディアをイジェクトする] -- ジョブの終了後、ドライブからメディアをイジェクトする場合に選択します。このオプションを使用すると、他のジョブによってメディアの情報に上書きされるのを防ぐことができます。このオプションは、ライブラリの環境設定で選択した設定より優先されます。
- [メディアをイジェクトしない] -- ジョブの終了後、ドライブからメディアをイジェクトしない場合に選択します。このオプションは、ライブラリの環境設定で選択した設定より優先されます。

  注： ライブラリの環境設定の詳細については、「テープ ライブラリ オプション ガイド」を参照してください。

[失敗ターゲットの再試行]オプション

- **[失敗ターゲットの再試行]** - バックアップ ジョブでバックアップに失敗したワークステーション、ファイル システム、データベースなどのバックアップを再スケジュールします。

  バックアップ ジョブに、以下のいずれかの再スケジュール オプションを指定できます。

  [ジョブの終了後]

  元のジョブが終了してからメークアップ ジョブを開始するまでの間隔を分単位で指定します。

  デフォルト： 5 分

  最大： 1439 分

  [時刻]

  メークアップを実行する時刻を指定します。

- **[最大数]** - メークアップ ジョブを反復する最大回数を指定します。

  デフォルト： 1 回

  最大： 12 回

  [失敗したターゲットの再試行]オプションに関して、以下の点に注意してください。

  - デフォルトでは、[失敗ターゲットの再試行]が有効で、「ジョブの終了後]が選択され、[最大数]の値が 1 に設

定 されています。

- **ファイル システムのバックアップ** - メークアップ ジョブを必 要とするバックアップ ジョブがファイル システムをバックアップするジョブであり、対 象 のファイル システムが、さまざまなボリュームに配 置 されたディレクトリを含 む場 合 、メークアップ ジョブは、失 敗 したボリュームまたはディレクトリのみをバックアップします。正 常 に終 了 したボリュームまたはディレクトリのバックアップが含 まれている場 合 、メークアップ ジョブでは、ファイル システム全 体 をバックアップしません。
- **子 ジョブ** - 子 メークアップ ジョブ(メークアップ ジョブのメークアップ) は、 [ジョブの終 了 後]で指 定 された値 に基 づいて実 行 されます。
- **Microsoft SQL Server バックアップ** - メークアップ ジョブを必 要 とするバックアップ ジョブが Microsoft SQL Server インスタンスをバックアップするジョブである場 合 、メークアップ ジョブは、失 敗 したデータベースのみをバックアップします。正 常 に終 了 したデータベース バックアップが含 まれる場 合 、メークアップ ジョブは、インスタンスの一 部 のみをバックアップします。
- **Microsoft Exchange Server バックアップ** - メークアップ ジョブを必 要 とするバックアップ ジョブが Microsoft Exchange Server のデータベース レベルのバックアップを行 うジョブである場 合 、メークアップ ジョブは、失 敗 したストレージ グループまたはメールボックス データベースのみをバックアップします。正 常 に終 了 したストレージ グループ バックアップが含 まれる場 合 、メークアップ ジョブは、データベースの一 部 のみをバックアップします。バックアップ ジョブが(Microsoft Exchange Serverの) ドキュメント レベルのバックアップを行 うジョブである場 合 、メークアップ ジョブは、失 敗 したメールボックス ストアとデータベースのみをバックアップします。選 択 された項 目 が、正 常 に終 了 したメールボックス ストアおよびデータベース バックアップを含 む場 合 、メークアップ ジョブは、一 部 の項 目 のみをバックアップします。
- **エージェント ベースのバックアップ** - メークアップ ジョブを必 要 とするバックアップ ジョブが、Sybase、Informix、Oracle

などのエージェント ベースのバックアップを行うジョブである場合、メークアップ ジョブは、バックアップ対象として指定されたすべてのソース(インスタンス、データベース、テーブルなど) のバックアップを試みます。試行の 1 つが失敗して、メークアップ ジョブに失敗すると、Arcserve Backup は、元のジョブ用に選択されたすべてのソースから構成される別のメークアップ ジョブを作成し、ステータスを [ホールド] としてサブミットします。

バックアップ マネージャのジョブ実行前/後の処理オプション

これらのオプションを使用すると、ジョブの実行前または実行後にコマンドを実行できます。

以下の一覧に、実行前/後の処理オプションを使用して実行できるコマンドを挙げます。

- バックアップ対象のデータを保持しているアプリケーションを[ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションを使用して停止し、バックアップの完了後に[ジョブの終了後に実行するコマンド]オプションで、そのアプリケーションを再開できます。
- [ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションを使用して、バックアップ ジョブの開始前にディスクの最適化を実行できます。
- [ジョブの終了後に実行するコマンド]オプションを使用して、バックアップ ジョブの完了後にディスクからファイルを削除できます。

ジョブ実行前/後の処理オプションを使用する場合は、以下の動作に注意してください。

- Arcserve Backup は、リモート システム上の実行可能ファイルに対するコマンドの実行をサポートしていません。
- [ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションの使用時に、終了コードを指定すると、[ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションの処理が終了するまで、バックアップ処理は開始されません。
- [ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションの使用時に、終了コードおよび[ジョブの実行をスキップ]オプションを指定すると、Arcserve Backup によるバックアップ処理はスキップされ、[ジョブの終了後に実行するコマンド]オプションを指定していた場合、その処理は開始されません。
- [ジョブの終了後に実行するコマンド]オプションは、以下の条件が存在しない限り、開始されます。
  - 終了コードが指定され、[処理終了後のアプリケーションの実行をスキップ]オプションがオンになっており、結果の終了コードが、指定した終了コードと一致していること。

- バックアップ処理の結果が、[以下の場合は、コマンドを実行しない]オプションで指定した値と一致していること。

- 実行前/後の処理オプションがグローバル オプションとして指定されている場合は、ジョブの開始前または終了後にコマンドを実行します。実行前/後の処理オプションがノード レベル(ローカル) オプションとして指定されている場合は、ノードのバックアップ前またはバックアップ後にコマンドを実行します。

  たとえば、ユーザがノード A および B で構成されるバックアップ ジョブをサブミットし、実行前オプションがグローバル オプションとして指定され、実行前オプションがノード B に指定されているとすると、ジョブが実行される直前に、グローバル実行前オプションが実行されます。ジョブの実行中に、ノード B に対して指定した [ジョブの開始前に実行するコマンド]オプションがノード B のバックアップ前に実行されます。

[操作の開始前に実行するコマンド]オプション

ジョブを開始する前にマシン上で実行するファイルの名前およびパスを入力します。

- **[終了コード]** -- Arcserve Backup は、他のプログラムの終了コードを検出します。特定の終了コードに対して以下のオプションを指定できます。
  - **[ジョブを即実行]** -- 指定した終了コードが返された場合、ジョブが即実行されます。
  - **[ジョブをスキップ]** -- 適切な終了コードが検出された場合、ジョブを実行しません。
  - **[処理終了後のアプリケーションの実行をスキップ]** -- 適切なコードが検出された場合、ジョブの後に実行するように指定されたコマンドをスキップします。
- **[ジョブ開始までの待機時間]** -- 該当する終了コードが検出されたときに、Arcserve Backup がジョブを実行するまでに待機する時間(分単位)を指定します。

[操作の終了後に実行するコマンド]オプション

ジョブの実行後にローカル上で実行するファイルのパスと名前を入力します。

[以下の場合コマンドを実行しない]オプション

Arcserve Backup でジョブ実行の失敗、未完了、または完了が検出された場合に、コマンドを実行しないよう指定します。

注：Arcserve Backupを使用してUNIXサーバまたはLinuxサーバを管理している場合は、このオプションは使用できません。

[前処理/後処理を実行するユーザ]オプション

ユーザ名とパスワードは選択したホスト サーバのシステムに対応します。サーバのシステム権限を有している必要があります。

このフィールドに入力するユーザ名とパスワードは、Arcserve Backupのユーザ名およびパスワードとは異なります。

例：実行前/後の処理コマンドによるジョブのサブミット

ユーザがローカル ボリューム C をバックアップするジョブをサブミットします。ユーザはローカル ボリューム C をバックアップする前に、ローカル ボリューム C で chkdsk.exe を使用して、エラーをチェックおよび修正していと考えています。ジョブの終了後には、CAAdvReports.exe を実行し、エラー レポートを生成したいとします。

ノードに対する実行前の処理コマンド：

以下のコマンドで、バックアップ ジョブの開始前に、ローカル ボリューム C 上のエラーをチェックして修正します。

chkdsk.exe C: /F", On Exit Code = 0, ジョブを即実行

ジョブに対する実行後の処理コマンド：

以下のコマンドで、エラー レポートを生成して、指定の場所に保存します。

CAAdvReports.exe -reporttype 5 -maxSize 5 -Server DUVDO01 -outfile "C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\Reports\Backup Error Report_data.xml" -PastDays 1 -AutoName

バックアップ マネージャのエージェント オプション

バックアップ オプションについて、データベースごとに設定するか、バックアップ ジョブ内のすべてのデータベースにデフォルト オプションのセットを定義するかを選択できるようになりました。エージェントは、各データベースに対してオプションを適切に適用します。

- **エージェント オプション/データベース レベル オプション** -- エージェント バックアップ オプションで、選択したデータベースにのみ適用されます。グローバル エージェント オプションを拡張したり、それに優先して使用されます。データベース レベル オプションにアクセスするには、データベース オブジェクトを右クリックして表示されるショートカット メニューで [エージェント オプション] を選択します。
- **グローバル オプション/エージェント オプション** -- これらのオプションを使用すると、選択したエージェント タイプのオブジェクトすべてに対してデフォルトのジョブ オプションを指定できます。グローバル エージェント オプションは、r16.5 SP1 より以前のリリースのエージェントではサポートされていません。グローバル エージェント オプションにアクセスするには、[グローバル オプション] ダイアログ ボックスの [エージェント オプション] タブを選択します。

グローバル レベルで適用されるグローバル エージェント オプションでは、選択したエージェントのすべてのデータベースに対してデフォルトのジョブ オプションを指定できます。データベース レベルで特定のオブジェクトに対して選択されたオプションは、グローバル エージェント オプションとして指定した内容を拡張したり、それに優先することになります。一般に、グローバル レベルで適用されたオプションは、[ジョブ スケジューラ] タブで指定したオプションを拡張したり、それに優先することになります。

1 つの [エージェント オプション] ダイアログのみからしか利用できないオプションもあります。このようなオプションについては、その旨が明記されています。

注： エージェントは、特定のデータベースにデータベース レベルで指定したオプションと、適切なグローバル エージェント オプションを組み合わせます。

以下の Arcserve Backup コンポーネントに対して、グローバル エージェント オプションを指定できます。

- Agent for Microsoft SQL Server -- Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server r16.5 SP1 以降でサポートされる Agent for Arcserve Backup Database を含みます。
- Agent for Virtual Machines -- Arcserve Backup Agent for Virtual Machines r16.5 SP1 以降でサポートされます。
- Agent for Microsoft Exchange Server -- Microsoft Exchange Server のデータベース レベルおよびドキュメント レベルのオプションを含みます。

上記のエージェントを使用してジョブをパッケージングする場合、以下の動作を考慮してください。

- Arcserve Backup r16.5 SP1 より前のリリースの上記エージェントでは、グローバル エージェント オプションはサポートされていません。また、上記以外のエージェントを使用して Microsoft SQL Server または Microsoft Exchange Server データベースをバックアップした場合にも、グローバル エージェント オプションは無効です。
- 古いリリースのエージェントを Arcserve Backup r16.5 SP1 以降にアップグレードした場合、アップグレードしたエージェントは既存のローカル オプションと、適合するすべてのグローバル オプションの両方に対して有効になり、データベース レベル (ローカル) オプションとは競合しません。
- 古いエージェントを使用してジョブをパッケージングした場合、ローカル オプションはそのまま保持されます。

Agent for Microsoft SQL Server オプション

このセクションで説明するオプションは、Microsoft SQL Server データベースと Arcserve Backup データベースを含んでいるすべてのバックアップにジョブ レベルで影響します。

注： データベース レベルのエージェント オプションは、[グローバル エージェント オプション]タブで設定した内容よりも優先されます。

[バックアップ方 式]オプション

[エージェント オプション](データベース レベル) ダイアログ ボックスおよび [エージェント オプション](グローバル オプション) ダイアログ ボックスの両 方 で以 下 のバックアップ方 式 が提 供 されます。

- **[グローバルまたはローテーション オプションを使 用 する]** -- [グローバルまたはローテーション オプションを使 用 する]はデフォルトの設 定 です。

  Arcserve Backup は、Microsoft SQL Server データベースのバックアップ時 に、ジョブ スケジューラから増 分 および差 分 グローバル バックアップ方 式 を適 用 できます。これにより、ローテーション スキーマを使 用 して、Microsoft SQL Server データベースの差 分 バックアップとトランザクション ログのバックアップを実 行 し、各 データベースの制 限 に基 づいて動 的 に調 整 することができます。

  Arcserve Backup r12 より前 のリリースのエージェントでは、ジョブ スケジューラからグローバル バックアップ方 式 またはローテーション スキーマ オプションを選 択 すると、ローカル データベース オプションより優 先 して適 用 されます。本 リリースでは、グローバル バックアップ方 式 またはローテーション スキーマが適 用 されるのは、データベースのデータベース レベル オプションおよび SQL Server のグローバル エージェント オプションで [グローバルまたはローテーション オプションを使 用 する]を選 択 した場 合 のみです。

  このオプションを使 用 すると、選 択 したデータベースが、ジョブ スケジュールのバックアップ方 式 に従 ってバックアップされます。ジョブ方 式 は、以 下 の論 理 を使 用 して分 類 されます。

  - フル ジョブ方 式 は、データベースのフル バックアップになります。
  - 差 分 ジョブ方 式 は、このデータベースでフル バックアップを行 っていない限 り、データベースの差 分 バックアップになります。
  - 増 分 ジョブ方 式 は、データベースがまだフル バックアップされていない場 合 を除 き、完 全 または一 括 ログ復 旧 モデルを使 用 しているデータベースではトランザクション ログ バックアップ(切 り捨 てあり) を、単 純 復 旧 モデルを使 用 しているデータベースでは差 分 バックアップを実 行 します。

- 3 つのメイン システム データベース(master、model、または msdb) は、グローバル エージェント オプションのジョブ方式 およびバックアップ方 式 の対 象 としては除 外 されます。このオプションを上 記 のデータベースに対 して選 択 すると、フル バックアップが実 行 されます。

- [**フル**] -- フル バックアップが実 行 されます。選 択 したデータベース サブセットに含 まれているファイルはすべて、ファイル全体 がバックアップされます。
- [**差 分**] -- 前 回 のフル バックアップ以 降 に変 更 されたデータのみをバックアップします。たとえば、日 曜 日 の夜 にデータベース全 体 のバックアップを行 った場 合 、月 曜 日 の夜 に差 分 バックアップを行 い、月 曜 日 に変 更 されたデータのみをバックアップします。

  注 : グローバル エージェント オプションで選 択 した場 合 、このオプションはシステム データベースでは無 視 されます。これまでにフル バックアップされたことがないデータベースでは、 [フル]に戻ります。
- [**データベースの後 にトランザクション ログをバックアップする**] -- トランザクション ログのみをバックアップします。このオプションは、フルおよび一 括 ログ復 旧 モデルを使 用 したデータベースのみで使 用 できます。単 純 復 旧 モデルを使 用 したデータベースの場 合 は、 [グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブで [トランザクション ログ]を選 択 すると、Arcserve Backup は差 分 バックアップを実 行 します。

  注 : このオプションをグローバル エージェント オプションで選 択 した場 合 、システム データベースでは無 視 されます。これまでにフル バックアップされたことがないデータベースでは、 [フル]に戻 ります。

[グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブで選 択 したバックアップ方 式 は、ジョブ スケジューラでジョブに設 定 したグローバル バックアップ方 式 またはローテーション フェーズの選 択 より優 先 されます。 [グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブを使 用 してバックアップ方 式 を選 択 する場 合 は、以 下 の点 に注 意 してください。

- 3 つのシステム データベース(master、model、および msdb) は、グローバル エージェント オプションのバックアップ方 式 からは除 外 されます。

- これまでにフル バックアップされたことがないデータベースの場合、Arcserve Backup はグローバル エージェント オプションで設定されたバックアップ方式を無視し、デフォルトでフル バックアップを実行します。
- 単純復旧モデルを使用したデータベースの場合、グローバル エージェント オプションで [トランザクション ログ]を選択すると、Arcserve Backup は差分バックアップを実行します。

データベースに対して [グローバルまたはローテーション オプションを使用する]以外を選択した場合、それは [グローバル オプション] の [エージェント オプション]タブで選択した内容よりも優先されるため、データベースの [エージェント バックアップ オプション](データベース レベル) ダイアログ ボックスの [グローバル オプションより優先させる]オプションの設定によってバックアップ方式が影響を受けることはありません。

データベース サブセット

データベース サブセット オプションを使用すると、バックアップするデータベース コンポーネントの種類を定義できます。このオプションを使用して、データベース全体のバックアップまたはデータベース内に含まれる一部のファイルやファイル グループのバックアップを選択します。データベースのサイズやパフォーマンスの制約により、データベース全体をバックアップできない場合は、特定のファイルやファイル グループのみを選択できます。

[データベース サブセット]オプションは、データベースの [バックアップ方式]で [トランザクション ログ]が選択されている場合は無効になります。

重要:以下のデータベース サブセット オプションのうち、[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブで利用できるのは、[データベースの後にトランザクション ログをバックアップする]オプションのみです。

- [**データベース全体**] -- データベース全体をバックアップします。
- [**ファイルとファイル グループ**] -- 選択したファイルをデータベースにバックアップします。データベースのサイズやパフォーマンス要件によっては、データベースのフル バックアップを行うのが現実的でない場合があります。このような場合は、このオプションでファイルまたはファイル グループを選択し、バックアップを行います。このオプションは、フルおよび一括ログ復旧モデルを使用したデータベースのみで使用できます。
- [**データベースの一部**] -- プライマリ ファイル グループ、およびその他の任意の読み取り/書き込みファイル グループがバックアップされます。読み取り専用データベースの場合、プライマリ ファイル グループのみがバックアップされます。このオプションを使用するには、SQL Server 2008 以降のバージョンが必要です。
- [**データベースの後にトランザクション ログをバックアップする**] -- データベース、データベースの一部、または選択した一連のデータ ファイルがバックアップされた後で、トランザクション ログがバックアップされます。これにより、同じジョブで、フルまたは差分バックアップ、およびトランザクション ログ バックアップを実行できます。このオプションは、フルおよび一括ログ復旧モデルを使用するデータベースに対してのみ利用できます。グローバル エージェント オプションで設定されても単純復旧モデルを使用するデータベースでは無視されます。

以下の動作に注意してください。

- [グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブでこのオプションを選択し、ジョブ スケジューラを使用して増分バックアップを指定した場合、Arcserve Backup は、データベースでトランザクション ログのバックアップを 1 回だけ実行します。このとき、増分バックアップのデフォルトの動作 (トランザクション ログを切り捨て) ではなく、グローバル エージェント オプションで選択された [ログ切り捨てオプション]が使用されます。
- データベース レベルのエージェント オプションでこのオプションを選択し、データベース レベルのバックアップ方式を [グローバルまたはローテーション オプションを使用する]に指定し、グローバル エージェント オプションのバックアップ方式を [トランザクション ログ]に設定した場合、Arcserve Backup は、データベースでトランザクション ログ バックアップを 1 回だけ実行します。このとき、データベース レベルで設定された [ログ切り捨てオプション]を使用します。
- [グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブでこのオプションを選択し、データベース レベル オプションで [トランザクション ログ]を選択した場合、データベースでは、このオプションおよび付随する [ログ切り捨てオプション]のグローバル設定は無視されます。

ログ切り捨てオプション

[ログ切り捨てオプション]は、[データベース レベル]ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブおよび [グローバル オプション] ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブで使用できます。

- **[バックアップ後に、アクティブでないエントリをトランザクション ログから削除する]** --(切り捨て)トランザクション ログ ファイルを切り捨て、バックアップに含まれるエントリを削除し、ファイルのスペースを再利用します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。
- **[バックアップ後に、アクティブでないエントリをトランザクション ログから削除しない]** --(切り捨てなし)バックアップ後、バックアップしたログ エントリをそのまま維持します。これらのエントリは、次回のトランザクション ログのバックアップに含まれます。
- **[ログの末尾をバックアップし、データベースは復元中の状態にする]** --(回復なし)ログがバックアップされ、データベースは復元中のままになります。リストアまたは回復に先立って、前回のバックアップ以降のアクティビティをキャプチャし、データベースをオフラインにするには、このオプションを使用します。

  ログ切り捨てオプションは、バックアップ方式として [トランザクション ログ]を選択している場合、または [データベースの後にトランザクション ログをバックアップする]をオンにしている場合にのみ利用できます。

  重要: Arcserve データベースのバックアップの際に、ログ切り捨てオプションの [ログの末尾をバックアップし、データベースは復元中の状態にする]を使用しないでください。このオプションを使用してバックアップを実行すると、データベースがオフラインの状態になり、リストアを行い、データベースをオンラインに戻すための Arcserve データベースのバックアップを検索できなくなります。このオプションを使用して、Arcserve データベースのバックアップを実行する場合、Arcserve データベース回復ウィザードを使用して Arcserve Backup データベースを回復し、オンラインに戻すことができます。

[ログ切り捨てオプション]は、[データベース レベル]ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブの [グローバル オプションより優先させる]設定の影響を受けません。[トランザクション ログ]または [データベースの後にトランザクション ログをバックアップする]が

選択されているデータベースでは、データベースの [ログ切り捨てオプション] が使用されます。

データベースの整合性チェック(DBCC) オプション

データベースの整合性チェック(DBCC) では、データベースの物理的および論理的な整合性がテストされます。DBCC には、以下のオプションがあります。

- [**バックアップ前**] -- データベースのバックアップ前に DBCC を行います。
- [**バックアップ後**] -- データベースのバックアップ後に DBCC を行います。
- [**DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する**] -- バックアップ前の DBCC でエラーが報告されても、データベースのバックアップを実行します。
- [**インデックスをチェックしない**] -- ユーザ定義のテーブル用インデックスをチェックせずに、DBCC を行います。

  注： システム テーブルのインデックスは、このオプションの選択に関係なくチェックされます。
- [**データベースの物理的な整合性のみをチェックする**] -- 破損ページおよび一般的なハードウェア障害を検出しますが、データベース スキーマの規則に違反するデータの検証は行いません。ただし、ページとレコード ヘッダの物理構造の整合性、およびページのオブジェクト ID とインデックス ID 間の整合性のチェックは行われます。

DBCC 中に生成されたすべてのエラー メッセージは、Agent for Microsoft SQL Server のログ ファイル sqlpagw.log に記録されます。このログ ファイルはバックアップ エージェントのディレクトリに格納されています。

例：DBCC オプションの仕組み

以下の例は、DBCC オプションが [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスの [グローバル オプションより優先させる]との組み合わせで、どのように動作するのかを示しています。

- [グローバル オプションより優先させる]を指定した場合、データベース レベルで選択する DBCC オプションが、適用される唯一の DBCC オプションになります。
- [グローバル オプションより優先させる]を指定しなかった場合、データベースに対して指定したすべての DBCC オプションと

グローバル オプションで選択したすべての DBCC オプションが共に適用されます。

[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブで、以下のデータベースの整合性チェック オプションを指定します。

- バックアップ後
- インデックスをチェックしない

[エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスで、[グローバル オプションより優先させる]を選択せず、以下のデータベースの整合性チェック オプションを指定します。

- バックアップ前
- DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する

注： [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスを開くには、バックアップ マネージャを開いて [ソース]タブをクリックし、Arcserve Backup サーバを参照して展開します。Arcserve Backup データベースを右クリックして、コンテキスト メニューから [エージェント オプション]を選択します。

バックアップ ジョブをサブミットすると、Arcserve Backup によって、指定した DBCC オプションが論理的な順序で適用されます。つまり、バックアップを開始する前に、DBCC を実行します。DBCC が失敗した場合でも、バックアップを実行します。バックアップの完了後は、インデックスをチェックしません。

その他 のオプション

[グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブでは、以 下の追 加 オプションを指 定 できます。

- **[SQL Server によって生 成 されたチェックサムを含 める]** - Microsoft SQL Server からのエラー確 認 情 報 を含 めます。この情 報 を使 用 して、バックアップされたデータの整 合 性 をリストアの際 に検 証 できます。このオプションを使 用 するには、SQL Server 2008 以 降 のバージョンが必 要 です。
- **[SQL Server によるバックアップ圧 縮]** -- このオプションは SQL Server 2014 (Enterprise) 以 降 のバージョンにのみ適 用 します。このオプションを有 効 にすると、SQL Server データベースバックアップ圧 縮 設 定 を使 用 するように Arcserve Backup に指示 し、より少 ないセッション数 での速 いバックアップが可 能 になります。

ローカルの [エージェント オプション]ダイアログ ボックスから、 [グローバル オプションより優 先 させる]を選 択 できます。この設 定 では、このジョブで選 択 したデータベースにのみ適 用 されるバックアップ方 式 とデータベースの整 合 性 チェックを選 択 できます。

Agent for Virtual Machines オプション

以下のオプションは、お使いの環境にある VM のすべてのバックアップにジョブ レベルで影響を与えます。

バックアップ モード オプション

以下のオプションによって、バックアップに使用するバックアップ方式を決定します。

- **ファイル モード** -- ファイルとディレクトリを個別に保護します。ファイル モード バックアップを使用すると、以下のタスクを実行できます。
  - VM に含まれるファイル レベルの単位でファイルとディレクトリをバックアップする。
  - フル バックアップ、増分バックアップ、および差分バックアップを実行する。
  - ファイル レベルの単位でデータをリストアする。
  - マルチ ストリーミング オプションを使用して複数のデータ ストリームを同時に処理する。
  - [フィルタ]オプションを使用してデータをフィルタする。

  注： フル VM のファイル レベルのバックアップを実行するのに必要な時間は、同じボリュームの raw (フル VM) レベルのバックアップに必要な時間よりも長くなります。

- **raw モード** -- 惨事復旧に備えてシステム全体を保護します。raw モード バックアップを使用すると、以下のタスクを実行できます。
  - フル VM イメージのみのフル バックアップを実行する。
  - マルチ ストリーミング オプションを使用して複数のデータ ストリームを同時に処理する。

  注： raw モードでは、ファイル レベルの単位でリストアすること、または raw(フル VM) データをフィルタすることはできません。raw モード (フル VM) に適用されているフィルタは実行時に無視されます。

- **混在モード** -- 混在モードはデフォルトのバックアップ モードです。混在モードを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- フル VM (raw) モードでの週単位のフル バックアップとファイル モードでの日単位の増分および差分バックアップで構成される GFS およびローテーション バックアップ ジョブを 1 つのバックアップ ジョブとして実行する。

注： ローテーションおよび GFS ローテーション ジョブは、1 つのバックアップ ジョブでありながら、日単位の保護 (ファイル レベルのバックアップ) と惨事復旧保護 (raw、フル VM バックアップ) を提供するバックアップ データが含まれている点で便利です。

- **ファイル レベル リストアを許可する** -- raw モードの効率性でデータをバックアップし、ファイル レベルの単位でデータをリストアします。raw (フル VM) バックアップから細かいファイル レベル リストアを実行するには、VM 上で Arcserve Backup サーバ名を指定する必要があります。詳細については、「Arcserve Backup サーバ名の指定」を参照してください。

  [ファイル レベル リストアを許可する]を使用すると、以下のタスクを実行できます。

  - raw モード (フル VM) のバックアップ データを、ファイル レベルの単位でリストアする。
  - 混在モードのバックアップ データを、ファイル レベルの単位でリストアする。

  [ファイル レベル リストアを許可する]オプションを使用すると、Arcserve Backup は以下のような動作をします。

  [ファイル レベル リストアを許可する]オプションは、カスタム バックアップ、ローテーション バックアップ、GFS ローテーション (フル、増分、および差分バックアップから構成される) など、すべての種類のバックアップで使用できます。フル バックアップは raw (フル VM) モードで取り込まれ、増分および差分バックアップはファイルレベルのバックアップ モードで取り込まれます。[ファイル レベル リストアを許可する]を指定しなかった場合は、ファイル レベルのモードで取り込まれた増分および差分バックアップのみが、Arcserve Backup によってリストアされます。raw モードで取得されたフル バックアップは、ここでのリストアには含められません。

VMware VM のトランスポート モード オプション

以下のオプションによって、VMware 仮想マシンのバックアップに使用するトランスポート方式を決定します。

- **動的** -- (デフォルト) このオプションでは、使用可能なトランスポート モードが VMware Virtual Disk Development Kit (VDDK) によって選択されます。
- **SAN** -- (Storage Area Network) このオプションでは、ファイバ チャネル通信を使用して、SAN に接続されたプロキシ システムからストレージ デバイスにバックアップ データを転送できます。
- **HOTADD**-- このオプションでは、SCSI ディスクで設定された仮想マシンをバックアップできます。
- **NBDSSL** -- (Network Block Device Secure Sockets Layer) このオプションでは、通信に NFC (Network File Copy) プロトコルを使用します。NBDSSL は TCP/IP 通信ネットワークを使用して、暗号化されたデータを転送します。
- **NBD** -- (Network Block Device。別名、LAN トランスポート モード) このオプションでは、通信に NFC (Network File Copy) プロトコルを使用します。各種の VDDK および VCB 操作は、NBD を使用するときに、各 ESX/ESXi Server ホストでアクセスする仮想ディスクごとに 1 つの接続を使用します。

注: 指定されたトランスポート モードが使用可能でない場合、トランスポート モードはデフォルトの [動的] オプションに戻ります。

VMware VM の増分/差分バックアップ オプション

Arcserve Backup が VMware VM の増分および差分バックアップ データをバックアップ プロキシ システムに転送するときに使用する通信方式を指定できます。

- **VDDK を使用する** -- Arcserve Backup は、VMware Virtual Disk Development Kit を使用して、増分および差分バックアップ データをバックアップ プロキシ システムに転送します。ネットワークの負荷を軽減する場合に、このオプションを使用します。

  注: [VDDK を使用する] はデフォルト設定です。

- **Client Agent for Windows を使用する** -- Arcserve Backup は、Client Agent for Windows 通信を使用して、増分および差分バックアップ データをバックアップ プロキシ システムに転送します。このオプションを指定すると、Arcserve Backup はご使用のネットワーク経由でデータを転送します。

Agent for Microsoft Exchange Server オプション

グローバル エージェント オプションは、データベース レベルおよびドキュメント レベルで使用可能です。

データベース レベル オプション

バックアップ方式：

- **[グローバル スケジュールされた、カスタムまたはローテーション バックアップ方式を使用する]** - このオプションはデフォルトで有効になっています。[バックアップ方式]オプションをアクティブにする場合は、このオプションをオフにします。このオプションを有効にした場合、ジョブの設定時に、バックアップ マネージャの[スケジュール]タブでバックアップ方式を指定する必要があります。これは、バックアップ対象として選択されたすべてのデータベースに適用されます。
- **[フル バックアップ]** - このオプションはデータベース全体をバックアップします。
- **[コピー バックアップ]** - このオプションもデータベース全体をバックアップしますが、ログ ファイルはパージしません。
- **[増分 バックアップ]** - このオプションは、バックアップ方式にかかわらず、前回のバックアップ後に発生した変更のみをバックアップします。
- **[差分 バックアップ]** - このオプションは、前回のフル バックアップ後に発生した変更のみをバックアップします。

メールボックス データベースのバックアップ ソース：

Exchange Server オプション

Exchange Server データベースのバックアップでは、レプリカまたはアクティブなデータベースからバックアップできます。このレプリカは、Exchange Server データベースのコピー優先順位に基づいて選択されます。

- **[レプリカからバックアップする]** - これはデフォルトの設定で、[データベース可用性グループ オプション]がアクティブになります。レプリカからのバックアップを選択した場合、[利用可能な正常なレプリカがない場合、アクティブ データベースからバック

アップする]オプションを有効にできます。

- **データベース可用性グループ オプション:**
  - 最初を優先する
  - 最後を優先する
- **アクティブ データベースからバックアップする**

ドキュメント レベル オプション

- **[グローバル スケジュールされた、カスタムまたはローテーション バックアップ方式を使用する]** - このオプションはデフォルトで有効になっています。[バックアップ方式]オプションをアクティブにする場合は、このオプションをオフにします。このオプションを有効にした場合、ジョブの設定時に、バックアップ マネージャの[スケジュール]タブでバックアップ方式を指定する必要があります。これは、バックアップ対象として選択されたすべてのデータベースに適用されます。
- **[フル バックアップ]** - このオプションはデータベース全体をバックアップします。
- **[増分バックアップ]** - このオプションは、バックアップ方式にかかわらず、前回のバックアップ後に発生した変更のみをバックアップします。
- **[差分バックアップ]** - このオプションは、前回のフル バックアップ後に発生した変更のみをバックアップします。
- **[日付単位のバックアップ]** - 指定した日付より前または指定した日付以降のメールボックスの内容をバックアップしたり、ジョブが実行される何日間前のデータをバックアップするかを指定できます。また[バックアップ後にドキュメントをパージする]オプションを有効にすると、ドキュメントがバックアップ後に削除されます。

バックアップ マネージャのジョブ ログ オプション

ログ オプションでは、アクティビティ ログに記録される情報の詳細レベルを指定できます。ログ オプションは、[バックアップ]、[リストア]、[比較]、[メディア検証とスキャン]、[コピー]、[カウント]、[パージ]ウィンドウで設定できます。Arcserve Backupは、以下のログ オプションを提供します。

- **[全アクティビティ]** -- ジョブの実行中に発生するすべてのアクティビティがジョブ ログに記録されます。

  注： [全アクティビティ]を指定すると、Arcserve Backup によって、JobLog_<Job ID>_<Job Name>.Log という名のログ ファイルが作成されます。このログ ファイルに、ジョブに関する詳細なログ情報が表示されます。Arcserve Backup では、以下のディレクトリにログ ファイルが保存されます。

  C\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG

- **[サマリのみ]** -- ジョブのサマリ情報 (ソース、デスティネーション、セッション番号、ファイルの総数など) およびエラーが記録されます。
- **[ログ停止]** -- このジョブに関する情報をジョブ ログに記録しません。

Arcserve Backup によってバックアップされないファイルとオブジェクト

Arcserve Backup は、バックアップ ジョブの処理時に、以下のファイルをバックアップしません。

- DOS システム ファイル
- 以下の Windows ファイル:
  - 386SPART.PAR
  - 386SPART.TMP
  - SPART.PAR
  - WIN386.SWP
- DoubleSpace ファイル(あらゆる拡張子の DBLSPACE)
- DriveSpace ファイル(あらゆる拡張子の DriveSpace)
- Stacker ファイル(STACVOL.DSK)
- BTrieve delta ファイル
- 以下の Win32System ファイル
  - PAGEFILE.SYS
  - NETLOGON.CHG
  - NTUSER.DAT.LOG
  - CPL.CFG
  - EA DATA.SF
- 以下の Arcserve Backup ファイル:
  - RDS.BAK
  - RDS.LOG
- 以下のレジストリ キー

  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CLONE

  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE

  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup(および指定されているすべてのファイル)

  上記のレジストリ キーは、Arcserve Universal Agent によって管理されます。Arcserve Universal Agent サービスは、ローカル

システム アカウントで実行されます。その結果、Arcserve Backup は FilesNotToBackup で指定されたファイルを Windows の Administrator アカウントでバックアップします。Windows の Administrator アカウントで指定したファイルをバックアップしない場合は、それらのファイルを上記のレジストリ キーで明示的に除外する必要があります。または、Arcserve Universal Agent サービスを特定の Windows の Administrator アカウントとして実行するように変更することもできます。Arcserve Universal Agent サービスを特定の Windows Administrator アカウントで実行できるようにするには、以下の手順を実行します。

1. [コントロール パネル]の [管理ツール] - [サービス] を選択します。
2. [サービス]リストで Arcserve Universal Agent サービスをクリックします。
3. [操作] - [停止]をクリックして稼働中のサービスを停止します。
4. CA Arcserve Universal Agent サービスを右クリックして、[プロパティ]を選択します。
5. [プロパティ]ダイアログ ボックスの [ログ オン]タブで [アカウント]をクリックし、適切な認証情報を入力します。
6. [OK]をクリックします。
7. Arcserve Universal Agent サービスを再起動します。

- *.ALT および *.LOG の拡張子を持つファイルが以下のレジストリ キーにリストされているパスに存在します。

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\hivelist
- クラスタ インストール ディレクトリ ファイル (普通は WINNT\cluster フォルダ)、拡張子のないファイル、拡張子が *.LOG のファイル
- \RECYCLER フォルダ
- \Document and Settings\Administrator\Local Settings\Temp フォルダ
- %systemroot%\Temp (フォルダ内のすべてのファイルおよびサブフォルダ)

- ファイル システム デバイスのフォルダ
- データベース エージェントがインストールされている場合、エージェントでバックアップされたすべてのファイルはスキップされます。
- Arcserve Backup ホーム ディレクトリ内のデータベース フォルダは、通常のファイル バックアップ処理中はスキップされます。

バックアップ時 のデータベース ファイルのスキップまたは組 み込 み

Arcserve Backup r16.5 から、特 定 のデータベース ファイルをバックアップ ジョブの実 行 時 に組 み込 んだりスキップしたりするのに使 用 するレジストリ キーが 2 つになりました。これらのキーの使 用 は、利 用 しているデータベース エージェントの種 類 によって決 まります。

SkipDSAFiles レジストリ キー

以 下 のエージェントが SkipDSAFiles レジストリ キーを使 用 します。

- Agent for Oracle、Agent for SAP R/3
  - *.dbf
  - コントロール*.*
  - Red*.log
  - Arc*.001
- Agent for Domino
  - *.nsf
  - *.ntf
  - Mail.box
- Agent for Sybase
  - マスタ デバイスの物 理 ファイル
  - マスタ デバイス以 外 の物 理 ファイル
  - ミラー デバイスの物 理 ファイル
- Agent for Informix
  - *.000

SkipDSAFiles レジストリ キーを使 用 する方 法

1. エージェント バックアップを実 行 する場 合 :

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\ClientAgent\Parameters
2. レジストリ キーを次 のように設 定 します。値 の名 前 : SkipDSAFiles

   タイプ: DWORD

   値 : バックアップする場 合 は「0」、スキップする場 合 は「1」

BackupDBFiles レジストリキー

以下のエージェントが BackupDBFiles レジストリキーを使用します。

- Agent for Microsoft SQL Server

  オンライン データベースの一部であるデータおよびトランザクション ログ ファイルのリストは、ファイル バックアップの開始時に Microsoft SQL Server から取得されます。通常は以下のファイルが含まれますが、他のファイルも含まれる場合があります。

  - *.ldf
  - *.mdf
  - *.ndf

  distmdl.mdf、distmdl.ldf、mssqlsystemresource.mdf、mssqlsystemresource.ldf は除きます。これらのファイルはスキップできません。また、SQL Server インスタンスがシャット ダウンされた場合は、データベース ファイルはスキップされません。

- Exchange データベース レベル エージェント /Exchange ドキュメント レベル エージェント

  - *.chk
  - *.ログ
  - Res1.log
  - Res2.log
  - *.edb
  - *.stm

- Agent for Oracle (r16.5 SP1 以降)

  - *.dbf
  - コントロール*.*
  - Red*.log
  - Arc*.001

BackupDBFiles レジストリキーを使用する方法

1. エージェント バックアップを実行する場合：

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserveBackup\ClientAgent\Parameters

2. レジストリキーを次のように設定します。値の名前：
   BackupDBFiles

   タイプ：DWORD

   値：スキップする場合は「0」(デフォルト)、バックアップする場合は「1」

Arcserve Backup による、リモート コンピュータにあるオープン ファイルの管 理 の有 効 化

ご使 用 のコンピュータのいずれかにArcserve Backup Agent for Open Files(OFA) をインストールすると、バックアップ マネージャからOFAエンジンを設 定 できます。

Arcserve Backup でリモート コンピュータにあるオープン ファイルを管 理 できるようにする方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 いて [ソース]タブを選 択 します。
2. [ソース]ディレクトリ ツリーから、リモート管 理 するシステムを選 択 します。
3. このサーバに BAOF エンジンがインストールされている場 合 は、コンピュータを右 クリックして以 下 のメニュー項 目 を選 択 するか、ウィンドウの右 下 隅 にある [追 加 情 報]ペインで各 項 目 をクリックします。

   - [**Open File Agent の設 定**] - BAOF 環 境 設 定 画 面 が表 示 されます。ここから、選 択 したコンピュータに BAOF のさまざまな設 定 ができます。

     注 : [一 般]、[ファイル/グループ]、および [クライアント]オプションの詳 細 については、「*Agent for Open Files ユーザ ガイド*」を参 照 してください。

   - [**Open File Agent ステータスの表 示**] -- Agent for Open Files の [ステータス]画 面 が表 示 されます。ここでは、BAOF が選 択 したコンピュータ上 で現 在 処 理 中 の、ファイルおよびファイル グループを表 示 します。

   - [**Open File Agent ログ ファイルの表 示**] -- [ログ ファイル ビューア]画 面 が表 示 されます。ここでは、選 択 したコンピュータのログ ファイルを表 示 します。
4. [OK]をクリックします。

   オープン ファイルの設 定 が正 常 に適 用 されます。

マルチプレキシング ジョブ オプション

マルチプレキシング ジョブをサブミットするには、バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブで、マルチプレキシング機能を有効にする必要があります。また、以下の任意の項目を選択できます。

- マルチプレキシング メディア(マルチプレキシング メディアは、横に青丸の付いた「M」という文字で表示されます)
- ブランク メディア
- メディア プール

注： WORM メディアが含まれたテープ ライブラリにマルチプレキシング ジョブをサブミットするには、仮想ライブラリ オプションを使用して、このテープ ライブラリを WORM メディアが含まれるグループと含まれないグループに分割する必要があります。これにより、WORM メディアが含まれない方のグループにマルチプレキシング ジョブをサブミットできるようになります。仮想ライブラリ オプションの詳細については、「仮想ライブラリの設定」を参照してください。

詳細情報：

仮想ライブラリの設定

マルチプレキシング オプションの指 定

Arcserve Backup では、マルチプレキシングを使 用してバックアップ データを処 理 できます。詳 細 については、「Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処 理 方 法 」を参 照してください。

以 下 の動 作 に注 意 してください。

マルチプレキシングを持 つバックアップ ジョブが子 ジョブを生 成 した場 合 、生 成 された実 際 のストリーム数 がジョブに指 定 したストリーム数 を超 えることはありません。ただし、1 つのジョブが複 数 の子 ジョブを生 成 し、マルチプレキシングの最 大 ストリーム数 のオプションで指 定 された値 が 1 の場 合 は、子 ジョブは、1 つの継 続 ストリームで作 成 およびバックアップされます(デフォルトの最 大 ストリーム数 は 4) 。

マルチプレキシング オプションを指 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開 き、[デスティネーション]タブを選 択 します。

   注 : ジョブがステージング バックアップである場 合 は、[ステージングの場 所]タブをクリックします。

2. マルチプレキシングを使 用 するには、[マルチプレキシング]チェックボックスをオンにします。
3. ストリームの最 大 数 を指 定 します。

   [ストリームの最 大 数]オプションは、1 つのメディアに同 時 に書 き込 めるストリームの最 大 数 を定 義 します。

   デフォルト : 4

   範 囲 : 1 ～ 32


ジョブ ステータス マネージャがマルチプレキシング ジョブをモニタする方 法

マルチプレキシング ジョブをサブミットした後 で、ジョブ ステータス マネージャを使 用 して、ジョブをモニタすることができます。ジョブ キューでは、マルチプレキシング ジョブは親 ジョブに関 連 する子 ジョブのステータスがわかるように階 層 別 で表 示 されます。

子 ジョブを参 照 するには、ジョブ ステータス マネージャを開 き、[ジョブ キュー]タブを選 択 して、以 下 の画 面 のように親 ジョブをダブルクリックします。



親 ジョブをダブルクリックすると、以 下 の画 面 に示 されているように[ジョブ モニタ]画 面 に子 ジョブが表 示 されます。



また、親 ジョブのステータスは、最 も重 大 度 の高 い子 ジョブのステータスとなります。たとえば、子 ジョブ 1 が正 常 に実 行 され、子 ジョブ 2 が未 完 了 であり、子 ジョブ 3 が失 敗 した場 合 、親 ジョブのステータスは失 敗 のステータスを示 します。

マルチプレキシング データの整合性の検証

マルチプレキシング ジョブの完了後にデータの整合性を検証する場合は、メディア検証とスキャン ユーティリティを使用して、CRC 検証付きのファイルのスキャン グローバル オプションを有効にして、スキャン メディア ジョブを実行します。

詳細については、「メディア検証とスキャン ユーティリティ」を参照してください。

Microsoft Exchange バックアップ ジョブでのマルチプレキシングの使 用

マルチプレキシングを使 用 する場 合 に Arcserve Backup が Exchange データをバックアップする方 法 を制 御 するには、以 下 のレジストリキーを使 用 します。同 じサーバ上 の Exchange ストレージ グループまたはメールボックス データベースは、1 つのサブジョブを使 用 して順 次 バックアップするか、または同 時 にバックアップすることができます。このレジストリ値 は、マルチプレキシング ジョブを実 行 するバックアップ サーバ上 に設 定 する必 要 があります。

注 : Arcserve Backup の前 のバージョンでは、マルチプレキシングが有 効 な場 合 、同 じサーバ上 のストレージ グループはすべて同 時 にバックアップされました。

レジストリ キー

SingleStreamExchangeAgent

ロケーション

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Computer Associates\Arcserve Backup\Base\task\backup

値

- 0 (デフォルト) : Arcserve Backup のストレージ グループ レベルでマルチプレキシング ジョブが実 行 されます。
- 1: Arcserve Backup の Exchange サーバ レベルでマルチプレキシング ジョブが実 行 されます。その場 合 、すべてのストレージ グループが 1 つのサブジョブで順 次 バックアップされます。

マルチ ストリーミング オプションの指 定

Arcserve Backup では、マルチストリーミングを使 用してバックアップ ジョブを処 理できます。詳 細については、「マルチストリーミング プロセスによるデータのバック アップ方 法」を参 照してください。

マルチ ストリーミング オプションを指 定する方 法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開き、[デスティネーション]タブを選 択します。
2. [マルチストリーミング]チェック ボックスをオンにします。
3. 使 用する**最 大 ストリーム数**を指 定します。デフォルトのストリーム数 は 4 です。Enterprise Module をインストールしていれば、サポートされる範 囲は 2～ 32 です。

   注 : マルチ ストリーミングを持 つバックアップ ジョブが子 ジョブを生成した場 合、生 成された実 際のストリーム数 は、ジョブに指 定したストリーム数 を超 えることがありません。ただし、ジョブが子 ジョブを生 成し、使 用するストリームの数 が指 定されていない場 合、連続した 1 つのストリームで子 ジョブが作 成されバックアップされます。

ノード全体のバックアップ

Arcserve Backup では、指定したノードのすべてのファイル システムとデータベースをバックアップできるため、ノード全体をバックアップすることが可能です。ノード全体をバックアップする利点は、以下のとおりです。

- Arcserve Backup では、バックアップ マネージャのディレクトリ ツリーで 1 回クリックするだけで、選択したノードとそのすべての内容をバックアップすることができます。ノードを指定した場合は、Arcserve Backup によって、そのディレクトリ ツリーに含まれるすべてのファイル システム、データベース、およびドライブがバックアップされます。
- ノード全体に対して、単一のバックアップ ジョブを作成することができます。単一のノードで、いくつかの、または多くのバックアップ ジョブをトラッキングすることは、困難で、時間のかかるタスクとなる場合があります。
- あらかじめ設定したバックアップ ジョブを変更することなく、ノードを変更することができます。たとえば、ドライブをノードに追加した場合にバックアップ ジョブを実行すると、Arcserve Backup によって新しいドライブが自動的に検出され、ノード全体がバックアップされます。

注： この機能は、一元化されたクロス プラットフォーム管理をサポートします。

データベース ファイルを含むノード全体のバックアップ

データベース ファイルを含むノードをバックアップする場合、バックアップ ジョブの作成時に、すべてのデータベースにアクセスできる適切な認証を入力する必要があります。適切な認証情報には、該当するデータベースのユーザ名とパスワードが含まれます。バックアップ ジョブを実行するときは、この認証情報を指定する必要はありません。

Arcserve Backup では、ノード全体のバックアップ ジョブを作成する際に、[セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスを提供し、データベース認証を簡単に行えるようにします。[セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスは、ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックするか、バックアップ マネージャ ウィンドウの[ファイル]メニューで[保存]または[名前を付けて保存]を選択すると表示されます。

[セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスは、以下の 2 つの目的で使用されます。

- ノードにあるすべてのデータベース ファイルのリストを表示する。
- [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで選択したデータベース項目のユーザ名およびパスワードを設定または変更する。

データベース ファイルを含むノード全体のバックアップ方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて[ソース]タブを選択します。
2. [ソース]ディレクトリ ツリーから、バックアップするノードを選択し、ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

ノードにデータベース ファイルが含まれる場合は、[セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが開き、そのノードに含まれるすべてのデータベース、ユーザ名、およびパスワードのリストが表示されます。

重要：クライアント エージェントのパスワード セキュリティは、Agent for Open Files、VSS Writer などの Client Agent for Windows でのみ使用できます。パスワード セキュリティが有効に設定されていて、クライアント エージェントと同じマシンにデータベース エージェン

ト、アプリケーション エージェント、またはメッセージング エージェントがインストールされている場合、ノード全体のバックアップはできません。システム セキュリティがデフォルトの設定です。プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバのパスワード セキュリティを有効にしている場合、ジョブ キューおよびカタログ データベースに対して自動作成されたデータベース保護ジョブは失敗します。データベース、アプリケーション、またはメッセージング エージェントを実行しているマシン上では、ジョブをサブミットする前にエージェントの環境設定においてパスワード セキュリティを有効にしないでください。

3. ユーザ名またはパスワードを必要に応じて設定/変更する場合は、[セキュリティ]ボタンをクリックします。

   適切なユーザ名とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスには、該当するマシンのバックアップ権限を持つユーザ名とパスワードを指定する必要があります。たとえば、Administrator または root などです。

   注： Arcserve Backup では、23 文字を超えるパスワードでのシステムへのログインをサポートしていません。ログインしようとしているシステムのパスワードが 23 文字を超える場合は、エージェント システムにおいてパスワードが 23 文字以下になるように修正すると、エージェント システムにログインできます。

4. [OK]をクリックします。

   [サブミット]ダイアログ ボックスが開きます。

5. ジョブに必要なフィールドに入力して、[OK]をクリックします。

   ノード全体を対象とするバックアップ ジョブがサブミットされます。

繰り返しバックアップ ジョブの作成

繰り返しバックアップ ジョブによって、ご使用の環境でシステムを保護する処理を自動化できます。ローテーション スキームまたはカスタム ローテーション スキームを作成します。

フル、合成フル、増分、差分、および GFS (Grandfather-Father-Son) バックアップを実行できます。

以下の手順は、標準バックアップのスケジュールを設定する方法を示しています。これには、1 つの Data Mover サーバへのバックアップが含まれます。ステージング バックアップの実行については、「ディスク ステージングを使用したデータのバックアップ」および「テープ ステージングを使用したデータのバックアップ」を参照してください。

繰り返しバックアップ ジョブを作成する方法

1. [クイック スタート]メニューから [バックアップ]を選択して、バックアップ マネージャを開きます。

   [バックアップ マネージャ]ウィンドウが開き、[スタート]、[ソース]、[スケジュール]、[デスティネーション]の各タブが表示されます。

2. [スタート]タブが選択されていない場合は、クリックします。
3. バックアップ ジョブの種類として [標準]を選択します。
4. [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ ソース ディレクトリ ツリーが表示されます。

5. [ソース]タブで、バックアップするファイルを参照して選択します。
6. [スケジュール]タブをクリックします。

   スケジュール オプションが表示されます。

7. 事前定義済みのバックアップ スキーマを使用する場合は [ローテーション スキーマ]を選択します。

   - 増分、差分、またはフル バックアップの 5 日または 1 週間のスケジュールを選択することができます。
   - ローテーション スキーマを変更するには、変更する曜日を選択してから [変更]ボタンをクリックします。

     たとえば、土曜日にフル バックアップを実行するようにスケジュールを変更します。

必要なスケジュール変更を行い、[OK]ボタンをクリックします。

- カレンダを使用して、選択したバックアップ計画を確認します。[カレンダ表示]タブをクリックして、ローテーション スキーマのカレンダ表示を参照します。
- また、[例外]タブをクリックして、スケジュールの変更および変更の確認を行うことができます。さらに別の例外をスケジュールに設定するには、[追加]ボタンをクリックして[例外]ダイアログ ボックスを表示します。[日付]ドロップダウン リストをクリックしてカレンダを表示し、変更する日付を選択します。

8. 必要に応じて、[開始日]と[実行時間]を選択します。

   (オプション) GFS(Grandfather-Father-Son) バックアップを実行する場合は、[GFS を有効化]をクリックします。

   注: 詳細については、「GFS ローテーションの使い方」を参照してください。

   (オプション) [日単位バックアップ方式]を指定します。このオプションでは、日次のバックアップとして、フル、増分、または差分バックアップを指定できます。

   (オプション) データを WORM(Write Once Read Many) バックアップ メディアにバックアップする場合は、[WORM メディアを使用]を指定します。

   注: 詳細については、「Arcserve Backup での WORM (Write Once Read Many) メディアのサポート」を参照してください。

9. [デスティネーション]タブをクリックします。

   デスティネーション オプションがディレクトリ ツリーに表示されます。

10. [デスティネーション]タブで、データのバックアップに使用する(メディア) グループを指定します。

    (オプション) [使用メディア プール]フィールドに、ローテーションに使用するメディア プールの名前を入力します。

11. 終了したら、ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

ジョブをまたがる重複したソースの確認

GFS バックアップ ジョブの繰り返しまたはローテーションをサブミットした場合、Arcserve Backup は、既存の繰り返しバックアップ ジョブの一部であるソースがないか確認します。重複したソースが見つかった場合、そのまま処理を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、ジョブがサブミットされ、Arcserve Backup は重複したソースを複数回バックアップします。[いいえ]をクリックすると、バックアップ ジョブはサブミットされず、重複したソースを削除して再度ジョブをサブミットできます。

たとえば、すべての地域の営業部門のサーバと、特定地域のすべてのサーバ用に 2 つのカスタム ソース グループを作成したとします。また、毎週金曜にすべての営業部門のサーバをバックアップするジョブと、毎週金曜に特定地域のすべてのサーバをバックアップする 2 つの繰り返しバックアップ ジョブを作成したとします。営業部門のサーバの一部は両方のバックアップ ジョブに含まれます。2 番目のジョブをサブミットする際、営業部門のサーバは 2 つのバックアップ ジョブに含まれ、2 番目のジョブを作成するかどうかを尋ねるメッセージが Arcserve Backup によって表示されます。[はい]をクリックすると、営業部門のサーバは 2 回バックアップされます。[いいえ]をクリックすると、ジョブはサブミットされず、[ソース]タブが表示され、2 番目のジョブから営業部門のサーバを除外し、再度サブミットすることができます。

リモート サーバのバックアップ


リモート サーバをバックアップする前に、使用しているサーバ上に Arcserve Backup をインストールして起動しておく必要があります。また、適切なエージェント (この場合は Client Agent for Windows) を、対象となるリモート サーバにインストールする必要があります。

リモート サーバをバックアップする方法

注： 以下のシナリオでは、Windows Server が動作しているサーバのバックアップ方法を説明します。

1. バックアップ マネージャで Windows システム オブジェクトを選択します。右クリックし、コンテキスト メニューから [マシン/オブジェクトの追加]を選択します。

   [エージェントの追加]ダイアログ ボックスが開きます。



   注： または、「ノードの追加 /インポート /エクスポート」方式を使用してサーバを追加できます。詳細については、「ユーザ インターフェースを使用したノードの追加、インポート、エクスポート」を参照してください。

2. [ホスト名]フィールドにリモート サーバのホスト名を入力します。

   注： Arcserve Backup サーバ名と Arcserve Backup ドメイン名は、15 バイト以内である必要があります。合計 15 バイトの名前は、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

   [コンピュータ名の解決を使用]チェック ボックスをオンにするか、コンピュータの IP アドレスを指定します。 [追加]ボタンをクリックしてバックアップするリモート サーバを追加し、 [閉じる]をクリックします。

   注： Arcserve Backup では、複数のサーバのバックアップを 1 つのジョブとして処理できます。この場合、Arcserve Backup によって、

各 サーバのバックアップ ジョブが1つのジョブとしてジョブ キューに自動 的にサブミットされ、複 数 のサーバが連 続 してバックアップされます。または、[スケジュール]タブを選 択 し、各 ジョブを実 行 する時 間 を指 定 して、Arcserve Backup が各 マシンのバックアップを個別 のジョブとして実 行 するようにすることも可 能 です。

3. リモート マシンを選 択 し、マシンの左 の + をクリックしてツリーを展開 します。[セキュリティ]ダイアログ ボックスが表 示 され、セキュリティ情 報 の入 力 が要 求 されます。

   ユーザ名 とパスワードを入 力 します。これらの情 報 は、マシンのブラウズやバックアップを実 行 する権 限 があることを証 明 するために入 力 する必 要 があります。[OK]をクリックします。

   注 : Arcserve Backup では、23 文 字 を超 えるパスワードでのシステムへのログインをサポートしていません。ログインしようとしているシステムのパスワードが 23 文 字 を超 える場 合 は、エージェント システムにおいてパスワードが 23 文 字 以 下 になるように修 正 すると、エージェント システムにログインできます。

4. 追 加 する各 マシンに対 して、手 順 1 ～ 3 を繰 り返 します。

5. バックアップの対 象 となる各 マシンのソースとデスティネーションを選 択 します。

   [サブミット]ボタンをクリックしてバックアップ ジョブをサブミットする前 に Alert を設 定 すると、ジョブ実 行 後 に通 知 を受 信 できます。

静 的 バックアップ ジョブのサブミット

[静 的 バックアップを有 効 にする]オプションを使 用 すると、ソース グループおよびコンピュータのスケジュールされたバックアップをサブミットし、ソース ボリュームの静 的 なセットを保 持 することができます。静 的 バックアップでは、フル 、増 分 、差 分 の各 バックアップから構 成 されるステージングとデデュプリケーションのバックアップをサブミット できます。

静 的 バックアップは、ジョブをサブミットしたときに指 定 されたソース グループまたはコンピュータの直 下 にあるオブジェクト のみに影 響 します。これ 以 降 のバックアップには、バックアップをサブミットした後 にソース グループまたはコンピュータに追 加 されたオブジェクト およびボリュームは含 まれません。Arcserve Backup では、オリジナル ソース ボリュームを動 的 にバックアップします。これ 以 降 に実 行 するジョブには、オリジナル ソース ボリューム内 に含 まれているファイルおよびフォルダへの変 更 が含 まれます。

注 : 詳 細 については、「静 的 なジョブのパッケージ」および「動 的 なジョブのパッケージ」を参 照 してください。


静 的 バックアップ ジョブをサブミット する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。

   バックアップ タイプが表 示 されます。
2. 標 準 バックアップを選 択 します。
3. [ソース]タブをクリックします。

   ソース ディレクトリ ツリーが表 示 されます。
4. ドロップダウン リスト から [クラシック ビュー]を選 択 します。
5. バックアップするコンピュータを参 照 します。
   a. コンピュータ名 の横 のチェック ボックスをクリックします。
   b. コンピュータを右 クリックし、コンテキスト メニューで [静 的 バックアップを有 効 にする]をクリックします。

以 下 に示 すように、静 的 バックアップ オプションがコンピュータに適 用 されます。



注 : このオプションを無 効 にするまで、静 的 バックアップ オプションは指 定 したコンピュータに継 続 して適 用 されます。静 的 バックアップを無 効 にするには、この手 順 を繰 り返 します。

6. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使 用 するスケジュールを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「ローテーション スキーム」および「カスタム スケジュール」を参 照 してください。

7. [デスティネーション]タブをクリックします。

   [デスティネーション]グループ ディレクトリ ツリーが表 示 されます。

8. バックアップ データの保 存 に使 用 するグループを指 定 します。

   ストレージ グループが適 用 されます。

9. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます。

10. ジョブに必 要 なオプションを指 定 します。

    注 : 詳 細 については、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください。

11. [OK]をクリックします。

    バックアップ オプションが適 用 されます。

12. (オプション) コンピュータのコンテンツを展 開 します。

    コンピュータに含 まれるドライブまたはボリュームを選 択 します。

    指 定 のドライブまたはボリュームにオプションを適 用 するには、前 の 2 つの手 順 を繰 り返 します。

    (オプション) コンピュータのすべてのドライブまたはボリュームに対 して、この手 順 を繰 り返 します。

13. ツールバーの [サブミット]をクリックします。

[ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

14. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力 して、 [OK]をクリックします。

ジョブがサブミットされます。

バックアップ ステージング方 式

Arcserve Backup では、ステージング領 域 へデータをバックアップし、そのデータを最 終 的 なデスティネーション(通 常 はテープ) へマイグレート(またはコピー) する方 法 が 2 つ提 供 されています。

- ディスク ステージング方 式 は、ディスクをステージング領 域 として使 用 し、一 般 的 に「Backup to Disk to Tape」(D2D2T) と呼 ばれます。
- テープ ステージング方 式 は、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリをステージング領 域 として使 用 し、一 般 的 に「Backup to Tape to Tape」(D2T2T) と呼 ばれます。


各 ステージング方 式 には、バックアップ処 理 時 に Arcserve Backup の動 作 を制 御 する特 定 のオプションがあります。

Backup to Disk to Tape の動 作

Backup to Disk to Tape とは、データを一 時 記 憶 場 所 (ステージング エリア) にバックアップし、その後 、選 択 したポリシー オプションに基 づいて、最 終 コピー先 (テープまたはディスク) にマイグレート (コピー) するか、指 定 時 間 経 過 した後 にステージング エリアからパージしてデータを保 護 する方 式 です。必 要 な場 合 、Arcserve Backup ではステージング領 域 からデータを直 接 リストアできます。


Backup to Disk to Tape (B2D2T) は 2 段 階 のバックアップ処 理 です。

- **バックアップ プロセス** -- Arcserve Backup によって、ソースからステージング場 所 にデータがバックアップされます。ステージング場 所 とは、ファイル システム デバイス(FSD) です。
- **コピー プロセス** -- Arcserve Backup によって、バックアップ データがステージング場 所 から最 終 デスティネーション メディアにコピーまたはマイグレートされます。最 終 デスティネーションは、一 般 的 にはテープ メディアですが、別 の FSD を指 定 することもできます。



注： ディスク ステージング場 所 から最 終 的 なデスティネーションにデータをバックアップする際 に、ダブル テープ コピーを実 行 できます。ダブル テープ コピーでは、2 つのデスティネーションにデータを同 時 にマイグレート (コピー) できます。この機 能 を使 用 すると、デスティネーションへの書 き込 みが並 行 して行 われるため時 間 が節 約 されます。

デバイスの 1 つが使 用 不 可 能 になってもマイグレーション ジョブを続 行 できるように、タイムアウト値 を設 定 して、追 加 のバックアップ メディアが別 のデバイスでマイグレーション ジョブを続 行 できるようにすることができます。タイムアウト値 を設 定 しない場 合 、最 初 のバックアップ メディア タイムアウトが完 了 すると、データ マイグレーション ジョブは失 敗 します。タイムアウト値 設 定 の詳 細 については、「バックアップ のバックアップ メディア オプション」を参 照 してください。



注： Arcserve Backup では、マルチ ストリーミングを使 用 して、最 大 32 個 のデータ ストリームを転 送 することができます。複 数 のストリームを使 用 してデータをバックアップし、3 つ以 上 のバックアップ データ ストリームを転 送 するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを登 録 する必 要 があります。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- テープ ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法
- ディスク ステージング機 能

- ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法
- ディスク ステージング ローテーションの無 効 化
- ディスク ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法
- ディスク ステージングを使 用 したデータのバックアップ
- ステージング ローテーション スキームの修 正
- データ マイグレーションの一 時 停 止
- ディスク ステージング ローテーションの無 効 化
- ステージングの無 効 化
- データベースの障 害 時 のステージングされたデータの管 理 方 法
- ディスク容 量 を再 利 用 する方 法

テープ ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法

以 下 のリストでは、ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法 について説 明 します。

- ディスク ステージングを使 用 すると、一 時 ステージング領 域 として使 用 するファイル システム デバイス(FSD) にデータをバックアップできます。ステージング ジョブでは、バックアップ ジョブを、同 時 に実 行 される複 数 のサブジョブに分 割 できます。ディスク ステージングでは、同 時 ストリーミングを使 用 して複 数 のデータ ストリームを FSD に送 信 できます。複 数 の異 なるストリームにデータが分 割 されるので、同 時 ストリーミングを使 用 したバックアップ ジョブは通 常 のバックアップ ジョブよりもかなり短 い時 間 で完 了 できます。
- その後 、FSD から最 終 ストレージ メディア(ディスクまたはテープ) にデータをマイグレート (コピー) できます。この結 果 、靴 磨 き効 果 (テープの開 始 、停 止 、入 れ替 え) を最 小 限 に抑 え、テープ ドライブの寿 命 と効 率 を引 き上 げることで、テープ ドライブのストリーミングを維 持 できます。バックアップ イメージが FSD 上 にある場 合 、FSD から直 接 データをリストアできます。一 般 に、ディスクからデータをリストアするのはテープからリストアするより速 いため、リストア時 間 は大 幅 に短 縮 されました(テープ ロードおよび検 索 待 ち時 間 による遅 延 はありません) 。

  注 : ディスク ステージング場 所 から最 終 的 なデスティネーションにデータをバックアップする際 に、ダブル テープ コピーを実 行 できます。ダブル テープ コピーでは、2 つのデスティネーションにデータを同 時 にマイグレート (コピー) できます。この機 能 では、デスティネーションへの書 き込 みが並 行 して行 われるため時 間 が節 約 されます。この機 能 を使 用 するには、ご使 用 の環 境 でディスク ステージング デバイスを設 定 する必 要 があります。詳 細 については、「デバイス環 境 設 定 」を参 照 してください。

  デバイスの 1 つが使 用 不 可 能 になってもマイグレーション ジョブを続 行 できるように、タイムアウト値 を設 定 して、追 加 のバックアップ メディアが別 のデバイスでマイグレーション ジョブを続 行 できるようにすることができます。タイムアウト値 を設 定 しない場 合 、最 初 のバックアップ メディア タイムアウトが完 了 すると、データ マイグレーション ジョブは失 敗 します。タイムアウト値 設

定 の詳 細 については、「バックアップ のバックアップ メディア オプション」を参 照 してください。

- FSD へのバックアップ プロセスを実 行 中 、FSD がいっぱいになったり、指 定 した最 大 しきい値 に達 した場 合 、Arcserve Backup でメークアップ ジョブを作 成 できます。メークアップジョブでは、ステージング バックアップ ジョブが失 敗 した後 、データを直 接 最 終 デスティネーションにバックアップします。これにより、バックアップの成 功 率 が向 上 します。また、最 終 デスティネーションへのコピー プロセス中 にエラーが発 生 した場 合 、Arcserve Backup でメークアップ ジョブを作 成 することができます。

  注 : ディスクがいっぱいになった状 態 では、テープにデータをバックアップするために作 成 されるメークアップ ジョブは、常 にブランク テープまたは再 利 用 セットからのメディアを使 おうとします。既 存 メディアへの追 加 が試 みられることはありません。

- バックアップ イメージは、指 定 されたパージ ポリシーに設 定 された保 存 期 限 が切 れるまで FSD に保 存 されます。その場 合 、Arcserve Backup は FSD からデータを自 動 的 にパージし、バックアップを続 行 するために必 要 なディスク空 き容 量 を取 得 します。

- ローテーション ジョブまたは GFS ローテーション ジョブの場 合 、Arcserve Backup で特 定 の日 にステージングを無 効 にするポリシーを指 定 することができます。この機 能 は、FSD がいっぱいの場 合 や、メンテナンスがスケジュールされている場 合 、または、問 題 がある場 合 に役 に立 ちます。

詳 細 情 報 :

テープ ステージングを使 用 してバックアップ処 理 を管 理 する方 法

ディスク ステージング機 能

バックアップ データを保 存 するためにディスク ステージングを使 用 すると、以 下 の機 能 が使 用 できます。

- **ファイル システム デバイスの容 量 を管 理 する** -- Arcserve Backup では、ファイル システム デバイスの最 小 容 量 および最 大 容 量 のしきい値 を指 定 することができます。最 大 しきい値 は、ボリュームの絶 対 値 またはその容 量 の割 合 として表 現 できます。
- **Arcserve Backup がディスクの全 容 量 を使 用 しないようにする**-- 合 計 ディスク容 量 が最 大 しきい値 を超 えた場 合 、バックアップ ジョブがファイル システム デバイスへの書 き込 みを行 うと、そのジョブは失 敗 します。

  重 要 : ステージング グループの一 部 であるファイル システム デバイス(FSD) は、デバイス マネージャ ウィンドウから該 当 するユーティリティを使 用 して、消 去 またはフォーマットすることはできません。ステージングされたデータを最 終 デスティネーション メディアにマイグレートする前 に誤 って FSD を消 去 またはフォーマットしてしまわないように、[デバイス マネージャ]ウィンドウの [消 去]および [フォーマット]ツールバー ボタンは無 効 になっています。FSD を消 去 またはフォーマットしたいときは、コマンド ライン ca_devmgr) を使 用 するか、選 択 した FSD のステージング オプションを無 効 にします。
- **全 体 のバックアップ成 功 率 を上 げる** -- ステージング ポリシーを定 義 することによって、最 大 しきい値 を超 過 した場 合 にテープに直 接 バックアップするメークアップ ジョブを作 成 したり、データのマイグレーションに失 敗 した場 合 に保 留 状 態 のメークアップ ジョブを作 成 したりできます。
- **データ マイグレーションを一 時 停 止 する** -- Arcserve Backup では、[データ マイグレーションを一 時 停 止 する]オプションを有 効 にすることにより、FSD から最 終 デスティネーション(テープ) へのデータ マイグレーションを一 時 停 止 することができます。テープ ライブラリのメンテナンスがスケジュールされている場 合 、またはハードウェアに問 題 がある場 合 、FSD へのバックアップは継 続 しますが、FSD から最 終 デスティネーションへのマイグレーションを停 止 することができます。
- **同 時 ストリーミング** -- 同 時 ストリーミングとは、バックアップ ジョブを、同 時 に実 行 される複 数 のサブジョブに分 割 する処 理 の

ことです。ディスク ステージングを使 用 すると、同 時 ストリーミング機 能 を使 用 し、複 数 のデータ ストリームを一 時 ステージング デバイス(FSD) に同 時 に送 信 することができます。複 数 の異 なるストリーム(FSD への同 時 書 き込 み) に処 理 が分 割 されるので、同 時 ストリーミングを使 用 したバックアップ ジョブは通 常 のバックアップ ジョブよりもかなり短 い時 間 で完 了 できます。同 時 ストリーミングを使 用 すると、バックアップ ジョブを実 行 しながらデータのリストアができます。

- **SnapLock のサポート** -- SnapLock™ は Network Appliance 社 の技 術 で、消 去 および再 書 き込 み不 可 である WORM(Write Once Read Many) データ保 護 を提 供 します。Arcserve Backup では、バックアップ操 作 で SnapLock 保 護 を使 用 することができます。SnapLock 保 護 を有 効 にしてデータをバックアップすると、指 定 された保 存 期 間 を過 ぎるまで、バックアップされたデータのパージまたは上 書 きができません。このことで、FSD 上 のデータがユーザによって削 除 されることを防 ぎ、保 存 期 間 を過 ぎるまでディスクにおける WORM サポートが可 能 になります。SnapLock 保 護 が有 効 となる保 存 期 間 は、ステージング パージ ポリシーに指 定 された設 定 によって決 まります。

  注 : デバイスは SnapLock 技 術 をサポートしている必 要 があります。SnapLock WORM 保 護 をサポートしないデバイス上 で SnapLock を有 効 にすると、Arcserve Backup はデータの書 き込 みはできなくなりますが、データの削 除 はできます。

- **コピー イメージの追 跡** -- Arcserve Backup は、異 なるメディア上 にコピーされたイメージを追 跡 できます。この結 果 、カタログのマージは 1 度 で済 み、それぞれがお互 いのコピーであるセッションはすべて、同 じカタログを指 すことになります。

- **柔 軟 なリストア オプション** -- バックアップ データが最 終 コピー先 メディア(テープ) と FSD (パージ前) の両 方 に存 在 する間 、Arcserve Backup ではデータをリストアするソースを選 択 することができます。バックアップ イメージが FSD および最 終 デスティネーションの両 方 に存 在 する場 合 、リストア元 を選 択 することができます。

- **スマート リストア** -- Arcserve Backup では、透 過 的 なスマート リストア機 能 を使 用 し、複 数 の場 所 からバックアップ データをリストアできます。FSD または最 終 デスティネーションからリストア プロセスを実 行 中 にメディアまたはドライブのエラーが発 生 した場 合 、Arcserve Backup は内 部 で別 のメディアを探 して、その

代 替 メディアからデータのリスト アを開 始 します。スマート リスト アを使 用 すると、ジョブの実 行 中 にハード ウェアに問 題 が発 生 した場 合 でも、リスト アの成 功 率 を高 めることができます。

- **リスト アの最 適 化 オプション** -- テープ メディアに 1 つのセッションが存 在 し、FSD に別 のセッションが存 在 する場 合 など Arcserve Backup で複 数 のバックアップ セッションが検 出 された場 合 、 [リスト アの最 適 化]オプションを使 用 すると FSD に存 在 するセッションからデータをリスト アできます。
- **コマンド ラインのサポート** -- Arcserve Backupを使 用 すると、GUI (グラフィック ユーザ インターフェース) またはコマンド ライン ユーティリティのいずれかを使 用 して、FSD にバックアップを作 成 できます。テープへのコピー操 作 が失 敗 した場 合 、照 会 ツールを使 用 して FSD 上 のファイルおよびセッション内 容 を分 析 できます。FSDsからのセッションをパージする必 要 がある場 合 は、パージ ツールを使 用 して、データを削 除 し、FSDsで空 き容 量 を増 やすことができます。
- **ディスク ステージングのレポート** -- Arcserve Backup では、ディスク ステージング バックアップ専 用 のレポートを生 成 することができます。このレポートを使 用 すると、バックアップ セッションのステータスがわかります。たとえば、セッションがコピーされたかどうか、いつどこにコピーされたか、SnapLock されているか、いつ FSD からパージされるかなどの重 要 な情 報 がわかります。

ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法

以 下 のセクションでは、ディスク ステージング(B2D2T) およびテープ ステージング(B2T2T) 操 作 でデータを保 護 する方 法 について説 明 します。

詳 細 情 報 :

テープ ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法

ディスク ステージングを使 用 して実 行 できるタスク

ステージングに関 連 付 けられ ている操 作 およびタスクには、以 下 があります。

- ファイル システム デバイス、テープ ライブラリ、および仮 想 テープ ライブラリを指 定 および設 定 します。
- デバイスをステージング グループとして設 定 し、ステージング グループ ポリシーを指 定 します。
- バックアップ ジョブをステージング グループにサブミットします。
- バックアップ、データ マイグレーション、データ セキュリティ、データ パージ、アラート メッセージ、および実 行 後 スクリプト処 理 の管 理 ポリシーを定 義 します。
- ステージング グループのデバイスへの同 時 バックアップ操 作 を実 行 します。
- 指 定 された曜 日 において、ローテーションおよび GFS ローテーションによるバックアップ ジョブのステージングを無 効 にします。
- ジョブ ステータス マネージャで、マスター ジョブおよび子 ジョブのステータスを表 示 します。ジョブ ステータス マネージャには、バックアップおよび移 行 操 作 のすべてのマスター ジョブおよびその対 応 する子 ジョブが、ツリー ビューで表 示 されます。
- すべての子 ジョブとマイグレーションジョブの記 録 を示 すアクティビティ ログ(Windows) と、マスタ ジョブのパージ アクティビティを示 すツリーを表 示 します。
- ステージング デバイスからデータをリストアします。バックアップ ジョブのデータが 2 つの場 所 に存 在 する場 合 (ファイル システム デバイスと最 終 的 デスティネーション メディア) 、データのリストア元 としてどちらの場 所 でも指 定 できます。
- ステージング グループ内 の FSD 上 に格 納 されているデータの分 析 およびパージが可 能 なコマンド ライン ツールを実 行 します。
- レポート マネージャを使 用 してレポートにアクセスし、FSD のパージとマイグレーションに関 する情 報 を取 得 します。
- ディスク ステージング場 所 から 2 つの最 終 デスティネーションに同 時 にダブル テープ コピー マイグレーション ジョブを実 行 します。

デバイスの 1 つが使 用 不 可 能 になってもマイグレーション ジョブを続 行 できるように、タイムアウト 値 を設 定 して、追 加 のバックアップ メディアが別 のデバイスでマイグレーション ジョブを続 行 できるようにすることができます。タイムアウト 値 を設 定 しない場 合 、最 初 のバックアップ メディア タイムアウトが完 了 すると、データ マイグレーション ジョブは失 敗 します。タイムアウト 値 設 定 の詳 細 については、「バックアップ のバックアップ メディア オプション」を参 照 してください。

ストリームの最 大 数 オプションのバックアップとリストア処 理 への影 響

Arcserve Backup では、複 数 のジョブを同 時 に FSD にストリーミングすることができます。同 時 ストリーミングとは、バックアップ ジョブを、同 時 に実 行 される複 数 のサブジョブに分 割 する処 理 のことです。Arcserve Backup では、同 時 ストリーミングを使 用 し、複 数 のデータ ストリームをステージング グループのデバイスに同 時 に送 信 することができます。データは複 数 の異 なるストリームに分 割 されるので、同 時 ストリーミングを使 用 したバックアップ ジョブは通 常 のバックアップ ジョブよりも短 い時 間 で完 了 できます。

ディスク ステージングを使 用 してデータをバックアップする場 合 、バックアップ ジョブは子 ジョブを生 成 します。各 子 ジョブは、1 つのデータ ストリームを持 っています。実 際 に親 ジョブが生 成 できる子 ジョブの数 は、バックアップ ジョブがノード レベルであるかボリューム レベルであるかによって異 なります。ただし、子 ジョブの数 が、ステージングに指 定 されているストリーム数 を超 えることはありません。

注 : ジョブが子 ジョブを生 成 し、使 用 するストリームの数 が指 定 されていない場 合 は、連 続 した 1 つのストリームで子 ジョブが生 成 されバックアップされます。

ノード レベルのバックアップ ジョブの場 合 、作 成 される子 ジョブの数 は、バックアップ ジョブに指 定 されているエージェントの数 に基 づいて決 まります。同 様 に、ボリューム レベルのバックアップ ジョブでは、バックアップ ジョブで指 定 されるボリュームの数 によって、生 成 される子 ジョブの数 が異 なります。

例 : 複 数 のストリームを使 用 したステージング バックアップ ジョブ

バックアップ ジョブが 4 つのノードからなり、バックアップ レベルがノード レベルの場 合 、親 ジョブから少 なくとも 4 つの子 ジョブが生 成 されます。この場 合 、3つのストリームを指 定 すると、マスタ ジョブが3つの子 ジョブを同 時 に送 信 でき、4番 目 の子 ジョブは先 に実 行 された子 ジョブの1つが終 了 した時 点 で開 始 されます。すべての子 ジョブが完 了 して初 めて、親 ジョブが完 了 済 みと見 なされます。

[ステージングの場 所]タブ

[ステージングの場 所]タブの情 報 およびオプションにアクセスするには、バックアップ マネージャを起 動 し、[ステージングの場 所]タブを選 択 します。

[ステージングの場 所]タブには、以 下 のオプションおよび情 報 フィールドが含 まれています。

[グループ]フィールド

このジョブに対 して選 択 されたグループの名 前 を表 示 します。


注 : ステージング グループは、ステージング ジョブから選 択 する必 要 があります。ステージングにおいては、「*」グループを指 定 することはできません。

ストリームの最 大 数

ステージング グループ内 の FSD への書 き込 み時 に、ジョブで使 用 が許 可 されるデータ ストリームの最 大 数 を指 定 します。たとえば、ストリームの最 大 数 が 4 に指 定 されている場 合 、このステージング ジョブはどの時 点 においても、同 時 に FSD に書 き込 みを行 う子 ジョブを 5 以 上 持 つことはできない、ということになります。3 つ以 上 のストリームを指 定 するには、Enterprise Module のライセンスを取 得 する必 要 があります。

ステージング グループのディレクトリ ツリー

ステージング グループとして設 定 されているグループの名 前 を表 示 します。



プロパティ ビュー

バックアップ マネージャのプロパティビューから、以 下 の作 業 を 実 行 できます。

- **ディスク ベース デバイスの作 成** -- Windows ファイル システム デバイスおよびデデュプリケーション デバイスを設 定 できるように、ディスク ベース デバイス環 境 設 定 を開 きます。
- **デバイス グループの環 境 設 定** -- デバイス グループを設 定 できるように、デバイス グループ環 境 設 定 を開 きます。
- **ディスク ベース デバイス グループ プロパティの設 定** -- ステージング グループ プロパティを設 定 できるように、ファイル システムのデバイス グループ環 境 設 定 を開 きます。

ディスク ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法

ディスクにデータをバックアップすることを計 画 している場 合 、ファイル シ ステム デバイス(FSD) にデータをバックアップするのではなく、ディスク ステージングを使 用 することをお勧 めします。ディスク ステージングでは、以 下 の手 順 を実 行 することができます。

- ディスクにバックアップして、2 つの最 終 的 なデスティネーションにデータを同 時 にコピーします(ダブル テープ コピー) 。次 に、ステージング グループを作 成 して、ステージング デバイスのデータを削 除 します。

  デバイスの 1 つが使 用 不 可 能 になってもマイグレーション ジョブを続 行 できるように、タイムアウト 値 を設 定 して、追 加 のバックアップ メディアが別 のデバイスでマイグレーション ジョブを続 行 できるようにすることができます。タイムアウト 値 を設 定 しない場 合 、最 初 のバックアップ メディア タイムアウト が完 了 すると、データ マイグレーション ジョブは失 敗 します。タイムアウト 値 設 定 の詳 細 については、「バックアップ のバックアップ メディア オプション」を参 照 してください。

- データをコピーおよび削 除 する条 件 を決 める柔 軟 なポリシーを作 成 します。

- ディスク ステージング領 域 に書 き込 むときに、1 つのジョブを複 数 の同 時 ストリームに分 割 すると、バックアップ ウィンドウを縮 小 できます。同 時 ストリーム数 は、ディスク ネット ワーク スループット に応 じて制 御 できます。

ディスク ステージングを使 用 してデータをバックアップする前 に、以 下 のタスクを実 行 する必 要 があります。

- ステージング デバイスを作 成 します。最 初 に、ステージング処 理 に使 用 するデバイスを指 定 します。

  重 要 : ステージング バックアップ操 作 では、FSD 上 の空 きディスク容 量 が大 量 に使 用 されることがあります。FAT 16 および FAT 32 ファイル システムには最 大 ファイル サイズの制 限 があるため、ステージング操 作 を行 う FSD 上 ではこれらのファイル システムは使 用 しないでください。

- ステージング グループを設 定 します。デバイスを指 定 した後 、そのデバイス グループをステージング グループとして設 定 する必 要 があります。
- ステージング ポリシーを設 定 します。ステージングを使 用 してバックアップ動 作 を行 うには、Arcserve Backup が、ステージング デバイス上 に保 存 されたデータの管 理 に使 用 するコピーおよびパージ ポリシーを定 義 する必 要 があります。

以 下 のセクションでは、ステージング バックアップを実 行 するための Arcserve Backup の設 定 方 法 について説 明 します。

詳 細 情 報 :

ステージングを使 用 するデバイス グループの設 定

ステージング グループ設 定 を変 更 する方 法

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指 定

ディスク ステージング バックアップのその他 オプションの指 定

ディスクおよびテープ ステージング バックアップの Alert オプションの指 定

ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定

ステージングを使 用 するデバイス グループの設 定

このセクションでは、ステージングを使 用 するデバイス グループを設 定 する方 法 について説 明 します。

注 : デバイス グループを設 定 するには、ステージング処 理 に使 用 するデバイスを指 定 する必 要 があります。詳 細 については、「ファイル システム デバイスを作 成 する方 法 」を参 照 してください。

ステージングを使 用 するデバイス グループを設 定 する方 法

1. Arcserve Backup > マネージャ コンソールのナビゲーション バーにある [管 理]メニューから [デバイス グループの環 境 設 定]を選 択 します。

   [デバイス グループ環 境 設 定]が開 きます。

2. [次 へ]をクリックします。

   ログイン ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. ログイン ダイアログ ボックスで必 要 なフィールドに入 力 して、 [次 へ]をクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます。

4. [オプション]ダイアログ ボックスで、設 定 するサーバを選 択 し、 [ディスク ベース グループの環 境 設 定]を選 択 し、 [次 へ]をクリックします。

5. [グループ]リストから、設 定 したいグループを選 択 します。選 択 されたグループのステージングを有 効 にするには、 [ステージングを有 効 にする]オプションをオンにし、必 要 に応 じて以 下 のオプションを変 更 します。

   - **[最 大 しきい値]** -- Arcserve Backup でステージング バックアップに使 用 するディスク使 用 容 量 の最 大 値 を指 定 します。ディスクの使 用 容 量 が [最 大 しきい値]を超 えたことが Arcserve Backup によって検 出 されると、Arcserve Backup によってバックアップ ジョブが一 時 停 止 され、マイグレート済 みの最 も古 いセッションは FSD からパージされます。これは、ディスクの使 用 容 量 が、 [パージしきい値]以 下 になるまで行 われます。

     デフォルト値 : % が指 定 された場 合 は 80%、GB が指 定 された場 合 は 8 GB、MB が指 定 された場 合 は 4000 MB。

[最 大 しきい値]は、使 用 されている MB または GB の合 計 として、または FSD で使 用 されている総 容 量 のパーセンテージ として表 されます。 [最 大 しきい値]の値 が FSD の容 量 の パーセンテージに設 定 されている場 合 は、 [最 大 しきい値] の値 は 100% 以 下 で、 [パージしきい値]の値 は 0% 以 上 で ある必 要 があります。

注 : [最 大 しきい値]は、 [パージしきい値]より大 きい数 字 である必 要 があります。絶 対 値 (たとえば、MB または GB) を 指 定 する場 合 は、この値 は 1 MB 以 上 である必 要 があります。

- **[使 用 ディスク容 量 が最 大 しきい値 を超 えたらデータをパージする]** -- ディスクの使 用 容 量 が [最 大 しきい値]を超 えた 場 合 に、マイグレートされたセッションを Arcserve Backup に よって FSD からパージします。

  注 : パージ処 理 を適 切 なタイミングで開 始 するには、最 大 しきい値 を 100 MB 以 上 、合 計 ディスク容 量 未 満 に指 定 してください。

- **[パージしきい値]** -- Arcserve Backup が、最 も古 いマイグレート済 みセッションのディスクからのパージを停 止 する、ディスクの使 用 容 量 を指 定 します。

  デフォルト値 : % が指 定 された場 合 は 60%、GB が指 定 された場 合 は 6 GB、MB が指 定 された場 合 は 3000 MB。

  最 大 しきい値 の指 定 単 位 は、Arcserve Backup によって自 動 的 に指 定 されます (たとえば、%、MB または GB) 。 [パージしきい値]の値 は、 [最 大 しきい値]の値 より小 さくする必 要 があります。絶 対 値 (たとえば、MB または GB) を指 定 する 場 合 は、この値 は 1 MB 以 上 である必 要 があります。

  例 : FSD の容 量 は 100 GB です。使 用 されているディスク容 量 は 75%(75 GB) です。 [最 大 しきい値]は 80%(80 GB) で あり、 [パージしきい値]は 50%(50 GB) です。管 理 者 は合 計 10 GB のジョブをサブミットします。Arcserve Backup では、 ジョブの完 了 時 に、 [最 大 しきい値]より大 きくなることが検 出 されます。ディスクの使 用 容 量 が [パージしきい値](この 例 では、50% または 50 GB) 以 下 になるまで、Arcserve Backup はジョブを一 時 停 止 し、マイグレート済 みの最 も古 いセッションを FSD からパージします。Arcserve Backupその 後 、 はバックアップ ジョブを続 行 します。

注 : マイグレート 済 みのすべてのセッションが Arcserve Backup によってディスクからパージされた後 も、使 用 容 量 が [パージしきい値]を超 え続 ける場 合 、Arcserve Backup は ジョブを再 起 動 し、使 用 可 能 なディスク容 量 を使 用 してジョブの完 了 を試 みます。

- **[最 大 ストリーム数]** -- 選 択 したファイル システム デバイス グループに対 する最 大 同 時 ストリーム数 を指 定 します。Enterprise Module のランセンスを取 得 している場 合 、最 大 32 ストリームまで指 定 できます。取 得 していない場 合 、2 ストリームまで指 定 できます。

  注 : ジョブが子 ジョブを生 成 する場 合 、生 成 される子 ジョブの数 が、そのジョブに対 して指 定 されたストリームの数 を超 えることはありません。ただし、ジョブが子 ジョブを生 成 し、使 用 するストリームの数 が指 定 されていない場 合 、連 続 した 1 つのストリームで子 ジョブが作 成 されバックアップされます。

- **[このグループの SnapLock を有 効 にする]** -- ファイル システム デバイスの SnapLock WORM 保 護 を有 効 にします。

  注 : このオプションは、ライブラリでは使 用 できません。このオプションを使 用 するには、ファイル システム デバイスで SnapLock 技 術 がサポートされている必 要 があります。SnapLock WORM 保 護 をサポートしないデバイス上 で SnapLock を有 効 にすると、Arcserve Backup はデータの書 き込 みはできなくなりますが、データの削 除 はできます。

- **[データ マイグレーションを一 時 停 止 する]** -- データのマイグレーション処 理 を一 時 的 に停 止 します。

6. 必 要 な回 数 だけこの手 順 を繰 り返 して、他 のグループを設 定 します。
7. [次 へ]をクリックし、 [完 了]をクリックします。

   このオプションは、ジョブに適 用 されます。

ステージング グループ設 定 を変 更 する方 法

以 下 の手 順 に従 い、ステージング グループ設 定 を変 更 します。

ステージング グループ設 定 を変 更 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウで、[ステージングの場 所]タブをクリックします。
2. グループ リストから、グループを右 クリックして、コンテキスト メニューから [ディスク ベース デバイス グループ プロパティの設 定]を選 択 します。

   [ディスク ベース グループ プロパティの環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
3. 設 定 するグループを選 択 し、[ステージングを有 効 にする]をクリックします。
4. [最 大 しきい値]フィールドで、最 大 ファイル システム デバイスしきい値 を指 定 します。ドロップダウン リストから、MB、GB、または % を選 択 します。
5. ディスクの使 用 容 量 が [最 大 しきい値]より大 きい場 合 に、マイグレートされたセッションを Arcserve Backup によって FSD から自 動 的 にマージするには、[使 用 ディスク容 量 が最 大 しきい値 を超 えたらデータをパージする]オプションをオンにします。

   [パージしきい値]フィールドには、Arcserve Backup でマイグレート済 みの最 も古 いセッションをディスクからパージするのを停 止 するときの、ディスクの使 用 容 量 を指 定 します。
6. ディスクのステージングを有 効 にすると、デフォルトで複 数 ストリーミングが有 効 になります。たとえば、以 下 が可 能 になります。

   - Enterprise Module のライセンスを取 得 していない場 合 は、同 時 ストリームを最 大 2 個 指 定 できます。
   - Enterprise Module のライセンスを取 得 すると、32 個 までのストリームを同 時 に指 定 できます。
7. ファイル システムが SnapLock 対 応 で、バックアップ データを WORM 保 護 したい場 合 は、[このグループの SnapLock を有 効 にする]オプションをオンにします。
8. [OK]をクリックします。

これらの手 順 を完 了 した後 、新 しく作 成 されたファイル システム デバイス グループが [ステージングの場 所]タブの [グループ]ディレクトリ ツリーに表 示 されます 。

注 : ステージング デバイス グループとして識 別 されるデバイス グループは 、バックアップ マネージャの [デスティネーション]タブには表 示 されません 。

詳 細 情 報 :

ステージングを使 用 するデバイス グループの設 定

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指 定

Arcserve Backup では、ディスク ステージング バックアップのコピー (マイグレーション) およびパージ ポリシーを指 定 できます。コピー ポリシーでは、Arcserve Backup でディスク ステージング デバイスへのバックアップを完 了 した後 、いつバックアップ データを最 終 デスティネーション メディアにマイグレートするかを定 義 できます。パージ ポリシーでは、デバイスがディスク容 量 を再 利 用 するために、バックアップ セッションを削 除 するタイミングを定 義 します。

以 下 では、ファイル システム デバイスまたはデデュプリケーション デバイスへのフルおよび差 分 /増 分 バックアップ (B2D2T) のポリシーを定 義 する方 法 について説 明 します。ライブラリまたは仮 想 ライブラリへのフルおよび増 分 /差 分 バックアップ ポリシーの設 定 方 法 については、「テープ ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法 」を参 照 してください。

注 : ディスク ステージング バックアップに指 定 したコピーおよびパージ ポリシーは、ファイル システム デバイスおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーを指 定 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて [スタート]タブを選 択 します。

   [スタート]タブで、 [標 準 バックアップ]および [ステージング有 効 化]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。

2. [ポリシー]タブをクリックします。

   コピーとパージのオプションが表 示 されます。

3. 必 要 に応 じて、ジョブに以 下 のコピー ポリシーを指 定 します。

   - [フル バックアップ]をクリックしてフル バックアップ ジョブのポリシーを指 定 し、 [差 分 /増 分 バックアップ]を選 択 して差 分 および増 分 バックアップ ジョブのポリシーを指 定 します。
   - **データをコピーしない** -- バックアップ セッションを最 終 デスティネーション メディアにマイグレートしない場 合 に、このオプションを選 択 します。たとえば、増 分 および差 分 バックアップ処 理 を実 行 すると仮 定 します。この種 類 の処 理 は、保 存 期 間 が

短く、全 体 的 サイズも小 さくなる傾 向 にあります。最 終 デス ティネーション メディアに増 分 /差 分 バックアップをコピーしない 場 合 、テープにバックアップを保 管 する必 要 性 が低 下 しま す。

- **指 定 日 より後** -- 指 定 した時 間 が経 過 した後 にマイグレー ション ジョブを開 始 します。

  注 : 物 理 ディスクと物 理 ボリュームが差 分 および増 分 バック アップをサポートしていないことに注 意 してください。そのため、 Arcserve Backup は物 理 ディスクと物 理 ボリュームの差 分 およ び増 分 バックアップにフル バックアップ ポリシーを適 用 します。 唯 一 例 外 的 な動 作 として、コピーが実 行 されます。ステージ ング バックアップでは、Arcserve Backup は物 理 ディスクと物 理 ボリュームの差 分 および増 分 バックアップを、差 分 および 増 分 バックアップのコピー ポリシーに基 づいて最 終 デスティ ネーション メディアにコピーします。

  Arcserve Backup は、以 下 のいずれかのイベントの発 生 を基 準 として、最 終 デスティネーション メディアへのコピー処 理 を 開 始 します。

  - **ジョブの開 始 後** -- ディスクへのバックアップ処 理 の開 始 後 、ある特 定 の時 点 でマイグレーション処 理 を開 始 しま す。
  - **ジョブの終 了 後** -- ディスクへのバックアップ処 理 の終 了 後 、マイグレーション処 理 を開 始 します。

    各 バックアップ ジョブの全 体 的 なサイズやディスクへの バックアップの所 要 時 間 が異 なるため、ディスク ステージ ング デバイスの読 み取 りと書 き込 み処 理 が同 時 に行 わ れる場 合 があります。このオプションを選 択 すると、ディ スク ステージング デバイスの読 み取 りと書 き込 み処 理 が同 時 に実 行 されなくなります。
  - **各 セッションの終 了 後** -- 各 セッションのディスクへのバック アップ処 理 の終 了 直 後 にメディアへのコピー処 理 を開 始 する場 合 に、このオプションを選 択 します。

    通 常 のバックアップ ジョブは複 数 のセッションから構 成 さ れます。このオプションを指 定 すると、Arcserve Backup で、バックアップ ジョブの終 了 直 後 に、最 終 的 なデスティ ネーションにバックアップ セッションをコピーするよう指 定 できます。このオプションでは、バックアップとコピーの同

時 処 理 が実 行 されます。バックアップとコピーを同 時 に行 うことで、全 体 的 なバックアップ時 間 とコピー時 間 を短 縮 できます。

このオプションは、FSD上 での読 み取 りと書 き込 みの同 時 処 理 を許 可 するため、大 量 の読 み取 りと書 き込 みを同 時 に処 理 できる高 速 デバイスを使 用 している場 合 に限 って選 択 してください。

注 : [指 定 日 より後]のどのオプションを指 定 した場 合 でも、Arcserve Backup は各 セッションのバックアップ ジョブが完 了 するまでは、最 終 的 なデスティネーション メディアへのセッションのマイグレーションは実 行 しません。これは、バックアップ処 理 の完 了 前 にコピーの保 存 期 間 が終 了 してしまう場 合 も対 象 とします。

- **時 刻** -- 指 定 した時 刻 にマイグレーション処 理 を開 始 します。このオプションを使 用 すると、毎 日 一 定 の時 刻 に Arcserve Backup がマイグレーション プロセスを開 始 するよう指 定 できます。
  - ディスクへのバックアップ処 理 が、最 終 デスティネーションへのコピー処 理 の指 定 の開 始 時 刻 の後 に終 了 することが予 測 される場 合 は、[またはその後 のジョブの終 了 後]オプションを選 択 してください。このオプションにより、Arcserve Backup で、バックアップ処 理 の実 行 中 にディスクからテープにセッションがコピーされることがなくなります。
- **指 定 されたバックアップのデータのみをコピーする** -- ローテーション ジョブに関 連 する月 単 位 または週 単 位 のバックアップのみをマイグレートします。

  注 : [指 定 されたバックアップのデータのみをコピーする]オプションは、増 分 バックアップまたは差 分 バックアップには適 用 されません。

  デフォルト 値 : 無 効

  このオプションを有 効 にすると、以 下 のマイグレーション オプションのいずれかを指 定 できます。
  - **月 単 位 バックアップのデータのみをコピーする** -- 月 単 位 のフル バックアップ セッションのみをマイグレートします。ローテーション ジョブに関 連 する週 単 位 のフル バックアップ ジョブはマイグレートしません。

注 : このオプションは GFS ローテーション ジョブにのみ適用 できます。

- **週 単 位 バックアップのデータをコピーする** -- 週 単 位 のフル バックアップ セッションのみをマイグレートします。ローテーション ジョブに関 連 する日 単 位 のフル バックアップ セッションはマイグレートしません。

  7 日 単 位 のローテーション -- 以 下 のシナリオでデータをマイグレート できます。7 日 単 位 の週 のフル バックアップでは、Arcserve Backup は土 曜 日 の(フル) バックアップ セッションをマイグレートします。7 日 単 位 の週 の増 分 / 差 分 バックアップでは、日 曜 日 にフル バックアップを行い、Arcserve Backup は日 曜 日 の(フル) バックアップ セッションをマイグレートします。

  5 日 単 位 のローテーション -- Arcserve Backup は金 曜 日 の(フル) バックアップ セッションのみをマイグレートします。

  注 : このオプションはローテーション ジョブおよび GFS ローテーション ジョブにのみ適 用 できます。詳 細 については、「ローテーション スキーム」を参 照 してください。

4. 必 要 に応 じて、ジョブに以 下 のパージ ポリシーを指 定 します。
   - **指 定 期 間 後** -- 指 定 した時 間 が経 過 した後 にパージ処 理 を開 始 します。Arcserve Backup は、以 下 のいずれかのイベントの発 生 を基 準 として、パージ処 理 を開 始 します。
     - **ジョブの開 始 後** -- ステージング デバイスへのバックアップ処 理 の開 始 後 、指 定 した時 間 が経 過 した後 にパージ処 理 を開 始 します。
     - **ジョブの終 了 後** -- ステージング デバイスへのバックアップ処 理 の終 了 後 、指 定 した時 間 が経 過 した後 にパージ処 理 を開 始 します。
   - **時 刻** -- 指 定 した時 刻 にパージ処 理 を開 始 します。スピンボックスを使 用 して、コピーを開 始 する時 刻 を指 定 します。
5. SnapLock 保 護 を有 効 にする場 合 は、[SnapLock を有 効 にする] チェック ボックスをオンにします。

   注 : デバイスで SnapLock 保 護 がサポートされている必 要 があります。SnapLock WORM 保 護 をサポートしないデバイス上 で

[SnapLock の有 効 化]を指 定 すると、Arcserve Backup はデータの書 き込 みはできなくなりますが、データの削 除 はできます。

ディスク ステージング バックアップのその他 オプションの指 定

ディスク ステージング(B2D2T) バックアップを実 行 する際 は、Arcserve Backup によるバックアップ データの処 理 方 法 を制 御 するためのポリシーを任 意 で指 定 できます。

注 : ディスク ステージング バックアップに指 定 したその他 オプションは、ファイル システム デバイスおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスク ステージング バックアップのその他 のオプションを指 定 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて [ポリシー]タブを選 択 します。
2. ポリシー リストで [その他]をクリックします。
3. ジョブに必 要 なオプションを選 択 します。
   - **キャンセルされたセッションをディスクからパージ** -- このオプションでは、ステージング デバイスへのバックアップがキャンセルされた場 合 に、Arcserve Backup ですぐにセッションをステージング デバイスから削 除 するよう指 定 します。

     このオプションを使 うと、ステージング デバイスの空 きディスク容 量 を速 やかに再 利 用 できます。
   - **失 敗 したセッションをディスクからパージ** -- このオプションでは、ステージング デバイスへのバックアップに失 敗 した場 合 、Arcserve Backup ですぐにセッションをディスクから削 除 するよう指 定 します。

     このオプションを使 うと、ステージング デバイスの空 きディスク容 量 を速 やかに再 利 用 できます。
   - **[ディスクがいっぱいの場 合 、メークアップ ジョブを作 成 して、最 終 的 なバックアップ先 にデータを直 接 バックアップ**] -- このオプションでは、ステージング グループ内 のファイル システム デバイスに十 分 な空 き容 量 がない場 合 に、Arcserve Backup でデータを直 接 最 終 的 なデスティネーション メディアにバックアップするよう指 定 します。

     ステージング デバイス上 のディスク領 域 が不 足 している場 合 、バックアップ操 作 は失 敗 します。このような状 況 に対 処 するため、Arcserve Backup では、バックアップ先 を、ステージング グ

ループのファイル システム デバイスから、直 接 最 終 的 なデスティネーション メディアへと切 り替 えることができます。メークアップ ジョブは、空 のメディアおよび再 利 用 セット内 のメディアを検 索 します。そのため、このオプションを指 定 することで、「ディスクが一 杯 」の状 態 になった場 合 の、バックアップ処 理 の全 体 的 成 功 率 を高 めることができます。

- **データ マイグレーションに失 敗 した場 合 、ホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成** -- このオプションは、データのマイグレーション(テープへのコピー) ジョブが失 敗 したとき、Arcserve Backup に保 留 状 態 のメークアップ ジョブを作 成 させる場 合 に使 用 します。

  テープへのコピー中 にメディアまたはテープ ドライブのエラーが発 生 した場 合 、データ マイグレーション ジョブは失 敗 する場 合 があります。このオプションを使 用 して、ホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成 しておくと、エラーが修 正 された後 で、このジョブをレディ状 態 に変 更 できます。エラーが発 生 している場 合 、このオプションにより、テープ コピー ジョブを作 成 する必 要 性 が最 小 限 に抑 えられます。

[コピー中 にジョブをまたがるデータを統 合 する]オプション


マイグレーション処 理 中 にバックアップ データを統 合 できます。

- **[コピー方 法]** -- 統 合 処 理 に使 用 するコピー方 法 ([追 加]または [上 書 き]) を指 定 します。指 定 する方 法 は、統 合 するすべてのジョブで同 一 である必 要 があります。

  - 複 数 のジョブのデータを統 合 して日 単 位 でテープを送 る必 要 がある場 合 は、 [上 書 き]オプションを選 択 してください。
  - 複 数 のジョブの 1 週 間 分 のデータ(日 単 位 バックアップ) を単 一 テープに統 合 して週 単 位 でテープを送 る必 要 がある場 合 は、 [追 加]オプションを選 択 してください。

- **制 限 事 項 および考 慮 事 項**

  - 対 象 バックアップがローテーション バックアップまたは GFS バックアップの場 合 、統 合 に使 用 するターゲット メディアのプレフィックスおよびメディア プールのプレフィックスを [デスティネーション]タブで入 力 する必 要 があります。



注： 統 合 オプションおよび例 の詳 細 については、「マイグレーション時 の統 合 」を参 照 してください。

ディスクおよびテープ ステージング バックアップの Alert オプションの指 定

Arcserve Backup では、アラート通 知 システムを使 用して、ステージング処 理 時 に発 生 するマイグレーション イベントについてのメッセージを送 信 できます。アラートのセットアップの詳 細 については、「Alert マネージャの使 用 」を参 照 してください。

注 : ディスク ステージング バックアップに指 定 した Alert オプションは、ファイル システム デバイスおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスクおよびテープのステージング バックアップに対 して Alert オプションを指 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [スタート]タブから、[標 準 バックアップ]または [デデュプリケーション バックアップ]をクリックした後 、[ステージング有 効 化]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ポリシー]タブをクリックします。

   コピーのオプションが表 示 されます。
4. ポリシー リストの [Alert]をクリックします。

   Alert オプションが表 示 されます。
5. [イベント]リストから、アラート通 知 の送 信 対 象 として以 下 のいずれかのマイグレーション ジョブを選 択 します。
   - **ジョブが完 了 した時** -- マイグレーション ジョブが正 常 に完 了 しました。
   - **ジョブが未 完 了 の時** -- マイグレーション ジョブは正 常 に完 了 しませんでした。
   - **ジョブがユーザによってキャンセルされた時** -- マイグレーション ジョブはユーザによってキャンセルされました。
   - **ジョブが失 敗 した時** -- マイグレーション ジョブが失 敗 しました。
   - **メディア使 用 不 可** -- マイグレーション ジョブの実 行 中 にメディアが利 用 できませんでした。

注 : マイグレーション メディア(最 終 デスティネーション メディア) はテープ メディアである必 要 があります。

- **ブランク テープのフォーマット** -- マイグレーション ジョブの実 行 中 にテープがフォーマット されました。
- **カスタム イベント** -- マイグレーション ジョブの実 行 中 にエラー メッセージ、警 告 メッセージおよびクリティカル エラー メッセージのようなユーザ定 義 イベントが発 生 しました。また、メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。

イベント コード :

注 : カスタム イベント選 択 する場 合 のみ、イベント コードを指 定できます。

- **E*** -- エラーが発 生 しました。また、エラー メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。
- **W*** -- 警 告 が発 生 しました。また、警 告 メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。
- **N*** -- 通 知 メッセージが発 生 しました。また、通 知 メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。
- **C*** -- クリティカル メッセージが発 生 しました。また、クリティカル メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。
- **AE*** -- エージェント エラー メッセージが発 生 しました。また、エージェント エラー メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。
- **AW*** -- エージェント 警 告 メッセージが発 生 しました。また、エージェント 警 告 メッセージがアクティビティ ログに表 示 されました。

例 :

- [イベント コード]フィールドに AE* を指 定 しました。エージェント エラー メッセージが発 生 し、そのエージェント エラー メッセージがアクティビティ ログに表 示 された場 合 にアラートが送 信 されます。
- [イベント コード]フィールドに AE0006 を指 定 しました。AE0006 が発 生 し、エラー メッセージがアクティビティ ログに表 示 された場 合 にのみ、アラートが送 信 されます。
- [イベント コード]フィールドに E*;AE0006 を指 定 しました。何らかのエラーが発 生 してエラーメッセージがアクティビティ ログ

に表 示 された場 合 、また AE0006 が発 生 してエラーメッセージがアクティビティ ログに表 示 された場 合 、またはその両 方 が発 生 した場 合 にアラートが送 信 されます。

注 : イベント コードはセミコロン「;」で区 切 る必 要 があります。

6. [受 信 方 式 と受 信 者]フィールドから、デフォルト オプションを使 用 するか、イベントのカスタム アラートを作 成 できます。<デフォルト> 環 境 設 定 では、Alert マネージャを使 用 して設 定 されたアラート オプションを使 用 することになります。

   カスタム アラートを作 成 するには、[環 境 設 定]ボタンをクリックします。

   [受 信 者 環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。定 義 済 みの Alert 環 境 設 定 を 1 つ以 上 指 定 できます。Arcserve Backup には、以 下 の定 義 済 みの Alert 環 境 設 定 が用 意 されています。

   - ブロードキャスト
   - ポケット ベル

     注 : ポケット ベル オプションは、Arcserve Backup の日 本 語 バージョンでサポートされていません。
   - SMTP
   - SNMP
   - イベント
   - プリンタ
   - 電 子 メール
   - Lotus Notes
   - Unicenter NSM

7. 新 しい受 信 方 式 と受 信 者 の環 境 設 定 を追 加 するには、[新 規] ボタンをクリックします。

   [環 境 設 定 名]ダイアログ ボックスが開 きます。環 境 設 定 の名 前 を指 定 し、[OK]をクリックします。

   新 しい環 境 設 定 ツリーが、ダイアログ ボックスの左 にあるブラウザに表 示 されます。新 しい環 境 設 定 ツリーには、利 用 可 能 なすべての通 知 方 法 を含 むブランチが 1 つあります。この時 点 で、ツリーの各 ブランチに受 信 者 を追 加 する必 要 があります。たとえば、[プリンタ]通 知 方 法 を使 用 する場 合 、利 用 可 能 なプリンタをツリーに追 加 する必 要 があります。

8. 受 信 者 を環 境 設 定 に追 加 するには、環 境 設 定 ツリーから方 式 (たとえば [ブロードキャスト]) を選 択 して、 [追 加]ボタンをクリック する必 要 があります。

   選 択 した受 信 者 に対 応 する [受 信 者 の追 加]ダイアログ ボックス が表 示 されます。このダイアログ ボックスで新 しい受 信 者 の環 境 設 定 を行 います。上 記 以 外 の受 信 者 ダイアログ ボックスの詳 細 については、 [ヘルプ]ボタンをクリックしてください。

   新 しい受 信 者 の環 境 設 定 が済 むと、受 信 者 がツリーに追 加 され ます。

9. 受 信 方 式 と受 信 者 環 境 設 定 を変 更 するには、 [環 境 設 定]ド ロップダウン リストから環 境 設 定 を選 択 します。

   選 択 した環 境 設 定 ツリーがブラウザに表 示 されます。 [追 加]、 [変 更]、または [削 除]ボタンをクリックすることで、環 境 設 定 ツ リーから受 信 者 を追 加 、変 更 、または削 除 できます。

   環 境 設 定 を削 除 するには、 [環 境 設 定]ドロップダウン リストから 該 当 する設 定 を選 択 して、 [削 除]ボタンをクリックします。

   環 境 設 定 の名 前 を変 更 するには、 [環 境 設 定]ドロップダウン リ ストから該 当 する設 定 を選 択 して、 [名 前 の変 更]ボタンをクリッ クします。

ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定

Arcserve Backup では、ステージング処 理 中 に発 生 する特 定 のマイグレーション イベントに基 づいて実 行 する実 行 後 スクリプトを指 定 できます。

スクリプトとは、ユーザ定 義 ファイルに保 存 される命 令 セットで、.bat や .exe などの任 意 のフォーマットで作 成 できます。スクリプトは、イベントの発 生 前 または発 生 後 に実 行 できます。実 行 後 スクリプトとは、マイグレーション イベントなど、イベントの発 生 後 に実 行 できる命 令 セットのことです。実 行 後 スクリプトは、Arcserve Backup ベースのスクリプトに限 定 されません。

注 : ディスク ステージング バックアップに指 定 した実 行 後 スクリプト オプションは、ファイル システム デバイスおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスクおよびテープ ステージング バックアップに対 して実 行 後 スクリプト オプションを指 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [スタート]タブから、[標 準 バックアップ]または [デデュプリケーション バックアップ]をクリックした後 、[ステージング有 効 化]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ポリシー]タブをクリックします。

   コピーのオプションが表 示 されます。
4. ポリシー リストで [実 行 後 スクリプト]をクリックします。

   ジョブに必 要 なオプションを選 択 します。
5. [イベント]リストから、実 行 後 スクリプトを実 行 する以 下 のいずれかのマイグレーション イベントを選 択 します。

   - **マイグレーション ジョブが完 了 した** -- 現 在 のマイグレーション ジョブのすべてのセッションが正 常 にマイグレートされました。

     例 :

     バックアップ ジョブは、1 つまたは複 数 のマイグレーション ジョブで構 成 できます。このイベントは、個 々 のマイグレーション ジョブが完 了 すると発 生 します。

- **マイグレーション ジョブが未 完 了 になった** -- マイグレーション ジョブの 1 つ以 上 のセッションが正 常 に完 了 しませんでした。たとえば、マイグレーション ジョブ中 にセッションがスキップされました。
- **マイグレーション ジョブがキャンセルされた** -- マイグレーション ジョブが、アクティブ、レディ、またはホールド 状 態 のときに、ユーザによりキャンセルされました。メークアップ ジョブは作 成 されませんでした。
- **マイグレーション ジョブが失 敗 した** -- マイグレーション ジョブの 1 つ以 上 のセッションが失 敗 しました。
- **マイグレーションのメークアップ ジョブが作 成 された** -- マイグレーション ジョブが失 敗 し、Arcserve Backup はメークアップ ジョブを作 成 しました。
- **すべてのセッションがマイグレートされた** -- ステージング ジョブに対 応 するすべてのセッションが正 常 にマイグレートされました。

  例 :

  バックアップ ジョブは、複 数 のマイグレーション ジョブで構 成 できます。マイグレーション ジョブは、それぞれいくつかのセッションで構 成 されます。このイベントは、バックアップ ジョブを構 成 するすべてのマイグレーション ジョブのすべてのセッションが正 常 にマイグレートされたときに発 生 します。

6. 選 択 したイベントに隣 接 する [実 行 後 スクリプト]フィールドをクリックして、以 下 のいずれかを選 択 します。
   - イベント発 生 後 に実 行 するスクリプトへのパスを入 力 します。
   - 省 略 記 号 ボタン  をクリックして、イベント発 生 後 に実 行 するスクリプトを参 照 します。

   注 : マイグレーション イベントごとに指 定 できる実 行 後 スクリプトは 1 つです。
7. [実 行 ユーザ]セクションの以 下 のフィールドに入 力 します。
   - ユーザ名
   - パスワード
   - パスワードの確 認

注 : 実 行 後 スクリプトを実 行 するには、Windows 認 証 情 報 を提 供 する必 要 があります。

8. 他 のマイグレーション イベントに対 して、手 順 3、4、および 5 を繰 り返 して実 行 後 スクリプトを指 定 します。

ディスク ステージングを使 用 したデータのバックアップ

テープ ステージング(B2D2T) を使 用 してバックアップを実 行 する前に、そのステージング グループをあらかじめ設 定 しておく必 要 があります。ディスク ステージングを使 用 するように Arcserve Backup を設 定 していない場 合 、「ディスク ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法 」を参 照 してください。

Arcserve Backupでは、バックアップ マネージャまたはコマンド ライン ユーティリティを使 用 してバックアップ ジョブをサブミット できます。ここでは、バックアップ マネージャを使 用 してディスク ステージング バックアップ ジョブを実 行 する方 法 について説 明 しています。コマンド ラインを使 用 してステージング バックアップ ジョブをサブミット する方 法 の詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

注 : ディスク ステージングを使 用 してデータをバックアップするには、すべての事 前 設 定 タスクを完 了 し、ライセンス要 件 を満 たしている必 要 があります。詳 細 については、「ステージング バックアップのライセンスの要 件 」を参 照 してください。

ディスク ステージングを使 用 したデータのバックアップ

1. バックアップ マネージャを開 きます。
2. [スタート]タブをクリックし、 [標 準]、 [デデュプリケーション]または [UNIX/Linux Data Mover]を選 択 し、次 に、 [ステージング有 効 化]チェック ボックスをクリックします。

   [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ソース]タブをクリックし、バックアップするソース オブジェクトを参 照 して選 択 します。
4. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使 用 するスケジュールを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「ローテーション スキーム」および「カスタム スケジュール」を参 照 してください。
5. [ステージングの場 所]タブをクリックして、ステージング サーバ オブジェクトを展 開 します。

バックアップ ジョブに使 用 するステージング グループを参 照 および選 択 します。 [スタート]タブで [デデュプリケーション]を選 択 した場 合 は、 [ステージングの場 所]タブでデデュプリケーション デバイス グループを選 択 します。

6. [ポリシー]タブをクリックします。ジョブに必 要 な以 下 のステージング ポリシーを指 定 します。

   - **[フル バックアップ]** -- ジョブに必 要 なフル バックアップのコピーおよびパージ ポリシーを指 定 します。

     (オプション) -- [SnapLock を有 効 にする]をクリックします。

   - **[増 分 /差 分 バックアップ]** -- ジョブに必 要 な増 分 /差 分 バックアップのコピーおよびパージ ポリシーを指 定 します。

     (オプション) -- [SnapLock を有 効 にする]をクリックします。

     注 : 詳 細 については、「ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指 定 」を参 照 してください。

   - **[その他]** -- バックアップ ジョブに必 要 なその他 のポリシーを指 定 します。

     注 : 詳 細 については、「ディスク ステージング バックアップのその他 オプションの指 定 」を参 照 してください。

   - **[Alert]** -- バックアップ ジョブに必 要 な Alert ポリシーを指 定 します。

     注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの Alert オプションの指 定 」を参 照 してください。

   - **[実 行 後 スクリプト]** -- ジョブに必 要 な実 行 後 スクリプト ポリシーを指 定 します。

     注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定 」を参 照 してください。

7. [デスティネーション]タブをクリックして、サーバ オブジェクトを展 開 します。

8. マイグレーション ジョブに使 用 するデスティネーション デバイスを参 照 して選 択 します。場 合 によっては、ステージング グループとして選 択 したデデュプリケーション デバイス グループと異 なるのであれば、デデュプリケーション デバイス グループを最 終 的 なデスティネーションとして選 択 することもできます。

注 : また、ダブル テープ コピーを実 行 することもできます。ダブル テープ コピーでは、2 つのデスティネーションにデータを同 時 にマイグレート (コピー) できます。この機 能 を使 用 すると、デスティネーションへの書 き込 みが並 行 して行 われるため時 間 が節 約 されます。そのためには、[デスティネーション]タブの [インラインで複 製 を作 成]チェック ボックスをオンにします。詳 細 については、「バックアップ マネージャのデスティネーション オプション」を参 照 してください。

9. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます。

10. [暗 号 化 /圧 縮]タブを選 択 して、バックアップ ジョブ用 に以 下 のフィールドを指 定 します。ただし、デデュプリケーション デバイスを使 用 している場 合 は指 定 できません。

    - **[セッション/暗 号 化 パスワード]** -- このデータをメディアからリストアするためのセッション/暗 号 化 パスワードを指 定 します。

      重 要 : セッション/暗 号 化 パスワードを指 定 する場 合 、セッションをリストアするときにこのパスワードを提 供 する必 要 があります。

    - **[データの暗 号 化]** -- このオプションを使 用 してバックアップ データを暗 号 化 します。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できます。

      - **[エージェントで処 理]**-- 実 際 のバックアップ処 理 の前 にバックアップ データを暗 号 化 します。このオプションの詳 細 については、「エージェント サーバでのデータの暗 号 化 」を参 照 してください。
      - **[バックアップ中 にバックアップ サーバで処 理]** -- バックアップ処 理 中 にバックアップ サーバでバックアップ データを暗 号 化 します。詳 細 については、「バックアップ中 のデータ暗 号 化 」を参 照 してください。
      - **[マイグレーション中 にバックアップ サーバで処 理]** -- ステージング バックアップ ジョブのマイグレーション フェーズ中 にバックアップ データを暗 号 化 します。詳 細 については、「マイグレーション中 のデータ暗 号 化 」を参 照 してください。

    - **[データの圧 縮]** -- このオプションを使 用 してバックアップ データを圧 縮 します。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できま

す。

- [**エージェントで処 理**] -- エージェントがインスト ールされ、実 行 されているシステムでバックアップ データを圧 縮 します。
- [**バックアップ サーバで処 理**] -- バックアップ処 理 中 に Arcserve Backup サーバでバックアップ データを圧 縮 します。このオプションを使 用 すると、Arcserve Backup で、バックアップの前 にソフト ウェア圧 縮 アルゴリズムを使 用 してファイルを圧 縮 するように指 定 されます。

  注 : データ暗 号 化 の前 にバックアップ サーバでデータ圧 縮 を使 用 する場 合 、ステージング デバイスにデータを保 存 するために必 要 な容 量 が、ソース ファイルのサイズの 2 倍 になります。そのため、ディスクにバックアップする場 合 、暗 号 化 の前 に圧 縮 を使 用 することはお勧 めできません。

暗 号 化 と圧 縮 に関 して、以 下 の考 慮 点 に注 意 してください。

- マイグレーション ジョブに影 響 するその他 のオプションを適 用 する場 合 は、この時 点 で実 行 してください。たとえば、マイグレーション ジョブ完 了 後 にテープをライブラリからイジェクト するには、[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [操 作] タブをクリックして、[メディアのイジェクト]オプションを選 択 します。
- 圧 縮 /暗 号 化 オプションを指 定 しても、バックアップ先 が圧 縮 をサポートしていないドライブであるか、FSD (File System Device、ファイル システム デバイス) である場 合 は、Arcserve Backup はバックアップ データを暗 号 化 しますが、圧 縮 は行 いません。
- 暗 号 化 と圧 縮 は、デデュプリケーション デバイス上 ではサポート されていません。ただし、ステージング デスティネーションまたは最 終 的 なデスティネーション用 に通 常 の FSD を選 択 した場 合 は、必 要 に応 じて、暗 号 化 または圧 縮 を有 効 にできます。詳 細 については、「デデュプリケーションによる圧 縮 および暗 号 化 」を参 照 してください。

11. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、バックアップ ジョブをサブミットします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

12. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入 力 して、 [OK]をクリックします 。

ジョブがサブミットされます 。

詳 細 情 報 :

バックアップ ジョブのサブミット

ステージング ローテーション スキームの修 正

ローテーションまたは GFS ローテーションのディスク ステージング ジョブを使 用 する場 合 、Arcserve Backup では、曜 日 を指 定 してステージングを無 効 にすることができます。

ローテーション スキーマを使 用 している場 合 にステージングを変 更 する方 法 。

1. バックアップ マネージャを開 いて [スケジュール]タブを選 択 します。
2. [ローテーション スキーマの使 用]オプションを選 択 し、[スキーマ名]ドロップダウン リストからスキーマの名 前 を選 択 します。
3. [ローテーション ルール]タブをクリックします。

   [ステージング]列 に、ローテーション スキーマに適 用 されるステージングの現 在 のステータスが表 示 されます。
4. ステージングを変 更 する曜 日 を選 択 し、[修 正]ボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
5. [ステージング]ドロップダウン リストから、[有 効]または [無 効]のいずれかを選 択 します。
6. [OK]をクリックします。

注 : 任 意 のステージング グループに対 するステージングを無 効 にするには、「ステージングの無 効 化 」を参 照 してください。

データ マイグレーションの一 時 停 止

データ マイグレーションの一 時 停 止 オプションでは、FSD から最 終 的 なデスティネーション メディアへのデータ マイグレーションのプロセスを一 時 的 に停 止 できます。

例 : データ マイグレーションの一 時 停 止 が必 要 となる場 合

ライブラリでメンテナンスを実 行 するには、テープ ライブラリをオフラインにする必 要 があります。データ マイグレーション プロセスを一 時 停 止 して、メンテナンス タスクを完 了 します。次 に、ライブラリをオンラインにして、マイグレーション プロセスを再 開 します。

データ マイグレーションを一 時 停 止 する方 法

1. [ステージングの場 所]タブの [ステージング グループ]ツリーで、一 時 停 止 したいグループを選 択 します。
2. グループ名 を右 クリックし、ポップアップ メニューで [ディスク ベース グループの環 境 設 定]を選 択 します。

   [ディスク ベース グループ プロパティの環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
3. グループ リストでグループを選 択 します。
4. [データ マイグレーションを一 時 停 止 する]をクリックします。
5. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup がマイグレーションを一 時 停 止 します。

   注 : データ マイグレーションの処 理 を再 開 するには、上 記 の手 順 を繰 り返 し、 [データ マイグレーションを一 時 停 止 する]をオフにします。

ディスク ステージング ローテーションの無 効化

標 準 または GFS のローテーション ルールを使 用 してバックアップを実 行 する際 は、Arcserve Backup で指 定 した曜 日 にバックアップ ジョブのステージングを保 留 または無 効 にする機 能 が提 供 され、FSD をバイパスして、データを直 接 最 終 的 なデスティネーション メディアにバックアップすることができます。

例 : ステージング バックアップ ジョブを無 効 にする必 要 がある場 合

たとえば、ステージング グループの FSD がストレージ容 量 のしきい値 を超 えそうである、または超 えてしまい、バックアップ ジョブが失 敗 しそうであることがわかったとします。データが直 接 最 終 的 デスティネーションにバックアップされるように、ステージング ジョブを変 更 し、その日 のステージングを無 効 に設 定 できます。

ローテーションまたはGFSローテーションのステージングが有 効 、無 効 のどちらに設 定 されているかを確 認 するには、バックアップ マネージャを開 き、[スケジュール]タブを選 択 して [ローテーション ルール]タブを選 択 します。ローテーション ルールのスケジュールの [ステージング]列 に、すべてのローテーションとGFSローテーションの現 在 のステータスが表 示 されます。ローテーションを変 更 するには、スケジュールの下 の [変 更]ボタンをクリックします。

ステージングの無 効 化

Arcserve Backupを使 用 すると、FSD へのバックアップ操 作 を無 効 に(バイパス) することができます。このオプションを使 用 した場 合 、データは FSD にバックアップされ ず、最 終 的 なデスティネーション メディアに直 接 バックアップされ ます。

この作 業 の実 行 には、2 通 りの方 法 があります。

- バックアップ マネージャの [スケジュール]タブ上 の [ローテーション ルール]タブを使 用 する。
- ファイル システムのデバイス グループ環 境 設 定 ダイアログ ボックスを使 用 する。

バックアップ マネージャ - [スケジュール]タブ

バックアップ マネージャからステージング デバイスへのバックアップ操 作 を無 効 にするには、以 下 の手 順 に従 います。

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開 き、 [スケジュール]タブを選 択 します。
2. [スキーマ名]ドロップダウン リストからスキーマを選 択 します。
3. [ローテーション ルール]タブをクリックし、無 効 にするローテーションを選 択 します。
4. [変 更]ボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
5. [環 境 設 定]ダイアログ ボックスの [ステージング]ドロップダウン リストから、 [無 効]を選 択 します。
6. [OK]をクリックします。

ファイル システムのデバイス グループ環 境 設 定 ダイアログ ボックス

[デバイス グループ環 境 設 定]を使 用 して、標 準 のデバイス グループ操 作 のアックアップを無 効 にするには、以 下 の手 順 に従 います。

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開 き、 [ステージングの場 所]タブを選 択 します。
2. 無 効 にするグループを右 クリックし、 [ディスク ベース デバイス グループ プロパティの設 定]を選 択 します。

ファイル システムの [デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが開 いて、ご使 用 の環 境 内 でファイル システム デバイス グループとして指 定 されているすべてのグループが表 示 されます。

注 : ステージングが有 効 になっているグループは、対 応 する濃 紺 のフラグと共 に表 示 されます。ステージングが有 効 にされたグループの横 には水 色 のフラグが表 示 されます。

3. 無 効 にするグループを選 択 します。
4. [ステージングを有 効 化 にする]チェック ボックスをオフにします。
5. [OK]をクリックします。

データベースの障 害 時 のステージングされたデータの管 理 方 法

ディスク ステージングを使 用 してデータをバックアップすると、バックアップ ジョブ、セッション、ステージング ポリシーなどに関 する情 報 は Arcserve Backup データベースに保 管 されます。データベースに障 害 が発 生 し、Arcserve Backup データベースを回 復 する必 要 がある場 合 、ステージング デバイス(ファイル システム デバイスまたはライブラリなど) 上 のデータに関 するステージング ポリシーは使 用 できなくなります。このポリシーには、最 終 的 なデスティネーション メディアにいつデータをコピーするか、または FSD (file system device、ファイル システム デバイス) の場 合 はステージング デバイスからデータをいつパージするかが指 定 されています。

そのような場 合 、以 下 のような状 況 が生 じます。

- Arcserve Backup で、ステージング デバイス上 のデータを最 終 的 なデスティネーション メディアにコピー(マイグレート) できなくなります。
- Arcserve Backup で、FSD (file system device、ファイル システム デバイス) からデータをパージして、ディスク容 量 を再 利 用 できなくなります。その結 果 、ステージング デバイス上 の空 き容 量 の不 足 が原 因 となり、その後 のバックアップ ジョブは正 常 に実 行 できなくなります。

このような状 況 に対 処 し、ステージング デバイスに保 存 されるすべてのバックアップ データを保 持 するには、tapecopy コマンド ライン ユーティリティを使 用 して、ステージング デバイスから最 終 的 なデスティネーション メディアにすべてのバックアップ データをコピーします(この方 法 を使 用 すると、金 曜 のテープ、月 曜 のテープなどのメディアのローテーション ルールが適 用 されなくなる場 合 があります)。次 に、[デバイス マネージャ]コマンド ライン ユーティリティ(ca_devmgr)から-purgeオプションを使 用 してFSDのデータを削 除 してディスク容 量 を解 法 することができます。

ディスク容 量 を再 利 用 する方 法

このセクションでは、 **[時 刻]**および **[指 定 日 より後]**オプションを使 用 して、ディスク容 量 を素 早 く再 利 用 する方 法 について説 明 します。

例 1

空 きディスク容 量 が制 限 された高 性 能 ディスクを使 用 しているとします。 [指 定 日 より後]オプションに短 い時 間 を指 定 し、 [ジョブの開 始 後]オプションを選 択 することで、ディスク容 量 を素 早 く再 利 用 できます。この場 合 、最 終 的 なデスティネーション メディアへのコピー処 理 の開 始 直 後 にパージ処 理 が開 始 されるため、コピー処 理 の終 了 後 にパージ処 理 が開 始 される [ジョブの終 了 後]を指 定 した場 合 よりも、短 時 間 でディスク容 量 が解 放 されます。

例 2

毎 日 同 じ時 刻 に開 始 されるバックアップ ジョブのローテーションまたは GFS ローテーションのスキーマが設 定 されていて、高 性 能 ディスクは限 られた大 きさの空 き容 量 を維 持 しているとします。 [時 刻]オプションを使 用 することで、次 のバックアップ処 理 の開 始 前 にパージ処 理 が開 始 されるようにスケジュールを設 定 できます。それにより、十 分 な空 き容 量 を解 放 することができ、容 量 不 足 でバックアップ ジョブに失 敗 するような状 況 を回 避 できます。

重 要 : データが最 終 的 なデスティネーション メディアにコピーされるように指 定 すると、Arcserve Backup は、最 終 的 なデスティネーション メディアへのコピー処 理 が終 了 するまで、パージ処 理 を開 始 しません。

テープ ステージングを使 用 したバックアップ データの管 理 方 法

以 下 のセクションでは、テープ経 由 のテープへのバックアップ操 作 を使 用 してデータを保 護 する方 法 について説 明 します。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- テープ ステージング バックアップの仕 組 み
- テープ ステージングを使 用 してバックアップ処 理 を管 理 する方 法
- テープ ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法
- テープ ステージング バックアップ ジョブをサブミット する方 法
- アーカイブ ステージング方 式


テープ ステージング バックアップの仕 組 み

Backup to Tape to Tape とは、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリへのデータをバックアップし、別 のテープ ライブラリまたは他 の種 類 のデバイスにデータをコピーできるデータ保 護 ソリューションです。マイグレーションとも呼 ばれるコピー処 理 は、ユーザが指 定 したコピー ポリシーにより制 御 されます。

Backup to Tape to Tape (B2T2T) は 2 段 階 のバックアップ処 理 です。

- **バックアップ プロセス** -- Arcserve Backup によって、ソースからステージング場 所 にデータがバックアップされます。ステージング場 所 は、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリ(VTL) です。
- **コピー プロセス** -- Arcserve Backup によって、バックアップ データがステージング場 所 から最 終 デスティネーション メディアにコピーまたはマイグレートされます。最 終 デスティネーションはテープ メディアです。

以 下 の図 は、ソースから最 初 の段 階 であるテープ ライブラリ(または仮 想 テープ ライブラリ) および最 終 デスティネーションへのデータの流 れを示します。



注 : Arcserve Backup では、マルチ ストリーミングを使 用して、最大 32 個のデータ ストリームを転 送することができます。複 数のストリームを使 用してデータをバックアップし、3 つ以 上のバックアップ データ ストリームを転 送するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを登 録する必 要があります。

Backup to Tape to Tape (B2T2T) を使 用してデータを保 護する場合 、テープ経 由のテープへのバックアップ処 理は以 下の 2 つのフェーズで構 成されます。

バックアップ フェーズ

Arcserve Backup では、ユーザが指 定したポリシーに基 づいて、最初の段 階でデータをソースからテープにバックアップします。

- バックアップ ジョブには、フル バックアップ、増 分 バックアップ、差分 バックアップがあります。
- バックアップ ジョブ中 、グローバル オプション、メディア選 択のルール、メディア プールの使 用 効 率 、ローテーション ルール、GFS ローテーション ルール、アラート メッセージ、エクスポート オプションなどは、テープに直 接 バックアップする手 順と同 一 です。

  注 : さまざまなグローバル バックアップ オプションは、バックアップ フェーズ操 作には適 用しません。
- マルチプレキシングおよびマルチ ストリーミングを使 用してデータを最 初の段 階のメディアに転 送して保 存することができます。

  注 : [マルチプレキング]オプションは、ファイル システム デバイスを除く、すべてのテープ デバイスへのバックアップ処 理に使 用できます。 [マルチプレキング]オプションは、複 数のドライブを含 むテープ ライブラリへのバックアップ処 理に使 用できます。

コピー フェーズ

Arcserve Backup は、ユーザが指 定したポリシーに基 づいて、最 初の段 階から最 終 デスティネーションにデータをコピーします。

- Arcserve Backup では、1 度 に 1 つのセッションのデータを最 初の段 階のメディアから最 終 デスディネーション メディアにコピーします。複 数のセッションを同 時 に 1 つのテープにコピーすることはできません。
- データを複 数の最 初の段 階のメディアから 1 つの最 終 デスティネーション メディアにコピーする必 要がある場 合 は、Arcserve

Backup はすべてのセッションが最 終 デスティネーション メディア にコピーされるまで各 セッションを連 続 してコピーします。

- 別 々 のジョブに関 連 付 けられている Arcserve Backup セッション は、マイグレーション中 に統 合 することができます。この機 能 を 有 効 にするには、統 合 オプションを使 用 します。
- データを最 終 デスティネーションにコピーする処 理 中 にハード ウェア エラーが発 生 した場 合 は、ジョブが停 止 して Arcserve Backup はホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成 します。 ハードウェアのエラーを修 正 した後 で、ジョブのステータスをレ ディにすると、ジョブが再 開 されます。

詳 細 情 報 :

テープ ステージングを使 用 してバックアップ処 理 を管 理 する方 法

テープ ステージング バックアップを実 行 するように設 定 する方 法

テープ ステージング バックアップ ジョブをサブミット する方 法

テープ ステージングを使 用してバックアップ処 理 を管 理 する方 法

Backup to Tape to Tape (B2T2T) を使 用 してバックアップ操 作 を管 理 する方 法 について、以 下 に一 般 的 な手 順 を示 します。

- オンサイトおよびオフサイトのストレージの場 所 にバックアップデータのコピーを 2 つ保 存 する必 要 がある場 合 、B2T2T を使 用 すると、データを直 接 テープにバックアップできます。バックアップ ジョブが完 了 したら、Arcserve Backup コピー ユーティリティを使 用 してバックアップ テープのコピーを自 動 化 して作 成 し、それらのテープをオフサイトのストレージの場 所 に送 ることができます。
- B2T2T を使 用 すると、最 終 デスティネーション メディアにデータをコピーするときにバックアップ データを暗 号 化 することができます。この機 能 は、仮 想 テープ ライブラリまたは暗 号 化 をサポートしないライブラリから暗 号 化 をサポートするライブラリにデータをコピーする場 合 に役 立 ちます。この機 能 では、バックアップを最 速 で実 行 し、オフサイト ストレージの場 所 に発 送 するテープを確 実 に暗 号 化 します。
- バックアップ処 理 の進 行 中 に、多 数 のジョブが別 々 のテープにバックアップする場 合 があります。その結 果 、メディアの全 容 量 が使 用 されない場 合 があります。B2T2T では、バックアップを統 合 することにより、最 終 デスティネーションにデータをコピーする際 にメディアの容 量 が確 実 に最 大 限 使 用 されるようにすることができます。この機 能 によって最 終 デスティネーション メディア、オフサイト ストレージ、またはその両 方 で使 用 するテープが少 なくなるため、メディアのコストを削 減 することができます。
- データをバックアップしてそのデータをステージング領 域 から最 終 デスティネーションにコピーするのに必 要 な時 間 を減 らす必 要 がある場 合 は、仮 想 テープ ライブラリ(VTL) を使 用 してバックアップ操 作 を管 理 することができます。

  VTL は、ディスクドライブのような一 時 的 なストレージ場 所 で、ライブラリと同 じように動 作 するように設 定 されています。ほとんどのバックアップ データはネットワーク経 由 で転 送 されるため、Arcserve Backup ではマルチプレキシングを使 用 することによってバックアップに必 要 な時 間 枠 が削 減 されます。VTL を使 用 してバックアップ データを保 存 すると、操 作 でテープの位 置 付 けによるオーバーヘッドが発 生 しないため、VTL のマルチプレキシ

ングにフォーマットされたデータからデータを瞬時に読み取ることができます。その結果、VTL へのデータのバックアップ、VTL(ディスク) からの読み取り、および最終デスティネーション メディアにデータをコピーする処理が速くなります。Arcserve Backup では、VTL を使用してバックアップ データをステージングする場合に最終デスティネーション メディアへのコピー処理を自動化することができます。

テープ ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法

テープ ステージングを使 用 してデータをバックアップする前 に、以下 のタスクを実 行 する必 要 があります。

- ステージング デバイスを作 成 します。

  仮 想 ライブラリの使 用 を計 画 している場 合 は、デバイス マネージャを開 いて、ライブラリが適 切 に設 定 されていることを確 認 します。テープ エンジンを停 止 して再 起 動 すると、Arcserve Backup が自 動 的 にライブラリを設 定 します。ライブラリが適 切 に設 定 されていない場 合 は、デバイス環 境 設 定 を実 行 して、ライブラリと仮 想 ライブラリをステージング操 作 用 に手 動 でセットアップできます。

  注 : デバイス環 境 設 定 を使 用 したライブラリおよび仮 想 ライブラリの設 定 の詳 細 については、「テープ ライブラリの設 定 」を参 照 してください。

- デバイス グループをステージング グループとして指 定 します。
- ステージング ポリシーを設 定 します。

  注 : ステージングを使 用 してバックアップ動 作 を行 うには、Arcserve Backup が、ステージング デバイス上 に保 存 されたデータを管 理 するのに使 用 するマイグレーション ポリシーを定 義 する必 要 があります。詳 細 については、「テープ ステージングを使 用 したデータのバックアップ」を参 照 してください。

詳 細 情 報 :

ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定

テープ ステージング バックアップのマイグレーション オプションの指 定

テープ コピー ポリシーの指 定 - その他 オプション

テープ ステージング バックアップのマイグレーション オプションの指 定

Arcserve Backup では、テープ ステージング バックアップのマイグレーション(コピー) ポリシーを指 定 できます。マイグレーションを使用 すると、Arcserve Backup によるテープ ステージング デバイス(たとえば、ライブラリ、仮 想 ライブラリ、テープ ドライブ、FSD など) へのバックアップ処 理 の完 了 後 に、そのバックアップ データを最 終 的 なデスティネーション メディアにいつマイグレートするかを定 義 できます。

テープ ステージング バックアップのマイグレーション オプションを指 定 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて [スタート]タブを選 択 します。
2. [スタート]タブで、 [標 準 バックアップ]および [ステージング有 効 化]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ポリシー]タブをクリックします。

   コピーのオプションが表 示 されます。
4. 必 要 に応 じて、ジョブに以 下 のコピー ポリシーを指 定 します。
   - **注 :** [フル バックアップ]をクリックしてフル バックアップ ジョブのポリシーを指 定 し、 [差 分 /増 分 バックアップ]をクリックして差 分 および増 分 バックアップ ジョブのポリシーを指 定 します。
   - **データをコピーしない** -- バックアップ セッションを最 終 デスティネーション メディアにマイグレートしない場 合 に、このオプションを選 択 します。たとえば、増 分 および差 分 バックアップ処 理 を実 行 すると仮 定 します。この種 類 の処 理 は、保 存 期 間 が短 く、全 体 的 サイズも小 さくなる傾 向 にあります。最 終 デスティネーション メディアに増 分 /差 分 バックアップをコピーしない場 合 、テープにバックアップを保 管 する必 要 性 が低 下 します。

     以 下 の動 作 に注 意 してください。

     – 物 理 ディスクと物 理 ボリュームでは、差 分 および増 分 バックアップがサポートされないことに注 意 してください。そのため、Arcserve Backup は物 理 ディスクと物 理 ボ

リュームの差 分 および増 分 バックアップにフル バックアップ ポリシーを適 用します。唯 一 例 外 的な動 作として、コピーが実 行されます。ステージング バックアップでは、Arcserve Backup は物 理 ディスクと物 理 ボリュームの差 分 および増 分 バックアップを、差 分 および増 分 バックアップのコピー ポリシーに基 づいて最 終 デスティネーション メディアにコピーします。

- **指 定 されたバックアップのデータのみをコピーする** -- ローテーション ジョブに関 連 する月 単 位 または週 単 位 のバックアップのみをマイグレートします。

  注 : [指 定 されたバックアップのデータのみをコピーする]オプションは、増 分 バックアップまたは差 分 バックアップには適 用 されません。

  デフォルト 値 : 無 効

  このオプションを有 効 にすると、以 下 のマイグレーション オプションのいずれかを指 定 できます。

  - **月 単 位 バックアップのデータのみをコピーする** -- 月 単 位 のフル バックアップ セッションのみをマイグレートします。ローテーション ジョブに関 連 する週 単 位 のフル バックアップ ジョブはマイグレートしません。

    注 : このオプションは GFS ローテーション ジョブにのみ適 用 できます。

  - **週 単 位 バックアップのデータをコピーする** -- 週 単 位 のフル バックアップ セッションのみをマイグレートします。ローテーション ジョブに関 連 する日 単 位 のフル バックアップ セッションはマイグレートしません。

    7 日 単 位 のローテーション -- 以 下 のシナリオでデータをマイグレート できます。7 日 単 位 の週 のフル バックアップでは、Arcserve Backup は土 曜 日 の(フル) バックアップ セッションをマイグレートします。7 日 単 位 の週 の増 分 / 差 分 バックアップでは、日 曜 日 にフル バックアップを行い、Arcserve Backup は日 曜 日 の(フル) バックアップ セッションをマイグレートします。

    5 日 単 位 のローテーション -- Arcserve Backup は金 曜 日 の(フル) バックアップ セッションのみをマイグレートします。

注 : このオプションはローテーション ジョブおよび GFS ローテーション ジョブにのみ適 用 できます。詳 細 については、「ローテーション スキーム」を参 照 してください。

テープ ステージング バックアップのその他 オプションの指 定

テープ ステージング バックアップを実 行 するには、必 要 に応 じて Arcserve Backup がバックアップ ジョブ データを処 理 する方 法 を制 御 するポリシーを指 定 できます。

テープ ステージング バックアップのその他 オプションの指 定 方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて [ポリシー]タブを選 択 します。
2. ポリシー リストで [その他]をクリックします。

   ジョブに必 要 なオプションを選 択 します。

   - **[データ マイグレーション ジョブに失 敗 した場 合 、ホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成]**-- このオプションでは、データのマイグレーション(テープへのコピー) ジョブが失 敗 したとき、Arcserve Backup がホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成 するように指 定 します。

     テープへのコピー中 にメディアまたはテープ ドライブのエラーが発 生 した場 合 、データ マイグレーション ジョブは失 敗 する場 合 があります。このオプションを使 用 して、ホールド状 態 のメークアップ ジョブを作 成 しておくと、エラーが修 正 された後 で、このジョブをレディ状 態 に変 更 できます。エラー条 件 がある場 合 、このオプションによって、テープ コピー ジョブを作 成 する必 要 性 を最 小 限 にします。

   - **[ソース グループまたはテープが使 用 できないのが原 因 でデータ マイグレーション ジョブが続 行 できない場 合 、メークアップ ジョブをスケジュールする]** -- このオプションでは、ソース グループまたはテープが利 用 できない場 合 、Arcserve Backup がメークアップ ジョブをスケジュールするように指 定 できます。

     さまざまな理 由 から、ソースを利 用 できない場 合 があります。たとえば、ジョブのバックアップ フェーズが終 了 していない、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリにハードウェアの問 題 が発 生 している場 合 などです。

     - **[指 定 時 間 後 に再 スケジュールする]**-- メークアップが再 スケジュールされるまでの経 過 時 間 (分) を指 定 します。

3. マイグレーション処 理 でバックアップ データを統 合 するには、 [コピー中 にジョブをまたがるデータを統 合 する]オプションをオンにして以 下 のフィールドに入 力 します。

   注 : 複 数 のジョブ間 でデータを同 じテープに統 合 するには、バックアップ ジョブが同 じマシン上 で実 行 される必 要 があります。

   - **[コピー方 法]** -- 統 合 処 理 に使 用 するコピー方 法 ([追 加] または [上 書 き]) を指 定 します。

     指 定 する方 法 は、統 合 するすべてのジョブで同 一 である必 要 があります。

     - 複 数 のジョブのデータを統 合 して日 単 位 でテープを送 る必 要 がある場 合 は、 [上 書 き]オプションを選 択 する必 要 があります。
     - 複 数 のジョブの一 週 間 分 のデータ(日 単 位 でバックアップ) を単 一 テープに統 合 して週 単 位 でテープを送 る必 要 がある場 合 は、 [追 加]オプションを選 択 する必 要 があります。

     注 : 統 合 オプションおよび例 の詳 細 については、「マイグレーション時 の統 合 」を参 照 してください。

テープ ステージング バックアップ ジョブをサブミットする方 法

以 下 のセクションでは、テープ ステージング バックアップ ジョブのサブミット 方 法 について説 明 します 。

- テープ ステージング バックアップのライセンスの要 件
- テープ ステージングを使 用 したデータのバックアップ
- ローテーション スキーマを使 用 したテープ ステージング バックアップ ジョブのサブミット

テープ ステージング バックアップのライセンスの要 件

B2T2T (Backup to Tape to Tape) のバックアップを正 常 に実 行 するには、ライセンスに関 する以 下 の要 件 を満 たしていることを確 認 します。

- 複 数 のストリームを使 用 してデータをバックアップし、バックアップ データの 3 つ以 上 のストリームを転 送 するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを登 録 する必 要 があります。
- 複 数 のテープ ドライブを含 むテープ ライブラリにデータをバックアップするには、Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスを登 録 する必 要 があります。

テープ ステージングを使 用 したデータのバックアップ

テープ ステージング(B2T2T) を使 用 してバックアップを実 行 する前に、そのステージング グループをあらかじめ設 定 しておく必 要 があります。詳 細 については、「テープ ステージング バックアップを実 行 するように Arcserve Backup を設 定 する方 法 」を参 照 してください。

Arcserve Backupでは、バックアップ マネージャまたはコマンド ライン ユーティリティを使 用 してバックアップ ジョブをサブミット できます。ここでは、バックアップ マネージャを使 用 してテープ ステージング バックアップ ジョブを実 行 する方 法 について説 明 しています。コマンド ラインを使 用 してステージング バックアップ ジョブをサブミット する方 法 の詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

注 : テープ ステージングを使 用 してデータをバックアップするには、すべての事 前 環 境 設 定 タスクを完 了 し、ライセンス要 件 を満 たしている必 要 があります。詳 細 については、「ステージング バックアップのライセンスの要 件 」を参 照 してください。

テープ ステージングを使 用 してデータをバックアップする方 法

1. バックアップ マネージャを開 きます。
2. [スタート]タブをクリックして、 [ステージングを有 効 にする]チェックボックスをオンにします。

   [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ソース]タブをクリックし、バックアップするソース オブジェクトを参 照 して選 択 します。
4. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使 用 するスケジュールを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「ローテーション スキーム」および「カスタム スケジュール」を参 照 してください。
5. [ステージングの場 所]タブをクリックして、ステージング サーバ オブジェクトを展 開 します。

   バックアップ ジョブに使 用 するステージング グループを参 照 および選 択 します。デデュプリケーションを有 効 にするには、 [ステージン

グの場 所]タブからデデュプリケーション デバイス グループを選 択 します 。

6. [ポリシー]タブをクリックします 。ジョブに必 要 な以 下 のマイグレーション ポリシーを指 定 します 。

   - **[フル バックアップ]および [差 分 /増 分 バックアップ]タブ -- フル バックアップ、および増 分 /差 分 バックアップのために必 要 なマイグレーション ポリシーを指 定 します 。**

     注 : 詳 細 については、「テープ ステージング バックアップのマイグレーション オプションの指 定 」を参 照 してください 。

   - **[その他]** -- バックアップ ジョブに必 要 なその他 のポリシーを指 定 します 。

     注 : 詳 細 については、「テープ ステージング バックアップのその他 オプションの指 定 」を参 照 してください 。

   - **[Alert]** -- バックアップ ジョブに必 要 な Alert ポリシーを指 定 します 。

     注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの Alert オプションの指 定 」を参 照 してください 。

   - **[実 行 後 スクリプト]** -- ジョブに必 要 な実 行 後 スクリプト ポリシーを指 定 します 。

     注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定 」を参 照 してください 。

7. [デスティネーション]タブをクリックして、サーバ オブジェクトを展 開 します 。

   以 下 のいずれかを実 行 して、ジョブの最 終 的 なデスティネーション デバイス グループを指 定 します 。

   - ステージング デバイスに複 数 のドライブが含 まれている場 合 、[デスティネーション]タブで任 意 のデバイス グループを選 択 できます 。

     例 : バックアップ データを仮 想 テープ ライブラリに保 存 して、最 終 メディアをオフサイト ストレージ ファシリティに送 るとします 。このタイプのバックアップを管 理 するには、[ステージングの場 所]タブで仮 想 ライブラリに対 応 するグループを指 定 し、[デスティネーション]タブでテープ ライブラリに対 応 するグループを指 定 できます 。

- 最 終 的 なデスティネーション デバイスに含 まれるドライブが 1 つの場 合 (たとえば、FSD やシングル ドライブ ライブラリ) 、 [ス テージングの場 所]タブで指 定 されているデバイス グループと は異 なるデバイス グループを [デスティネーション]タブで選 択 する必 要 があります 。

8. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします 。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます 。

9. [暗 号 化 /圧 縮]タブを選 択 し、必 要 に応 じてバックアップ ジョブの以 下 のフィールドに入 力 します 。

   - **[セッション/暗 号 化 パスワード]** -- このデータをメディアからリストアするためのセッション/暗 号 化 パスワードを指 定 します 。

     重 要 : セッション/暗 号 化 パスワードを指 定 する場 合 、セッションをリストアするときにこのパスワードを提 供 する必 要 があります 。

   - **[データの暗 号 化]** -- このオプションを使 用 してバックアップ データを暗 号 化 します 。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できます 。

     - **[エージェントで処 理]** -- 実 際 のバックアップ処 理 の前 にバックアップ データを暗 号 化 します 。このオプションの詳 細 については、「エージェント サーバでのデータの暗 号 化 」を参 照 してください 。
     - **[バックアップ中 にバックアップ サーバで処 理]** -- バックアップ処 理 中 にバックアップ サーバでバックアップ データを暗 号 化 します 。詳 細 については、「バックアップ中 のデータ暗 号 化 」を参 照 してください 。
     - **[マイグレーション中 にバックアップ サーバで処 理]** -- ステージング バックアップ ジョブのマイグレーション フェーズ中 にバックアップ データを暗 号 化 します 。詳 細 については、「マイグレーション中 のデータ暗 号 化 」を参 照 してください 。

   - **[データの圧 縮]** -- このオプションを使 用 してバックアップ データを圧 縮 します 。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できます 。

     - **[エージェントで処 理]** -- エージェントがインストールされ、実 行 されているシステムでバックアップ データを圧 縮 します 。

- [**バックアップ サーバで処 理**] -- バックアップ処 理 中 に Arcserve Backup サーバでバックアップ データを圧 縮 します。このオプションを使 用 すると、Arcserve Backup で、バックアップの前 にソフト ウェア圧 縮 アルゴリズムを使 用 してファイルを圧 縮 するように指 定 されます。

注 : [データの圧 縮]オプションは UNIX/Linux の Data Mover サーバへのバックアップには適 用 されません。

[OK]をクリックします。

[オプション]ダイアログ ボックスが閉 じ、指 定 した暗 号 化 および圧 縮 オプションが適 用 されます。

以 下 の点 に注 意 してください。

- マイグレーション ジョブに影 響 するその他 のオプションを適 用 する場 合 は、この時 点 で実 行 してください。たとえば、マイグレーション ジョブ完 了 後 にテープをライブラリからイジェクト するには、[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [操 作] タブをクリックして、[メディアのイジェクト]オプションを選 択 します。
- 圧 縮 /暗 号 化 オプションを指 定 しても、バックアップ先 が圧 縮 をサポートしていないドライブであるか、FSD (File System Device、ファイル システム デバイス) である場 合 は、Arcserve Backup はバックアップ データを暗 号 化 しますが、圧 縮 は行 いません。

10. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、バックアップ ジョブをサブミットします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入 力 して、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

詳 細 情 報 :

バックアップ ジョブのサブミット

ローテーション スキーマを使 用 したテープ ス テージング バックアップ ジョブのサブミット

このセクションでは、ローテーションまたは GFS ローテーション スキーマを使 用 して、テープ ステージング(D2T2T) バックアップ ジョブを設定 する方 法 について説 明 します。ローテーション スキーマを使 用 すると、バックアップのタイプ(フル、差 分 、増 分) 、バックアップ ジョブを実 行 する時 間 、およびバックアップ データを保 存 する場 所 (メディア) を指 定 できます。

ローテーション スキーマを使 用 してテープ ステージング バックアップ ジョブをサブミット する方 法

1. バックアップ マネージャを開 きます。
2. [スタート]タブをクリックして、 [ステージングを有 効 にする]チェックボックスをオンにします。

   [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ソース]タブをクリックし、バックアップするソース オブジェクトを参照 して選 択 します。
4. [ステージングの場 所]タブおよび [デスティネーション]タブをクリックして、メディア プールとグループを設 定 します。

   以 下 のフィールドで、バックアップ ジョブをサブミット するのに必 要 な値 を指 定 します。

   - メディア プールまたはメディア プール プレフィックス

     注 : このフィールドで指 定 するメディア プール名 またはメディア プール プレフィックス名 は、テープ ステージング ジョブで使 用 するメディア プールの名 前 (またはプレフィックス) です。
   - グループ
5. [スケジュール]タブを選 択 し、 [ローテーション スキーマ]オプションを選 択 します。

   使 用 可 能 なスキーマのリストは、 [スキーマ名]ドロップダウン リストに表 示 されます。
6. [スキーマ名]ドロップダウン リストで、バックアップに必 要 なスキーマを選 択 します。
7. ツールバーの [サブミット]をクリックします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

8. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入 力 して、 [OK]をクリックします 。

アーカイブ ステージング方 式

Arcserve Backup>では、ステージング領 域 へデータをアーカイブし、そのデータを最 終 的 なデスティネーション(通 常 はテープ) へマイグレート (またはコピー) する方 法 を 2 つ提 供 します。

- ディスク ステージング方 式 は、ディスクをステージング領 域 として使 用 し、一 般 的 に「Archive to Disk to Tape」と呼 ばれます。
- テープ ステージング方 式 は、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリをステージング領 域 として使 用 し、一 般 的 に「Archive to Tape to Tape」と呼 ばれます。

それぞれのステージング方 式 には、アーカイブ プロセス時 に Arcserve Backup の動 作 を制 御 する特 定 のオプションが含 まれています。

注 : アーカイブ ステージング方 式 の動 作 はバックアップ ステージング方 式 と同 様 です。詳 細 については、「バックアップ ステージング方 式 」を参 照 してください。

アーカイブ ディスク ステージング

アーカイブ ディスク ステージング方 式 は、ディスクをステージング領域 として使 用 し、一 般 的 に「Archive to Disk to Tape」と呼 ばれます。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。


- Archive to Disk to Tape の動 作
- ディスク ステージングを使 用 したアーカイブ データの管 理 方 法

Archive to Disk to Tape の動 作

Archive to Disk to Tape とは、データを一 時 記 憶 場 所 (ステージング領 域) にアーカイブし、その後 、選 択 したポリシー オプションに基づいて、最 終 コピー先 (テープまたはディスク) にマイグレート (コピー) するか、指 定 時 間 経 過 した後 にステージング エリアからパージしてデータを保 護 する方 式 です。必 要 な場 合 、Arcserve Backup ではステージング領 域 からデータを直 接 リストアできます。

Archive to Disk to Tape は 2 段 階 のアーカイブ処 理 です。

- **アーカイブ プロセス** -- Arcserve Backup によって、ソースからステージングの場 所 にデータがアーカイブされます。ステージングの場 所 はディスク ステージング デバイスです。
- **コピー プロセス** -- Arcserve Backupによって、アーカイブ データがステージングの場 所 から最 終 デスティネーション メディアにコピーまたはマイグレートされます。最 終 デスティネーションは、一 般 的 にはテープ メディアですが、別 のディスク ステージング デバイスを指 定 することもできます。



注 : Arcserve Backup では、マルチ ストリーミングを使 用 して、最 大 32 個 のデータ ストリームを転 送 することができます。複 数 のストリームを使 用 してデータをアーカイブし、3 つ以 上 のアーカイブ

データ ストリームを転 送 するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを登 録 する必 要 があります。

ディスク ステージングを使 用 したアーカイブ データの管 理 方 法

以 下 のリストでは、ステージングを使 用 したアーカイブ データの管 理 方 法 について説 明 します。

- ディスク ステージングを使 用 すると、一 時 ステージング領 域 として使 用 するディスク ステージング デバイスにデータをアーカイブできます。ステージング ジョブでは、アーカイブ ジョブを、同 時 に実 行 される複 数 のサブジョブに分 割 できます。ディスク ステージングでは、同 時 ストリーミングを使 用 して複 数 のデータ ストリームをディスク ステージング デバイスに送 信 できます。複 数 の異 なるストリームにデータが分 割 されるので、同 時 ストリーミングを使 用 したアーカイブ ジョブは通 常 のアーカイブ ジョブよりもかなり短 い時 間 で完 了 できます。
- その後 、ディスク ステージング デバイスから最 終 ストレージ メディア(ディスクまたはテープ) にデータをマイグレート(コピー) できます。この結 果 、靴 磨 き効 果 (テープの開 始 、停 止 、入 れ替 え) を最 小 限 に抑 え、テープ ドライブの寿 命 と効 率 を引 き上 げることで、テープ ドライブのストリーミングを維 持 できます。アーカイブ イメージがディスク ステージング デバイスにある間 は、ディスク ステージング デバイスからデータを直 接 リストアできます。一 般 に、ディスクからデータをリストアするのはテープからリストアするより速 いため、リストア時 間 は大 幅 に短 縮 されました(テープ ロードおよび検 索 待 ち時 間 による遅 延 はありません) 。
- ディスク ステージング デバイスへのアーカイブ プロセスを実 行 中 、ディスク ステージング デバイスがいっぱいになったり、指 定 した最 大 しきい値 に達 した場 合 、Arcserve Backup でメークアップ ジョブを作 成 できます。メークアップジョブでは、ステージング アーカイブ ジョブが失 敗 した後 、データを直 接 最 終 デスティネーションにアーカイブします。これにより、アーカイブの成 功 率 が向 上 します。また、最 終 デスティネーションへのコピー プロセス中 にエラーが発 生 した場 合 、Arcserve Backup でメークアップ ジョブを作 成 することができます。

  注 : ディスクがいっぱいになった状 態 では、テープにデータをアーカイブするために作 成 されるメークアップ ジョブは、常 にブランク テープまたは再 利 用 セットからのメディアを使 おうとします。既 存 メディアへの追 加 が試 みられることはありません。

- アーカイブ イメージは、指 定 されたパージ ポリシーに設 定 され た保 存 期 限 が切 れるまでディスク ステージング デバイスに保 存 されます。その際 Arcserve Backup では、アーカイブを続 行 できるように、ディスク ステージング デバイスからデータを自 動 的 にパージしてディスク領 域 を再 利 用 します。

アーカイブ テープ ステージング

アーカイブ テープ ステージング方 式 は、テープ ライブラリまたは仮想 テープ ライブラリをステージング領 域 として使 用 し、一 般 的 に「Archive to Tape to Tape」と呼 ばれます。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- Archive to Tape to Tape の動 作
- テープ ステージングを使 用 したアーカイブ操 作 の管 理 方 法


Archive to Tape to Tape の動 作

Archive to Tape to Tape とは、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリへデータをアーカイブし、別 のテープ ライブラリまたは他 の種 類 のデバイスにデータをコピーできるデータ保 護 ソリューションです。マイグレーションとも呼 ばれるコピー処 理 は、ユーザが指 定 したコピー ポリシーにより制 御 されます。

Archive to Tape to Tape は 2 段 階 のアーカイブ処 理 です。

- **アーカイブ プロセス** -- Arcserve Backup によって、ソースからステージングの場 所 にデータがアーカイブされます。ステージング場 所 は、テープ ライブラリまたは仮 想 テープ ライブラリ(VTL) です。
- **コピー プロセス** -- Arcserve Backupによって、バックアップ データがステージングの場 所 から最 終 デスティネーション メディアにコピーまたはマイグレートされます。最 終 デスティネーションはテープ メディアです。

以 下 の図 は、ソースから最 初 の段 階 であるテープ ライブラリ(または仮 想 テープ ライブラリ) および最 終 デスティネーションへのデータの流 れを示します。



注 : Arcserve Backup では、マルチ ストリーミングを使 用 して、最 大 32 個 のデータ ストリームを転 送 することができます。複 数 のス

トリームを使 用 してデータをアーカイブし、3 つ以 上 のアーカイブ データ ストリームを転 送 するには、Arcserve Backup Enterprise Module のライセンスを登 録 する必 要 があります。

Archive to Tape to Tape を使 用 してデータを保 護 する場 合 、テープ経 由 のテープへのアーカイブ処 理 は以 下 の 2 つのフェーズで構 成 されます。

アーカイブ フェーズ

Arcserve Backup では、ユーザが指 定 したポリシーに基 づいて、最 初 の段 階 でデータをソースからテープにアーカイブします。

- アーカイブ ジョブには、フル バックアップ方 式 のみが含 まれます。
- アーカイブ ジョブ中 、グローバル オプション、メディア選 択 のルール、メディア プールの使 用 効 率 、ローテーション ルール、GFS ローテーション ルール、アラート メッセージ、エクスポート オプションなどは、テープに直 接 アーカイブする手 順 と同 一 です。

  注 : さまざまなグローバル アーカイブ オプションは、アーカイブ フェーズ操 作 には適 用 されません。
- マルチプレキシングおよびマルチ ストリーミングを使 用 してデータを最 初 の段 階 のメディアに転 送 して保 存 することができます。

  注 : [マルチプレキング]オプションは、ファイル システム デバイスを除 く、すべてのテープ デバイスへのアーカイブ処 理 に使 用 できます。[マルチプレキング]オプションは、複 数 のドライブを含 むテープ ライブラリへのアーカイブ処 理 に使 用 できます。

コピー フェーズ

Arcserve Backup は、ユーザが指 定 したポリシーに基 づいて、最 初 の段 階 から最 終 デスティネーションにデータをコピーします。

- Arcserve Backup では、1 度 に 1 つのセッションのデータを最 初 の段 階 のメディアから最 終 デスディネーション メディアにコピーします。複 数 のセッションを同 時 に 1 つのテープにコピーすることはできません。
- データを複 数 の最 初 の段 階 のメディアから 1 つの最 終 デスティネーション メディアにコピーする必 要 がある場 合 は、Arcserve Backup はすべてのセッションが最 終 デスティネーション メディアにコピーされるまで各 セッションを連 続 してコピーします。

- 別 々 のジョブに関 連 付 けられ ている Arcserve Backup セッション は、マイグレーション中 に統 合 することができます。この機 能 を 有 効 にするには、統 合 オプションを使 用 します。
- データを最 終 デスティネーションにコピーする処 理 中 にハード ウェア エラーが発 生 した場 合 は、ジョブが停 止 して Arcserve Backup は**ホールド状 態 のメークアップ** ジョブを作 成 します。 ハードウェアのエラーを修 正 した後 で、ジョブのステータスを**レ ディ**にすると、ジョブが再 開 されます。

テープ ステージングを使 用したアーカイブ操 作 の管 理 方 法

Archive to Tape to Tape を使 用してアーカイブ操 作 を管 理 する方 法 について、以 下 に一 般 的 な手 順 を示 します。

- オンサイトおよびオフサイトのストレージの場 所 にアーカイブ データのコピーを 2 つ保 存 する必 要 がある場 合 、Archive to Tape to Tape を使 用 すると、データを直 接 テープにバックアップ できます。アーカイブ ジョブが完 了 したら、Arcserve Backup コピー ユーティリティを使 用 してアーカイブ テープのコピーを自 動 化 して作 成 し、それらのテープをオフサイトのストレージの場 所 に送 ることができます。
- Archive to Tape to Tape では、データを最 終 のデスティネーション メディアにコピーする際 、アーカイブ データを暗 号 化 することができます。この機 能 は、仮 想 テープ ライブラリまたは暗 号 化 をサポートしないライブラリから暗 号 化 をサポートするライブラリにデータをコピーする場 合 に役 立 ちます。この機 能 では、アーカイブを最 速 で実 行 し、オフサイト ストレージの場 所 に発 送 するテープを確 実 に暗 号 化 します。
- アーカイブ処 理 の進 行 中 に、複 数 のジョブが複 数 のテープにデータをアーカイブしている場 合 があります。その結 果 、メディアの全 容 量 が使 用 されない場 合 があります。Archive to Tape to Tape では、アーカイブを統 合 することにより、最 終 デスティネーションにデータをコピーする際 にメディアの容 量 が確 実 に最 大 限 使 用 されるようにすることができます。この機 能 によって最 終 デスティネーション メディア、オフサイト ストレージ、またはその両 方 で使 用 するテープが少 なくなるため、メディアのコストを削 減 することができます。
- データをアーカイブしてそのデータをステージング領 域 から最 終 デスティネーションにコピーするのに必 要 な時 間 を減 らす必 要 がある場 合 は、仮 想 テープ ライブラリ(VTL) を使 用 してアーカイブ操 作 を管 理 することができます。

  VTL は、ディスクドライブのような一 時 的 なストレージ場 所 で、ライブラリと同 じように動 作 するように設 定 されています。ほとんどのアーカイブ データはネットワーク経 由 で転 送 されるため、Arcserve Backup ではマルチプレキシングを使 用 することによってアーカイブに必 要 な時 間 枠 が削 減 されます。VTL を使 用 してアーカイブ データを保 存 すると、操 作 でテープの位 置 付 けに

よるオーバーヘッドが発 生 しないため、VTL のマルチプレキシングにフォーマットされたデータからデータを瞬 時 に読 み取 ることができます。その結 果 、VTL へのデータのアーカイブ、VTL からの読 み取 り、および最 終 デスティネーション メディアにデータをコピーする処 理 が速 くなります。Arcserve Backup では、VTL を使 用 してアーカイブ データをステージングする場 合 に最 終 デスティネーション メディアへのコピー処 理 を自 動 化 することができます。

1 つのジョブで複 数 の Data Mover サーバをバックアップする

Arcserve Backup では、共 通 テープ ライブラリへの複 数 の Data Mover サーバから構 成 されるバックアップを 1 つのジョブでサブミットすることができます。この機 能 では、バックアップの管 理 を容 易 にし、バックアップ データの保 存 に使 用 するメディアの使 用 量 を最 小 に抑 えることができます。

- **サポートされるバックアップの種 類** -- Arcserve Backup では、通 常 の UNIX/Linux Data Mover バックアップおよびテープ ステージングの UNIX/Linux Data Mover バックアップをサブミットすることができます。
- **サポートされるストレージ デバイス** -- Arcserve Backup では、1 つのジョブにある複 数 の UNIX/Linux Data Mover サーバ バックアップを共 有 テープ ライブラリにサブミットすることができます。
- **ライセンス要 件** -- Arcserve Backup では、以 下 のライセンスを使 用 する場 合 、UNIX/Linux Data Mover バックアップをサブミットできます。

  Arcserve Backup UNIX/Linux Data Mover を Data Mover サーバにインストールする必 要 があります。UNIX/Linux Data Mover のライセンスをプライマリ サーバに登 録 する必 要 があります。

  注 : UNIX/Linux Data Mover のライセンス要 件 の詳 細 については、「*UNIX/Linux Data Mover ユーザ ガイド*」を参 照 してください。
- **バックアップの考 慮 事 項** -- UNIX/Linux Data Mover バックアップでは、以 下 の Arcserve Backup 機 能 はサポートされません。
  - Arcserve Backup データ デデュプリケーション デバイス、ファイル システム デバイスおよび Arcserve Backup Tape RAID デバイスへのデータのバックアップ。
  - マルチプレキシング、Arcserve Backup サーバ側 暗 号 化 、Arcserve Backup サーバ側 圧 縮 、および LTO 暗 号 化 を使 用 したデータのバックアップ。
  - Oracle のオブジェクト レベル単 位 での Oracle データベース データの保 護 。

注 : UNIX/Linux Data Mover のインスト ールするおよび使 用 方 法 の詳 細 については、「*UNIX/Linux Data Mover ユーザ ガイド*」を参 照 してください。


このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- 複 数 の Data Mover サーバを単 一 ジョブでバックアップ
- ステージングを使 用 して複 数 の Data Mover サーバを単 一 ジョブでバックアップ

複 数 の Data Mover サーバを単 一 ジョブでバックアップ

Arcserve Backup では、単 一 ジョブをサブミットして複 数 の Data Mover サーバからなるバックアップを共 有 テープ ライブラリに行 うことができます。

以 下 の図 は、Arcserve Backup が単 一 ジョブで Data Mover サーバのバックアップを処 理 する様 子 を説 明 します。この種 のジョブは、テープのステージング処 理 を使 用 しないことに注 意 してください。



前 提 条 件 タスク

- 少 なくともライブラリを 1 つ設 定 してください。ライブラリを設 定 する方 法 の詳 細 については、「ライブラリの設 定 」を参 照 してください。

単 一 ジョブで複 数 の Data Mover サーバをバックアップする方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]メニューから、[バックアップ]を選 択 します。

   バックアップ マネージャが開 き、[スタート]タブが表 示 されます。
3. [スタート]タブから、[UNIX/Linux Data Mover バックアップ]をクリックします。

   このバックアップの種 類 がジョブに適 用 されます。

重 要 : UNIX/Linux Data Mover バックアップ用 のステージング デバイスとして、ファイル システム デバイスを指 定 することはできません。Data Mover バックアップ用 のステージング デバイスとしてファイル システム デバイスを使 用 するには、標 準 バックアップを指 定 してください。


4. [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ ソース ディレクトリ ツリーが表 示 されます。

5. UNIX/Linux Data Movers オブジェクトを展 開 します。

   Data Mover サーバが表 示 されます。

6. 以 下 の画 面 が示 すように、バックアップするソースを指 定 します。



7. [スケジュール]タブをクリックします。

   スケジュール オプションが表 示 されます。

8. ジョブに必 要 なスケジュール オプションを指 定 します。

   注 : ジョブのスケジュールの詳 細 については、「ジョブのカスタマイズ方 法 」を参 照 してください。


9. [デスティネーション]タブをクリックします。

   デスティネーション グループのディレクトリ ツリーが表 示 されます。

10. SAN オブジェクト および共 有 グループ オブジェクトを展 開 します。

    バックアップ データを保 存 するデバイス グループを指 定 します。

    注 : 以 下 の画 面 が示 すように、グループに関 連 付 けられたライブラリを確 認 するには、デバイス グループをクリックします。



重 要 : Arcserve Backup は、 [ソース]タブ上 で指 定 された Data Mover サーバが [デスティネーション]タブで指 定 されたデバイス グループを共 有 しない場 合 は、バックアップ ジョブをサブミット できないようにします 。

11. (オプション) [デスティネーション]タブ上 で [マルチ ストリーミング] チェック ボックスをオンにすると、ユーザのデータがマルチ ストリーミングを使 用 してバックアップされます 。マルチ ストリーミングを使 用 しないと、Arcserve Backup はバックアップ セッションを順 次 処 理 します 。マルチ ストリーミングを使 用 すると、Arcserve Backup は複 数 のストリームにバックアップ セッションを振 り分 けます 。これにより、バックアップを完 了 するのに必 要 な全 体 的 な時 間 の長 さを短 縮 できます 。

   注 : 詳 細 については、「Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処 理 方 法 」を参 照 してください 。

12. (オプション) ツールバーの [オプション]をクリックし、バックアップに必 要 な追 加 のオプションを指 定 します 。

   注 : バックアップ ジョブ オプションの詳 細 については、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください 。

13. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします 。

   [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスが表 示 されます 。

14. [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情 報 を編 集 または確 認 して、[OK]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。


15. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

ステージングを使 用して複 数 の Data Mover サーバを単 一 ジョブでバックアップ

Arcserve Backup では、ステージング(D2T2T) を使 用し、単 一 ジョブをサブミットして複 数 の Data Mover サーバからなるバックアップを共 有 テープ ライブラリに行 うことができます。

以 下 の図 は、Arcserve Backup がステージングを使 用して、単 一 ジョブで Data Mover サーバのバックアップを処 理 する様 子 を説 明します。



前 提 条 件 タスク

- 少 なくともライブラリを 1 つ設 定 してください。ライブラリを設 定 する方 法 の詳 細 については、「ライブラリの設 定 」を参 照 してください。

ステージングを使 用して複 数 の Data Mover サーバを単 一 ジョブでバックアップする方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]メニューから、 [バックアップ]を選 択 します。
3. バックアップ マネージャが開 き、 [スタート]タブが表 示 されます。

   [スタート]タブから、以 下 をクリックします。

   - UNIX/Linux Data Mover バックアップ
   - ステージングを有 効 にする

   このバックアップの種 類 がジョブに適 用 されます。

重 要 : UNIX/Linux Data Mover バックアップ用 のステージング デバイスとして、ファイル システム デバイスを指 定 することはできません。Data Mover バックアップ用 のステージング デバイスとしてファイル システム デバイスを使 用 するには、標 準 バックアップを指 定 してください。


4. [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ ソース ディレクトリ ツリーが表 示 されます。

5. UNIX/Linux Data Movers オブジェクトを展 開 します。

   Data Mover サーバが表 示 されます。

6. 以 下 の画 面 が示 すように、バックアップするソースを指 定 します。



7. [スケジュール]タブをクリックします。

   スケジュール オプションが表 示 されます。

8. ジョブに必 要 なスケジュール オプションを指 定 します。

   注 : ジョブのスケジュールの詳 細 については、「ジョブのカスタマイズ方 法 」を参 照 してください。


9. [ステージングの場 所]タブをクリックします。

   ステージングの場 所 とグループのディレクトリ ツリーが表 示 されます。

10. SAN オブジェクト および共 有 グループ オブジェクトを展 開 します。

11. バックアップ データをステージングするデバイス グループを指 定 します。

    注 : 以 下 の画 面 が示 すように、グループに関 連 付 けられたライブラリを確 認 するには、デバイス グループをクリックします。



重 要 : Arcserve Backup は、[ソース]タブ上 で指 定 された Data Mover サーバが [ステージングの場 所]タブで指 定 されたデバイス グループを共 有 しない場 合 は、バックアップ ジョブをサブミット できないようにします 。

12. (オプション) [ステージングの場 所]タブ上 で [マルチ ストリーミング]チェック ボックスをオンにすると、ユーザのデータがマルチ ストリーミングを使 用 してバックアップされます 。マルチ ストリーミングを使 用 しないと、Arcserve Backup はバックアップ セッションを順 次 処 理 します 。マルチ ストリーミングを使 用 すると、Arcserve Backup は複 数 のストリームにバックアップ セッションを振 り分 けます 。これにより、バックアップを完 了 するのに必 要 な全 体 的 な時 間 の長 さを短 縮 できます 。

注 : 詳 細 については、「Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処 理 方 法 」を参 照 してください 。

13. [ポリシー]タブをクリックします 。

マイグレーション ポリシーのオプションが表 示 されます 。

14. ジョブに必 要 な以 下 のマイグレーション ポリシーを指 定 します 。

- **[フル バックアップ]および [差 分 /増 分 バックアップ]タブ -- フル バックアップ、および増 分 /差 分 バックアップのために必 要 なマイグレーション ポリシーを指 定 します 。**

  注 : 詳 細 については、「テープ ステージング バックアップのマイグレーション オプションの指 定 」を参 照 してください 。

- **[その他]** -- バックアップ ジョブに必 要 なその他 のポリシーを指 定 します。

  注 : 詳 細 については、「テープ ステージング バックアップのその他 オプションの指 定 」を参 照 してください。
- **[Alert]** -- バックアップ ジョブに必 要 な Alert ポリシーを指 定 します。

  注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの Alert オプションの指 定 」を参 照 してください。
- **[実 行 後 スクリプト]** -- ジョブに必 要 な実 行 後 スクリプト ポリシーを指 定 します。

  注 : 詳 細 については、「ディスクおよびテープ ステージング バックアップの実 行 後 スクリプト オプションの指 定 」を参 照 してください。


15. [デスティネーション]タブをクリックします。

    デスティネーション ディレクトリ ツリーが表 示 されます。

16. [デスティネーション]タブ上 でサーバ オブジェクトを展 開 します。

    データを保 存 するデバイス グループを指 定 します。

    注 : Arcserve Backup では、プライマリ サーバまたは Data Mover サーバを介 してマイグレーション ジョブを実 行 することができます。以 下 の画 面 が示 すように、マイグレーション ジョブは、最 終 バックアップ先 メディアの指 定 方 法 に従 い、プライマリ サーバまたは Data Mover サーバから実 行 されます。



17. (オプション) ツールバーの [オプション]をクリックし、ジョブに必 要 なオプションを指 定 します。

    この時 点 で、マイグレーション ジョブに影 響 する他 のオプションを適 用 することを推 奨 します。たとえば、マイグレーション ジョブ完 了 後 にテープをライブラリからイジェクトするには、 [グローバル オプ

ション]ダイアログ ボックスの [操 作]タブをクリックして、 [メディアのイジェクト]オプションを選 択 します 。

注 : バックアップ オプションの詳 細 については 、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください 。

18. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし 、ジョブをサブミットします 。

    [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスが表 示 されます 。

19. [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスで 、ジョブのセキュリティおよびエージェント情 報 を編 集 または確 認 して、 [OK]をクリックします 。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます 。

20. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力 して、 [OK]をクリックします 。

    ジョブがサブミットされます 。

惨 事 復 旧

データの損 失 を防 ぐには、すべてのサーバおよびワークステーションのバックアップ ファイルを常 に最 新 にしておく必 要 があります。バックアップしたデータが最 新 でない場 合 、Arcserve Backupで回 復 できるデータが制 限 されることになります。スケジューリング ジョブの設 定 やメディア ローテーション スキーマを使 用 して、バックアップを常 に最 新 の状 態 に保 つようにします。

デフォルトでは、サーバは、Disaster Recovery Optionがインストールされていなくても、すべてのフル バックアップ システムに対 して惨事 復 旧 情 報 の生 成 または更 新 を行 います。Arcserve BackupArcserve Backupこれにより、後 から Arcserve Backup Disaster Recovery Option をインストールした場 合 でも、常 に最 新 のバックアップ情 報 を利 用 できます。

注 : Arcserve Backup サーバで惨 事 復 旧 情 報 が生 成 および更 新 されないようにするには、サーバ マシンで以 下 のレジストリ キー値 を作 成 して 1 に設 定 します。Arcserve Backup

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\Task\backup\SkipDRSession

詳 細 については、「*Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」を参照 してください。

NTFS デデュプリケーションの動 作

NTFS データ デデュプリケーションは Windows Server 2012 オペレーティング システムに実 装 されている機 能 です。NTFS データ デデュプリケーションは、重 複 したデータをボリュームから削 除 します。これにより、ボリューム上 により多 くのデータを保 存 することができます。

NTFS データ デデュプリケーションと Arcserve Backup データ デデュプリケーションとを混 同 しないようにしてください。NTFS データ デデュプリケーションは、ボリューム上 のデータを扱 う、Windows に実 装 されている機 能 です。Arcserve Backup によって、NTFS データ デデュプリケーションが有 効 化 されたボリューム上 のデータをバックアップおよびリストアできます。Arcserve Backup データ デデュプリケーションは、バックアップ データのストレージ メディアへの保 存 方 法 に関 する機 能 です。Arcserve Backup のデータ デデュプリケーション機 能 の詳 細 については、「デデュプリケーションの使 用 」を参 照 してください。NTFS データ デデュプリケーションの詳 細 については、Microsoft Windows Development Center の Web サイトを参 照 してください。

NTFS データ デデュプリケーションは、ローカル バックアップ オプションまたはグローバル バックアップ オプションのいずれかとして定 義 します。

NTFS データ デデュプリケーション データをバックアップするプロセスは、ディスクまたはテープ メディアへの他 の標 準 的 なバックアップのプロセスと同 じです。また、これは、NTFS データ デデュプリケーションによって最 適 化 されたデータのリストアにも該 当 します。ただし、最 適 化 された NTFS データ デデュプリケーションを使 用 してバックアップしたデータをリストアする場 合 、デスティネーション ボリューム上 に、リストアするファイルの論 理 サイズ以 上 の十 分 なディスク空 き容 量 が必 要 です。

例 : ファイル A は 100 MB、ファイル B も 100 MB です。両 方 のファイルにはまったく同 じデータが含 まれます。最 適 化 された NTFS データ デデュプリケーション バックアップに必 要 なストレージ容 量 は 100 MB です。ただし、両 方 のファイルを復 旧 する場 合 、デスティネーション ボリューム上 には、200 MB のディスク空 き容 量 が必 要 となります。

注 : この例 は、Arcserve Backup 惨 事 復 旧 処 理 を使 用 してデータを回 復 する場 合 は該 当 しません。

バックアップ対 象 のボリューム上 で NTFS データ デデュプリケーションが有 効 な場 合 、NTFS データ デデュプリケーションを使 用 して、最 適 化 されたバックアップおよび最 適 化 されていないバックアップを行 うことができます。最 適 化 されたバックアップでは、Arcserve Backup は、最 適 化 されたファイル、最 適 化 されていないファイル、およびチャンク ストアをバックアップします。NTFS データ デデュプリケーションがボリューム上 で有 効 ではない状 態 で、最 適 化 された NTFS データ デデュプリケーション バックアップを実 行 しようとすると、Arcserve Backup は最 適 化 されたバックアップを実 行 します。

NTFS データ デデュプリケーション バックアップには、以 下 の制 限 事 項 があります。

- 最 適 化 された NTFS データ デデュプリケーション オプションは、デフォルトでは、グローバル バックアップ オプションとしては有 効 に、ローカル バックアップ オプションとしては無 効 に設 定 されています。この環 境 設 定 で Arcserve Backup は、NTFS デデュプリケーションが有 効 化 されたすべてのボリューム上 で、最 適 化 されたバックアップを実 行 します。

  特 定 のボリュームのバックアップ ジョブに対 してこのオプションを有 効 化 または無 効 化 するには、グローバル バックアップ オプションとしてこのオプションを無 効 にし、次 に、ローカル バックアップ オプションとしてこれを適 宜 有 効 または無 効 にします。

- Arcserve Backup による、最 適 化 されたバックアップ セッションからのデータ復 旧 は、Windows Server 2012 を実 行 しているコンピュータに対 してのみ可 能 です。

- Arcserve Backup は、NTFS データ デデュプリケーション(最 適 化) オプションを使 用 して、バックアップされたデータに対 して比 較 ジョブを実 行 することはできません。このようなジョブをサブミットすると、ジョブは失 敗 し、比 較 ジョブがサポートされていないことを示 す内 容 のエラーがアクティビティ ログに表 示 されます。

- 最 適 化 された NTFS データ デデュプリケーション バックアップを実 行 し、[バックアップ メディアとディスクの比 較]オプションを指 定 すると、Arcserve Backup はボリューム全 体 ではなく、リパースされたファイルのみを比 較 します。

第 4章 : データのリストア

Arcserve Backup には、データのリストアに使用できるさまざまなツールやオプションが提供されています。このセクションでは、データを安全かつ効率的にリストアするための方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

リストア マネージャ 410
リストアするファイルの検索方法 411
リストア マネージャのボックス 427
リストア マネージャの場所オプション 428
リストア ジョブのスケジュール 429
Windows Server 2008 および 2012 システムで管理者としての実行を指定する 430
グローバル リストア オプション 431
システム状態リストア オプション 442
データのリストア シナリオ 445
クラウド ストレージからデータをリストアする方法 470

リストア マネージャ

リストア ジョブを正しく実行するには、必要なデータを迅速に識別し、適切なバックアップおよびアーカイブ メディアからそのデータを取り出すことが重要なポイントとなります。

Arcserve Backupでは、ネットワークに接続されているコンピュータにデータをリストアできます。リストア ジョブではソースとデスティネーションを指定する必要があります。ソースは、Arcserve Backup によって作成されたメディアにバックアップまたはアーカイブされているファイルである必要があり、デスティネーションはハード ディスク ドライブである必要があります。リストア マネージャには、リストア ジョブをカスタマイズするために、以下の3つのタブが用意されています。

- ソース
- デスティネーション
- スケジュール

オプションの Arcserve Backup クライアント エージェントを使用すると、さまざまな環境のリモート ワークステーションと通信し、Windows 以外のシステム(UNIX など) にデータをリストアできます。

同様に、オプションのほかのバックアップ エージェントを使用すると、Arcserve Backup でオンライン データベースおよびアプリケーション(Microsoft Exchange Server、Microsoft SharePoint、Microsoft SQL Server、Lotus Domino、Oracle、IBM Informix など) をリストアできます。

リストアするファイルの検索方法

Arcserve Backupを使用すると、リストアしたいファイルを簡単に検索できます。さまざまなシステム要件および環境が考えられるため、Arcserve Backupには、リストアするデータ(つまりソース)を選択する以下の方法が用意されています。

- **ツリー単位** -- この方式では、Arcserve Backupでバックアップまたはアーカイブした表示されているディレクトリおよびファイル、特定のディレクトリまたはドライブをリストアできます。必要なデータがどのメディアに入っているかわからないが、どのコンピュータからそのデータがバックアップまたはアーカイブされたかがわかっている場合は、この方法を使用します。

  [ツリー単位]では、バックアップまたはアーカイブの最後のインスタンスのみが表示されます。それ以外のインスタンスをすべて表示し、アクセスするには、リストアするオブジェクトを選択して[復旧ポイント]ボタンをクリックします。同じドライブの部分バックアップ/アーカイブが複数回行われた場合、[ツリー単位]では、最後のバックアップ/アーカイブのみが表示されます。ただし、ドライブのフルボリュームバックアップ/アーカイブがある場合は、最後の部分バックアップ/アーカイブではなく、最後のフルバックアップ/アーカイブが表示されます。

  [マシン名]フィールドでは、名前の一部でフィルタした検索が可能です。名前の任意の一部を入力すると、関連する項目の一覧が表示されます。たとえば、名前が「BB」を含むマシンが複数ある場合、[マシン名]フィールドに「BB」と入力し、[更新]ボタンをクリックします。関連するマシンが表示されます。[マシン名]フィールドでは、完全一致検索およびワイルドカード検索もサポートされています。

  注: リストアマネージャは、512バイトを超えるパスを表示できません。これにはドライブ文字、またはネットワークサーバ名およびネットワーク共有名も含まれます。1バイト言語では、これはおよそ500文字に相当します。1バイト文字、マルチバイト文字、およびそれらの組み合わせを含むマルチバイト言語では、512バイトは250～500文字に相当します。マルチバイト文字のみを含むマルチバイト言語では、512バイトはおよそ250文字に相当します。ファイルパスが512バイトを超える場合、切り捨てが発生します。切り捨てが行われたディレクトリからデータをリストアするには、名前が切り捨てられていないパ

スの最後のディレクトリからリストア ジョブをサブミットする必要があります。

注： Arcserve Backup では、[リストア マネージャ]ツリーからテキスト ファイルに結果をエクスポートできます。セッション、メディア、ディレクトリ、またはサーバ ノードを右クリックし、[データのエクスポート]をクリックします。ローカル ドライブにファイルを保存します。

- **検索** -- [検索]ボタンをクリックして、特定のファイルまたは似たような名前を持つファイルのグループのバックアップまたはアーカイブを検索します。Arcserve Backup では、[検索]フィールドに、ファイル拡張子を含め最大 255 文字のファイル名を指定できます。完全なファイル名がわからない場合、ワイルドカード文字「*」や「?」を[検索]フィールドに指定して、検索の結果を簡単にすることができます。

  注： この検索を利用したリストア方式は、データベース エンジンが停止している場合は機能しません。

  例：

  1. ドライブ D:\ には、1 週間単位でバックアップ/アーカイブされる 2 つのディレクトリ、D:\Temp および D:\Documents が含まれます。D:\Temp と D:\Documents は両方とも、4 月 21 日と 4 月 28 日にバックアップ/アーカイブされました。ドライブ D:\ のフル バックアップ/アーカイブは 4 月 1 日に実行されました。
  2. リストア マネージャには、4 月 1 日に実行されたドライブ D:\ のフル バックアップ/アーカイブに関連するインスタンスが表示されます。
  3. D:\Documents の 4 月 28 日のインスタンスをリストアするには、[ツリー単位]のリストアで D:\Documents ディレクトリを選択し、[復旧ポイント]をクリックします。[復旧ポイント]ダイアログ ボックスで、4 月 28 日のインスタンスを選択し、[選択]ボタンをクリックします。

- **セッション単位** -- セッションを選択し、リストアするファイルとディレクトリを選択できます。メディアの名前はわかっているが、リストアしたいセッションが不明な場合は、この方法を使用します。

このリストア方式は、データベース エンジンが停止している場合は機能しません。

デデュプリケーション デバイスはセッション単位をサポートしますが、多くの場合、数千のセッションが含まれます。ボリュームを管理するための表示方法を指定するよう求められます。

[メディア名]フィールドでは、名前の一部でフィルタした検索が可能です。名前の任意の一部を入力すると、関連する項目の一覧が表示されます。たとえば、名前が「BB」を含むセッションが複数ある場合、[メディア名]フィールドに「BB」と入力し、[更新]ボタンをクリックします。関連するセッションが表示されます。[メディア名]フィールドは、完全一致検索およびワイルドカード検索もサポートしています。

注： リストア マネージャは、512 バイトを超えるパスを表示できません。1 バイト言語では、これはおよそ 500 文字に相当します。1 バイト文字、マルチバイト文字、およびそれらの組み合わせを含むマルチバイト言語では、512 バイトは 250 ～ 500 文字に相当します。マルチバイト文字のみを含むマルチバイト言語では、512 バイトはおよそ 250 文字に相当します。ファイル パスが 512 バイトを超える場合、切り捨てが発生します。切り捨てが行われたディレクトリからデータをリストアするには、名前が切り捨てられていないパスの最後のディレクトリからリストア ジョブをサブミットする必要があります。

注： Arcserve Backup では、[リストア マネージャ]ツリーからテキスト ファイルに結果をエクスポートできます。セッション、メディア、ディレクトリ、またはサーバ ノードを右クリックし、[データのエクスポート]をクリックします。ローカル ドライブにファイルを保存します。

- **照会単位** -- ファイルまたはディレクトリの名前を見つけ出すための検索パターンに基づいて、ファイルをリストアします。リストアするための照会の種類 (たとえば、[すべて](デフォルト) 、[バックアップ セッション]、または [アーカイブ]) を指定できます。リストアするファイルまたはディレクトリの名前はわかっているが、バックアップまたはアーカイブ元のコンピュータ、あるいはバックアップまたはアーカイブ先のメディアがわからない場合は、この方法を使用します。

  照会単位のリストア処理では、大文字と小文字は区別されません。

Arcserve Backup では、[ファイル名]フィールドに、ファイル拡張子を含め最大 255 文字のファイル名を指定できます。完全なファイル名がわからない場合、ワイルドカード文字「*」や「?」を[ファイル名]フィールドに指定して、照会結果を簡単にすることができます。

注： このリストア方式は、データベース エンジンが停止している場合は機能しません。

- **メディア単位** -- ストレージ デバイス内の指定メディアから、バックアップ セッション一式をリストアします。リストア ジョブにフィルタが追加されていない限り、セッション内のすべてのファイルをデスティネーションにリストアします。Arcserve Backup の別のバージョンで作成されたメディアである場合、またはデータベースがメディアを認識できない場合は、この方法を使用します。

  重要： リストアするアイテムが見つからない場合は、対応するレコードがデータベースから破棄された可能性があります。マージ ユーティリティを実行して、リストア ソースの選択を再設定できます。マージ ユーティリティの詳細については、「マージ ユーティリティ」を参照してください。

- **仮想マシンの復旧** -- 仮想マシンを復旧するためのオプションが 2 つあります。

  - **VM ホスト名または VM タイプで仮想マシンを検索** -- VM 名または VM タイプで仮想マシンを復旧できます。VM タイプで検索する場合、プロキシに VMware Converter 3.0.2 がインストールされている必要があります。そうしなければ、復旧ジョブは失敗します。このリストア方式を使用すると、[グローバル オプション]の[操作]タブで追加のオプションが有効になります。

  - **VMware VM のトランスポート モード** -- 特定のトランスポート方式を選択することにより仮想マシンを復旧します。

    - **動的** -- (デフォルト) このオプションでは、使用可能なトランスポート モードが VMware Virtual Disk Development Kit (VDDK) によって選択されます。

    - **SAN** -- (Storage Area Network) このオプションでは、ファイバ チャネル通信を使用して、SAN に接続されたプロキシ システムからストレージ デバイスにバックアップ データを転送できます。

- **HOTADD**-- このオプションでは、SCSI ディスクで設定された仮想マシンをバックアップできます。
- **NBDSSL** -- (Network Block Device Secure Sockets Layer) このオプションでは、通信に NFC (Network File Copy) プロトコルを使用します。NBDSSL は TCP/IP 通信ネットワークを使用して、暗号化されたデータを転送します。
- **NBD** -- (Network Block Device。別名、LAN トランスポート モード) このオプションでは、通信に NFC (Network File Copy) プロトコルを使用します。各種の VDDK および VCB 操作は、NBD を使用するときに、各 ESX/ESXi Server ホストでアクセスする仮想ディスクごとに 1 つの接続を使用します。

注： 指定されたトランスポート モードが使用可能でない場合、トランスポート モードはデフォルトの [動的] オプションに戻ります。

[仮想マシンの復旧] を使用すると、回復ジョブの実行中、指定した VM を使用できなくなります。


Arcserve Backup Enterprise Module をインストールしている場合、[イメージ単位でリストア] も使用できます。ファイル システムを介さずに、ブロック単位で高速にデータを読み取ってリストアする必要がある場合には、この方法を選択してください。

リストア マネージャで Arcserve Backup に多数の項目を参照させる方法


Arcserve Backup では、多数のディレクトリやファイルなどを参照する際、リストア マネージャに項目をロードするプロセスを一時停止できます。[デスティネーション]タブをクリックし、[ファイルを元の場所にリストア]オプションをオフにし、[デスティネーション]タブで項目を参照すると、ロード プロセスを一時停止することができます。

以下の手順は、Arcserve Backup の[リストア マネージャ]ウィンドウで多数の項目を参照する方法について示します。


1. [デスティネーション]タブでリストア マネージャのディレクトリ ツリーから項目を選択すると、Arcserve Backup で[ロード中]ダイアログ ボックスが表示され、多数の項目を取得して[リストア マネージャ]ウィンドウにロードする必要があることが通知されます。Arcserve Backup で[リストア マネージャ]ウィンドウに表示する項目のリストが取得されている間は[キャンセル]をクリックできません。



2. Arcserve Backup で[リストア マネージャ]ウィンドウに表示する項目のリストが取得されると、リストア マネージャへの項目のロード進捗状況が[ロード中]ダイアログ ボックスに表示されます。[キャンセル]をクリックすると、操作を一時停止することができます。



3. ロード操作を一時停止した後で、ターゲット ディレクトリを右クリックし、コンテキスト メニューから [さらに表示]を選択することによって、ロード操作を続行できます。



4. ロード プロセスを一時停止すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以下のように表示されます。



5. ロード プロセスは、必要に応じて一時停止と継続が可能です。さらに項目をロードするには、コンテキスト メニューから [さらに表示]をクリックします。

6. ロード プロセスが完了すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以下のように表示されます。



リストア マネージャでの多数のファイルの参照

リストア マネージャに多数の項目を含むディレクトリを参照する必要がある場合は、以下の手順に従います。

注： リストア マネージャが表示できるファイル名パスの長さは 512 文字までです。これにはドライブ文字、またはネットワーク サーバ名およびネットワーク共有名も含まれます。NTFS および FAT32 のファイル システムでは、ファイル名の最大長は 255 文字に制限されます。

リストア マネージャで多数のファイルを参照する方法

1. リストア マネージャを開いて [デスティネーション]タブをクリックします。
2. [デスティネーション]タブで [ファイルを元の場所にリストア]オプションをオフにし、次にディレクトリ ツリーからターゲット ディレクトリを参照して、指定します。

   [ロード中]メッセージ ボックスが表示されます。
3. [ロード中]メッセージ ボックスから、[キャンセル]をクリックして、ロード プロセスを停止します。

   Arcserve Backup がすべての項目をロードしなかった場合、警告メッセージが表示されます。

   注： このメッセージは、[ロード中]メッセージ ボックスで初めて [キャンセル]をクリックしたときにのみ表示されます。
4. ディレクトリ ツリーからターゲット ディレクトリを右クリックし、コンテキスト メニューから [さらに表示]をクリックします。

   [ロード中]メッセージ ボックスが表示され、Arcserve Backup が項目のロードを続けます。
5. Arcserve Backup がターゲット ディレクトリにすべての項目をロードするまで、必要に応じて何度でもロード プロセスを一時停止し、続行することができます。

   ロード プロセスを一時停止すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以下のように表示されます。



ロード プロセスが完了すると、ターゲット ディレクトリのアイコンが以下のように表示されます。



バックアップ セッションの複製

ディスク ステージングを使用してデータをバックアップしたり、tapecopy コマンド ライン ユーティリティを使用してメディアをコピーする場合、バックアップ セッションの複製を複数のロケーションに存在させることができます。たとえば、ステージング コピーとパージのポリシーを定義して、最終的なデスティネーション メディアへのコピー操作が行われた後、バックアップ セッションがステージングに使用されたファイル システム デバイスに一定期間残るようにすることができます。バックアップ セッションがファイル システム デバイスからパージされていない場合は、データはファイル システム デバイスと最終的なデスティネーション メディアの両方にあることになります。このような場合、ファイル システム デバイスにあるデータを使って、セッションをリストアすることができます。

メディアをコピーすれば、複製されたバックアップ セクションは複数のメディア上に存在することになります。1 つのメディアがサイトに残り、他のメディアがボールトされた場合、Arcserve Backup では、サイト上のメディアを使用して、リストア処理をしやすくすることができます。

スマート リストア

Arcserve Backupは、リストア動作の全体的な成功率を向上させる透過的なスマート リストア機能を提供します。リストア ジョブの実行中にメディアの読み取りエラーやハードウェア エラーが生じると、Arcserve Backup がリストア ジョブを完了するために使用する代替メディアを探します。

例：スマート リストア

リストア ジョブの実行中にソース メディアが動かなくなり、ライブラリが使えなくなったとします。Arcserve Backupそうすると、では自動的にそのバックアップ セッションの重複が検索されます。セッションの重複が存在する場合は、その場所がファイル システム デバイスかそれ以外のメディアかということとは無関係に、ユーザの操作を介さずにリストアを継続します。

注：リストア ジョブの実行中に再びメディア エラーが発生した場合は、そのジョブは失敗します。

照会単位でリストアの結果のエクスポートおよびスプレッドシートでの参照

Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベースに照会した結果をテキスト ファイルにエクスポートできます。Arcserve Backup は、値をタブ区切り形式でエクスポートします。タブ区切り形式を使用すると、データをスプレッドシート アプリケーション(Microsoft Excel など) にインポートして結果を分析できます。

例：照会単位でリストアの結果のエクスポートおよびスプレッドシートでの参照

複数のユーザから、環境内の異なるコンピュータに存在する複数のファイルをリストアして欲しいとの依頼がありました。依頼してきたユーザは、正確なファイル名を知りません。これらのコンピュータには、対象ファイルによく似た名前のファイルが存在します。このような場合、ワイルドカードを使用して Arcserve Backup データベースに照会し、ホスト名、ファイル パス、ファイル名、およびファイル変更日時を取得できます。次に、Excel スプレッドシートを使用して結果をソートして、ユーザに対して、リストアが必要なファイルを知らせて欲しいと依頼できます。

照会単位でリストアの結果をエクスポートしてスプレッドシートで参照する方法

1. Arcserve Backup ホーム画面の [クイックスタート]メニューから [リストア]をクリックします。

   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。

2. ドロップダウン リストから、[照会単位]をクリックします。

   照会オプション フィールドが表示されます。

3. 必要な値を指定して、[照会]をクリックします。

   照会の結果が照会フィールドの下に表示されます。

4. [照会結果のエクスポート]をクリックします。

   Arcserve Backup によって照会結果が収集され、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが開きます。

5. 保存場所とファイル名を指定して、[保存]をクリックします。

   照会結果がテキスト ファイルに保存されます。

6. スプレッドシート アプリケーションを開きます。

   作成したテキスト ファイルをインポートします。

注：テキスト ファイルをインポートする方法の詳細については、ご使用のスプレッドシート アプリケーションのマニュアルを参照してください。

照会の結果が照会フィールドに表示されます。

UNIX および Linux プラットフォームでの照会単位でのリストア

データを照会単位でリストアする方法では、バックアップデータに保存されているファイルまたはディレクトリの名前を検索する条件に基づいてファイルを検索およびリストアできます。UNIX と Linux プラットフォームでは、[ディレクトリ名](ファイルの場所)のオプションに基づく Arcserve データベースの照会に使用する構文は、Windows プラットフォームのそれとは異なります。以下の手順では、UNIX および Linux プラットフォーム上で照会単位でリストアするために使用する構文について説明します。

UNIX および Linux プラットフォームでデータを照会単位でリストアする方法

1. リストアマネージャから、ソース表示のドロップダウンリストから [照会単位]を選択します。

   [照会単位]フィールドが表示されます。

2. 検索条件を指定するには、以下のすべてのフィールドに入力します。

   - **[コンピュータ名]** - 検索するコンピュータの名前を指定します。特定のコンピュータ名を指定するか、ドロップダウンリストから <<ANY>> を選択して Arcserve 環境のすべてのコンピュータを検索します。
   - **[ファイル名]** - ワイルドカードまたは特定のファイル名の検索を指定します。UNIX プラットフォームと Linux プラットフォームでは、Arcserve Backup は標準的な 8.3 ファイル命名規則を使用します。たとえば、*.txt を指定すると、.txt ファイル拡張子が付いたファイルがすべて照会結果に表示されます。

     注： このフィールドでは前後にスペースを入れることはできません。

   - **[ディレクトリ参照]** - 検索するディレクトリを指定します。このフィールドでは、ドライブ文字から開始して正確に一致するパスを入力する必要があります。

     UNIX および Linux プラットフォームでは、バックスラッシュ(\)は区切り文字とみなされます。たとえば、\root\dir1\text.txt です。

     例：ディレクトリ名

マウント ポイントが「/」の場合は、次の検索文字列を使用してください。

/\root\dir1\text1

マウント ポイントが「/root」の場合は、次の検索文字列を使用してください。

\/root\dir1\

注： このフィールドでは前後にスペースを入れることはできません。

- **[サブディレクトリを含める]** - [ディレクトリ名]フィールドに指定したディレクトリのサブディレクトリを検索できます。

3. [照会]をクリックします。

   Arcserve Backup によってデータベースが照会され、検索条件を満たすファイルが返されます。

4. リストアするファイルまたはディレクトリの名前をダブルクリックして選択します。

   ファイルやディレクトリを選択すると、緑色のライトが点灯します。

リストア マネージャのボックス

[リストア マネージャ]ウィンドウに表示される各オブジェクトの左には、緑色または灰色のボックスが表示されます。

- **緑色のボックス** - オブジェクトのリストア範囲を直接制御できます。ボックスをクリックすると、リストア対象からオブジェクトを除外したり、リストア対象をオブジェクトの全体または一部にするかを指定できます。ボックスをクリックし、ボックス内の色を付けたり消したりすることで、リストアの範囲を指定します。
- **灰色のボックス** - 実在しないオブジェクトに関連付けられており、それらのオブジェクトはリストアできません。通常、このような項目はプレースホルダとして存在し、この下に他のオブジェクトがグループ化されて表示されます。灰色のボックスの下にある緑色のボックスをクリックすると、リストアの対象として選択したファイルの割合に応じて、自動的に灰色のボックスが部分的にまたは全体的に塗りつぶされます。

ボックスの設定とそれに対応するリストアレベルを、以下の表に示します。

ボックス	環境設定	説明
	全体が塗りつぶされている	フル リストア
	部分的に塗りつぶされている	部分的にリストア
	塗りつぶされていない	リストアしない

注： 灰色のボックスの設定は、緑色のボックスの設定と同じパターンに従っており、リストア対象として選択したファイルの割合が反映されます。

ディレクトリツリーで上位階層にあるボックスの塗りつぶしの割合は、下位階層にあるオブジェクトのボックスの塗りつぶしの割合によって決まります。


- 上位階層のボックスをクリックして完全に塗りつぶすと、すべての下位階層のボックスも自動的に完全に塗りつぶされます。
- 下位階層のすべてのボックスをクリックして完全に塗りつぶすと、その上位階層のボックスも自動的に完全に塗りつぶされます。
- 下位階層のボックスに完全に塗りつぶされたものと部分的に塗りつぶされたものが混じっている場合、上位階層のボックスは部分的に塗りつぶされた状態になります。

リストア マネージャの場 所 オプション

Arcserve Backup には、データのリストア先 である場 所 を選 択 する方 法 として、以 下 の 2 つがあります。

- ファイルを元 の場 所 にリストア
- ユーザ共 有 ディレクトリおよびドライブにリストア

注 : デフォルトでは、[ファイルを元 の場 所 にリストア]チェック ボックスがオンになっています。[ファイルを元 の場 所 にリストア]チェックボックスをオフにした場 合 、Arcserve Backup では、マシン、ディレクトリ、ファイルのリストが表 示 され、ユーザがデータのリストア先 を指 定 できます。



リストア ジョブのスケジュール

ジョブをサブミットし、以下の方式でジョブを繰り返すことができます。

- [**1 度だけ**] -- このジョブを 1 度だけ実行して繰り返し実行しません。
- [**一定間隔**] -- 指定した間隔 (分、時間、日、週、または月) でジョブを繰り返します。
- [**曜日**] -- 指定した 1 つまたは複数の曜日にジョブを繰り返します。
- [**週**] -- 指定した 1 つまたは複数の週の指定した曜日にジョブを繰り返します。
- [**日**] -- 毎月、指定した日にジョブを繰り返します。
- [**カスタム**] -- 指定した月、日、時間、または分に、指定した曜日を除外したジョブを繰り返します。

注 : ストレージ デバイスが使用中であるときに [ジョブを即実行] でサブミットすると、Arcserve Backup は、ストレージ デバイスが使用中であるためジョブはジョブ キューにサブミットされないと通知します。その場合、現在の日付と時刻を指定して、ジョブのスケジューリングを行います。これにより、Arcserve Backupでストレージデバイスが使用中の場合、ドライブの使用が終了するまで、ジョブの再試行が自動的に行われます。

ジョブ スケジューリング機能の詳細については、「ジョブのカスタマイズ」を参照してください。

Windows Server 2008 および 2012 システムで管理者としての実行を指定する

Windows Vista、Windows Server 2008、および Windows Server 2012 オペレーティング システムでは、セキュリティ機能として、実行可能ファイルまたはアプリケーションを起動するたびに、管理者認証情報 (ユーザ名およびパスワード) を入力するか確認するように求められます。このメッセージが毎回表示されないようにするためには、実行可能ファイルまたはアプリケーションを管理者として実行するように指定します。

たとえば、Windows のコマンド プロンプトを実行する場合、[コマンド プロンプト]アイコンを表示し ([スタート]メニューから)、右クリックして表示されるコンテキスト メニューの [管理者として実行] を選択します。コマンド プロンプト コンソールに対して管理者権限が確立されると、コマンド プロンプト コンソールを閉じるまで、それ以降のコマンド プロンプトの呼び出しでさらにプロンプトが表示されることはありません。

注: このタスクはすべての Arcserve Backup 実行可能ファイルとアプリケーションに対して実行する必要があります。たとえば、ca_auth、ca_backup、ca_restore、cabatch などがあります。

以下の手順に従います。

1. Windows エクスプローラで、[管理者として実行]を指定する実行可能ファイルまたはアプリケーションを表示します。
2. 実行可能ファイルまたはアプリケーションを右クリックし、コンテキスト メニューから [管理者として実行]を選択します。

   Windows プロンプトが表示され、管理者認証情報 (ユーザ名およびパスワード) の入力が求められます。
3. 管理者認証情報の入力を求められたら、以下のいずれかの手順を実行します。
   - 管理者としてログインしていない場合は、管理者ユーザ名およびパスワードを入力します。
   - 管理者としてログインしている場合は、[続行]をクリックします。
4. プロンプトに従い、必要なフィールドを入力してこのタスクを完了します。

グローバル リストア オプション

ここでは、リストア ジョブをサブミットする際に選択することができるグローバル リストア オプションについて説明します。 [グローバル オプション]ダイアログ ボックスにアクセスするには、リストア マネージャで [オプション]ボタンをクリックします。

グローバル オプション(ジョブ全体にわたるオプション) で定義する手順とルールは、Arcserve Backup ですべてのノード (サーバ、ワークステーション、およびアプリケーション) をリストアする際に使用されます。このオプションは特定のリストア ジョブ用に定義できます。1 つのリストア ジョブ用に定義するグローバル オプションは、他のリストア ジョブ用に定義するグローバル オプションには影響しません。

利用できるオプションは以下のとおりです。

- バックアップ メディア オプション
- デスティネーション オプション
- 操作オプション
- ジョブ実行前/後の処理オプション
- ジョブ ログ オプション
- Alert オプション

リストア マネージャのバックアップ メディア オプション

リストア マネージャは、以下のバックアップ メディア オプションをサポートしています。

- **タイムアウト オプション** -- データのリストアに必要なメディアを準備するまでに、Arcserve Backup が待機するタイムアウト時間を指定できます。使用可能なメディア オプションは、以下のとおりです。
  - **[最初のバックアップ メディアのタイムアウト]** -- リストア ジョブに必要な最初のメディアが挿入されるまで、Arcserve Backup が待機する時間。時間切れになると、ジョブの実行は中止されます。
  - **[追加バックアップ メディアのタイムアウト]** -- 追加メディアが使用可能になるまで、Arcserve Backup が待機する時間。
- **リストアの最適化オプション** -- リストア処理中に Arcserve Backup で重複するバックアップ セッションが検出され、1 つのセッションがテープ メディア上にあり、もう 1 つのセッションがファイル システム デバイス上にある場合、リストアの最適化オプションでは Arcserve Backup に対し、ファイル システム デバイス上のセッションからデータをリストアするよう指示を出します。

  [リストアの最適化]オプションはすべてのリストア操作に適用されるグローバル設定で、デフォルトで有効になっています。

  ほとんどの場合、ファイル システム デバイスからデータをリストアする方が、テープ メディアからリストアするより高速です。しかし、高速読み取りが可能なテープ メディアやライブラリを使用している場合や、ファイル システム デバイスに既知の問題がある場合などは、[リストアの最適化]オプションを無効にした方がいい場合もあります。

  [リストアの最適化]オプションを無効にするには、[リストアの最適化]チェック ボックスのチェックを外します。

リストア マネージャの［デスティネーション］オプション

デスティネーション オプションでは、ファイルをコピーまたはリストアするときのデスティネーションでのディレクトリ構造を決定できます。また、(もしあれば) どのファイルを上書き可能にするかを決定できます。

ディレクトリ構造オプション

デスティネーション上にディレクトリを作成するために Arcserve Backup で使用する方法を以下から選択します。

- **［ベース ディレクトリを作成しない］**--(デフォルト) デスティネーション パスにベース ディレクトリを作成せず、ソース ベース ディレクトリの下のすべてのサブディレクトリを作成します。ベース ディレクトリとは、ソース パス内で選択されている最初のディレクトリのことです。
- **［ベースからディレクトリを作成する］**--ベース ディレクトリから始まるデスティネーション パスを作成します。
- **［ルートから全体のパスを作成する］**--ソース パス全体 (ルートのドライブとボリューム名を除く) をデスティネーション上に作成します。親ディレクトリ上のどのファイルもリストアされません。ベース ディレクトリまでのディレクトリ パスのみがデスティネーション上に作成されます。

同名のファイルに対する処理オプション

ソースからコピーするファイルと同名のファイルがデスティネーション ディスクに存在する場合に、Arcserve Backup が使用する方法を選択します。デフォルトでは［すべてのファイルを上書きする］が選択されています。

- **［すべてのファイルを上書きする］**--ファイル名の重複に関係なく、すべてのソース ファイルをデスティネーションにリストアします。同じ名前のファイルがある場合、ソースからコピーされるファイルでデスティネーション上の既存ファイルは上書きされます。
- **［ファイル名を変更する］**--ソース ファイルの拡張子を変更して、デスティネーションにコピーします。拡張子の名前変更形式は、ターゲット パーティションにあるファイル システムにより異なります。

- ファイル名の長さが 251 文字を超える場合、Arcserve Backup では、初回のリストアの後、ファイル名が 251 文字で切り捨てられ、ファイル名に「.__0」が追加されます。その後のすべてのリストアについて、Arcserve Backup では、切り捨てられたファイル名に「.__1」、「.__2」と追加されます。
- ファイル名の長さが 251 文字以下でファイル拡張子がある場合、Arcserve Backup により、ファイル拡張子の最後の文字が 1 に置き換えられます(例：filename.tx1)。後続のリストアの場合、Arcserve Backup によって、ファイル拡張子の最後の文字が 2、3、などに置き換えます。10 番目のリストア後、Arcserve Backup によって、ファイル拡張子の最後の 2 文字が 10、11、12 などに置き換えられます(例：filename.t10)。100 番目のリストア後、Arcserve Backup によって、ファイル拡張子の最後の 3 文字が 100、101、102 などに置き換えられます(例：filename.100)。999 番目以降のリストアでは、Arcserve Backup がファイル拡張子の名前を変更することができないので、リストアが失敗します。ファイル名の長さが 251 文字以下であり、ファイル拡張子がない場合は、Arcserve Backup によって、ファイル名の最後に「.__0」が追加されます。初回のリストアの後、Arcserve Backup によってファイル名に「.__0」が追加された場合、その後の処理では、10 回目のリストア以降は 2 文字(例：filename._10)が、100 回目のリストア以降では 3 文字(例：filename.100)がファイル名に追加されます。999 番目以降のリストアでは、Arcserve Backup がファイル名を変更することができないので、リストアが失敗します。

- **[既存ファイルをスキップする]**--デスティネーションに同名のファイルが存在する場合、ソース ファイルをリストアしません。
- **[新しいファイルのみ上書きする]**--デスティネーション上の同名ファイルより修正日が新しいソース ファイルだけがリストアされます。デスティネーションのファイルより修正日が古いソース ファイルは上書きされません。

リストア マネージャ操作オプション

操作オプションを使用して、ジョブの処理中または実行後に実行するアクション、および Arcserve Backup データベースに記録する情報のレベルを決定します。

以下のオプションが、Arcserve Backup データベースに影響します。

- [**ジョブ情報のみ記録する**] -- ジョブ情報を記録します。
- [**データベースに記録しない**] -- ジョブ情報を記録しません。
- [**ディレクトリの属性とセキュリティ情報をリストア**] -- 既存のディレクトリ属性 (読み取り専用、アーカイブ、隠しファイルなど) およびセキュリティ情報をマシンにリストアします。
- [**ファイルの属性とセキュリティ情報をリストア**] -- 既存のファイル属性 (読み取り専用、アーカイブ、隠しファイルなど) 属性とセキュリティ データをマシンにリストアします。
- [**レジストリ ファイルおよびイベント ログをリストア**] -- リストア対象に選択されたセッションがレジストリ ファイルおよびイベント ログ ファイルを持つ場合は、レジストリ ファイルとイベント ログをリストア ターゲット マシンにリストアします。

以下のオプションは、仮想マシンのリストアにのみ適用されます。これらのオプションは、リストア マネージャで指定されている復旧方式が [VM の復旧]である場合にのみ、[操作]タブに表示されます。

- [**リストア後に VMware または Hyper-V VM の電源をオンにする**] -- リストア ジョブが完了した後に VM の電源がオンになります。

  デフォルト値 : 有効
- **存在する場合、VMware VM を上書きする** -- VM が存在する場合、VM を上書きします。

  VMware VM をリストアする際に、Arcserve Backup によってホスト システムに存在する VM が検出されます。ホスト システムに VM が存在する場合は、このオプションを有効にしていれば、VM の既存の UUID を使用して VM が上書きされます。

  デフォルト値 : 無効。

注： Hyper-V の VM の場合、Hyper-V ホストに VM が存在すればエージェントによって常に上書きされます。

以下のオプションは、Arcserve Replication シナリオに影響します。

- **[シナリオを停止できない場合でもリストアジョブを継続する]** -- シナリオのバックアップ中に Arcserve Replication シナリオをリストアします。

  シナリオのバックアップ中に Arcserve Replication シナリオをリストアしようとすると、デフォルトでは、リストア ジョブは失敗します。このオプションを設定すれば、Arcserve Backup によって、バックアップが実行中でもリストア ジョブを完了することができます。

  注： Arcserve Backup を Arcserve Replication と統合している場合にかぎり、このオプションは [グローバル オプション]ダイアログ ボックスに表示されます。

リストア マネージャのジョブ実行前/後の処理オプション

実行前/後の処理オプションを使用して、ジョブの実行の前後に、システム上でコマンドを実行させることができます。

たとえば、バックアップしようとしているデータを保持しているアプリケーションを [ジョブの開始前に実行するコマンド] オプションを使用して停止し、バックアップの完了後に [ジョブの終了後に実行するコマンド] オプションで、そのアプリケーションを再始動することができます。

注： リモート システム上の実行モジュールに対するコマンド発行はサポートされていません。

- **[ジョブの開始前に実行するコマンド]** -- 以下のオプションを選択して、ジョブの開始前にマシンでコマンドを実行します。
  - ジョブを開始する前に、マシン上で実行するファイルのパスと名前を入力します。
  - **[終了コード]** -- Arcserve Backup は、他のプログラムの終了コードを検出します。特定の終了コードに対して、ジョブをただちに実行するか、ジョブの実行をスキップするか、または [ジョブの終了後に実行するコマンド] をスキップするように指定できます。
  - **[遅延]** -- Arcserve Backup が、指定された終了コードを検出してからジョブを実行するまで待機する時間を分単位で指定します。
- **[ジョブの終了後に実行するコマンド]** - ジョブの完了後に、マシン上で実行するファイルへのパスと名前を入力します。
- **[以下の場合は、コマンドを実行しない]** -- Arcserve Backup が以下のようなイベントの発生を検出した場合に、コマンドを実行しないように指定します。
  - **[ジョブが失敗]** -- ジョブが失敗した場合、コマンドを実行しません。
  - **[ジョブが未完了]** -- ジョブが未完了の場合、コマンドを実行しません。
  - **[ジョブが完了]** -- ジョブが完了した場合、コマンドを実行します。

- **[前処理/後処理を実行するユーザ]** -- 選択したローカル ホスト サーバでのユーザ名とパスワードに該当する値を指定します。これは、そのサーバでのシステム権限を確認するために必要です。このフィールドに入力するユーザ名とパスワードは、Arcserve Backupのユーザ名およびパスワードとは異なります。

リストア マネージャのジョブ ログ オプション

このオプションでは、ログ レポートに含まれる情報の詳細レベルを指定します。ログ レポートは、[ジョブ キュー]ウィンドウまたは[データベース マネージャ]ウィンドウ([ジョブ ログ]) に表示されます。以下のログ オプションがあります。

- **[全アクティビティ]** -- ジョブの実行中に発生するすべてのアクティビティがジョブ ログに記録されます。

  注： [全アクティビティ]を指定すると、Arcserve Backup によって、JobLog_<Job ID>_<Job Name>.Log という名のログ ファイルが作成されます。このログ ファイルに、ジョブに関する詳細なログ情報が表示されます。Arcserve Backup では、以下のディレクトリにログ ファイルが保存されます。

  C\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG

- **[サマリのみ]** -- ジョブのサマリ情報 (ソース、デスティネーション、セッション番号、ファイルの総数など) およびエラーが記録されます。
- **[ログ停止]** -- このジョブに関する情報をジョブ ログに記録しません。

リストア マネージャの警告オプション

Alert システムを使用すると、リストア処理中にアクティビティ ログに表示されるイベントに関するメッセージを通知できます。通知するイベントを以下の中から 1 つ以上選択します。

- [ジョブが完了した時] -- すべてのノード、およびドライブ/共有リソースが処理されたとき。
- [ジョブが未完了の時] -- 一部のノード、ドライブ、または共有リソースが失われたとき。
- [ジョブがキャンセルされた時] -- ユーザがジョブをキャンセルしたとき。
- [ジョブが失敗した時] -- ジョブを開始しても完了できなかったとき。
- [カスタマイズされたイベント] -- カスタマイズされたイベントが発生したとき。このイベントを指定する場合は、[イベント]ドロップダウン リストの下部にあるフィールドに、エラー/警告/通知コードを入力します。

定義済みの Alert 環境設定を 1 つ以上選択します。デフォルトの場合は、Alertマネージャで設定した内容をすべて使用することになります。[環境設定]をクリックして、より詳細な環境設定を定義してください。Arcserve Backup には、以下の定義済みの Alert 設定があります。

- ブロードキャスト
- ポケットベル
- SMTP
- SNMP
- イベント
- プリンタ
- 電子メール
- Lotus Notes

[ジョブ ログを添付する]オプションを選択すると、Alert メッセージにジョブ ログ情報が含まれるようになります。(このオプションは、トラブル チケットと電子メールにのみ適用されます)。

注： Alertオプションを使用して作成したリストは、[環境設定]ボタンを使用して定義した環境設定およびジョブ スクリプトと一緒に保存されます。

システム状態リストア オプション

システム状態セッションを右クリックし、システム状態リストア オプションのコンテキスト メニューを表示します。以下のオプションを選択できます。

- **[Active Directory のリストアを Authoritative モードで実行する]** - リストアしたコピーがシステム上で強制的に Active Directory の「権限付き」バージョンになります。つまり、リストアされるレプリカ セットが現在のレプリカより古い場合でも、古いデータがすべてのレプリケーション パートナーにレプリケートされます。権限付きのリストアは、通常、以前の既知の状態にシステムをリストアするために使用されます。

  注： Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 を実行するサーバは、Active Directory の Authoritative モードでの使用をサポートしていません。

- **[レプリケートされたデータ セットのリストア時に、すべてのレプリカのプライマリ データとしてマークする]** - File Replication サービスのリストア データが、強制的にほかのサーバにレプリケートされるようにします。このオプションが有効になっていない場合、レプリケートされるデータ セットは、ほかのサーバにレプリケートできない場合があります。これは、リストアされるデータがほかのサーバにあるデータよりも古いと思われるからです。

- **[クラスタ データベースのリストアに必要な場合はクラスタを停止する]** - クラスタ データベースをリストアするためにクラスタ サービスを停止する権限を付与します。これは、クラスタ マシンに対してのみ適用されます。このオプションが有効になっておらず、クラスタ サービスが実行中である場合、Arcserve Backup は、クラスタ データベース ファイルを %SYSTEMROOT%\\clusbkup フォルダにダンプし、これらをロードしません。Arcserve Backup には、都合の良いときにクラスタ データベース ファイルをロードできる、caclurst.exe というユーティリティ プログラムがあります。

- **[クォーラム ロケーションが変更された場合にクォーラム ドライブの選択を有効にする(Windows Server 2008 クラスタより以前)]** - クラスタが現在使用しているクォーラム リソースのドライブを設定できるようにします。最後にシステム状態をバックアップした後で、別のクォーラム ドライブを使用するように、クラスタ システムの設定を変更した場合、このオプションを使用して、

新しいクォーラムドライブを指定します。それ以外の場合、クォーラムドライブのバックアップコピーが使用され、クラスタデータベースのリストアは失敗します。

- **[このバックアップ以降にクォーラムロケーションが変更された場合、ドライブ文字を選択する]** - バックアップの実行後にクォーラムの場所が変更された場合、データをリストアする先のドライブ文字を指定できるようにします。

- **[Authoritative Restore クラスタデータベース(Windows Server 2008 クラスタ以降)]** - Windows Server 2008 以降のクラスタで Authoritative Restore を実行できます。権限付きリストアでは、すべてのノード間でクラスタデータベースをリストアできます。クラスタ設定を前のバージョンにロールバックする場合は、このオプションを有効にする必要があります。

  以下のガイドラインを使用して、Authoritative Restore または Non-authoritative Restore をいつ処理するか決定します。

  - **Authoritative Restore** -- Authoritative Restore では、ノードを回復するために現在のクラスタノード環境設定ではなくバックアップデータ内に保存されるクラスタ環境設定を使用することができます。Authoritative Restore では、リストアされた環境設定を最新の環境設定としてクラスタに使用させることができます。Authoritative Restore を使用してノードを回復する場合、現在のクラスタ環境設定はクラスタ内のすべてのノードにレプリケートされます。

  - **Non-Authoritative Restore -- Non-Authoritative Restore では、無効なノードを回復するためにバックアップデータを使用することができます。** Non-Authoritative Restore では、回復したノードが有効になってクラスタに加わると、最新のクラスタ環境設定がそのノードにレプリケートされます。

  以下の動作および考慮事項に注意してください。

  - [Authoritative Restore クラスタデータベース(Windows Server 2008 クラスタ以降)]オプションは、ノードレベルで適用できます。
  - リストアするノードが破損していたり、無効な場合、Authoritative Restore を実行する前にノードのリストアを実行する必要があります。ノードのリストアを実行する場合は、このオプションを有効にしないでください。

- Authoritative Restore または Non-Authoritative Restore を実行したら、ノードを再起動する必要があります。

注： クラスタの惨事復旧の詳細については、「*Disaster Recovery Option ユーザガイド*」の「クラスタの復旧」を参照してください。

- **[WWW サービスを停止しない]** - 認証サーバのリストア中でも、www サービスを継続して使用できるようにします。IIS 発行サービスでは、認証サーバのリストア時に証明書サービスのダイナミックファイルが使用中である場合があります。したがって、デフォルトでは、認証サーバのリストア時に WWW サービスが停止されます。停止しないようにする場合は、このオプションを使用してください。

データのリストア シナリオ

以下のセクションでは、特定のシナリオでデータをリストアする方法について説明します。

- ステージングを使用した、バックアップされたデータのリストア
- Disaster Recovery Option を使用しないシステム上でのリモート エージェントのリストア
- Disaster Recovery Option を使用しない Arcserve Backup メンバ サーバのリストア
- ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用してスタンドアロン サーバを惨事から復旧する方法
- ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup サーバを惨事復旧する方法.

ステージングを使 用 してバックアップしたデータをリストアする

ステージングを使 用 してバックアップされたデータのリストア手 順は、他 のタイプのストレージ メディアにバックアップされたデータのリストア手 順 と同 じです。ステージングによって、ユーザのニーズにもっとも適 した場 所 からデータをリストアするオプションが提 供 されます。


ステージングを使 用 してバックアップ操 作 を実 行 した後 、バックアップしたデータが最 終 的 なデスティネーション メディアにコピーされた場 合 、データを 2 つの場 所 (ステージング デバイスと最 終 デスティネーション メディア) に置 くことができます。リストア操 作 を実 行 する必 要 があり、データが 2 つの場 所 に存 在 する場 合 、データをステージング デバイスから直 接 リストアすることができます。一 般に、ステージング デバイスからのリストア操 作 は、テープを使 用 したリストアより迅 速 です。

以 下 の手 順 に従 います。

1. リストア マネージャを開 き、 [ツリー単 位]を選 択 します。
2. リストア マネージャの左 ペインで、リストアするボリューム、ドライブ、ディレクトリ、またはファイルを選 択 します。

   Arcserve Backup でデータベースが検 索 され、このファイル、ディレクトリ、ドライブ、またはボリュームの全 バックアップ バージョンのリストが取 得 されます。

   注 : ディスクまたはテープのステージングを使 用 する際 は、ステージング テープがオフラインでなく、ステージング テープをフォーマットまたは消 去 していないことを確 認 します。これによって、デスティネーション(マイグレーション) テープからセッション詳 細 を表 示 できます。
3. 復 旧 ポイント ドロップダウン リストをクリックして、リストア ジョブに使 用 する復 旧 ポイントの日 付 を指 定 します。
4. 次 に、以 下 の例 に従 って、リストア ジョブに使 用 する正 確 な復 旧 ポイントを指 定 します。



5. このリストから、リストアするバージョンを選択することができます。

   注： ステージング バックアップ ジョブまたはテープのコピーのため、セッションのクローンが複数のメディア上に存在する場合、重複するバックアップ セッションが存在することがあります。メディア名がファイル システム デバイス(FSD)またはデータ デデュプリケーション デバイス(DDD)の場合、データをディスクからリストアする方がテープからリストアするより一般的に高速です。ディスクからデータをリストアした場合、テープのロードとシークによる遅延はありません。2箇所(ディスクおよびテープ)にあるデータをリストアする場合、テープからではなく、ディスクから直接リストアすることで時間を節約できます。

6. [デスティネーション]タブをクリックして、データをリストアする場所を指定します。
7. [スケジュール]タブをクリックして、ジョブのスケジュールを指定します。
8. (オプション)ツールバーの[オプション]をクリックし、ジョブに適用するその他のオプションを指定します。
9. ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。
10. [サブミット]ダイアログ ボックスで必要なフィールドに入力し、[OK]をクリックしてリストア プロセスを開始します。

Disaster Recovery Option を使用しないシステム上でのリモート エージェントのリストア

このセクションでは、Arcserve Backup Disaster Recovery Option を使用しないシステム上でリモート エージェントをリストアする方法を説明します。

手順を実行する前に、以下の必須タスクが完了していることを確認します。

- リモート エージェント マシンのフルバック アップが 1 つ存在し、そのバックアップ メディアが利用可能であることを確認します。
- システム稼働時のディスク パーティション/ボリューム環境設定を記録します。これには、すべてのボリュームのドライブ文字およびマウント ポイントが含まれます。
- システム稼動時のネットワーク環境設定を記録します。
- オペレーティング システムの CD、デバイス ドライバ、および Arcserve Backup インストール メディアが利用できることを確認します。

Disaster Recovery Option を使用しないシステム上でリモート エージェントをリストアする方法

1. Windows オペレーティング システムの CD を使用して、復元するコンピュータを起動します。
2. オペレーティング システムをインストールするのに必要なパーティションを作成します。その他のディスク パーティション/ボリュームは、オペレーティング システムのインストール後に手動でリストアできます。ダイナミック ディスクの環境設定は、オペレーティング システムのインストール後にリストアする必要があります。
3. オペレーティング システムをインストールし、ホスト名が元のシステムと同じことを確認します。
4. 残りのディスク/ボリュームの環境設定、ディスク パーティション レイアウト、ダイナミック ディスク ボリュームなどをリストアします。

   注： ボリュームのドライブ文字は、元のシステムと同じである必要があります。
5. オペレーティング システムの CD に含まれていないデバイス ドライバをインストールします。これには、SCSI/RAID/FC ドライバおよびネットワーク アダプタ ドライバが含まれます。

6. ネットワークを設定し、すべての環境設定が元のシステムと同じであることを確認します。
7. オペレーティング システムのパッチを適用します。システムがネットワークに接続されるためにパッチの適用は必須となります。
8. バックアップ時と同じアンチウイルス ソフトウェアをインストールし、最新のパッチに更新します。システムがネットワークに接続されるためにパッチの適用は必須となります。
9. Arcserve Backup Client Agent のインストール
10. このマシンが既存のノード リストに含まれていない場合は、Arcserve Backup サーバのソース ノード リストに追加します。
11. Arcserve Backup リストア マネージャで [ツリー単位]を選択し、リストア ジョブをサブミットします。

Disaster Recovery Option を使用しない Arcserve Backup メンバ サーバのリストア

このセクションでは、Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup メンバ サーバをリストアする方法について説明します。

重要: この手順は、Arcserve Backup プライマリ サーバおよびスタンドアロン サーバのリストアには適用されません。

前提条件タスク:

手順を実行する前に、以下の必須タスクが完了していることを確認します。

- システムの少なくとも 1 つのフル バックアップが存在し、バックアップ メディアが利用可能であることを確認します。
- システム稼働時のディスク パーティション/ボリューム環境設定を記録します。これには、すべてのボリュームのドライブ文字およびマウント ポイントが含まれます。
- システム稼動時のネットワーク環境設定を記録します。
- オペレーティング システムの CD、デバイス ドライバ、および Arcserve Backup インストール メディアが利用できることを確認します。

Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup メンバ サーバをリストアする方法

1. Windows オペレーティング システムの CD を使用して、復元するコンピュータを起動します。
2. オペレーティング システムをインストールするのに必要なパーティションを作成します。その他のディスク パーティション/ボリュームは、オペレーティング システムのインストール後に手動でリストアできます。ダイナミック ディスクの環境設定は、オペレーティング システムのインストール後にリストアする必要があります。
3. オペレーティング システムをインストールし、ホスト名が元のシステムと同じことを確認します。
4. 残りのディスク/ボリュームの環境設定、ディスク パーティション レイアウト、ダイナミック ディスク ボリュームなどをリストアします。

   注: ボリュームのドライブ文字は、元のシステムと同じである必要があります。

5. オペレーティング システムの CD に含まれていないデバイス ドライバをインストールします。これには、SCSI/RAID/FC ドライバおよびネットワーク アダプタ ドライバが含まれます。
6. ネットワークを設定し、すべての環境設定が元のシステムと同じであることを確認します。
7. オペレーティング システムのパッチを適用します。

   注： システムがネットワークに接続されるためにパッチの適用は必須となります。
8. 最後のバックアップが完了したときに実行されていたのと同じアンチウイルス ソフトウェアをインストールし、最新のパッチに更新します。

   注： システムがネットワークに接続されるためにパッチの適用は必須となります。
9. 元のシステムと同じすべてのアプリケーションをインストールします。
10. Arcserve Backup、エージェント、およびオプションを、元のインストール場所と同じディレクトリにインストールします。
11. リストア マネージャを開き、[オプション]ツールバー ボタンをクリックします。

    [オプション]ダイアログ ボックスが開きます。
12. [操作]タブをクリックし、[レジストリ ファイルおよびイベント ログをリストア]オプションをクリックして [OK]をクリックします。

    リストア オプションが適用されます。
13. リストア マネージャから、ツリー単位のリストア方式を指定し、リストア ジョブをサブミットしてシステムをリストアします。
14. リストア ジョブが完了したら、システムを再起動します。

    システムがドメイン コントローラでない場合は、手順 17 に移動します。
15. プロンプトが表示されたら、「ディレクトリ サービス復元モード」を選択し、システムをリストア モードで起動します。
16. 以下のオプションを使用して、システム状態をリストアします。
    - システム状態をソースとして指定します。
    - Arcserve サーバから、データのリストアに対してグローバル オプションを指定します(手順 10 を参照)。

17. システムをリストアします。
18. ジョブの完了後、システムを再起動します。
19. 以下のいずれかのシナリオに基づいて、システムの再起動後にシステムが正常にリストアされていることを確認します。
    - オペレーティング システムによって、バックアップされたレジストリ情報に、現在使用されているハード ディスク デバイスが反映されていないことが検出された場合、ドライブ文字の割り当てを変更する必要がある可能性があります。これが発生した場合は、適切なドライブ文字を再度割り当てます。
    - ファイルがシステムに必要な場合、システム ドライブだけでなく、ドライブ文字の再割り当て後にシステムを再起動する必要がある可能性があります。他のドライブがデータのみの場合、システムを再起動する必要はありません。他のドライブ上に存在するデータの種類がわからない場合は、ドライブ文字の再割り当て後にシステムを再起動してください。

ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用してスタンドアロン サーバを惨事から復旧する方法

以下のシナリオでは、Disaster Recovery Option を利用して、SQL Server データベースをホストしている Arcserve Backup サーバを保護する方法について説明します。

サーバの仕様

Arcserve Backup サーバは以下のように設定されます。

- Arcserve スタンドアロン サーバのインストール オプションがサーバにインストールされます。
- Arcserve データベースは Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用してホストされます。
- スタンドアロン サーバはさまざまな Microsoft SQL Server データベースをホストしています。

ソフトウェアの仕様

Arcserve Backup サーバには以下のアプリケーションがインストールされます。

- Microsoft Windows Server
- Microsoft SQL Server
- Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server 2014 Express Edition
- Arcserve Backup for Windows
- Arcserve Backup Client Agent for Windows
- Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server
- Arcserve Backup Disaster Recovery Option

注： Microsoft SQL Server および Microsoft SQL Server 2014 Express は同じノードに存在します。Microsoft SQL Server 2014 Express アプリケーションは、Arcserve Backup インストール ルーチンがインストールしました。

以下のガイドラインに従って、SQL Server データベースをホストしている Arcserve Backup サーバを惨事から復旧させます。

1. バックアップ操作時には、SQL Server インスタンスおよび SQL Server 2014 Express インスタンスのステータスをオフラインにしないでください。
2. マシンのフル バックアップを実行します。バックアップが正常に完了します。
3. Disaster Recovery ブート キットを作成します。

   注： Disaster Recovery ブート キットの作成の詳細については、「*Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」を参照してください。
4. Disaster Recovery リストアを実行します。リストアが正常に完了します。

   リストア操作時に、Disaster Recovery Option は Arcserve Backup データベース(Microsoft SQL 2014 Express) のマスタ データベースおよびモデル データベースを回復させます。
5. プロンプトが表示されたら、Arcserve Backup サーバを再起動します。

   Arcserve Backup サーバの再起動後、惨事復旧処理は Arcserve Backup データベースの復旧を続行します。Arcserve Backup データベースの回復後、Arcserve Backup を通常どおり起動できます。
6. SQL Server データベース インスタンスの惨事復旧エレメント セッションをリストアさせます。

   注： 詳細については、「*Agent for Microsoft SQL Server ユーザ ガイド*」を参照してください。
7. SQL インスタンスを再起動します。
8. データを各 SQL インスタンスにリストアします。

ベスト プラクティス - Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup サーバを惨事復旧する方法

Arcserve Backup では、Disaster Recovery Option をインストールせずに Arcserve Backup サーバに対して完全な惨事復旧を実行できます。この機能を有効にするには、後述の「Arcserve Backup サーバの復旧」に記載されている手順を完了する必要があります。復旧する Arcserve Backup サーバがプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバである場合は、後述の「Arcserve Backup データベースの回復」の手順も完了する必要があります。

この手順は、以下の作業から構成されます。

1. Arcserve Backup サーバのフル バックアップとリストアの実行
2. Arcserve Backup サーバの復旧
3. Arcserve Backup データベースをリカバリします。
4. 既存の Arcserve Backup データベースの再アクティブ化 (オプション)
5. ジョブ キュー セッションの回復

   重要: ジョブ キューは、のプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバにリストアする必要があります。Arcserveジョブ キューを Arcserve ドメインに含まれるメンバ サーバにリストアしないでください。
6. Active Directory の回復

   注: このタスクは、ドメイン コントローラとして機能する Arcserve Backup サーバにのみ適用されます。
7. Arcserve Backup ライセンスの確認 (必要な場合)

   以下の動作に注意してください。

   - 復旧中または復旧後に、システム ログおよび Arcserve Backup ログにエラー メッセージが書き込まれます。これらのメッセージは、復旧の際に通常発生するもので、データの損失や機能上の問題を示すものではありません。
   - Disaster Recovery Option を使用せずに Arcserve Backup サーバを同じサーバ上にリストアする場合は、システム予約済みボリューム上に十分な空き容量があることを確認します。システ

ム予約済みボリュームは、Windows Server 2012 のインストール時に、350 MB のデフォルト サイズで割り当てられます。このデフォルト サイズを約 490 MB に変更することをお勧めします (500 MB 未満を維持するようにしてください)。システム予約済みボリュームを増やすことができない場合は、Disaster Recovery Option を使用して Arcserve Backup サーバを復旧するか、またはシステム予約済みボリュームを新しく作成します。

システム予約済みボリュームを新しく作成するときは、MBR (マスタ ブート レコード) ディスクのプライマリ パーティションにのみ、システム予約済みボリュームを作成できることに注意してください。システム ボリュームとブート ボリュームを組み合わせると、BitLocker 機能を使用してコンピュータ上のボリュームを暗号化することはできません。

以下の手順に従います。

1. 新規ボリュームを作成します。たとえば、ブート パーティションを含むディスク上に約 490 MB のサイズで F: を作成します (ボリュームのサイズが 500 MB 未満であることを確認します)。
2. Windows Server 2012 が C:\ ドライブにインストールされている場合は、DOS コマンド プロンプトを開いて (管理者として実行)、以下のコマンドを入力します。
   bcdboot.exe C:\Windows /s F:
3. DISKPART と入力します。
4. DISKPART コマンド プロンプトから、以下を入力します。
   DISKPART> select volume F
   DISKPART > active
5. マシンを再起動すると、新しいシステム予約済みボリュームが F: に作成されます。

注: 以前の設定に戻すには、元のシステム ボリュームを使用してこれらと同じ手順を繰り返して、ドライブ文字 (たとえば D:) を割り当てます。

Arcserve Backup サーバを復旧する方法

重要: Arcserve Backup サーバを復旧する前に、Arcserve Backup サーバのフル バックアップを最低 1 回は実行しておく必要があります。

1. Arcserve Backup サーバ上にオペレーティング システムを再インストールします。

   ハード ディスクのパーティション、ハード ウェア、およびオペレーティング システム(バージョン、エディション、およびサービス パック) の構成が、バックアップした構成と同一であることを確認します。

2. Arcserve Backup、エージェント、およびオプションを、元のインストール場所と同じディレクトリに再インストールします。

3. Arcserve Backup のインストール後、マージ ユーティリティを開き、最後のフル バックアップに使用したメディアをマージします。

4. マージの完了後、リストア マネージャを開き、[ファイルを元の場所にリストア]オプションがオンになっていることを確認します。

5. フル バックアップ セッションを指定します。

   マシンのバックアップ セッションを選択します。その際、以下の Arcserve Backup 固有のセッションはすべて除外します。

   - 惨事復旧セッション
   - Arcserve ジョブ キュー セッション
   - Arcserve データベース セッション
   - SQL Server 惨事復旧エレメント セッション

     注 : リストアの際に Arcserve Backup カタログ データベース セッションを選択した場合、リストア ジョブをサブミットした後に、Arcserve Backup マネージャ コンソールを閉じる必要があります(Arcserve Backup では、デフォルトでカタログ データベースが有効です) 。これにより、リストア プロセスによってカタログ データベースを上書きできるようになります。ジョブ ステータス マネージャまたはジョブ モニタを再度開いてジョブ ステータスを監視することはできますが、ジョブが完了するまで、リストア マネージャまたはデータベース マネージャを開かないでください。

6. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   リストア マネージャのオプション ダイアログ ボックスが表示されます。

7. [操作]タブをクリックし、[レジストリ ファイルおよびイベント ログをリストア]オプションをクリックして [OK]をクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが閉じます。

8. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、リストア ジョブをサブミットします。

   [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスが開きます。

9. [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスで、必要に応じて以下のフィールドに入力し、 [OK]をクリックします。

   - **[ユーザ名]** -- ターゲット Arcserve Backup サーバのユーザ名を指定します。
   - **[パスワード]** -- ターゲット Arcserve Backup サーバのパスワードを指定します。
   - **[セッション パスワード]**-- 暗号化されたバックアップ セッションのパスワードを指定します。
   - **[IP アドレス]**-- ターゲット Arcserve Backup サーバの IP アドレスを指定します。

10. [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスで、 [編集]をクリックし、選択したセッションのユーザ名 、パスワード、および IP アドレスを変更します。

    [ユーザ情報]ダイアログ ボックスが開きます。

11. [ユーザ情報]ダイアログ ボックスで、Arcserve Backup サーバのユーザ名 とパスワードを指定します。さらに、そのユーザ名 とパスワードをすべてのセッションに適用するために [ユーザ名 とパスワードをすべてのセッションに適用する]チェック ボックスをクリックします。

    注 : IP アドレスとパスワードを編集するときは、個々の IP アドレスと個々のセッションのセッション パスワードを編集する必要があります。

12. [OK]をクリックします。

    [ユーザ情報]ダイアログ ボックスが閉じます。

13. [OK]ボタンをクリックして [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスを閉じます。

    注 : [OK]をクリックした後で、Arcserve Backup というメッセージ ボックスが開く場合があります。このメッセージ ボックスに表示されるメッセージにより、リストア ジョブのサブミットに認証を必要とするセッションに対して IP アドレスを指定するよう指示されます。Arcserve Backup ダイアログ ボックスが開いた場合は、すべての

セッションがジョブをサブミットするようにすべての IP アドレスを指定し、[OK]をクリックします。

リストア ジョブがサブミットされました。

14. リストア ジョブの完了後、コンピュータを再起動します。

    以下の動作に注意してください。

    - Windows Server 2012 システムを再起動した後、スタートアップ メニューにマウス カーソルを置いたときに、スタートアップ メニューが表示されない場合があります。この動作が発生した場合、スタートアップ メニューを表示するには、いったんコンピュータをログオフしてからログインしてください。
    - オペレーティング システムにログインすると、エラー メッセージが表示され、コンピュータの予期しないシャットダウンの理由が表示される場合があります。これは、システム状態の回復を行うと通常発生するものです。必要に応じて、ドロップダウン リストから適切な答えを選択して続行してください。
    - また、次のようなメッセージが表示される場合もあります。「1 つ以上のサービスまたはドライバがシステム起動時にエラーになりました。詳細については、イベント ビューアを使用してイベントを確認してください。」さらに、SQL Server サービス (ARCSERVE_DB) を開始できないため、エラーになります。この段階では SQL Server サービスは復旧していないため、このエラーが発生しても問題ありません。「Arcserve Backup データベースの回復」に記載されている手順を完了すれば、サービスのエラーは解決します。

15. コンピュータ再起動後に、以下のいずれかを実行します。

    - SQL Server サービスが開始し、Arcserve Backup データベースが Microsoft SQL Server 2014 でない場合は、次のタスクに「**Arcserve Backup データベースを回復する方法**」に進みます。
    - SQL Server サービスが開始し、Arcserve Backup データベースが Microsoft SQL Server 2014 である場合は、以下の手順を実行します。

    a. Windows サービス マネージャを開きます。

    b. Arcserve Database Engine サービスおよび SQL Server サービスを停止します。

c. sqlservr.exe -m を使用して、シングル ユーザ モードで SQL Server サービスを開始します。

d. SQL Server Management Studio を使用して、ローカルの SQL Server にログインします。

e. [オブジェクト エクスプローラ ペイン]で、<ホスト名>- [セキュリティ]- [ログイン]とドリルダウンします。

f. 元の Windows アカウントを削除します。

例：<ホスト名>\Administrator

注：このアカウントの削除に関して警告メッセージが表示された場合は、警告メッセージを無視して問題ありません。

SQL Server へのログインに使用する Windows アカウントを追加します。

例：<ホスト名>\Administrator

g. データベースのデフォルトの言語を指定します。

h. このアカウントの [public] および [sysadmin] 権限を指定します。

i. SQL Server サービスのシングル ユーザ モードを停止します。

j. Windows サービス マネージャを開き、SQL Server サービスを開始します。

k. 次のタスク「**Arcserve Backup データベースを回復する方法**」に進みます。

- SQL Server サービスが開始されなかった場合は、次の手順に進みます。

16. Data フォルダを右クリックし、コンテキスト メニューから [プロパティ] を選択します。

[プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。

17. [セキュリティ]タブをクリックし、[詳細設定]をクリックします。

[Data のセキュリティの詳細設定]ダイアログ ボックスが開きます。

注：Windows Server 2008 システムでは、[Data のセキュリティの詳細設定]画面の [詳細]をクリックします。

18. [アクセス許可]タブをクリックし、[子オブジェクトすべてのアクセス許可エントリを、ここに表示されているエントリで子オブジェクトに

適用するもので置換する]オプションをオンにして、[OK]をクリックします。

注： Windows Server 2008 システムでは、[すべての子孫の既存の継承可能なアクセス許可を、このオブジェクトからの継承可能なアクセス許可で置き換える]オプションをクリックします。

Arcserve Backup データベースがデータベース データ ファイルを別のディレクトリに格納するように設定されている場合は、このフォルダに対して手順 16,17、および 18 を繰り返してセキュリティ属性を変更します。

19. Windows サービス マネージャを開き、SQL Server サービス (ARCSERVE_DB) を開始します。
20. 以下のいずれかを実行します。
    - SQL Server サービスが開始されたら、次のタスク「**Arcserve Backup データベースを回復する方法**」へ進みます。
    - SQL Server サービスが開始されず、SQL Server サービスを開始できない場合は、次の手順に進みます。
21. Windows の [コンピュータの管理]ダイアログ ボックスを開き、[ローカル ユーザー]、[グループ]の順にクリックします。

    次のグループ名が表示されます。

    SQLServer2008MSSQLUser$MACHINENAME$ARCSERVE_DB

    注： MACHINENAME の値は、使用しているコンピュータ名である必要があります。
22. このグループ名を控えておきます。

    Data フォルダに戻ります (手順 16 を参照)。
23. Data フォルダを右クリックし、コンテキスト メニューから [プロパティ] を選択します。

    [プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。
24. [セキュリティ]タブをクリックし、[追加]をクリックします。

    [ユーザ、コンピュータ、またはグループの選択]ダイアログ ボックスが開きます。
25. [場所]、[ローカル コンピュータ]の順にクリックします。

    手順 18 で控えたグループを追加し、[OK]をクリックします。

[ユーザ、コンピュータ、またはグループの選択]ダイアログ ボックスが閉じます。

26. [詳細設定]タブ、[アクセス許可]タブの順にクリックします。
27. [子オブジェクトすべてのアクセス許可エントリを、ここに表示されているエントリで子オブジェクトに適用するもので置換する]オプションをオンにして、[OK]をクリックします。

    注： Arcserve Backup データベースの設定で、データベース データ ファイルが別のディレクトリに格納するよう指定されている場合、このフォルダに対しても手順 16 ～ 27 を繰り返してセキュリティ属性を変更します。
28. Windows サービス マネージャを開き、SQL Server サービス (ARCSERVE_DB) を開始します。

Arcserve Backup データベースをリカバリする方法

重要： Arcserve Backup は、データベースを回復するまで使用できません。エラー メッセージが Arcserve Backup アクティビティ ログに示されることがありますが、無視してかまいません。

1. Windows サービス マネージャを開き、Arcserve Database Engine サービスを開始します。
2. リストア マネージャを開きます。
3. [リストア方式]ドロップ ダウン リストから、[セッション単位]を選択します。

   リストア ソースとして Arcserve Backup データベース セッションを選択します。
4. [デスティネーション]タブをクリックし、[ファイルを元の場所にリストア]オプションが選択されていることを確認します。

   注： 回復する Arcserve Backup データベースが、ローカルの SQL Server インスタンスに格納されている場合、Arcserve Backup (asdb) をリストアする前に、マスタ(master) データベースをリストアする必要があります。
5. ツールバーの [オプション]をクリックして、リストア オプションを開きます。
6. [操作]タブをクリックし、[データベースに記録しない]オプションを選択して、[OK]をクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが閉じます。

7. Arcserve データベース セッションを右 クリックし、コンテキスト メニューから [エージェント オプション]を選 択 します。
8. [リストア オプション]タブをクリックし、 [リストアで強 制 的 に既 存 ファイルまたはデータベースに上 書 きする]オプションを選 択 して、 [OK]をクリックします。

   注 : このオプションを選 択 しないと、リストア ジョブに失 敗 する可 能 性 があり、その場 合 はデータベース エンジンを起 動 できません。トラブルシューティングの詳 細 については、「既 存 の Arcserve Backup データベースを再 度 アクティブ化 する方 法 」の手 順 を参 照 してください。
9. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、リストア ジョブをサブミットします。

   注 : ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックしてリストア ジョブをサブミットした後 で、 [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスの [DBAgent]タブでユーザ名 とパスワードを指 定 する必 要 があります。

   リストア処 理 の間 は、データベース エンジン サービスが停 止 または一 時 停 止 し、マネージャ コンソールの反 応 も遅 くなる可 能 性 があります。回 復 が行 われている間 はデータベース エンジンが使 用 できないので、クライアントはエンジンに接 続 することができません。そのため、エラー E1516 [ステージング]はアクティビティ ログに記 録 される場 合 があります:「データベースを照 会 できません (Error=4294967293)。」これは、データベースの回 復 プロセスでは正 常 な動 作 です。

   リストア ジョブが正 常 に完 了 したら、データベース エンジンが自 動 的 に再 開 され、Arcserve Backup も通 常 のパフォーマンスに戻 ります。

   既 存 の Arcserve Backup データベースを再 度 アクティブ化 する方 法

   このタスクは省 略 可 能 です。これまでの手 順 で正 しいオプションが選 択 されなかった等 の理 由 でリストア ジョブに失 敗 した場 合 、リストア ジョブの実 行 中 にデータベースがオフライン状 態 に設 定 されている可 能 性 があります。その結 果 、データベース エンジンがリストア時 に Arcserve Backup データベースにアクセスできなくなることがあります。その場 合 は、以 下 の手 順 を実 行 して、既 存 の Arcserve Backup データベースを再 度 アクティブにします。

1. Arcserve Backup ホーム ディレクトリを開き、asdbe_start.bat を選択します。
2. asdbe_start.bat を実行します。

   注： このスクリプトは Microsoft SQL CLI ユーティリティである「sqlcmd」を使用し、一連のコマンドを実行して Arcserve Backup データベースをオンラインに戻します。

   スクリプトの実行後、データベース エンジン サービスは再開します。
3. 「Arcserve Backup データベースの回復」に示す手順を繰り返します。

   注： ジョブを開始する前に、[データベースに記録しない]および[リストアで強制的に既存ファイルまたはデータベースに上書きする]オプションが選択されていることを必ず確認してください。

ジョブ キュー セッションを回復する方法

1. Arcserve Backup サーバの開始後、リストア マネージャを開き、ジョブ キュー セッションを選択します。

   注： ジョブ キュー セッションを選択すると、Arcserve Backup では、ジョブ キュー セッションのマージが必要になる場合があります。

   [はい]をクリックして、ジョブ キュー セッションの回復を続行します。
2. [デスティネーション]タブで、ジョブ キュー セッションをリストアする別の場所を指定します。
3. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックしてジョブをサブミットし、ジョブ キュー セッションを別の場所にリストアします。

   注： リストア先に指定した別の場所は空であることを確認してください。
4. ジョブ キュー セッションを別の場所にリストアした後、サーバ管理を開き、以下の手順を実行します。
   a. Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを見つけます。
   b. Arcserve Backup サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを停止]を選択します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止します。

5. 別の場所にアクセスし、フォルダ内にあるリストアしたすべてのジョブ キュー ファイルを次のフォルダにコピーします：ARCSERVE_HOME\00000001.qsd
6. サーバ管理から、以下の手順により、すべての Arcserve Backup サービスを再起動します。
   a. Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを見つけます。
   b. Arcserve Backup サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを開始] を選択します。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始します。

   注： リストアに使用したバックアップ ジョブの状態は、「クラッシュ」になります。ジョブ キューがバックアップされると、そのジョブの状態は「アクティブ」ですが、対応するプロセスはこの時点で実行されていません。そのため、ジョブの状態が「クラッシュ」になります。これにより、エラー メッセージ E1311「ジョブはクラッシュしています」がアクティブ ログに書き込まれます。これはジョブ キュー セッションの回復において珍しいエラーではありません。
7. Arcserve Backup がドメイン コントローラでない場合は、「**Arcserve Backup 製品ライセンスの確認**」に進んでください。<caab> がドメイン コントローラである場合は、「**Active Directory の回復**」に進んでください。

Active Directory の回復

1. システムを再起動します。
2. システムの再起動後、F8 キーを押します。

   [詳細オプション] メニューが表示されます。
3. 「ディレクトリ サービス復元モード」を選択し、リストア モードでシステムを開始します。

   開始 Arcserve Backup.

   以下に示すエラー メッセージ E3073 が表示されます。

   「ユーザとしてログオンできません。(ユーザ=Administrator, エラー=LOGON FAILURE) 」または「W3073 ユーザとしてログオンできません。(ユーザ=Administrator, エラー=LOGON FAILURE) 」
4. リストア マネージャを開いて [ソース] タブを選択します。
5. [リストア方式] ドロップ ダウン リストから、[セッション単位] を選択します。

6. 「システム状態」セッションを検索し、選択します。
7. 以下のいずれかのオプションを実行します。

   Windows Server 2008 以降のシステムの場合

   - 手順 9 に移動します。

8. [システム状態リストア オプション]ダイアログ ボックスで、[Active Directory のリストアを Authoritative モードで実行する]をクリックし、[OK]をクリックします。
9. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
10. [操作]タブをクリックします。

    [レジストリ ファイルおよびイベント ログをリストア]をクリックし、[OK]をクリックします。

    [グローバル オプション]が適用されます。
11. 以下のいずれかのオプションを実行します。

    - **Windows Server 2008 システム以降** -- 「Active Directory オブジェクトのリストア」に説明されている手順を完了します。

      Windows Server 2008 以降のシステムの Authoritative Active Directory を回復するには、以下の手順に従います。

    a. [システム状態]リストア ジョブの完了後に、ディレクトリ サービス復元モードで Active Directory サーバを再起動します。

    b. コマンド ライン ウィンドウを開き、以下のコマンドを実行します: ntdsutil

    c. "activate instance ntds" を実行します。

    d. "authoritative restore" を実行します。

    e. "restore subtree dc=Domain_Name, dc=xxx" を実行します。

       Active Directory がリストアされます。

   リストア ジョブの完了後、システムを再起動します。

   Arcserve Backup 製品ライセンスの確認

   フル リストアの完了後、製品ライセンスを確認する必要があります。現在の Arcserve Backup ライセンスは、フル バックアップを実行した際の状態にリストアされています。フル バックアップ後に新規ライセンスを適用している場合、または他のサーバに動的にライセンスを割り当てている場合、ライセンス エラーが発生する可

能性があります。その場合は、製品ライセンスを登録または調整してください。

エラー メッセージ

Arcserve Backup サーバを復旧した場合、システム構成に応じて、以下のようなエラー、警告、失敗の監査のメッセージがシステム イベント ログに記録される場合があります。これらのメッセージは、復旧の過程で発生するもので、Arcserve Backup サービスおよび SQL Server サービスの開始順序に関連しています。

復旧中に以下のエラーが、Arcserve Backup から報告されることがあります。

エラー 8355

このエラー メッセージは、復旧された MSDB で「サービス ブローカ」が無効に設定されているために発生します。これは SQL Server 2014 Express Edition に限定されたシステム データベースの回復におけるデフォルトの動作で、このエラーは無視できます。

このエラーは、以下を行うことにより回避できます。

1. Windows コマンド プロンプトを開きます。
2. 以下の sqlcmd を実行して、Arcserve Backup データベース(ARCSERVE_DB) に接続します。
   SQLcmd -S <マシン名 >\<インスタンス名 >
   例：
   C:\Users\Administrator>sqlcmd -S localhost\ARCSERVE_DB
3. msdb の service_broker の値が 0 であることを確認します。

   select name,is_broker_enabled from sys.databases
   go
4. 以下の引数を使用してコマンドを実行します。

   alter database msdb set enable_broker
   go
5. msdb の service_broker の値が 1 であることを確認します。

   select name,is_broker_enabled from sys.databases
   go
   Quit

6. コマンド プロンプトを閉じます。

Arcserve Backup は、復旧処理の終了後に以下のエラー状態の修正を行います。

Error 615

このエラー メッセージは、SQL Server が単一の Arcserve Backup データベースを構成している場合、Arcserve Backup Disaster Recovery Option を使用せずに master のリストアが実行されると発生します。SQL Server 2014 Express Edition が Arcserve Backup データベースをホストする場合は発生しない可能性があります。

Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server では、インスタンス全体が選択された場合でも、tempdb データベースはバックアップされません。Arcserve Backup サーバおよび File System Agent の通常のファイル システム バックアップでも tempdb は除外されます。しかし、tempdb は SQL Server マスタ データベースの既存データベースとして記録されています。そのため、マスタがリストアされると、SQL Server サービスで tempdb が見つからないというエラーが報告されます。

Error 15466

このエラー メッセージは、Arcserve Backup Disaster Recovery Option を使用しないでシステム状態のリストアが実行された場合、復旧処理の間に発生します。SQL Server 2014 Express Edition または SQL Server を使用して Arcserve Backup データベースをホストすることもできます。

Disaster Recovery Option を使用しないで Arcserve Backup サーバを復旧すると、Windows オペレーティング システムおよび SQL Server が再インストールされ、SQL Server の SMK (Service Master Key、サービス マスタ キー) が作成されます。サービス マスタ キー(SMK) は、すべてのデータベース マスタ キーおよびサーバ レベルの機密データ(認証情報または接続先サーバのログイン パスワードなど) を暗号化するために使用されます。

このキーは 128 ビットの 3DES キーです。SMK は DPAPI およびサービス アカウント認証情報を使用して暗号化されます。システム状態がリストアされ、SQL Server セッションがまだリストアされていない場合、システム状態はリストア処理によって上書きされます。一方、SQL Server インスタンスはまだ上書きされて

いません。SMK はシステム状態にあるため、元のキーに回復されます。これにより、SQL Server インスタンスとの間で不一致が生じます。この時点で、復旧処理ではオペレーティング システムの再起動が必要になります。

再起動の際、SQL Server では SMK を読み取り、SQL データベースと照合します。SMK と SQL Server データベースが一致しないため、エラーが発生します。

Error 17113

このエラー メッセージは、ファイルまたはファイルが含まれるフォルダに対するユーザのアクセス権限が正しく設定されていないために発生します。このトピックに示す手順を使用して、このアクセス権限の設定を調整します。アクセス権限を調整すれば、このエラーは発生しなくなります。

復旧プロセスに関係のないエラー

Arcserve Backup サービスおよび SQL Server サービスが適切な順序で開始しない場合、システム ログに SQL Server エラー メッセージが表示されることがあります。これは既知の問題です。詳細については、リンクを参照してください。

クラウド ストレージからデータをリストアする方法

Arcserve Backup では、クラウド デバイスのデータを、Windows ネットワークに接続されているほとんどのコンピュータにリストアできます。

クラウド デバイスのデータをリストアするには、以下のリストア方式を使用します。

- セッション単位でリストア

  このビュー内では、選択したセッションを手動で削除できます。
- ツリー単位でリストア
- メディア単位

注： データのリストアの詳細については、「データのリストア」を参照してください。

第 5章 : ジョブのカスタマイズ

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれ ます 。

ジョブのカスタマイズ方 法 472
ローテーション スキーマ 484
ジョブ フィルタの動 作 495
カスタム ジョブのスケジュール 502
カスタム スケジュール 504
ジョブ ステータス マネージャを使 用 して実 行 できるタスク 507
エージェント情 報 およびノード情 報 の保 存 の仕 組 み 534
ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 したジョブのスケジュール方 法 546
ジョブ スクリプト 547
ジョブ テンプレート 550
クラウド ストレージのスキャン ジョブ 554
クラウド ストレージへのマージ ジョブ 555
Arcserve Backup でクラウド ストレージからデータをパージする方 法 556

ジョブのカスタマイズ方 法

Arcserve Backupには、ニーズに合 わせてジョブをカスタマイズするさまざまな方 法 が用 意 されています。このセクションでは、以 下 のカスタマイズ方 法 について詳 しく説 明 します。

- **ローテーション スケジュール**を使 用 すると、標 準 的 で一 貫 性 のある、バックアップ メディアのローテーションおよび有 効 期 限 を定 義 できます。
- **フィルタ**を使 用 すると、さまざまな条 件 に基 づいて、バックアップ ジョブおよびリストア ジョブの対 象 または対 象 外 となるファイルおよびディレクトリを選 択 できます。
- **スケジュール オプション**には、ジョブを即 時 、後 で、または定 期 的 に実 行 するようにスケジュールする機 能 があります。
- **ジョブ スケジューラ ウィザード**は、コマンド ラインで入 力 可 能 なジョブを簡 単 にスケジュールおよび実 行 できる強 力 なツールです。
- **ジョブ ステータス マネージャ**は、全 社 的 に Arcserve Backup サーバを集 中 管 理 するために役 立 つグラフィカルなツールです。
- **ジョブ スクリプト**を使 用 すると、ジョブで定 義 したオプション、フィルタ、およびスケジュール情 報 をファイルとして保 存 できるため、これらの設 定 を再 利 用 したり、コピーしたり、ジョブを効 率 的 に再 サブミット できます。
- **ジョブ テンプレートを使 用 すると、各 ジョブのタスクの詳 細 を繰り返 し設 定 することなく、構 成 済 みの設 定 をを実 行 している任 意 のマシン上 で使 用 してジョブを実 行 できます。**Arcserve Backupジョブ テンプレートでは、構 成 済 みのバックアップ スケジュール設 定 がコピーされるため、任 意 のマシン上 でこの設 定 を繰 り返 し使 用 できます。

動 的 なジョブのパッケージ

アイテムの横 にあるボックスをクリックし、ボックス全 体 が緑 色 に なったら、そのアイテムは動 的 にパッケージされ ています。「アイテムが動 的 にパッケージされる」とは、選 択 内 容 がジョブの実 行 時 に決 定 されるという意 味 です。たとえば、ソース グループまたはサーバのバックアップを選 択 し、そのソース グループまたはサーバにリストされ ているノードまたはボリュームが、ジョブをスケジュールして実際 にジョブを実 行 するまでの間 に変 更 された場 合 、ジョブ実 行 時 の、変 更 後 のノードおよびボリュームがバックアップされます。

親 アイテムを動 的 に選 択 すると、関 連 する(子) アイテムもすべて動 的 にバックアップされます。


動 的 にパッケージされるジョブからのオブジェクトの除 外

データのバックアップ ジョブを動 的 にパッケージする場 合 、バックアップしたくないノードまたはディスクを除 外 できます。たとえば、カスタマイズされたソース グループを動 的 にバックアップすることを選 択 した場 合 、あるサーバがカスタマイズされた別 のソース グループの一 部 であるときには、カスタマイズされたソース グループのいずれかで、サーバをバックアップから除 外 できます。

Arcserve Backup では、 [この項 目 を除 外 する]オプションを使 用 すると、マシンとディスクだけを除 外 できます。動 的 にパッケージされるジョブから個 々 のフォルダを選 択 して除 外 することはできません。

動 的 にパッケージにされるジョブからマシンまたはディスクを除 外 した場 合 、Arcserve Backup は、除 外 されたオブジェクト上 に存 在 するデータをバックアップしません。ただし、Arcserve Backup は除 外 されたオブジェクトを惨 事 から復 旧 するために必 要 な情 報 をキャプチャします。

[この項 目 を除 外 する]オプションは、ソース ツリーに表 示 されるすべてのサーバ オブジェクトに適 用 できます。たとえば、以 下 の画 面 に示 すように、VMware システム オブジェクト や Arcserve D2D サーバ オブジェクトなどの下 に表 示 されるサーバのオブジェクトを除 外 できます。



注 : 詳 細 については、「動 的 なジョブのパッケージ」を参 照 してください。

動 的 にパッケージされるジョブから項 目 を除 外 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 き、バックアップ ジョブを動 的 にパッケージします。例 :



2. バックアップの対 象 としないマシンまたはディスクを右 クリックし、コンテキスト メニューの [この項 目 を除 外 する]をクリックします。

   マシンまたはディスク名 の隣 に「*(除 外 済 み)* 」と表 示 されます。

3. 他 のタブに移 動 して、バックアップ ジョブの作 成 を完 了 します。

   バックアップ ジョブの実 行 時 に、Arcserve Backup はマークされた項 目 をバックアップしません。

バックアップ ジョブからの Arcserve Backup データベースの除 外

プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバのフル ノード バックアップをサブミットする場 合 、Arcserve Backup は Arcserve Backup データベースをバックアップします。このデフォルトの動 作 により、プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをバックアップするときに Arcserve Backup データベース内 の最 新 データが保 護 されます。必 要 に応 じて、以 下 の手 順 に従 ってバックアップ ジョブから Arcserve Backup データベースを除 外 することができます。

バックアップ ジョブから Arcserve Backup データベースを除 外 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 きます。
2. [スタート]タブをクリックして、ジョブで必 要 なバックアップ タイプを選 択 します。
3. [ソース]タブをクリックします。

   表 示 のドロップダウン リストから、[グループ ビュー]を選 択 します。


   バックアップ マネージャは、Arcserve Backup 環 境 内 にインストールされているエージェントをグループ化 します。
4. Microsoft SQL Server オブジェクトを展 開 します。

   プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを見 つけます。

   プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバの隣 のチェック ボックスをクリックします。

   バックアップ マネージャは、バックアップ サーバ内 のすべてのコンテンツを選 択 します。
5. 以 下 のいずれかを実 行 します。

   - **Microsoft SQL Server Express Edition データベース** -- Arcserve Backup データベースの隣 のチェック ボックスをオフにします。



- **Microsoft SQL Server データベース** -- ASDB の隣 のチェック ボックスをオフにします 。



Arcserve Backup データベースがバックアップ ジョブのソースから除外 されます 。

6. [スケジュール]タブをクリックし、ジョブで必 要 なスケジュールを定義 します 。
7. [デスティネーション]タブをクリックし、バックアップ データの保 存 先を定 義 します 。

8. ツールバーの [オプション]をクリックし、ジョブで必 要 なその他 のオプションを指 定 します。
9. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   Arcserve Backup はバックアップ サーバ全 体 をバックアップし、Arcserve Backup データベースをバックアップしません。

静的なジョブのパッケージ

子アイテムの横にあるボックスをクリックし、親アイテムの半分が緑色に変わると、親アイテムが静的にパッケージされています。「静的なジョブのパッケージ」とは、親オブジェクト内で、特定の子アイテムのみをジョブに含めるという意味です。それによって、ジョブの実行時ではなくジョブのスケジュール時に、パッケージされる親アイテムの内容が決定されます。

親アイテムの明示的な選択は、その子アイテム(直下のレベルのアイテム)にのみ継承されます。子アイテムで行った選択(たとえば、子アイテム内の特定のファイルのみをバックアップする指定など)は適用されません。

例：静的バックアップの仕組み

ジョブをサブミットしたときに、コンピュータにはドライブ c:\ およびドライブ d:\ が含まれています。

- ジョブが完了した後、ドライブ e:\ がコンピュータに追加されました。次回のジョブの実行時、Arcserve Backup はドライブ c:\ およびドライブ d:\ をバックアップします。ドライブ e:\ はバックアップされません。
- ジョブが完了した後、ドライブ c:\ にディレクトリ c:\documents 追加されました。次回のジョブの実行時、Arcserve Backup は c:\documents を含むドライブ c:\ およびドライブ d:\ をすべてバックアップします。
- ジョブが完了した後、ドライブ d:\ がコンピュータから削除されました。次回のジョブの実行時、Arcserve Backup はドライブ c:\ をバックアップし、ドライブ d:\ のバックアップが失敗したことをレポートします。

ジョブをサブミットしたときに、ソースグループにはコンピュータ A、B、C および D が含まれています。コンピュータ A にはドライブ c:\ が含まれています。

- ジョブが完了した後、コンピュータ E がソースグループに追加されました。次回のジョブの実行時、Arcserve Backup はコンピュータ A、B、C、および D をバックアップしますが、元のソースグループに含まれていなかったため、Arcserve Backup はコンピュータ E をバックアップしません。
- ジョブが完了した後、ドライブ d:\ がコンピュータ A に追加されました。次回のジョブの実行時、Arcserve Backup はコンピュー

タ A、B、C、D、およびコンピュータ A のドライブ d:\ をバックアップします。コンピュータ A は元 のバックアップ ソース グループに含 まれていたため、Arcserve Backup はこのように動 作し、Arcserve Backup はソース グループのボリュームを動 的にバックアップします。

注： 詳 細については、「静 的 バックアップ ジョブのサブミット」を参照してください。

静 的 バックアップ ジョブの作 成

静 的 バックアップ ジョブでは、ジョブの作 成 時 に選 択 したソース グループまたはサーバ内 のノード、ボリューム、またはサーバのみ がバックアップされます。静 的 バックアップ ジョブの作 成 後 にソース グループにサーバを、またはサーバにノードまたはボリュームを追 加 した場 合 、それらはジョブを実 行 してもバックアップされません。

静 的 バックアップ ジョブを作 成 する方 法

1. バックアップ マネージャを開 いて [ソース]タブを選 択 します。
2. 静 的 にバックアップするソース グループまたはサーバを右 クリックし、コンテキスト メニューの [静 的 バックアップを有 効 にする]をクリックします。

   グループまたはマシン名 の隣 りに「*(静 的 バックアップ)* 」と表 示 されます。
3. 他 のタブに移 動 して、バックアップ ジョブの作 成 を完 了 します。

   ジョブを実 行 すると、そのジョブの作 成 時 に選 択 したノードおよびボリュームのみ がバックアップされます。

クラシック ビューを使 用 してサブミットされた ジョブのグループ ビューへの変 換

Arcserve Backup では、ソース データの参 照 やジョブのサブミットを 2 つのビュー形 式 で実 行 できます。

- **クラシック ビュー** -- ソース コンピュータで実 行 されているオペレーティング システムに基 づいて、ソース データの参 照 やジョブのサブミットを実 行 します。たとえば Windows、UNIX/Linux などです。
- **グループ ビュー** -- ソース コンピュータで実 行 されている Arcserve Backup エージェントに基 づいて、ソース データの参 照 やジョブのサブミットを実 行 します。たとえば Agent for Microsoft Exchange、Agent for Microsoft SQL Server などです。

ジョブをサブミットする際 、グループ ビューを使 用 してジョブをサブミットする方 法 を使 用 すると便 利 です。グループ ビューでは、特 定 のエージェントを含 むバックアップ ジョブをサブミットすることができます。ただし、ジョブをサブミットした後 、ジョブのサブミット時 に指 定 したビューを変 更 することはできません(クラシック ビューからグループ ビューへの変 更 、およびその逆 の変 更)。

このリリースにアップグレードした場 合 、以 前 のリリースを使 用 してサブミットしたジョブはすべてクラシック ビューにパッケージされます。以 下 の手 順 では、クラシック ビューを使 用 してサブミットしたジョブをグループ ビューを使 用 してサブミットしたジョブに変 換 する方 法 について説 明 します。

クラシック ビューを使 用 してサブミットしたジョブをグループ ビューに変 換 する方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを開 き、 [ジョブ キュー]タブをクリックします。

   ジョブがジョブ キューに表 示 されます。

2. 変 換 するジョブを特 定 します。

   ジョブを右 クリックし、ポップアップ メニューで [グループ ビューへのジョブの変 換]をクリックします。

   [グループ ビューへのジョブの変 換]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. 以 下 のいずれかを実 行 します。

- (推 奨) [グループ名]フィールドで、表 示 される デフォルト 名 を使 用 するか、新 しいグループ名 を指 定 します。

  [OK]をクリックします。

- [グループ名]ドロップダウン リストからグループの名 前 を選 択 し、 [OK]をクリックします。

  以 下 の状 況 が両 方 とも発 生 する場 合 のみ、 [重 複 したソース の通 知]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

  - 変 換 対 象 のジョブにある 1 つまたは複 数 のノードが、スケジュール ジョブ、繰 り返 しジョブまたは GFS ローテーション ジョブとして設 定 されたフル バックアップ ジョブに含 まれている場 合 。
  - 指 定 したグループ名 が既 存 のグループ名 であり、スケジュール ジョブ、繰 り返 しジョブまたは GFS ローテーション ジョブとして設 定 されたフル バックアップ ジョブに含 まれている場 合 。

  指 定 したグループ名 を使 用 する場 合 は、 [はい]をクリックします。

ジョブが変 換 されます。

ローテーション スキーマ

ここでは、Arcserve Backupのデフォルトの方式を使用する場合と、管理者が独自でローテーション パラメータを指定する場合の、バックアップ ジョブ ローテーション スキーマの設定方法について説明します。ローテーション スキーマを設定するためのパラメータにアクセスするには、Arcserve Backupマネージャで [スケジュール]タブを選択します。使用できるパラメータの詳細については、後のセクションで説明します。

- **[スキーマ名]** - 5日または7日のローテーション スキーマと、増分、差分、またはフル バックアップのいずれかを選択します。これらの標準スキーマの詳細については、ローテーション スキーマをカスタマイズする場合の [カレンダ表示]タブを参照してください。
- **[開始日]** - バックアップを開始する日
- **[実行時刻]** - バックアップを開始する時間
- **[GFSを有効化]** -- Arcserve Backup では、日単位の増分ジョブまたは差分ジョブと、週単位のフル バックアップ ジョブを組み合わせた、事前定義済みの GFS (Grandfather-Father-Son) ローテーション スキーマの中からスキーマを選択できます。GFS スキーマは、日、週、月の単位でバックアップを管理する方法です。

  GFSローテーション スキーマの主な目的は、メディアのローテーションと有効期限を、標準的で一貫性のある最小限の間隔で指定することです。毎日のバックアップが「Son」になります。その週に行った最新のフル バックアップ (週単位のバックアップ) が「Father」です。その月に行った最新のフル バックアップ (月単位のバックアップ) が「Grandfather」になります。GFSローテーション スキーマにより、年間のサーバのバックアップを、最小限のメディアで実行できます。

  GFSローテーション スキーマは、任意の曜日から始まる週単位 (5日または7日単位) のスケジュールを基準にしています。フル バックアップは最低でも週に1度実行されます。その他の日は、フル バックアップか部分バックアップのいずれかを実行するか、またはバックアップを実行しません。毎週のフル バックアップに毎日の増分バックアップまたは差分バックアップを組み合わせたGFSローテーションを使用すると、いつのデータでも信頼性の高いリストアを実行できます。

注：週 5 日 単 位 の GFS ローテーション スキーマでは年 間 で 21 のメディアが必 要 になります。週 7 日 単 位 の GFS ローテーション スキーマでは年 間 で 23 のメディアが必 要 になります。

GFSローテーション スキーマが事 前 に定 義 されていても、管 理 者 は個 々 の必 要 に応 じてこれらのスキーマを変 更 できます。標 準 のローテーション スキーマから例 外 的 なバックアップ ジョブを実 行 することもできます(たとえば、通 常 のバックアップ曜 日 である水 曜 日 が休 日 にあたる場 合 に、ジョブ実 行 日 を変 更 したいとき) 。

- **[メディアへ追 加]** -- [GFS を有 効 化]オプションを指 定 すると、Arcserve Backup でデータを GFS ローテーションからメディア上 の既 存 のジョブに追 加 できるようになります。

- **[日 単 位 バックアップ方 式]** - このオプションでは、日 単 位 のバックアップ ジョブの方 法 として、以 下 のいずれかを指 定 できます。
  - **[フル]** - すべてのソース ファイルがバックアップされます。このバックアップ方 式 では、アーカイブ ビットはクリアされます。
  - **[差 分 - アーカイブ ビット]** - 前 回 のフル バックアップ以 降 に変 更 されたファイルのみがバックアップされます。このバックアップでは、アーカイブ ビットは変 更 されません。
  - **[増 分]** - 前 回 バックアップ以 降 に変 更 されたファイルのみがバックアップされます。このバックアップ方 式 では、アーカイブ ビットはクリアされます。
- **[WORM メディアを使 用]** --このオプションでは、Arcserve Backup ですべてのローテーション ルールに対 して WORM メディアを使 用 するよう指 定 できます。このオプションを有 効 にすると、WORM メディアを毎 日 、毎 週 、毎 月 の GFS バックアップジョブで使 用 できるようになります。

  重 要 : Arcserve Backup は、マルチプレキシングおよびマルチ ストリーミングのバックアップ ジョブにおいて WORM メディアの使 用 をサポートしていません。このため、バックアップ マネージャの [デスティネーション]タブで [マルチプレキシング]または [マルチストリーミング]を有 効 にすると、[WORM メディアを使 用]オプションが無 効 になります。

ファイル システム デバイス上 での GFS ローテーション ジョブの管 理 方 法

Arcserve Backupでは、ファイル システム デバイス上 でのGFSローテーション スキーマの使 用 がサポートされています。GFS ローテーション スキーマで使 用 するメディアの保 存 日 数 は、ローテーションが 1 週 間 (7 日) の場 合 、以 下 のデフォルトの保 存 サイクルを見るとわかります。

周 期	メディアの数
毎 日	6
毎 週	5
毎 月	12
合 計	23

上 記 のようにローテーション ジョブを 1 年 以 上 実 行 する場 合 、GFS ローテーション スキーマではファイル システム デバイスを 23 個 作 成 する必 要 があります。これらの設 定 値 は、ニーズに合 わせて変 更 できます。GFS ローテーションのデフォルト 値 を変 更 すると、必 要 なファイル システム デバイスの個 数 が変 わる場 合 があります。

注 : 以 前 は、ローカル ディスクのみがファイル システム デバイスと考 えられていました。このリリースでは、UNC(Universal Naming Convention) パスを使 用 し、ネットワーク共 有 を介 してファイル システム デバイスを作 成 できるようになりました。

GFS ローテーション ジョブがローカルのディスクドライブおよびドライブ アレイを使 用 している場 合 があるため、ユーザはまず、バックアップ対 象 の全 データのバックアップ データを保 存 日 数 の全 体 に渡 って格 納 できるような充 分 な空 き領 域 がファイル システムにあることを確 認 する必 要 があります。ファイル システム デバイスは、ブート パーティションに作 成 しないでください。ブート ディスクの空 き領 域 が少 なくなると、オペレーティング システムの動 作 が不 安 定 になる場 合 があります。

注 : すべてのファイル システム デバイスを同 一 のデバイス グループに割 り当 てる必 要 があります。

設 定 が完 了 した GFS ローテーション ジョブは、指 定 した時 刻 に日 単 位 で実 行 できます。Arcserve Backup では、物 理 テープに似 たファイル システム デバイスが利 用 されます。日 単 位 で必 要 に応 じ、Arcserve Backupはメディア プール内 の保 存 セットと再 利 用

セット 間 で一 連 のテープを移 動 したり、ブランク メディアをフォー マットしたりします。また、期 限 切 れになったメディアに対 する上 書 きやデータベース内 の全 処 理 のトラッキングも実 行 します。

ファイル システム デバイスに格 納 されているバックアップ データを、物 理 テープ メディアに複 製 できます。ジョブ スケジューラ ウィザー ドおよび Tapecopy ユーティリティを使 用 して、複 製 イメージを自 動 作 成 できます。

以 下 のセクションでは、ローテーション ジョブをカスタマイズする際 に使 用 するタブについて説 明 します。

- GFS ローテーション スキーマのセット アップ
- [ローテーション ルール]タブ
- [カレンダ表 示]タブ
- [例 外]タブ
- [メディア]タブ

GFS ローテーション スキーマのセットアップ

このセクションでは、バックアップ マネージャを使用して、GFS ローテーション スキーマをセットアップする方法を説明します。バックアップ マネージャを使用して実行できる機能、オプション、およびタスクの詳細については、「データのバックアップ」を参照してください。

GFS ローテーション スキーマをセットアップする方法

1. バックアップ マネージャでソースとデスティネーションを選択し、[スケジュール]タブをクリックします。
2. [ローテーション スキーマ]オプションを有効にします。[スキーマ名]ドロップダウン リストで、いずれかのバックアップ スキーマを選択します。

   注： GFSスキーマを選択すると、[GFS を有効化]が自動的にオンになります。
3. 増分バックアップまたは差分バックアップ セッションのデータを、前回のバックアップに使用したメディアに追加するには、[メディアへ追加]オプションをオンにします。
4. [メディア プール名 プレフィックス]フィールドに、すべてのメディア名のプレフィックスを入力します。


   Arcserve Backupでは、指定したメディア プール名 プレフィックスを使用して、バックアップ メディアが自動的に作成され、名前が付けられます。

   注： Arcserve Backup では、メディア プール名の指定に、アンダースコア(_) とハイフン(-) は使用できません。
5. 必要に応じて、[開始日]と[実行時間]を選択します。
6. [サブミット]をクリックして、ジョブをサブミットします。

   これで、指定したとおりにバックアップ ジョブが実行され、メディアが再利用されます。


[ローテーション ルール]タブ

曜日ごとにバックアップ方法または実行時刻を修正できます。



[カレンダ表 示]タブ

個 々 の日 をカスタマイズできます。GFSローテーションが有 効 でも無 効 でも、カレンダ表 示 機 能 を使 用 するとカレンダに従 って特 定 の曜 日 または特 定 の日 に指 定 したバックアップ タイプが実 行 されるように、ローテーション スキーマをカスタマイズできます。




注 : この機 能 により、使 用 中 の標 準 ローテーション スキーマに、例 外 にする日 を指 定 できます。

[例 外]タブ

バックアップ方 式 、実 行 時 刻 、または曜 日 が既 存 のスキーマとは異 な る場 合 があれ ば、その日 を定 義 します。

[メディア]タブ

プール名、基本シリアル番号、次のシリアル番号、シリアル番号の範囲、必須メディア数、保存日数、データベース保存期間、廃棄までの保存期間などを含む、ユーザによって選択されたメディア プールの情報を表示します。[日単位]、[週単位]、または[月単位]をクリックして、1年間に必要なメディア数を変更することもできます。



メディア プールの指 定

ローテーション スキーマに対 するメディア プール(非 共 有) を指 定 します。必 要 である場 合 、メディアにデータを追 加 してからメディア名 を変 更 できます。

[バックアップ方 式]オプション

フル バックアップ、差 分 バックアップ、および増 分 バックアップの 3 種 類 のバックアップ方 式 を組 み合 わせて使 用 できます。これらの方 式 の詳 細 については、「カスタム スケジュール」を参 照 してください。

ジョブ フィルタの動 作

フィルタ機 能 を使 用 すると、ファイルおよびディレクトリをバックアップ/リストア ジョブの実 行 対 象 に組 み込 んだり、あるいは実 行 対 象 から除 外 できます。コピー、カウント、およびパージなどの各 ユーティリティの場 合 も、同 様 の設 定 が可 能 です。

バックアップ ジョブでは、ノードごとにフィルタリングを実 行 できます。そのため、あるノードのディレクトリを組 み込 んだり、別 のノードで同 じディレクトリを除 外 したりすることができます。また、バックアップ ジョブには、同 じジョブに対 して、ノード レベル (ローカル) フィルタおよびジョブ レベル(グローバル) フィルタを設 定 できます。ノード レベル フィルタは、ジョブ全 体 ではなく特 定 のノードに適 用 されます。ジョブ全 体 に適 用 するフィルタを追 加 する場 合 は、ジョブ レベル フィルタ、つまり、グローバル フィルタを使 用 してください。バックアップ ジョブに対 しローカル(ノードレベル) フィルタとグローバル(ジョブレベル) フィルタを指 定 すると、Arcserve Backup では、ローカル フィルタが適 用 され、グローバル フィルタは無 視 されます。

以 下 の基 準 に基 づいて、ファイルを組 み込 んだり、除 外 したりできます。

- 特 定 のファイル名 、パターン、属 性 およびサイズ
- 特 定 のディレクトリ名 またはディレクトリ パターン
- 特 定 の日 付 の前 または後 、あるいは特 定 の期 間 内 にアクセス、変 更 、作 製 されたファイル

絶 対 パスが指 定 されていることが検 出 された場 合 を除 き、Arcserve Backup はワイルドカードまたは代 入 文 字 が使 用 されます。絶 対 パスが指 定 されている場 合 、Arcserve Backup は、正 規 表 現 の場 合 のように複 数 のディレクトリを除 外 する(または組 み込 まれる) のではなく、指 定 されている絶 対 パスを除 外 する(または組 み込 まれる) だけです。

ファイル名 またはディレクトリ名 に基 づいてジョブ フィルタでサポートされているワイルドカード文 字 を以 下 に示 します。

- "*" -- アスタリスクは、ファイル名 またはディレクトリ名 の 0 個 以 上 の文 字 を表 します。
- "?"-- 疑 問 符 は、ファイル名 またはディレクトリ名 の 1 個 の文 字 を表 します。

重 要 : バックアップまたはリストア操 作 用 のフィルタを指 定 する場 合 、十 分 に注 意 してください。フィルタの適 用 を間 違 えると、必 要 なデータがバックアップまたはリストアされず 、データが失 われ 、時 間 を無 駄 にする可 能 性 があります 。

例 : ワイルドカードを使 用 したデータのバックアップ

以 下 の表 では、ワイルドカードをフィルタと共 に使 用 してデータを バックアップする方 法 について説 明 します 。

注 : 以 下 の例 では、ソース データがドライブ C:\ にあると仮 定 しま す 。

フィルタ	タイプおよび基 準	結 果
File	*.doc の組 み込 み	Arcserve Backup では、ドライブ C:\ にある ファイルで、.doc 拡 張 子 が含 まれたすべ てのファイルをバックアップします 。
File	*.doc の除 外	Arcserve Backup> では、ドライブ C:\ にあ るファイルで、.doc 拡 張 子 が含 まれてい ないすべてのファイルをバックアップしま す 。
File	?.doc の組 み込 み	Arcserve Backup では、1 文 字 のファイル 名 および .doc 拡 張 子 が含 まれたファイル をバックアップします 。例 : a.doc、b.doc、 1.doc、2.doc など 。
File	組 み込 み C:\myFolder\Arcserve*.exe の組 み込 みおよび C:\test\ms*.dll の組 み込 み	Arcserve Backup では、以 下 のすべての ファイルをバックアップします 。 ■ C:\myFolder にあり、Arcserve で 開 始 して .exe ファイル拡 張 子 が 含 まれているファイル 。 ■ C:\test にあり、ms で開 始 して .dll ファイル拡 張 子 が含 まれている ファイル 。
File	除 外 /組 み込 み C:\DOC\C*	Arcserve Backup は、C:\DOC\ フォルダに バックアップされている、C で始 まるファイ ルを除 くすべてのファイルをリストアしま す 。
ディレクトリ	m*t の組 み込 み	Arcserve Backup では、ドライブ C:\ にあ り、m で開 始 して t で終 了 するディレクト リ名 を持 つすべてのディレクトリをバック アップします 。

ディレクトリ	win* の除 外	Arcserve Backup では、win で開 始 するディレクトリを除 いたドライブ C:\ にあるすべてのディレクトリをバックアップします。
ディレクトリ	C:\test\m* の除 外 および C:\test\media*.gif の組 み込 み	Arcserve Backup では、データをバックアップしません。 この例 では、除 外 フィルタ条 件 によって、C:\test 内 の m で始 まるすべてのディレクトリを除 外 するように Arcserve Backup に指 示 します。たとえば、C:\test\media がバックアップから除 外 されます。組 み込 みフィルタは .gif ファイル拡 張 子 が含 まれた C:\test\media にあるすべてのファイルをバックアップするように Arcserve Backup に指 示 しますが、C:\test\media がバックアップから除 外 されたため、Arcserve Backup はどのファイルもバックアップしません。 **注 :** 組 み込 みフィルタと除 外 フィルタを組 み合 わせて使 用 すると、Arcserve Backup は、最 初 に除 外 基 準 に基 づいてデータをフィルタリングしてから組 み込 み基 準 に基 づいてフィルタリングします。

フィルタ オプション

[フィルタ]オプションへのアクセスは、バックアップ マネージャ、リストア マネージャ、コピー、カウント、スキャン、比 較 、およびパージ ユーティリティの各 ウィンドウから行 います。

- [**除 外**]フィルタ -- 除 外 するフィルタは、組 み 込 みフィルタより常に優 先 されます。たとえば、フィルタを追 加 して、拡 張 子 が.EXE のファイルだけをジョブの対 象 として組 み 込 み、さらにもう1つフィルタを追 加 して、\SYSTEMディレクトリを対 象 から除 外 するよう設 定 すると、\SYSTEMディレクトリに保 存 されている拡 張 子 .EXEのファイルは、すべてジョブの実 行 対 象 から除 外 されます。
- [**組 み込 み**]フィルタ -- 結 果 には、フィルタの条 件 に一 致 するファイルだけが含 まれます。たとえば、ローカル ハード ディスク ドライブ全 体 のバックアップを選 択 して、\SYSTEMディレクトリ内のファイルを組 み 込 むようフィルタを設 定 した場 合 を考 えてみます。この場 合 、\SYSTEM ディレクトリ内 のファイルのみが Arcserve Backup によってバックアップされます。それ 以 外 のディレクトリにあるファイルはバックアップされません。

フィルタの種 類

フィルタを使 用 すると、ニーズに合 わせてファイルを含 めたり除 外 したりできます。以 下 のリストでは、データのフィルタリングに使 用 できるフィルタの種 類 について説 明します。

- **ファイル パターン フィルタ** - ファイル パターン フィルタを使 用 して、ファイルをジョブの対 象 に含 めたり、除 外 したりします。ファイル パターンを指 定 するために、ファイル名 を指 定 することもできますが、ワイルドカードを使 用 することもできます。

  注 : ファイル パターン フィルタではワイルドカード「*」(アスタリスク) および「?」(クエスチョン マーク) を使 用 できます。

- **ディレクトリ パターン フィルタ** - 特 定 のディレクトリをジョブの対 象 として組 み込 んだり、除 外 したりする場 合 に使 用 します。ディレクトリ名 全 体 を入 力 するか、ワイルドカードを使 用 して、ディレクトリ パターンを指 定 することができます。

  注 : ディレクトリ パターン フィルタではワイルドカード「*」(アスタリスク) および「?」(クエスチョン マーク) を使 用 できます。

- **ファイル属 性 フィルタ** - ファイル属 性 フィルタを使 用 して、特 定 のタイプのファイルをジョブの対 象 に含 めたり、除 外 したりします。選 択 できるファイル属 性 は、以 下 のとおりです。
  - **[隠 しファイル]** -- ディレクトリの一 覧 に表 示 されないファイル。たとえば、IO.SYS は隠 しファイルです。
  - **[システム]** -- 使 用 しているマシンに固 有 のファイル。
  - **[アーカイブ]** - アーカイブ ビットが設 定 されたファイル。
  - **[読 み取 り専 用]** - 変 更 不 可 能 なファイル。
- **ファイル更 新 日 フィルタ** -- ファイルの最 終 更 新 日 の属 性 を使 用 して、ファイルが最 後 に変 更 された日 付 を基 準 に、ファイルをジョブの対 象 に含 めたり除 外 したりします。フィルタリング処 理 には以 下 の 4 つの基 準 があります。
  - **指 定 日 以 前 に更 新 されたファイル** -- 指 定 された日 付 以 前 に更 新 されたファイルを組 み込 むか、除 外 します(指 定 日 を含 む) 。
  - **指 定 日 以 降 に更 新 されたファイル** -- 指 定 された日 付 以 降 に更 新 されたファイルを組 み込 むか、除 外 します(指 定 日 を含 む) 。

- **指定の期間内にアクセスされたファイル** -- 2 つの日付で指定された範囲内の日付を持つファイルがジョブに組み込まれるか、ジョブから除外されます。このオプションを選択する場合、2 つの日付を指定する必要があります。
- **過去の指定期間内にアクセスされたファイル** -- 過去の指定期間内の日付を持つファイルがジョブに組み込まれるか、ジョブから除外されます。日数、月数、年数を指定する必要があります。

- **ファイル作成日フィルタ** -- ファイルの最終作成日の属性を使用して、ファイルが作成された日付を基準に、ファイルをジョブの対象に含めたり除外したりします。フィルタリング処理には以下の 4 つの基準があります。
  - **指定日以前にアクセスされたファイル** -- 指定された日付以前にアクセスされたファイルを組み込むか、除外します (指定日を含む)。
  - **指定日以降にアクセスされたファイル** -- 指定された日付以降にアクセスされたファイルを組み込むか、除外します (指定日を含む)。
  - **指定の期間内にアクセスされたファイル** -- 2 つの日付で指定された範囲内の日付を持つファイルがジョブに組み込まれるか、ジョブから除外されます。このオプションを選択する場合、2 つの日付を指定する必要があります。
  - **過去の指定期間内にアクセスされたファイル** -- 過去の指定期間内の日付を持つファイルがジョブに組み込まれるか、ジョブから除外されます。日数、月数、年数を指定する必要があります。
- **ファイル アクセス** フィルタ -- ファイルの最終アクセス日の属性を使用して、ファイルが最後にアクセスされた日付を基準に、ファイルをジョブの対象に含めたり除外したりします。フィルタリング処理には以下の 4 つの基準があります。
  - **指定日以前にアクセスされたファイル** -- 指定された日付以前にアクセスされたファイルを組み込むか、除外します (指定日を含む)。
  - **指定日以降にアクセスされたファイル** -- 指定された日付以降にアクセスされたファイルを組み込むか、除外します (指定日を含む)。

  - **指 定 の期 間 内 にアクセスされたファイル** -- 2 つの日 付 で指 定 された範 囲 内 の日 付 を持 つファイルがジョブに組 み込 まれるか、ジョブから除 外 されます。このオプションを選 択 する場 合 、2 つの日 付 を指 定 する必 要 があります。
  - **過 去 の指 定 期 間 内 にアクセスされたファイル** -- 過 去 の指 定 期 間 内 の日 付 を持 つファイルがジョブに組 み込 まれるか、ジョブから除 外 されます。日 数 、月 数 、年 数 を指 定 する必 要 があります。

- **ファイル サイズ フィルタ** -- ファイルのサイズ属 性 を使 用 して、ファイルの具 体 的 なサイズを基 準 に、ファイルをジョブの対 象 に含 めたり除 外 したりします。サイズは 0～ 99999999999(単 位 はバイト 、KB、MB、または GB) の範 囲 で指 定 できます。フィルタリング処 理 には以 下 の 4 つの基 準 があります。
  - [**サイズ(等 しい)**] -- 範 囲 に一 致 するサイズのファイルが、ジョブに組 み込 まれるか、除 外 されます。
  - [**サイズ(大 きい)**] -- 範 囲 以 上 のサイズのファイルが、ジョブに組 み込 まれるか、除 外 されます。
  - [**サイズ(小 さい)**] -- 範 囲 以 下 のサイズのファイルが、ジョブに組 み込 まれるか、除 外 されます。
  - [**サイズ(指 定 内)**] -- 2 つのサイズの範 囲 内 にあるファイルが、ジョブに組 み込 まれるか、除 外 されます。

本 リリースから、以 下 の 2 つの新 しいフィルタ タイプが追 加 されました。

- **ノード名 パターン** -- 指 定 したパターンに名 前 が一 致 するノードのみがバックアップに含 まれます。ワイルドカードを使 用 して、検 索 文 字 列 のすべてまたは一 部 を指 定 できます。
- **ノード サブネット パターン** -- 指 定 したサブネットに IP アドレスが含 まれるノードのみがバックアップされます。

カスタム ジョブのスケジュール

ジョブはすべて、各 マネージャのスケジュール オプションを使 用して スケジューリングできます。ジョブは繰り返し方 法 を指 定してサブ ミットできます。繰り返し方 法 の詳 細については、「ローテーション スキーマ」または「カスタム スケジュール」を参 照してください。

ストレージ デバイスが使 用 中 であるときに [ジョブを即 実 行]でサ ブミットすると、Arcserve Backup によって、ストレージ デバイスが 使 用 中 であるためジョブはジョブ キューにサブミットされないと通 知 されます。その場 合 、現 在 の日 付と時 刻 を指 定して、ジョブのス ケジューリングを行います。これにより、Arcserve Backupでストレー ジ デバイスが使 用 中 の場 合 、ドライブの使 用 が終 了 するまで、 ジョブの再 試 行 が自 動 的に行われます。

以 下 の場 合 に、 [即 実 行]オプションを選 択します。

- サブミットするジョブが、すぐ実 行したい 1 回 だけのジョブである 場 合 。
- ジョブを実 行しながらモニタする場 合 。

以 下 の場 合 は、ジョブをスケジューリングします。

- サブミットするジョブが 1 回 だけのジョブだが、指 定した時 間 に 実 行したい場 合 。
- サブミットするジョブが 1 回 だけのジョブだが、すぐには実 行 する 必 要 がない場 合 。サブミットするジョブがホールド中 であり、後 で手 動 でジョブを開 始したい場 合 。
- 定 期 的に実 行 するジョブをサブミットする場 合 。ネットワーク バックアップ用 のメディア ローテーション スキーマを設 定 する際 は特 に便 利です。
- サブミットするジョブが、比 較 的 少 ないボリュームの毎 日 のフル バックアップである場 合 。カスタム スケジュールの場 合 、 Arcserve Backup では [追 加]日 数 オプションを指 定できます。 [追 加]日 数 オプションを使 用すると、1 つのジョブに関 連し て、テープに保 存 するデータの量 を最 大 化し、保 管 する必 要 のあるテープの数 を最 小 限 に抑えるのに役 立ちます。
- ストレージ デバイスは使 用 中 であるが、ドライブが使 用 可 能 にな り次 第 すぐにジョブを実 行したい場 合 。これを実 行 するに は、現 在 の日 付と時 刻 を指 定して、バックアップ ジョブのスケ ジューリングをします。

重要:のジョブの時刻は、サーバの所在地のタイム ゾーンに基づいてスケジュール設定されます。Arcserve BackupArcserve Backup エージェント マシンが Arcserve Backupサーバとは異なるタイム ゾーンにある場合、ジョブを開始する現地時間を計算する必要があります。

カスタム スケジュール

バックアップ マネージャの [スケジュール] タブでカスタム スケジュールを選択できます。[カスタム スケジュール] では、バックアップ ジョブを1回だけ実行するか、繰り返し実行するかを指定できます。以下のパラメータを、バックアップ ジョブとリストア ジョブに指定できます。

- **繰り返し方法** -- 各マネージャにある [スケジュール] オプションを使用してすべてのジョブをスケジュールできます。以下の繰り返し方法を使用してジョブをサブミットできます。
  - [**1 度だけ**] -- このジョブを 1 度だけ実行して繰り返し実行しません。

    注： このオプションは合成フル バックアップ ジョブには使用できません。
  - [**一定間隔**] -- 指定した間隔 (分、時間、日、週、または月) でジョブを繰り返します。

    注： このオプションは合成フル バックアップ ジョブには使用できません。
  - [**曜日**] -- 指定した 1 つまたは複数の曜日にジョブを繰り返します。
  - [**週**] -- 指定した 1 つまたは複数の週の指定した曜日にジョブを繰り返します。

    注： この方式は合成フル バックアップ ジョブには使用できません。
  - [**日**] -- 毎月、指定した日にジョブを繰り返します。

    注： この方式は合成フル バックアップ ジョブには使用できません。
  - [**カスタム**] -- チェックされた曜日を除いて、指定した間隔で繰り返します。

    注： この方式は合成フル バックアップ ジョブには使用できません。
- **[追加] 日数オプション** - [追加] 日数オプションを使用すると、指定した日数分のバックアップを 1 つのテープに追加できます。このオプションは、テープに保存するデータの量を最大にし、1 つのジョブに関して保存する必要があるテープの数を最

小限に抑えるのに役立ちます。ベスト プラクティスとして、比較的少量の日単位フル バックアップを実行するときにこのオプションを使用することをお勧めします。しかし、[1 度だけ実行] バックアップ ジョブと grandfather-father-son ローテーション ジョブを除くすべてのカスタム バックアップ スケジュールにこのオプションを適用できます。

- **デフォルト値：**6 日間
- **範囲：**1 ～ 3650 日間

注： デスティネーション デバイスがデータ デデュプリケーション デバイスまたはクラウド デバイスの場合、[追加]日数オプションをジョブに適用することはできません。また、[追加]日数オプションをバックアップに適用している場合、Arcserve Backup では、ジョブに適用された [最初のバックアップ メディア](グローバル オプション) を無視します。[最初のバックアップ メディア]オプションの詳細については、「バックアップ マネージャのバックアップ メディア オプション」を参照してください。

以下のパラメータをバックアップ ジョブに指定できます。

- **バックアップ方式** -- バックアップ データを指定します。以下のバックアップ方式でジョブをサブミットできます。
  - [**フル - アーカイブ ビットを維持**] -- ジョブが繰り返されるたびにフル バックアップが実行され、アーカイブ ビットは*維持*されます。
  - [**フル - アーカイブ ビットをクリア**] -- ジョブが繰り返されるたびにフル バックアップが実行され、アーカイブ ビットは*クリア*されます。
  - [**増分**] -- 最後のフル バックアップまたは増分バックアップの実行後にアーカイブ ビットが設定されたファイルのみをバックアップします。各バックアップ後に、アーカイブ ビットは次の増分バックアップ ジョブ中にバックアップされないよう再設定されます。
  - [**差分**] -- 最後のフル バックアップの実行後にアーカイブ ビットが設定されたファイルのみをバックアップします。差分バックアップ ジョブはファイルのアーカイブ ビットをクリアしないので、前回の差分ジョブにおいてバックアップされたファイルも再びバックアップされます。このバックアップ方式を使用した場合、増分バックアップよりもバックアップの処理に多くの時間がかかります。しかし、マシンをリストアす

るために必要なメディアの数が少なくてすむため、サーバやワークステーションをリストアするにはこちらの方が適しています。

注： 合成フル バックアップ ジョブの場合、エージェントが合成フル バックアップをサポートしていると、差分バックアップ ジョブは増分バックアップ ジョブに変換されます。

- **WORM メディアを使用** -- バックアップ ジョブを実行する際に、Arcserve Backup で WORM メディアを使用するように指定します。

ジョブ ステータス マネージャを使 用 して実 行 できるタスク

ジョブ ステータス マネージャは、大 規 模 なArcserve Backupサーバ を集 中 管 理 するグラフィカルなツールです。

ジョブ ステータス マネージャでは、以 下 の操 作 を実 行 できます。

- 利 用 可 能 なすべての Arcserve Backup サーバ、ジョブ履 歴 、ジョブ キュー、アクティビティ ログを表 示 する。
- ジョブの管 理 - ジョブを停 止 、追 加 、実 行 、削 除 、変 更 、再スケジュールしたり、ジョブ ステータスをホールドにする。
- Arcserve Backup プライマリ サーバおよびメンバ サーバ上 で実 行 されているアクティブ ジョブの進 捗 状 況 をモニタする。キューにあるアクティブ ジョブのリアルタイム ステータスを表 示 することができます。
- 実 行 が完 了 したすべてのジョブの、ジョブ詳 細 とジョブ ログ情 報 を表 示 する。
- アクティビティ ログおよびテープ ログを表 示 する。
- アクティブなジョブを停 止 する。
- ジョブに関 連 付 けられているユーザ名 とパスワードを変 更 する。
- ジョブのプレフライト チェックを実 行 する。

ポップアップ メニューから、ジョブ ステータス マネージャのさまざまな操 作 を実 行 できます。これらのメニューは、左 側 のパネル(サーバ ブラウザ) と右 側 のパネル(ジョブ キュー) の両 方 に表 示 されます。メニューにアクセスするには、選 択 した項 目 を右 クリックします。ブラウザのコンテキスト メニューにアクセスする場 合 、ポインタは選 択 したグループ、サーバ、オブジェクトのいずれかに置 く必 要 があります。ジョブ キューにあるコンテキスト メニューを表 示 する場 合 は、ジョブが選 択 されている必 要 があります。

注 : 子 ジョブを生 成 したジョブをサブミットすると、[ジョブ キュー]タブにはマスタ ジョブの詳 細 のみが表 示 されます。[アクティビティ ログ]タブにはマスタ ジョブと子 ジョブの詳 細 が表 示 されます。[アクティビティ ログ]には、ジョブの詳 細 についても表 示 されます。

重 要 : マルチ ストリーミング、マルチプレキシング、またはディスク ステージング ジョブを実 行 する場 合 、マスタ ジョブに関 連 付 けられ

た子 ジョブの数 がジョブに指 定 されたストリームの数 を超 えることはありません。ただし、1 つのジョブによって複 数 の子 ジョブが生 成 され、マルチプレキシングの最 大 ストリーム数 のオプションで指 定 された値 が 1 の場 合 、子 ジョブは連 続 した 1 つのストリームで作 成 およびバックアップされます (デフォルトの最 大 ストリーム数 は 4) 。

詳 細 情 報 :

バックアップのプレフライト チェック

保 留 データ マイグレーション ジョブの変 更

マイグレーションは、バックアップ データを一 時 的 ステージング場 所 (デバイスまたはメディア) から最 終 的 なデスティネーション メディア に移 動 させる処 理 です。


注 : ディスク ステージング デバイスをステージングの場 所 として使 用 して、ダブル テープ コピーを実 行 できます。ダブル テープ コピー では、2 つの最 終 デスティネーションにデータを同 時 にマイグレート できます。詳 細 については、「バックアップ マネージャのデスティ ネーション オプション」を参 照 してください。

マイグレーション ジョブは、ステージング場 所 から最 終 的 なデスティ ネーション メディアへのデータのマイグレーション(コピー) に関 連 す る Arcserve Backup のタスクです。スケジュール、コピー ポリシーな どのマイグレーション ジョブ用 パラメータは、ジョブをサブミット する 際 に指 定 するステージング ポリシーによって定 義 されます。


保 留 のマイグレーション ジョブを管 理 しやすくするために、Arcserve Backup には、[マイグレーション ジョブ ステータス]ダイアログ ボック スというツールが用 意 されています。[マイグレーション ジョブ ス テータス]ダイアログ ボックスには、ジョブ キュー内 でデータ マイグ レーションを保 留 しているジョブのバックアップ セッションがすべて一 覧 表 示 されます。マイグレーション ジョブ ステータスのツールを使 用 して、マイグレーション ジョブやパージ ジョブの再 スケジュール、 マイグレーション ジョブのキャンセル、および最 終 的 なデスティネー ション メディアが含 まれるデバイス グループの変 更 を行 うことがで きます。

保 留 データ マイグレーション ジョブの変 更 方 法


1. ジョブ ステータス マネージャを開 いて [ジョブ キュー]タブを選 択 し ます。



2. 保 留 のデータ マイグレーション ジョブのあるジョブを見 つけ、 [データ マイグレーション ステータス]をクリックします 。



以 下 に示 す画 面 例 のような [マイグレーション ジョブ ステータス < バックアップ サーバ名 >]ダイアログ ボックスが表 示 されます 。



3. 変 更 するセッションを見 つけてクリックし 、 [変 更]ボタンをクリックします 。

[マイグレーション ジョブ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 され ます 。

4. 以 下 のオプションを指 定 します 。

- **コピー時 刻** -- マイグレーション ジョブを開 始 する日 時 を指 定 します 。

  注 : バックアップ データを最 終 的 なデスティネーション メディア にマイグレートしない場 合 には、[データをコピーしない]の横 のチェック ボックスをオンにします 。

- **パージ時 刻** -- ステージング デバイスからバックアップ データを パージする日 時 を指 定 します 。
- **ターゲット** -- 最 終 的 なデスティネーション メディアを含 むグ ループを指 定 します 。
- **選 択 された行 に適 用 する** -- [マイグレーション ジョブ ステータ ス]ダイアログ ボックスで複 数 のセッションを選 択 している場 合 、このオプションを使 用 すると、指 定 した [コピー時 刻]、 [パージ時 刻]および [ターゲット]オプションは、[マイグレー ション ジョブ ステータス]ダイアログ ボックスで選 択 したセッショ ンすべてに適 用 されます 。

5. [OK]をクリックします 。

注 : また、以 下 の手 順 に従 うことで、ステージングの場 所 に関 連 付 けられた保 留 中 のマイグレーション ジョブを表 示 させることがで きます 。

a. バックアップ マネージャを開 いて [スタート]タブで [ステージング有 効 化]を選 択 します 。

b. [ステージングの場 所]タブを選 択 します 。

c. デデュプリケーション グループまたはデバイス、あるいは、ディスク ス テージング グループまたはデバイスを右 クリックします 。

d. コンテキスト メニュー上 の [データ マイグレーション ステータス]をク リックして、[マイグレーション ジョブ ステータス]ダイアログ ボックス を開 きます 。

ダイアログ ボックスには、選 択 されたステージング グループまたは デバイスに関 連 付 けられたすべての保 留 のマイグレーション ジョブ がリスト 表 示 されます 。たとえば、選 択 されたステージング グルー プまたはデバイスからデータをマイグレートする保 留 のマイグレー ション ジョブがリスト 表 示 されます 。

詳 細 情 報 :

テープ ステージングを使 用 したデータのバックアップ

ディスク容 量 を再 利 用 する方 法

複 数 ジョブの更 新

Arcserve Backup 環 境 では、複 数 のジョブをジョブ キューに表 示 できます。複 数 ジョブでステータスを「レディ」から「ホールド」に変 える必 要 が生 じた場 合 、複 数 ジョブを同 時 に更 新 できます。同 時 に実 行 できる更 新 には、「ホールド」から「レディ」、および「レディ」から「ホールド」へのジョブ ステータスの変 更 とジョブの削 除 があります。

注 : 子 ジョブを持 つジョブを選 択 した場 合 は、Arcserve Backup は更 新 を親 ジョブとすべての子 ジョブに適 用 します。

複 数 ジョブを更 新 するには

1. ジョブ ステータス マネージャを開 いて [ジョブ キュー]タブを選 択 します。
2. 更 新 するジョブを選 択 します。
   - 複 数 の連 続 ジョブを選 択 するには、Shift キーを押 しながらその範 囲 の最 初 と最 後 のジョブを選 択 します。
   - 複 数 の非 連 続 ジョブを選 択 するには、Ctrl キーを押 しながらジョブを選 択 します。
3. 選 択 したジョブを右 クリックします。
4. 表 示 されるポップアップ メニューで、 [ホールド]、 [レディ]、または [ジョブの削 除]を選 択 します。

[ジョブ キュー]タブを使 用 したジョブの管 理 方 法

右 ペインの [ジョブ キュー]タブには、すべてのジョブの情 報 が表 示 されます。Arcserve Backup マネージャでジョブを実 行 またはスケジュールするたびに、ジョブ キューにジョブをサブミットします。Arcserve Backup は、ジョブ キューを常 時 スキャンし、実 行 待 ちのジョブを検 索 します。ジョブを選 択 して右 クリックすると、以 下 のオプションが表 示 されます。

- **[レディ/ホールド]** -- ジョブのステータスを [ホールド]または [レディ]に変 更 します(現 在 [ホールド]である場 合)。 [ホールド]は、ジョブの実 行 スケジュールに入 っていないことを表 します。 [レディ]は、ジョブが実 行 待 ちであることを表 します。
- **[ジョブの追 加]** -- あらかじめ保 存 されているスクリプトを使 用 して、ジョブをただちにキューにサブミット できます。(スクリプトは、ファイルに保 存 済 みのジョブです。スクリプトには、ジョブで使 用 するソース、デスティネーション、オプション、およびスケジュール情 報 が含 まれます) 。
- **[ジョブの修 正]** -- ジョブを修 正 します。新 しいジョブを作 成 せずに、既 存 のジョブにオプションや別 のソースを追 加 できます。
- **[ジョブの再 スケジュール]** -- ジョブの実 行 日 、時 間 、またはステータスをただちに変 更 します。また、ジョブ キューにとどまっている終 了 ジョブを再 サブミット することもできます。これは、ジョブの実 行 に失 敗 した場 合 に行 うことをお勧 めします。
- **[即 実 行]** -- [レディ]または [終 了]のステータスにあるジョブにのみ使 用 できます。このオプションは以 下 の場 合 に便 利 です。
  - ジョブをスケジュール済 みの実 行 時 刻 以 前 に実 行 する場 合 .
  - ハードウェアの問 題 により実 行 されなかったスケジュール ジョブを、問 題 の解 決 後 にすぐに実 行 する場 合 .

  デバイス グループが使 用 可 能 な場 合 に、ジョブが即 座 に実 行 されます。 [即 実 行]を選 択 したときにデバイス グループが使 用 できない場 合 、ジョブはキューに入 ったままとなり、デバイス グループが使 用 可 能 になるまで待 機 します。

繰 り返 しジョブ、ローテーション ジョブ、または GFS ローテーショ ン ジョブに対 して [即 実 行]オプションを選 択 した場 合 は、以 下 の条 件 が適 用 されます。

- ジョブは即 座 に実 行 されますが、通 常 、既 存 のスケ ジュールには影 響 しません。ただし、ジョブの実 行 に要 する時 間 が次 にスケジュールされている実 行 と重 複 する場 合 は、影 響 します。この場 合 、その日 にスケジュールされ ている実 行 はスキップされます。たとえば、月 曜 日 ～ 金 曜 日 の午 後 9:00 に実 行 するようスケジュールされている ジョブがあるとします。このとき、午 後 6:00 に [即 実 行]を 選 択 し、午 後 10:00 までジョブが完 了 しなかった場 合 、そ の日 の午 後 9:00 にスケジュールされていたジョブの実 行 がスキップされます。
- 対 象 ジョブで使 用 されるバックアップ方 式 は、その日 にス ケジュールされている実 行 で使 用 されるバックアップ方 式 と同 じです。たとえば、午 後 9:00 にスケジュールされてい る増 分 バックアップ ジョブがある場 合 に、午 後 6:00 に [即 実 行]を選 択 すると、午 後 6:00 に実 行 されたそのジョブ は増 分 バックアップになります。スケジュールされている実 行 が**ない**日 に [即 実 行]を選 択 した場 合 は、次 にスケ ジュールされているジョブのバックアップ方 式 が使 用 されま す。たとえば、月 曜 日 に実 行 するようスケジュールされて いる増 分 バックアップがある場 合 、土 曜 日 に [即 実 行]を 選 択 すると、土 曜 日 に実 行 されたそのジョブは増 分 バック アップになります。

- **[ジョブの停 止]**-- Arcserve Backup のキューからアクティブ ジョブを取 り消 し、次 回 の通 常 の間 隔 に合 わせて再 スケジュールし ます。

  注 : ジョブを停 止 すると、 [前 回 の結 果]フィールドに「キャンセ ル」と表 示 されます。

- **[ジョブの削 除]**-- ジョブをキャンセルし、Arcserve Backup の キューからそのジョブを完 全 に削 除 します。

  アクティブなジョブに対 して、 [ジョブの削 除]オプションを実 行 す ることはできません。一 定 の繰 り返 し間 隔 で実 行 する(ジョブ 作 成 時 に設 定) アクティブ ジョブを削 除 する場 合 は、 [ジョブの 停 止]オプションを使 用 します。 [ジョブの削 除]を選 択 すると、 ジョブが中 断 されて、キューから完 全 に削 除 されます。再 スケ ジュールされることはありません。そのため、ジョブをスクリプト

ファイルに保 存 していない場 合 は、ジョブを再 度 作 成 する必 要 があります。

注 : Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベース保 護 ジョブおよびデータベース廃 棄 ジョブが意 図 的 に、または 誤 って削 除 された場 合 でもそれらを再 作 成 できます。詳 細 については、「Arcserve Backup データベース保 護 ジョブの再 作 成 」および「Arcserve Backup データベース廃 棄 ジョブの再 作 成 」を参 照 してください。

- **[ユーザ名 の変 更]** -- サーバとソースの各 ノードのユーザ名 とパスワードを変 更 します。
- **[暗 号 化 パスワードの変 更]** -- 以 前 ジョブに指 定 された暗 号 化 パスワードを変 更 します。
- **[プレフライト チェック]**-- Arcserve Backup サーバおよびエージェントに対 して重 要 なチェックを事 前 に実 行 することで、バックアップ ジョブが失 敗 する原 因 となる問 題 を検 出 します。
- **[並 べ替 え順]** -- キュー内 のジョブは、実 行 時 刻 順 に表 示 されます。このオプションは、キュー内 でのジョブの表 示 順 序 を変 更 します。ジョブの表 示 順 序 変 更 は、表 示 上 だけのものです。ジョブが処 理 される順 序 には影 響 しません。次 のいずれかのフィールドをクリックすると、ジョブの表 示 順 序 が変 更 されます。[ステータス]、[実 行 時 刻]、[ジョブの種 類]、[サーバ]、[前 回 の結 果]、[所 有 者]、[ファイル総 数]、または [詳 細]。

  注 : マウスでドラッグ アンド ドロップの操 作 をするだけで、これらの欄 の表 示 サイズを変 更 できます。欄 と欄 との境 界 線 にカーソルを合 わせ、マウスの右 ボタンをクリックしたまま左 ボタンをクリックしてマウスを動 かすと、どの方 向 にもどの大 きさにも、欄 の表 示 サイズを変 更 できます。
- **[プロパティ]** -- ダブルクリックすると、ジョブの実 行 時 に [ジョブ プロパティ]ダイアログ ボックスが呼 び出 されます。

ジョブ ステータスの種 類


Arcserve Backup キュー内 にジョブがあると、ステータスも一 緒 に表 示 されます。表 示 されるステータスは、以 下 のいずれかです。

- **終 了** -- 実 行 と完 了 が成 功 した繰 り返 しジョブのない状 態 。
- **レディ** -- 実 行 待 ちの新 しい 1 回 限 りのジョブ、または繰 り返 しジョブ(たとえば、毎 週 金 曜 日 に実 行 するバックアップ ジョブ) 。
- **アクティブ** -- 現 在 実 行 中 のジョブ。
- **ホールド** -- キューに入 っており、ホールドのステータスにあるジョブ。

  注 : ステータスがホールドであるジョブは、ホールド ステータスを削 除 するまで、実 行 しません。
- **ターゲットの待 機 中** -- 実 行 準 備 ができていて、ターゲット デバイスかターゲット メディア、またはその両 方 が使 用 可 能 になるのを待 機 しているジョブ。デバイスやメディアは、ほかのジョブによって使 用 されている場 合 などには、使 用 可 能 でなくなります。ジョブがデバイスを待 機 している具 体 的 な理 由 を特 定 するには、 [ターゲットの待 機 中]ハイパーリンクをクリックし、 [ターゲット グループ ステータス]ダイアログ ボックスを開 きます。

  [ターゲット グループ ステータス]ダイアログ ボックスではストリームベースのバックアップまたはデバイスベースのバックアップが示

されます。



[ターゲット グループ ステータス]ダイアログ ボックスには、以 下の情 報 が表 示 されます。

- **タイト ル バー** -- ジョブ ステータス マネージャで選 択 したジョブのバックアップ サーバ名 、ジョブ番 号 、およびジョブ ID が表 示 されます。
- ジョブが(デバイスまたはメディアを) 待 機 している理 由
- **バックアップ サーバ** -- 選 択 されたデバイスを使 用 するバックアップ サーバの名 前 。
- **ジョブ番 号** -- 一 覧 上 のデバイスを使 用 するジョブの番 号 (ある場 合 のみ) 。
- **ジョブ ID** -- 選 択 されたデバイスを使 用 するジョブの ID (存 在 する場 合) 。
- **メディア名** -- 選 択 されたデバイスにあるメディアの名 前 (存 在 する場 合) 。
- **ドライブ シリアル番 号** -- 一 覧 上 のデバイスのシリアル番 号 。

- **ステータス** -- 選 択 されたデバイスを使 用 しているジョブの ステータス。

- **ソース グループの待 機** -- マイグレーション ジョブは、ソース グループが利 用 可 能 になるのを待 機 中 です。
- **ソース テープの待 機** --マイグレーション ジョブは、ソース テープが利 用 可 能 になるのを待 機 中 です。
- **ターゲット テープの待 機** -- ターゲット デバイスまたはメディアを待 機 中 であるため、本 来 アクティブであるべきジョブがアクティブになっていません。
- **ソース テープの位 置 決 め** -- マイグレーション ジョブは、ソース テープがドライブに位 置 決 めされるのを待 機 中 です。
- **ターゲット テープの位 置 決 め** -- マイグレーション ジョブは、ターゲット テープがドライブに位 置 決 めされるのを待 機 中 です。
- **コピー** -- マイグレーション ジョブ(最 終 デスティネーションのメディアへのコピー) が進 行 中 です。

注 : 終 了 したジョブは、指 定 した期 間 にわたってジョブ キュー内 に表 示 され続 けます。この期 間 は、Arcserve Backup サーバ管 理 機 能 を使 用 して設 定 します。詳 細 については、「ジョブ エンジンの環 境 設 定 」を参 照 してください。

[前 回 の結 果]フィールドを使 用 したジョブの分 析 方 法

[ジョブ履 歴]タブの [前 回 の結 果]フィールドには、実 行 したジョブが成 功 したかどうかが表 示 されます。正 常 に完 了 しなかった場 合 、このフィールド内 の情 報 を参 照 して原 因 を確 認 できます。[前 回 の結 果]フィールドのステータスは、以 下 のいずれかになる場 合 があります。

- **[完 了]** -- すべてのノード、ドライブ、および共 有 の処 理 が完 了 したことを示 します。
- **[未 完 了]** - 一 部 のジョブを完 了 できませんでした。アクティビティ ログ情 報 から、ジョブが正 常 に終 了 しなかった原 因 を確 認 します。
- **[キャンセル]** -- ジョブは強 制 終 了 されました。以 下 の処 理 が行 われた可 能 性 があります。
  - ユーザがジョブ キューからジョブをキャンセルした。
  - コンソール プロンプトに [いいえ]または [キャンセル]と応 答 したユーザがいる。
  - ジョブに対 し [OK]ボタンのクリックによる確 認 を行 わなかったか、タイムアウトになる前 にメディアを挿 入 しなかった(タイムアウトの時 間 設 定 は、 [バックアップ マネージャ]のグローバル オプションの [バックアップ メディア]タブで行 います)。
- **[失 敗]** -- ジョブは指 定 されたタスクの実 行 に失 敗 しました。これは通 常 、Arcserve Backup がジョブのいずれかのソース ノードをバックアップできなかった場 合 (たとえば、エージェントがロードされない、または無 効 なパスワードが入 力 された場 合)、またはハードウェア エラーが発 生 した場 合 に起 こります。ジョブを開 始 したが、マネージャがジョブを完 了 できなかった場 合 、「実 行 失 敗 」ステータスが返 されます。アクティビティ ログ情 報 から、ジョブが正 常 に終 了 しなかった原 因 を確 認 します。
- **[実 行 失 敗]** -- ジョブは開 始 されたが、ジョブを実 行 するためのメモリが十 分 にない、または DLL ファイルが見 つからなかったために、ジョブを実 行 するプログラムが失 敗 したことを示 します。

- **[クラッシュ]** -- ジョブは開 始 されましたが、Arcserve Backup またはオペレーティング システムがシャットダウンするようなメモリ違 反 など、Arcserve Backup のタスクの完 了 を妨 げるようなシステム エラーが発 生 しました。ジョブのステータスが [クラッシュ] の場 合 、ジョブ エンジンの再 起 動 後 、ジョブを再 試 行 できます。これは、 [ジョブ エンジン環 境 設 定]タブの Arcserve Backup サーバ管 理 から設 定 できます。


グループ ビューを使 用 したジョブの分 析 方法

[ジョブ履 歴]タブでは、ソース グループ別 に結 果 をグループ化 できます。 [ソース グループ]ビューでは、グループ ビュー機 能 を使 用 して、ジョブのバックアップ結 果 を表 示 できます。

デフォルト ビュー: ジョブ ビュー

ソース グループ別 にジョブを表 示 するには、ジョブ マネージャを開 いて [ジョブ履 歴]タブをクリックし、 [次 でグループ化]ドロップダウン リストで [ソース グループ]を選 択 します。 [更 新]ボタンをクリックして、表 示 を更 新 します。

結 果 がグループ別 に表 示 され、グループ内 の特 定 のマシン、デバイス、およびセッション詳 細 の結 果 を展 開 できます。



Arcserve Backup データベース廃 棄 ジョブの再 作 成

Arcserve Backup では、意 図 的 に、または誤 って削 除 された Arcserve Backup データベース廃 棄 ジョブを再 作 成 できます。

Arcserve Backup データベース廃 棄 ジョブを再 作 成 する方 法

1. Arcserve Backup サーバ管 理 を起 動 して、ツールバーの [環 境 設 定]ボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [データベース エンジン]タブを選 択 します。
3. [廃 棄 ジョブのサブミット]オプションを選 択 します

   注 : [廃 棄 ジョブのサブミット]オプションは、データベース廃 棄 ジョブが削 除 された場 合 のみアクティブになります。

4. [OK]をクリックします。

   データベース廃 棄 ジョブはジョブ キューにサブミットされ、指 定 した時 間 に実 行 します。

アクティビティ ログを使 用 したジョブの詳 細 表 示


右 ペインの [アクティビティ ログ]タブには、Arcserve Backupによって実 行 されたすべての処 理 情 報 が全 般 的 に記 録 されます。

このログは、実 行 されたすべてのジョブの監 査 記 録 になります。このログには、それぞれのジョブについて、以 下 の情 報 が含 まれます。

- ジョブの開 始 日 時 と終 了 日 時
- ジョブの種 類
- データの平 均 スループット
- 処 理 された(つまりバックアップ、リストア、またはコピーされた) ディレクトリとファイルの総 数
- ジョブのセッション番 号 とジョブ ID
- ジョブの結 果
- ジョブの実 行 中 に発 生 したエラーと警 告

Central Management Option をインストールすると、現 状 どおりドメイン プライマリ サーバ、ドメイン メンバ サーバ、またはその両 方 に関 係 するアクティビティ ログ データを表 示 できます。

以 下 の図 は、Central Management Option のインストール、ドメイン メンバ サーバ MEMBER01 の選 択 、および MEMBER01 のアクティビティ ログ詳 細 の表 示 について説 明 しています。



週 別 グループ(チェックされ ている場 合) は、常 に最 初 のレベル グループです。データは、オペレーティング システムの設 定 から取 得 されます。

週 ノードのフォーマットは以 下 のとおりです。

Week[start date - end date]

ジョブ ノードのフォーマットは以 下 のとおりです。

JobID [Server Name](Job Name)[Job Status][Start time - End time] [Job No.]

一 般 的 なログは、マスタ ジョブ リストの最 後 に表 示 されます。どのジョブにも属 していないログが含 まれています。

注 : Central Management Option をインストールしない場 合 は、アクティビティ ログには、現 在 ログインしている Arcserve Backup サーバに関 係 のあるデータが表 示 されます。

このログを毎 日 チェックして、エラーが発 生 したかどうかを調 べることができます。また、ある特 定 のセッションをリストアする必 要 がある場 合 は、このログでセッションの番 号 を調 べることもできます。ア

クティビティ ログの表 示 の構 成 を変 えたり、ファイルに出 力 したりすることもできます 。

アクティビティ ログ ファイルの削 除

ファイル容 量 を節 約 するには、すべてのアクティビティ ログ ファイル、または指 定 した期 限 を過 ぎて不 要 になったログ レコードを削 除 します。

アクティビティ ログでファイルを削 除 する方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを開 いて [アクティビティ ログ]タブを選 択 します。 [削 除]ツールバー ボタンをクリックします。

   [削 除]ダイアログ ボックスが開 きます。

2. [削 除]ダイアログ ボックスで、適 用 する基 準 を選 択 します。以 下 のオプションから 1 つを選 択 します。

   - **ログ全 体** - ログ ファイルのレコードをすべて削 除 します。
   - **一 部** ― 時 間 に基 づいて特 定 のログを選 択 できます。以 下 の基 準 から選 択 できます。
     - **日 数 :** 1 ～ 365 の範 囲
     - **週 数 :** 1 ～ 54 の範 囲
     - **月 数 :** 1 ～ 12 の範 囲
     - **年 数 :** 1 ～ 10 の範 囲

3. [OK]をクリックします。

   注 意 のダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [OK]をクリックします。

   アクティビティ ログ ファイルが削 除 されます。

   また、コマンド ライン インターフェースを使 用 してアクティビティ ログからジョブ ファイル(またはその他 のログ ファイル) を削 除 することもできます。ログ ファイルから、指 定 した期 限 を過 ぎているログを削 除 するには、ca_log -purge コマンドを使 用 します。また、期 限 を指 定 せずに、ログ ファイルからログ データをすべて削 除 する場 合 は、ca_log -clear コマンドを使 用 します。

   注 : ca_log コマンドの詳 細 については「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

アクティビティ ログの破 棄

ファイルの容 量 を制 御 するには、ログを破 棄 するようスケジュール できます。

アクティビティ ログ クエリの設 定

Arcserve Backupでは、アクティビティ ログに表 示 される情 報 のタイプと、その表 示 方 法 をカスタマイズする機 能 が適 用 されます。

デフォルト のアクティビティ ログ クエリの値 を以 下 に示 します。

- 表 示 : 週 別 グループおよびジョブ別 グループ
- ジョブ ステータス: すべてのメッセージ
- タイプ: すべて
- 日 付 : すべて
- ジョブ ID: ブランク
- セッション: ブランク
- キーワード : メッセージ

注 : [リセット]をクリックすると、いつでもデフォルト の設 定 に戻 ることができます。

アクティビティ ログ クエリを設 定 する方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを開 いて [アクティビティ ログ]タブを選択 します。
2. [Log Query Bar]を展 開 します。デフォルト では [Log Query Bar]は折 りたたまれています。

   [Log Query Bar]が開 きます。
3. 適 切 なオプションを指 定 します。
   - **表 示** -- アクティビティ ログ メッセージをグループ化 する方 法 を指 定 します。週 、種 類 、およびジョブ別 にグループ化 することができます。
     - [週 別 グループ]を使 用 すると、アクティビティ ログ メッセージを週 別 にグループ化 (デフォルト) することができます。
     - [ジョブ別 グループ]オプションを使 用 すると、アクティビティ ログで親 ジョブとそのすべての子 ジョブをまとめて表 示 できます。アクティビティ ログには、各 親 ジョブとその子 ジョブに対 する、ジョブの詳 細 も表 示 されます (デフォルト) 。

- [種 類 別 グループ]オプションを使 用 すると、エラー メッセージ、警 告 メッセージ、情 報 メッセージをグループ化 できます。

- **ジョブ ステータス** -- アクティビティ ログに表 示 するジョブの種類 を指 定 します。[すべて]、[完 了]、[すべて失 敗]、[キャンセル]、[失 敗]、[未 完 了]、[クラッシュ]、および [不 明] を表 示 できます。
- **メッセージの種 類** -- アクティビティ ログに表 示 するメッセージの種 類 を指 定 します。
- **期 間** -- アクティビティ ログに表 示 するメッセージの日 付 または期 間 を指 定 します。

  [すべて]、[エラー]、[警 告]、[エラーと警 告]、[情 報]、[エラーと情 報]、および [警 告 と情 報]を表 示 できます。

  すべてのメッセージを表 示 する、指 定 した日 付 以 前 または以 降 のメッセージのみを表 示 する、または特 定 の期 間 のメッセージを表 示 することができます。
- **ジョブ ID** -- 既 知 のジョブ ID を指 定 します。
- **セッション** -- 既 知 のセッションを指 定 します。
- **キーワード** -- アクティビティ ログをキーワードで並 べ替 えます。ジョブ名 またはメッセージを指 定 することができます。

4. [更 新]をクリックします。

   指 定 したクエリに応 じてアクティビティ ログに結 果 が表 示 されます。

   注 : 既 存 のフィルタを使 用 して最 新 のジョブを表 示 するには、ツールバーの [更 新]または F5 キーをクリックします。

[テープ ログ]タブ

テープ エンジンの設 定 で [ジョブ ステータス マネージャにテープ ログを表 示 する]オプションを有 効 にすると、ジョブ ステータス マネージャに [テープ ログ]タブが表 示 されます。詳 細 については、「テープ エンジンの環 境 設 定 」を参 照 してください。

注 : [ジョブ ステータス マネージャにテープ ログを表 示 する]オプションを有 効 にした後 、ジョブ ステータス マネージャに変 更 を反 映させるには、 [更 新]をクリックします。

詳 細 情 報 :

テープ エンジンの環 境 設 定

[ジョブ詳 細]タブ

右 下 のパネルの [ジョブ詳 細]タブには、キュー内 のジョブに関 する詳 細 (ソース ターゲット、デスティネーション ターゲット、およびジョブのスケジュールなど) が表 示 されます。実 行 前 /後 のバックアップ要 求 などのカスタマイズ オプションを選 択 した場 合 も、ここに情 報 が表 示 されます。ジョブが開 始 されると、ジョブの順 番 とセッション番 号 が表 示 されます。

[ジョブ ログ]タブ

右 下 ペインの [ジョブ ログ]タブには、すでに実 行 された特 定 のジョブに関 する情 報 が表 示 されます。ジョブ ログは、Arcserve Backup の実 行 するジョブごとに生 成 されます。ジョブをサブミットする前 にログ オプションを選 択 すると、ログの詳 細 レベルを指 定 できます。

Arcserve Backupは、以 下 のログ オプションを提 供 します。

- **[全 アクティビティ]** -- ジョブの実 行 中 に発 生 するすべてのアクティビティがジョブ ログに記 録 されます。

  注 : [全 アクティビティ]を指 定 すると、Arcserve Backup によって、JobLog_<Job ID>_<Job Name>.Log という名 のログ ファイルが作 成 されます。このログ ファイルに、ジョブに関 する詳 細 なログ情 報 が表 示 されます。Arcserve Backup では、以 下 のディレクトリにログ ファイルが保 存 されます。

  C\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG

- **[サマリのみ](デフォルト)** -- ジョブのサマリ情 報 (ソース、デスティネーション、セッション番 号 、ファイルの総 数 など) およびエラーが記 録 されます。
- **[ログ停 止]** -- このジョブの情 報 を記 録 しません。

エージェント情報およびノード情報の保存の仕組み

Arcserve Backup データベースにエージェントまたはノードを保存すると、同じドメインのすべてのユーザがアクセスできるようになります。Arcserve Backup では、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、およびドメインのすべてのエージェントをノードとして表示します。

エージェント/ノード情報の保存機能によって、以下のタスクを実行できます。

- Arcserve Backup データベースに新しいノードを保存する
- ユーザ アカウント情報を Arcserve Backup データベースに保存する
- エージェントの種類によってノードをフィルタする
- エージェントの種類によってエージェントをグループ化する

ソース ツリーを使用した、コンピュータの追加、インポート、およびエクスポート

追加/インポート/エクスポート機能を使用すると、コンピュータがバックアップされるかどうかにかかわらず、複数のコンピュータ(ノード、エージェント、Arcserve UDP サーバなど)をバックアップ マネージャ ソース ツリーに追加できます。

この機能は、多数のコンピュータが含まれるバックアップ環境で役立ちます。バックアップ マネージャでは、クラシック ビューおよびグループ ビューから、コンピュータの追加、インポート、およびエクスポートを実行できます。

ソース ツリーを使用して、コンピュータを追加、インポート、およびエクスポートする方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて [ソース]タブを選択します。
2. ビューのドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
   - グループ ビュー

     注: デフォルトのビューはグループ ビューです。
   - クラシック ビュー

     選択したビュー オプションが適用されます。
3. 指定したビュー オプションに基づいて、以下のいずれかを実行します。
   - **グループ ビュー** -- ブラウザでグループ オブジェクトの 1 つ(たとえば Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Oracle サーバのオブジェクト)を右クリックし、コンテキスト メニューから [エージェントの追加/インポート/エクスポート]を選択します。

     注: 指定したグループが Arcserve UDP サーバである場合は、コンテキスト メニューの [UDP サーバの追加/インポート/エクスポート]をクリックします。
   - **クラシック ビュー** -- ブラウザでクラシック オブジェクトの 1 つ(たとえば Windows システム オブジェクト)を右クリックし、コンテキスト メニューから [ノードの追加/インポート/エクスポート]を選択します。

注： 指定したクラシック オブジェクトが Arcserve UDP サーバである場合は、コンテキスト メニューの [UDP サーバの追加/インポート/エクスポート]をクリックします。

[追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスが表示されます。右側のペインに表示される、ソース ツリーに追加するコンピュータのリストでは、既存の任意のコンピュータを選択します。

4. 右側のペインのリストにコンピュータを追加します。これらはソース ツリーに追加されます。この処理は以下の方法で実行できます。

   - 追加するコンピュータのホスト名またはホスト名 (IP アドレス) をテキスト ボックスに指定し、[追加]をクリックします。

     ターゲット システムのホスト名と IP アドレスの両方を指定することをお勧めします。両方を指定することで、Arcserve Backup がターゲット システムを IP アドレスに基づいて正確に検出し、Windows システム オブジェクトの下にシステムが表示されるようになります。

     注： ホスト名のみを入力した場合、Arcserve Backup は IP アドレス値を 0.0.0.0 に設定します。

   - 左側のペインに表示される、オート ディスカバリで見つかったコンピュータのリストから選択し、[追加]または [すべて追加]をクリックします。

     Ctrl キーを押しながらクリックまたは Shift キーを押しながらクリックのキーボード ショートカットを使用すると、複数のコンピュータとエージェントを選択できます。

     注： 右側のペインのリストに追加されたコンピュータは、左側のペインのリストから削除されます。

   - [インポート]をクリックし、.csv ファイルまたは .txt ファイルを使用してコンピュータのリストを追加します。

     例：.txt ファイル

     Hostname1(IP)

     Hostname2(IP)

     Hostname3(IP)

     Hostname4(IP)

     例：.csv ファイル

     Hostname1(IP), Hostname2(IP), Hostname3(IP), Hostname4(IP), ...

注： 詳細については、「.csv および .txt ファイルを使用した複数のノードやエージェントの追加」を参照してください。

バックアップ マネージャ ソース ツリーに追加されるコンピュータは、右側のペインのリストに表示されます。

5. (オプション) 必要があれば、[削除]または [すべて削除] をクリックし、右側のペインのリストから項目を削除します。

   [削除]ボタンと [すべて削除]ボタンは、右側のペインのリストで 1 つまたは複数のノードを選択した場合のみ有効になります。テキスト ボックスに直接入力したコンピュータや .csv ファイルまたは .txt ファイルからインポートしたコンピュータの場合、[削除]ボタンをクリックすると、右側のペインのリストから削除されます。オート ディスカバリで検出されたコンピュータの場合、[削除]をクリックすると、左側のペインにあるオート ディスカバリで検出されたコンピュータのリストに表示されます。

6. 右側のペインのリストで、ユーザ名とパスワードを入力するコンピュータを選択し、[セキュリティ]をクリックします。

   (オプション) [ソース]ディレクトリ ツリーに追加されるコンピュータのリストで、ターゲット システムのホスト名またはアドレス値をダブルクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスが開き、一度に複数のノードやエージェントのユーザ名とパスワードを追加できます。[セキュリティ]ダイアログ ボックスに表示されているノードやエージェントは、[追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスの右側のペインのリストから選択されたものです。

7. ユーザ名とパスワードを入力して [OK]ボタンをクリックします。

   [追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスに戻ります。ユーザ名とパスワードが右側のペインのリストに追加されます。

8. (オプション) 左側のペインのリストでノードまたはエージェントを選択し、[プロパティ]をクリックします。

   [サーバのプロパティ]ダイアログ ボックスが開き、ドメイン名、サーバ名、IP アドレス、最終応答時間、およびインストール済み製品が表示されます。これらのプロパティは、オート ディスカバリ サービスによって検出されるものであるため、[プロパティ]ボタンは、左側のペインのリストでノードやエージェントを選択して [プロパティ]をクリックした場合にのみ有効です。

9. [OK]をクリックします。

新しく追加したコンピュータに Arcserve Backup がアクセスできない場合は、[エージェント追加の結果]ダイアログ ボックスが表示されます。

以下の点に注意してください。

- ノードまたは Arcserve UDP サーバを追加するときは、[ノード追加の結果]または [UDP サーバ追加の結果]ダイアログ ボックスが開きます。
- 結果ダイアログ ボックスには、Arcserve Backup がアクセスできないコンピュータのリストと、各コンピュータに対応する理由 (ステータス) が表示されます。失敗した理由がセキュリティ認証情報に関係している場合、結果ダイアログ ボックスでは、コンピュータにログインする際 Arcserve Backup によって要求されるユーザ名およびパスワードを変更することができます。結果ダイアログ ボックスの画面上の指示に従ってコンピュータを追加したら、[OK]をクリックします。

コンピュータがバックアップ マネージャ ソース ツリーに追加されます。既存のコンピュータを削除した場合は、バックアップ マネージャ ソース ツリーから削除されます。コンピュータ名が重複している場合は、この名前が重複していることと、コンピュータがソース ツリーに追加されないことを示す警告メッセージが表示されます。また、Arcserve Backup では、同じ IP アドレスを持つ複数のホスト名を追加できます。

.csv および .txt ファイルを使用した複数のノードやエージェントの追加

インポート機能では、Arcserve D2D ユーザ インターフェースで .csv ファイルまたは .txt ファイルからインポートすることにより、複数のコンピュータ(ノード、エージェント、Arcserve Backup など) を追加できます。

注 : .csv ファイルは、カンマ区切り形式のファイルです。

.csv および .txt ファイルを使用してコンピュータを追加する方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて [ソース]タブを選択します。
2. ビューのドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
   - グループ ビュー

     注 : デフォルトのビューはグループ ビューです。
   - クラシック ビュー

   選択したビュー オプションが適用されます。
3. 指定されたビュー オプションに基づいて、以下のいずれかを実行します。
   - **グループ ビュー** -- ブラウザでグループ オブジェクトの 1 つ(たとえば Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Oracle サーバのオブジェクト) を右クリックし、コンテキスト メニューから [エージェントの追加 /インポート /エクスポート]を選択します。

     注 : 指定したグループ オブジェクトが Arcserve D2D サーバである場合は、コンテキスト メニューの [D2D サーバの追加 /インポート /エクスポート]をクリックします。
   - **クラシック ビュー** -- ブラウザでクラシック オブジェクトの 1 つ(たとえば Windows システム オブジェクト) を右クリックし、コンテキスト メニューから [ノードの追加 /インポート /エクスポート]を選択します。

     注 : 指定したクラシック オブジェクトが Arcserve D2D サーバである場合は、コンテキスト メニューの [D2D サーバの追加 /インポート /エクスポート]をクリックします。

   [追加 /インポート /エクスポート]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [インポート]をクリックします。

Windows の [開く]ダイアログ ボックスが開きます。

5. インポートするコンピュータのリストが含まれるファイルを参照し、[開く]をクリックします。

   [追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスの右側のペインのリストにコンピュータが追加されます。

6. 右側のペインのリストで、ユーザ名とパスワードを指定するコンピュータを選択し、[セキュリティ]をクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスが開きます。[セキュリティ]ダイアログ ボックスでは、コンピュータのユーザ名とパスワードを一度に追加できます。[セキュリティ]ダイアログ ボックスに表示されているコンピュータは、[追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスの右側のペインのリストから選択されたものです。

7. [OK]をクリックします。

   コンピュータがバックアップ マネージャ ソース ツリーに追加されます。

テキスト ファイルへの複数のエージェントおよびノードのエクスポート

バックアップ マネージャの [ソース] タブにすでに入力されているノードおよびエージェントは、.txt ファイルにエクスポートできるため、ノードやエージェントのリストを別の Arcserve Backup サーバに簡単にインポートすることができます。

テキスト ファイルに複数のエージェントおよびノードをエクスポートする方法

1. [バックアップ マネージャ] を開いて [ソース] タブを選択します。
2. ビューのドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
   - グループ ビュー

     注: デフォルトのビューはグループ ビューです。
   - クラシック ビュー

   選択したビュー オプションが適用されます。
3. 指定されたビュー オプションに基づいて、以下のいずれかを実行します。
   - **グループ ビュー** -- ブラウザでグループ オブジェクトの 1 つ (たとえば Microsoft SQL Server、Microsoft Exchange Server、Oracle サーバのオブジェクト) を右クリックし、コンテキスト メニューから [エージェントの追加/インポート/エクスポート] を選択します。

     [エージェントの追加/インポート/エクスポート] ダイアログが表示されます。
   - **クラシック ビュー** -- ブラウザでクラシック オブジェクトの 1 つ (たとえば Windows システム オブジェクト) を右クリックし、コンテキスト メニューから [ノードの追加/インポート/エクスポート] を選択します。

     [ノードの追加/インポート/エクスポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [エクスポート] をクリックします。

   [エクスポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. テキスト ファイルにエクスポートするエージェントまたはノードを選択します。

注： デフォルトでは、すべてのノードとエージェントが選択されています。

6. (オプション) [すべて選択]または [すべてクリア]をクリックし、エクスポートするリスト内のノードおよびエージェントをすべて選択またはクリアします。
7. [OK]をクリックします。

   Windows の [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが開きます。
8. ファイルが作成および保存されるパスを選択します。

   選択されたエージェントまたはノードが .txt ファイルにエクスポートされます。

   注： ユーザ名とパスワードはエクスポートされません。

エージェントの種類によるノードのフィルタ

ドメイン内のどのコンピュータに同一エージェントがインストールされているかを特定できます。Arcserve Backup では、バックアップ マネージャのソース ツリー、リストア マネージャのソース ツリーおよびデスティネーション ツリーからノードをフィルタすることができます。

注： クラシック ビューでは、Windows システム オブジェクトおよび UNIX/Linux システム オブジェクトのみをフィルタできます。

エージェントの種類によってノードをフィルタする方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて [ソース]タブを選択します。
2. ビューのドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。
   - グループ ビュー

     注： デフォルトのビューはグループ ビューです。
   - クラシック ビュー

   選択したビュー オプションが適用されます。
3. [ソース]ツールバーの [エージェントの種類]をクリックします。

   [エージェントの種類別フィルタ]ダイアログ ボックスが表示されます。デフォルトの値は、「すべてのノードを表示する」です。
4. [エージェントの種類別にフィルタする]をクリックします。
5. Arcserve Backup エージェントのリストから、ソース ツリーに表示するエージェントを指定します。
6. [OK]をクリックします。

   ノードがフィルタされ、指定したエージェントを含むノードのみが表示されます。

   注： すべてのノードを表示するためにフィルタを解除するには、ソース ツールバーで [リセット]をクリックします。

エージェントとノードの IP アドレスまたはホスト名の変更

Arcserve Backup では、エージェントおよびノードの IP アドレス、ホスト名、またはその両方を変更できます。

エージェントとノードの IP アドレスまたはホスト名を変更する方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて [ソース]タブを選択します。
2. ビューのドロップダウン リストから、[クラシック ビュー]を選択します。

   選択したビュー オプションが適用されます。
3. 変更するエージェントまたはノードを見つけます。
4. 変更するエージェントを選択して右クリックします。
5. コンテキスト メニューから、[エージェントの修正]をクリックします。

   [エージェント オプション]ダイアログ ボックスが開きます。
6. [エージェント オプション]ダイアログ ボックスで、[コンピュータ名の解決を使用]チェック ボックスをオフにします。
7. ホスト名と IP アドレスを入力します。
8. [OK]をクリックします。

   新しい IP アドレス、ホスト名、またはその両方がエージェントまたはノードに適用されます。

ソース ツリーからのエージェントおよびノードの削除

Arcserve Backup では、バックアップ マネージャのソース ツリーからエージェントとノードを削除することができます。エージェントとノードの情報、エージェントとノードに関連付けられたすべてのアカウントが Arcserve Backup データベースから削除されます。

ソース ツリーからエージェントとノードを削除する方法

1. [バックアップ マネージャ]を開いて [ソース]タブを選択します。

   ビューのドロップダウン リストから、以下のいずれかを選択します。

   - グループ ビュー

     注： デフォルトのビューはグループ ビューです。

   - クラシック ビュー

   選択したビュー オプションが適用されます。

2. 削除するエージェントまたはノードを見つけます。

   指定したビューに基づいて、以下のいずれかを実行します。

   - **グループ ビュー** -- 削除するエージェントを選択して右クリックします。
   - **クラシック ビュー** -- 削除するノードを選択して右クリックします。

   コンテキスト メニューの [マシン/オブジェクトの削除]をクリックします。

   削除確認のダイアログ ボックスが開きます。

3. [はい]をクリックします。

   エージェントまたはノードが削除されます。

ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 したジョブのスケジュール方 法

Arcserve Backup のコマンド ラインでは、Arcserve Backup サーバで実 行 可 能 なすべての操 作 を直 接 制 御 できます。コマンド プロンプトにジョブ スケジューリング コマンドを入 力 する代 わりに、ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 できます。

コマンド ラインではなくウィザードを使 用 する場 合 の利 点 は以 下 のとおりです。

- ジョブをスケジュールして繰 り返 し実 行 することができる。
- ジョブが、ジョブ キューおよびアクティビティ ログに表 示 される。
- ジョブ キューからジョブを停 止 できる。
- 入 力 可 能 なコマンドが、Arcserve Backupのコマンドに限 定 されない。このウィザードは、Notepad.exe など、ほぼすべての実 行 可 能 ファイルに使 用 できます。
- ジョブを簡 単 にパッケージ化 してサブミット できる。

重 要 :のジョブの時 刻 は、サーバの所 在 地 のタイム ゾーンに基 づいてスケジュール設 定 されます。Arcserve BackupArcserve Backup エージェント マシンが Arcserve Backup サーバとは異 なるタイム ゾーンにある場 合 、ジョブを実 行 する現 地 時 間 を計 算 する必 要 があります。

ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 してジョブをサブミット すると、ジョブ キューおよびアクティビティ ログにおいて、一 般 ジョブというラベルが付 きます。一 般 ジョブは、ジョブ キューで変 更 できますが、再 スケジュールおよび停 止 のみが可 能 です。

注 : ジョブ スケジューラ ウィザードを使 用 してジョブをサブミット するには、ローカルの Windows マシンで管 理 者 権 限 を持 っている必 要 があります。

ジョブ スクリプト

スクリプト ファイルとは、ファイルとして保存されたジョブのことです。スクリプトには、ジョブで使用するソース、デスティネーション、オプション、およびスケジュール情報が格納されています。また、ファイルおよびディレクトリを組み込んだり除外するために作成したフィルタも含まれます。

スクリプトを作成すると、以下のような利点があります。

- 同じ設定を後で再利用できます。
- Arcserve Backup を実行している別の Windows マシンに、設定をコピーできます。
- ジョブがなんらかの事情で削除されてしまった後に、定期的に実行されるジョブを迅速に再サブミットできます。

ジョブ スクリプトの作成

すべての種類のジョブはスクリプトとして保存できます。スクリプトは、ジョブを実行するための Arcserve Backup の指示セットです。

ジョブ スクリプトを作成する方法

1. ジョブを作成し、ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [保存]ボタンをクリックして、スクリプトにジョブの条件を保存します。

   [ジョブ スクリプトの保存]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. スクリプトの名前を入力し、[保存]をクリックします。

   ジョブ スクリプトが保存されます。

4. [OK]をクリックして、ジョブをキューにサブミットします。

   ジョブがサブミットされ、ジョブ スクリプトが 1 つ作成されます。

スクリプトを使 用 したジョブの実 行

スクリプトを使 用 して、ほぼすべての種 類 のジョブを実 行 できます。スクリプトは、ジョブを実 行 するための Arcserve Backup の指示 セットです。

スクリプトを使 用 してジョブを実 行 する方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを開 いて [ジョブ キュー]タブを選 択 します。
2. ツールバーの [ロード]をクリックします。

   [ジョブの追 加]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
3. 実 行 するジョブのスクリプトを参 照 して選 択 します。
4. [開 く]をクリックします。

   [サーバの選 択]ダイアログ ボックスが開 きます。
5. ドロップダウン リストから、ジョブを実 行 するサーバを選 択 します。
6. [ジョブをホールド状 態 でサブミット]オプションをクリックして、ジョブをホールド状 態 でサブミットします。

   注 : [ジョブをホールド状 態 でサブミット]オプションはデフォルトで選 択 された状 態 になっています。
7. [OK]をクリックします。

   過 去 に保 存 したスクリプトのジョブ情 報 が、新 しいジョブとしてジョブ キューに表 示 されます。

ジョブ テンプレート

ジョブ テンプレートには、ジョブのデスティネーション、オプション、スケジュール情報をはじめとする一連の設定が保持されています。テンプレートには、ジョブ スクリプトと同様に、ファイルやディレクトリの組み込みや除外を行うために作成したフィルタを含めることができます。

ただし、ジョブ テンプレートは特性が異なり、カスタム バックアップ スケジュール設定を他の Arcserve Backup マシンで繰り返し使用できるという柔軟性を備えています。また、ジョブ スクリプトではバックアップ ソース情報が保持されますが、ジョブ テンプレートでは保持しないため、テンプレート ファイルを Arcserve Backup が実行されている任意の新しいサーバ ソースにコピーして適用できます。一方、ジョブ スクリプトは、新しいサーバ ソースに合わせて変更することができません。

7 種類のデフォルト ジョブ テンプレートからジョブ テンプレートを選択したり、バックアップ要件を満足するようにカスタム テンプレートを作成することもできます。デフォルト ジョブ テンプレートは、ローテーション スキーマ、バックアップ方式、GFS オプションなどの特定のバックアップ タスクに合わせて作成されています。デフォルト ジョブ テンプレートを開くには、[ファイル]メニューから [テンプレートから開く]を選択します。

カスタム ジョブ テンプレートの作成

カスタム ジョブ テンプレートを作成し、保存して、後で任意の Arcserve Backup システムでジョブを実行するときに使用できます。

ジョブ テンプレートを作成する方法

1. Arcserve Backup マネージャ ウィンドウで、[クイック スタート]メニューから [バックアップ]を選択します。

   バックアップ マネージャ ウィンドウが開きます。

2. [スタート]、[ソース]、[デスティネーション]、[スケジュール]の各タブで、バックアップ ジョブに関する各種事項を選択します。

3. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [テンプレートの保存]をクリックします。

   [ジョブ テンプレートの保存]ダイアログ ボックスが開きます。

5. [ファイル名]フィールドに、ジョブ テンプレートの名前を指定し、[保存]をクリックします。

   ファイル名拡張子が .ast であるジョブ テンプレートとして、ジョブが保存されます。

   注： Arcserve Backupデフォルトのジョブ テンプレートは、ディレクトリのTemplates\Jobsディレクトリに保存されていますが、作成したテンプレートは任意のディレクトリに保存できます。カスタム ジョブ テンプレートをローカル マシンまたはリモート サーバから開くには、[ファイル]メニューから [テンプレートから開く]を選択します。ジョブ テンプレートを開いた後、ソース データを指定します。その後、ジョブをサブミットできます。

ジョブ テンプレートの保 存

カスタム ジョブ テンプレートを作 成し、任 意 の Arcserve Backup マシンで後 ほど実 行 するジョブのために保 存 できます。 [ジョブ テンプレートの保 存]ダイアログ ボックスを使 用して、カスタム ジョブ テンプレートに「.ast」というファイル拡 張 子 を付 けて保 存 します。

ジョブ テンプレートを保 存 する方 法

1. [クイック スタート]メニューから [バックアップ マネージャ]を選 択して、バックアップ マネージャを開 きます。

   バックアップ マネージャ ウィンドウが開 きます。

2. [ソース]、 [デスティネーション]、および [スケジュール]タブにアクセスして、バックアップ ジョブの設 定 を行 います。

3. [サブミット]ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント 情 報]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. ジョブについてのセキュリティおよびエージェント 情 報 を編 集 または確 認 して、 [OK]をクリックします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

5. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、 [テンプレートの保 存]をクリックし、新 しいジョブ テンプレートに.astファイル拡 張 子 を指 定 して保 存 します。

   [ジョブ テンプレートの保 存]ダイアログ ボックスが開 きます。

6. 以 下 のフィールドに入 力 して、 [保 存]をクリックします。

   - **[保 存 する場 所]**-- ジョブ テンプレート ファイルのパスを指 定します。デフォルトのジョブ テンプレートは、 Arcserve Backup ディレクトリの Templates/Jobs フォルダに保 存 されていますが、作 成 したテンプレートは任 意 のディレクトリに保 存 することができます。
   - **[ファイル名]**-- ジョブ テンプレートの名 前 を入 力 します。デフォルトでは、「.ast」という拡 張 子 を付 けて保 存 されます。
   - **[保 存 する形 式]**-- ジョブ テンプレートを別 のフォーマットで保 存 する場 合 は、ファイル フォーマットを選 択 します。
   - **[ジョブ情 報]**-- ジョブの簡 単 な説 明 を入 力 します。

   ジョブ テンプレートが保 存 されます。

ジョブ テンプレートを開く

[ジョブ スクリプトを開く]ダイアログ ボックスを使用して、以前に保存した既存のジョブ テンプレートを開いたり、デフォルトのジョブ テンプレートから選択したりすることができます。

ジョブ テンプレートを開く方法

1. メイン メニューから [ファイル]- [テンプレートから開く]を選択します。

   [ジョブ テンプレートを開く]ダイアログ ボックスが開きます。

2. 以下のフィールドに入力し、 [開く]をクリックします。

   - **[探す場所]**-- ジョブ テンプレート ファイルのパスを指定します。デフォルトのジョブ テンプレートは、Arcserve Backup ディレクトリの Templates/Jobs フォルダに保存されていますが、作成したテンプレートは任意のディレクトリに保存することができます。
   - **[ファイル名]**-- 開きたいジョブ テンプレートの名前を入力します。
   - **[ファイルの形式]**-- ジョブ テンプレートを別のフォーマットで保存している場合は、開きたいファイル フォーマットを選択します。デフォルトでは、ジョブ テンプレートは「.ast」という拡張子を付けて保存されています。

ジョブ テンプレートを開いた後に、ジョブをサブミットすることができます。

注： 7 種類のデフォルト ジョブ テンプレートからジョブ テンプレートを選択したり、個々のバックアップ要件を満たすようにカスタム テンプレートを作成することもできます。デフォルト ジョブ テンプレートは、ローテーション スキーマ、バックアップ方式、GFS オプションなどの特定のバックアップ タスクに合わせて作成されています。デフォルト ジョブ テンプレートを開くには、 [ファイル]メニューから [テンプレートから開く]を選択します。

クラウド ストレージのスキャン ジョブ

クラウド ストレージに対するスキャン ジョブの実行プロセスは、通常のスキャン ジョブと同じです。必要に応じて、[メディア検証]ボタンをクリックして [メディア検証オプション]にアクセスし、[メディア検証を有効にする]オプションをクリックして選択します。

メディア検証オプションは、あらゆる種類のメディアで機能します。クラウド ストレージの場合、メディア検証では、データを回復できるように、基準を満たす大量のセッションをランダムにサンプリングする必要があります。また、クラウド ストレージへのアクセス速度は遅くなる可能性があります。そのため、クラウド ストレージに関連付けられたスキャン ジョブは、完了までに時間がかかる場合があります。

特定のセッションまたはクラウド ストレージ全体のスキャンと同時に、フィルタ オプションの設定もできます。1 つのノードを指定することも、複数のノードを指定することもできます。複数のノードを指定する場合は、所定のフィールドでカンマを使用して名前を区切ります。クラウド ストレージのメディア検証スキャン ジョブでは、* グループを指定することはできませんが、特定のグループの * テープを指定したり、特定のテープを選択したりすることはできます。このジョブは、選択基準を満たすセッションをスキャンし、削除されるまで定期的に繰り返します。

注： メディア検証は、1 つのグループのみのスキャンをサポートしており、同じメディアを対象とする他のジョブによって中断されます。中断されると、「E3708 グループ <グループ名> を <分> 分内に予約できません。」というエラー メッセージが表示されます。

詳細情報：

メディア検証とスキャン ユーティリティ

クラウド ストレージへのマージ ジョブ

クラウド ストレージに関連付けられたマージ ジョブの実行プロセスは、通常のマージ ジョブと同じです。たとえば、特定セッションの詳細やクラウド デバイス全体をデータベースにマージできます。詳細については、「マージ ユーティリティ」を参照してください。

注： クラウド ストレージへのアクセス速度は遅くなる可能性があります。そのため、クラウド ストレージに関連付けられたマージ ジョブは、完了までに時間がかかる場合があります。

Arcserve Backup でクラウド ストレージからデータをパージする方 法

クラウド セッションをパージする方 法 はいくつかあります。

- バックアップ マネージャ コンソールの [デスティネーション]タブで、マイグレーション ジョブをサブミットするときのクラウド パージ ポリシーを通して保持期間を設定します。パージ ポリシーが期限切れになると、領域を解放し、コストを抑えるため、クラウド セッションは削除されます。
- デバイス マネージャ コンソールで、ツールバーの [クラウド フォルダの参照]をクリックし、フォルダを選択し、右クリックして削除します。
- リストア マネージャ コンソールの場合

1. [ソース]タブで [セッション単位]方式を選択します。
2. 削除するクラウド セッションを [セッション]ディレクトリ ツリーで選択します。
3. セッションを右クリックし、[選択したセッションの削除]をクリックします。

   クラウド ストレージからセッションがただちに削除されます。

第 6章 : データのアーカイブ

Arcserve Backup を使 用 すると、Windows、UNIX/Linux、および MAC ファイル システム上 で、スケジュールとポリシーを設 定 し、ソースとデスティネーションを選 択 して、ファイルをアーカイブできます 。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます 。

Arcserve Backup によるデータ アーカイブの概 要 558
アーカイブ ジョブのサブミット 559
アーカイブ マネージャ 561
アーカイブ用 のグローバル オプション 572

Arcserve Backup によるデータ アーカイブの概 要

Arcserve Backup では、Windows、UNIX/Linux および MAC ファイル システムに存 在 するデータを、テープ メディアまたはクラウド ストレージ デバイスにアーカイブすることができます。Arcserve Backup でデータをアーカイブするには、アーカイブ マネージャを使 用 します。Arcserve Backup ホーム画 面 からアーカイブ マネージャを開 きます。古 いファイルは、事 前 定 義 された期 間 だけ保 持 できるメディアにアーカイブできます。アーカイブされたファイルは、リストア マネージャを使 っていつでも取 得 できます。

また Arcserve Backup では、スケジュールとポリシーを設 定 し、ファイルのソースとデスティネーションを選 択 して、アーカイブ ジョブをサブミット できます。

アーカイブ ジョブのサブミット

このセクションでは、アーカイブ ジョブをサブミットする方法について説明します。

アーカイブ ジョブをサブミットする方法

1. アーカイブ マネージャで、[ソース]、[スケジュール]、[ポリシー]、および [デスティネーション]の各タブを選択し、ジョブに必要なオプションを指定します。
2. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。詳細については、「アーカイブ用のグローバル オプション」を参照してください。
3. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
4. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。
5. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。[即実行]を選択して今すぐジョブを実行するか、[実行日時指定]を選択してジョブを実行する日時を選択します。

   注： [即実行]オプションの詳細については、「[ジョブ キュー]タブ」を参照してください。
6. ジョブの説明を入力します。
7. 複数のソースのアーカイブを選択した場合に、ジョブ セッションの開始順序を設定するには、[ソース優先度]をクリックします。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用して、ジョブが処理される順序を変更します。優先順位付けが終わったら、[OK]をクリックします。
8. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保存するには、[ジョブの保存]ボタンをクリックします。
9. ジョブ テンプレートを保存するには、[テンプレートの保存]ボタンをクリックします。
10. ジョブのプレフライト チェックを実行するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失敗した場合

は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更してください。

11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

ジョブがサブミットされます。

アーカイブ ジョブのステータスを表示する場合は、ジョブ ステータス マネージャにアクセスします。

詳細情報:

[ジョブ キュー]タブを使用したジョブの管理方法

アーカイブ マネージャ

アーカイブ マネージャでは、フィルタを使用し、オプションを指定し、スケジュールを設定して、アーカイブ ジョブをカスタマイズできます。

アーカイブ マネージャは、以下の目的で使用できます。

- 選択した Windows、UNIX/Linux、および MAC ファイル システム データに対して、アーカイブのスケジュールとポリシーを設定する。
- アーカイブ ジョブをサブミットする。
- アーカイブおよびバックアップの対象となるデータを探し、アーカイブ データを元の場所からただちに削除する。
- フィルタを使用して、アーカイブ ジョブで使用するディレクトリやファイルを選択して追加または除外する。
- アーカイブ ジョブのファイル サイズとファイル年数を指定する。
- アーカイブ データのアーカイブ メディアへの保持期間を設定する。
- リストア ジョブでアーカイブ メディアからアーカイブ データを取得する。
- Dashboard レポートを通してアーカイブ ステータスを表示する。レポートの詳細については、「Dashboard ユーザ ガイド」を参照してください。
- アーカイブされたファイルのリストを表示する。Arcserve Backup では、ファイルのリストを CSV ファイル形式で記録し、その CSV ファイルを以下のディレクトリに保存します。

  BAB_HOME\Archived Files

  - CSV ファイルは Arcserve Backup データベース保護ジョブでバックアップされます。
  - CSV ファイルは、ジョブのグローバル オプションで指定されたように、カタログ データベースを含むバックアップ ジョブでバックアップされます。
  - CSV ファイルは、NTFS ファイル システムでは圧縮されます。

アーカイブ マネージャの以下のタブを使用すると、アーカイブ ジョブをカスタマイズできます。

- **スタート** -- アーカイブの種類を、通常、デデュプリケーション、またはクラウドから指定します。また、各アーカイブ タイプについてステージングを有効にすることができます。[クラウド アーカイブ]オプションについては、[ステージングを有効にする]オプションが自動的に選択されています。
- **ソース** -- アーカイブするデータを指定します。
- **スケジュール** -- ジョブの繰り返し方法を指定します。
- **ポリシー** -- ファイルの種類、ファイル サイズ、ファイルが最後にアクセス/変更/作成された時間、およびデータ検証を指定します。
- **デスティネーション** -- アーカイブ ファイルの保存場所を指定します。

以下のトピックでは、各タブで使用可能なオプションについて詳細に説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

アーカイブ マネージャの[スタート]タブのオプション

クラシック ビューとグループ ビューを使用してアーカイブ対象のソース データを指定する方法

アーカイブ ジョブのスケジュール

アーカイブ マネージャの[ポリシー]タブのオプション

アーカイブ マネージャの[デスティネーション]タブのオプション

アーカイブ マネージャの [スタート]タブのオプション

アーカイブ マネージャの [スタート]タブでは、以 下 に示 すアーカイブの種 類 のうち、いずれか 1 つを選 択 できます。

- **標 準 アーカイブ** -- 繰 り返 し方 法 のスケジュールを使 用 して、データ ソースをターゲット デスティネーションにアーカイブできます。
- **デデュプリケーション アーカイブ** -- デデュプリケーション アーカイブは、一 意 のデータ チャンクのみをディスクに保 存 します。こうすることで、より多 くのアーカイブ データをメディアに収 めることができ、ファイルを長 期 間 保 持 することが可 能 になります。
- **クラウド アーカイブ** -- クラウド アーカイブでは、クラウド デバイス デスティネーションのみ へデータをアーカイブすることができます。

注 : このオプションを選 択 すると、[ステージング有 効 化]が自 動 的 に選 択 されます。

各 種 類 のアーカイブでは、[ソース]、[スケジュール]、[ポリシー]、および [デスティネーション]の各 タブをクリックして、アーカイブ ジョブの設 定 を完 了 する必 要 があります。

また、ステージングを有 効 化 することもできます。ステージングを有 効 にすると、データをステージング デバイスにアーカイブしてから、アーカイブしたデータを最 終 的 なデスティネーション(通 常 はテープ) にマイグレートすることができます。ステージングの有 効 化 は、標 準 アーカイブまたはデデュプリケーション アーカイブのジョブに対 して選 択 できます。

クラシック ビューとグループ ビューを使用してアーカイブ対象のソース データを指定する方法

ソースは、アーカイブするデータのパスです。アーカイブ マネージャ ディレクトリを参照してユーザ共有ドライブおよびディレクトリを選択することで、アーカイブするファイルを簡単に探すことができます。

Arcserve Backup で、以下のビューを使用して、ソース データを参照および指定します。

- **クラシック ビュー** -- 従来のソース ビューです。マシンが最初にリスト表示され、ユーザはマシンを展開して特定のデータ ソースを選択できます。クラシック ビューでは、Arcserve Backup は、コンピュータで実行されているプラットフォームに基づいてソース コンピュータを分類します。たとえば Windows システムや UNIX/Linux システムです。
- **グループ ビュー** -- このビューでは、コンピュータにインストールされている Arcserve Backup エージェントに基づいてソース コンピュータが分類されます。エージェントは、ソース ツリーのブランチとしてリストされます。各ブランチ内には、指定されたエージェントを含むマシンがリストされます。

また、カスタマイズされたグループを作成し、独自の基準に基づいてマシンをグループ化することもできます。たとえば、グループ ビューを使用すると、特定のファイル サーバ用のグループを作成するときにソースを効率良く指定できます。

ソースを選択するときは、個々のドライブ、ディレクトリ、およびファイルをアーカイブ対象として選択できます。

個々のドライブ、ディレクトリ、およびファイルを指定してアーカイブするには、サーバ名を展開し、各ドライブ、ディレクトリ、およびファイルの横にある緑色のボックスをクリックします。

ソース グループ全体を選択するには、グループ名の横にある緑色のボックスをクリックします。その場合、そのソース グループに含まれているすべてのサーバ、ノード、ボリューム、ドライブ、ディレクトリ、およびファイルが自動的に選択されます。

以下の動作に注意してください。

ジョブをサブミットする場合に指定したビューは、変更できません。

たとえば、クラシック ビューを使 用 してジョブをサブミットし、その後 、そのジョブのソース選 択 を変 更 する場 合 に、ジョブを変 更 してアーカイブ マネージャの [ソース]タブをクリックすると、ビュー ドロップダウン メニューが無 効 になります 。

アーカイブ ジョブのスケジュール

アーカイブ ジョブのスケジュールでは、アーカイブ マネージャの [スケジュール]タブにある [繰り返し方法]を使用して、アーカイブ ジョブを設定できます。スケジュールによって、アーカイブ ジョブを繰り返し実行できます。以下のパラメータをアーカイブ ジョブに指定できます。

- 繰り返し方法 -- 各マネージャにある [スケジュール]オプションを使用してすべてのジョブをスケジュールできます。以下の繰り返し方法を使用してジョブをサブミットできます。
  - [**曜日**] -- 指定した 1 つまたは複数の曜日にジョブを繰り返します。(デフォルト)

    金曜日はデフォルトの曜日です。
  - [**週**] -- 指定した 1 つまたは複数の週にジョブを繰り返します。
  - [**日**] -- 毎月、指定した日にジョブを繰り返します。
  - [**カスタム**] -- チェックされた曜日を除いて、指定した間隔で繰り返します。
- [追加] -- スケジュールされたアーカイブ ジョブに日数を追加するには、このオプションを選択します。
- [WORM メディアを使用] -- バックアップ ジョブの実行時に WORM (Write Once Read Many) メディアにデータをバックアップする場合は、このオプションを選択します。

アーカイブ マネージャの [ポリシー]タブのオプション

アーカイブ マネージャの [ポリシー]タブを使用すると、選択した Windows、UNIX/Linux、および MAC ファイル システム データのアーカイブ ポリシーを設定できます。アーカイブ マネージャの [ポリシー]タブには、以下のフィルタが含まれます。

- **ファイル フィルタ** -- ファイル フィルタのオプションを使用すると、アーカイブ ジョブに対し、ファイル、ディレクトリ、あるいはその両方を追加または除外できます。

  このセクションで紹介するフィルタの種類は以下のとおりです。

  - **ファイル パターン** -- ジョブに対してファイルを追加または除外するときに使用します。ファイル パターンを指定するために、ファイル名を指定することもできますが、ワイルドカードを使用することもできます。

    注： ファイル パターン フィルタではワイルドカード「*」(アスタリスク) および「?」(クエスチョン マーク) を使用できます。

  - **ディレクトリ パターン** -- ジョブに対して特定のディレクトリを追加または除外するときに使用します。ディレクトリ名全体を入力するか、ワイルドカードを使用して、ディレクトリ パターンを指定することができます。

    注： ディレクトリ パターン フィルタではワイルドカード「*」(アスタリスク) および「?」(クエスチョン マーク) を使用できます。

  - **ファイル属性** -- ジョブに対して特定の種類のファイルを追加または除外するときに使用します。選択できるファイル属性は、以下のとおりです。

    - [**アーカイブ**] - アーカイブ ビットが設定されたファイル。
    - [**読み取り専用**] - 変更不可能なファイル。

  - **ホスト名 パターン** -- ジョブに対して特定のコンピュータ システムを追加または除外するときに使用します。

- **ファイル サイズ** -- ファイル サイズのオプションを使用すると、ファイルを追加するためのファイル サイズ属性を指定できます。サイズは 0～999999(単位はバイト、KB、MB、または GB) の範

囲で指定できます。指定できるファイル サイズ オプションには 3 つあります。

- **次より大きい** -- ここで指定する範囲以上のサイズを持つファイルを、ジョブに対して追加または除外します。
- **次より小さい** -- ここで指定する範囲以下のサイズを持つファイルを、ジョブに対して追加または除外します。
- **指定の範囲内** -- ここで指定する範囲内のサイズを持つファイルを、ジョブに対して追加または除外します。

- **経過期間** -- ファイル年数のオプションでは、ファイル年数属性を使用して、ファイルが最後にアクセス、変更、または作成された日付 (日、月、年で指定) を基準にファイルを除外します。

  注 : Arcserve Backup では、ファイルの最終アクセス時刻が保存されます。

- **検証** -- 検証のオプションを使用すると、データが正しくアーカイブされたかどうかを検証できます。以下のオプションを選択できます。
  - **なし** -- バックアップするデータの検証を行いません。
  - **アーカイブ メディア内容のスキャン** -- Arcserve BackupArcserve Backup によってメディアがスキャンされ、アーカイブする各ファイルのヘッダが読み取り可能であることが確認されます。
  - (デフォルト) **アーカイブ メディアをディスクと比較する** -- メディア上のデータとディスク上のファイルが 1 バイトずつ比較されます。

    注 : このオプションを指定すると、ジョブのスループットが遅くなる場合があります。

アーカイブ マネージャの［デスティネーション］タブのオプション

標準アーカイブ ジョブのデスティネーションには、ファイル システム デバイス(FSD) やテープ(スタンドアロン、テープ ライブラリ、仮想テープ ライブラリなど) があります。

デデュプリケーション アーカイブ ジョブのデスティネーションは、デデュプリケーション デバイスだけです。

アーカイブ マネージャの［デスティネーション］タブを使用すると、グループとデバイスを参照して選択できます。アーカイブ マネージャの［デスティネーション］タブには、以下のアーカイブ オプションがあります。

マルチプレキシング

以下のオプションは、Arcserve Backup がマルチプレキシングを制御する方法を指定します。

- **［最大ストリーム数］** -- 1 つのテープに同時に書き込み可能な最大ストリーム数を設定します。デフォルトのストリーム数は 4 であり、サポートされている範囲は 2 ～ 32 です。

マルチ ストリーミング

マルチ ストリーミング オプションでは、単一のアーカイブ ジョブを複数のジョブに分割して、システムにある使用可能なテープ デバイスをすべて利用しながらアーカイブを完了できます。

［グループ］および［メディア］フィールド

アーカイブ ジョブに使用するデバイス グループを指定します。

- ［グループ］または［メディア］フィールドにアスタリスクを入力すると、グループ内の使用可能な最初のドライブとメディアが使用されます。
- 利用可能な任意のグループを使用する場合は、［任意のグループを使用］オプションをオンにします。

メディア プール

アーカイブ ジョブ用のメディア プールを指定する必要があります。メディア プールが必要なのは、テープ メディアまたはグループ メディアを指定できるようにするためです。

以下の点に注意してください。

- メディア プール マネージャを使用して作成されたアクティブでないメディア プールをアーカイブ ジョブ用に使用することはできません。この種類のメディア プールを使用する場合は、メディア プール マネージャを使用してメディア プールを削除し、次に、削除されたメディア プールの名前を使用してアーカイブ ジョブをサブミットします。
- メディア プールを指定するとき、Arcserve Backup は、選択したデスティネーションおよびアーカイブ オプションでジョブの実行時に制限や競合が発生しないかどうかを自動的に確認します。Arcserve Backup で競合が検出された場合は、警告ダイアログボックスが表示されます。メディア プールの詳細については、「メディア プールの仕組み」を参照してください。
- 最終デスティネーションがデデュプリケーション デバイスまたはデデュプリケーション デバイス グループである場合に限り、メディア プールを指定する必要がありません。

保存期間

このボタンをクリックして、アーカイブ メディアを再利用セット (テープ メディア) に移動する前またはパージする前 (デデュプリケーション デバイスからクラウド デバイスへのバックアップ) の、アーカイブ メディアを使用しない時間の長さを定義します。

例：

デバイスがライブラリで、保持期間が 30 日の場合：メディアは 30 日の期間内に使用されている限り、保存セット内に保持されます。メディアが 30 日間にわたって使用されなかった場合は、Arcserve Backup はメディアを保存セットから再利用セットに移動します。

デバイスがデデュプリケーション デバイスで、保持期間が 30 日の場合：30 日の保持期間が終了すると、Arcserve Backup によって、デデュプリケーション デバイスからデータがパージされます。

サーバ

このフィールドには、Arcserve Backup ドメインにあるプライマリ サーバおよびメンバ サーバの名前が表示されます。

注： Central Management Option がインストールされていない場合は、現在のバックアップ サーバの名前が表示されます。

詳細情報：

Arcserve Backup でのマルチストリーミングによるバックアップ データの処理方法

アーカイブ用 のグローバル オプション

このセクションでは、アーカイブ ジョブをサブミット する際 のアーカイブ用 のグローバル オプションについて説 明 します。その他 のジョブ オプションとフィルタ機 能 の詳 細 については、「ジョブのカスタマイズ」を参 照 してください。

グローバル オプションのダイアログ ボックスにアクセスするには、アーカイブ マネージャの [オプション]ツールバー ボタンをクリックします。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

アーカイブ マネージャのメディア オプション

アーカイブ マネージャの操 作 オプション

アーカイブ マネージャの実 行 前 /後 の処 理 オプション

アーカイブ マネージャのジョブ ログ オプション

アーカイブ マネージャの Alert オプション

アーカイブ マネージャの拡 張 オプション

アーカイブ マネージャの暗 号 化 /圧 縮 オプション

アーカイブ マネージャのメディア オプション

アーカイブ ジョブの設 定 時 、ジョブに使 用 するメディアの上 書 き/追 加 ルールを指 定 できます。このセクションでは、バックアップを実 行 するにあたって最 も目 的 に合 った方 法 が選 択 できるよう、上 書 き/追 加 ルールについて説 明 します。

Arcserve Backupでは、テープ1本 に20,000までのセッションをバックアップでき、一 連 のスパン テープに101までのシーケンスをバックアップできます。アーカイブを計 画 する際 にはこれらの制 限 を把 握 しておいてください。セッションが小 さいと、すぐに 20,000 セッションに到 達 してしまう可 能 性 があります。アーカイブの対 象 となるデータが大 量 にあると、各 テープの容 量 次 第 ではすぐに 101 シーケンスを超 えてしまうこともあります。 [上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディアのみ]オプションまたは [上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディア、その他 のメディア]オプションを選 択 しておけば、シーケンス番 号 が最 大 値 の制 限 に達 したとき、テープへのデータの追 加 が停 止 され、新 しいテープ セット が開 始 されます。

最 初 のアーカイブ メディア

最 初 のアーカイブ メディアとは、アーカイブ ジョブを開 始 するときに使 用 するメディアのことです。これらのオプションは、アーカイブ ジョブに使 用 する最 初 のメディアに対 する上 書 きルールを定 めます。

- **[メディアへの追 加]** - ジョブ セッションは、選 択 したメディアの末 尾 に追 加 されます。
- **[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディアのみ]** - ドライブ内 のメディアが、ジョブに使 用 するよう指 定 したテープである場 合 、またはブランク メディアである場 合 にのみ上 書 きします。どちらでもない場 合 、Arcserve Backup は特 定 のメディア名 を指 定 するよう要 求 します。
- **[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディア、その他 のメディア]** - ドライブ内 のどのメディアでも上 書 きします。このメディア オプションを選 択 すると、Arcserve Backup により、ドライブ内 のメディアがジョブ設 定 の際 に指 定 したものであるかどうかが確 認 されます。指 定 したメディアでない場 合 、Arcserve Backup によりブランク メディアであるかどうかが確 認 されます。ブランク メディアでもない場 合 、Arcserve Backup は、デバイスにセットされているメディアを再 フォーマットし、そのメディアの先 頭 からファイルのアーカイブを開 始 します。

- **[初 回 メディアのタイムアウト]** - Arcserve Backup が、ジョブを キャンセルまたは別 のメディアを選 択 する前 にメディアに書 き込 みを試 みる時 間 (分) です 。

以 下 の点 に注 意 してください 。

- デデュプリケーション デバイスは、**同 名 のメディアの上 書 き**オプ ションをサポートしていません 。アーカイブ ジョブは、**[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディアのみ]**または **[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディア、その他 のメディア]**が選 択 されて いる場 合 でも、常 にデデュプリケーション デバイスに追 加 されま す 。
- デデュプリケーション デバイスをフォーマット する場 合 は、 Arcserve Backup マネージャを使 用 して手 動 でフォーマットしま す 。

追 加 のアーカイブ メディア

[追 加 のアーカイブ メディア]オプションは、複 数 のメディアが必 要 なジョブに対 して適 用 され、最 初 以 降 のメディアに対 する上 書 き ルールを指 定 します 。ジョブが別 のメディアに継 続 して実 行 される 場 合 は、Arcserve Backupが使 用 するメディアを指 定 する必 要 があります 。

- **[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディアのみ]** - デバイス内 のメディアが同 じメディア名 である場 合 (ただしメディア ID は異 なる) 、またはブランク メディアである場 合 のみ、上 書 きします 。Arcserve Backupは、ジョブの最 初 のメディアの名 前 と ID を 記 憶 しています 。ジョブに継 続 用 のメディアが必 要 になると、 Arcserve Backup は新 しいメディアが同 じ名 前 (ただしメディア ID は異 なる) か、またはブランク メディアであるかをチェックしま す 。メディアIDが違 っている場 合 、Arcserve Backupによって最 初 のメディアと同 じ名 前 およびIDで、そのメディアが再 フォーマッ トされます 。シーケンス番 号 が変 更 されます 。

  注 : 名 前 だけに基 づいてメディアを上 書 きするには、[名 前 の みを使 用 してメディアを識 別 する]オプションを選 択 します 。

- **[上 書 き - 同 名 のメディア、ブランク メディア、その他 のメディ ア]** - デバイス内 のどのメディアでも上 書 きします (ただし、メディ ア ID が最 初 のメディアの ID と異 なっている場 合) 。同 じ名 前 のメディアではなく、またブランクのメディアでもない場 合 は、 Arcserve Backup はドライブにセット されているメディアを再 フォーマットし、その先 頭 からアーカイブを開 始 します 。これ以

降 のメディアは、すべて最 初 のメディアと同 じ名 前 と ID を使 用 して、再 フォーマットされます。シーケンス番 号 のみが変 更 されます。

注 : 名 前 だけに基 づいてメディアを上 書 きするには、[名 前 のみを使 用 してメディアを識 別 する]オプションを選 択 します。

- **追 加 メディアのタイムアウト** -- Arcserve Backup が同 じメディアへのアーカイブ データの書 き込 み、別 のメディアへのアーカイブ データの書 き込 み、またはジョブのキャンセルを試 みる前 に、一 時 停 止 する時 間 (分 単 位) です。

名 前 のみを使 用 してメディアを識 別 する

Arcserve Backupでは、メディアのIDまたはシーケンス番 号 に関 係 なく、[デスティネーション]タブの [メディア]テキスト ボックスで名 前 を指 定 した任 意 のメディアに書 き込 むことができます。このオプションは、特 定 のメディアで上 書 きジョブを繰 り返 し実 行 し、そのジョブについて毎 回 同 じメディアが使 用 されるようにする場 合 に役 立 ちます。

このオプションが有 効 でない場 合 、アーカイブ ジョブが 2 回 目 に実 行 されたときに、一 部 の識 別 情 報 が変 更 されていて、Arcserve Backup が元 のテープを見 つけられない場 合 があります。しかし、このオプションを有 効 にすると、Arcserve Backup はメディアのその他 の識 別 情 報 に関 係 なく、単 純 に [メディア]テキスト ボックスに指 定 された名 前 を持 つメディアを探 して使 用 します。

注 : テープ ライブラリ内 の複 数 のメディアが同 じ名 前 を持 つ場 合 、Arcserve Backup は、指 定 された名 前 と一 致 するデバイス グループ内 の最 初 のメディアを使 用 します。そのため、1 回 だけの上 書 きを実 行 するためにこのオプションを使 用 することはお勧 めしません。

アーカイブ マネージャの操 作 オプション

アーカイブ用 の操 作 オプションは、アーカイブの実 行 中 または実 行 後 に行 われる動 作 と、データベースに記 録 される情 報 のレベルを決 定 します。Arcserve Backup には、以 下 のオプションがあります。

操 作 オプション

以 下 のオプションは、アーカイブ操 作 にのみ影 響 します。

- **[ファイル サイズを推 定 しない]** -- デフォルトでは、ファイル サイズの推 定 は無 効 化 されています。ファイル サイズの推 定 を有 効 にするには、このオプションを選 択 解 除 します。これによってファイルがメディアにアーカイブされる前 に、Arcserve Backup はジョブの所 要 時 間 の推 定 を実 行 されます。

  以 下 の考 慮 事 項 に注 意 してください。

  - ファイルの推 定 処 理 がデフォルトで選 択 されることはなくなりました。

- **[CRC 値 を計 算 してアーカイブ メディアに保 存]** -- CRC 値 を計 算 し、アーカイブ メディアに保 存 することで、Arcserve Backup はアーカイブ ジョブの実 行 中 に CRC 検 証 を実 行 できるようになります。メディアに保 存 された CRC 値 を使 用 するよう Arcserve Backup に指 示 する方 法 については、[ポリシー]タブの[検 証]セクションを参 照 してください。

- **[アーカイブ終 了 後 のメディアのイジェクト]** -- 以 下 のいずれかのオプションを選 択 します。

  - **[デバイスのデフォルト設 定 を使 用 する]** -- ライブラリの環 境 設 定 で選 択 した設 定 を使 用 する場 合 に選 択 します。
  - **[メディアをイジェクトする]** -- ジョブの終 了 後 、ドライブからメディアをイジェクトする場 合 に選 択 します。このオプションを使 用 すると、他 のジョブによってメディアの情 報 に上 書 きされるのを防 ぐことができます。このオプションは、ライブラリの環 境 設 定 で選 択 した設 定 より優 先 されます。
  - **[メディアをイジェクトしない]** -- ジョブの終 了 後 、ドライブからメディアをイジェクトしない場 合 に選 択 します。このオプションは、ライブラリの環 境 設 定 で選 択 した設 定 より優 先 されます。

注 : ライブラリの環 境 設 定 の詳 細 については、「デバイス とメディアの管 理 」を参 照 してください。

- **失 敗 したターゲットの再 試 行** -- アーカイブ ジョブでアーカイブに失 敗 したワークステーション、ファイル システム、データベースなどのアーカイブを再 スケジュールします。

  アーカイブ ジョブには、以 下 のいずれかの再 スケジュール オプションを指 定 できます。

  [ジョブの終 了 後]

  元 のジョブが終 了 してからメークアップ ジョブを開 始 するまでの間 隔 を分 単 位 で指 定 します。

  デフォルト : 5 分

  最 大 : 1439 分 (24*60 分 より短 い時 間 です)

  [時 刻]

  メークアップを実 行 する時 刻 を指 定 します。

- **[最 大 数]** - メークアップ ジョブを反 復 する最 大 回 数 を指 定 します。

  デフォルト : 1 回

  最 大 : 12 回

以 下 の点 に注 意 してください。

- デフォルトでは、[失 敗 ターゲットの再 試 行]が有 効 で、「ジョブの終 了 後]が選 択 され、[最 大 数]の値 が 1 に設 定 されています。
- **ファイル システムのアーカイブ** -- メークアップ ジョブを必 要 とするアーカイブ ジョブがファイル システムをアーカイブするジョブであり、対 象 のファイル システムが、さまざまなボリュームに配 置 されたディレクトリを含 む場 合 、メークアップ ジョブは、失 敗 したボリュームまたはディレクトリのみをアーカイブします。正 常 に終 了 したボリュームまたはディレクトリのアーカイブが含 まれている場 合 、メークアップ ジョブでは、ファイル システム全 体 をアーカイブしません。
- **子 ジョブ** - 子 メークアップ ジョブ (メークアップ ジョブのメークアップ) は、[ジョブの終 了 後]で指 定 された値 に基 づいて実 行 されます。

- **エージェント ベースのアーカイブ** -- メークアップ ジョブを必 要 とするアーカイブ ジョブが、エージェント ベースのアーカイブを行 うジョブである場 合 、メークアップ ジョブはアーカイブ対 象 として選 択されたすべてのソースのアーカイブを試 みます。試 行 の 1 つが失 敗 して、メークアップ ジョブに失 敗 すると、Arcserve Backup は、元 のジョブ用 に選 択 されたすべてのソースから構 成 される別 のメークアップ ジョブを作 成 し、ステータスを [ホールド]として サブミットします。

詳 細 情 報 :

UNIX/Linux エージェント のローカル バックアップ オプション

アーカイブ マネージャの実 行 前 /後 の処 理 オプション

これらのオプションを使 用 すると、ジョブの実 行 前 または実 行 後 にコマンドを実 行 できます。

以 下 では、実 行 前 /後 の処 理 オプションを使 用 して実 行 できるコマンドについて説 明 します。

- 実 行 前 の処 理 オプションを使 用 すると、アーカイブ ジョブの開 始 前 にディスクを最 適 化 できます。

ジョブ実 行 前 /後 の処 理 オプションを使 用 する場 合 は、以 下 の動 作 に注 意 してください。

- Arcserve Backup は、リモート システム上 の実 行 可 能 ファイルに対 するコマンドの実 行 をサポートしていません。
- 実 行 前 の処 理 オプションの使 用 時 に、終 了 コードを指 定 すると、実 行 前 の処 理 オプションの処 理 が終 了 するまで、アーカイブ処 理 は開 始 されません。
- 実 行 前 の処 理 オプションの使 用 時 に、終 了 コードおよび [ジョブをスキップ]オプションを指 定 すると、Arcserve Backup はアーカイブ処 理 をスキップし、実 行 後 の処 理 オプションを指 定 していた場 合 、その処 理 は開 始 されません。
- [ジョブの終 了 後 に実 行 するコマンド]オプションは、以 下 の条 件 が存 在 しない限 り、開 始 されます。
  - 終 了 コードが指 定 され、[処 理 終 了 後 のアプリケーションの実 行 をスキップ]オプションがオンになっており、結 果 の終 了 コードが、指 定 した終 了 コードと一 致 していること。
  - アーカイブ処 理 の結 果 が、[以 下 の場 合 コマンドを実 行 しない]オプションで指 定 した値 と一 致 していること。
- 実 行 前 /後 の処 理 オプションがグローバル オプションとして指 定 されている場 合 は、ジョブの開 始 前 または終 了 後 にコマンドを実 行 します。実 行 前 /後 の処 理 オプションがノード レベル(ローカル) オプションとして指 定 されている場 合 は、ノードのアーカイブ前 またはアーカイブ後 にコマンドを実 行 します。

  たとえば、ユーザがノード A および B で構 成 されるアーカイブ ジョブをサブミットし、実 行 前 オプションがグローバル オプションとして指 定 され、実 行 前 オプションがノード B に指 定 されてい

るとすると、ジョブが実 行 される直 前 に、グローバル実 行 前 オプションが実 行 されます。ジョブの実 行 中 に、ノード B に対 して指 定 した実 行 前 の処 理 オプションがノード B のアーカイブ前 に実 行 されます。

[ジョブの開 始 前 に実 行 するコマンド]オプション

ジョブを開 始 する前 に、マシン上 で実 行 するファイルの名 前 を入 力 します。

- **[終 了 コード]** -- Arcserve Backup は、他 のプログラムの終 了 コードを検 出 します。特 定 の終 了 コードに対 して以 下 のオプションを指 定 できます。
  - **[ジョブを即 実 行]** -- 指 定 した終 了 コードが返 された場 合 、ジョブが即 実 行 されます。
  - **[ジョブをスキップ]** -- 適 切 な終 了 コードが検 出 された場 合 、ジョブを実 行 しません。
  - **[処 理 終 了 後 のアプリケーションの実 行 をスキップ]** -- 適 切 なコードが検 出 された場 合 、ジョブの後 に実 行 するように指 定 されたコマンドをスキップします。
- **[ジョブ開 始 までの待 機 時 間]** -- 該 当 する終 了 コードが検 出 されたときに、Arcserve Backup がジョブを実 行 するまでに待 機 する時 間 (分 単 位) を指 定 します。

[ジョブの終 了 後 に実 行 するコマンド]オプション

ジョブを終 了 した後 に実 行 するファイルの名 前 を入 力 します。

[以 下 の場 合 コマンドを実 行 しない]オプション

Arcserve Backup でジョブ実 行 の失 敗 、未 完 了 、または完 了 が検 出 された場 合 に、コマンドを実 行 しないよう指 定 します。

注 : Arcserve Backupを使 用 してUNIXサーバまたはLinuxサーバを管 理 している場 合 は、このオプションは使 用 できません。

[前 処 理 /後 処 理 を実 行 するユーザ]オプション

ユーザ名 とパスワードは選 択 したホスト サーバのシステムに対 応 します。サーバのシステム権 限 を有 している必 要 があります。

このフィールドに入 力 するユーザ名 とパスワードは、Arcserve Backupのユーザ名 およびパスワードとは異 なります。

例 : 実 行 前 /後 の処 理 コマンドによるジョブのサブミット

ユーザがローカル ボリューム D をアーカイブするジョブをサブミットします。ユーザはローカル ボリューム D をアーカイブする前に、ローカル ボリューム D で chkdsk.exe を使用して、エラーをチェックおよび修正していと考えています。ジョブの終了後には、CAAdvReports.exe を実行し、エラー レポートを生成したいとします。

ノードに対する実行前の処理コマンド：

以下のコマンドで、アーカイブ ジョブの開始前に、ローカル ボリューム D 上のエラーをチェックして修正します。

chkdsk.exe D: /F", On Exit Code = 0, Run operation immediately

ジョブに対する実行後の処理コマンド：

以下のコマンドで、エラー レポートを生成して、指定の場所に保存します。

CAAdvReports.exe -reporttype 5 -maxSize 5 -Server DUVDO01 -outfile "C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\Reports\Backup Error Report_data.xml" -PastDays 1 -AutoName

アーカイブ マネージャのジョブ ログ オプション

ログ オプションでは、アクティビティ ログに記 録 される情 報 の詳 細 レベルを指 定 できます。ログ オプションは、以 下 の Arcserve Backup マネージャ内 で設 定 できます。

- バックアップ
- アーカイブ ファイル
- リストア
- 比 較
- メディア検 証 とスキャン
- コピー
- カウント
- パージ

Arcserve Backupは、以 下 のログ オプションを提 供 します。

- **[全 アクティビティ]** -- ジョブの実 行 中 に発 生 するすべてのアクティビティがジョブ ログに記 録 されます。

  注 : [全 アクティビティ]を指 定 すると、Arcserve Backup によって、JobLog_<Job ID>_<Job Name>.Log という名 のログ ファイルが作 成 されます。このログ ファイルに、ジョブに関 する詳 細 なログ情 報 が表 示 されます。Arcserve Backup では、以 下 のディレクトリにログ ファイルが保 存 されます。

  C\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG

- **[サマリのみ]** -- ジョブのサマリ情 報 (ソース、デスティネーション、セッション番 号 、ファイルの総 数 など) およびエラーが記 録 されます。
- **[ログ停 止]** -- このジョブに関 する情 報 をジョブ ログに記 録 しません。

アーカイブ マネージャの Alert オプション

Alert 通 知 システムを使 用 すると、アーカイブ処 理 中 にアクティビティ ログに表 示 されるイベントに関 するメッセージを送 信 できます。通 知 されるイベントを以 下 の中 から 1 つ以 上 選 択 できます。

- **[ジョブが完 了 した時]** -- すべてのノード、およびドライブ/共 有 リソースが処 理 されたとき。
- **[ジョブが未 完 了 の時]** -- 一 部 のノード、ドライブ、または共 有 リソースが失 われたとき。
- **[ジョブがキャンセルされた時]** -- ユーザがジョブをキャンセルしたとき。
- **[ジョブが失 敗 した時]** -- ジョブを開 始 しても完 了 できなかったとき。
- **[メディア使 用 不 可]** -- ジョブの実 行 中 にメディアが使 用 できなかったとき。

  注 : アーカイブ メディアはテープ メディアである必 要 があります。
- **[ブランク テープのフォーマット]** -- ジョブの実 行 中 にテープがフォーマットされたとき。
- **[カスタマイズされたイベント]** -- カスタマイズされたイベントが発 生 したとき。このイベントを指 定 する場 合 は、[イベント]ドロップダウン リストの下 部 にあるフィールドに、エラー/警 告 /通 知 コードを入 力 します。

定 義 済 みの Alert 環 境 設 定 を 1 つ以 上 選 択 します。デフォルトの環 境 設 定 は、Alert マネージャで設 定 されたものをすべて使 用 することを意 味 します。[環 境 設 定]をクリックして、より詳 細 な環 境 設 定 を定 義 してください。Arcserve Backup には、以 下 の定 義 済 みの Alert 設 定 があります。

- ブロードキャスト
- ポケット ベル

  注 : ポケット ベル オプションは、Arcserve Backup の日 本 語 バージョンでサポートされていません。
- SMTP
- SNMP
- イベント

- プリンタ
- 電 子 メール
- Lotus Notes

その他 オプションの指 定

- **ジョブ ログを添 付 する** -- Alert メッセージにジョブ ログ情 報 が含まれるようになります。(このオプションは、トラブル チケットと電子 メールにのみ適 用 されます)。

  注 : Alertオプションを使 用 して作 成 したリストは、[環 境 設 定] ボタンを使 用 して定 義 した環 境 設 定 およびジョブ スクリプトと一 緒 に保 存 されます。

- **添 付 ファイルとして CSV を送 信 する** -- CSV ファイルにアーカイブ ファイル名 を保 存 し、それが Alert メッセージで送 信 されます。

  CSV ファイルには以 下 のフィールドが含 まれます。

  - ArchiveDate (アーカイブ日 付)
  - HostName (ホスト 名)
  - TapeName (テープ名)
  - TapeId (テープ ID)
  - TapeSerialNo (テープのシリアル番 号)
  - SessionNumber (セッション番 号)
  - PathName (パス名)
  - FileName (ファイル名)
  - FileModifiedTime (ファイルの更 新 時 刻)
  - FileSize (ファイル サイズ)

- **マスタ ジョブに対 してのみ Alert メッセージを送 信 する** -- Arcserve Backup によって送 信 される Alert メッセージに、マスタ ジョブ数 のみが参 照 されるようになります。子 ジョブおよびサブ ジョブの数 は、Alert メッセージで参 照 されません。このオプションは、マルチプレキシングやマルチ ストリーミングを含 むすべてのジョブに対 して指 定 することができます。

アーカイブ マネージャの拡 張 オプション

アーカイブ用 の拡 張 オプションによって、アーカイブ ジョブの実 行 中 に Arcserve Backup がファイル システムの拡 張 機 能 をどのように処 理 するかが決 まります。

以 下 の Windows システム オプションがあります。

注 : 以 下 のオプションは、Windows XP より古 い Windows オペレーティング システム上 ではサポートされていません。

- **ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする** -- このオプションを選 択 すると、アーカイブ ジョブにボリュームをトラバースさせる、または指 定 先 のディレクトリを通 過 させて、アーカイブすることができます。このセッションのリストア時 には、参 照 先 のボリュームやディレクトリに格 納 されているファイルやディレクトリをリストアできます。このオプションを選 択 しなかった場 合 、そのアーカイブ ジョブでは、ボリューム マウント ポイント やディレクトリ ジャンクションがそれぞれ参 照 先 とするボリュームもディレクトリもアーカイブされません。そのため、リストア時 には、参 照 先 のボリュームやディレクトリに格 納 されているファイルやディレクトリはリストアできません。
- **マウント ポイントがマウントされたボリュームの一 部 としてマウント ポイントをアーカイブする** -- このオプションを選 択 すると、ボリューム マウント ポイントが参 照 するボリュームを、ボリューム マウント ポイントと同 じセッションの一 部 としてアーカイブできます。このオプションを選 択 しない場 合 、ボリューム マウント ポイントが参 照 するボリュームは別 のセッションとしてアーカイブされます。このオプションは、前 述 の [ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]が選 択 されている場 合 にのみ使 用 可 能 です。

注 : *[ディレクトリ ジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]*および *[マウント ポイントがマウントされたボリュームの一 部 としてマウント ポイントをアーカイブする]*オプションを、VHD (virtual hard disk、仮 想 ハードディスク) を含 む、名 前 の指 定 されたマウント ボリュームに適 用 すると、Arcserve Backup は VHD を含 むマウント ボリューム用 に別 途 アーカイブ セッションを作 成 します。

例 : VHD を含 むマウント ボリューム

サーバの物 理 ディスク(C:\) に仮 想 ディスク D:\ および E:\ が含 まれています。VHD ファイル(D.vhd および E.vhd) は C:\ ドライブにあ

り、D:\ ドライブおよび E:\ ドライブとしてマウントされています。また、D:\ ドライブは C:\MountD にマウントされ、E:\ ドライブは C:\MountE にマウントされています。

C:\MountD のアーカイブで *[ディレクトリジャンクションおよびボリューム マウント ポイントをトラバースする]*オプションを有効にした場合、*[マウント ポイントがマウントされたボリュームの一部としてマウント ポイントをアーカイブする]*オプションが有効または無効のいずれに指定されていても、Arcserve Backup は D:\ ドライブおよび C:\MountD に対して個別のアーカイブ セッションを作成します。

アーカイブ マネージャの暗 号 化 /圧 縮 オプション

Arcserve Backup では、アーカイブ データの暗 号 化 、圧 縮 、またはその両 方 を実 行 できます。

以 下 の点 に注 意 してください。

- Arcserve Backup では、デデュプリケーション デバイス グループ上 でのデータの圧 縮 および暗 号 化 をサポートしません。

  注 : 詳 細 については、「デデュプリケーションによる圧 縮 および暗 号 化 」を参 照 してください。

- 暗 号 化 および圧 縮 のオプションを指 定 する際 に、アーカイブ先 が圧 縮 をサポートしていないドライブの場 合 、Arcserve Backup はアーカイブ データを暗 号 化 しますが、圧 縮 しません。

以 下 のオプションは、Arcserve Backup がアーカイブ ジョブ中 にアーカイブ データをどのように処 理 するかを定 義 します。

セッション パスワード

- **セッション/暗 号 化 パスワード** -- このデータをメディアからリストアするためのセッション/暗 号 化 パスワードを指 定 します。
  - セッション/暗 号 化 パスワードを指 定 する場 合 、以 下 の操 作 を実 行 するためのパスワードを指 定 する必 要 があります。
  - 暗 号 化 または圧 縮 のいずれか、あるいは両 方 が、エージェントまたはアーカイブ サーバで行 われた場 合 のリストア処 理 。
  - 暗 号 化 または圧 縮 のいずれか、あるいは両 方 が、エージェントまたはアーカイブ サーバで行 われた場 合 の比 較 処 理 。
  - 暗 号 化 または圧 縮 のいずれか、あるいは両 方 が、アーカイブ サーバで行 われた場 合 のマージおよびスキャン処 理 (暗 号 化 または圧 縮 のいずれか、あるいは両 方 がエージェントで行 われた場 合 、マージまたはスキャンするためのパスワードを指 定 する必 要 はありません) 。

    注 : セッション/暗 号 化 パスワードはセッション ヘッダのみをマージまたはスキャンする場 合 には必 要 ありません。

- **セッション/暗 号 化 パスワードを Arcserve Backup データベース に保 存 する** -- パスワードを Arcserve Backup データベースに保存 して、パスワード管 理 を有 効 にするには、このオプションを使用 します。デフォルトでは、このオプションが選 択 されています。このオプションは、ローカル オプションのパスワードとグローバル オプションのパスワードの両 方 に使 用 できます。

  注 : [セッション/暗 号 化 パスワード]ダイアログ ボックスでは、グローバル オプション パスワードのみ変 更 可 能 です。ジョブ キューにあるジョブを右 クリックして変 更 します。

- **パスワードの変 更 を求 める、n 日 後 (パスワードの指 定 から)** -- パスワードの有 効 日 数 を指 定 します。指 定 した日 数 の 7 日 前 になると、パスワードの変 更 を促 すメッセージがアクティビティ ログに記 録 されます。

  例 :

  1 月 1 日 に、n を 30 日 に設 定 します。1 月 24 日 に「アーカイブ ジョブのパスワードの有 効 期 限 が 7 日 後 に切 れます。」というメッセージがアクティビティ ログに表 示 されます。1 月 31 日 に「アーカイブ ジョブのパスワードの有 効 期 限 が切 れています。直 ちに変 更 してください。」というメッセージがアクティビティ ログに表 示 されます。

暗 号 化 /圧 縮 方 式

- **データの暗 号 化** -- このオプションを使 用 してアーカイブ データを暗 号 化 します。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できます。
  - **エージェントで処 理** -- 実 際 のアーカイブ処 理 の前 にアーカイブ データを暗 号 化 します。このオプションの詳 細 については、「エージェント サーバでのデータの暗 号 化 」を参照 してください。
  - **アーカイブ中 にバックアップ サーバで処 理** -- アーカイブ処 理 中 にバックアップ サーバでアーカイブ データを暗 号 化 します。
- **データの圧 縮** -- このオプションを使 用 してアーカイブ データを圧 縮 します。以 下 のオプションのいずれかを指 定 できます。
  - **エージェントで処 理** -- エージェントがインストールされ、実 行 されているシステムでアーカイブ データを圧 縮 します。

注 : アーカイブ ソースが UNIX で構 成 されている場 合 、Arcserve Backup はエージェント システムでのデータの圧縮 をサポートしません。

- **バックアップ サーバで処 理** -- アーカイブ処 理 中 に Arcserve Backup サーバでアーカイブ データを圧 縮 します。このオプションを使 用 すると、アーカイブの前 にソフトウェア圧 縮 アルゴリズムを使 用 してファイルを圧 縮 できます。

  以 下 の動 作 に注 意 してください。

  - バックアップ サーバ側 での圧 縮 を有 効 にするには、[データの暗 号 化]セクションの [アーカイブ中 にバックアップ サーバで処 理 する]を指 定 する必 要 があります。
  - [データの圧 縮]セクションの [バックアップ サーバで処 理]オプションおよび [データの暗 号 化]セクションの [アーカイブ中 にバックアップ サーバで処 理 する]オプションを指 定 すると、データが暗 号 化 される前 に、Arcserve Backup はバックアップ サーバでソフトウェア圧 縮 を使 用 してデータを圧 縮 します。
  - ジョブに関 連 付 けられたストレージ デバイスがハードウェア圧 縮 をサポートしていない場 合 、Arcserve Backupは、[データの圧 縮]セクションで選 択 された [バックアップ サーバで処 理]オプションを無 視 します。

第 7章 : デバイスとメディアの管 理

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれ ます 。

デバイス管 理 ツール 592
デバイス マネージャ 632
メディア プールの仕 組 み 716
メディア管 理 マネージャ(MM Admin) 735
メディア管 理 マネージャのインターフェース 739
メディア管 理 プロセスの動 作 751
クラウド ストレージを管 理 する方 法 779

デバイス管 理 ツール

Arcserve Backupには、デバイスおよびメディアの管 理 、モニタ、およびメンテナンスのための管 理 ツール群 が用 意 されています。

- デバイス マネージャには、システムに接 続 されているデバイス、それらのデバイス内 のメディア、それらのデバイスのステータスなど、ストレージ デバイスに関 する情 報 が表 示 されます。デバイス マネージャは、メディアおよびデバイスのモニタリングおよびメンテナンス操 作 の出 発 点 となります。
- メディア プール マネージャを使 用 して、メディア プール(メディアの編 成 および保 護 を容 易 にするために1つの単 位 として管 理 される、メディアの集 合 体) の作 成 、変 更 、削 除 、および管 理 を行 うことができます。
- メディア管 理 マネージャ(MMO)には、メディア リソースの保 護 、制 御 、および管 理 に必 要 なツールがあります。

テープ ライブラリの設 定

テープ ライブラリの設 定 オプションを使 用 すると、Windows 環 境 内 でシングル ドライブのテープ ライブラリを設 定 することができます。

以 下 のセクションでは、ライブラリを完 全 に設 定 するために実 行 できるタスクについて説 明 します。

注 : 複 数 ドライブのテープ ライブラリおよびテープ RAID ライブラリを操 作 、設 定 する方 法 の詳 細 については、「Tape Library Option ユーザ ガイド」を参 照 してください。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- デバイスの割 り当 て
- ライブラリの設 定
- テープ ドライブへのバックアップ用 のブロック サイズの指 定

デバイスの割り当て

ドライブをライブラリに割り当てることにより、Arcserve Backup がライブラリ内のドライブを適切に認識できるようになります。

通常は、メーカーの設定により、最初のライブラリドライブに最も小さい SCSI ID、最後のライブラリドライブに最も大きい SCSI ID がそれぞれ割り当てられています。

注： しかし、例外もあるので注意してください。ライブラリのドライブ構成については、ライブラリに付属するマニュアルやヘルプを参照してください。

ドライブを手動でライブラリに割り当てるには、割り当てるドライブを [利用可能なデバイス]リストで強調表示して、ドライブが存在するライブラリを [ライブラリ デバイス]リストで強調表示し、[割り当て]ボタンをクリックしてドライブをライブラリに移動します。ドライブのライブラリへの割り当てを解除するには、[ライブラリ デバイス]リストでそのドライブを選択し、[削除]ボタンをクリックします。

注： Arcserve Backupがテープ ドライブの設定を完了するには、すべてのテープ ドライブが空になっている必要があります。この処理は、ライブラリのドライブ数によっては数分かかることがあります。

ライブラリの設 定

Arcserve Backup はテープ エンジンの起 動 時 にライブラリを自 動 的 に検 出 して設 定 します。Arcserve Backup がライブラリを検 出 できるようにするのに、ウィザード や他 の外 部 アプリケーションを実 行 する必 要 はありません。

注 : Arcserve Backup によって自 動 的 にライブラリの設 定 が実 行 されない場 合 は、デバイス環 境 設 定 を使 用 して、手 動 でライブラリを設 定 します。

ライブラリを設 定 するには、以 下 の必 須 タスクが完 了 していることを確 認 します。

1. Arcserve Backup ベース製 品 をインストールします。
2. ご使 用 の環 境 に必 要 な Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスをインストールします。
3. テープ エンジンを開 始 します。

   Arcserve Backup が自 動 的 にライブラリを検 出 し、設 定 します。
4. Arcserve Backup がテープ上 のデータを読 み取 るようにしたい場 合 は、以 下 を実 行 します。

   a. Arcserve Backup デバイス マネージャを起 動 します。

   b. ライブラリを参 照 して選 択 します。

   c. ツールバーの [インベントリ]をクリックします。

   Arcserve Backup がテープの内 容 を読 み込 みます。

ライブラリを設 定 する方 法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開 いて、ライブラリを参 照 します。
2. ライブラリを右 クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ]を選 択 します。

   [ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスが開 きます。
3. [一 般]タブをクリックします。

   次 の一 般 的 なオプションを、ライブラリに合 うように変 更 します。

   - **バーコード リーダ搭 載 済 み** -- ライブラリがバーコード リーダを備 えている場 合 、このオプションを選 択 すると、デバイスのバーコード リーダを使 用 して、ライブラリ内 のテープのインベン

トリを実行できます。

- **不明なバーコード メディアは初期化中にインベントリ処理を実行しないように設定** -- このオプションを有効にするには、[バーコード リーダ搭載済み]オプションを選択します。

  このオプションにより、Arcserve Backup データベースに「インベントリ未実行」として記録されていないバーコードを持つメディアを指定することで、Arcserve Backup を高速に初期化することができます。このオプションによって、テープ エンジンの開始時に、Arcserve Backup が「インベントリ未実行」スロットをインベントリできなくなります。インベントリ未実行として指定されているメディアは、必要になるまで、スロット内に残すことができます。「インベントリ未実行」として指定されるメディアを使用するには、[デバイス マネージャ]ウィンドウから [手動インベントリ] オプションを使用してメディアのインベントリを実行する必要があります。

- **バーコード リーダ非搭載** -- ライブラリにバーコード リーダが含まれていない場合は、このオプションを指定します。

  - **ライブラリのクイック初期化** -- このオプションを有効にするには、[バーコード リーダ非搭載]オプションを選択する必要があります。

    これは、バーコードの読み取りができないライブラリのためのオプションです。このオプションを有効にすると、Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベース内のライブラリのスロットに関する情報を保持します。その結果、テープ エンジンが再起動されても、Arcserve Backup はインベントリ処理を繰り返さないようになります。バーコード リーダを備えたライブラリでは、Arcserve Backup はこのオプションを無視します。

    注： ライブラリがバーコードをサポートしておらず、このオプションが無効になっている場合、Arcserve Backup は、Arcserve Backup の起動時にライブラリ全体のインベントリを実行します。

    このオプションを選択すると、テープ エンジン起動時に、スロットのインベントリ プロセスをバイパスすることにより、

Arcserve Backup が高速に初期化できるようになります。このオプションを使用するとき、Arcserve Backup は、スロット内のメディアが、最後のシャットダウン以降、追加、削除、移動、または交換されていないと仮定します。メディアを追加、削除、移動、または交換した場合、手動で、ライブラリ全体のインベントリを実行するか、変更されたスロットのインベントリを実行する必要があります。

注： Arcserve Backup はライブラリの設定後、ライブラリのインベントリを実行する必要があります。クイック初期化オプションは、ライブラリの最初のフル インベントリ完了後に、有効になります。

- **バックアップ ジョブの完了時にメディアをイジェクト** -- このオプションを選択すると、Arcserve Backup は、バックアップ ジョブ完了後に、ドライブ内にテープを残さずに元のスロットに戻します。

  注： バックアップ マネージャのグローバル オプションで [メディアをイジェクトしない]を選択すると、[バックアップ ジョブの完了時にメディアをイジェクト]オプションをジョブ単位で無効にできます。また、[バックアップ ジョブの完了時にメディアをイジェクト]チェック ボックスをオフにした状態で、特定のバックアップ ジョブの完了後にメディアをイジェクトしたい場合は、バックアップ マネージャのグローバル オプションで [メディアをイジェクトする]を選択します。

- **ライブラリは VTL である** -- このオプションを使用すると、ライブラリを設定して仮想テープ ライブラリ(VTL) として機能させることができます。

  以下の動作に注意してください。

  - このオプションを選択すると、Arcserve Backup はメディアの有効期限を無視します。
  - ライブラリを VTL として識別すると、読み取りのパフォーマンスが向上します。この機能を使用すると、Arcserve Backup で、ドライブ効率および VTL バックアップおよびデータ マイグレーションの全体的なパフォーマンスを最大化できます。

- 物理ライブラリを VTL として指定しないでください。物理ライブラリを VTL として指定すると、ライブラリのバックアップおよびデータ マイグレーションのパフォーマンスに悪影響が出る可能性があります。

- **ブランク テープのモニタ** -- ライブラリで利用できるブランク テープの数が指定の値未満であるときに、アクティビティ ログに警告メッセージを記録できます。このオプションは単一または複数のドライブ ライブラリに適用できます。

  デフォルト値 -- 1


  範囲 -- 1 ～ 65535

4. [クリーニング]タブをクリックします。

   以下のクリーニング オプションを、ライブラリに合うように変更します。

   - **クリーニング(スロット)** -- 特定のスロットをクリーニング スロットとして指定することができます。1 つまたは複数のクリーニング スロットを指定できます。連続した番号のものである必要はありません。
   - **クリーニング(バーコード)** -- 特定のバーコード、またはプレフィックスとワイルドカード文字を使用したバーコードの範囲に基づいてライブラリのクリーニング スロットを指定できます。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス]フィールドに、バーコード化されたクリーニング テープのプレフィックスを入力します。

     [クリーニング対象バーコードのプレフィックス]フィールドに、バーコード プレフィックスを指定します。



   注: アスタリスクはワイルドカード文字です。

5. [OK]をクリックします。

   クリーニング スロットはそれぞれのバーコード プレフィックスに基づいて設定されます。

例：

- クリーニング テープ上 のバーコードは CLN123 です。 [クリーニング対 象 バーコードのプレフィックス]フィールドに CLN123 と入力 します。
- ライブラリには複 数 のクリーニング対 象 テープがあります。クリーニング テープのバーコードのプレフィックスは ABC です。 [クリーニング対 象 バーコードのプレフィックス]フィールドに ABC* と入 力 します。
- ライブラリには複 数 のクリーニング対 象 テープがあります。クリーニングテープのバーコードのプレフィックスは ABC、CLN1、および MX です。 [クリーニング対 象 バーコードのプレフィックス]フィールドに ABC*; CLN1*; MX* と入 力 します。
- **自 動 テープ クリーニング** -- 自 動 的にテープ クリーニング タスクを管 理 するように Arcserve Backup に指 示 できます。このオプションを有 効 にする場 合 は、クリーニング タスクの実 行 間 隔を指 定 する必 要 があります。

6. [OK]をクリックします。

ライブラリの環 境 設 定 は、これで完 了 です。

テープドライブへのバックアップ用のブロックサイズの指定

Arcserve Backup では、テープ バックアップ用のブロック サイズを指定することができます。この機能により、Arcserve Backup がデバイスに転送できるブロックごとのデータ量を増加させることができます。テープのより大きなブロック サイズを指定する前に、以下の状況を考慮してください。

- Arcserve Backup が転送できる最大のデフォルト テープ ブロックは 64 KB です。バックアップ環境内テープ ドライブがより大きなテープ ブロックをサポートしている場合は、テープのブロック サイズを 128 KB、256 KB または 512 KB に増加させることができます。

  注： デバイスがより大きなデータ転送をサポートするかどうかについては、デバイスおよびホスト バス アダプタ(HBA) のメーカのドキュメントを参照してください。

- 大きなブロックのバックアップには、大きな転送サイズをサポートする HBA が必要です。Arcserve Backup によって、より大きなブロック サイズに必要なデータ転送サイズが HBA でサポートされないことが検出された場合、Arcserve Backup では、より大きなブロック サイズを無効にし、テープ エンジン ログ ファイルにエラー メッセージを記録します。
- Arcserve Backup がブランク テープを上書きまたは使用するとき、Arcserve Backup は新しく定義されたテープ ブロック サイズを使用してメディアをフォーマットします。
- Arcserve Backup がデータをメディアに追加するとき、Arcserve Backup は、もともとメディアに適用されていたブロック サイズを使用して、追加されたデータをメディアに書き込みます。
- SAN 接続のライブラリについて、すべての SAN メンバ サーバ用の HBA がテープのブロック サイズに必要な転送サイズをサポートしていることを確認します。通常、大きな転送サイズをサポートしていない SAN メンバ サーバへのバックアップは失敗します。

テープ ドライブ用のテープのブロック サイズを指定する方法

1. 設定するバックアップ サーバ上の Arcserve Backup テープ エンジン サービスを停止します。

2. Windows レジストリ エディタ を開 き、以 下 を確 認 します。

   - **x86 プラットフォーム：**

     HKEY_LOCAL_
     MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe
     Backup\Base\TapeEngine

   - **x64 プラットフォーム：**

     HKEY_LOCAL_
     MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\-
     CA ARCServe Backup\Base\TapeEngine

3. 設 定 するテープ ドライブ用 の DEVICE# キーを見 つけます。
4. DEVICE# キーの下 に、ForceBlockSize という名 前 の DWord レジス トリ キーを作 成 します。
5. 以 下 のいずれかの DWORD 値 を指 定 します。

   - 128 KB：0x80
   - 256 KB：0x100
   - 512 KB：0x200

6. ［DWORD 値 の編 集 ］ダイアログ ボックスを閉 じ、Windows レジス トリ エディタを閉 じます。
7. Arcserve Backup テープ エンジン サービスを再 起 動 します。

   テープのブロック サイズがテープ ドライブに適 用 されます。

RAIDデバイスの設定オプション

RAID デバイスの設定オプションを使えば、Windows 環境内の RAID デバイスを設定することができます。

RAIDデバイスを設定するには、テープ エンジンを停止しておく必要があります。テープ エンジンが実行中のときは、表示されるポップアップ ウィンドウでエンジンを停止できます。

注： テープ RAID デバイスを設定する方法の詳細については、*「Tape Library Option ユーザ ガイド」*を参照してください。

以下のセクションでは、RAIDデバイスを設定する手順について説明します。

- RAID 設定のレベル
- RAID グループの環境設定

RAID 設 定 のレベル

[デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスで [RAIDデバイス]を選 択 します。

[次 へ]をクリックすると、 [Tape RAID Option]ダイアログ ボックスが開 きます。ここでは、以 下 のことができます。

- 新 しい RAID デバイスの作 成
- RAID レベルの割 り当 て
- 既 存 の RAID の削 除
- RAID レベルの変 更

各 RAID レベルの属 性 、RAID レベルの選 択 、および RAID デバイスへのドライブの割 り当 ての詳 細 については、「Tape Library Option ユーザ ガイド」を参 照 してください。

RAID グループの環 境 設 定

RAID デバイスを使 用 してバックアップ、リスト ア、およびコピーを行うには、デバイス管 理 マネージャでデバイス グループに RAID デバイスを割 り当 てる必 要 があります。通 常 、テープ エンジンの起 動 時 にデバイス グループに割 り当 てられていないRAIDデバイスがあると、そのRAIDデバイスはArcserve Backupによって自 動 的 にデバイス グループに割 り当 てられます。

RAID デバイスを手 動 で RAID グループに割 り当 てる方 法 については、「*Tape Library Option ユーザ ガイド*」を参 照 してください。

仮想ライブラリの設定

仮想ライブラリの設定オプションを使用すれば、Windows 環境内の仮想ライブラリの設定、および設定の変更を行うことができます。

仮想ライブラリを設定するには、テープ エンジンを停止しておく必要があります。テープ エンジンが実行中のときは、表示されるポップアップ ウィンドウでエンジンを停止できます。

[仮想ライブラリ]オプションを使用すると、すべての仮想ライブラリの設定ができます。このオプションで、仮想ライブラリとそのパラメータ(スロット数、ライブラリ用のドライブなど)を定義します。スロットおよびドライブ共に少なくとも 1 つを、仮想ライブラリに関連づけて設定する必要があります。

仮想ライブラリ機能は、既存の設定済みのライブラリで動作するため、仮想ライブラリを設定する前に、Arcserve Backup Tape Library Option をインストールし、物理ライブラリを設定しておいてください。

注: 同じライブラリ内にある WORM (Write Once Read Many) メディアとそれ以外のメディアは、仮想ライブラリ環境設定オプションを使って分離しておく必要があります。WORM メディアと通常のメディアを分けないと、ジョブ マネージャはすべてのメディアを WORM メディアとして扱います。ただし、デバイス管理マネージャはこれらのメディアを正しく管理できます。

詳細については、「ライブラリが VTL として機能するように設定する方法」を参照してください。

Enterprise Module 環境設定を使用したデバイスの設定

Enterprise Module 環境設定は、以下のデバイスを設定するために使用できるウィザード形式のアプリケーションです。

- **Image Option** -- Image Option 環境設定オプションは、Image Option 機能を有効にするためにターゲット システム上にドライバをインストールします。このオプションでは、ファイル システムをバイパスし、ドライブのスナップショット イメージを作成して、ディスクからデータ ブロックを読み取ることにより、高速のバックアップを実行できます。

  Image Option を使用したデータのバックアップおよびリストアの詳細については、「*Enterprise Module ガイド*」を参照してください。

Enterprise Module 環境設定を使用してデバイスを設定する方法

1. Windows の［スタート］-［プログラム］(または［すべてのプログラム］) -［Arcserve］-［Arcserve Backup］-［Enterprise Module 環境設定］の順に選択します。

   ［Enterprise Module 環境設定］の［オプション］ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 設定するデバイスに対するボタンをクリックし、続くダイアログ ボックスでプロンプトに従って必要なすべての情報を入力します。

デバイスの環 境 設 定

デバイス環 境 設 定 では、ウィザード アプリケーションを使 用 してファイル システム デバイス、Data Mover ファイル システム デバイス、およびデデュプリケーション デバイスを作 成 したり、Windows 環 境 内 の既 存 のデバイスの設 定 を変 更 したりすることができます。デバイスは、特 定 の共 有ドライブ上 のフォルダに設 定 されます。デバイスをバックアップ先 として指 定 すると、各 セッションはフォルダ内 に個 別 ファイルとして保 管 されます。

Arcserve Backup では、テープ エンジンを停 止 せずにディスク ベース デバイスを設 定 することができます。デバイスを設 定 する際 、リモート アクセスに使 用 されるデバイスの認 証 情 報 を変 更 するには、ディスク ベース デバイスの環 境 設 定 ダイアログ ボックスで [セキュリティ]をクリックします。

[デバイス環 境 設 定]では、1 つ以 上 のデバイスを追 加 できます。[次 へ]をクリックすると、Arcserve Backup では、すべてのデバイスに対 して指 定 された情 報 の有 効 性 を検 証 し、結 果 をツール チップとして表 示 します。マウスで [デバイス名]列 のアイコンを指 してください。デバイス ステータスはアイコンで示 されます。説 明 は以 下 の表 をご覧 ください。

アイコン	説明	機 能
	保 留	デバイスは作 成 中 または編 集 中 です。
	検 証 中	デバイスは検 証 中 です。
	適 格	デバイスは検 証 で適 格 と判 断 されました。
	失 敗	デバイスで検 証 エラーが発 生 しました。
	警 告	デバイスは検 証 で適 格 と判 断 されましたが、修 正 が必 要 です。
	レディ	デバイスは変 更 されず、使 用 の準 備 ができています。

表 示 されたステータスが [失 敗]である場 合 、以 下 の確 認 を行います。

- [場 所]に指 定 されているパスが各 デバイスに固 有 のパスであることを確 認 します。

- セキュリティ認証情報が正確であることを確認します。
- ボリュームが共有されていることを確認します。
- [場所]に指定されているパスが有効であることを確認します。

バックアップのステージング処理では、ファイル システム デバイス上の空きディスク容量が大量に使用されることがあります。FAT 16 および FAT 32 ファイル システムには最大ファイル サイズの制限があるため、ステージング動作を行うファイル システム デバイス上ではこれらのファイル システムは使用しないでください。

FSD の場所は、以下のいずれかの方法で指定できます。

- ローカル フォルダへのパスを指定するには、以下のフォーマットを使用します。

  c:\fs_drive

- マップされたドライブ上のフォルダへのパスを指定するには、以下のフォーマットを使用します。

  k:\fs_drive

  Arcserve Backup ではパスを変換し、編集を終了するときに認証情報の入力を促すメッセージが表示されます。

- ネットワーク上の共有フォルダをファイル システム デバイスとして使用するには、そのフォルダの UNC パス(例 : \SERVER\FS_drive) を指定します。UNC パスについては、正しい認証情報をセキュリティ ウィンドウに常に入力しておくことをお勧めします。認証情報が正しくないと、Windows 2008、Windows Vista を含むいくつかのプラットフォーム上で、予期しない結果を生じる場合があります。

マップしたドライブを FSD として使用する場合

- Arcserve Backup はマップしたドライブを使用できますが、マップしたドライブにあらかじめログオンしておく必要があります。
- FSD に対してマップしたドライブを使用すると、Arcserve Backup では、マップしたドライブが UNC (Universal Naming Convention、汎用名前付け規則) パスに変換され、[終了]をクリックすると、ログイン認証情報を提供するよう促されます。
  - このログイン認証情報は、マップしたドライブにフル アクセスできる必要があります。

- デフォルトでは、Arcserve BackupはArcserve Backupシステム アカウントを使用して各リモートFSDにアクセスします。[セキュリティ]を使用して、選択したファイル システム デバイスに使用する認証情報を変更できます。
- ローカル ディスクを使用してFSDを作成する場合は、認証情報を提供する必要はありません。

重要： Arcserve Backupは、複数のArcserve BackupサーバとのFSDの共有をサポートしません。FSDを共有する場合、FSDを使用するArcserveサーバは、他のサーバのバックアップ データを上書きできます。

注： Arcserve Backupでは、総計255のFSDおよびDDDの設定をサポートします(接続された物理デバイスが0の場合)。

ファイル システム デバイスの作成

ファイル システム デバイス(FSD) は、通常のジョブまたはステージング ジョブにおけるバックアップ先として使用できます。デデュプリケーション デバイスを作成する場合は、「デデュプリケーション デバイスの作成」を参照してください。

注： NTFS 圧縮が有効にされた NTFS ボリューム上に FSD を作成する場合、Arcserve Backup は FSD フォルダに対する圧縮をオフにします。Arcserve Backup はこのように動作によって、NTFS 圧縮に関する問題や、データのバックアップ時に作成される大規模なファイルに関する問題を回避しやすくしています。

ファイル システム デバイスを作成する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーから、[管理]を展開し、[デバイス環境設定]をクリックします。

   [デバイス環境設定]が開きます。
3. [デバイス グループ環境設定へようこそ]ダイアログ ボックスで、[ディスク ベース デバイス]オプションを選択し、[次へ]をクリックします。
4. [ログオン サーバ]ダイアログ ボックスで、プライマリ サーバに必要なセキュリティ認証情報を入力し、[次へ]をクリックします。
5. 2 番目の[ログオン サーバ]ダイアログ ボックスで、該当するサーバを選択し、[次へ]をクリックします。

   ディスク ベース デバイスの環境設定ダイアログ ボックスが開き、ツリーに Windows ファイル システム デバイスとデデュプリケーション デバイスが別々のブランチとして表示されます。
6. 作成するデバイスのタイプ(たとえば、Windows ファイル システム デバイス) のブランチをクリックし、[追加]をクリックします。

   新しい空のデバイスが、ツリーの該当ブランチに追加されます。



7. 以 下 の操 作 を実 行 して、デバイス環 境 設 定 を完 了 します。

   a. [デバイス名]フィールドに、名 前 を入 力 するか、デフォルトのままにします。

   b. [説 明]フィールドに、説 明 を入 力 するか、デフォルトのままにします。

   c. [データ ファイルの場 所]フィールドに、場 所 を入 力 するか、[参 照]ボタンをクリックして場 所 を選 択 します。

   d. [グループ名]フィールドに名 前 を入 力 します。

   注 : [インデックス ファイルの場 所]フィールドはデデュプリケーション デバイスにのみ該 当 し、FSD を作 成 する場 合 は使 用 できません。[テープ名]フィールドおよび [ボリューム サイズ]フィールドは、検 証 が正 常 に完 了 すると自 動 入 力 されます。

複 数 のファイル システム デバイスのグループへの追 加

複 数 のファイル システム デバイスを同 じデバイス グループに追 加 するには、ファイル システム デバイス環 境 設 定 で指 定 するファイル システム デバイスのタイプが、グループに含 めるすべてのデバイスについて同 一 である必 要 があります。また、ファイル システム デバイスの作 成 後 、[デバイス グループ環 境 設 定]を使 用 して複 数 のファイル システム デバイスを同 じグループに追 加 することもできます。

注 : デデュプリケーション デバイス グループには 1 つのデデュプリケーション デバイスしか追 加 できません。

ファイル システム デバイスのデバイス コマンド

ファイル システム デバイスに対 して、以 下 のデバイス コマンドを使 用 できます。

- **[フォーマット]**-- フォルダからすべてのセッションを削 除 します。
- **[消 去]**-- フォルダからセッションを削 除 し、空 のヘッダ ファイルを書 き込 みます。

ファイル システム デバイスに対 して、以 下 のデバイス コマンドは使 用 できません。

- リテンション(R)
- 圧 縮
- イジェクト
- ロング消 去

デデュプリケーション デバイスを作 成 する方法

デデュプリケーション デバイス(DDD) は、通 常 のジョブまたはステージング ジョブにおけるバックアップ先 として使 用 できます。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイスの作 成 」を参 照 してください。

注 : ファイル システム デバイスを作 成 する場 合 は、「ファイル システム デバイスの作 成 」を参 照 してください。

ディスク ベース デバイスの削 除

ファイル システム デバイスまたはデデュプリケーション デバイスが故障 したり、デバイスを使 用 しなくなった場 合 には、デバイスを Arcserve Backup から削 除 できます。

注 : 以 下 の手 順 は、ファイル システムおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスク ベース デバイスを削 除 する方 法

1. [デバイス環 境 設 定]を起 動 し、 [ディスク ベース デバイス]を選択 します。
2. [次 へ]をクリックします。

   [ログオン サーバ]画 面 が表 示 されます。
3. ドメイン名 、プライマリ サーバ名 、および認 証 の種 類 を指 定 します。
4. ユーザ名 とパスワードを入 力 し、 [次 へ]ボタンをクリックします。
5. ディスク ベース デバイスを削 除 するサーバを指 定 し、 [次 へ]ボタンをクリックします。

   ディスク ベース デバイスの環 境 設 定 画 面 が表 示 されます。
6. ツリーで、削 除 対 象 (ファイル システムまたはデデュプリケーション デバイス) をクリックします。
7. [削 除]ボタンをクリックします。

   選 択 したデバイスに、削 除 用 のフラグが付 けられます。もしここで、デバイスの削 除 をやめて保 持 することにした場 合 は、 [削 除 のキャンセル]をクリックしてください。
8. [次 へ]をクリックし、結 果 を確 認 します。削 除 したデバイスは、レポート 列 に [削 除 - 成 功]と表 示 されます。
9. さらにデバイスを削 除 する場 合 は [次 へ]、デバイス環 境 設 定 を終 了 する場 合 は [終 了]をクリックします。

   これで、ディスク ベースのデバイスは削 除 されました。

ディスク ベース デバイスの変 更

Arcserve Backup では、ディスク ベース デバイスの名 前 、説 明 、データまたはインデックス ファイルの場 所 (デデュプリケーション デバイスのみ) を変 更 することができます。ただし以 下 では、デバイスのグループやテープ名 は変 更 できません。

注 : 以 下 の手 順 は、ファイル システムおよびデデュプリケーション デバイスに適 用 されます。

ディスク ベース デバイスを変 更 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールからデバイス環 境 設 定 を起 動 します。

   [デバイス環 境 設 定]画 面 が表 示 されます。

2. [ディスク ベース デバイス]を選 択 し、 [次 へ]をクリックします。

   [ログオン サーバ]画 面 が表 示 されます。

3. ドメイン名 、プライマリ サーバ名 、および認 証 の種 類 を指 定 します。

4. ユーザ名 とパスワードを入 力 し、 [次 へ]ボタンをクリックします。

5. 変 更 するディスク ベース デバイスが接 続 されているサーバを指 定 し、 [次 へ]をクリックします。

   ディスク ベース デバイスの環 境 設 定 画 面 が表 示 されます。


6. ツリーの該 当 ブランチで、変 更 するデバイスをクリックします。

   ファイル システム デバイスについては、 [デバイス名]、 [説 明]、 [データ ファイルの場 所]を変 更 できます。

   デデュプリケーション デバイスについては、 [デバイス名]、 [説 明]、 [データ ファイルの場 所]または [インデックス ファイルの場 所]を変 更 できます。

   注 : [グループ名]および [テープ名]の値 をこの画 面 で変 更 することはできません。 [グループ名]は [デバイス グループ環 境 設 定]


を使 用 して変 更 します。



7. 新 しいセキュリティ設 定 を指 定 します。 [データ ファイルの場 所]また は [インデックス ファイルの場 所]のリモート の場 所 を変 更 した場 合 は、 [セキュリティ]をクリックし、必 要 な [ユーザ名]、 [ドメイ ン]、 [パスワード]を入 力 します。確 認 のために、同 じパスワード を再 度 入 力 します。
8. [次 へ]をクリックします。
9. デバイスの変 更 が完 了 したら、 [終 了]をクリックしてデバイス環 境 設 定 を終 了 します。

デバイス グループの環 境 設 定

デバイス マネージャでは、ウィンドウの右 部 分 に、スタンドアロンの テープ ドライブに関 する情 報 が表 示 されます。



マシンに複 数 のストレージ デバイスを接 続 している場 合 は、Arcserve Backup でデバイスをグループ化 できます。これにより、あるグループに対 してバックアップを実 行 しつつ、別 のグループに対 してリストアを実 行 することができます。これを、マルチ ストリーミングと呼 びます。

1 つのグループに複 数 のデバイスが含 まれていて、ジョブが複 数 のメディアにスパンする(またがる) 場 合 は、デバイス管 理 マネージャによってメディアを自 動 的 にスパンできます。そして、大 規 模 なバックアップ ジョブをArcserve Backup にサブミットし、ジョブが完 了 するまで自 動 的 に複 数 のメディアにスパンさせることができます。

たとえば、GROUP1(ストレージ デバイスが1台) とGROUP2(ストレージ デバイスが2台) という2つのメディア グループがあると仮 定 します。この状 態 で、複 数 のメディアを必 要 とする大 きなバックアップ ジョブを実 行 する場 合 には、GROUP2の各ドライブにブランク メディア(フォーマット 済 み) をセットしておくと、Arcserve Backup で自 動 的 にメディア スパンが実 行 されます。メディア スパンを実 行 しない場 合 は、手 動 でメディアを変 更 する必 要 があります。

注 : デデュプリケーションの場 合 、デバイス グループには、デデュプリケーション デバイスを 1 つしか含 むことができません。

デバイス グループの設 定 方 法

1. デバイス管 理 マネージャで ［グループ設 定 ］ボタンをクリックし、［デバイス グループ環 境 設 定 ］ダイアログ ボックスを表 示 します。
2. デバイスを新 しいグループに割 り当 てるには、目 的 のデバイスを選 択 して ［削 除 ］をクリックします。
3. ［新 規 ］をクリックして新 しいグループを作 成 します。
4. 新 しいグループの名 前 を入 力 し、［OK］ボタンをクリックします。新 しいグループが ［グループ］リストに表 示 されます。
5. デバイスと新 しいグループの両 方 を選 択 し、［割 り当 て］をクリックして新 しいグループにデバイスを割 り当 てます。
6. ［OK］をクリックします。

グループの環境設定

デバイス グループ環境設定ウィザードの [グループの環境設定] オプションを使用すると、グループの作成/名前変更/削除、グループに対するデバイスの割り当て/削除が可能です。

ディスク ベース デバイスが作成されると、それらは自動的にグループに追加されます。しかし、ハードウェアのメンテナンスや入れ替えなどのためにデバイスの再割り当てが必要な場合は、新しい(空の)グループを追加して、後からそのグループにデバイスを割り当てるか、または既存グループ同士でデバイスを交換することができます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 新しい(空の)ディスク ベース デバイス グループの追加
- ディスク ベース デバイスのグループへの割り当て
- ディスク ベース デバイスのグループからの削除
- ディスク ベース デバイス グループの削除
- ディスク ベース デバイス グループの名前変更

新しい(空の)ディスク ベース デバイス グループの追加

新しい通常グループを作成し、それにディスク ベース デバイスを割り当て、通常グループをデデュプリケーション デバイス グループまたはファイル システム デバイス グループにすることができます。既存のデバイスが使用中であったり破損しているにも関わらず、そのグループが複数のバックアップ ジョブで指定されているような場合、そのデバイスを特定のグループから削除して、代わりに新しいデバイスを割り当てることができます。

注: 複数のファイル システム デバイスを 1 つのグループに割り当てることはできますが、デデュプリケーション デバイスは 1 つのグループに対して 1 つしか割り当てることができません。

新しい空のグループの追加方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールからデバイス グループ環境設定を起動します。

   [デバイス グループ環境設定]が表示されます。

2. [次へ]をクリックします。
3. ログイン ページで、認証情報を入力して、[次へ]をクリックします。
4. [オプション]ダイアログ ボックスで以下を実行します。
   a. 設定するサーバを選択します。
   b. [グループの設定]を選択します。
   c. [次へ]をクリックします。
5. [デバイス グループ環境設定]で、[新規]をクリックします。

   [新しいグループ]ダイアログ ボックスが表示されます。
6. [新規グループ]ダイアログ ボックスで以下を実行します。
   a. 新規グループの[名前]を入力します。
   b. [OK]をクリックします。

新しい通常グループが[空のグループ]一覧に表示されますが、まだデバイスは何も含まれていません。利用可能なディスク ベース デバイスをこのグループに追加します。

ディスク ベース デバイスのグループへの割り当て

[デバイス グループ環境設定]を使用して、デバイスをグループに割り当てることができます。デデュプリケーション デバイスをグループに割り当てる場合は、そのグループは空である必要があります。グループに割り当てることができるデデュプリケーション デバイスは 1 つだけです。

デバイス グループ環境設定がまだ実行されていない場合は、Arcserve Backup マネージャ コンソールから起動します。

ディスク ベース デバイスのグループへの割り当て方法

1. [デバイス グループ環境設定]の左ペインにある利用可能なグループ一覧から、グループを選択します。
2. 右ペインの[利用可能なデバイス]一覧から、デバイスを選択します。

   注：選択できる利用可能なデバイスがない場合は、別のグループからデバイスを削除するか、既存のデバイス グループを削除します。削除したグループのデバイスが、[利用可能なデバイス]一覧に移動されます。
3. [割り当て]ボタンをクリックします。

   デバイスが、選択したグループに追加されます。
4. デバイスの割り当てが終了したら、[完了]ボタンをクリックします。
5. [終了]をクリックして、デバイス グループの設定を終了します。

既存のファイル システム デバイス グループをデデュプリケーション グループに変換するには、FSD デバイスを削除してデデュプリケーション デバイスを追加します。同じようにして、デデュプリケーション グループを通常の FSD グループに変換することも可能です。

ディスク ベース デバイスのグループからの削除

ファイル システム デバイスまたはデデュプリケーション デバイスをグループから削 除 して、別 の場 所 に再 割 り当 てすることができます。

ディスク ベース デバイスのグループからの削 除 方 法

1. [デバイス グループ環 境 設 定]の左 ペインにある利 用 可 能 なグループ一 覧 から、グループを選 択 します。
2. グループ内 のデバイスを選 択 します。
3. [削 除]ボタンをクリックします。

   デバイスがグループから削 除 され、[利 用 可 能 なデバイス]一 覧 に移 動 されます。
4. デバイスの削 除 が終 了 したら、[OK]をクリックします。

   削 除 したデバイスをほかのデバイス グループに際 割 り当 てできます。

ディスク ベース デバイス グループの削除

ファイル システム デバイスまたはデデュプリケーション デバイスのグループを削除することができます。削除されたグループに割り当てられていたデバイスは、再割り当て可能デバイスのリストに移動されます。

ディスク ベース デバイス グループの削除方法

1. デバイス グループ環境設定を起動します。

   [デバイス グループ環境設定]が表示されます。

2. [次へ]をクリックします。
3. ログイン ページで、必要なフィールドに入力して、[次へ]をクリックします。
4. [オプション]ダイアログ ボックスで、設定するサーバを選択し、[グループの設定]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。
5. [デバイス グループ環境設定]ダイアログ ボックスの [グループ]一覧から、グループをクリックして選択します。
6. [削除]をクリックします。

   確認メッセージが表示されます。

7. [OK]ボタンをクリックして続行します。

   選択したグループが削除されます。削除したグループに割り当てられていたデバイスは、[利用可能なデバイス]一覧に移動されます。

8. グループの削除が終了したら、[完了]ボタンをクリックします。
9. [終了]をクリックして、デバイス グループの設定を終了します。
10. 情報メッセージをクリアするには、[はい]をクリックします。

ディスク ベース デバイス グループの名 前 変 更

既 存 のファイル システム デバイス グループまたはデデュプリケーション デバイス グループの名 前 の変 更 は、[デバイス グループ環 境 設 定]から行 います。

ディスク ベース デバイス グループの名 前 変 更 方 法

1. デバイス グループ環 境 設 定 を起 動 します。

   [デバイス グループ環 境 設 定]が表 示 されます。

2. [次 へ]をクリックします。
3. ログイン ページで、必 要 なフィールドに入 力 して、[次 へ]をクリックします。
4. [オプション]ダイアログ ボックスで、設 定 するサーバを選 択 し、[グループの設 定]を選 択 して、[次 へ]ボタンをクリックします。
5. [デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスの [グループ]一覧 から、グループをクリックして選 択 します。
6. [名 前 の変 更]ボタンをクリックします。

   [グループ名 の変 更]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

7. [グループ名 の変 更]画 面 から、デバイス グループの新 しい名 前 を指 定 します。
8. [OK]をクリックします。

グループ名 は変 更 されますが、グループに割 り当 てられているデバイスは変 わりません。

デバイス グループ プロパティの設 定

グループのプロパティを設 定 するには、[デバイス グループ プロパティを設 定 する]オプションを使 用 します。ファイル システム デバイスに対 してはステージング プロパティを、デデュプリケーション デバイスに対 してはデデュプリケーション プロパティを設 定 できます。

ディスク ベース グループのプロパティ設 定 方 法

1. デバイス グループ環 境 設 定 を起 動 し、[次 へ] をクリックします。
2. プライマリ サーバおよび認 証 の種 類 を指 定 し、必 要 なセキュリティ認 証 情 報 を入 力 してから [次 へ] をクリックします。
3. [デバイス グループ プロパティを設 定 する]オプションを選 択 し、[次 へ]をクリックします。
4. ファイル システム デバイス グループの場 合 は、[ステージング有 効 化]オプションをクリックしてステージング プロパティを設 定 します。デデュプリケーション デバイス グループの場 合 は、デデュプリケーション デバイス プロパティを設 定 します。
5. [完 了]ボタンをクリックします。

ディスク ベース デバイス グループのプロパティ

表示される [グループ] のリストから、設定するデバイス グループを選択し、以下のフィールドに入力します。

選択したグループに応じて、設定できる複数の種類のプロパティがあります。

デデュプリケーション グループのプロパティ

以下のオプションは、デデュプリケーション デバイスとして設定されたデバイスに適用されます。

- **最大しきい値** -- ジョブが失敗する前にディスク上で使用可能な最大ディスク容量を指定します。最大しきい値に達すると、Arcserve Backup でジョブが失敗します。

  デフォルト値： 80%

  最大しきい値は、ディスク上で使用される合計容量のパーセント、または使用される GB 数または MB 数で表されます。

- **最大ストリーム数** -- デバイスに対する同時ストリームの最大数を指定します。

  デフォルト値： 4

- **データ マイグレーションを一時停止する** -- Arcserve Backup にデータ マイグレーション処理を停止するように指示が出されます。このオプションは、ステージング処理で使用されるデデュプリケーション グループにのみ適用されます。

  デフォルト設定： 無効

- **デデュプリケーション バックアップでの最適化を許可する** -- Arcserve Backup で、最初にファイル ヘッダのパラメータを調べるよう指定します。自然境界を特定してハッシュ計算を実行する処理は、前回のバックアップからヘッダ詳細が変更されたファイルでのみ実行されるため、バックアップ スループットが大幅に向上します。

  デフォルト値：有効

  注： ストリームベースのデータ(MS SQL や Oracle など) は最適化できません。最適化を使用する場合は、[グローバル オプション] の [操作] タブで、[デデュプリケーション デバイスへの

バックアップ時にアーカイブビットをリセットする]オプションが有効になっていることを確認してください。バックアップジョブの実行後にアーカイブビットをリセットしなかった場合は、実際には変更が行われていなくても、最適化処理ではすべてのファイルが変更されるものと認識されてしまいます。マシンで実行中のアプリケーションが、バックアップ中にファイルアーカイブビットや変更時刻などのファイル属性をリセットするというまれな状況では、最適化を無効にすることをお勧めします。

- **グローバルデデュプリケーションを有効にする** -- 異なるマシンのC:\ドライブでデデュプリケーションを実行できるようにします。

  注： Arcserve Backup では、Oracle RMAN セッションに対してグローバルデデュプリケーション操作を実行することができます。

- **遅延ディスク再利用** -- デデュプリケーションプロセスによって作成されたディスク容量を再利用できるようにします。遅延ディスクの再利用により、ディスク断片化のリスクが軽減されます。
- **即時ディスク再利用** -- デデュプリケーションプロセスによって作成されたディスク容量をすぐに再利用できるようにします。即時ディスク再利用によってディスク再利用のパフォーマンスは向上しますが、デバイスにディスク断片化が生じる可能性があります。このオプションは、ディスク再利用のパフォーマンスを向上させるためにデフォルトで有効になっています。

ステージングデバイスグループオプション

以下のオプションは、[ステージング有効化]オプションが選択されている場合に使用可能です。

- **最大しきい値** -- ジョブが失敗する前にディスク上で使用可能な最大ディスク容量を指定します。最大しきい値に達すると、Arcserve Backup でジョブが失敗します。

  デフォルト値： 80%

  最大しきい値は、ディスク上で使用される合計容量のパーセント、または使用される GB 数または MB 数で表されます。

- **使用ディスク容量が最大しきい値を超えたらデータをパージする** -- バックアップに使用するディスク容量が最大しきい値を超えた場合に、Arcserve Backup は古いセッションを削除します。
- **パージしきい値** -- [使用ディスク容量が最大しきい値を超えたらデータをパージする]オプションが有効になっている場合に使用可能です。

- **最 大 ストリーム数** -- デバイスに対 する同 時 ストリームの最 大 数 を指 定 します。

  デフォルト 値 : 2

- **このグループの SnapLock を有 効 にする** -- SnapLock テクノロジをサポートするデバイス上 でのみ使 用 でき、指 定 した保 存 期 間 が経 過 するまで、データのパージや上 書 きを防 ぎます。

- **データ マイグレーションを一 時 停 止 する** -- Arcserve Backup にデータ マイグレーション処 理 を停 止 するように指 示 が出 されます。このオプションは、ステージング処 理 で使 用 されるデデュプリケーション グループにのみ適 用 されます。

  デフォルト 値 : 無 効

クラウド グループのプロパティ

以 下 のオプションは、クラウド ベース デバイスに適 用 されます。

- **最 大 ストリーム数** -- クラウド デバイスに対 する同 時 ストリームの最 大 数 を指 定 します。

  デフォルト 値 : 4

詳 細 情 報 :

グローバル デデュプリケーションを使 用 したデータのバックアップ

デデュプリケーション デバイス管 理

データ デデュプリケーション デバイスの作 成 、既 存 のデデュプリケーション デバイスの削 除 、既 存 デバイスのプロパティの変 更 を行うには、 [デバイス環 境 設 定]を使 用 します。リモート サーバ上 にデータ デデュプリケーション デバイスを作 成 するには、適 切 なセキュリティ アクセス権 限 が必 要 です。

注 : デバイス マネージャからの [ディスクベース デバイスの作 成]オプションを使 用 して、デデュプリケーション デバイスを作 成 することもできます。

詳 細 情 報 :

ディスク ベース デバイスの削 除

ディスク ベース デバイスの変 更

Arcserve Replication によるデデュプリケーション デバイスの保 護

ディスク ベース デバイス グループのプロパティ

データ デデュプリケーション デバイスの作 成

Arcserve Replication によるデデュプリケーション デバイスの保 護

デデュプリケーション デバイスがローカルにインスト ールされ ている場 合 、デデュプリケーション データ ファイルは Arcserve Backup ジョブから除 外 され ます。デデュプリケーション デバイス自 体 を保 護 するには、Arcserve Replication を使 用 します。

Arcserve Replication を使 用 すると、デデュプリケーション デバイス用 のインデックスとデータ ファイルのパスをレプリケート するシナリオを作 成 できます。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイス用 の Arcserve Replication シナリオの作 成 」を参 照 してください。

デバイス マネージャ

デバイス管理マネージャは、システムに接続されているストレージ デバイス、それらのデバイスにセットされているメディア、および各デバイスの状態に関する情報を提供します。ストレージ デバイス、またはストレージ デバイスに実装されているアダプタ カードを選択すると、アダプタ カードまたはストレージ デバイスに関するサマリ情報 (メーカー名、モデル名、ボード構成など) が表示されます。

マシンに複数のストレージ デバイスが接続されている場合、Arcserve Backupではそれらをグループ化できます。デバイスのグループ化機能は、Arcserve Backupの柔軟性と効率性に不可欠です。

デフォルトでは、Arcserve Backupがインストールされると、各ストレージ デバイスは独自のグループに割り当てられます。同一のストレージ デバイス (同一製造元、同一モデル) が検出されると、それらのデバイスは自動的に同じグループ内にまとめられます。[デバイス グループ環境設定]を使用すると、以下の操作を行うことができます。

- 新しいデバイス グループの作成
- デバイス グループへのデバイスの割り当て (RAIDグループを含む)
- デバイス グループからのストレージ デバイスの削除
- デバイス グループの名前の変更または削除
- RAIDセットを1つのユニットとして使用

メンテナンス作 業

デバイス管 理 マネージャを使 用 すると、メディア上 で以 下 のメンテナンス作 業 を実 行 できます。

- メディアのフォーマット
- データの消 去
- テープのリテンション
- データの圧 縮
- メディアのイジェクト
- ドライブのオンライン/オフライン設 定
- メディアのリビルド - RAID Option のみ
- デバイスのスキャン

重 要 : これらのオプションを使 用 する前 (特 に、フォーマットまたは消 去 オプションを使 用 する前) に、正 しいメディアを選 択 しているかどうかを確 認 します。

メディアをフォーマット

Arcserve Backup ではバックアップ ジョブでブランク メディアを自 動 的 にフォーマットしますが、このオプションを使 用 してメディアを手 動 でフォーマット することができます。メディアをフォーマット すると、メディアの先 頭 に新 しいラベルが書 き込 まれ、メディアに保 存 されている既 存 のデータを簡 単 に消 去 できます。

注 : このオプションは慎 重 に使 用 してください。メディアをフォーマットした後 は、Arcserve Backup で、そのメディアのデータや関 連 するジョブ セッションをリストアすることはできなくなります。

大 半 のハード ドライブおよび一 部 のミニ カートリッジ デバイス ドライブで必 要 とされるロー レベルのフォーマット は、Arcserve Backup がサポートしているドライブでは必 要 ありません。

メディアをフォーマット する方 法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウの [フォーマット]ツールバー ボタンをクリックします。

   [フォーマット]ダイアログ ボックスが開 きます。このダイアログ ボックスには、ライブラリ スロット 内 のメディアに関 する詳 細 情 報 が表 示 されます。たとえば、未 フォーマット のメディアは<ブランク メディア>として表 示 されます。また、クリーニング メディア用 に予 約 されているスロット は表 示 されません。

   重 要 : ステージング グループの一 部 であるファイル システム デバイス(FSD) は、ツールバーの [フォーマット]ボタンを使 用 してフォーマット することができません。データを最 終 的 なデスティネーション メディアにマイグレート する前 に誤 って FSD をフォーマットしてしまわないように、Arcserve Backup は [デバイス マネージャ]ウィンドウの [フォーマット]ツールバー ボタンを無 効 化 しています。FSD をフォーマット する場 合 は、コマンド ラインを使 用 するか(ca_devmgr) 選 択 された FSD のステージング オプションを無 効 にします。

2. フォーマット するメディアを格 納 しているスロット を選 択 します。フォーマット するメディアの新 しいメディア名 と有 効 期 限 を指 定 します。

   注 : 新 しいメディア名 をスロット に割 り当 てると、選 択 したスロットの横 にあるアイコンが緑 色 になります。書 き込 み禁 止 のメディアがあるスロット は赤 で表 示 されます。これらのメディアはフォーマットできません。新 しいメディア名 を指 定 してから、メディアをフォーマットする必 要 があります。

必要に応じて、この手順を繰り返して追加のメディアを指定します。

3. メディア プールにあるメディアを使用する場合は、アイコンが緑色のスロットを選択して、[ローテーションを使用]オプションをオンにします。次に、[メディア プール]ドロップダウン リストから、新しくフォーマットされたメディアを使用するメディア プールを選択します。[シリアル番号]フィールドで、デフォルトのシリアル番号を受け入れるか、ユーザ定義のシリアル番号を指定することができます。(メディア プール名が定義されておらず、メディアにバーコードのシリアル番号が割り当てられている場合、Arcserve Backup はそのシリアル番号をフォーマット処理中に上書きしません)。

   注: メディア プール内のフォーマットされたすべてのメディアを使用し、すべてのメディアを同じメディア プールに割り当てる場合は、[すべてに適用]ボタンをクリックします。

4. フォーマットするメディアの名前と有効期限を指定します。新しいメディア名を指定してから、メディアをフォーマットする必要があります。詳細については、「有効期限の選択方法」を参照してください。

5. [OK]をクリックします。

   [フォーマット]ダイアログ ボックスが閉じ、以下のメッセージが表示されます。

   「フォーマットすると、メディアからすべてのデータが消去されます。メディアをフォーマットしますか?」

6. 以下のいずれかを実行します。

   - フォーマット処理を開始するには、[OK]をクリックします。

     Arcserve Backup によりメディアがフォーマットされます。

   - フォーマット処理をキャンセルするには、[キャンセル]をクリックします。

     Arcserve Backup はメディアをフォーマットしません。

メディアの消 去

このオプションを使 用して、単 一 または複 数 のメディアからすべてのデータを消 去 できます。Arcserve Backupさらに、 は、このメディアの内 容 を参 照 するデータもすべてデータベースから消 去 します。このメディアを再 フォーマットする場 合 は、物 理 的 な履 歴 (読 み取 りパスと書 き込 みパス) が保 持 されます。

メディアを消 去 する前 に、正 しいメディアが選 択 されていることを確 認 する必 要 があります。いったん消 去 したデータは復 元 できません。メディアを消 去 する場 合 に選 択 できるオプションは、以 下 のとおりです。

- **クイック消 去** -- クイック消 去 を使 えば、メディアを簡 単 に消 去 できます。メディアのヘッダ情 報 のみを消 去 するので、場 合 によっては数 時 間 を要 するロング消 去 と比 較 して、非 常 に短 時 間 で終 了 します。●クイック消 去 では、厳 密 に言 えばメディア上 にデータが残 されていますが、Arcserve Backupメディアのヘッダ情 報 が消 去 されるので、データを読 み取 ることができなくなります。メディアを再 利 用 する必 要 があるものの、ロング消 去 を実 行 する時 間 がないという場 合 には、クイック消 去 が役 立 ちます。●
- **クイック消 去 プラス** -- このオプションでは、クイック消 去 と同 じ処 理 が行 われ、バーコードとシリアル番 号 も消 去 されます。バーコード ラベルとシリアル番 号 の詳 細 については、この章 の「マガジンのマウントとマウント解 除 」を参 照 してください。

  注 : 消 去 対 象 のメディアにシリアル番 号 またはバーコードが設 定 されていない場 合 は、このオプションはクイック消 去 オプションと同 様 に動 作 します。

  クイック消 去 プラスで消 去 したメディアは、Arcserve Backupでトラッキングできなくなり、有 効 期 限 などの情 報 も保 持 されません。
- **ロング消 去** -- ロング消 去 は、すべてのデータをメディアから完 全 に削 除 します。クイック消 去 より時 間 がかかりますが、メディアはブランクになります。セキュリティ上 の理 由 から、メディアのデータを完 全 に消 去 する必 要 がある場 合 は、ロング消 去 を使 用 します。

  注 : ロング消 去 では、クイック消 去 よりも長 い時 間 がかかります。この差 は、容 量 の大 きなライブラリを消 去 すると、顕 著 に

なります。容量の大きなライブラリでこのオプションを使用する場合には、注意を払う必要があります。


- **クイック消去して WORM メディアに変換** -- このオプションは、すべてのデータをメディアから迅速に消去します。さらに、Arcserve Backup により、メディアが WORM (Write Once - Read Many) メディアに変換されます。

このオプションを使用するには、Arcserve Backup により、ライブラリまたはスタンドアロンドライブ内に DLTWORM 対応メディアが検出される必要があります。

メディアを消去する方法

1. [消去]ツールバー ボタンをクリックします。

   [消去]ダイアログ ボックスが表示されます。



注: クリーニング メディア用に予約されているスロットは、[消去]ダイアログ ボックスに表示されません。

2. 消去するメディアを選択します。メディアを選択すると、メディアの横にあるアイコンは緑色になります。

   Shift キーを押して、連続した複数のメディアを選択することができます。Ctrlキーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のメディアを選択できます。アイコンをクリックしてドラッグすることで、隣接した複数のメディアを選択することもできます。

3. 消去方式を選択し、[OK]ボタンをクリックし、確認メッセージの

[OK]ボタンをクリックして処理を実行します。

Arcserve Backup はメディアを消去します。

テープのリテンション

[リテンション]オプションは、テープの正しいテンション(張力)を維持し、エラー、詰まり、または切断を避けるのに役立ちます。メディアへの書き込みまたはメディアからの読み取りに問題がある場合は、この機能を使用することをお勧めします。

注: リテンション機能を使用できるのは、QIC(クォータ インチ カートリッジ)テープだけです。

テープのリテンション方法

1. ストレージ デバイスにテープをセットします。
2. テープを選択します。
3. デバイス マネージャの左側のペインで、選択したテープが入っているストレージ デバイスの下にあるツリーを展開します。
4. 次に、テープを選択します。
5. ツールバーで [リテンション]をクリックします。
6. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup はテープのリテンションを行います。

メディアの圧縮

Arcserve Backup では、メディアに保存されたバックアップ データを圧縮できます。[圧縮]オプションは、ストレージ デバイスでテープの圧縮がサポートされている場合にのみ使用できます。サポートされていない場合、ツールバーの [圧縮]ボタンは無効です。

注： 圧縮がサポートされていない別のドライブのメディアを使用する場合のみ、[圧縮]オプションをオフにしてください。この場合、圧縮がサポートされていないドライブでは、メディア上の圧縮データを読み込むことができません。

圧縮のオン/オフを切り替える方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. デバイス管理ツリーでデバイス ドライブを選択します。

   デバイス ドライブで圧縮がサポートされていれば、Arcserve Backup の [圧縮]ツールバー ボタンが有効になります。デバイスで圧縮がサポートされているかどうかを確認するには、デバイスを選択した状態で [詳細]タブを選択します。
3. ツールバーの [圧縮]をクリックします。
4. [OK]ボタンをクリックし、[圧縮モード]が [オン]になっている場合は [オフ]に、[オフ]になっている場合は [オン]に切り替えます。

メディアのイジェクト(M)

このオプションを使用すると、メディアをライブラリ内のストレージドライブからイジェクトし、ホーム スロットに戻すことができます(メディアのホーム スロットとは、インベントリで関連付けられたスロットのことです)。

ライブラリのすべてのドライブまたは単一のドライブからメディアをイジェクトする方法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開きます。
2. [デバイス マネージャ]のデバイス ディレクトリ ツリーから、以下のいずれかの操作を実行します。
   - ライブラリのすべてのドライブからメディアをイジェクトするには、ライブラリを選択します。
   - 単一のドライブからメディアをイジェクトするには、ドライブを選択します。
3. メディアをイジェクトするには、以下のいずれかの操作を実行します。
   - マウスの右ボタンでライブラリまたはドライブをクリックし、ポップアップ メニューから [イジェクト]を選択します。
   - [イジェクト]ツールバー ボタンをクリックします。
4. 確認のために [OK]ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup はメディアをイジェクトします。

ドライブのオンライン/オフライン設 定

デバイス管 理 マネージャでライブラリドライブを右 クリックして、そのドライブの現 在 の状 態 に応 じて [オフライン]または [オンライン]を選 択 することで、そのドライブをオフラインまたはオンライン状 態 にすることができます。

この機 能 を活 用 して、ライブラリ内 の障 害 発 生ドライブをオフラインに設 定 すれば、障 害 発 生ドライブが修 復 されてオンライン状 態 になるまで、Arcserve Backup で使 用 されないようにすることができます。

注 : オンラインまたはオフラインとして設 定 するドライブ内 にメディアが入 っている場 合 は、ドライブをオフラインに設 定 する前 にメディアを取 り出 してください。Arcserve Backupは、オフラインのドライブにあるメディアにはアクセスできません。

ドライブをオンラインまたはオフラインにする方 法

1. デバイス マネージャを開 き、オンラインまたはオフラインの状 態 にするドライブを含 むライブラリに接 続 しているサーバを参 照 します。
2. ライブラリを展 開 し、ドライブを右 クリックして、コンテキスト メニューから [オンライン]または [オフライン]を選 択 します。

   ドライブの状 態 がオフラインまたはオンラインに変 わります。

   注 : オフライン状 態 のドライブは無 効 モードで表 示 されます。

メディアのリビルド

Arcserve Backup では、RAID 5 環境で、バックアップ データを含んだ、見つからないか使用できないテープを 1 本リビルドすることができます。RAID 5 のアーキテクチャ(パリティ付きストライピング) のため、見つからないテープや欠陥のあるテープが複数の場合には、リビルドすることはできません。

RAID テープ ドライブのリビルド方法

1. Arcserve Backup デバイス マネージャの [イジェクト]オプションを使用し、テープが一部挿入されていない RAID セットのテープをイジェクトします(RAID を選択しながら [イジェクト]を選択すると、RAID に挿入されているすべてのテープがイジェクトされます) 。
2. テープが挿入されていないドライブにテープを挿入します。
3. デバイス マネージャで [消去]を選択します。

   Arcserve Backupによってテープが消去されます。
4. 不完全な RAID セットを他のテープ ドライブに挿入し、 [リビルド] ツールバー ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup はメディアをリビルドします。

RAID テープ ライブラリのリビルド方法

1. ライブラリにブランク テープがない場合は、テープを用意するか、ライブラリの不要なテープを消去します。
2. リビルドする RAID セットを選択して、 [リビルド]ツールバー ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup はメディアをリビルドします。

デバイスのスキャン

[デバイスのスキャン]オプションを使用して、Arcserve Backup サーバに直接接続されている USB ストレージ デバイスを表示します。

注： このオプションは USB ストレージ デバイスにのみ適用されます。

[デバイスのスキャン]オプションを使用して USB ストレージ デバイスをスキャンする方法

1. デバイス マネージャを表示します。
2. USB ストレージ デバイスを Arcserve Backup サーバに接続します。
3. デバイスのディレクトリ ツリーで、USB コントローラ アイコンを選択し、[デバイスのスキャン]ツールバー ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup は、デバイス マネージャのデバイス ディレクトリ ツリーでデバイスを検出して列挙します。

   重要：USB ストレージ デバイスのドライバがプラグ アンド プレイ (PnP) 互換でない場合、ではストレージ デバイスの検出および表示ができないことがあります。Arcserve Backupこれを解決するには、テープ エンジンを停止および再起動して、USB ストレージ デバイスを設定する必要があります。

テープ エンジンを停止および開始して USB ストレージ デバイスをスキャンする方法


1. 以下を実行してテープ エンジンを停止します。
   a. [クイック スタート]メニューから、[サーバ管理]を選択します。

      サーバ管理 マネージャ ウィンドウが表示されます。

   b. サーバ ツリーで、プライマリ サーバを特定して選択します。

      ウィンドウの右側に、Arcserve Backup サービスが表示されます。

   c. Arcserve Tape Engine を右クリックし、コンテキスト メニューから [停止]を選択します。



テープ エンジンが停止します。

注： サーバ管理マネージャは閉じないでください。

2. USB ストレージ デバイスを Arcserve サーバに直接接続します。
3. 以下を実行してテープ エンジンを再起動します。
   a. サーバ ツリーで、プライマリ サーバを特定して選択します。

      ウィンドウの右側に、Arcserve Backup サービスが表示されます。

   b. Arcserve Tape Engine を右クリックし、コンテキスト メニューから [開始] をクリックします。

      テープ エンジンが開始します。

   テープ エンジンが開始したら、Arcserve Backup はデバイス マネージャのデバイス ディレクトリ ツリーでデバイスを検出および列挙します。

- **詳細情報：**
- USB ストレージ デバイスの環境設定

デバイス管 理 ジョブのスケジュール

[デバイス管 理]ウィンドウで、スケジュール済 みのフォーマット ジョブや消 去 ジョブをサブミットできます。[フォーマット]または [消 去] ダイアログ ボックスで [今 すぐ実 行]を選 択 すると、デバイス コマンドがサブミットされ、ただちに実 行 されます。また、[スケジュール] を選 択 すると、デバイス コマンド ジョブがArcserve Backupジョブ キューにサブミットされ、指 定 した日 時 に実 行 されます。デバイス コマンドを実 行 する日 付 と時 刻 を指 定 します。

[今 すぐ実 行]オプションの詳 細 については、「[ジョブ キュー]タブを使 用 してジョブを管 理 する方 法 」を参 照 してください。

詳 細 情 報 :

[ジョブ キュー]タブを使 用 したジョブの管 理 方 法

デバイス管 理 機 能 (ライブラリ用)

[デバイス管 理 マネージャ]を使 用 すると、ライブラリ デバイス上 で以 下 のメンテナンス作 業 を実 行 できます。


- スロット のインベント リ/オフライン
- マガジンのマウント /マウント 解 除
- メディアのインポート /エクスポート
- メディアのクリーニング
- リムーバブル ドライブのオフライン/オンライン設 定
- ライブラリ デバイス グループの設 定

Arcserve Backup によるメディアのバーコードまたはシリアル番号の設定方法

メディアにバーコード ラベルを付けると、ライブラリで各メディアを迅速に識別できるようになります。バーコード認識はライブラリに固有の機能です。各メディアのカートリッジには、製造元によってバーコード ラベルが付けられています。バーコード ラベルは、文字と数字による、事前定義されたシリアル番号をバーコード化したものであり、バーコード リーダを備えているライブラリでのみ使用できます。

メディア プールを選択した際に、メディアにバーコード ラベルのシリアル番号が割り当てられていた場合は、そのシリアル番号が保持され、メディア プール範囲は無視されます。

注： メディア上にシリアル番号またはバーコードが存在しない場合、Arcserve Backup はデバイス マネージャのメディアの説明に「該当なし」と表示します。



有効期限の選択方法

有効期限を確認することによって、メディアの使用時間を判断することができます。通常、メディアの寿命はパスの回数によって決まります。「パス」とは、ストレージ ドライブのヘッドがメディアの特定の位置を「パス(通過)」することを指します。たとえば、検証なしのバックアップではパスが 1 回であり、検証を行う場合はパスが 2 回です。

一般的なテープの製造元では、テープの有効寿命を 500 ～ 1500 パスとしています。このパス数を超えたからといって、ただちにテープが使用不可になるわけではありませんが、エラーの発生率が高くなる可能性があります。

有効期限は、テープの使用方法や使用計画に基づいて決定する必要があります。テープを頻繁に使用する場合(たとえば、週に 2、3 回)は、フォーマットの日付から 1 年以下を有効期限に設定してください。逆にテープの使用頻度が低い場合(月に 1、2 回程度など)、有効期限はフォーマット日の 2 ～ 3 年後に設定することをお勧めします。

メディアが有効期限に達すると、Arcserve Backup は、期限の切れたメディアに上書きができない旨を通知します。この状況を改善するには、以下を行って期限の切れたメディアにバックアップ データを追加するように指定できます。

1. バックアップ マネージャを開き、ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。


2. [バックアップ メディア]タブを選択します。

   [最初のバックアップ メディア]セクションでは、[追加]、[OK]の順にクリックし、ジョブを再サブミットします。


バックアップ マネージャおよびデバイス マネージャでの期限切れメディアの表示

Arcserve Backup では期限切れメディアを検出できます。

期限切れメディアは、バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブに以下のように表示されます。



期限切れメディアは、デバイス マネージャに以下のように表示されます。



新しいメディアの有効期限

以下のガイドラインを使用して、Arcserve Backup はメディアをフォーマットします。

- 新しいブランク メディアをフォーマットすると、デフォルトの有効期限は、現在の日付から 3 年後に設定されます。
- テープを再フォーマットする場合は、最初にテープをフォーマットしたときに指定した有効期限が表示されます。

Arcserve Backup による有効期限が切れたメディアのログ方法

Arcserve Backup では、有効期限が切れたメディア、または一定の日数後に有効期限が切れるメディアに関連するアクティビティログのメッセージのログを記録します。

- バックアップ ジョブがバックアップ データに有効期限が切れたメディアを追加すると、警告メッセージが以下に示すように表示されます。

  このジョブは有効期限が切れたメディアに追加されます。(メディア=media_name [S/N：serial_number], ID=media_id, シーケンス=sequence_number)

- バックアップ ジョブがメディアを上書きまたはバックアップ データに追加するように選択した場合は、メディアの有効期限の Alert 期間を確認して以下のメッセージを表示します。

  このジョブは <日数> 後に有効期限が切れるメディアを使用しています (メディア=media_name[S/N:serial_number], ID=media_id, シーケンス=sequence_number)。

  ここで、<日数> は特定の日数 (3、5 など) を示し、Media_name はメディアの名前 (テープ 1 など) を示し、Media_id はメディア ID (3d3c など) を示し、Sequence_number はシーケンス番号を示します。

  注： この操作は最初のテープおよびスパン テープの両方に適用されます。

- メディアの有効期限のアラート期間はデフォルトで 30 日です。これを変更するには、DWORD AlertPeriodForTapeExpiration を以下のレジストリ キーに追加してアラート期間 (日数) を設定します。

  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\Task\Backup\AlertPeriodForTapeExpiration

  注： この方法は、テープ メディアにのみ適用され、有効期限が切れたメディアを上書きすることはできません。

スロットのインベントリ

[スロットのインベントリ]オプションでは、ライブラリスロットがチェックされ、メディア ヘッダが読み取られます。そしてそのメディア ヘッダを、そのメディアが見つかったスロットに関連付けます。このスロットを、メディアのホーム スロットと呼びます。これによって、テープ エンジンがライブラリ内のメディアに加えられた変更 (メディアをマガジンに追加したり、メディアをマガジンから取り出したり、メディアを別のスロットに移動するなど) を把握できるようになります。


スロットのインベントリ オプションを使用してメディアのインベントリ処理を行う場合は以下の点に注意してください。

- ライブラリ内のストレージ ドライブにロードする各メディアに、一意のシリアル バーコードが付けられている必要があります。
- メディアの追加や取り出しは、テープ エンジンが実行された状態で行う必要があります。これにより、スロットのインベントリをただちに実行できます。
- Arcserve の以前のリリースで作成されたメディアの場合、このリリースは、以前の Arcserve リリースのメディア プールでインベントリされ、使用されていたメディアと同じ名前で、新しいメディア プールを自動的に作成します。

スロットのインベントリを行う方法

1. スロットを右クリックし、コンテキスト メニューから、[スロットのインベントリ/オフライン化]を選択します。

   [スロットのインベントリ/オフライン化]ダイアログボックスが表示されます。



2. インベントリを実行するスロットを選択します。Shiftキーを押しながらクリックすると、隣接した複数のメディアを選択できます。Ctrlキーを押しながらクリックすると、隣接していない複数のメディアを選択できます。選択したメディアの横にあるアイコンは緑色になります。

   注：アイコンをクリックしてドラッグすることで、隣接した複数のメディアを選択することもできます。

3. インベントリの方法を選択します。

   - **[クイック インベントリ]**-- ライブラリがバーコードをサポートし、バーコード オプションが有効な場合、テープ エンジンはバーコード番号とメディアのシリアル番号を照合します。この方法は、バーコード リーダ オプションを選択している場合にのみ使用できます。
   - **[通常インベントリ]**-- テープ エンジンはメディアからすべてのメディア情報を読み取ります。

     注： この方法は手動インベントリとも呼ばれます。
   - **[オフライン]**-- 選択したスロットのマウントを解除します。

4. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup はスロットのインベントリを行います。

マガジンのマウントとマウント解除

このオプションを使用して、マガジンをライブラリにマウント(ロード)したり、ライブラリからマウント解除(取り出し)したりします。マガジンをマウントすると、そのマガジン内のスロットのインベントリが開始されます。マガジンをマウント解除すると、すべてのメディアがホーム スロットに戻り、マガジンを取り出すことができるようになります。この処理に要する時間は、マウントまたはマウント解除するマガジン内のメディア数により異なります。また、マウントまたはマウント解除に要する時間は、ベンダーによっても異なります。

このオプションでは、ライブラリ スロットがチェックされ、メディア ヘッダが読み取られます。読み取られたメディア ヘッダは、検出されたスロット(ホーム スロット)に関連付けられます。これによりテープ エンジンは、ライブラリ内のメディアに関するすべての変更の記録(マガジンへの追加、マガジンからの削除、別のスロットへの移動)を保持することができます。


バーコードを使用している場合は、ライブラリのストレージ ドライブにロードするそれぞれのメディアに、一意のシリアル バーコード番号を付ける必要があります。同一のシリアル番号を持つメディアを 2 つ購入した場合は、一方のメディアを別のバックアップ セッションで使用する必要があります。

メディアの追加や取り出しは、テープ エンジン サーバが実行された状態で行う必要があります。これにより、スロットのインベントリをただちに実行できます。

マガジンをマウントおよびマウント解除する方法

1. [マウント]ツールバー ボタンをクリックします。

   [マガジンのマウント/マウント解除]ダイアログ ボックスが開きます。



2. [マガジン]ドロップダウン リストから、マウントまたはマウント解除するマガジンを選択します。

3. 実行する操作に応じて、以下のいずれかをクリックしてください。
   - マウント
   - マウント解除

   Arcserve Backup はマガジンのマウントまたはマウント解除を行います。

メディアのインポート/エクスポート

Arcserve Backup では、メディアまたは Arcserve Backup データベースからメディアをインポートし、メディア情報を取得できます。また、ライブラリ スロットで複数のメディアのインポートまたはエクスポートを行うこともできます。

ライブラリにメール スロットがある場合、Arcserve Backup を使用してテープをライブラリに挿入したり、ライブラリから取り出すことができます。可能な操作は以下のとおりです。

- 1 つまたは複数のメディアをメール スロットからライブラリ スロットにインポートする
- 1 つまたは複数のメディアをライブラリ スロットからメール スロットにエクスポートする

メディアのインポート時には、以下のいずれかの方法を選択できます。

- **[簡易モード]**-- Arcserve Backup でメディアがインポートされ、メディアのバーコード情報を使用して、Arcserve Backup データベースから対応する情報を取得します。


  注: この方法は、バーコード リーダ オプションを選択している場合にのみ使用できます。
- **[通常モード]**-- メディアからすべてのメディア情報を読み込みます。

メディアをライブラリにインポートする方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。

   デバイス管理ツリーでライブラリを選択します。
2. ツールバーの [スロットのインポート/エクスポート]リンクをクリックします。

   [インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスが開きます。



3. [インポート]を選択すると、ライブラリ内の使用可能な空のスロットがすべて表示されます。

   注：ライブラリがバーコード リーダを備えている場合、[シリアル番号]フィールドにテープのバーコード番号が表示されます。[シリアル番号]フィールドは、特定のメール スロット内にあるテープを識別する際に使用できます。

   ライブラリに割り当てるメディアが挿入されているメール スロットを選択します。

   メディアを割り当てる空のスロットを選択し、[割り当て]ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup はメディアをライブラリにインポートします。

   注：クリーニング用のスロットとして割り当てているスロットにクリーニング テープをインポートするか、バーコードをクリーニング テープ プレフィックスとして設定することをお勧めします。これは、デバイス マネージャの [ライブラリ プロパティ]ウィンドウから実行できます。別のスロットにインポートすると、メディアを認識できないというエラーが発生する可能性があります。


4. インポートするメディアごとに、前の手順を繰り返します。
5. インポート方式を選択して、[OK]をクリックします。

   メディアがライブラリへインポートされます。

   ライブラリからメディアへエクスポートする方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. デバイス管理ツリーでライブラリを選択します。
3. ツールバーの [スロットのインポート/エクスポート]リンクをクリックします。

   [インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスが開きます。



4. [エクスポート]オプションを選択して、ライブラリで使用されているスロットをすべて表示します。

   エクスポートするメディアを選択します。

   エクスポートするメール スロットを選択して、[割り当て]をクリックします。

   Arcserve Backup はライブラリからメディアをエクスポートします。
5. エクスポートするメディアごとに、前の手順を繰り返します。
6. [OK]をクリックします。

   ライブラリからメディアがエクスポートされます。

メディアのクリーニング


このオプションは、ライブラリ内 のメディア ドライブのテープ ヘッドを クリーニングするときに使 用します。

注： このオプションを使 用 するには、ライブラリ内 に少 なくとも 1 本 のクリーニング テープが設 定 されている必 要 があります。

メディア(テープ ヘッド) のクリーニング方 法

1. [クリーニング]ツールバー ボタンをクリックします。

   [テープ ヘッド クリーニング]ダイアログ ボックスが表 示 されます。



   注： オフラインのドライブは [デバイス名]および [詳 細]リストに表 示 されません。

2. [クリーニング テープ スロットを選 択してください]ドロップダウン リストから、使 用 するクリーニング スロットを選 択します。
3. [テープ デバイス内 のテープ ヘッドをクリーニングします]リストから、ヘッドをクリーニングするドライブを選 択します。
4. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup はテープ ヘッドをクリーニングします。

詳 細 情 報：

ライブラリの設 定

クリーニング スロットの設 定 方 法

このセクションでは、複 数 のクリーニング スロットの設 定 方 法 について説 明 します。

ライブラリがサポートしている場 合 には、Arcserve Backup を使 用 して、複 数 のクリーニング スロットを指 定 することができます。スロットは、以 下 に基 づいて指 定 できます。

- **スロット番 号** -- このオプションでは、特 定 のスロットをクリーニング スロットとして指 定 することができます。1 つまたは複 数 のクリーニング スロットを指 定 できます。連 続 した番 号 のものである必 要 はありません。
- **バーコードのプレフィックス** -- このオプションでは、バーコードのプレフィックスに基 づいてスロットを指 定 することができます。

  例 1: クリーニング テープのバーコード番 号 が CLN123 の場 合 には、バーコード プレフィックスとして「CLN*」と指 定 します。

  例 2: 複 数 のクリーニング テープを使 用 しており、それらのバーコードが ABC で始 まっている場 合 には、バーコード プレフィックスとして、「ABC*」と指 定 します。

詳 細 情 報 :

スロット 番 号 に基 づくクリーニング スロットの追 加

スロット 番 号 に基 づくクリーニング スロットの削 除

バーコード プレフィックスに基 づくクリーニング スロットの設 定

スロット番号に基づくクリーニング スロットの追加

Arcserve Backup では、スロット番号に基づいて、クリーニング スロットを追加できます。

スロット番号に基づいてクリーニング スロットを追加する方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ] を選択します。

   [ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
3. [クリーニング] タブを選択します。

   クリーニング オプションが表示されます。
4. [スロット別クリーニング] オプションを選択します。

   [利用可能なスロット] リストから、クリーニング スロットとして指定するスロットを選択し、[追加] ボタンをクリックします。

   利用可能なスロットが [クリーニング対象スロット] リストに追加されます。
5. 他のクリーニング スロットを追加するには、前の手順を繰り返します。
6. [OK] をクリックします。

   これで、スロット番号に基づいてクリーニング スロットが追加されます。

詳細情報:

クリーニング スロットの設定方法

スロット番号に基づくクリーニング スロットの削除

Arcserve Backup では、スロット番号に基づいて、クリーニング スロットを削除できます。

スロット番号に基づいてクリーニング スロットを削除する方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ] を選択します。

   [ライブラリ プロパティ] ダイアログ ボックスが開きます。
3. [クリーニング] タブを選択します。

   クリーニング オプションが表示されます。
4. [スロット別クリーニング] オプションを選択します。
5. [利用可能なスロット] リストから、削除するスロットを選択します。
6. [削除] ボタンをクリックして、スロットをクリーニング スロットから除外します。

   選択したスロットが [クリーニング対象スロット] リストから削除されます。
7. 他のクリーニング スロットを設定するには、前の手順を繰り返します。
8. [OK] をクリックします。

   クリーニング スロットはそれぞれのスロット番号に基づいて削除されます。

詳細情報:

クリーニング スロットの設定方法

バーコード プレフィックスに基づくクリーニング スロットの設定

[クリーニング(バーコード)]機能では、特定のバーコード、またはプレフィックスとワイルドカード文字を使用したバーコードの範囲に基づいてライブラリのクリーニング スロットを指定できます。


バーコード プレフィックスに基づいてクリーニング スロットを設定する方法

1. デバイス マネージャを開いて、設定するライブラリを参照します。
2. ライブラリを右クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ]を選択します。

   [ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。
3. [クリーニング]タブを選択します。

   クリーニング オプションが表示されます。
4. [クリーニング(バーコード)]オプションを選択します。

   [クリーニング対象バーコードのプレフィックス]フィールドに、バーコード プレフィックスを指定します。



注: アスタリスクはワイルドカード文字です。
5. [OK]をクリックします。

   クリーニング スロットはそれぞれのバーコード プレフィックスに基づいて設定されます。

例:クリーニング対象バーコードのプレフィックス

クリーニング テープ上のバーコードは CLN123 です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス]フィールドに CLN123 と入力します。

ライブラリには複数のクリーニング対象テープがあります。クリーニング テープのバーコードのプレフィックスは ABC です。[クリーニング対象バーコードのプレフィックス]フィールドに ABC* と入力します。

ライブラリには複 数 のクリーニング対 象 テープがあります。クリーニングテープのバーコードのプレフィックスは ABC、CLN1、および MX です。 [クリーニング対 象 バーコードのプレフィックス]フィールドに ABC*; CLN1*; MX* と入 力 します。

詳 細 情 報 :

クリーニング スロットの設 定 方 法

リムーバブル ドライブのオフライン/オンライン設 定

Arcserve Backup は自 動 的 に USB (Universal Serial Bus) または SATA (Serial Advanced Technology Attachment) 経 由 で Arcserve Backup プライマリ サーバまたはメンバ サーバに接 続 しているリムーバブル ドライブを検 出 します。リムーバブル ドライブにデータをバックアップする前 に、1 回 限 りの設 定 を実 行 してからリムーバブル ドライブをオンラインにする必 要 があります。

1 回 限 りの設 定 を実 行 した後 で、リムーバブル ドライブをデバイス マネージャからオンラインまたはオフラインに指 定 することができます。それには、ドライブを右 クリックし、コンテキスト メニューからオンラインまたはオフラインを選 択 (ドライブの現 在 の状 態 に応 じて) します。

注 : オンラインまたはオフラインとして設 定 するドライブ内 にメディアが入 っている場 合 は、ドライブをオフラインに設 定 する前 にメディアをイジェクトしてください。Arcserve Backup はオフライン状 態 にあるドライブ内 のメディアにアクセスできません。

Arcserve Backup は、USB または SATA 経 由 で Arcserve Backup プライマリ サーバまたはメンバ サーバに接 続 しているリムーバブル ドライブを自 動 的 に検 出 して設 定 します。リムーバブル ドライブにデータをバックアップする前 に、リムーバブル ドライブを設 定 してからリムーバブル ドライブをオンラインにする必 要 があります。

リムーバブル ドライブをオンラインに指 定 する方 法

1. リムーバブル ドライブが Arcserve Backup ドメイン プライマリまたはメンバ サーバに接 続 していることを確 認 します。
2. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開 いて、[サーバ]オブジェクトを開 きます。
3. リムーバブル ドライブが接 続 しているサーバを参 照 して選 択 します。

   Arcserve Backup は、選 択 したサーバに接 続 しているデバイスのリストを表 示 します。
4. サーバに接 続 しているデバイスのリストから、オンラインに設 定 するリムーバブル ドライブを右 クリックします。
5. コンテキスト メニューから、[**オンライン**]を選 択 します。

Arcserve Backup によって、デバイスを設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

注： このメッセージは、最初にリムーバブル ドライブをオンラインに設定するときにのみ表示されます。

6. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup によって、デバイスをオンラインに設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

7. [OK]をクリックします。

   リムーバブル ドライブは設定されてオンラインの状態になります。

メンテナンスを実行したり、修理、または Arcserve Backup 環境からドライブを切断する場合には、**オフライン** のリムーバブル ドライブを使用してください。例：

- 一定の期間リムーバブル ドライブを使用しない場合、およびドライブのメディアを上書きしない場合。
- Arcserve Backup サーバからリムーバブル ドライブを切断して同一のリムーバブル ドライブに置き換える場合、または Arcserve Backup 環境から完全に削除する場合。

重要：リムーバブル ドライブがオフラインの場合、リムーバブル ドライブに関連付けられているジョブは失敗する可能性があります。

リムーバブル ドライブをオフラインに指定する方法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開いてサーバ オブジェクトを展開します。
2. リムーバブル ドライブが接続しているサーバを参照して選択します。

   Arcserve Backup は、選択したサーバに接続しているデバイスのリストを表示します。

3. サーバに接続しているデバイスのリストから、オフラインに設定するリムーバブル ドライブを右クリックします。


   コンテキスト メニューから、**[オフライン]**を選択します。

   Arcserve Backup によって、リムーバブル ドライブをオフラインに設定するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

4. [OK]をクリックします。

   リムーバブル ドライブは [デバイス マネージャ]ウィンドウでオフラインの状態になります。

注：リムーバブル ドライブをオフラインとしてマークを付けると、[デバイス マネージャ]ウィンドウに <*オフライン*> と表示されます。



デバイスの交 換 の働 き

Arcserve Backup サーバに直 接 接 続 されたデバイス(単 一ドライブ ライブラリ、テープ ドライブ、CD-ROM など) を修 理 または交 換 する ことが必 要 になる場 合 があります。

デバイスを交 換 すると、Arcserve Backup は以 下 のような動 作 をし ます。

- 元 のデバイスとは**異 なる**デバイスに交 換 して、テープ エンジン を開 始 すると、Arcserve Backup は、デバイスが新 しいデバイス であると想 定 して、そのデバイス用 に新 しいデバイス グループ を作 成 します。交 換 されたデバイスは元 のデバイス グループと は関 連 付 けられていないので、元 のデバイス グループと関 連 付 けられたジョブを実 行 しても失 敗 します。

  失 敗 したジョブを回 復 するには、元 のデバイス グループと関 連 付 けられているジョブを設 定 しなおして、ジョブを再 度 サブミット する必 要 があります。

- 元 のデバイスと**同 じ**デバイスに交 換 して、テープ エンジンを開 始 すると、Arcserve Backup は、そのデバイスを元 のデバイスが 割 り当 てられていたデバイス グループに割 り当 てます。

  そのため、元 のデバイス グループに関 連 付 けられているジョブ が失 敗 することはありません。

  制 限 事 項 :

  - 交 換 するデバイスは、元 のデバイスと同 じメーカーの製 品 である必 要 があります。
  - 交 換 するデバイスは、元 のデバイスと同 じタイプ(単 一ド ライブ ライブラリ、テープ ドライブなど) のデバイスである必 要 があります。
  - 交 換 するデバイスは、元 のデバイスと同 じアダプタおよび チャネルに接 続 する必 要 があります。
  - 元 のデバイスを、RAID デバイス グループに割 り当 てないで ください。
  - 元 のデバイスが接 続 されていた Arcserve Backup サーバ は、SAN ドメインのメンバではない必 要 があります。

VTL を Arcserve Backup VTL として機能させるための設定

仮想テープ ライブラリ(VTL) は、物理テープ ライブラリと同じように動作するように設計されたディスク ベース デバイスです。Arcserve Backup で VTL にデータをバックアップするためには、Arcserve Backup VTL として機能するように VTL を設定する必要があります。

重要: 標準的な物理ライブラリを Arcserve Backup VTL として機能するように設定しないでください。VTL として設定すると、ライブラリのバックアップおよびデータ マイグレーションのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

前提条件タスク

デバイスが VTL として機能するように設定する前に、以下の必要なタスクが完了していることを確認してください。

- Tape Library Option のライセンスを取得済みである。
- デバイス環境設定で VTL が適切に設定されている。
- Arcserve Backup によって VTL が検出される。

VTL が Arcserve Backup VTL として機能するように設定する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーション バーの [管理]メニューから [デバイス]をクリックします。

   デバイス マネージャ ウィンドウが開きます。


2. サーバ ディレクトリ ツリーから、VTL を検索します。
3. VTL を右クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ] を選択します。

   [ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。

4. [一般]タブを選択します。

   VTL (仮想テープ ライブラリ) セクションで、 [ライブラリは VTL である]チェック ボックスをオンにし、 [OK]をクリックします。このオプションを選択すると、Arcserve Backup は指定されたメディアの有効期限を無視します。

ライブラリは、バックアップ マネージャの [デスティネーション] タブで VTL として識別されます。



注： ライブラリを VTL として指定したくない場合は、上記の手順を繰り返し、[ライブラリは VTL である] チェック ボックスをオフにします。

メディアの移 動

メディアをマガジン スロットに挿 入したり、スロットから取り出したりするときは、対 象となるスロットのインベントリを実 行するか、マガジンの再 マウントを行う必 要があります。

重 要 : メディアをライブラリに手 動で挿 入する場 合は、必 ずスロットに挿 入するように注 意してください。ライブラリドライブには決してメディアを直 接 挿 入しないでください。

デバイス マネージャによるデバイス グループ環境設定

Arcserve Backupでは、ライブラリ内のスロットを複数のグループに分割できます。スロットをグループに分割すると、パラレル ストリーミング機能を使用できるようになります。また、1つのグループに複数のスロットが割り当てられている場合、ライブラリ内の同一グループに属するメディアでスパン機能を使用できます。

デフォルトでは、テープ エンジンを初めて起動したとき、マシンに接続されている各ライブラリ内のすべてのスロットが、自動的にそのグループに割り当てられます。

Arcserve Backup を起動すると、デバイス マネージャを使用して以下の操作を行うことができます。

- 新しいグループの作成
- グループへのスロットの割り当て
- グループからのスロットの削除
- グループの削除
- グループ名を変更

例：デバイス マネージャによるライブラリの設定

たとえば、マシンに 2 台のライブラリが接続されていると、2 つのグループが作成されます。1 台目のライブラリのスロットはすべて GROUP0 に割り当てられ、2 台目のライブラリのスロットはすべて GROUP1 に割り当てられます。これらのグループ名をそのまま使用することもできますが、グループの分割方法を変更して各グループに別の名前を付けることもできます。ライブラリ内の各スロットは仮想ストレージ ドライブとして認識されるので、各スロットを独自のグループに割り当てることもできます。

新しいライブラリ グループの作成

新しいライブラリ グループを作成するには、まず [デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスを表示します。以下の方法で、[デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスを表示できます。

- デバイス マネージャで [デバイス] メニューをクリックして、[デバイス グループの管理] をクリックします。
- [デバイス マネージャ] ウィンドウまたは [バックアップ マネージャ] ウィンドウの [ステージングの場所] タブで、デバイス プロパティのプレビュー ペインにある [デバイス グループの管理] オプションをクリックします。



注： ウィザード形式のアプリケーションを使って [デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスにアクセスするには、任意のマネージャのウィンドウから、[環境設定] メニューをクリックし、[デバイス グループ環境設定] を選択します。

新しいライブラリ グループを作成する方法

1. デバイス マネージャで [デバイス] メニューをクリックして、[デバイス グループの管理] を選択します。

   [デバイス グループ環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。既存のグループと、各グループに割り当てられたスロットのリストが表示されます。クリーニング メディア用に予約されたスロットはグループに割り当てることができないので、このダイアログ ボックスには表示されません。

2. [新規] をクリックします。

   [新しいグループ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. ライブラリ グループの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

新しいライブラリ グループが [グループ]フィールドに表示されます。これで、新しいグループにスロットを割り当てることができます。

ライブラリ グループへのスロットの割り当て

Arcserve Backup では、ライブラリ グループに特定のスロットを割り当てることができます。

ライブラリ グループへスロットを割り当てる方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールのナビゲーション バーにある [管理]メニューから [デバイス グループの環境設定]を選択します。

   [デバイス グループ環境設定へようこそ]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [次へ]をクリックします。


   ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

3. ログイン ダイアログ ボックスで必要なフィールドに入力して、[次へ]をクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開きます。

4. 設定するサーバを選択し、[デバイス グループ環境設定]オプションをクリックしてから、[次へ]をクリックします。

   [デバイス グループ環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。ライブラリ デバイスと対応するスロット(割り当てに利用可能)は [利用可能なデバイス]リストに表示されます。



5. [利用可能なデバイス]リストから、グループに割り当てるスロットを選択します。利用可能なスロットは一度に 1 つ選択できます。

または、グループに利用可能なスロットのすべてを割り当てるライブラリを選択できます。

6. [グループ]リストから、スロットを割り当てるグループを選択します。
7. [割り当て]ボタンをクリックします。

   Arcserve Backup [利用可能なデバイス]リストからスロットが削除され、[グループ]リストの割り当てられたグループの下に表示されます。
8. グループに他のスロットも割り当てる場合は、手順 5 ～ 7 の操作を繰り返します。

   注： 利用可能なスロットがない場合は、現在割り当てられているグループからスロットを削除することで、そのスロットが他のグループによって利用可能になります。そのためには、他のグループにより利用可能にするスロットを [グループ]リストから選択し、[削除]をクリックします。そのスロットが、他のグループにより利用可能になります。スロットを別のグループに割り当てるには、手順 5～ 7を繰り返します。
9. [完了]をクリックし、次に [終了]をクリックして [デバイス グループ環境設定]を閉じます。

   スロットがライブラリ グループに割り当てられます。

ライブラリ グループからのスロットの削 除

Arcserve Backup では、ライブラリ グループから特 定 のスロットを削 除 (割 り当 て解 除) することができます。

ライブラリ グループからスロットを削 除 する方 法

1. デバイス マネージャで [デバイス]メニューをクリックして、 [デバイス グループの環 境 設 定]を選 択 します。

   [デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. 削 除 するスロットを選 択 します。 [グループ]リストのグループ名 の下 に、そのグループに割 り当 てられているスロットが表 示 されます。

3. [削 除]ボタンをクリックします。

   [グループ]リストのグループからスロットが削 除 され、 [利 用 可 能 なデバイス] リストに移 動 します。

4. グループから他 のスロットも削 除 する場 合 は、手 順 2 から 3 の操 作 を繰 り返 します。

5. [OK]をクリックします。

   スロットがライブラリ グループから削 除 されます。

ライブラリ グループの削 除

Arcserve Backup では、必 要 でなくなったライブラリ グループを削 除 できます。

ライブラリ グループを削 除 する方 法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、[デバイスグループの環 境 設 定](機 能 のリストから) をクリックするか、[グループ]ツールバー ボタンをクリックします。

   [デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. 削 除 するグループを選 択 します。
3. [削 除]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックして確 定 します。

   グループが [グループ]リストから削 除 されます。削 除 したグループに割 り当 てられていたスロットは、すべて [利 用 可 能 なデバイス]リストに表 示 されます。

ライブラリ グループの名 前 の変 更

Arcserve Backup では、ライブラリ グループの名 前 を変 更 できます。

ライブラリ グループの名 前 を変 更 する方 法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、[デバイスグループの環 境 設 定](機 能 のリストから) をクリックするか、[グループ]ツールバー ボタンをクリックします。

   [デバイス グループ環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. 名 前 を変 更 するグループを選 択 して、[グループ名 の変 更]をクリックします。

   [グループ名 の変 更]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. グループの新 しい名 前 を指 定 して [OK]ボタンをクリックします。

   新 しいグループ名 が [グループ]リストに表 示 されます。

Universal Serial Bus (USB) ストレージ デバイス

Arcserve Backup では、サーバに接続されている以下のタイプの Universal Serial Bus (USB) ストレージ デバイスを検出できます。 Arcserve Backup

- テープ ドライブ
- メディア チェンジャ
- USB リムーバブル ドライブ

Arcserve Backup サーバに USB ストレージ デバイスを接続したら、すべてのバックアップおよびリストア操作に使用することができます。

注： USB デバイスを Arcserve Backup から接続解除し、その後テープ エンジンを再起動しなかった場合は、接続解除したデバイスを手動で新規グループに割り当てることができます。この割り当ては、デバイスをサーバに再接続し、テープ エンジンを再起動すると有効になります。USB デバイスを Arcserve Backup サーバから接続解除した後にテープ エンジンを再起動した場合は、接続解除したデバイスを新規グループに手動で割り当てることはできません。

USB ストレージ デバイスの環境設定

USB ストレージ デバイスを検出して表示するために Arcserve Backup を有効にするには、デバイスのスキャン オプションを使用します。[デバイス管理 マネージャ]ツールバーの [デバイスのスキャン]ボタンをクリックすると、デバイスのスキャン オプションが起動します。

重要： Arcserve Backup がデバイスを検出したりデバイスと通信したりするためには、Arcserve Backup サーバに USB ストレージ デバイス ドライバがインストールされている必要があります。

注： USB ストレージ デバイスの設定方法の詳細については、「スキャン デバイス オプション」を参照してください。

リムーバブル ドライブへのバックアップの前 提条 件

リムーバブル ドライブにデータをバックアップする前 に以 下 のことを行 う必 要 があります 。

- メディアが NTFS または FAT32 ファイル システムにフォーマット されていることを確 認 する。

  注 : メディアをフォーマット または再 フォーマット する必 要 がある場 合 は、製 造 元 のマニュアルでフォーマット のガイドラインを参照 するか、または Windows ベースのアプリケーションを使 用 してメディアをフォーマット してください 。
- リムーバブル ドライブを Arcserve Backup ドメインまたはメンバ サーバに接 続 する。
- リムーバブル ドライブをオンラインの状 態 にする。

リムーバブル メディアのフォーマット

Arcserve Backup によりドライブが検出されたら、リムーバブル ストレージ メディアを Arcserve Backup ストレージ メディアとしてフォーマットする必要があります。Arcserve Backup のグラフィカル ユーザ インターフェースでは、リムーバブル メディアはテープ メディアとして表示されますが、これはエラーではありません。Arcserve Backup では、リムーバブル メディアがテープ メディアのように扱われます。

注： さまざまなメーカーが、使用前に手動でフォーマットする必要がある未フォーマットのメディアを提供しています。ご使用のドライブ用にメディアをフォーマットする方法についての詳細は、メーカーのマニュアルを参照してください。

リムーバブル メディアのフォーマット方法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開いて、[サーバ]オブジェクトを開きます。
2. リムーバブル ドライブが接続されているサーバをブラウズします。
3. リムーバブル ドライブを選択し、右クリックします。
4. コンテキスト メニューから、[メディアをフォーマット]を選択します。

   Arcserve Backup によりメディアがフォーマットされます。

リムーバブル デバイス グループの設 定 方 法

デバイス管 理 機 能 によって、リムーバブル ドライブ グループを設 定 します。この機 能 を使 用 して、以 下 のタスクを実 行 することができます。

- 新 しいリムーバブル デバイス グループの作 成 または削 除
- リムーバブル デバイス グループの名 前 の変 更
- デバイス グループの個 々 のデバイスの割 り当 てまたは削 除

  注 : メディア ドライブのグループにリムーバブル ドライブを割 り当 てることはできません。この場 合 は、リムーバブル デバイス用 のグループを新 規 作 成 してください。

ライブラリでのフィルタの使 用

Arcserve Backup では、ライブラリ フィルタを使 用して、必 要な情 報 のみを表 示 するようにデバイス マネージャを設 定 できます。これにより、データの管 理 が容 易 になり、アプリケーションのパフォーマンスを向 上 させることができます。

ライブラリでフィルタを使 用 する方 法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開 き、 [表 示]メニューから [環 境 設 定]を選 択 します。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが開 きます。

2. [ライブラリ フィルタ]タブを選 択 し、必 要 に合 わせて以 下 のフィルタ オプションを指 定 します。

   - **[フォーマット/消 去 画 面 で、書 き込 み禁 止 メディアを表 示]** -- すべての [フォーマット]および [消 去]ダイアログ ボックスで、書 き込 み禁 止 メディアに関 する情 報 を表 示 します。
   - **[デバイス名 をベンダ ID とシリアル番 号 で表 示 する]** -- デバイス名 を、ベンダ ID とシリアル番 号 で表 示 します。
   - **[空 スロットを表 示]** -- ライブラリ内 の空 のスロットを表 示 させるには、このオプションを選 択 します。
   - **[次 の間 のスロットを表 示]** -- 現 在 のマネージャ内 に表 示 するスロットの範 囲 を指 定 します。範 囲 を定 義 するには、許 可 されるスロット値 の最 小 値 と最 大 値 を入 力 します。
   - **[ブランク メディアのみを表 示 する]** -- ライブラリ内 のブランク メディアを表 示 するには、このオプションを選 択 します。
   - **[メディア プール間 のテープの表 示]** -- 特 定 のメディア プール内 のテープを表 示 するには、このオプションを選 択 します。ワイルド カード(「*」および「?」)をメディア プールで使 用 できます。
   - **[任 意 のシリアル番 号 範 囲 のみを表 示 する]** -- 特 定 のシリアル番 号 に合 致 するテープを表 示 するには、このオプションを選 択 します。ワイルド カード(「*」および「?」)をシリアル番 号 で使 用 できます。

マネージャにフィルタが適 用 されている場 合 は、ステータスバーの 2 番 目 のパネルに「フィルタ」と表 示 され、右 側 のパネルに詳 細 が表 示 されます。

注： [クリア]をクリックすると、すべてのフィールドの情報が削除されて、すべてのライブラリ フィルタ基準が削除されます。

3. オプションとして、ライブラリ フィルタの基準を入力した後で [デフォルトとして保存]ボタンをクリックすると、フィルタリングの基準がすべてのデバイス マネージャ ビューに適用されます。
4. [適用]をクリックします。

   フィルタリングの基準が現在のビューに適用されます。

   注： フィルタリング オプションへの変更を破棄するには、[**キャンセル**]ボタンをクリックします。

リムーバブル ドライブのサポート

Arcserve Backup では、SCSI 接続および USB 接続のリムーバブル ドライブがサポートされています。これにより、データのバックアップやリストア、セッションのスキャン、リムーバブル セッションのマージ、リムーバブル デバイス上のリムーバブル メディアの管理などを実行できます。バックアップ マネージャは、リムーバブル メディアをテープ メディアとして処理します。

注： 認定デバイスの最新リストにアクセスするには、ホーム画面の [テクニカル サポート] リンクをクリックしてください。Arcserve Backup

Arcserve Backup での WORM (Write Once Read Many) メディアのサポート

Arcserve Backupで、書き換え可能なメディアだけでなく、WORMメディアにもデータをバックアップできるようになりました。WORMメディアは磁気メディアよりもはるかに寿命が長いため、重要なデータを長期間保管するのに適しています。

Arcserve Backupを使用すると、WORMとWORM以外のメディアをライブラリで混合して使用できます。デバイス管理マネージャから、赤い丸に「W」の文字が付いたアイコンにより、WORM メディアを識別できます。さらに、Arcserve Backup を使用すると、カスタム バックアップ ジョブ用に WORM メディアを指定できます。

バックアップ マネージャには、GFS ローテーションを使用する場合に、日単位、週単位、月単位の WORM メディア ローテーションという 3 つのオプションが含まれています。これらのオプションは、[ローテーション スキーマを使用]オプションを指定した場合に、バックアップ マネージャの [スケジュール]タブで利用できます。

- **サポートされている WORM メディア**

  Arcserve Backupは、以下のWORMメディアへのデータのバックアップをサポートしています。

  - DLT WORM (DLTIce)
  - STK Volsafe
  - IBM 3592 WORM
  - LTO3 WORM
  - SAIT WORM

- **WORM メディアの考慮点**

  以下に、DLT WORM メディアと共に DLT WORM デバイスを使用した場合に発生する可能性のある状態と、その場合の Arcserve Backup の対処方法について説明します。

  - バックアップ ジョブがテープにスパンされ、メディアが WORM メディアである場合は、ジョブを完了するためには、Arcserve Backup は WORM メディアを必要とします。
    - 空の WORM メディアが利用できず、空の DLT WORM 対応メディアが利用できる場合、Arcserve Backup は、自動的に空の DLT メディアを DLT

WORM メディアに変換し、バックアップ ジョブを完了させます。

- WORM メディアが WORM ジョブの続行に利用できない場合でも、Arcserve Backup は、空でないメディアを WORM メディアに変換することはありません。

- [WORM メディアを使用]を指定したバックアップ ジョブを実行しているときに、利用できる WORM メディアがない場合は、Arcserve Backup はジョブの実行のために空の WORM 対応メディアを WORM メディアに変換する場合があります。

  注： このような場合、利用可能な WORM メディアは、DLT SDLT II 以上である必要があります。

- **WORM メディアの制限**

  WORM メディアを使用する場合は、メディアの性質上、Arcserve Backup の特定の機能 (メディア プール、再フォーマット、メディアの上書き/再利用などに関する機能) が無効になります。たとえば、次のような制限があります。

  - WORM メディアを消去することはできません。
  - WORM メディアに上書きジョブをサブミットすることはできません。
  - WORM メディアは、ブランクの場合にのみフォーマットできます。
  - マルチプレキシング ジョブに WORM メディアを使用することはできません。
  - Arcserve Backupは、WORMメディアをメディア プールのスクラッチ セットに自動的に割り当てることはありません。WORM メディアは、再利用できないため、常に、メディア プールの保存セットに割り当てられます。
  - Arcserve Backup は、ファイル システム デバイスおよび Arcserve Backup テープ RAID デバイスで WORM メディアを使用できません。
  - クロス プラットフォームの SAN 環境では、UNIX は WORM メディアをサポートしません。

DLTSageエラー処 理

DLTSage は、Quantum が SuperDLT テープ ドライブ用 に開 発 した エラー監 視 、報 告 、および変 更 テクノロジです。テープ ドライブの アラートを受 信 するには、DLTSage ファームウェアと共 に SuperDLT テープ ドライブを使 用 する必 要 があります。

Arcserve Backup は、SuperDLT テープ ドライブのファームウェアとイ ンターフェースして、各トラック、セグメント、Magneto Resistive (MR) チャネル、およびオプティカル バンドについて収 集 された重 要 なテープ ドライブおよびメディア パフォーマンス パラメータを分 析 します。Arcserve Backup は収 集 された情 報 を使 用 して、以 下 の ことを行 います。

- しきい値 やテープ ドライブ履 歴 などの情 報 の診 断
- 寿 命 に近 づいている、または寿 命 に達 したリスクの高 いテープ ドライブおよびメディアの識 別
- テープ ドライブのクリーニングの必 要 性 の予 測
- テープ ドライブの環 境 条 件 の分 析
- メディアおよびハードウェア エラー メッセージの生 成

注 : 詳 細 については、「DLTSage エラー処 理 の動 作 」を参 照 してく ださい。

DLTSage エラーの解 決

DLTSage エラーの解 決 方 法 の詳 細 については、以 下 を参 照 してく ださい。

- Tape Library Option を使 用 した DLTSage エラーの解 決
- Tape Library Option を使 用 しない DLTSage エラーの解 決

DLTSageエラー処理の動作

Arcserve Backupは、SCSI検証ログを使用してDLTSageに照会します。バックアップ ジョブの開始時、バックアップ ジョブの実行中、またはバックアップ ジョブの終了後にハードウェアまたはメディア エラーが発生した場合、Arcserve Backupは、SCSI検証ログから取得した情報を使用して、テープ ログおよびアクティビティ ログに表示されるテープ ドライブ エラー メッセージを生成します。

エラー メッセージは、以下の場合に表示されます。

- テープ ドライブでテープからの読み取りやテープへの書き込みに問題が発生している場合。
- テープ ドライブでテープの読み取り/書き込みができないか、メディアのパフォーマンスが極端に低下している場合。
- メディアの寿命または想定された最大パス数を超えている場合。
- テープ ドライブのヘッドが詰まったか、クリーニングの必要がある場合。
- テープ ドライブの冷却に問題がある場合。
- テープ ドライブにハードウェア障害の可能性がある場合。

エラー状態が検出された場合、Arcserve Backupでは自動的に問題が修正され、ジョブを完了します。ただし、連続インライン クリーニング、ドライブの均等使用、およびエラー防止ドライブ選択の機能を使用するには、Arcserve Backup Tape Library Optionをインストールする必要があります。エラーの自動解決の詳細については、「*Tape Library Option ユーザ ガイド*」を参照してください。

Arcserve Backup Tape Library Optionがインストールされていない場合は、エラー状態または問題点を手動で修復する必要があります。必要に応じて、製造元のマニュアルを参照してください。

Tape Library Option を使用した DLTSage エラーの解決

Arcserve Backup でテープ ドライブの問題が検出された場合、Arcserve Backup では、テープ ドライブ エラーの修復に 3 つのメカニズムが使用されます。

ドライブのエラー防止

バックアップ ジョブの実行前、Arcserve Backup ではテープ ドライブの状態が評価されます。DLTSageによってテープ ドライブの問題が検出された場合、Arcserve Backupでは以下の分析と処理が実行されます。

- 別のテープ ドライブが使用可能 (空) な場合、Arcserve Backup は、使用可能な次のテープ ドライブにテープを移動して、バックアップ ジョブを実行します。
- 使用可能なドライブがない場合、Arcserve Backup は、ロックされていないテープ ドライブにテープを移動して、バックアップ ジョブを実行します。
- 他のドライブがすべてロックされている場合は、Arcserve Backup では現在のテープ ドライブでバックアップ ジョブを実行します。

ドライブの均等使用

Arcserve Backupでは、ライブラリの全テープ ドライブ間でテープの使用を均等にローテーションさせて、テープ ドライブの使用率を分散させます。Arcserve Backup はバックアップ ジョブの開始時に、最後に使用したドライブを検出して、ライブラリで次に使用可能なドライブを使用します。

テープ ドライブ間でのテープの移動を最小限にするため、Arcserve Backupでは以下の分析と処理が実行されます。

- ジョブのターゲットとなるメディアがロードされている場合、現在のドライブにそのまま残し、バックアップ ジョブを実行します。
- ジョブのターゲットとなるメディアがロードされていない場合、最後に使用されたドライブを識別し、次に使用可能な空のドライブにテープをロードして、バックアップ ジョブを実行します。

ドライブの連続クリーニング

バックアップ ジョブの実行中にテープ ドライブの汚れが検出されることがあります。テープ ドライブのクリーニングにより、多数のテープ ドライブおよびメディア エラーを解決できます。

Arcserve Backup でドライブの連続クリーニングを行うには、セットアップ中に指定したテープ クリーニング スロットにクリーニング テープを装填し、クリーニング スケジュールを指定しておく必要があります。クリーニング スケジュールを指定しなかった場合、Arcserve Backup はデフォルトの 100 時間おきに、テープのクリーニング操作を実行します。

バックアップ ジョブ中に Arcserve Backup でテープ ドライブの汚れが検出され、クリーニング スロットが設定されている場合は、Arcserve Backup によって以下の分析と処理が自動的に実行されます。

- Arcserve Backup でバックアップ中に書き込みエラーが検出され、テープ ドライブやメディアの汚れがその原因である場合は、Arcserve Backup はテープ ドライブへの書き込みを再試行します。
- 2 回目の書き込みにも失敗し、以下の条件に 1 つでも該当する場合、Arcserve Backup はテープ ドライブのクリーニングを行います。
  - テープ ドライブが 1 度もクリーニングされたことがない場合。
  - DLTSage がテープ ドライブのクリーニングが必要であることを検出し、ドライブの使用がスケジュールされたクリーニングの 4 分の 1 を超えている場合。
  - テープ ドライブの使用が、クリーニングの 3 分の 1 を超えた場合。
  - ユーザがテープ ドライブの ForceClean を指定した場合。

Arcserve Backup で、ジョブを継続するためにテープ ドライブのクリーニングが必要と判断された場合は、以下の処理が行われます。

- Arcserve Backupジョブが停止されます。
- ライブラリはテープをホーム スロットに戻し、テープ ドライブをロックします。
- Arcserve Backupからクリーニング処理が指示されます。

- ライブラリはテープをクリーニング済みのドライブに戻し、テープとバッファの位置を調整します。
- Arcserve Backupジョブが再開されます。

注： エラーが検出されると、これらのメカニズムが自動的に実行されます。ユーザが操作する必要はありません。Arcserve Backupでエラーが修復されると、バックアップ ジョブが継続されます。エラーの自動解決の詳細については、「*Tape Library Option ユーザガイド*」を参照してください。

Tape Library Option を使用しない DLTSage エラーの解決

DLTSage ファームウェアと共にスタンドアロンの Quantum SuperDLT テープドライブを 1 台以上使用している場合、Tape Library Option がインストールされていなくても、Arcserve Backup により、これらのデバイスについて DLTSage から報告された読み取りエラーおよび書き込みエラーが診断されます。ただし、このオプションがインストールされていない場合、エラー状態や問題のある領域を手動で訂正する必要があります。マルチドライブ テープ ライブラリに関する DLTSage エラー報告を受け取るには、このオプションをインストールする必要があります。

エラー状態が発生すると、Arcserve Backup はジョブの完了を再度試行します。エラーが持続する場合は、Arcserve Backupバックアップ ジョブを停止して、エラー状態に関する情報をテープ ドライブからArcserve Backupに中継します。アクティビティ ログでエラー状態の詳細を表示できます。

エラー状態の原因を特定し、問題を解決した後で、ジョブを再サブミットする必要があります。

詳細情報：

DLTSageエラー処理

Arcserve Backup によるテープ ドライブ エラーの修 復 方 法

エラー状 態 が発 生 すると、Arcserve Backup はジョブの完 了 を再 試 行 します。エラーが解 決 されない場 合 は、Arcserve Backup によりバックアップ ジョブが停 止 されます。テープ ドライブから Arcserve Backup にエラー状 態 に関 する情 報 が中 継 されます。アクティビティ ログでエラー状 態 の詳 細 を表 示 できます。

エラー状 態 の原 因 を特 定 し、問 題 を解 決 した後 で、ジョブを再 サブミットする必 要 があります。

Arcserve Backup と Secure Key Manager の統合

Secure Key Manager (SKM) は、HP および Quantum などのハードウェア ベンダが、ストレージ デバイスに格納されたデータの安全を確保するために使用できる暗号化テクノロジです。これらのベンダーによる暗号化キー管理をサポートするために、Arcserve Backup は SKM テクノロジと統合します。

SKM をサポートするデバイスにデータをバックアップしている場合、ベスト プラクティスとして、Arcserve Backup によって提供される暗号化機能ではなく、そのデバイスによって提供される暗号化機能を使用することを強くお勧めします。これは、ハードウェア ベースの暗号化の方が、ソフトウェア ベースの暗号化より高レベルのセキュリティを提供するためです。

SKM テクノロジとの統合により、Arcserve Backup はユーザに対して透過的な方法で動作します。


一部のインスタンスでは、メディアが認識されないか、暗号化キーが使用できないために、デバイスがメディアからデータを読み取れない場合があります。そのような場合、そのデバイスは、オフラインであるか機能していないかのように表示されます。デバイスがオフラインであるか機能していないかのように表示された場合、Arcserve Backup は以下のように動作します。

注： 以下の動作は、シングルドライブ ライブラリおよびマルチドライブ ライブラリに適用されます。


デバイス マネージャ

SKM がデバイスにインストールされ、SKM アプリケーションがオフラインであるか機能していないことが Arcserve Backup で検出されると、デバイス マネージャは以下のように動作します。

- **暗号化の種類** -- SKM によって制御されるデバイスの場合、デバイス マネージャに「不明な暗号化」が表示されます。



- **フォーマットおよび消去処理** -- SKM によって制御されるデバイスの場合、デバイス マネージャに「不明な暗号化」が表示されます。




メッセージ

SKM がデバイスにインストールされ、SKM アプリケーションがオフラインであるか機能していないことが Arcserve Backup で検出されると、以下のメッセージが表示されます。


- **失敗したフォーマットおよび消去処理** -- SKM によって制御されるデバイスに対してフォーマットおよび消去操作が失敗すると、以下のメッセージが表示されます。



- **アクティビティ ログ メッセージ** -- SKM によって制御されるデバイスでフォーマットおよび消去処理が失敗した場合、Arcserve Backup は以下の画面に示すようなメッセージを生成します。



SKM によって制御されるメディアで検出された暗号を Arcserve Backup が復号化できない場合、以下のアクティビティ ログ メッセージが表示されます。



Arcserve Backup がシングル ドライブ オートローダのメディアをスパンできるようにする方法

Arcserve Backup がデータをシングル ドライブ オート ローダにバックアップし、スパン時 にブランク メディアがないことを検 出 すると、Arcserve Backup はスパン時 にジョブを一 時 停 止 してブランク テープをドライブに挿 入 できるようにします。この動 作 は、バックアップ データがメディアを適 切 にスパンできるようにすることを目 的 としています。

Arcserve Backup がメディアをスパンし、ブランク メディアを検 出 しなかったときは、以 下 のイベントが発 生 します。

1. Arcserve Backup はジョブを一 時 停 止 し、ブランク メディアをオート ローダに挿 入 するよう指 示 するメッセージが表 示 されます。

   注 : 空 のスロットがない場 合 は、古 いメディアをブランク メディアと交 換 できます。ただし、最 近 スパンされたスロットからメディアを交換 したり取 り出 したりしないでください。テープをスパンする間 、Arcserve Backup ではインベントリ処 理 中 に影 響 を受 けるスロットをロックします。そのため、スパン テープを取 り出 すか交 換 すると、Arcserve Backup でスロット情 報 を適 切 に更 新 できなくなります。ブランクではないメディアを挿 入 する場 合 は、デバイス マネージャを使 用 して誤 ってメディアからデータを消 去 してしまう可 能 性 があります。

2. オート ローダのドアを閉 じると、Arcserve Backup はこのスロットのすべてのメディアのインベントリ処 理 を実 行 します。

   インベントリ処 理 が自 動 的 に開 始 されない場 合 は、デバイス マネージャを使 用 して手 動 でメディアのインベントリ処 理 を実 行 できます。

   注 : インベントリ処 理 が完 了 するまで、待 つ必 要 があります。完 了 には数 分 かかります。

   インベントリ処 理 が完 了 すると、ブランク メディアを使 用 してバックアップ ジョブが再 開 されます。メッセージ ボックスにメディアを交 換 するよう指 示 するメッセージが表 示 されたら、 [OK]をクリックします。

Arcserve Backup がシングル ドライブ オート ローダのメディアをスパンできるようにする方 法

1. [デバイス マネージャ]を開いて、オートローダをブラウズします。

   デバイスを右クリックし、コンテキスト メニューから [ライブラリ プロパティ]を選択します。

   [ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。

2. [一般]タブをクリックします。

   [不明なバーコード メディアは初期化中にインベントリ処理を実行しないように設定]チェック ボックスをオフにします。

3. [OK]をクリックします。

   Arcserve Backup は、スパンが要求されると、自動的にブランク メディアのインベントリ処理を実行します。

   重要: これらの手順を実行しない場合は、デバイス マネージャを使用して手動でメディアのインベントリを実行する必要があります。

メディア検 証

メディア検 証 とスキャン ユーティリティから [メディア検 証]ボタンをクリックすると、 [メディア検 証 オプション]ダイアログ ボックスが表 示 されます。このダイアログ ボックスでは、メディア検 証 操 作 を有 効 にできます。メディア検 証 を有 効 にすると、メディア上 のセッションがリストア可 能 であることを確 認 するのに役 立 ちます。メディア検 証 ジョブは、指 定 した基 準 に基 づいてランダムにセッションをスキャンします。

メディア検 証 およびスキャン ジョブが完 了 したら、エラーがないかどうか、ジョブ ステータス マネージャのアクティビティ ログを確 認 します。エラーの性 質 に基 づいて、必 要 な修 正 を行 ってエラーを解 決 します。

注 : メディア検 証 機 能 は、Arcserve Backup データベースのセッション レコードに依 存 します。したがって、データベースにメディアのレコードがない場 合 やこのメディアのセッション レコードが破 棄 されている場 合 、メディア検 証 はどのセッションもスキャンしません。

- **メディア検 証 を有 効 にする** -- 一 部 のセッションを選 択 してランダムにスキャンするメディア検 証 スキャン ジョブを有 効 にするには、このオプションをオンにします。オフにすると、通 常 のスキャン ジョブになります。
- **セッション内 のすべてのデータをスキャンする** -- すべてのセッション詳 細 をスキャンするには、このオプションを選 択 します。
- **各 セッションのセッション ヘッダのみをスキャンする** -- セッション ヘッダのみをスキャンし、セッション詳 細 はスキャンしないようにするには、このオプションを選 択 します。これは、セッションのすべてのデータをスキャンするよりも高 速 ですが、問 題 を発 見 しにくくなる場 合 もあります。
- **以 下 の条 件 に一 致 するセッションのみをスキャンします**
  - **次 の期 間 にバックアップされたセッション: 過 去** -- メディア検 証 操 作 に含 めるセッションがバックアップされた日 数 を指 定 します。デフォルトは 7 日 です。その場 合 、過 去 7 日 間 にバックアップされたすべてのセッションがスキャンされます。
  - **選 択 するセッションの上 限** -- スキャン条 件 に該 当 するセッション数 が多 すぎる場 合 に、スキャンするセッション数 を制

限します。デフォルト値は 20% です。パーセントまたは数値を選択できます。

- **セッションのスキャン対象ノードを指定してください (複数指定する場合は、カンマ ',' を使用して区切ります)** -- 指定したノードでスキャンするセッションを示します。これにはワイルドカードを使用できます。たとえば、ノード名 ARC* を指定した場合、セッションはノード名 ARC001 およびノード名 ARC002 から選択されます。ノード名を指定しなかった場合は、すべてのノードのすべてのセッションが選択されます。デフォルトでは、すべてのノードのすべてのセッションが選択されます。

ドライブの連 続 クリーニングの動 作

バックアップ ジョブの実 行 中 にテープ ドライブの汚 れが検 出 される ことがあります。テープ ドライブのクリーニングにより、多 数 のテープ ドライブおよびメディア エラーを解 決 できます。

Arcserve Backup でドライブの連 続 クリーニングを行 うには、セット アップ中 に指 定 したテープ クリーニング スロットにクリーニング テープを装 填 し、クリーニング スケジュールを指 定 しておく必 要 があります。クリーニング スケジュールを指 定 しなかった場 合 、Arcserve Backup はデフォルトの 100 時 間 おきに、テープのクリーニング操 作を実 行 します。

バックアップ ジョブ中 に Arcserve Backup でテープ ドライブの汚 れが検 出 され、クリーニング スロットが設 定 されている場 合 は、Arcserve Backup によって以 下 の分 析 と処 理 が自 動 的 に実 行 されます。

- Arcserve Backup でバックアップ中 に書 き込 みエラーが検 出 され、テープ ドライブやメディアの汚 れがその原 因 である場 合 は、Arcserve Backup はテープ ドライブへの書 き込 みを再 試 行 します。
- 2 回 目 の書 き込 みにも失 敗 し、以 下 の条 件 に 1 つでも該 当 する場 合 、Arcserve Backup はテープ ドライブのクリーニングを行 います。
  - テープ ドライブが 1 度 もクリーニングされたことがない場 合 。
  - DLTSage がテープ ドライブのクリーニングが必 要 であること を検 出 し、ドライブの使 用 がスケジュールされたクリーニン グの 4 分 の 1 を超 えている場 合 。
  - テープ ドライブの使 用 が、クリーニングの 3 分 の 1 を超 えた場 合 。
  - ユーザがテープ ドライブの ForceClean を指 定 した場 合 。

Arcserve Backup で、ジョブを継 続 するためにテープ ドライブのクリーニングが必 要 と判 断 された場 合 は、以 下 の処 理 が行 われます。

1. Arcserve Backupジョブが停 止 されます。
2. ライブラリはテープをホーム スロットに戻 し、テープ ドライブをロック します。

3. Arcserve Backupからクリーニング処 理 が指 示 されます。
4. ライブラリはテープをクリーニング済 みのドライブに戻 し、テープとバッファの位 置 を調 整 します。
5. Arcserve Backupジョブが再 開 されます。

論理ブロック保護の実装

LBP (Logical Block Protection、論理ブロック保護) は、IBM や HP などの、スタンドアロンのテープ ドライバの製造元が提供する機能です。Arcserve Backup はこの機能を利用して、以下の状況で発生したドライブの読み取り/書き込みエラーを検出できます。

- バックアップ データをメディアに書き込む過程でエラーが発生した場合。たとえば、データの破損などです。
- バックアップ データがネットワークまたは記憶域ネットワークを通して転送されたときにバックアップ データが変更された場合。

エラーが発生した場合、ドライブは SCSI エラーをテープ エンジン ログ ファイルにレポートし、バックアップは失敗します。

Arcserve Backup での LBP の実装では、以下のバックアップはサポートされません。

- 読み取り操作での LBP
- Arcserve Tape RAID のバックアップ
- NAS (Network Attached Storage、ネットワーク接続ストレージ) のバックアップ
- Arcserve Backup UNIX/Linux Data Mover のバックアップ
- ファイル システム デバイスのバックアップ

  例 : データ デデュプリケーションとステージングのバックアップ

LBP を実装するには、以下の手順に従って、レジストリ キーを作成します。スタンドアロン テープ ドライブのレジストリの DEVICE<#> キー下にレジストリ エントリを作成できます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup サーバにログインします。
2. 以下のレジストリ キーを開きます。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\TapeEngine\DEVICE<#>

   注 : DEVICE<#> は、LBP を実装するデバイスの数を表します。
3. 以下の DWORD を作成します。

   LBP
4. LBP の DWORD 値を 1 に設定し、変更を保存します。

注：LBP を無効にするには、LBP の DWORD 値を 0 に設定します。

テープ使用率の最適化手順

たとえば、複数のディスク ステージング バックアップ ジョブまたは複数の GFS ローテーション バックアップ ジョブを行うとすると、各ジョブでそれぞれ、増分バックアップまたは差分バックアップ用にテープをフォーマットすることになります。データの増分サイズまたは差分サイズがテープの容量よりも少ない場合は、テープの使用率は最適化されずにテープの容量は無駄になります。さらに、多数のテープを使用することによって、テープ ライブラリ内の必要なスロットの数が増加し、その結果、多数のテープをオフサイトに送る必要が生じる場合もあります。

この問題を解決する方法には、Media Maximization (メディアの有効利用) 機能とマイグレーション中の統合の 2 つの方法があります。

詳細情報:

Media Maximization 機能

マイグレーション中の統合

Media Maximization 機能


Media Maximization 機能は、GFS ジョブおよびローテーション ジョブでディスクおよびテープの使用率を最適化するのに役立つ処理です。GFS ジョブやローテーション ジョブでは、スケジュール ベースでデータが同じメディア プールにバックアップされた場合、Arcserve Backup は、毎回新しいテープをフォーマットする代わりに、一部入力済みのテープ上に自動的に新しくバックアップしたデータを追加します。Media Maximization 機能を使用して、テープの容量を最適化するだけでなく、GFS ローテーション ジョブ データの保存に必要なディスクやテープの数も削減することができます。

Media Maximization 機能は、以下の種類のジョブに使用できます。

- GFS ジョブ
- ディスク ステージング GFS ジョブ
- ディスク ステージング ローテーション ジョブ
- メディア プールを使用してバックアップ データを追加するカスタム ディスク ステージング ジョブ

注： Arcserve Backup では、指定されたメディア プール プレフィックスが、Media Maximization 機能を使用する一連のジョブと同じである場合にのみ、GFS ローテーション ジョブに Media Maximization 機能を適用します。たとえば、データをジョブ 1 からメディア プール A の同じテープにあるジョブ 2 に統合することも、データをジョブ 3 からメディア プール B の別のテープにあるジョブ 4 に統合することもできます。

ただし、Media Maximization 処理では、Arcserve Backup は、アクティブなバックアップ ジョブによってすでに使用されているメディアにはデータをバックアップしません。そのため、データのバックアップやマイグレーションが連続するように、(ステージング ジョブ内の) バックアップ ジョブまたはマイグレーションのスケジュールが設定されていることを確認する必要があります。Arcserve Backup で、メディアが現在使用中であることを検出した場合は、1 番目のジョブが完了するまで待機せずに戻って、2 番目のジョブ用に新しいテープをフォーマットします。



例 : Media Maximization 機 能 の動 作

- **GFS ローテーション** -- 複 数 のバックアップ サーバが GFS バック アップ ジョブを処 理 します。すべてのジョブに同 じメディア プール プレフィックスを指 定 した場 合 のみ、Arcserve Backup はバック アップ データを同 じメディアに保 存 します。
- **ステージング バックアップ** -- 複 数 のバックアップ サーバ(サーバ A および サーバ B) がバックアップ ジョブまたはマイグレーション ジョブを処 理 します。サーバ A でジョブが進 行 している間 に、 サーバ B のジョブが開 始 されます。Arcserve Backup は、サーバ B のジョブのデータをサーバ A のジョブとは異 なるテープに書 き 込 みます。複 数 のバックアップ サーバが同 じメディアにデータを 同 時 に書 き込 むことはできないため、Arcserve Backup はこの ように動 作 します。ただし、サーバ A のジョブが完 了 した後 に サーバ B のジョブが開 始 された場 合 は、Arcserve Backup は サーバ A が書 き込 んだテープにデータを書 き込 みます。

  注 : 別 のテープにバックアップ データが保 存 されないように、 [初 回 メディアのタイムアウト]の値 を増 やし、ジョブの待 機 時 間 を増 やしてみることをお勧 めします。詳 細 については、「バック アップ マネージャのバックアップ メディア オプション」を参 照 し てください。

詳 細 情 報 :

テープ使 用 率 の最 適 化 手 順

マイグレーション中 の統 合

マイグレーション中 の統 合

マイグレーション中 の統 合 は、ステージング ジョブのテープ使 用 率 を最 適 化 する場 合 に役 立 ちます。マイグレーション中 の統 合 は、カスタム ジョブ、ローテーション ジョブ、または GFS ローテーション ジョブで使 用 することができます。

ステージング ジョブでは、データがステージング領 域 から同 じメディア デスティネーション(同 じメディア プール プレフィックス) にマイグレート (またはコピー) された場 合 に、マイグレーション中 の統 合 オプションを使 用 すると、毎 回 新 しいテープをフォーマット する代 わりに、一 部 入 力 済 みのテープにマイグレートされたデータを追 加 することができます。マイグレーション中 の統 合 オプションを使 用 することによって、テープの容 量 を最 適 化 するだけでなく、マイグレーション データの保 存 に必 要 なテープの数 も削 減 することができます。

マイグレーション中 の統 合 オプションは、Media Maximization 機 能 と同 様 で、データはアクティブなマイグレーション ジョブによって使 用 されているメディアにはマイグレートされません。しかし、このオプションを使 用 すると、次 のマイグレーション ジョブを前 のマイグレーション ジョブが完 了 するまで開 始 されないように、各 ジョブをスケジューリングする必 要 がなくなります。このオプションを選 択 すると、Arcserve Backup はメディアが現 在 使 用 中 であるかどうかを自 動 的 に検 出 し、使 用 中 である場 合 は、現 在 のマイグレーション ジョブが完 了 するまで待 機 してから次 のマイグレーション ジョブを開 始 します。マイグレーション中 にデータを統 合 するには、別 のジョブに属 しているデータを同 じテープに統 合 できるように、同 一 のターゲット メディア プレフィックスおよびターゲット メディア プール プレフィックスを指 定 する必 要 があります。

[コピー中 にジョブをまたがるデータを統 合 する]オプション([ポリシー]タブに表 示 される [その他]のオプション) を使 用 すると、マイグレーション中 にさまざまなジョブのデータを単 一 のテープに統 合 するように指 定 できます。

例 : マイグレーション作 業 中 のデータの統 合 方 法

データをジョブ 1 から同 じテープにあるジョブ 2 に統 合 することも、データをジョブ 3 から別 のテープにあるジョブ 4 に統 合 することもできます。このシナリオでは、以 下 の手 順 を実 行 する必 要 があります。

- ジョブ 1 のバックアップをサブミットするときに、統合を選択します。メディア プレフィックスを AAA、メディア プールを MP1 と指定します。
- ジョブ 2 のバックアップをサブミットするときに、統合を選択します。メディア プレフィックスを AAA、メディア プールを MP1 と指定します。
- ジョブ 3 のバックアップをサブミットするときに、統合を選択します。メディア プレフィックスを BBB、メディア プールを MP2 と指定します。
- ジョブ 4 のバックアップをサブミットするときに、統合を選択します。メディア プレフィックスを BBB、メディア プールを MP2 と指定します。

ジョブ 1 と 2、およびジョブ 3 と 4 からのデータを統合する場合、サブミットされるジョブごとに同一のメディア プレフィックスとメディア プールを指定する必要があります。統合は同じテープ セットに行う必要があるので、ターゲット デスティネーション内の同じテープ ライブラリ グループを選択する必要もあります。さらに、統合される予定のジョブは同じバックアップ サーバ上で実行される必要があります。

重要: これらの 4 つのパラメータ(メディア プレフィックス、メディア プール、ターゲット デスティネーション、およびバックアップ サーバ) のうちのいずれかが異なる場合、データは同じテープ セットに統合されません。

また、データをテープに上書きするか、既存のテープに追加するかのいずれかのコピー方法を指定することもできます。

- **上書き** -- 複数のジョブのデータを統合して日単位でテープを送る必要がある場合は、[上書き]オプションを選択する必要があります。これにより、確実にテープを日単位でフォーマットし、その日にバックアップしたすべてのデータを単一テープにマイグレートすることができます。


  たとえば、ジョブが 2 つ(ジョブ 1 および ジョブ 2) あり、日単位でテープをオフサイトに送る必要があるとします。このシナリオでは、[上書き]を選択します。月曜日のバックアップ ジョブが終了すると、Arcserve Backup は月曜用の最終テープをフォーマットし、ジョブ 1 および 2 のデータをステージング テープから最終テープにコピーします。そして、火曜日のバックアップ ジョブが終了すると、Arcserve Backup は火曜用の最終テープをフォー

マットし、ジョブ 1 および 2 のデータをステージング テープから最終 テープにコピーします。このようにして、テープが毎 日 フォーマットされることで、日 単 位 でテープをオフサイトに送 ることができます。


- **追 加** -- 複 数 のジョブの一 週 間 分 のデータ(日 単 位 でバックアップ) を単 一 テープに統 合 して週 単 位 でテープを送 る必 要 がある場 合 は、[追 加]オプションを選 択 する必 要 があります。これにより、たとえば 5 日 間 の GFS ローテーション ジョブで、月 曜 日 、火 曜 日 、水 曜 日 、および木 曜 日 にバックアップされたすべての増 分 データまたは差 分 データ(別 々 のジョブに属 している) は 1 つのテープ セットに統 合 されます。別 のジョブで金 曜 日 に行 われたフル バックアップは別 のテープ セットに統 合 されます。

  たとえば、ジョブが 2 つ(ジョブ 1 および ジョブ 2) あり、日 単 位 ではテープをオフサイトに送 らないとします。このシナリオでは、[追 加]を選 択 します。月 曜 日 のバックアップ ジョブが終 了 すると、Arcserve Backup は月 曜 用 の最 終 テープをフォーマットし、ジョブ 1 および 2 のデータをステージング テープから最 終 テープにコピーします。そして、火 曜 日 のバックアップ ジョブが終 了 すると、Arcserve Backup は、ジョブ 1 および 2 のデータをステージング テープからコピーし、月 曜 の最 終 テープに対 して追 加 を行 います。新 しいテープが毎 日 フォーマットされることはなく、日 単 位 のバックアップ用 に 1 週 間 全 体 で 1 本 のテープのみがフォーマットされます。これにより、テープをより効 率 的 に利 用 できます。

以下の図に、マイグレーション時に統合するオプションを有効にしなかった場合のテープの使用要件を示します。



以下の図に、マイグレーション時に統合するオプションを有効にした場合のテープの使用要件を示します。



詳細情報：

テープ使用率の最適化手順

Media Maximization 機能

メディア プールの仕組み

各メディア プールは、保存セットと再利用セットに分けられています。これらのセットは、指定した基準が満たされるまでテープ上のバックアップ データの保存を管理するために互いに組み合わせて使用されます。基準が満たされると、これらのテープを再利用してリサイクルできます。ユーザが定義する保存基準は以下の 2 つです。

- 保存セットに保存する必要のある最小メディア数
- 保存期間 (日数)

ローテーションでのメディア プールの使用例

週 5 日の営業日のうち、月曜日、火曜日、水曜日、および木曜日に日単位のバックアップが実行されます。これらの日単位のバックアップごとに、独自のバックアップ メディアのセット (日単位保存セット) があり、それらは 4 日間 (ユーザ定義の保存期間) 保存されます。5 日目 (金曜日) には、週単位保存セットが 1 つ作成され、前の月曜日の日単位保存セットが再利用セットに組み込まれて、再利用 (上書き) できるようになります。つまり、次の月曜日には、前の月曜日の日単位メディア プールが再利用セットに組み込まれていることになり、その月曜日のバックアップに再利用できます。次の月曜日のバックアップが完了すると、その日の再利用セットが「月曜日の保存セット」になり、その週の間保存されます。

以下の図は、一般的なメディア プールでのバックアップ ジョブの処理方法およびメディア プール内での保存セットと再利用セットの動作を示しています。

保存セット

メディア プールの保存セットとは、メディア プールに指定した保存要件が満たされるまで上書きできないメディア セットです。カスタム バックアップ ジョブすべてについて、保存セット情報の変更、保存セットから再利用セットへのメディアの移動、あるメディア プールの保存セットから別のメディア プールの保存セットへのメディアの移動が可能です。

保存セットに保存する必要のある最小メディア数と、メディアを保存しておく日数は定義できます。これらの設定により、メディアが保持される期間が決まります。これらの基準が両方満たされる

と、Arcserve Backup によって、保存セットにある最も古いメディアが再利用セットに解放され、リサイクルして再利用(上書き)できるようになります。

- 保存セット内のメディアは、特定の期間使用(書き込み)されないと再利用セットに移されますが、その移動までの未使用期間を保存期間といいます。たとえば、保存期間を14日と指定した場合、メディアは、指定した日数の間は保存セット内に保持されます。しかし、使用されないまま14日間が経過すると、再利用セットに移されます。
- 保存セットに保存する最小メディア数は、最も古いメディアを再利用セットにリサイクルする際、保存セットに残しておく必要のあるメディアの数です。これを指定しておくと、バックアップを長期間行わなくても、データが失われるのを防ぐことができます。

注: 保存セットにあるメディアをフォーマットまたは消去しようとすると、警告が表示されます。

再利用セット

メディア プールの再利用セットとは、指定した保存日数の基準を満たした後に保存セットからリサイクルされたメディアのセットです。保存セット内のメディアで、指定の基準(保存する必須メディア数および保存期間)を満たし、再利用または上書きが可能になったメディアは、再利用セットに移されます。再利用セットにある最も古いメディア、つまり使用されていない期間がもっとも長いメディアから順に使用されます。

再利用セット内のメディアは、上書きされるたびに保存セットに移動されます。指定の保存日数を超過したメディアは、再び再利用セットに移動します。これらの保存基準が満たされた場合、Arcserve Backup はブランク テープを要求するメッセージを表示するか、再利用セットからメディアを受け入れます。

Arcserve Backup では、ジョブの開始時にメディア プールのメンテナンスが実行されます。以下の 2 つの保存条件が満たされるまで、保存セット内のメディアを再利用セットに移動することはできません。メディア プール マネージャの左パネルでメディア プールの再利用セットを選択すると、右パネルにメディア プール名、セット名、所有者名、再利用セット作成日が表示されます。

保存セットと再利用セット

上書きできない重要なデータが入っているメディアのセットを、保存セットと呼びます。あるメディア プールの保存セットのメディアを別のメディア プールの保存セットに移動できます。フォーマットされていない期間が最も長いメディアが、最初に使用されます。

注： 保存セットにあるメディアをフォーマットまたは消去しようとすると、警告が表示されます。

保存セット内のメディアは一定の基準 (保存セット内の必須メディア数や保存期間) を満たすと、再利用セットに移されます。再利用セット内のメディアに書き込みが行われるたびに、そのメディアは保存セットに移されます。また、Arcserve Backup がスクラッチ セットで空でないメディアを検出すると、メディア プール マネージャは、データが入っている WORM メディアが使用されないように、メディアの使用を制御します。

保存セット内のメディアは、特定の期間使用されないと再利用セットに移されますが、その移動までの未使用期間を保存期間といいます。たとえば、保存期間を14日と指定した場合、メディアは、指定した日数の間は保存セット内に保持されます。しかし、使用されないまま14日間が経過すると、再利用セットに移されます。

保存セットの必須メディア数を指定します。これは、古いメディアが再利用セットに移される際に、保存セットに最低保持されている必要のあるメディアの数です。これを指定しておくと、バックアップを長期間行わなくても、データが失われるのを防ぐことができます。

選択されたバックアップのタイプと方法に関係なく、すべてのメディアはメディア プールに割り当てられます。Arcserve Backupでは、ジョブの最初にメディア プール管理が実行され、以下の2つの基準が満たされるまで、保存セット内のメディアの再利用セットへの移動は許可されません。

- 保存セット内の最も古いテープが保存期間を超過している。
- 保存セット内にメディアが必須の数だけある。

これらの条件が満たされた場合、Arcserve Backupはブランク テープを要求するメッセージを表示するか、再利用セットからメディアを受け入れます。

シリアル番 号

メディア プール内 のメディアを分 類 する手 段 の1つにシリアル番 号 があります。メディアのシリアル番 号 は変 更 できませんが、以 下 のいずれかの方 法 でメディアのシリアル番 号 を作 成 できます。

- **バーコード** -- ラベルから読 み取 られた番 号 がシリアル番 号 になります。バーコード リーダが付 いているライブラリではこの方 法 を使 用 する必 要 があります。この方 法 は、以 前 に定 義 済 みのメディア プールの設 定 よりも優 先 されます。
- **自 動** -- プールの作 成 時 に設 定 された [基 本 シリアル番 号]および [シリアル番 号 の範 囲]に基 づいて、Arcserve Backup によりメディアのシリアル番 号 が自 動 的 に割 り当 てられます。
  - **[基 本 シリアル番 号]**-- 基 本 となるシリアル番 号 で、Arcserve Backup が自 動 的 にシリアル番 号 を割 り当 てるときに使 用 します。最 初 にフォーマットされるメディアには、この基 本 シリアル番 号 と同 じシリアル番 号 が割 り当 てられます。それ以 降 、各 メディアのシリアル番 号 は、1ずつ増 えます。
  - **[シリアル番 号 の範 囲]**-- メディア プールのシリアル番 号 を分 類 する範 囲 (最 大 31 桁) を指 定 できます。

GFS メディア プール

GFS(Grandfather-Father-Son) ローテーション メディア プールは、基本のメディア プールのアーキテクチャをベースにしています。

GFS ローテーション ジョブでは、日単位、週単位、および月単位の 3 種類のメディア プールが使用されます。ジョブをサブミットするときに [メディア プール名 プレフィックス]フィールドに入力された情報に基づいて名前が付けられます。

GFSローテーション ジョブを実行すると、Arcserve Backupはメディアを自動的にフォーマットし、バックアップの種類、メディア プール、および日付に基づく以下の構文に従って名前を割り当てます。

(バックアップの種類) -(ユーザ定義のメディア プール プレフィックス) -(曜日) -(日付)

構文要素	値
バックアップの種類	F - フル バックアップ I - 増分バックアップ D - 差分バックアップ W - 週単位バックアップ M - 月単位バックアップ A - すべての日単位のバックアップ(フル、増分、差分) (デフォルトで有効になっている [Media Maximization]機能を使用し、[メディアへ追加]オプションが有効になっている場合)。Media Maximization 機能の詳細については、「GFS ローテーション ジョブでのメディア最大化」を参照してください。
ユーザ定義のメディア プール プレフィックス	GFS ローテーション スキーマのメディア プールに割り当てた名前
曜日	ジョブが実行された曜日 (アルファベットで省略表示)
Date	バックアップを実行した日付 (mm/dd/yy 形式)。

メディアの命名規則から、簡単にバックアップ メディアを見つけることができます。たとえば、ローテーション スキーマが最初のフル バックアップに使用するメディアには、F TP MON 11/1/05 という名前が付けられます。

注 : Arcserve Backup では、メディア プール名 の指 定 に、アンダースコア(_) とハイフン(-) は使 用 できません。

週 5日 のローテーション スキーマの場 合 、各 メディア プールの保 存 期 間 は以 下 のとおりです。

- **[日 単 位](_DLY)** --6 日 間 (7 日 のローテーション スキーマの保 存 期 間 は 8 日)
- **[週 単 位](_WLY)** --5 週 間
- **[月 単 位](_MLY)** --343 日 間

保 存 セット内 のメディア数 とGFSメディア プールの保 存 期 間 は、以 下 の式 で算 出 されます。

- **日 単 位 プール** -- 日 単 位 のバックアップ ジョブに使 用 するメディアを保 持 します。デフォルトの保 存 期 間 は 6 日 です。保 存 セット内 のメディア数 は、GFSローテーション内 の日 単 位 のメディア数 から1を引 いた数 (日 単 位 のメディア数 ― 1) です。
- **週 単 位 プール** -- このプールは、週 単 位 のメディアを保 持 します。保 存 期 間 は、週 単 位 のメディア数 に7を掛 けて、1を引 いた数 (週 単 位 メディア数 *7― 1) です。保 存 メディア数 は、GFS セットアップ内 の週 単 位 のメディア数 から 1 を引 いたものに基 づきます [週 単 位 のメディア数 - 1]。
- **月 単 位 プール** -- このプールは、月 単 位 のメディアを保 持 します。保 存 期 間 は、月 単 位 のメディア数 に29を掛 けて5を引 いた数 (月 単 位 メディア数 *29― 5) です。保 存 メディア数 は、GFS セットアップ内 の月 単 位 のメディア数 から 1 を引 いたものに基 づきます(月 単 位 のメディア数 - 1) 。

詳 細 情 報 :

GFS ローテーション ジョブでのMedia Maximization

GFS ローテーション ジョブでのMedia Maximization

Arcserve Backup では、Media Maximization 機能はデフォルトで有効になっています。このオプションを使用すると、同じメディア プールを使用して複数の GFS バックアップ ジョブをサブミットできます。同じメディア プールを共有すると、ジョブごとに新しいテープ セットを作成する代わりに、複数のジョブを同じテープ セットに追加することができます。これにより、GFS ローテーション ジョブの実行時に使用するメディアの量が減少します。

重要：Arcserve Backup が GFS ローテーション バックアップ データを確実に同じテープに書き込むようにするため、[バックアップ マネージャ]画面では、指定されたジョブに対して同じメディア プール プレフィックスを指定する必要があります。

注： Media Maximization 機能を無効にするには、NT レジストリの DWORD 値 EnableMediaMaximization を 0 に設定します。このレジストリ キーは次のとおりです。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\Task\Backup

詳細情報：

GFS メディア プール

メディアの使 用 率 を最 大 化 する方 法

Media Maximization機 能 を有 効 に活 用 するには、同 じメディア プールを使 用 するGFSバックアップ ジョブをサブミット する際 に、以 下 のガイドラインに従 います。

- **同 じローテーション スキーマを使 用 する** -- 別 々 のローテーション スキーマを使 用 した GFS ジョブでは、異 なるテープ名 が必 要 になる場 合 があります。複 数 のGFSジョブで同 じメディアを共 有 するには、同 じローテーション スキーマを使 用 します。
- **各 GFS ジョブを同 じ日 に開 始 する** -- GFS ジョブの初 日 にはフル バックアップが実 行 されます。異 なる日 付 に開 始 されるジョブ では、第 1 週 にメディアを共 有 できない場 合 があります。複 数 の GFS ジョブで第 1 週 にメディアを確 実 に共 有 させるには、各 GFS ジョブを同 じ日 に開 始 します。そうしない場 合 、メディアの 共 有 は第 2 週 以 降 に開 始 されます。
- **複 数 の GFS バックアップ ジョブを変 更 して新 しいメディア プール を使 用 する場 合 は、同 じ日 に変 更 する** -- これにより、すべて のジョブでメディアがただちに共 有 されます。そうしない場 合 、メ ディアの共 有 は第 2 週 以 降 に開 始 されます。
- **既 存 の GFS ジョブを変 更 して、他 の GFS ジョブと同 じメディア プールを使 用 する** -- 同 じローテーション スキーマを使 用 する複 数 の既 存 GFS ジョブを変 更 した場 合 、メディアの共 有 はただち に開 始 されます。ただし、いずれかのジョブの実 行 期 間 が 1 週 間 未 満 の場 合 は、メディアの共 有 は第 2 週 に開 始 される場 合 があります。

Media Maximization の方法

メディア使用量を最大化するには、2 種類の方法があります。使用する方法は、GFS バックアップ ジョブのサブミット時に [メディアへの追加] 機能を有効にするかどうかによって異なります。どちらの方法でも、必要なメディア量が大幅に削減されます。以下に、各方法の詳細について説明します。

- [メディアへの追加] オプションをオフにして GFS ローテーション ジョブをサブミットする
- [メディアへの追加] オプションを有効にして GFS ローテーション ジョブをサブミットする

[メディアへの追 加]オプションをオフにして GFS ローテーション ジョブをサブミットする

[メディアへの追 加]オプションをオフにして GFS ローテーション ジョブをサブミットする場 合 は、同 じメディア プールを使 用 して複 数 のジョブをサブミットすることで、メディアの使 用 率 を最 大 化 できます。

たとえば、同 じメディア プールおよび5日 間 のローテーション スキーマを使 用 している3つのGFSローテーション ジョブをサブミットする場 合 、これらのすべてのジョブは同 じセットを共 有 します。ローテーション スキーマの各 曜 日 に、この3つのジョブは同 じテープに追 加 されます。

- 月 曜 日 = ジョブ1(1日 目)、ジョブ2(1日 目)、およびジョブ3(1日 目)のフル バックアップを含 む1本 のテープ。
- 火 曜 日 = ジョブ1(2日 目)、ジョブ2(2日 目)、およびジョブ3(1日 目)の増 分 バックアップを含 む1本 のテープ。
- 水 曜 日 = ジョブ1(3日 目)、ジョブ2(3日 目)、およびジョブ3(3日 目)の増 分 バックアップを含 む1本 のテープ。
- 木 曜 日 = ジョブ1(4日 目)、ジョブ2(4日 目)、およびジョブ3(4日 目)の増 分 バックアップを含 む1本 のテープ。
- 金 曜 日 = ジョブ1(5日 目)、ジョブ2(5日 目)、およびジョブ3(5日 目)の週 単 位 のバックアップを含 む1本 のテープ。

この場 合 、1週 間 で5本 のテープが必 要 です。

Media Maximization機 能 を無 効 にする場 合 、各 ジョブに専 用 のテープが必 要 になります。

- 月 曜 日 = 3本 のフル バックアップ テープ。ジョブ1(1日 目)に1本 のテープ、ジョブ2(1日 目)に1本 のテープ、およびジョブ3(1日 目)に1本 のテープ。
- 火 曜 日 = 3本 の増 分 バックアップ テープ。ジョブ 1 (2 日 目) に 1 本 のテープ、ジョブ 2 (2 日 目) に 1 本 のテープ、およびジョブ 3 (2 日 目) に 1 本 のテープ。
- 水 曜 日 = 3本 の増 分 バックアップ テープ。ジョブ 1 (3 日 目) に 1 本 のテープ、ジョブ 2 (3 日 目) に 1 本 のテープ、およびジョブ 3 (3 日 目) に 1 本 のテープ。

- 木曜日 = 3本の増分バックアップ テープ。ジョブ1(4日目)に1本のテープ、ジョブ2(4日目)に1本のテープ、およびジョブ3(4日目)に1本のテープ。
- 金曜日 = 3本の週単位のバックアップ テープ。ジョブ 1(5日目)に1本のテープ、ジョブ 2(5日目)に1本のテープ、およびジョブ 3(5日目)に1本のテープ。

  Media Maximization機能を無効にする場合、1週間で15本のテープが必要です。

注: [メディアへ追加]を有効にせずに、同じメディア プールを使用して複数の GFS ローテーション ジョブをサブミットする場合、同じバックアップ方式を使用している場合のみテープを共有することができます。たとえば、フル バックアップ ジョブのデータが記録されているテープは、別のフル バックアップ ジョブのデータ以外は記録できません。増分、差分、週単位、月単位のバックアップ ジョブのデータとは共有できません。

[メディアへの追 加]オプションを有 効 にして GFS ローテーション ジョブをサブミットする

[メディアへの追 加] 機 能 を有 効 にせずに GFS ローテーション ジョブをサブミットする場 合 と同 様 に、[メディアへの追 加]を有 効 にすると、同 じメディア プールを使 って複 数 のジョブをサブミットし、メディアを最 大 限 に使 用 できます。また、[メディアへの追 加]オプションを有 効 にすると、使 用 されているバックアップ方 法 に関 係 なく異 なるジョブ間 でテープを共 有 することができるため、メディアの使 用 率 を最 大 化 できます(週 単 位 および月 単 位 のバックアップ ジョブは例 外 です。週 単 位 および月 単 位 のバックアップ ジョブが、フル、増 分 、差 分 バックアップ ジョブとテープを共 有 することはできません) 。

たとえば、[メディアへの追 加]オプションを無 効 にして、同 じメディア プールを使 用 する複 数 の GFS ローテーション ジョブをサブミットする場 合 、フル バックアップのデータを含 むテープは、他 のフル バックアップ ジョブのデータとのみ共 有 できます。[メディアへの追 加]オプションを有 効 にすると、フル バックアップ データを含 むテープは、フル、増 分 、および差 分 データを共 有 できます。

異 なるバックアップ方 式 を使 用 するジョブ間 でテープを共 有 する際 に、Arcserve Backupでは同 じGFSローテーション ネーミング構 文 が使 用 されますが、[メディアへ追 加]オプションが有 効 になっている場 合 は、バックアップの種 類 ごとに異 なる命 名 規 則 が使 用 されます。

(バックアップの種 類) -(ユーザ定 義 のメディア プール プレフィックス) -(曜 日) -(日 付)

[メディアへの追 加]が有 効 でない場 合	[メディアへの追 加]が有 効 である場 合
F - フル バックアップ	A - フル バックアップ
I - 増 分 バックアップ	A - 増 分 バックアップ
D - 差 分 バックアップ	A - 差 分 バックアップ
W - 週 単 位 バックアップ	W - 週 単 位 バックアップ
M - 月 単 位 バックアップ	M - 月 単 位 バックアップ

[メディアへの追 加]オプションを有 効 にして GFS ローテーション ジョブをサブミットすると、同 じメディア プールを使 用 して複 数 のジョブをサブミットすることでメディアの使 用 率 を最 大 化 し、同 じ週 の前 日 のテープを使 用 できます。

たとえば、同じメディア プールおよび5日間のローテーション スキーマを使用している3つのGFSローテーション ジョブをサブミットする場合、これらのすべてのジョブは同じセットを共有します。さらに、数日間にわたって同じテープを共有することもできるので、使用するテープの数を大幅に減らすことができます。

- 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 = ジョブ1(1日目)、ジョブ2(1日目)、およびジョブ3(1日目)のフル バックアップとジョブ1(2、3、4日目)、ジョブ2(2、3、4日目)、ジョブ3(2、3、4日目)の増分バックアップ データを含む1本のテープ。
- 金曜日 = ジョブ1(5日目)、ジョブ2(5日目)、およびジョブ3(5日目)の週単位のバックアップを含む1本のテープ。

この場合、1週間で2本のテープが必要です。

Media Maximization機能を無効にする場合は、ジョブごとに専用のセットが必要になります。これらのテープのうち、同じバックアップ方法で保存されたデータを含むテープだけが共有できます。

- 月曜日 = 3本のフル バックアップ テープ。ジョブ1(1日目)に1本のテープ、ジョブ2(1日目)に1本のテープ、およびジョブ3(1日目)に1本のテープ。
- 火曜日、水曜日、木曜日 = 3本の増分バックアップ テープ。ジョブ1(2、3、4日目)に1本のテープ、ジョブ2(2、3、4日目)に1本のテープ、およびジョブ3(2、3、4日目)に1本のテープ。
- 金曜日 = 3本の週単位のバックアップ テープ。ジョブ1(5日目)に1本のテープ、ジョブ2(5日目)に1本のテープ、およびジョブ3(5日目)に1本のテープ。

  この場合、1週間で9本のテープが必要です。

注： Arcserve Backup [メディアへ追加]オプションをオンにしてGFSローテーション ジョブをサブミットする際に、何らかの理由で前日のメディアをで使用できない場合、「[メディアへ追加]オプションを使用する場合」の命名規則を使用して、再利用セットのメディアまたはブランク メディアをフォーマットします。このような状況が発生する可能性を低減する方法については、この章の「メディアの最大化ルール」を参照してください。

重複メディアのルール

Media Maximization機能を有効にすると、同じメディア プールを使用する複数のGFSジョブでテープを共有できるため、他のGFSジョブでメディアが使用中であるという状況が発生する可能性があります。[メディアへの追加]を有効にしていない状態でGFSバックアップ ジョブをサブミットしたときにこの状況が発生した場合、ジョブは待機状態になり、テープが使用可能になってからメディアへの追加が行われます。デフォルトの待機時間は10分です。10分後も引き続きメディアが使用中の場合は、別のテープが使用されます。

[メディアへ追加]オプションを有効にしてGFSバックアップ ジョブをサブミットした際にこのような状況が発生した場合は、Arcserve Backupは前日に使用したメディアに追加しようとします。このメディアも使用中の場合は、10分間待機します。10分後も引き続きメディアが使用中の場合、ジョブは現在の日付に基づいて別のメディアを生成し、このメディアの使用を試行します。この新しいメディアも使用中の場合は、ジョブは10分間待機します。このメディアが10分後も引き続き使用中の場合、ジョブは新しい名前で別のメディアをフォーマットします。

注：レジストリキーGFSwaittimeに新しい値を入力することで、待機時間を変更できます。この値は以下のレジストリキーの下にあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\Task\Backup

メディア プール マネージャ

メディア プール マネージャでは、メディア プールの作成およびメンテナンスを実行できます。Arcserve Backup はメディア上にカタログ ファイルを作成し、マージ ジョブとデータベース バックアップ ジョブのパフォーマンスを向上させます。メディア プール マネージャは、以下の作業を実行する際に役立ちます。

- **新しいメディア プールの作成** -- メディアをメディア プールに割り当てるには、最初にメディア プールを作成します。メディア プールに付ける名前は、15バイト以内で入力します。
- **既存のメディア プールの削除** -- メディア プールを削除するには、まず対象メディア プールに含まれるメディアを別のメディア プールに割り当てる必要があります。
- **プール内でのメディアの移動** -- セット間でメディアを移動できます。また、[メディアの割り当て]または [メディアの削除]オプションを使用し、再利用セットから保存セット (またはその逆) への移動も可能です。
- **ロケーション メンテナンスの実行** -- 新しいロケーション情報の入力、既存のロケーション情報の修正、メディアの特定のロケーションへの割り当てが可能です。
- **メディア プールへのメディアの割り当て** -- メディアをフォーマットする際、メディアをメディア プールに割り当てます。デバイス管理を使用してメディアをフォーマットするときには、対象メディアに関連付けられる特定のメディア プール情報を定義します。
- **メディア プールからのメディアの削除** -- メディア プールからメディアを削除できます。

注 : WORM(Write Once Read Many) メディアは、メディアへの上書きオプションが設定されたジョブに使用したり、メディアを消去したり、メディア プールに追加することはできません。これらの操作は、WORM サポートのアップデートによってブロックまたは無効化されます。

メディア プールの作成

自動ローテーション スキーマを使用すると、バックアップ時に使用されるメディアを制御できます。ただし、自動ローテーション スキーマを使用しない場合でも、メディア プール マネージャは、メディアのメンテナンスおよび再利用を効率的にスケジュールするうえで不可欠なツールです。メディア プール マネージャは、ローテーション スキーマで使用するメディアと同様に、メディアをメディア プールとして管理する場合に役立ちます。ローテーション スキーマの場合と同様に、メディア プールは書き換え可能なストレージ メディアの集合であり、単一のユニットとして管理されます。

注： WORMメディアを使用している場合、メディア プール オプションは使用できません。メディアの性質上、WORM メディアは上書き禁止なので、ローテーション スキーマまたはメディア プールでは、WORM メディアを再利用することはできません。

メディア プールの詳細については「デバイスとメディアの管理」を参照してください。

メディア プールを作成する方法

1. ホーム画面のナビゲーション バーにある [管理]メニューから、[メディア プール]をクリックします。

   メディア プール マネージャが開きます。

2. メディア プール マネージャで [新規]ボタンをクリックします。

   [メディア プール環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： Arcserve Backup は、フォーマットされて特定のメディア プールに配置されたメディアに対して、シリアル番号を検出して割り当てます。

3. [プール名]フィールドにメディア プールの名前を入力します。その他のフィールドにも、それぞれ適切な情報を入力します。

   [保存セット内の必須メディア数]、[保存期間]、[データベース保存期間]、[基本シリアル番号]、[シリアル番号の範囲]の各フィールドには、デフォルト値が含まれ、必要に応じて変更できます。

   注： [次のシリアル番号]フィールドは設定できません。

4. 終了したら、[OK]をクリックします。

新しく作成したメディア プールがメディア プール マネージャに表示されます。その後、このメディア プールの保存セットおよび再利用セットにメディアを割り当てることができます。

ローテーションの作 成 方 法

ローテーションを作 成 するには、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで [スケジュール]オブジェクトを選 択 してダブルクリックし、リストからスケジュールを選 択 します。スケジュールをダブルクリックすると、 [ローテーション]オブジェクトが表 示 されます。 [ローテーション]オブジェクトを右 クリックして、 [作 成]を選 択 します。 [ローテーションの作 成]ダイアログ ボックスが表 示 され、以 下 の設 定 を行 います。

- **[シーケンス番 号]**-- ローテーションのシーケンス番 号 が、メディア管 理 マネージャで自 動 的 に生 成 されるようにします。最 も小 さいシーケンス番 号 からボールト サイクルが開 始 されます。新 規 ローテーションのデフォルト値 は 10 で、次 の新 規 ローテーションは 20 になります。特 定 のシーケンス番 号 を割 り当 てる場 合 は、 [シーケンス番 号]オプションをオンにして番 号 を選 択 します。
- **[ボールト名]**-- ボールト名 は、ローテーションごとに指 定 する必 要 があります。ボールトのドロップダウン リストからボールトの名 前 を選 択 できます。
- [保 持]セクションでは、以 下 のいずれかの条 件 を設 定 します。
  - **[ホールド日 数]**-- テープ ボリュームを保 持 する日 数 です。
  - **[キープするサイクル数]**-- このローテーションでテープ ボリュームが保 持 されるボールト サイクル数 です。
  - **[初 回 フォーマットからの経 過 日 数]**-- テープ ボリュームが初 めてフォーマットされた日 を基 準 に、このローテーションでテープ ボリュームを保 持 する日 数 を入 力 します。
  - **[日 付]**-- テープ ボリュームは、ここに入 力 した日 までこのローテーションで保 持 されます。
  - **[テープの有 効 期 限]**-- テープ ボリュームは、テープの有 効 期 限 が経 過 するまでこのローテーションに保 持 されます。
  - **[パーマネント]**-- すべてのテープ ボリュームが、このローテーションで永 久 に保 持 されます。

テープ ボリュームがこれらの条件のいずれかに一致する場合は、同じローテーションに残ります。これらの条件に優先順位はないため、いずれかの条件が真であれば、条件が矛盾するように見える場合でも、メディアはボールトに残ります。たとえば、[ホールド日数]フィールドで 60 を選択し、[日付]フィールドに 30 日後の日付を入力した場合、テープ ボリュームは 60 日間保持されます。

[追加]ボタンをクリックすると、新規ローテーションが保存され、[メディア管理マネージャ]ウィンドウの [ローテーション]階層に追加されます。

テープ ボリュームの保存期間が経過すると、テープ ボリュームはアンボールトされ、テープ サービスに戻り再利用されます。

メディア管 理 マネージャ(MM Admin)

注 : メディア管 理 マネージャを使 用 するには、Enterprise Module をインスト ールする必 要 があります。

メディア管 理 マネージャでは、メディア リソースを保 護 、制 御 、お よび管 理 することができます。メディア管 理 マネージャを使 用 する と、テープをオフサイト の保 管 場 所 に移 動 したり、テープが上 書 き されないようにテープを保 護 するための保 存 ポリシーを定 義 するこ とができます。また、テープ内 のファイルに安 全 にアクセスしたり、 テープ ライブラリ リソースの包 括 的 なインベント リを保 持 することも できます。

メディア管 理 マネージャのアクティビティは、アクティビティ ログに記 録 されます。このログには、情 報 、警 告 、エラーが記 録 されます。 この重 要 な機 能 により、メディア管 理 のすべての操 作 を集 中 ト ラッキングできます。

メディア管 理 マネージャを使 用 してメディアを管 理 するには、ボー ルト の作 成 、スケジュールの作 成 、ボールト 基 準 記 述 子 の選 択 、およびローテーションの定 義 を行 う必 要 があります。以 下 のセ クションでは、これらの作 業 、およびメディア管 理 マネージャを使 用 したメディア管 理 に関 するすべてのトピックについて説 明 します。

メディア管 理 およびテープ サービス

オフサイト の保 管 場 所 を持 つデータ センタでは、テープ ボリューム は通 常 セントラル テープ ライブラリから安 全 性 の高 いストレージ エリア(ボールト) にサイクルされ 、セントラル ライブラリへと戻 されま す。テープ サービスと共 に機 能 するメディア管 理 マネージャでは、 追 加 メディアの制 御 、ローテーション、スロット 番 号 の割 り当 て、お よびボールト テープ ボリュームに関 するレポート の作 成 が行 われ ます。これらのテープ ボリュームを必 要 に応 じてオフサイト の保 管 場 所 へ物 理 的 に送 り、データ センタに戻 すことができます。

ボールト 基 準 は、メディア管 理 マネージャを使 用 して定 義 できま す。テープ ボリュームをボールト に保 持 する基 準 は、スケジュール およびボールト ごとに異 なります。ボールト 基 準 を満 たしたテープ ボリュームは、テープ サービスによってボールト コード がチェックさ れ、現 在 の位 置 およびテープ ボリュームの移 動 先 であるデスティ ネーションを示 すレポート が生 成 されます。

メディア管 理 マネージャの用 語

メディア管 理 に関 連 する重 要 な用 語 を以 下 に示 します。

- **ボールト** -- ユーザが定 義 する識 別 可 能 なストレージ領 域 または場 所 。
- **スロット** -- テープ ボリュームがボールトに保 管 されると、ボールト内 の仮 想 スロットが割 り当 てられます。1 つのテープ ボリュームの保 存 に、1 つのスロットが使 用 されます。デフォルトではボールト内 のスロットの数 は32000ですが、ボールトの作 成 時 に、異 なる最 大 数 を指 定 できます。
- **スケジュール** -- テープ ボリュームをいつボールトに保 存 し、ボールトから削 除 するかを指 定 します。
- **ローテーション** -- テープ ボリュームをいつ移 動 するかを指 定 します。スケジュールと関 連 付 けられます。ボールトごとに 1 つのローテーションを定 義 します。
- **ボールト基 準 (VCD)** -- 選 択 したテープ ボリュームに使 用 する制 御 データ セットを定 義 します。制 御 データ セットは、メディア名 またはファイル名 で選 択 できます。個 々 のメディアを制 御 データ セットとして選 択 することもできます。
- **ボールト サイクル** - テープ ボリュームの実 際 の移 動 を示 します。メディア管 理 機 能 でボールト基 準 (VCD) レコードを作 成 することで、ボールト、テープ ボリューム、およびテープ ボリュームが移 動 するためのルールを指 定 する必 要 があります。メディア管 理 機 能 では、この指 定 情 報 を使 用 して、移 動 がスケジュールされているときにボールト サイクルが実 行 されます。
- **レポート** -- ボールト サイクルまたは予 測 されるボールト サイクルを実 行 するたびに、Arcserve Backup はいくつかのレポートを生 成 し、その後 別 のボールト サイクルが開 始 します。ボールト選 択 レポートには、VCD によるボールトへの移 動 対 象 として選 択 されるテープ ボリュームのリストが含 まれます。ボールト元 レポートとボールト先 レポートでは、ボールト サイクルの結 果 と、テープ ボリュームの現 在 の場 所 で構 成 される信 頼 性 の高 い記 録 が生 成 されます。

  ボールト元 内 容 レポートとボールト先 内 容 レポートは、ボールト元 レポートおよびボールト先 レポートに含 まれる情 報 に加え、セッション番 号 、ソース パス、開 始 日 、サイズ、ファイル数 など、セッションの基 本 的 な詳 細 情 報 が含 まれています。

インベントリレポートも使 用 可 能 です。このレポートは、いつで も生 成 できます。

メディア管 理 マネージャのインターフェース

メディア管 理 マネージャのインターフェースは、ボールトの作 成 、スケジューリング、VCDの作 成 、ローテーション、レポートの生 成 を簡 単 に実 行 できるように設 計 されています。メディア管 理 マネージャのツールを使 用 すると、完 全 なメディア管 理 に必 要 なボールト ポリシーを作 成 できます。

メディア管 理 マネージャのワークスペースには、メニュー バー、メインのメディア管 理 マネージャ ツールバー、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウがあります。 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインには、メディア管 理 プライマリ サーバがツリー構 造 で表 示 され、ナビゲーションしやすいようになっています。右 側 ペインには、左 側 ペインで選 択 したオブジェクトに関 連 する情 報 が表 示 されます。また、メディア管 理 マネージャのセッション中 に生 成 された出 力 メッセージおよびレポートが表 示 されます。

メディア管 理 マネージャ ツールバー

以 下 の表 で、メディア管 理 マネージャ(MM Admin) を使 用 して実 行 できるタスクを説 明 します。タスクを開 始 するには、対 応 する ツールバー ボタンをクリックします。

ボタン	タスク
メディア管 理 データベースの初 期 化	メディア管 理 データベースを初 期 化 します。
データの取 得 (R)	データベースがダウンした場 合 に、データを取 得 して最 新 の情 報 を表 示 します。
更 新	[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウに表 示 される情 報 を更 新 します。
ボールト サイクルを開 始	ボールト サイクル処 理 を開 始 します。
ボールト サイクルのシミュレート	ボールト選 択 レポートを作 成 します。このレポートは、ロケーション情 報 を実 際 に更 新 することなく、移 動 するテープ ボリュームの数 を予 測 します。
ボールト 内 のメディアを検 索	テープ名 またはシリアル番 号 でメディアを検 索 します。
プロパティ	サーバのプロパティを表 示 します。
印 刷	[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 ペインに表 示 されている内 容 を印 刷 します。
印 刷 プレビュー	印 刷 する前 に印 刷 イメージをプレビューします。

[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウ

[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 のペインにあるオブジェクトは、展 開 可 能 なツリー形 式 で表 示 されます。関 連 情 報 を表 示 するには、対 象 のブランチをダブルクリックします。階 層 にアクセスすると、ポップアップ メニューからツリーのオブジェクトを追 加 、修 正 、または削 除 できます。オブジェクトを右 クリックすると、ポップアップ メニューが表 示 されます。

[メディア管 理 マネージャ]を起 動 すると、ツリーの最 上 位 にはメディア管 理 プライマリ サーバが表 示 されます。オブジェクトをダブルクリックして展 開 すると、以 下 のオブジェクトにアクセスできます。

- **[現 在 のサーバ]**-- 現 在 使 用 しているサーバに関 する情 報 が表 示 されます。
- **[ボールト]**-- 以 前 に作 成 したボールトに関 する情 報 が表 示 されます。
- **[スケジュール]**-- 以 前 に作 成 したスケジュールの名 前 が表 示 され、[ボールト基 準]および [ローテーション]オブジェクトにアクセスできます。
- **[レポート]**--7 つの使 用 可 能 なレポートにアクセスできます。
- **[ステータス]**-- 直 近 の処 理 のステータスを表 示 できます。
- **[ボールト内 のメディアを検 索]**-- [メディアの検 索]ダイアログボックスにアクセスして、特 定 のメディアを検 索 できます。

[スケジュール]オブジェクト

[スケジュール]オブジェクトでは、以 前 に定 義 したスケジュール情 報 の表 示 、および新 規 スケジュールの作 成 を実 行 できます。ボールト基 準 記 述 子 とローテーションを定 義 する前 に、スケジュールを作 成 する必 要 があります。ボールト基 準 記 述 子 とローテーションは、ボールトの選 択 および保 存 のポリシーを指 定 します。

[スケジュール]オブジェクトを選 択 すると、[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 ペインに、以 前 定 義 したスケジュールの名 前 が表 示 されます。これらのスケジュールは、左 側 ペインの [スケジュール]オブジェクトの下 にも表 示 されています。新 規 のスケジュールを作 成 するには、[スケジュール]オブジェクトを右 クリックします。特 定 のスケジュールを削 除 するには、スケジュールを右 クリックします。スケジュールの作 成 または削 除 の詳 細 については、「テープ ボリューム移 動 のスケジュール」のセクションを参 照 してください。

スケジュールに名 前 を付 けて作 成 すると、[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインに、[ボールト基 準]および [ローテーション]オブジェクトが表 示 されます。

[ボールト基 準]オブジェクト

ボールト基 準 記 述 子 (VCD) を使 用 して、ボールトに割 り当 てる テープ ボリュームを管 理 するソース情 報 を設 定 できます。制 御 データ セットとしてメディア プール名 またはファイル名 を選 択 しま す。1 つのテープのみを割 り当 てる場 合 は、制 御 データ セットとし て [ユーザによる割 り当 て]オプションを選 択 します。このオプション を使 用 する場 合 、コマンド ライン情 報 を入 力 する必 要 がありま す。このデータ セットがボールト保 管 されると、テープ ボリュームが ボールトのスロットに割 り当 てられます。

[ボールト基 準]オブジェクトを選 択 すると、 [メディア管 理 マネー ジャ]ウィンドウの右 側 のペインに既 存 の VCD に関 する以 下 の情 報 が表 示 されます。

- **[VCD 名]**-- ボールト基 準 の名 前 です。
- **[VCD の種 類]**-- 制 御 データセットが、メディア プール、ファイル名 、またはユーザ別 のどれであるかを示 します。
- **[メディア プール]**-- 制 御 データ セットがメディア プールの場 合 、メディア プールの名 前 が表 示 されます。
- **[ホスト名]**-- 制 御 データ セットがファイル名 の場 合 、この列 に はファイルが保 存 されているホストが表 示 されます。
- **[ファイル名]**-- 制 御 データ セットがファイル名 の場 合 、この列 には完 全 パスとファイル名 が表 示 されます。
- **[作 成 日]**--VCD の作 成 日 です。

既 存 のVCDを更 新 または削 除 するには、 [メディア管 理 マネー ジャ]ウィンドウの右 側 ペインでVCDを右 クリックします。新 規 の VCD を作 成 するには、左 側 ペインで [ボールト基 準]オブジェクト を右 クリックします。VCD の作 成 、更 新 または削 除 の詳 細 につい ては、「テープ ボリュームおよび VCD を管 理 する方 法 」を参 照 して ください。

[ローテーション]オブジェクト

メディア管理は、ユーザ定義のローテーション ポリシーを使用して、テープ ボリュームの移動先および移動日時を決定します。[ローテーション]オブジェクトを使用して、リテンション ポリシーを設定または更新します。このポリシーでは、テープを移動する日時、またはボールトからテープ サービスにテープを戻す日時を指定します。

[ローテーション]オブジェクトを選択すると、[メディア管理マネージャ]インターフェースの右側ペインに、以前に定義されたローテーションに関する以下の情報が表示されます。

- **[ローテーション名]**-- ローテーションの名前です。
- **[ボールト名]**-- ローテーションが関連付けられているボールトの名前です。
- **[保存]**- **[ホールド日数]**-- テープ ボリュームをこのローテーションに保持する日数を、最終書き込み日(メディアが最後に書き込まれた日)からの日数で示します。

  注: 最終書き込み日を表示するには、[ボールト]オブジェクトを展開し、右側ペインの上でメディア名を選択します。右側ペインの下に、最終書き込み日が表示されます。
- **[保存]**- **[キープするサイクル数]**-- このローテーションで保持されるボールト サイクルおよびテープ ボリュームの数を示します。
- **[保存]**- **[初回フォーマットからの経過日数]**-- テープ ボリュームが、最初のフォーマット日から指定された日数が経過するまでこのローテーションに保持されることを示します。
- **[保存]**- **[パーマネント]**-- テープ ボリュームがこのローテーションに永久に保持されることを示します。
- **[保存]**- **[テープの有効期限]**-- テープ ボリュームが、テープの有効期限までこのローテーションに残ることを示します。
- **[保存]**- **[日付]**-- テープ ボリュームが指定された日付が経過するまでこのローテーションに残ることを示します。
- **[作成日]**-- ローテーションの作成日です。
- **[詳細]**-- ユーザが定義した、ローテーションの説明です。

[メディア管理マネージャ]ウィンドウの右側ペインの[ローテーション]オブジェクトの下に、既存のローテーションが表示されます。

- 既 存 のローテーションを更 新 するには、ローテーション名 を右 クリックし、ポップアップ メニューから [更 新]を選 択 します。
- 新 規 のローテーションを作 成 するには、 [ローテーション]オブジェクトを右 クリックして [作 成]を選 択 します。

[レポート]オブジェクト

ボールト サイクルを開 始 すると、データベース内 のテープ ボリュームの場 所 に関 する情 報 は更 新 されますが、テープ ボリュームの実 際 の移 動 は手 動 で行 われます。メディア管 理 マネージャで生 成 されるレポートには、テープ ボリュームの現 在 の位 置 および移 動 先 のデスティネーションが示 されるため、必 要 に応 じて、テープ ボリュームを他 のストレージ ロケーションへ移 動 させたり、データ センタへ戻 したりできます。

[レポート]オブジェクトでは、ボールト サイクル プロセスで生 成 されるレポート、およびいつでも生 成 可 能 なインベントリ レポートにアクセスできます。 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 のペインにある [レポート]オブジェクトを展 開 して、以 下 のレポート タイプを表 示 します。

- **[ボールト選 択 レポート]** -- ボールト基 準 (VCD) によってボールトへの移 動 対 象 として選 択 されたテープ ボリュームのリストが含 まれます。
- **[ボールト元 レポート]** -- 各 ボールトから取 り出 されるテープ ボリュームのリストが含 まれます。
- **[ボールト元 内 容 レポート]** -- 各 ボールトから取 り出 されるテープ ボリュームと各 テープ ボリューム内 のセッションのリストが含 まれています。
- **[ボールト先 レポート]** -- ボールトに配 布 されるテープ ボリュームのリストが含 まれます。
- **[ボールト先 内 容 レポート]** -- ボールトに配 布 されるテープ ボリュームおよび各 テープ ボリューム内 のセッションのリストが含 まれます。
- **[ボールト別 インベントリ レポート]** -- テープ ボリュームが、保 存 先 のボールト別 に一 覧 表 示 されます。
- **[メディア別 インベントリ レポート]** -- テープ ボリュームがボールト別 に一 覧 表 示 されます。先 頭 にはメディア名 が示 されます。

[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 のペインでレポート タイプを選 択 すると、右 側 のペインに使 用 可 能 なレポートが日 付 別 に一 覧 表 示 されます。レポートをクリックすると、右 下 のペインにそのレポートが表 示 されます。 [メディア管 理 マネージャ]ツールバーの [印 刷]ボタンをクリックして、これらのレポートを印 刷 できます。 Alert通 知 システムをMicrosoft Exchangeを使 うように設 定 してあ

る場 合 、レポートの作 成 時 に、電 子 メールでレポートを送 信 する こともできます。電 子 メールを使 ったレポート送 信 の詳 細 については、「メディア管 理 プロセスの動 作 の仕 組 み」を参 照 してください。Alert の使 用 の詳 細 については、「Alert マネージャの使 い方 」を参 照 してください。

インベントリレポートは、スロット テーブルの情 報 に基 づいており、いつでも生 成 できます。 [ボールト元 レポート]および [ボールト先 レポート]は、ボールト サイクル中 に生 成 される移 動 レコードに基 づいており、各 ボールト サイクル処 理 の完 了 後 に更 新 されます。

[ボールト サイクルの開 始]コマンドを実 行 するたびに、ボールト選 択 リストが生 成 されます。このリストには、処 理 された各 VCD ごとに、テープ ボリューム セット内 の最 初 のテープ ボリュームと制 御 データ セットが示 されます。ボールト サイクルに対 して選 択 されたすべてのテープ ボリューム セットについて、この情 報 が提 供 されます。

[ボールト内 のメディアを検 索]オブジェクト

[ボールト内 のメディアを検 索]オブジェクトにより、たとえばリストアジョブを実 行 するのに特 定 のメディアが必 要 な場 合 、ボールトから最 も短 時 間 でそのメディアを検 索 できます。メディアは、テープ名またはシリアル番 号 で検 索 できます(大 文 字 と小 文 字 が区 別 されます) 。

[ボールト内 のメディアを検 索]ダイアログ ボックスを開 くには、[ボールト内 のメディアを検 索]オブジェクトを右 クリックし、コンテキスト メニューから [検 索]を選 択 します。このダイアログ ボックスを使 用 して、メディア検 索 の基 準 を設 定 できます。

[ステータス]オブジェクト

メディア管 理 マネージャで一 度 に実 行 できるボールト サイクルは1つだけです。ボールト サイクルの進 行 状 況 を監 視 する場 合 、または現 在 のオンライン ステータスを取 得 するには、メディア管 理 マネージャのインターフェースの左 側 のペインで [ステータス]オブジェクトをダブルクリックして、以 下 の情 報 を表 示 します。

- **[現 在 のステータス]**-- 現 在 の操 作 のステータスとして [アクティブ]または [終 了]が表 示 されます。
- **[前 回 の操 作 者]**-- 最 後 の操 作 を実 行 した所 有 者 です。
- **[前 回 の操 作 タイプ]**-- 操 作 のタイプは、 [レディ]、 [ボールト サイクル]、 [コミット]、 [参 照]、 [更 新]、および [リセット]です。
- **[前 回 の操 作 の開 始 時 点]**-- 前 回 の操 作 が開 始 した日 付 と時 刻 です。
- **[前 回 の操 作 の終 了 時 点]**-- 前 回 の操 作 が終 了 した日 付 と時 刻 です。

処 理 中 のボールトのステータスをリセット

メディア管 理 マネージャを使 用 すると、ボールト サイクルの処 理 中 にメディア管 理 データベースの破 損 などの障 害 が発 生 した場 合 、処 理 中 のボールトのステータスを手 動 でリセットできます。

ca_mmo コマンド ライン ユーティリティを使 用 して、ステータスをリセットできます。ステータスをリセット後 、別 のボールト サイクルを再 起 動 できます。

注 : ca_mmo コマンド ライン ユーティリティの詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

メディア管 理 プロセスの動 作

メディア管 理 プロセスには、ボールト ポリシーの設 定 、テープ ボリュームの移 動 のスケジューリング、テープ ボリュームの選 択 、保 存 ポリシーの定 義 、ボールト サイクルの実 行 、および適 切 なロケーションへのメディアの移 動 が含 まれます。

ボールト ポリシーおよび保 存 ポリシーを設 定 すると、ボールト ローテーション プロセスが開 始 されます。バックアップ処 理 と同 じ頻 度 で、ボールト サイクルを実 行 してください。たとえば、データを毎 日 バックアップする場 合 、ボールト サイクルも毎 日 実 行 してください。データを 1 週 間 に 1 回 バックアップする場 合 は、1 週 間 に 1 回 、バックアップ操 作 の後 にボールト サイクルを実 行 します。

ボールト サイクル プロセスでは、テープ ボリューム セットのロケーション情 報 が更 新 されます。この情 報 には、ボールトへの移 動 またはテープ サービスへの移 動 が示 されています。プロセスを開 始 するには、メディア管 理 マネージャのツールバーの [ボールト サイクル]メニューから [開 始]を選 択 します。ボールト サイクルは、DOS プロンプトから ca_mmo -start または -startAll コマンドを実 行 して開 始 することもできます。

Notes:

- メディア管 理 マネージャを使 用 する場 合 、ボールト サイクルはプライマリ サーバとすべてのメンバ サーバのテープを処 理 します。
- メディアのメディア管 理 ロケーションの現 在 の情 報 を取 得 する場 合 は、必 ず [ボールト サイクルの開 始]ボタンをクリックする必 要 があります。

テープ ボリュームの移 動 およびロケーション情 報 の詳 細 なレポートを生 成 するには、 [ボールト サイクルの開 始]プロセスを実 行 します。すでにテープ ボリュームが含 まれているスロットと、ボールトされる新 しいスロットが、共 通 のスケジュールで一 緒 のグループにまとめられます。スケジュールの最 初 のローテーションが開 始 すると、有 効 期 限 条 件 に基 づいて、テープ ボリューム セットがボールトおよびスロットに割 り当 てられます。この処 理 中 にスロットは自 動 的 に作 成 され、テープ ボリュームは自 動 的 にボールトされます。

最 初 のローテーションが完 了 すると、スケジュールの次 のローテーションが処 理 され、すべてのローテーションが完 了 するまでスケジュール全 体 が処 理 されます。さらに、メディア管 理 で生 成 される

レポートには、テープ ボリュームの現在の位置および移動先のデスティネーションが示されます。これらのテープを手動で取り外したくない場合は、DOS プロンプトで ca_mmo -export コマンドを実行して、自動的にエクスポートすることができます。メディア管理用のコマンド ライン ユーティリティの詳細については、「デバイス マネージャ」を参照してください。

[ボールト サイクルのシミュレート]コマンドを使用して、ボールト選択レポートを生成できます。このコマンドを使用すると、実際にロケーション情報を更新せずに移動できるテープ ボリュームの数を常に予測できます。ボールト選択レポートを電子メールで送信する場合は、システムがMicrosoft Exchangeを使用してAlertを送信するように設定されていることを確認して、[設定]メニューの [レポートをメールで送信する]オプションを有効にします。Alert の設定の詳細については、「Alert マネージャの使い方」を参照してください。

ボールト サイクルで生成されるボールト元/先レポートには、テープ ボリューム セットの新/旧ロケーションが示されます。この情報を基にメディアの管理を行うことができます。これらのレポートには、以下の情報が含まれます。

- **[ボールト元レポート]**-- 手動で取り出すメディアおよびその送り先が表示されます。
- **[ボールト元内容レポート]**-- 各ボールトから取り出されるすべてのテープ ボリューム、および各テープ ボリューム内のセッションが一覧表示されます。
- **[ボールト先レポート]**-- 各ボールトに保管されるメディアが表示されます。
- **[ボールト先内容レポート]**-- ボールトに送られるすべてのテープ ボリュームおよび各テープ ボリューム内のセッションが一覧表示されます。

[ボールト元レポート]や [ボールト先レポート]を電子メールで送信する場合は、システムがMicrosoft Exchangeを使用してAlertを送信するように設定されていることを確認して、[設定]メニューの [レポートをメールで送信する]オプションを有効にします。Alert の設定の詳細については、「Alert マネージャの使い方」を参照してください。

テープ ボリュームをメディア管理で管理している場合は、テープ サービスによって、テープ ボリュームのロケーション ステータスが OFF_SITE に更新されます。メディア管理で管理中のテープ ボ

リュームが使 用 されないように、テープ ボリュームは自 動 的 にチェック アウトされ、それを反 映 するために場 所 も更 新 されます。ボールトされたすべてのテープ ボリュームのステータスはチェックアウトになるため、テープ ボリュームを取 得 するには、テープ ボリュームを使 用 する前 にテープ サービスにチェックインする必 要 があります。

ボールト管 理

ボールト ポリシーを設 定 するには、まずボールトを作 成 します。メディア管 理 マネージャを使 用 して、ボールトを作 成 します。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- ボールトの作 成
- ボールトの変 更
- ボールトの削 除

ボールトの作 成

ボールトを作 成 すると、ロケーション情 報 が自 動 的 に更 新 され 、Arcserve Backupのロケーション メンテナンス機 能 と統 合 されます。Arcserve Backup でボールトされたテープを選 択 すると、ボールトのロケーション情 報 が表 示 されます。ロケーション情 報 は、メディアプール マネージャでも更 新 されます。リストア用 にボールト保 管 されたテープを選 択 すると、テープのステータスがOFF_SITEであることを示 すメッセージが表 示 されます。

ボールトを作 成 する方 法

1. Arcserve Backup のホーム画 面 から、[メディア管 理 マネージャ] ウィンドウを開 きます。
2. [ボールト]オブジェクトを右 クリックして、ポップアップ メニューから [作 成]を選 択 します。

   [ボールトの作 成]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
3. 新 しいボールトの名 前 と説 明 を入 力 します。
4. このボールトを別 のロケーションへ移 動 しない場 合 は、[ローカルでの使 用]オプションをオンにします。このボールトのテープ ボリュームをオフサイトで管 理 する場 合 は、このオプションをオフにします。
5. [追 加]をクリックすると、[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの [ボールト]階 層 にボールトが追 加 されます。

   ボールトが作 成 されます。

ボールトの変 更

ボールト名 、ボールトの説 明 、または [ローカルで使 用]オプション を変 更 するには、以 下 の手 順 に従 います。

ボールトを変 更 する方 法

1. ホーム画 面 にあるナビゲーション バーの [管 理]メニューから、 [メディア管 理 マネージャ]をクリックします。

   [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウが開 きます。

2. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで、ボールト オブジェクトを参 照 してダブルクリックします。

   既 存 のボールト コンテンツのリストが表 示 されます。

3. 変 更 するボールトをリストから選 択 して右 クリックし、ポップアップ メニューから [変 更]を選 択 します。

   [ボールトの編 集]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. 変 更 を加 えて [OK]をクリックします。

   ボールトの設 定 の変 更 が保 存 されます。

ボールトの削 除

メディア管 理 マネージャからボールトを削 除 するには、以 下 の手 順 に従 います。

注 : ボールトを削 除 する前 に、ボールトからすべてのメディアを削 除 し、ボールトに関 連 付 けられているローテーションがないかどうかを確 認 してください。

ボールトを削 除 する方 法

1. メディア管 理 マネージャを開 いて、削 除 するボールトを表 示 します。
2. ボールト名 を右 クリックして、コンテキスト メニューから [削 除]を選 択 します。

   削 除 を確 認 するメッセージ ボックスが表 示 されます。
3. 削 除 するボールトが正 しければ、 [はい]をクリックします。

   ボールトが削 除 されます。

スケジュールの作 成

メディア管 理 は、ユーザ定 義 のスケジュールを使 用 して、移 動 するテープ ボリューム、テープ ボリュームの移 動 先 、および移 動 日 時 を決 定 します。 [スケジュール]オブジェクトを選 択 すると、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 ペインに既 存 のスケジュールを表 示 したり、新 規 のローテーション ポリシーおよびボールト基 準 を定 義 したりできます。

スケジュールを作 成 する方 法

1. メディア管 理 マネージャを開 いて、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで [スケジュール]オブジェクトを右 クリックし、コンテキスト メニューから [作 成]を選 択 します。

   [スケジュールの作 成]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [スケジュールの作 成]ダイアログ ボックスで、スケジュールの名 前 を入 力 し、 [追 加]ボタンをクリックします。

   新 しいスケジュールが保 存 され、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの [スケジュール]ブランチに追 加 されます。

   スケジュールを作 成 すると、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインに、 [ボールト基 準]および [ローテーション]オブジェクトが表 示 されます。これらのオブジェクトを使 用 して、メディアおよびリテンション ポリシーを選 択 できます。

スケジュールの変 更

スケジュールが作 成 され、対 応 する VCD およびローテーションが設 定 された後 、これらの下 位 の各 設 定 を変 更 することができます。詳 細 については、「ボールト基 準 (VCD) の変 更 」および「ローテーションの変 更 」を参 照 してください。

テープ ボリューム移 動 スケジュールの削 除

スケジュールを削 除 するには、スケジュールの VCD およびローテーションがすべて削 除 されている必 要 があります。

スケジュールの削 除 方 法

1. [スケジュール]オブジェクトの下 にあるスケジュール リストを展 開します。
2. 削 除 する [スケジュール]オブジェクトを右 クリックし、ポップアップ メニューから [削 除]を選 択します。

   確 認 ウィンドウが表 示されます。
3. 削 除 するスケジュールを正 しく選 択していることを確 認し、[はい]をクリックします。

   スケジュールが削 除 されます。

テープ ボリュームおよび VCD の管 理 方 法

メディアをボールトに割 り当 てるには、VCDおよびローテーションを指 定 する必 要 があります。メディア プール、ファイル名 、または個 々 のメディアを制 御 データ セットとして選 択 できます。このデータ セットがボールトされると、テープ ボリューム セットがボールト内のスロットに配 置 されます。定 義 したローテーション レコードに基づいて、スロット番 号 が割 り当 てられます。

詳 細 情 報 :

[ボールト基 準]オブジェクト

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- ボールト基 準 記 述 子 (VCD) の作 成
- ボールト基 準 (VCD) の変 更
- ボールト基 準 記 述 子 (VCD) の削 除

ボールト基準記述子（VCD）の作成

スケジュールを作成したら、ボールト基準（VCD）を作成することでメディア選択ルールを指定する必要があります。

ボールト基準を作成する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーションバーの［管理］メニューから、［メディア管理マネージャ］をクリックします。

   ［メディア管理マネージャ］ウィンドウが開きます。

2. ［スケジュール］オブジェクトを展開し、スケジュールを展開します。［ボールト基準］オブジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから［作成］を選択します。

   ［ボールト基準の作成］ダイアログボックスが表示されます。

3. 以下のいずれかの方法を選択します。

   - **［メディアプール名］** - 制御データセットとしてメディアプール名を使用するには、メディアプール名を入力するか、ドロップダウンリストからメディアプール名を選択します。ボールト可能なのは、メディアプールの保存セットにあるメディアのみです。再利用セットのメディアはボールトできません。
   - **［ファイル名］** - 制御データセットにファイル名を使用するには、［ファイル名］オプションをオンにし、ホスト名およびバックアップからのフルパスとファイル名をフィールドに入力します（例：C:\DOC\Readme.txt）。パスまたはファイルの情報は、データベースマネージャまたはリストアマネージャで参照して取得できます。メディア管理マネージャで、このディレクトリまたはファイルのバックアップに使用したすべてのテープが検索されます。
   - **［ユーザによる割り当て］** - 個別のメディアを制御データセットとして使用する場合は、［ユーザによる割り当て］オプションを選択します。これは、特定のテープを使用する必要がある緊急時に役に立ちます。メディア管理マネージャでは、ローカルメディアでのみボールトサイクルを開始できるため、ボールトされたメディアがローカルメディアではなく、リモートホストの場合、メディアアイコンは黄色で表示されます。リモートメディアおよびメンバサーバを使用してボールトサイクルを開始する場合は、-startall 引数を指定して、ca_mmo -startall コマンドラインユーティリティを使用してください。

注 : メディア管 理 のコマンド ライン ユーティリティの詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

4. [追 加]をクリックします。

VCD が追 加 され、[メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの [ボールト基 準]ブランチに追 加 されます。

ボールト基 準 (VCD) の変 更

ボールト基 準 (VCD) に関 連 する [メディア プール名]、 [ファイル名]、 [ユーザによる割 り当 て]の各 オプションを変 更 するには、以下 の手 順 に従 います。

ボールト基 準 を変 更 する方 法

1. メディア管 理 マネージャを開 いて、 [スケジュール]オブジェクト にあるスケジュールの一 覧 を展 開 し、一 覧 からスケジュールを選 択 します。
2. スケジュールを展 開 して、 [ボールト基 準]オブジェクトと [ローテーション]オブジェクトを表 示 します。
3. [ボールト基 準]オブジェクトを右 クリックし、コンテキスト メニューから [変 更]を選 択 します。

   [ボールト基 準 の編 集]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. ボールト基 準 (VCD) に関 連 付 けた [メディア プール名]、 [ファイル名]、 [ユーザによる割 り当 て]のオプションを変 更 し、 [OK]をクリックします。

   変 更 した値 が適 用 されます。

ボールト基 準 記 述 子 (VCD) の削 除

スケジュールを削 除 するには、関 連 付 けられているローテーション およびボールト基 準 (VCD) を削 除 しておく必 要 があります。

ボールト基 準 を削 除 する方 法

1. [スケジュール]オブジェクト の下 で、ボールト基 準 の下 のリスト から 削 除 する VCD を選 択 します。
2. 右 クリックし、コンテキスト メニューから [削 除]を選 択 します。
3. [OK]をクリックします。

テープ ボリュームの保 存 ポリシー

スケジュールを作 成 したら、ボールトのボリューム保 存 を管 理 するポリシーを設 定 します。ポリシーを設 定 するには、 [ローテーション]オブジェクトを使 用 します。

注 : スケジュールを作 成 すると、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインに [ローテーション]オブジェクトが表 示 されます。

特 定 のテープ ボリュームの移 動

特 殊 な 状 況 では、特 定 のテープ ボリュームを移 動 させる場 合 があります。このような 状 況 では、一 時 的 チェックイン、手 動 チェックイン、手 動 チェックインおよび回 収 の3つのオプションのいずれかを使 用 します。ボリュームがテープ サービスに戻 らないように、ボリュームを永 久 にボールトしておくオプションもあります。これらのオプションについて、以 下 のセクションで説 明 します。

- 一 時 的 チェックイン
- 保 存 (パーマネント)

一時的チェックイン

リストア ジョブ用に一時的にテープ ボリュームをボールトから移動して、ジョブが完了したらボールトから戻す場合、一時的チェックイン オプションを使用すると、メディアの移動を追跡するのに便利です。

ボールトされたすべてのテープ ボリュームのステータスは、*チェックアウト*になります。一時的チェックイン オプションを使用して、ボリュームのステータスを*チェックイン*にすることで、リストア ジョブで一時的に使用しているテープ ボリュームを追跡できます。テープ ボリュームの使用が完了すると、次のボールト サイクルでテープ ボリュームがボールトに戻され、ステータスが*チェックアウト*に変更されます。

注： 一時的チェックイン オプションは、ボールトから一時的に戻されるテープの追跡にのみ使用し、実際にテープを移動させる場合には必要ありません。このオプションを使用しなくても、手動でテープ ボリュームをボールトから移動し、ジョブが完了したら戻すことができます。ただし、このオプションを使用せずにテープ ボリュームを移動すると、メディア管理マネージャに表示されるテープ ボリュームのステータスと実際のテープのロケーションとの間に矛盾が生じるため、必ずこのオプションを使用してください。

一時的チェックイン オプションを使用するには、[メディア管理マネージャ]ウィンドウの左側ペインで [ボールト]オブジェクトをダブルクリックして、既存のボールトのリストを表示します。ボールトを選択すると、右側ペインに情報が表示されます。移動するメディアの名前を選択して右クリックし、[一時的チェックイン]を選択します。

例：一時的チェック イン

たとえば、ボールトの1つのテープ ボリュームを使用して緊急のリストア処理を実行するには、一時的チェックイン機能を使用して、テープ ボリュームをテープ サービスに一時的にチェックインします。リストア処理を実行した後、ボールト サイクルを実行してテープ ボリュームをボールトに戻します。

テープ ボリュームの手 動 チェックイン

チェックインのスケジュールよりも前 にテープ ボリュームをテープ サービスにチェックインする場 合 は、 [手 動 チェックイン]オプションを使 用 します。テープ ボリュームをテープ サービスに手 動 でチェック インすると、ボールトには戻 りません。

テープ ボリュームを手 動 でチェックインする方 法

1. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで、ボールト オブジェクトをダブルクリックします。

   既 存 のボールト コンテンツのリストが表 示 されます。

2. ボールトを選 択 すると、右 側 ペインに情 報 が表 示 されます。
3. 移 動 するメディアの名 前 を選 択 して右 クリックし、ポップアップ メニューから [手 動 チェック イン]を選 択 します。

   テープ ボリュームがチェック インされます。

手動チェックインおよびリタイア

手動チェックイン/回収オプションを使用すると、チェックインされるスケジュール前にテープボリュームをテープサービスにチェックインして、以後使用されないよう回収することができます。

手動チェックイン/回収オプションを使用するには、[メディア管理マネージャ]ウィンドウの左側ペインで[ボールト]オブジェクトをダブルクリックして、既存のボールトのリストを表示します。ボールトを選択すると、右側ペインに情報が表示されます。移動するメディアの名前を選択して右クリックし、[手動チェックインおよび回収]を選択します。

保 存 (パーマネント)

スロット およびその中 のテープ ボリュームを永 久 にボールト するには、[パーマネント]オプションを使 用 します。このオプションを使 用 する場 合 は、テープ ボリュームがボールト されても、テープ ボリュームはテープ サービスに戻 されません。テープ ボリュームに戻 すには、ボールト ステータスをデフォルト に戻 す必 要 があります。

テープ ボリュームをテープ サービスから永 久 的 にチェックアウト するには、[ローテーションの作 成]ダイアログ ボックスで [パーマネント] オプションをオンにします。

ローテーションの作 成

メディア管 理 では、ローテーション ポリシーによって、テープ ボリュームをいつ、どこに移 動 するかが決 まります。ローテーション ポリシーは、メディア管 理 マネージャのインターフェースを使 用 して定 義 できます。

ローテーションを定 義 する前 に、スケジュールを作 成 する必 要 があります。スケジュールが作 成 されていないと、 [ローテーション]オブジェクト にアクセスできません。

ローテーションを作 成 するには、以 下 の手 順 に従 います。

1. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウで、 [スケジュール]オブジェクトをダブルクリックします。
2. リスト からスケジュールを選 択 し、ダブルクリックします。
3. [ローテーション]オブジェクト を右 クリックします。
4. ポップアップ メニューから [作 成]を選 択 します。

   [ローテーションの作 成]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
5. (オプション) シーケンス番 号 を入 力 します。
6. ローテーションのボールト 名 を入 力 します。リスト からボールト 名 を選 択 できます。
7. 保 存 条 件 を入 力 します。

   テープ ボリュームがこれらの条 件 のいずれかに一 致 する場 合 は、同 じローテーションに残 ります。以 下 の保 存 条 件 があります。

   - **[ホールド日 数]** -- テープ ボリュームを保 持 する日 数 です。
   - **[キープするサイクル数]** -- このローテーションでテープ ボリュームが保 持 されるボールト サイクル数 です。
   - **[初 回 フォーマット からの経 過 日 数]** -- テープ ボリュームが初 めてフォーマット された日 を基 準 に、このローテーションでテープ ボリュームを保 持 する日 数 を入 力 します。
   - **[日 付]** -- テープ ボリュームは、ここに入 力 した日 までこのローテーションで保 持 されます。
   - **[テープの有 効 期 限]** -- テープ ボリュームは、テープの有 効 期 限 が経 過 するまでこのローテーションに保 持 されます。
   - **[パーマネント]** -- すべてのテープ ボリュームが、このローテーションで永 久 に保 持 されます。

8. [追 加]をクリックします。

新 しいローテーションが保 存 され 、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの [ローテーション]ブランチに追 加 されます。

ローテーションの変 更

スケジュールに関 連 付 けられたテープ ボリュームの移 動 を変 更 するには、以 下 の手 順 に従 います。

ローテーションを変 更 する方 法

1. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで [スケジュール] オブジェクトを展 開 し、ツリーからスケジュールを選 択 します。
2. スケジュールをダブルクリックすると、[ローテーション]オブジェクトが表 示 されます。
3. [ローテーション]オブジェクトをダブルクリックし、右 側 ペインでローテーションを選 択 します。
4. ローテーションを右 クリックして [修 正]を選 択 します。

   [ローテーションの編 集]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
5. 変 更 を適 用 して [OK]をクリックします。

   新 しい設 定 が保 存 されます。

ローテーションの削 除

スケジュールを削 除 する前 に、関 連 付 けられたローテーションおよびVCDを削 除 しておく必 要 があります。

ローテーションを削 除 する方 法

1. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで [スケジュール] オブジェクトを展 開 し、削 除 するローテーションのスケジュールを展 開 します。

   [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 ペインにローテーションが表 示 されます。

2. [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 ペインでリストからローテーションを選 択 します。
3. 削 除 するローテーションを右 クリックし、ポップアップ メニューから [削 除]を選 択 します。

   確 認 メッセージが表 示 されます。

4. [はい]をクリックします。

   ローテーションが削 除 されます。

スロットの詳 細 およびステータス情 報

テープ ボリュームがボールトのスロットに割 り当 てられると、メディア管 理 マネージャでボールトのスロット情 報 が表 示 されます。 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの左 側 ペインで [ボールト]オブジェクトを選 択 し、展 開 します。リストから特 定 のボールトを選 択 すると、 [メディア管 理 マネージャ]ウィンドウの右 側 のペインにボールトおよびそのスロットのビューが表 示 されます。

このビューには、以 下 の情 報 が表 示 されます。

- [**メディア名**]-- メディア名 、ID、シーケンス番 号 、シリアル番 号 が表 示 されます。
- [**スロット ステータス**]-- [アクティブ]、 [ボールト解 除]、 [一 時 的 チェック イン]、 [手 動 チェック イン]、または [手 動 チェック インおよび回 収]のいずれかです。
  - [**アクティブ**]-- メディアはこのボールトに送 信 されました。
  - [**ボールト解 除**]-- メディアはまだこのボールトに送 信 されていません。
  - [**一 時 的 チェック イン**]-- このメディアは次 のボールト サイクル中 に一 時 的 にチェック インされます。
  - [**手 動 チェック イン**]-- このメディアは次 のボールト サイクル中 にチェック インされます。
  - [**手 動 チェック インおよび回 収**]-- このメディアは次 のボールト サイクル中 にチェック インおよび回 収 されます。
- [**スロット名**]-- ボールト名 とスロット番 号 が表 示 されます。
- [**メディアのエクスポート ステータス**]-- [レディ]、 [成 功]、または [失 敗]です。
  - [**レディ**]-- デフォルトのステータスです。メディアはボールトに割 り当 てられたが、まだテープ ライブラリからメール スロットにエクスポートされていません。
  - [**成 功**]-- メディアがメール スロットに正 しくエクスポートされました。
  - [**失 敗**]-- メディア管 理 マネージャでメディアをメール スロットにエクスポートできなかった場 合 に表 示 されます。

- **[ローカル]**-- [はい]または [いいえ]のいずれかです。 [はい]の場 合 、メディアはローカル マシンにあります。 [いいえ]の場 合 、メディアはリモート マシンにあります。
- **[作 成 日]**-- スロットの作 成 日 です。

メディア名 を選 択 すると、ページの右 下 の [プロパティ]画 面 に詳 細 が表 示 されます。この情 報 には、メディア名 、シリアル番 号 、ランダムID、ホスト名 、スロット ステータス、スロット名 、メディア エクスポート ステータス、メディアの種 類 、メディア クラス、最 終 書 き込 み日 、最 終 読 み込 み日 、およびスロットの作 成 日 があります。メディア管 理 マネージャでは、ローカル メディアでのみボールト サイクルを開 始 できるため、ボールトされたメディアがローカル メディアではなく、リモート ホストの場 合 、メディア アイコンは黄 色 で表 示 されます。リモート メディアおよびメンバ サーバを使 用 してボールト サイクルを開 始 する場 合 は、ca_mmo -startall コマンド ライン ユーティリティを使 用 してください。

注 : メディア管 理 のコマンド ライン ユーティリティの詳 細 については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参 照 してください。

テープ ボリュームがボールトされるとスロットは自 動 的 に作 成 されるので、通 常 はスロット情 報 を更 新 する必 要 はありません。

ボールト内の特定のメディアの検索

ボールト内のメディアを検索する場合は、メディア管理マネージャの［ボールト内のメディアを検索］機能を使用します。検索するテープボリュームのテープ名またはシリアル番号がわかっている場合は、この機能を使用すると最も早く検索できます。この情報がわからない場合は、データベースマネージャを使用してメディアを検索します。

ボールト内の特定のメディアを検索する方法

1. ホーム画面にあるナビゲーションバーの［管理］メニューから、［メディア管理マネージャ］をクリックします。

   ［メディア管理マネージャ］ウィンドウが開きます。

2. ［メディア管理マネージャ］ウィンドウから、［ボールト内のメディアを検索］オブジェクトを選択し、ポップアップメニューから［検索］を選択します。

   ［ボールト内のメディアを検索］ダイアログボックスが表示されます。

3. 以下のメディア検索方法から 1 つを選択します。

   - **［テープ名で検索］**-- Arcserve Backup で検索するテープを識別するためのテープ名、ランダム ID、およびシーケンス番号を入力します。
   - **［シリアル番号で検索］**-- 対象のメディアのシリアル番号を入力します。

     Arcserve Backupでは、値の大文字と小文字を区別して、［シリアル番号で検索］タスクを完了します。たとえば、「ABC123」と「abc123」は異なるシリアル番号です。

4. ［検索］をクリックします。

   検索が完了すると、［メディア管理マネージャ］ウィンドウの右側ペインにボールトおよびスロットの情報が表示されます。

クラウド ストレージを管 理 する方 法

Arcserve Backup には、クラウド ストレージの管 理 に使 用 できるさまざまなツールやオプションが用 意 されています。このセクションでは、クラウド接 続 とクラウド デバイスの作 成 方 法 、およびクラウド ベース デバイスの管 理 について説 明 します。

注 : クラウド ストレージへのデータのバックアップに関 するレポートについては、「Dashboard ユーザ ガイド」内 の以 下 の Dashboard レポートを参 照 してください。

- バックアップ データの場 所 レポート
- メディアのデータ分 布 レポート
- RPO (Recovery Point Objective、目 標 復 旧 ポイント) レポート

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

クラウド ストレージの制 限 事 項

クラウド接 続 の設 定

クラウド ベース デバイスの作 成

クラウド フォルダの参 照

クラウド ベース デバイスのフォーマット

クラウド ベース デバイスの消 去

クラウド ベース デバイスのオンラインおよびオフライン

クラウド ベース デバイスでの圧 縮 の指 定

ステージング バックアップ ジョブでのクラウド ストレージへのデータのマイグレート

Eucalyptus ベース クラウド メディアへのスループットの設 定

クラウド ストレージの制限事項

クラウド ストレージにデータをバックアップするときは、以下の制限事項を考慮してください。

- Arcserve Backup では、クラウド ベース デバイス機能を使用してテープのコピーを行うことはできません。
- Arcserve Backup では、複数のクラウド ベース デバイスが 1 つのクラウド フォルダまたはグループを同時に参照することはできません。データの破損を引き起こす場合があります。

クラウド接続の設定

クラウド接続は、指定されたクラウド ベンダーと通信するために Arcserve Backup が使用する情報を含むユーザ定義の設定です。クラウド接続では、現在のサーバ上にあるアプリケーションを通して、クラウド ストレージ サービスにアクセスできるようになります。クラウド接続によって、クラウド ベンダに作成したアカウントを使ってバックアップ データが保存されます。

たとえば、Arcserve Backup で 1 つのクラウド ベース デバイスを作成するときは、クラウド接続名を指定するだけで済みます。この情報を指定することにより、すべてのクラウド関連項目が Arcserve Backup ユーザにとって透過的になります。

注： クラウドへの接続時にクロック スキュー エラーが起こる可能性を排除するには、コンピュータに正しいタイム ゾーンが設定されており、クロックがグローバル時間と同期されていることを確認します。お使いのコンピュータの時間は常に GMT 時間と照合しておくことをお勧めします。コンピュータの時間がグローバル クロック時間と同期 (5 分から 10 分以内) されていない場合、クラウド接続は機能しません。必要に応じて、コンピュータの時間をリセットし、アーカイブ ジョブを再サブミットします。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーから [管理]を展開し、 [デバイス マネージャ] をクリックします。

   デバイス マネージャ ウィンドウが開きます。
3. [サーバ]ディレクトリ ツリーで、設定対象のサーバを特定します。
4. ツールバーの [クラウド接続の管理]を選択して、クラウド接続を設定します。

   注： [サーバ]ディレクトリ ツリーで特定のサーバを右クリックして [クラウド接続の管理]を選択するか、サーバの詳細セクション内の [クラウド接続の管理]リンクをクリックする方法もあります。

   [クラウド接続環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 希望のクラウド ベンダをクリックし、 [追加]をクリックします。

   [接続の追加]ダイアログ ボックスが開きます。
6. [接続の追加]ダイアログ ボックスの必須フィールドに入力して、 [OK]をクリックします。

注： [接続の追加]ダイアログ ボックスに表示されるフィールドは、使用するクラウド ベンダーによって異なります。

[接続の追加]ダイアログには、以下のフィールドがあります。

- **接続名** -- クラウド接続の名前を指定します。
- **アクセス キー ID** または**照会 ID** -- クラウド接続用のアカウント名を指定します。
- **シークレット アクセス キー**または**シークレット キー** -- クラウド接続用のパスワードを指定します。
- **ベンダ URL** -- ベンダの URL を指定します。通常、このフィールドのデフォルトは、選択したパブリック ベンダの URL になります。プライベート ベンダが選択されている場合は、URL の入力が必要になります。
- **説明**
- **プロキシを使用しない** -- クラウド ベンダ接続で [プロキシ設定]ダイアログ ボックスの設定を省略する場合は、このオプションを選択します。Arcserve Backup で、プロキシを経由する代わりに直接クラウド ベンダーに接続します。
- **拡張**
  - **バケット名** -- データを保存するための一意のバケット名を指定します。

    注： バケット名の長さは 3 文字 ～ 63 文字とする必要があり、以下を含めることはできません。

    -- アンダースコア。例：_

    -- 英語の大文字。例：AB

    -- 連続するピリオド。例：..

    -- ハイフンで終了するもの。例：name-

    -- 連続するハイフンとピリオド。例：my-.bucket.com

    -- 英語以外のすべての文字

    -- ピリオドで終了するもの。例：name.
  - **バケットの地域** -- バケットが存在する地域を指定します。
  - **低冗長化ストレージを有効にする** -- このオプションを選択すると、クリティカルでない再生可能なデータを標準

ストレージより低 いレベルの冗 長 性 で保 存 することによ
りコストを削 減 することができます。

7. [OK]をクリックして [接 続 の追 加]ダイアログ ボックスを閉 じます。環 境 設 定 が保 存 され、[クラウド 接 続 環 境 設 定]ダイアログ ボックスに戻 ります。
8. (オプション) [クラウド 接 続 環 境 設 定]ダイアログ ボックスで、[プロキシ設 定]をクリックして、すべてのクラウド ベンダ接 続 用 のプロキシを設 定 します。自 動 検 出 、スクリプトの自 動 設 定 、またはプロキシ サーバの手 動 設 定 ができます。
9. [クラウド 接 続 環 境 設 定]ダイアログ ボックスで、さらにクラウド 接 続 を追 加 する場 合 は [追 加]を、環 境 設 定 を適 用 する場 合 は [閉 じる]をクリックします。

クラウド ベース デバイスの作成

クラウド ベース デバイスは、仮想の Arcserve Backup デバイスであり、Arcserve Backup クラウド接続に関連して作成できます。クラウド ベース デバイスを使用すると、Arcserve Backup は Arcserve Backup クラウド接続によって指定されるクラウド ベンダーにデータを保存できます。

Arcserve Backup では、クラウド フォルダにリンクするクラウド ベース デバイスを作成できます。クラウド ベース デバイスは、新規または既存のクラウド フォルダにリンクさせることができます。クラウド フォルダにパスワード保護が設定されている場合は、パスワードを指定する必要があります。パスワードを指定しないと、クラウド ベース デバイスをクラウド フォルダにリンクさせることができません。

注： Amazon S3 の互換性のために HGST クラウドをサポートするには、以下の AmazonPlugin プロパティを変更する必要があります。

SET_STORAGECLASS_HEADER=false

AmazonPlugin プロパティ ファイルは、以下の場所にあります。

C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\CCI\Config

注： クラウド フォルダは、クラウド アカウントまたはクラウド接続のルート パス下のサブディレクトリ内に配置する必要があります。たとえば、クラウド フォルダとして「directoryA」と入力できます。「\」文字が含まれるクラウド フォルダを入力することはできません。

Arcserve Backup では、クラウド フォルダの作成時、以下の文字を使用できません。

- アスタリスク(*)
- クエスチョン マーク(?)
- スラッシュ(/)
- 円記号 (バック スラッシュ) (\)
- より小さい(<)
- より大きい(>)
- 縦棒 (|)
- セミコロン(;)
- 空白スペース

- アンパサンド (&)
- 英 語 以 外 のすべての文 字

重 要 : 複 数 のサーバの複 数 のクラウド ベース デバイスを 1 つのクラウド フォルダに同 時 にリンクさせることはできません。データの破 損 を引 き起 こす場 合 があります。

以 下 の手 順 に従 います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。

   ナビゲーション バーから、[管 理]を展 開 し、[デバイス環 境 設 定] をクリックして [デバイス環 境 設 定]を開 きます。

2. [デバイス環 境 設 定 へようこそ]ダイアログ ボックスで、[クラウド ベース デバイス環 境 設 定]オプションを選 択 し、[次 へ]をクリックします。


3. [ログオン サーバ]ダイアログ ボックスで、プライマリ サーバに必 要 なログイン認 証 情 報 を入 力 し、[次 へ] をクリックします。

4. 次 の [ログオン サーバ]ダイアログ ボックスで、ログインするサーバを選 択 し、[次 へ]をクリックして [クラウド ベース デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスを開 きます。[クラウド ベース デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスには、デバイスとそれぞれのデバイスに対 応 するクラウド情 報 のリストが表 示 されます。

   注 : クラウド ベース デバイスを作 成 する前 に、クラウド接 続 を作 成 します。詳 細 については、「クラウド 接 続 環 境 設 定 の作 成 」を参 照 してください。

5. [追 加]をクリックします。

   新 しいブランク デバイスが追 加 されます。



6. [クラウド ベース デバイス環境設定]ダイアログ ボックスの以下のフィールドに入力します。

   - **デバイス名** -- デバイスの名前を入力するか、デフォルトのままにします。
   - **説明** -- デバイスの説明を入力するか、デフォルトのままにします。
   - **接続名** -- ドロップダウン リストからクラウドの接続名を選択します。
   - **クラウド フォルダ** -- クラウド ベース デバイスが配置されているフォルダの名前を入力するか、フィールドの横にある矢印ボタンをクリックして新しいウィンドウを開き、特定のクラウド ベース デバイスのクラウド フォルダを参照します。

     注: [デバイス マネージャ]画面から既存のクラウド フォルダを直接参照することもできます。詳細については、「クラウド フォルダの参照」を参照してください。
   - **クラウド フォルダ パスワード** -- (オプション) 不正なアクセスからクラウド フォルダを保護し、クラウド ベース デバイスを作成するためのパスワードを入力します。
   - **グループ名** -- (オプション) グループの名前を入力します。


7. [次へ]をクリックして、デバイスを追加します。

環境設定が完了すると、クラウド ベース デバイスのリストがクラウド接続のステータスと共に表示されます。

注 : [クラウド ベース デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスは、デバイス マネージャまたはデバイス環 境 設 定 から開くこともできます。

- **デバイス マネージャ**

  ツールバーの [クラウド ベース デバイスの管 理]ボタンをクリックします。



- **デバイス環 境 設 定**

  1. マネージャ コンソールから、[ナビゲーション バー]をクリックし、[管 理]メニューを展 開 します。
  2. [デバイス環 境 設 定]をクリックします。

     デバイス環 境 設 定 の [ようこそ]画 面 が表 示 されます。
  3. [クラウド ベース デバイスの環 境 設 定]オプションを選択 します。

クラウド フォルダの参照


Arcserve Backup では、[デバイス マネージャ]ホーム画面から既存のクラウド フォルダを直接参照できます。

[クラウド フォルダの参照]をクリックすると、特定のクラウド接続のクラウド フォルダを参照するためのウィンドウが開きます。

クラウド フォルダを参照する方法


1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーから [管理]を展開し、[デバイス マネージャ]をクリックします。

   デバイス マネージャ ウィンドウが開きます。
3. デバイス マネージャでは、[クラウド フォルダの参照]機能を呼び出す方法が 3 つあります。
   - [サーバ]ディレクトリ ツリーで特定のサーバを右クリックし、[クラウド フォルダの参照]を選択します。
   - ツールバーの [クラウド フォルダの参照]ボタンをクリックします。




または

- サーバの詳細セクションの [クラウド フォルダの参照]リンクをクリックします。



[クラウド フォルダの参 照]ウィンド ウが表 示 されます 。



4. [クラウド 接 続 名]を選 択 すると、クラウド ベース デバイスが配 置 されているクラウド フォルダのリストが表 示 されます 。

[クラウド フォルダ]には、クラウド ベース デバイスのテープ名 、およびクラウド フォルダの圧 縮 サイズとファイル サイズが表 示 されます 。

以 下 の点 に注 意 してください 。

- クラウド ベース デバイスを作 成 するときもクラウド フォルダを参 照 できます 。詳 細 については、「クラウド ベース デバイスの作 成 」を参 照 してください 。

- [クラウド ベース デバイス環境設定]画面では、クラウド ベース デバイスとしてマウントするクラウド フォルダを選択できます。選択したら、[OK]をクリックします。

- 削除するフォルダまたはファイルは右クリックできます。これにより、クラウド内に作成された Arcserve Backup オブジェクトを管理しやすくなります。

クラウド ベース デバイスのフォーマット

Arcserve Backup ではマイグレーション ジョブの実行時にブランク デバイスが自動的にフォーマットされますが、このオプションを使用すると、クラウド ベース デバイスを手動でフォーマットすることができます。クラウド ベース デバイスをフォーマットすると、デバイスの先頭に新しいラベルが書き込まれ、デバイスに保存されている既存のすべてのデータを簡単に破棄できます。

注： このオプションは慎重に使用してください。クラウド ベース デバイスをフォーマットした後、Arcserve Backup はデバイスに関連付けられているデータやジョブ セッションをリストアできなくなります。

クラウド ベース デバイスをフォーマットする方法

1. デバイス マネージャを開き、[サーバ]ディレクトリ ツリーで特定のクラウド ベース デバイスを選択します。
2. クラウド ベース デバイスを右クリックしてコンテキスト メニューの [フォーマット]をクリックするか、ツールバーの [フォーマット]をクリックします。

   [フォーマット]ダイアログ ボックスが開きます。
3. フォーマットするクラウド ベース デバイスに新しいメディア名を割り当てます。
4. [OK]をクリックします。

   [フォーマット]ダイアログ ボックスが閉じ、以下のメッセージが表示されます。

   「フォーマットすると、メディアからすべてのデータが消去されます。メディアをフォーマットしますか?」
5. 以下のいずれかを実行します。
   - フォーマット処理を開始するには、[OK]をクリックします。

     Arcserve Backup がクラウド ベース デバイスをフォーマットします。
   - フォーマット処理をキャンセルするには、[キャンセル]をクリックします。

     Arcserve Backup はクラウド ベース デバイスをフォーマットしません。

クラウド ベース デバイスの消去

このオプションを使用すると、一度に 1 つのクラウド ベース デバイスを消去できます。また、消去するクラウド ベース デバイスの内容に対する参照がある場合、Arcserve Backup はそれもすべてデータベースから消去します。クラウド ベース デバイスを再フォーマットするとき、物理的な履歴 (読み取りパスと書き込みパス) は保持されます。

消去オプションを使用する前に、正しいクラウド ベース デバイスが選択されていることを確認してください。いったん消去したデータは復元できません。クラウド ベース デバイスを消去するときに選択できるオプションは、以下のとおりです。

- **クイック消去** -- クラウド ベース デバイスを簡単に消去します。デバイス ラベルを上書きすることで、場合によっては数時間を要するロング消去と比較して、非常に短時間で終了します。Arcserve Backup 内に履歴は残るため、それらをトラッキングの目的で使用できます。
- **クイック消去プラス** -- このオプションでは、クイック消去と同じ処理が行われ、バーコードとシリアル番号も消去されます。バーコード ラベルとシリアル番号の詳細については、「[マウント/マウント解除]オプション」を参照してください。

  注: 消去対象のクラウド ベース デバイスにシリアル番号またはバーコードが設定されていない場合、このオプションは [クイック消去] オプションと同様に動作します。

  [クイック消去プラス] オプションで消去したクラウド デバイスは、Arcserve Backup でトラッキングできなくなり、有効期限などの情報も保持されません。

クラウド ベース デバイスを消去する方法

1. デバイス マネージャを開き、[サーバ] ディレクトリ ツリーで特定のクラウド ベース デバイスを選択します。
2. クラウド ベース デバイスを右クリックしてコンテキスト メニューの [消去] をクリックするか、ツールバーの [消去] をクリックします。

   [消去] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. 消去方式を選択し、[OK] ボタンをクリックし、確認メッセージの [OK] ボタンをクリックして処理を実行します。

Arcserve Backup はクラウド ベース デバイスを消去します。

クラウド ベース デバイスのオンラインおよびオフライン

デバイス マネージャからクラウド ベース デバイスをオフラインまたはオンラインに設 定 するには、デバイスを右 クリックし、そのデバイスの現 在 の状 態 に応 じて、 [オフライン]または [オンライン]を選 択 します。

この機 能 を活 用 して、障 害 が発 生 したデバイスをオフラインに設 定 すれば、デバイスが修 復 されてオンライン状 態 になるまで、Arcserve Backup による使 用 を中 止 することができます。

クラウド ベース デバイスをオンラインまたはオフラインにする方 法

1. デバイス マネージャを開 き、オンラインまたはオフラインにするクラウド ベース デバイスを含 むライブラリに接 続 しているサーバを参 照 します。
2. ライブラリを展 開 し、クラウド ベース デバイスを右 クリックして、コンテキスト メニューの [オンライン]または [オフライン]を選 択 します。

   デバイスのステータスがオフラインまたはオンラインに変 わります。

   注 : [オフライン]が選 択 されると、無 効 の状 態 として表 示 されます。

クラウド ベース デバイスでの圧縮の指定

Arcserve Backup では、クラウド ベース デバイスに保存されているバックアップ データを圧縮できます。

注： 以下の手順では、圧縮のオン/オフを切り替える方法について説明します。

クラウド ベース デバイスで圧縮を指定する方法

1. デバイス マネージャを開き、[サーバ]ディレクトリ ツリーで特定のクラウド ベース デバイスを選択します。

   デバイスが圧縮をサポートしている場合、Arcserve Backup で [圧縮]ツールバー ボタンが有効になります。デバイスで圧縮がサポートされているかどうかを確認するには、デバイスを選択した状態で [詳細]タブを選択します。

2. クラウド ベース デバイスを右クリックしてコンテキスト メニューの [圧縮]をクリックするか、ツールバーの [圧縮]をクリックします。

3. [OK]ボタンをクリックし、[圧縮モード]が [オン]になっている場合は [オフ]に、[オフ]になっている場合は [オン]に切り替えます。

ステージング バックアップ ジョブでのクラウド ストレージへのデータのマイグレート

ステージング バックアップ ジョブをセットアップする過程では、ステージング デバイスにデータを保持する期間を指定できます。Arcserve Backup では、セッションの保持期間が終了した後、ステージング デバイスからデータをパージするか、最終的なデスティネーション デバイスにデータをマイグレートできます。最終的なデスティネーション デバイスにはクラウド ストレージを使用できます。

ステージング バックアップ ジョブでクラウド ストレージにデータをマイグレートする方法

1. [バックアップ マネージャ]を開き、[スタート]タブをクリックします。
2. [スタート]タブで、[標準 バックアップ]および[ステージングを有効にする]をクリックします。

   バックアップ マネージャに[ステージングの場所]タブと[ポリシー]タブが表示されます。
3. [ソース]タブをクリックします。

   [サーバ]ディレクトリ ツリーから、バックアップするデータを指定します。
4. [ステージングの場所]タブをクリックして、ステージング サーバ オブジェクトを展開します。

a. このバックアップ ジョブのステージング グループとして選択するグループをブラウスして選択します。

   注： クラウド グループをステージング グループとして選択することはできません。

b. [ポリシー]タブをクリックし、コピー ポリシーを指定します。

c. ジョブに必要なフル、差分、および増分バックアップのステージング ポリシーを指定します。

5. [デスティネーション]タブをクリックして、サーバ オブジェクトを展開します。

   a. このバックアップ ジョブの最終的なデスティネーションとして使用するクラウド グループを参照して選択します。

      注： クラウド ベース デバイスの作成方法の詳細については、「クラウド ベース デバイスの作成」を参照してください。

b. [クラウド パージ ポリシー]をクリックして、[クラウド パージ ポリシー]ダイアログ ボックスを開きます。

c. ジョブに必要なバックアップ用のクラウド パージ ポリシーを指定します。

d. [OK]をクリックします。

6. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使用するスケジュールを指定します。

7. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。

8. ジョブに適用するグローバル オプションを指定し、[OK]をクリックします。

   注: グローバル オプションの詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

9. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。

10. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスの必須フィールドに入力し、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

詳細情報:

バックアップ ジョブのサブミット

グローバル バックアップ オプション

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指定

Eucalyptus ベース クラウド メディアへのスループットの設定

Arcserve Backup が Eucalyptus ベース クラウド ストレージ メディアにマイグレートするデータのブロック サイズを定義することができます。この機能は、お使いのネットワーク機能に適したブロック サイズを定義できる点で役に立ちます。たとえば、ネットワーク帯域幅が高いときは、より大きいブロック サイズを定義します。反対に、ネットワーク帯域幅が低いときは、より小さいブロック サイズを定義します。ソース サーバと Eucalyptus ベース クラウド ストレージ メディアとの通信に障害が発生した場合、通信が再開した後、Arcserve Backup は以前に転送されたデータのチャンクを再転送するという点に注意が必要です。

デフォルト チャンク サイズは 10 MB です。チャンク サイズの値は、1 MB から 50 MB の間で定義できます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup サーバ上で以下の .ini ファイルを開きます。

   $ARCSERVE_HOME\CCI\Config\CCIConfig.ini

2. CCIConfig.ini ファイル内で以下のセクションを探します。

   [Eucalyptus_Config]
   ChunkSize=1048576

3. 必要なチャンク サイズの値 (バイト) を指定します。

   例 :

   5 MB = 5242880 バイト

   25 MB = 26214400 バイト

4. CCIConfig.ini ファイルを閉じます。

第 8章 : バックアップ サーバの管 理

このセクションでは、Arcserve Backup サーバの運 用 、管 理 、保 守 において使 用 できる情 報 を提 供 します。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Arcserve Backup エンジンの動 作 800

Arcserve Backup エンジンの設 定 812

その他 のサーバ管 理 機 能 844

Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーションの認 証 レベル 853

Arcserve Backup ドメイン 868

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 したユーザ プロファイルの管 理 894

Arcserve Backup ジョブ キューのリストア 900

[サーバ環 境 設 定 ウィザード]を使 用 した Arcserve サーバの管 理 903

Arcserve Backup によるドメイン コントローラ サーバ上 での Active Directory データの保 護 方 法 930

Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール 943

検 出 設 定 945

Arcserve Backup メンテナンス通 知 956

Arcserve Backup> コンポーネント ライセンスの適 用 960

ファイアウォールの管 理 962

Arcserve Backup エンジンの動作

Arcserve Backup サーバは、以下の 3 つのエンジンで構成されています。

- **ジョブ エンジン** -- このエンジンは、指定された日時にジョブを処理します。ジョブ キュー内で実行予定のジョブをスキャンし、適切なハンドラに送信します。
- **テープ エンジン** -- このエンジンは、ストレージ デバイスと通信し、デバイスを制御します。テープ エンジンは、ジョブに必要なデバイスを選択します。
- **データベース エンジン** -- このエンジンは以下の履歴を保持します。
  - Arcserve Backup によって処理されるジョブに関する情報 (ジョブの種類、最終結果、開始時刻と終了時刻、送信者、および説明など)。
  - Arcserve Backup によって使用されるメディア (その種類、名前、最初にフォーマットされた日付、有効期限、およびセッションなど)。
  - Arcserve Backupによってバックアップ、リストア、またはコピーされたファイル、ディレクトリ、ドライブ、およびマシン。

これらArcserve Backupの各エンジンは、サーバ管理を使用して制御されます。個別のエンジンに関する情報を参照するには、ホーム ページ上のナビゲーション バーで [クイック スタート]メニューから [サーバ管理]を開きます。Arcserve ドメイン ディレクトリ ツリーで、エンジンのステータス情報を取得するプライマリ サーバ、メンバ サーバ、またはスタンドアロンを選択します。

重要: Arcserve Backup エンジンを管理および設定するには、caroot パスワードまたは Arcserve Backup 管理者アカウントを使用して Arcserve Backup にログインする必要があります。

- **ジョブ エンジン** -- サブミットされたジョブに関する情報を表示します (たとえば、ジョブの総数、アクティブ、レディ、ホールド、完了の各ジョブ数など)。スキャンされているキュー、およびスキャン間隔も表示されます。
- **テープ エンジン** -- テープ エンジンを使用するジョブに関する情報を表示します (ジョブの種類、サブミットしたユーザなど)。メディア グループに関する情報も表示されます。

- [**データベース エンジン**]-- Arcserve データベースに関連する廃棄処理情報を表示します。

Arcserve Backup 操作に対するエンジン ステータスの影響

「停止しているエンジン」とは、「完全にオフラインになっているエンジン」と同義です。エンジンはエラーで停止される場合、手動で停止される場合、および新規インストール時の要件として停止される場合があります。エンジンが停止されている場合、サービスを利用することはできません。

Arcserve Backup エンジンは、相互に独立して稼働するように設計されています。たとえばテープ エンジンを停止しても、データベース エンジンおよびジョブ エンジンは影響を受けず、設定されたサービスの提供を継続します。データベース エンジンによって、Arcserve Backupに関連する情報のデータベースへの記録が継続され、ジョブ エンジンによって、必要に応じてジョブ キューがスキャンされジョブが開始されます。ただし、ジョブがストレージ デバイスを必要とする場合、ジョブ エンジンによってジョブは開始されますが、テープ エンジンがストレージ デバイスと通信できないため、そのジョブは失敗します。続いてデータベース エンジンがこの情報をログ出力します。

注： Arcserve Backup は、いずれかのエンジンが実行されていなくても動作しますが、Arcserve Backup ですべての機能を完全に動作させるには、3 つのエンジンすべてを同時に実行しておく必要があります。

サービスの状 態 アイコン

Arcserve Backup マネージャの上 部 にあるツールバーには、各 バックエンド サービス(ジョブ エンジン、テープ エンジン、およびデータベース エンジン) のアイコンが表 示 されます。



各 アイコンの色 は、以 下 の状 態 を示 しています。

- **緑** -- サービスが実 行 中 であることを示 します。
- **赤** -- サービスが実 行 中 でないことを示 します。
- **グレー** -- サービスに接 続 できないか、不 明 な状 態 であることを示 します。
- **青** -- サービスが一 時 停 止 していることを示 します。

Arcserve Backup サービスの停止と開始

以下のセクションでは、プライマリ サーバ、スタンドアロン サーバ、およびメンバ サーバの Arcserve Backup サービスを停止および開始する方法を説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

バッチ ファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始

コマンド ラインを使用した個別サービスの停止と開始

サーバ管理を使用した Arcserve Backup サービスの停止と開始

バッチ ファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始

ジョブ エンジン、テープ エンジン、データベース エンジンなどの Arcserve Backup サービスを手動で停止および開始する方法は 2 つあります。

cstop と cstart の各コマンドを使用すると、Arcserve Backup の他のサービスに対する依存関係に応じて、Arcserve Backup の全サービスのシャットダウンおよび再起動を順に行うことができます。この操作を行うことによって、サービスのシャットダウン中のデータ損失を防ぐことができ、また、システムの再起動時に Arcserve Backup の全サービスを正しく実行できます。

コマンド 1 つで Arcserve Backup の全サービスを停止または実行するには、Arcserve Backup のホーム ディレクトリにあるファイル cstop.bat または cstart.bat を使用します。

cstop.bat

cstop.bat を実行すると、Arcserve Backup では以下の順序でサービスを停止します。

1. Arcserve Communication Foundation (Global)
2. Arcserve Dashboard Sync Service
3. Arcserve Central Remoting Server
4. Arcserve Communication Foundation
5. Arcserve Management Service
6. Arcserve Tape Engine
7. Arcserve Job Engine
8. Arcserve Database Engine
9. Arcserve メッセージ エンジン
10. Arcserve Discovery Service
11. Arcserve ドメイン サーバ
12. Arcserve Service Controller
13. Arcserve PortMapper
14. Alert Notification Server
15. Arcserve Universal Agent

cstart.bat

cstop.bat を実行すると、Arcserve Backup では以下の順序でサービスを開始します。

1. Alert Notification Server
2. Arcserve Discovery Service
3. Arcserve PortMapper
4. Arcserve Service Controller
5. Arcserve ドメイン サーバ
6. Arcserve Database Engine
7. Arcserve メッセージ エンジン
8. Arcserve Tape Engine
9. Arcserve Job Engine
10. Arcserve Management Service
11. Arcserve Universal Agent
12. Arcserve Communication Foundation
13. Arcserve Central Remoting Server
14. Arcserve Dashboard Sync Service
15. Arcserve Communication Foundation (Global)

以下の動作は、Arcserve Backup Global Dashboard サービスの停止および開始に関係があるので注意が必要です。

- Arcserve Backup Global Dashboard は、セントラル プライマリ サーバ設定用に以下のサービスを必要とします。
  - Arcserve Communication Foundation (Global)
  - Arcserve Dashboard Sync Service
  - Arcserve Central Remoting Server
  - Arcserve Communication Foundation
- Arcserve Backup Global Dashboard は、ブランチ プライマリ サーバ設定用に以下のサービスを必要とします。
  - Arcserve Dashboard Sync Service
  - Arcserve Communication Foundation
- cstop.bat と cstart を実行する場合、Arcserve Backup はインストールしたプライマリ サーバの種類 (セントラル プライマリ サー

バまたはブランチ プライマリ サーバ) に対 応 するサービスを停 止 および開 始 します。

コマンド ラインを使用した個別サービスの停止と開始

1 つまたは 2 つの Arcserve Backup サービスのみを停止/開始したい場合があります。Arcserve Backup では、コマンド ラインを使用してサービスを個別に停止させることができます。

コマンド ラインを使用して Arcserve Backup サービスの停止と開始を行う方法

1. Windows のコマンド ラインを起動します。
2. コマンド ラインが開いたら、以下のコマンドのいずれかを入力します。
   - NET START [エンジン名]
   - NET STOP [エンジン名]

     [エンジン名]には以下の中から 1 つを代入してください。
   - Arcserve Communication Foundation (Global)

     Arcserve Communication Foundation (Global)
   - Arcserve Dashboard Sync Service

     CADashboardSync
   - Arcserve Central Remoting Server

     Arcserve_RemotingServer
   - Arcserve Communication Foundation

     Arcserve Communication Foundation
   - Arcserve Management Service

     CASMgmtSvc
   - Arcserve Tape Engine

     CASTapeEngine
   - Arcserve Job Engine

     CASJobEngine
   - Arcserve Database Engine

     CASDbEngine
   - Arcserve メッセージ エンジン

     CASMessageEngine

- Arcserve Discovery Service

  CASDiscovery
- Arcserve ドメイン サーバ

  CasUnivDomainSvr
- Arcserve Service Controller

  CasSvcControlSvr
- Arcserve PortMapper

  CASportmap

  注： Arcserve コマンド ライン(または [コンピュータの管理]コンソール) を使用して Remote Procedure Call サービス (CASportmap) を手動で停止および再起動する場合、サービスはその割り当てポートと正しく通信できません。この場合、caroot と同等の権限を持つユーザ アカウントは Arcserve Backup ドメインにログインできません。Arcserve Backup ドメインにログインできるようにするには、cstop コマンドを実行してから、cstart コマンドを実行します。これでサービスが正しく通信でき、caroot と同等の権限を持つユーザ アカウントが Arcserve Backup ドメインにログインできるようになります。
- Alert Notification Server

  "Alert Notification Server"

  注： このサービスについては、引用符を付ける必要があります。
- Arcserve Universal Agent

  CASUniversalAgent

注： この手順を繰り返して、各 Arcserve Backup サービスを開始および停止します。

サーバ管理を使用した Arcserve Backup サービスの停止と開始

サーバ管理を使用すると、プライマリ、スタンドアロン、およびメンバ サーバ上で動作している個々の Arcserve Backup サービスを停止および開始できます。

短期間で 1 つまたは 2 つの Arcserve Backup サービスを停止する必要がある場合は、この方法を使用してください。たとえば、新しくインストールされたライブラリを検出できるように、プライマリ サーバ上でテープ エンジンを停止および開始する必要がある場合などです。

すべての Arcserve Backup サービスを停止および開始する必要がある場合は、cstop と cstart バッチファイルを使用する必要があります。これらのバッチ ファイルを使用すると、他の Arcserve Backup サービスとの依存関係を考慮したうえで、すべての Arcserve Backup サービスを適切な順序で停止および開始できます。詳細については、「バッチ ファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始」を参照してください。

すべての Arcserve Backup サービスを停止する場合は、以下の動作に注意してください。

- サーバ管理を使用してすべてのサービスを停止した場合、サービス ステータスは「不明」と表示されます。
- [すべてのサービスを停止]オプションを使用すると、Arcserve Service Controller サービス以外のすべての Arcserve Backup サービスを停止できます。Arcserve Service Controller サービスが Arcserve Backup サービスの開始を制御しているため、Arcserve Backup はこのように動作します。

サーバ管理を使用した Arcserve Backup サービスの停止および開始方法

1. ホーム画面のナビゲーション バーにある [クイック スタート]メニューから、[サーバ管理]をクリックします。

   [サーバ管理]が開きます。

2. ドメイン ディレクトリ ツリーを展開し、Arcserve Backup サービスを停止または開始するサーバを選択します。

   サーバ管理 ウィンドウに、Arcserve Backup サービスの名前、ステータス、稼働時間、および説明が表示されます。

3. 停止または開始するサービスを選択します。
   - ステータスが [実行]の場合は、ツールバーの [停止]をクリックします。
   - ステータスが [停止]の場合は、ツールバーの [開始]をクリックします。

   Arcserve Backup がサービスを停止または開始します。
4. (オプション) Arcserve Backup サーバ上で実行されているすべての Arcserve Backup サービスを停止するには、サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを停止]を選択します。サーバ上のすべての Arcserve Backup サービスを再起動するには、サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを開始]をクリックします。
5. (オプション) ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバ上で実行されているすべての Arcserve Backup サービスを停止するには、ドメインを右クリックし、コンテキスト メニューから [ドメイン内のすべてのサービスを停止]を選択します。(オプション) ドメイン内のすべてのサーバ上のすべてのサービスを再起動するには、ドメインを右クリックし、コンテキスト メニューから [ドメイン内のすべてのサービスを開始]を選択します。

Arcserve Backup エンジンの設定

Arcserve Backup サーバ管理では、各エンジンの環境をユーザのニーズに応じて設定できます。

重要：Arcserve Backup エンジンを管理および設定するには、caroot パスワードまたは Arcserve Backup 管理者アカウントを使用して Arcserve Backup にログインする必要があります。

Arcserve Backup エンジンを環境設定する方法

1. [クイック スタート]メニューの [サーバ管理]をクリックして、[Arcserve Backup サーバ管理]を開きます。

   [サーバ管理]ウィンドウが表示されます。

2. ツールバーの [環境設定]をクリックします。

   サーバ管理の環境設定ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 目的のエンジンのタブを選択し、必要に応じた設定を指定します。

詳細情報：

ジョブ エンジンの環境設定

テープ エンジンの環境設定

Alertの環境設定

ジョブ エンジンの環境設定

Arcserve Backup ジョブ エンジンは、ジョブ キュー内のジョブの実行日時を制御します。定期的にジョブ キューをスキャンし、実行日時になったジョブを開始します。Arcserve Backup には、以下のジョブ エンジン オプションがあります。

- **[ジョブ キューのスキャン間隔(秒)]** -- ジョブ エンジンは、常に、実行するジョブのジョブ キューをスキャンします。デフォルトでは、10秒に1回スキャンされます。間隔を変更するには、1～9999の数値を指定します。
- **[終了ジョブの保持期間(時間)]** -- このフィールドに指定された時間のジョブ キューに、最終ステータスが「終了」になっているジョブが残ります。デフォルトでは、Arcserve Backup はジョブ ステータス マネージャから削除されるまで「終了」ジョブを 24 時間保持します。時間を変更するには、0～999 の数値を指定します。

  注: ジョブのマイグレーション フェーズが完了し、このオプションのために指定した時間が経過したら、1 度のみ発生するステージング ジョブ(disk to disk to tape と disk to tape to tape)は、ジョブ キューから削除されます。
- **[データベース ポーリング間隔(分)]** -- ジョブ エンジンは定期的に Arcserve Backup データベースをポーリングして、ステージング対応デバイス上のコピーおよびパージされたセッションを検知します。このフィールドで指定した値によって、ポーリング間隔が決まります。このフィールドのデフォルト値は 5 分で、最小値は 1 分です。
- **[アクティビティ ログのメッセージの種類]** -- アクティビティ ログには、Arcserve Backup の全アクティビティの情報が含まれています。デフォルトでは、注意、警告、およびArcserve Backupの実行中に発生したエラーがアクティビティ ログに表示されます。メッセージの種類を変更するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

  なし

  メッセージを表示しません。

  エラー

Arcserve Backup を起動中に発生するエラーのみが表示されます。

警告、エラー

Arcserve Backup の実行中に発生した警告とエラーを表示します。

注意、警告、エラー(デフォルト)

Arcserve Backup の実行中に発生する注意、警告、およびエラーがすべて含まれます。

デバッグ

デバッグ情報、および Arcserve Backup の実行中に発生するすべての注意、警告、およびエラーがすべて含まれます。

- **[ネットワーク共有]**--デフォルトで、Arcserve Backup はブラウザで [すべての共有を使用]を開きます。これにより、デフォルト共有およびユーザ共有を、ジョブのソースまたはデスティネーションとして選択できます。ブラウザに表示する共有の種類を変更するには、以下のいずれかを選択します。

  [デフォルト共有のみを使用]

  管理共有のみを使用できます。

  [ユーザ共有のみを使用]

  ユーザが具体的に設定した共有のみが表示されます。

- **[バッファサイズ(KB)]** -- Arcserve Backup で使用されるバッファサイズを定義します。

  デフォルト値 : 256 KB

  コンピュータによって動作は異なります。動作に影響する要因として、バックアップ サーバのハードウェア、バックアップ ジョブの総サイズ、バックアップ ジョブが生成する子ジョブの数などに関連したものがあります。バッファのサイズを増加または減少させて、バックアップ実行中のシステムのパフォーマンスを最適化できます。

  バッファサイズを増減しても、バックアップおよびリストアのパフォーマンスを向上できるとは限りません。たとえば、大量のメモリ、高速ネットワークへのアクセス、高速ディスク I/O などの豊富なシステム リソースがバックアップ サーバにあれば、バッファサイズが増えるため、システムのバックアップおよびリストア

のパフォーマンスが向上する場合があります。反対に、バックアップ サーバのシステム リソースが限られている場合に、バッファ サイズを減らすとシステムのバックアップおよびリストアのパフォーマンスが向上する場合があります。

注： 典型的なサーバにおける最善策は、バッファ サイズのデフォルト値を適用することです。

- **[バックアップ]** -- バックアップ ジョブで以下のように追加のオプションをカスタマイズできます。

  NTFS ボリュームのハード リンクを記録する

  ハード リンク ファイルをバックアップする場合、デフォルトではこの情報を格納し、保存します。

  デフォルト値： オン

  メディアの上書きを確認する

  メディアを上書きする場合は常に、Arcserve Backup によって上書きの実行を確認するプロンプトを表示します。デフォルトでは、この機能はオフになっています。このチェック ボックスをオンにすると、確認メッセージが表示されます。5分以内に確認メッセージに応答しないと、ジョブがキャンセルされます。

  デフォルト値： オフ

  マシン全体が選択されたら、レジストリ キーの詳細をバックアップする

  このチェック ボックスがオンになっていると、ターゲット マシンのレジストリ キーの詳細がバックアップされます。

  デフォルト値： オフ

  Media Maximization 機能を有効にする

  GFS ジョブおよびローテーション ジョブでディスクおよびテープの使用率を最適化します。詳細については、「Media Maximization 機能」を参照してください。

  この値をメンバ サーバから変更することはできません。メンバ サーバは、このオプションに指定された値を Arcserve Backup プライマリ サーバから継承します。

  デフォルト値： オン

- **[ジョブ エンジンの再起動後、クラッシュ ジョブを再試行する]** -- このオプションは、チェックポイントのメカニズムです。このチェック ボックスをオンにすると、Arcserve Backup はクラッシュしたジョブの再起動を試みます。クラスタ環境でフェールオーバを設定した場合にのみ、このチェック ボックスをオンにします。
- **[ホールドでメークアップ ジョブをサブミットする]** -- このオプションを使用すると、ジョブのステータスがレディではなくホールドになります。
- **[データ マイグレーション ジョブの完了時にポップアップを表示しない]** -- ステージング マイグレーション ジョブが終了すると、ポップアップ メッセージが表示され、ジョブの成功、失敗などを通知します。マイグレーション ジョブが終了した後のポップアップ メッセージを表示したくない場合は、このオプションを指定します。
- **[ジョブの完了時にポップアップを表示しない]** -- ジョブが終了すると、ポップアップ メッセージが表示され、ジョブの成功、失敗などを通知します。ジョブが終了した後のポップアップ メッセージを表示したくない場合は、このオプションを指定します。
- **[アーカイブ CSV ファイルを有効にする]** -- このオプションをオンにして、アーカイブ済みファイル用の CSV ファイルを作成します。デフォルトでは、この機能はオフになっています。
- **[アーカイブ CSV ファイルのフォルダ]** -- このフィールドでは、アーカイブ CSV ファイルを保存するフォルダを指定することができます。デフォルトでは、Arcserve Backup では BAB_HOME\Archived files にアーカイブ CSV ファイルが保存されます。

  以下の点に注意してください。

  1. [アーカイブ CSV ファイルを有効にする]オプションが指定されている場合のみ、[アーカイブ CSV ファイルのフォルダ]フィールドが有効になります。
  2. 指定するフォルダは Arcserve Backup サーバ上にあることが必要です。
  3. Arcserve Backup には、Arcserve Backup データベース保護ジョブを含む CSV ファイルのフォルダが含まれます。
  4. Arcserve Backup では、グローバル バックアップ オプションとして指定された場合に、Arcserve Backup カタログ データベースが含まれるあらゆるバックアップ ジョ

ブで CSV ファイルのフォルダをバックアップします。詳細については、「バックアップ マネージャの操作オプション」を参照してください。

5. Arcserve Backup は、NTFS プラットフォームでは CSV ファイルを圧縮します。

詳細情報：

ジョブ ステータスの種類

テープ エンジンの環境設定

Arcserve Backup テープ エンジンは、システムに接続されているすべてのバックアップ デバイスを識別します。また、たとえばハードウェアやテープ エンジン固有の問題をトラブルシューティングする場合に、テープ エンジンのログ(テープ ログ)のデフォルト設定を変更できます。

以下のセクションで説明するオプション、設定、パラメータを変更するには、Arcserve Backup サーバ管理を起動し、[テープ エンジン]タブを選択します。

- テープ エンジン メッセージのログ オプション
- テープ エンジンのログ オプションの指定
- テープ エンジンの全般オプション
- イベント ログの環境設定(Windows サーバ)
- テープ エンジン ログの代替パス
- 循環ログ記録
- デスクトップとの対話の有効化
- テープ エンジンのパフォーマンス向上のための仮想メモリ割り当ての増加

テープ エンジン メッセージのログ オプション

以下のリストは、テープ エンジン メッセージのログ オプションを示しています。

- **レベル** -- デフォルト(サマリ)を保持する場合、他のオプションを指定する必要はありません。使用可能な値は以下のとおりです。
  - なし -- 情報はログ記録されません。テープ エンジンのログが停止され、テープ エンジン ログはジョブ ステータス マネージャに表示されません。
  - サマリ(デフォルト) -- 重要なメッセージを記録し、不要な情報を除外することによりテープ ログのサイズを削減します。このオプションでは、Tape.log がジョブ ステータス マネージャに存在します。デフォルトではTape.logファイルが生成され、Arcserve Backupホーム ディレクトリ内のLogディレクトリに保存されます。ログのパスを変更する必要がある場合は、レジストリ ファイル内に別のログ パス エントリを作成します。別のログ パス エントリの作成の詳細については、「テープ エンジン ログの代替パス」を参照してください。
  - [詳細]--接続したバックアップ デバイスに対して Arcserve Backup から送信されたコマンドが、すべてログに記録されます。読み取り/書き込みおよびテスト ユニット レディ コマンドは除外されます。テープ エンジン固有の情報も記録されます。これは、バックアップおよびリストアに関する問題のトラブルシューティングのために Arcserve サポートによって使用される可能性があります。Tape.log ファイルは、デフォルトでは Arcserve Backup\Log フォルダに生成および格納されます。ログのパスを変更する必要がある場合は、レジストリ ファイル内に別のログ パス エントリを作成します。

    このオプションに対する Tape.log ファイルを参照するには、ジョブ ステータス マネージャで [テープ ログ]タブにアクセスします。
  - [詳細(読み込み/書き込み)]--接続したバックアップ デバイスに対して Arcserve Backup から送信されたコマンドが、すべてログに記録されます。 [詳細]オプションとは異

なり、このオプションには読み取り/書き込みコマンドおよびテスト ユニット レディコマンドが含まれます。テープ エンジン固有の情報も記録されます。これは、バックアップおよびリストアに関する問題のトラブルシューティングのために Arcserve サポートによって使用される可能性があります。Tape.log ファイルは、デフォルトでは Arcserve Backup\Log フォルダに生成および格納されます。ログのパスを変更する必要がある場合は、レジストリ ファイル内に別のログ パス エントリを作成します。

別のログ パス エントリの作成の詳細については、「テープ エンジン ログの代替パス」を参照してください。このオプションに対する Tape.log ファイルを参照するには、ジョブ ステータス マネージャで [テープ ログ]タブにアクセスします。

注： 読み取り/書き込み機能により、ログ ファイルのサイズが大きくなる可能性があります。読み取り/書き込みのログ記録を行うと、マシン上のパフォーマンスが低下する可能性があります。

- **出力** -- [サマリ]、[詳細]、または [詳細(読み取り/書き込み)]のいずれかを指定した場合、メッセージの送信先を定義できます。以下のいずれかを指定します。
  - 画面およびファイル -- メッセージは、テープ エンジン ログと、DOS ボックス(テープ エンジン メッセージ ウィンドウ)の両方に記録されます。
  - 画面のみ -- メッセージは、テープ エンジン メッセージ ウィンドウにのみ送信されます。
  - ファイルのみ -- (デフォルト)メッセージは、テープ エンジン ログにのみ記録されます。テープ エンジン ログはジョブ ステータス マネージャで参照できます。

重要： [画面およびファイル]オプションと [画面のみ]オプションのいずれかを選択した場合は、デスクトップとやり取りしてテープ ログの内容を DOS ウィンドウに表示できるよう、テープ エンジン サービスの環境設定を行う必要があります。Arcserve 詳細については、「デスクトップとの対話の有効化」を参照してください。

テープ エンジンのログ オプションの指定

サーバ管理の環境設定ダイアログ ボックスの [テープ エンジン]タブにある [ログ サイズ制限]セクションでは、テープ エンジンのログ ファイルを Arcserve Backup で制御する方法を指定できます。

テープ エンジンのログ オプションを指定する方法

1. Arcserve Backup マネージャ インターフェースから、ホーム画面のナビゲーション バーにある [クイック スタート]メニューから [サーバ管理]を選択します。

   [サーバ管理]ウィンドウが表示されます。

2. ドメイン/サーバ ディレクトリ ツリーから、環境設定するサーバを選択します。

3. [環境設定]ツールバー ボタンをクリックします。

   [環境設定 - サーバ名]ダイアログ ボックスが開きます。

4. [テープ エンジン]タブを選択します。

   [**ログ サイズ制限**]セクションに、要件に応じて、以下のオプションを指定します。

   - [**最大ログ サイズ**] -- [最大ログ サイズ]チェック ボックスをオンにして、循環ログを有効にします。[最大ログ サイズ]フィールドに、分割されたすべての TAPE.LOG ファイルの最大合計サイズとして指定したい値を入力します。

     [最大ログ サイズ]の値を [最大ログ ファイル数]の値で割った値が、分割されたすべてのログ ファイルの最大サイズです。たとえば、[最大ログ サイズ]の値として 100 MB、[最大ログ ファイル数]の値として 10 を指定した場合、Arcserve Backup は 10 MB (100/10 = 10) に達したとき TAPE.LOG をチャンクします。

     [最大ログ サイズ]オプションのデフォルト値は 100 MB で、指定できる値の範囲は 1～ 2000 MB です。

     循環ログを無効にするには、[最大ログ サイズ]チェック ボックスをオフにします。

   - [**古いログの廃棄間隔**] -- Arcserve Backup がログファイルを廃棄するまでの経過日数を指定します。

     [古いログの廃棄間隔]オプションのデフォルト値は 100 日で、指定できる値の範囲は 1～ 365 日です。

- **[ログ ファイルの分割基準]** -- このセクションのオプションは、Arcserve Backup がどのようにログ ファイルを分割するかを定義します。
  - [最大ログ ファイル数] -- Arcserve Backup で保持するチャンク ログ ファイルの数を指定します。

    [最大ログ ファイル数]のデフォルト値は 10 で、指定できる値の範囲は 3～32 です。

    注： この設定は [ログ サイズ制限]オプションが指定されているときにのみ変更できます。
  - [1 つのログ ファイルの最大サイズ]-- このオプションは [古いログの廃棄間隔]オプションとともに使用します。[1 つのログ ファイルのサイズ]と [古いログの廃棄間隔] オプションを指定すると、Arcserve Backup は、TAPE.LOG が最大サイズに達したら循環ログ機能に切り替えて、エイジが [古いログの廃棄間隔]オプションで指定した値を超えたらチャンク ログ ファイル削除します。

    [1 つのログ ファイルの最大サイズ]オプションのデフォルト値は 10000 KB で、指定できる値の範囲は 1～100000 KB です。

    注： この設定は [古いログの廃棄間隔]オプションが指定されているときにのみ変更できます。

5. [OK]をクリックして、テープ エンジン ログのオプションを適用します。

   テープ エンジンのログ オプションが適用されます。

   注： 変更を破棄する場合は、[キャンセル]をクリックします。

テープ エンジンの全般オプション

Arcserve Backup では以下の一般オプションを指定できます。

- **[グローバル再利用セットを使用する]** -- Arcserve Backup がグローバル再利用セットを使用します。このオプションはデフォルトで有効になっています。

  グローバル再利用セットでは、すべてのメディア プールにあるすべての再利用可能なメディアが、1つの大きな再利用セットとして処理されます。これにより、該当するメディア プール内で再利用テープが使用できなくても、バックアップ ジョブに失敗することはなくなります。

  このオプションを有効にすると、メディア プール マネージャでそれぞれのメディア プールの保存セットだけが表示される(再利用セットは表示されない)ようになりますが、「グローバル再利用セット」と呼ばれるオブジェクトが追加されます。このオブジェクトは、使用中の全メディア プールの再利用セットで使用可能なメディアすべてが含まれます。グローバル再利用セットを右クリックして [メディアの割り当て]を選択すると、メディア プールに割り当てられていないメディアを、グローバル再利用セットに移動できます。

  グローバル再利用セットでメディアを選択すると、右上のペインの列見出しと右下のペインにある [プロパティ]タブ内に、[メディア タイプ]および [メディア プール]という 2 つのプロパティが追加で表示されます。右上のペインの列見出しをクリックすると、その列を基準にしてリストを並べ替えることができます。グローバル再利用セットで選択したメディアがオフサイト ロケーションに保管されている場合、メディアは別の色で表示されます。これは、このメディアがアクティブでないことを表します。

  注: グローバル再利用セットを有効にし、特定のメディア プールを使用してバックアップ ジョブをサブミットすると、Arcserve Backup では、指定したメディア プールのグローバル再利用セットにあるメディアが最初に検索されます。使用可能なメディアがない場合は、グローバル再利用セットのメディアが使用されます。またメディア プールを使用して、複数のテープにスパンするバックアップ ジョブをサブミットすると、グローバル再利用セットにあるメディアが使用されます。

- **[ジョブ ステータス マネージャにテープ ログを表示する]** -- ジョブ ステータス マネージャにテープ ログを表示するには、このオプ

ションを選択します。このオプションを有効にしたときにアクティビティログを開いていた場合は、[更新]をクリックしてマネージャを更新する必要があります。

注：このオプションはWindowsコンピュータでのみ利用できます。

- **[Tape Alert を使用する]**-- Arcserve Backup がテープドライブおよびライブラリからアサートされる TapeAlert フラグの検出およびレポート作成を行います。TapeAlert 関連のメッセージが表示されないようにするには、このオプションを無効にします。
  - このオプションを有効にすると、Arcserve Backup は、Arcserve Backup に接続されているすべてのデバイスに対して 1 分間隔で TapeAlert フラグを照会します。Arcserve Backup は TapeAlert フラグを検出すると、フラグのリアルタイム詳細をアクティビティログと Tape.log ファイルで報告します。
  - このオプションを無効にすると、Arcserve Backup では、TapeAlert フラグの検出と報告のためのスレッド照会メカニズムを個別に管理しません。その結果、Arcserve Backup は、ジョブが実行されて SCSI エラーが発生するまでは TapeAlert フラグを照会しません。Arcserve Backup はジョブの実行中に TapeAlert フラグを検出すると、フラグの詳細をアクティビティログと Tape.log ファイルで報告します。

イベント ログの環境設定 (Windows サーバ)

[ログ]タブを使用して、イベント ログに書き込むメッセージを指定することができます。デフォルトでは、すべてのメッセージが書き込まれる設定になっています。特定のメッセージを書き込まないようにするには、以下に示すフィールドを選択してください。

- **[イベント ログでメッセージ ログを有効にする]**Arcserve Backup - デフォルトでは、メッセージはすべてのアクティビティ ログのみに記録されます。このチェック ボックスをオンにすると、以下のオプションが選択できるようになります。
- **[ログからメッセージ タイプを除外]**チェック ボックス - イベント ログから除外するメッセージ タイプを選択するには、これらのチェック ボックスを使用します。
- **[メッセージ ログを除外]**Arcserve Backupチェック ボックス - 特定のモジュールからすべてのメッセージを除外するには、これらのチェック ボックスを使用します。

Arcserve Backup が Windows イベント ビューアでイベントを記録する方法

イベント ビューアは、アプリケーション、セキュリティ、およびシステム ログに関連するイベントを監視するための Windows の管理ツールです。イベント ビューアに格納される情報は、環境におけるコンピュータの役割およびコンピュータ上で実行されているアプリケーションによって異なります。


注：イベント ビューアを開くには、Windows ツール バーから [スタート]- [プログラム]- [管理ツール]- [イベント ビューア]を選択します。

サーバ管理によって、イベント ビューアに記録する Arcserve Backup のイベント情報の種類を指定できます。詳細については、「イベント ログの環境設定」を参照してください。

以下に、Windows イベント ビューアに表示される Arcserve Backup 情報、警告、およびエラー イベントのイベント コードを示します。

- **500**--ほとんどの情報イベントおよびエージェント情報イベント
- **600**--Agent 警告イベント
- **700**--Agent エラー イベント
- **900**-- 監査イベント
- **固有イベント コード**--メッセージのリソース ID

以下の図に、Windows イベント ビューアの Arcserve Backup イベントを示します。



詳細情報：

[イベント ログの環境設定 (Windows サーバ)]

テープ エンジン ログの代替パス

大きな空き領域を持つボリュームにログを移動する場合などは、デフォルトのテープ ログのパスを変更できます。代替パスを作成するには、Windows レジストリの設定を変更します。以下のキーの下に「LogPath」という名前の文字列値を作成します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\TapeEngine\Debug

この値に、新しいログ ファイルの場所として使用するローカル ドライブのパス(D:\temp\log など) を指定します。設定したログ パスは、テープ エンジンを再起動するか、前述したいずれかのログ オプションを変更すると有効になります。テープ ログのパスをデフォルトに戻すには、「LogPath」の値を削除して、テープ エンジンを再起動します。

注： マップされたドライブにはログをリダイレクトできないため、代替パスとして指定できるのはローカル ドライブのパスのみです。

循環ログ記録

循環ログ記録により、テープ エンジン ログ ファイルのサイズと動作を制御できます。この機能を使用すると、ログ ファイルがユーザ指定のサイズ上限を超えた場合に、Arcserve Backup がそのログ ファイルを小さなサイズのファイル チャンクに分割するためのサイズの制限を設定できます。また、ログ ファイルの保持期間や合計数を指定することもできます。保存期間を超えると、Arcserve Backup はチャンク ログ ファイルを削除します。

テープ エンジンのログ ファイルは、TAPE.LOG という名前でテープ エンジンのログ ファイルは、CA\ARCserve Backup\LOG ディレクトリにあります。

循環ログを設定して使用するには、Arcserve Backup ホーム画面の [クイック スタート]メニューから [サーバ管理]を起動します。詳細については、「循環ログ設定の指定」を参照してください。

ログ ファイル名

循環ログ記録設定を指定しない場合、Arcserve Backup ではデフォルトのファイル名である TAPE.LOG が使用されます。循環ログ記録設定を指定する場合も、TAPE.LOG は生成されますが、サイズの小さな複数のファイルに分けられます。これらのファイルには次の形式の名前が付けられます。

TAPE.LOG.####

ここで、#### は特定の日に作成された連続ログ番号を表します。

ログ ファイル名の例

たとえば、ある日、テープ エンジンが 100 MB というファイル サイズの上限に基づいて 3 つのログ ファイルを生成したとします。この場合、ログ ファイルの名前は、以下のようになります。

TAPE.LOG
TAPE.LOG.0001
TAPE.LOG.0002

Arcserve Backup によるログ ファイルのラベルづけ

Arcserve Backup は以下のロジックを使用してログ ファイルを管理します。

1. TAPE.LOG が指定した値に達すると、Arcserve Backup は TAPE.LOG を TAPE.LOG.0001 に名前変更し、新しい TAPE.LOG ファイルを作成します。
2. TAPE.LOG が指定した値に 2 度目に達すると、Arcserve Backup は TAPE.LOG.0001 を TAPE.LOG.0002 に、TAPE.LOG を TAPE.LOG.0001 に名前変更し、新しい TAPE.LOG ファイルを作成します。
3. TAPE.LOG が指定した値に 3 度目に達すると、Arcserve Backup は TAPE.LOG.0002 を TAPE.LOG.0003 に、TAPE.LOG.0001 を TAPE.LOG.0002 に、そして TAPE.LOG を TAPE.LOG.0001 に名前変更し、新しい TAPE.LOG ファイルを作成します。

このプロセスが循環的に繰り返されます。Arcserve Backupでは、最新の 3 つのログ ファイルが常に保持されます。

重要: Arcserve Backup では、[ログ サイズの制限]オプションと [ログ ファイル数]オプションで指定した値に基づいて、新しいログ ファイル作成に使用される値が計算されます。たとえば、500 MB というログ サイズ制限と 10 というログ ファイル数を指定した場合、現在のログ サイズが 50 MB (500 を 10 で割った値) を超えると、Arcserve Backup は新しいログ ファイルを作成します。

循環ログ記録設定の指定

循環ログ記録機能を使用すると、テープ エンジンによって生成されるログ ファイルの特徴をカスタマイズできます。

循環ログ記録の設定を指定する方法

1. Arcserve Backup ホーム画面で、[クイック スタート]メニューから[サーバ管理]を選択します。

   [Arcserve Backupサーバ管理]画面が表示されます。

2. [管理]メニューの[環境設定]を選択します。

   [環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [テープ エンジン]タブを選択します。

4. 循環ログを有効にするには、ダイアログ ボックスの[ログ サイズ制限]セクションの[最大ログ サイズ]オプションをクリックし、最大サイズを MB で指定します。この値は、すべてのログ ファイルを合計した最大サイズを表します。

5. [ログ ファイル数]フィールドで、Arcserve Backup で保持するログ ファイルの数を選択します。この値は、Arcserve Backup によって保持される TAPE.LOG ファイルの最大数を表します。

6. [OK]ボタンをクリックして、設定を適用します。

   注： ログ ファイルの数が[ログ ファイル数]オプションを使用して指定した数を超えると、Arcserve Backup によって最も古いログ ファイルが削除されます。

ログ ファイルの廃棄

ログ ファイルの廃棄だけを指定する方法

1. [最大ログ サイズ]オプションを無効にします。

2. [古いファイルを廃棄]オプションをクリックして、Arcserve Backup がログ ファイルの廃棄を実行する間隔を日数で指定します。

3. (オプション) [1 つのログ ファイルのサイズ]フィールドに、ログ ファイル 1 つあたりのサイズ制限を KB 単位で入力します。[単一のログ ファイル サイズ]フィールドに値を指定しない場合、Arcserve Backup はデフォルト値である 10,000 KB を各ログ ファイルのサイズ制限として使用します。

4. [OK]ボタンをクリックして、設定を適用します。

重要：[ログ サイズ制限]の両方のオプション([最大ログ サイズ]と [古いログの廃棄間隔]) を有効にすると、は、ログ ファイル数が [ログ ファイル数]を超えたか、ログ ファイルの日数が [古いログの廃棄間隔]オプションの指定日数を超えた場合に、ログ ファイルの廃棄処理を行います。Arcserve Backup [1 つのログ ファイルのサイズ]は指定できません。Arcserve Backup では、ログ サイズの合計サイズをログ ファイルの総数で割って、各ログ ファイルのサイズ設定が計算されます。

デスクトップとの対話の有効化

このセクションでは、Arcserve Backup テープ エンジンでのデスクトップとの対話を有効にする方法を説明します。ただし、これらの手順は、Arcserve Backup のいずれかのサービスまたはエンジンを、デスクトップと対話できるようにする場合にのみ使用できます。

デスクトップとの対話を有効にするには、以下の手順に従います。

1. Windows で [スタート]- [プログラム](または [すべてのプログラム]) - [管理ツール]- [コンポーネント サービス]を選択します。

   [コンポーネント サービス]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. オブジェクト ツリーから、[サービス(ローカル)]オブジェクトを選択します。

3. サービスのリストで、たとえば Arcserve Tape Engine を右クリックし、コンテキスト メニューから [プロパティ]を選択します。

   [(ローカル コンピュータ) Arcserve Tape Engine のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [ログオン]タブを選択します。

5. [ローカル システム アカウント]の [デスクトップとの対話をサービスに許可]チェック ボックスを選択して [適用]をクリックします。

6. [OK]をクリックして [(ローカル コンピュータ) Arcserve Tape Engine のプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。

7. Arcserve Tape Engine サービスを停止して再起動します。

   テープ エンジンが、デスクトップと対話できるようになりました。

8. Windows の [コンポーネント サービス]ダイアログ ボックスを閉じます。

テープ エンジンのパフォーマンス向上のための仮想メモリ割り当ての増加

テープ エンジンは、データのバックアップ、リストア、回復に関するすべてのジョブを制御する Arcserve Backup コンポーネントです。大規模なバックアップ環境では、以下のような条件においてテープ エンジンのパフォーマンスに悪影響がある場合があります。

- 同時実行されているバックアップ ジョブが多数ある。
- デデュプリケーションを使用するバックアップ ジョブが多数ある (同時実行の場合もそうでない場合も)。
- 多数のストリームが指定されたマルチ ストリーミング ジョブ、マルチプレキシング ジョブ、またはその両方が同時実行されている。

テープ エンジンのパフォーマンス低下は、オペレーティング システムによってアプリケーションに割り当てられている仮想メモリの量が原因である場合があります。デフォルトでは、Windows 32 ビット オペレーティング システムは、アプリケーション用に 2GB の仮想メモリを割り当てます。32 ビット オペレーティング システムでのこのデフォルト割り当てでは、3 GB 以上の RAM を持つコンピュータがすべての RAM を使用できない可能性があります。

注: Windows 64 ビット オペレーティング システムでは、仮想メモリを 4GB まで割り当てることができます。

Windows オペレーティング システムでは、アプリケーションに割り当てる仮想メモリの量を増加させることができます。大規模なバックアップ環境で、お使いのバックアップ サーバのパフォーマンスが低い場合、アプリケーションに利用できる仮想メモリの量を増加させてテープ エンジンのパフォーマンスを向上させることができます。

注: 仮想メモリを増加させるのは、Windows 32 ビット オペレーティング システムがインストールされ、2.5 GB 以上の RAM を持つバックアップ サーバのみにしてください。

以下のセクションでは、Windows Server 2003 と Windows Server 2008 の 32 ビット版を実行するコンピュータで仮想メモリの割り当てを増加させる方法について説明します。

32 ビット Windows Server 2003 システムで仮想メモリの割り当てを増加させる方法

1. デスクトップから [マイ コンピュータ]を右クリックして、ポップアップ メニューの [プロパティ]を選択します。

   [システムのプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [システムのプロパティ]ダイアログ ボックスの [詳細設定]タブをクリックします。

   詳細設定のプロパティが表示されます。

3. [起動と回復]の [設定]をクリックします。

   [起動と回復]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [起動と回復]ダイアログ ボックスで、[起動システム]の [編集]をクリックします。

   Windows の boot.ini ファイルがメモ帳で開きます。

5. 以下のように、[operating systems]の起動文字列の最後に「/3GB」を追加します。

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /noexecute=optout /fastdetect switch: /3GB

6. メモ帳を閉じます。

   変更を保存するかどうか尋ねられたら、[はい]をクリックします。

7. 開いているダイアログ ボックスをすべて閉じて、コンピュータを再起動します。

32 ビット Windows Server 2008 システムで仮想メモリの割り当てを増加させる方法

1. コマンド プロンプトを開きます。
2. コマンド プロンプトで以下のコマンドを実行します。

   BCDEDIT /Set IncreaseUserVa 3072

3. コマンドの実行後、コンピュータを再起動します。

データベース エンジンの環境設定

Arcserve Backup データベース エンジンでは、処理された全ジョブの以下の統計情報が保存されます。

- バックアップ、コピー、およびリストアされたファイルとディレクトリ
- Arcserve Backup が処理したジョブ
- Arcserve Backup の処理で使用したストレージ デバイスとメディア

Arcserve Backupには、以下のデータベース エンジン オプションがあります。

- **[自動廃棄処理を有効にする]** -- データベースの廃棄が有効になると、セッションでバックアップまたはコピーされたファイルとディレクトリの情報が削除されます。デフォルトでは、データベース ファイルの容量を抑えるために、オンに設定されています。このオプションをオフにして詳細な情報を記録すると、リストア作業時には便利ですが、廃棄処理を行わないとデータベースのサイズが非常に大きくなる可能性があります。
  - **[廃棄処理の実行時刻]** -- このフィールドは、[自動廃棄処理を有効にする]オプションがオンになっているときにのみ有効です。データベース レコードを廃棄する時刻を指定できます。

    デフォルト値: 有効な場合、処理は正午 12 時に実行されます。
  - **[古いデータベース レコード廃棄間隔]** -- このフィールドは、[自動廃棄処理を有効にする]オプションがオンの場合にのみ有効です。このオプションでは、Arcserve Backup によってジョブのレコードが廃棄される前に、データベースでそれらのレコードを保持する期間を指定できます。

    デフォルト値: 破棄が有効の場合は、180 日間になっています。

    範囲: 1 ～ 999 日間
  - **[その他の古いデータベース レコード廃棄間隔]** -- このフィールドは、[自動廃棄処理を有効にする]オプションがオンの場合にのみ有効です。このオプションでは、Arcserve Backup によってその他のレコード (たとえばセッ

ション詳細レコード) が廃棄される前に、データベースでそれらのレコードを保持する期間を指定できます。

デフォルト値: 破棄が有効の場合は、30 日間になっています。

範囲: 1 ～ 999 日間

- **[再フォーマットまたは消去されたメディア関連データベースレコードを廃棄処理時に削除する]** -- メディアの再フォーマット時または消去時に、Arcserve Backup は、そのメディアに関連するデータベース内でレコードも削除します。ただし、この余分な処理の実行には時間がかかります。これらのレコードの削除を、廃棄処理の実行時まで延期するには、このオプションを選択します。
- **[古いアクティビティログ廃棄間隔]** -- Arcserve Backup がアクティビティログを削除するまで、データベースに保持する期間を指定します。

  デフォルト値: 14 日間

  範囲: 1 ～ 999 日間
- **[古いカタログファイル廃棄間隔]** -- Arcserve Backup がカタログファイルを削除するまで、データベースに保持する期間を指定します。

  デフォルト値: 60 日間

  範囲: 1 ～ 9999 日間.
- **[データベースのメンテナンス処理]** -- 以下のオプションは、Arcserve Backup データベースで実行できるメンテナンス処理に適用されます。

  以下のオプションを有効にすると、Arcserve Backup は、データベース廃棄ジョブが次回実行する際に、指定したタスクを行います。データベース廃棄ジョブが毎日実行するようにスケジュールされている場合、指定した処理は、廃棄ジョブの実行時に行われます。データベース廃棄ジョブとは関係なくデータベースメンテナンス処理の実行をスケジュールするには、[ジョブスケジューラウィザード]を使用して、ca_dbmgr コマンドラインユーティリティを使用してデータベースメンテナンス処理を支援する個々のジョブを作成できます。

注： 詳細については、「ジョブ スケジューラ ウィザードを使用したジョブのスケジュール方法」または「コマンド ライン リファレンス ガイド」を参照してください。

- [**統計を更新する**]-- このオプションにより、Arcserve Backup は、テーブルおよびインデックスの統計情報を更新します。正確かつ最新の統計情報により、SQL Server および SQL Server 2014 Express は照会のための最善の実行計画を決定できるため、これにより照会パフォーマンスが改善されます。

  統計情報は、毎日更新する必要があります。

- [**インデックスをリビルドする**]-- このオプションでは、Arcserve Backup が断片化を削除し(指定された、または既存の調整要素の設定に基づいたページの圧縮による)、連続したページでインデックスの行の順序を入れ替えます。その結果、Arcserve Backup では照会のパフォーマンスが改善され、ディスク容量を再利用できるようになります。

  インデックスは、週次に再構築する必要があります。

- [**DB の整合性をチェックする**] -- このオプションにより、Arcserve Backup は、割り当て、および Arcserve データベースのすべてのオブジェクトの構造上の論理的な整合性をチェックします。

  データベースの整合性は週次にチェックし、このタスクの実行に十分な時間を割り当てる必要があります。

- [**DB サイズを低減する**] -- このオプションにより、Arcserve Backup は Arcserve データベース内のデータ ファイルのサイズを低減して、システムのディスク容量を再利用します。

  必要に応じてデータベースのサイズを軽減する必要があります。

- [**廃棄ジョブのサブミット**] - このオプションを選択すると、廃棄ジョブが直ちにサブミットされます。
- [**Arcserve DB 保護ジョブのサブミット**] -- このオプションにより、オリジナルのジョブが削除されたために、Arcserve Backup データベース保護ジョブを再作成できます。詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」を参照してください。

- カタログ データベース
  - **[カタログ データベース フォルダ]** -- このオプションでは、Arcserve Backup カタログ データベース フォルダの場所を指定できます。省略記号ボタンをクリックして参照し、異なる場所を選択してカタログ データベース フォルダを検索します。

    デフォルトで、カタログ データベース フォルダは、次のプライマリ サーバの場所にあります。

    C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB\
  - **[以下のメンバ サーバからの転送前にカタログ ファイルを圧縮する]** -- このオプションでは、データがメンバ サーバからプライマリ サーバへ転送されると、Arcserve Backup はカタログ情報を圧縮できます。

    プライマリ サーバに、関連するメンバ サーバがある場合は、[以下のメンバ サーバからの転送前にカタログ ファイルを圧縮する]フィールドが有効になり、メンバ サーバの名前を表示します。

    デフォルトでは、この機能はオフになっています。このオプションを無効にすると、Arcserve Backup は、メンバ サーバからプライマリ サーバへ転送されるカタログ情報を圧縮しなくなります。
  - **[最小ディスク空き容量しきい値]** -- このオプションでは、Arcserve Backup がカタログ ファイルを検出するときに、空きディスク容量の最小のパーセントを指定できます。

    デフォルト値： 10 %

    範囲： 1 ～ 99 %

    注： Arcserve Backup は定期的に、カタログ データベース フォルダがある場所のボリュームの、空きディスク容量のパーセントをチェックします。検出される空き容量が指定したパーセントより少ない場合は、警告メッセージがアクティビティ ログに送信され、検出される空き容量のパーセントがしきい値の設定より大きくなるまで、自動的にディスクから、カタログ データベース ファイル(最短が 7 日間で最も古いものから開始) の削除を開始します。

例：検出される空き容量が 10 % より少ない場合は、警告メッセージがアクティビティログに送信され、検出される空き容量のパーセントが 10 % より大きくなるまで、自動的にディスクから、カタログ データベース ファイル(最短が 7 日間で最古のものから開始) の削除を開始します。

- **[メディア プールのメンテナンスを有効にする]** -- このオプションを選択すると、メディア プールの保存セットから再利用セットに移動するようにスケジュールされたすべてのメディアが、廃棄ジョブの実行時にいつでも自動的に移動されます。
- **[最大データベース サーバ メモリ]** - これは Microsoft SQL Express のみに適用されます。Microsoft SQL Express のメモリ使用量のサイズはこの制限以下となります。

  デフォルト値： 1024 MB

  範囲： 256 MB ～ 1024 MB

詳細情報：

Arcserve Backup データベースを保護する方法

カタログ データベースの動作

Alertの環境設定

Alert は、さまざまな通信媒体を使用して組織内の人員にメッセージを送信する、通知システムです。Alert は自身でメッセージを生成しません。送信する情報と送信先をAlertで指定する必要があります。

サーバ管理からAlertの環境設定を行うと、テープ エンジンの開始や停止など、ジョブに関連しないイベントのAlert通知を生成できるようになります。そのためには、必要なメッセージを入力して [追加]をクリックします。このメッセージは、ここで入力したとおりの形式で、そのままアクティビティ ログから抽出されます。

また、アクティビティ ログ メッセージをすべて送信する場合は、アスタリスク(*) を入力して [追加]をクリックします。Alert により生成された通知メッセージが、設定された受信者に送信されます。Alert 通知の受信者の選択および送信方法の設定の詳細については、「Alert マネージャの使い方」を参照してください。

Alert 通知の追加と削除

Arcserve Backup では、サーバ管理マネージャを使用して、ジョブに関連しないイベント(たとえば、テープ エンジンの開始と停止や、操作の正常な完了)の Alert 通知を設定できます。

以下の手順は、ジョブ以外のイベントに関連する Alert 通知を追加する方法を示したものです。

Alert 通知を追加する方法

1. Arcserve Backup サーバ管理マネージャを開きます。
2. ディレクトリツリーの Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをクリックし、ツールバーの [環境設定]ボタンをクリックします。

   [環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [Alert]タブをクリックします。
4. [Alert]一覧フィールドに、Alert 通知を受信する対象のイベントのテキストを入力します。

   語句全体でも一部分のみ(1 つのキーワードも使用可能)でも入力できます。Alert エンジンにより、指定したキーワードまたは語句と一致するイベント テキストが検索されます。ただし、不要な Alert が通知されないように、条件は可能な限り詳しく指定します。

   例:

   - テープ エンジンが開始したときに Alert 通知を受信するには、[Alert]一覧に「エンジン」と入力すれば、Alert によってこのイベントが検出されます。ただし、この場合、「エンジン」を含む他のイベント(たとえば「データベースエンジンを起動しました。」など)も通知を受信します。
   - すべてのアクティビティのログ メッセージに関する Alert 通知を受け取るには、「*」と入力します。
   - 監査ログ イベントに関する Alert 通知を受け取るには、[Alert]一覧フィールドに以下を入力します。
     - [Auditlog]-- すべての監査ログ イベントに関する Alert 通知を送信します。

- [Auditlog][Success]-- 成功した監査ログ イベントに関する Alert 通知を送信します。
- [Auditlog][Failure]-- 失敗した監査ログ イベントに関する Alert 通知を送信します。

注： 監査ログ イベント用のキーワードは、必ず、大文字と小文字を区別し、角かっこを付けます。

5. [追加] ボタンを押して検索文字列を登録します。
6. *[OK]をクリックします。*

イベントのテキストが入力したキーワードのうちのいずれかと一致すると、Alert エンジンにより Alert 通知が生成され、前もって Alert マネージャで設定された受信者全員に通知が送られます。

以下の手順は、Alert 通知を削除する方法を示したものです。

Alert 通知を削除する方法

1. Arcserve Backup サーバ管理マネージャを開きます。
2. ディレクトリ ツリーの Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをクリックし、ツールバーの [環境設定] ボタンをクリックします。

   [環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [Alert] タブをクリックします。
4. [Alert] 一覧から、受信する必要のなくなった Alert 通知のイベントをクリックし、[削除] ボタンをクリックします。

   Alert 通知が削除されます。

   注： [Alert] 一覧からすべての Alert 通知を削除する場合は、[すべて削除] ボタンをクリックします。
5. [OK] をクリックして [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

その他のサーバ管理機能

サーバ管理を使用して、以下の機能を実行できます。

- システム アカウントの変更
- マルチネットワーク カードの設定
- ライセンスの一元管理

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- Arcserve Backup システム アカウントの変更
- ノード層の割り当ての再設定
- Arcserve Backup コンポーネント ライセンスの管理
- サーバからのライセンスの解放
- 複数のネットワーク インターフェース カードの環境設定

Arcserve Backup システム アカウントの変更

Arcserve Backup サーバでは、ホスト Windows マシンの有効なシステム アカウントが必要になります(インストール時に最初に入力したもの)。システム アカウントのログイン認証情報は、サーバ管理を使用していつでも変更できます。

Arcserve Backup サーバのシステム アカウントの認証情報として Windows ドメイン ユーザ アカウントを使用している場合は、Windows ドメイン パスワードを変更したときに、Arcserve Backup を新しいパスワードで更新する必要があります。

Arcserve Backup システム アカウントを変更する方法

1. Arcserve Backup > ホーム画面で、[クイック スタート]メニューから[サーバ管理]を選択して、[サーバ管理]を開きます。

   [Arcserve Backup サーバ管理]ウィンドウが表示されます。

2. [管理]メニューから[Arcserve Backup システム アカウント]を選択します。

   [Arcserve Backup システム アカウント]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. 必要に応じて、以下のフィールドに入力します。
   - サーバ
   - ユーザ名
   - パスワード
   - ドメイン

4. [OK]をクリックします。

   注: Arcserve Backup データベースをホストするために Microsoft SQL Server のリモート展開を使用し、Arcserve Backup システム アカウントのログイン認証情報(ユーザ名とパスワード)がリモート SQL Server アカウントのログイン認証情報と同一の場合、メッセージが表示され、システム アカウントのログイン認証情報を変更すると、リモート SQL Server アカウントのログイン認証情報も変更されることが通知されます。リモート SQL Server アカウントのログイン認証情報を変更しても問題ない場合は、[OK]をクリックします。

   Arcserve Backup システム アカウントのログイン認証情報が変更されます。

ノード層の割り当ての再設定

Arcserve Backup サーバ管理またはセントラル エージェント管理を使用して、Arcserve Backup ノードに割り当てられた優先度の分類を変更できます。これらの層を使用して、Arcserve Backup Dashboard に表示される情報が、監視されるノードの優先度レベルによってフィルタされます。

[ノード層の設定]ダイアログ ボックスには 3 つの優先度カテゴリ (高優先度、中優先度、低優先度) が含まれ、ノードがシステムに追加されたときや参照されたときに自動的に挿入されます。デフォルトでは、高優先度層はすべての Arcserve Backup サーバ (プライマリおよびメンバ) および Arcserve Backup アプリケーション エージェントがインストールされているすべてのノード (Oracle、Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、Microsoft Sharepoint Server など) が含まれるように設定され、低優先度層は他のすべてのノード (ファイル システム エージェントがインストールされている) が含まれるように設定されます。中優先度層はどのノードも含まれないように設定され、カスタマイズの用途に利用できます。

各層に対するノード割り当ては、個別のニーズを満たすように再構成やカスタマイズが可能です。それには [ノード層の環境設定]ダイアログ ボックス (Arcserve Backup サーバ管理からアクセス可能)、バックアップ マネージャ ([ソース]タブの Windows システム上で右クリック)、セントラル エージェント管理 (Windows システムを右クリック) のいずれかを使用します。

ノード層の割り当てを再設定する方法


1. ホーム画面の [クイック スタート]メニューで [サーバ管理]をクリックして、[Arcserve Backup サーバ管理]を開きます。

   [サーバ管理]ウィンドウが表示されます。

2. ドメイン ディレクトリ ツリーを展開し、ノード層の割り当てを表示または再設定するサーバを選択します。

3. [管理]メニューから [ノード層の設定]オプションを選択します。

   [ノード層の環境設定]ダイアログ ボックスが開き、各層カテゴリ (高優先度、中優先度、低優先度) に割り当てられたノードが表示されます。



4. 別の層カテゴリに再割り当てするノードを 1 つ以上選択し、対応する矢印アイコンをクリックすると、選択したノードが別の層カテゴリに移動します。

   注： 層の割り当てでノードを複数選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーの組み合わせを使用します。

   - 選択したノードのみを移動するには、単一矢印のアイコンをクリックします。
   - 層にあるノードをすべて移動するには、二重矢印のアイコンをクリックします。

5. 終了したら、[OK]ボタンをクリックします。

   ニーズにあわせてノード層の割り当てが変更されました。

Arcserve Backup コンポーネント ライセンスの管理

Arcserve Backup サーバ管理を使用すると、以下のライセンス管理タスクを実行できます。

- Arcserve Backup ドメイン内のプライマリ サーバ、スタンドアロン サーバ、メンバ サーバ、およびエージェント サーバにインストールされている Arcserve Backup 製品を表示する。
- Arcserve Backup ドメイン内の各コンポーネントに適用されているライセンスの総数、およびアクティブなライセンス数を特定する。
- Arcserve Backup ドメイン内のコンポーネント ライセンスを使用しているサーバの名前を表示する。
- サーバからライセンスを解放して、ドメイン内のほかのサーバがライセンスを利用できるようにする。


  注： サーバからのライセンスの解放については、「サーバからのライセンスの解放」を参照してください。

Arcserve Backup コンポーネント ライセンスを管理する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールで、[クイック スタート]メニューから [サーバ管理]をクリックして開きます。

   [サーバ管理]が開きます。

   Arcserve Backup プライマリ サーバおよびそのメンバ サーバは、以下のようにディレクトリ ツリー構造で表示されます。



2. プライマリ サーバおよびメンバ サーバにインストールされている Arcserve Backup 製品を表示するには、ディレクトリ ツリーでサーバを選択します。

   選択したサーバのコンポーネントおよびライセンスが、以下のようにプロパティ ビューで表示されます。



3. Arcserve Backup ドメインのコンポーネントおよびライセンス関係を表示するには、プライマリ サーバを右クリックして、コンテキスト メニューから [ライセンスの管理]を選択します。

   [ライセンス管理]ダイアログ ボックスが表示されます。

   [ライセンス管理]ダイアログ ボックスには、以下の情報が表示されます。

   - **バージョン** -- 選択したコンポーネントのライセンスのリリース番号を指定します。
   - **アクティブなライセンス数** -- 選択したコンポーネント用に現在アクティブな数ライセンスを指定します。合計には購入済みライセンスと試用ライセンスが含まれます。
   - **利用可能なライセンス数** -- 選択したコンポーネントを使用するために利用可能なライセンスの数を指定します。合計には購入済みライセンスのみが含まれます。
   - **ライセンス総数** -- 選択したコンポーネント用に購入されたライセンスの総数を指定します。
   - **必要なライセンス数** -- 選択したコンポーネントを使用するために必要とする追加のライセンスの数を指定します。

     例:

     - あるコンポーネントの購入済みライセンスと試用ライセンスを 1 件ずつ使用しているとします。この場合、


Arcserve Backup は、選択したコンポーネントの使用が中断されないようにするため、試用ライセンスを購入済みライセンスで置き換えることを推奨します。

- Client Agent for Windows を使用して、6 つの Windows コンピュータを保護しています。Client Agent for Windows のライセンスは 4 件購入済みです。これまでに、ライセンスの数が不足しているためにバックアップが完全に実行されなかった可能性があります。Arcserve Backup は Client Agent for Windows の使用が中断されないようにするため、2 件のライセンスの追加購入を推奨します。

- **ライセンスされているマシン** -- 選択したコンポーネントのアクティブなライセンスを使用しているコンピュータの名前を指定します。

  例：

  - 以下のダイアログ ボックスには、Tape Library Option のアクティブなライセンスが 10 件あり、使用可能なライセンスは 0 件であることが示されています。[ライセンスされているマシン]フィールドには、Tape Library Option ライセンスを使用しているコンピュータのホスト名が表示されています。



詳細情報：

セントラル ライセンス管理

サーバからのライセンスの解放

Arcserve Backup のライセンスはカウントベース方式で機能します。カウントベースのライセンス管理では、1 つの包括的なライセンスが付与され、ライセンス プール内でアクティブなライセンス権限の数が事前に定義されます。ライセンスを使用するサーバは、使用可能なライセンス数の上限に達するまで、先着順にプールからアクティブ ライセンスが供与されます。すべてのアクティブ ライセンスが適用された後で、ライセンスを別のメンバ サーバに追加する必要がある場合は、いずれかのメンバ サーバからライセンス権限を削除してカウントを減らし、別のメンバ サーバがそのライセンスを使用できるようにする必要があります。

サーバからライセンスを解放する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールで、[クイック スタート]メニューから [サーバ管理]をクリックして開きます。

   [サーバ管理]が開きます。

2. サーバ ディレクトリ ツリーから、プライマリ サーバを右クリックして、コンテキスト メニューから [ライセンスの管理]を選択します。

   [ライセンス管理]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [ライセンス ステータス]セクションから、解放するライセンスを含むコンポーネントを選択します。

   ライセンスを使用するマシンが [ライセンスされているマシン]フィールドに表示されます。

4. 解放するライセンスを持つマシンの名前の隣にあるチェック ボックスをオフにし、[適用]をクリックします。

   選択したサーバからアクティブ ライセンスが解放されます。これで、ご使用の Arcserve ドメイン内で Arcserve Backup 製品を実行している他のサーバがライセンスを利用できるようになります。

   注： [適用]ボタンをクリックすると、選択したマシンは [ライセンスされているマシン]フィールドに表示されなくなります。

複数のネットワークインターフェースカードの環境設定

Arcserve Backup サーバで複数のネットワーク接続が行われている場合、特定の NIC (network interface card、ネットワークインターフェースカード) を使用してバックアップとリストアを実行するように、Arcserve Backup を環境設定できます。このように Arcserve Backup を環境設定すると、システムに接続されている他の NIC からの干渉を防ぐことができます。

Arcserve Backup では複数の NIC を単一のセットとして使用でき、マルチストリーミングバックアップ時の効率を向上させることができます。また、クライアントエージェントへの接続時に、セット化された NIC の中から適切なカードを使用するように Arcserve Backup を設定することもできます。

複数のネットワークインターフェースカードを環境設定する方法

1. Arcserve Backup > ホーム画面で、[クイックスタート]メニューから[サーバ管理]を選択して、[サーバ管理]を開きます。

   [Arcserve Backup サーバ管理]ウィンドウが表示されます。

2. [サーバ管理]メニューから、[複数のネットワークカード]を選択します。

   [複数のネットワークカードの設定]ダイアログボックスが表示されます。

3. 以下のオプションから 1 つを選択します。

   - **使用するネットワークカードの選択を OS に任せる (デフォルト)** -- 使用するネットワークインターフェースカードの選択をオペレーティングシステムに任せることができます。
   - **使用するネットワークカードの指定** -- 使用するネットワークインターフェースカードをリストから指定することができます。この方法で設定した場合、Arcserve Backup が実行するすべてのジョブで、最初に設定されたネットワークインターフェースカードがデフォルトとして使用されます。マルチストリーミングの使用中、複数のプロセスが作成されると、後続する各プロセスで、順次設定されているネットワークインターフェースカードが使用されます。

4. [OK]をクリックします。

   ネットワークカードの設定が適用されます。

Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーションの認 証 レベル

さまざまな Arcserve Backup サービス、コンポーネント、およびアプリケーションを実 行 するには、管 理 者 アカウントまたは最 高 レベルの権 限 を持 つアカウントを使 用 して Windows Vista、Windows Server 2008、および Windows Server 2012 システムにログインする必 要 があります。これらのサービス、コンポーネントおよびアプリケーションに関 係 しているバイナリは Arcserve Backup 固 有 の機 能 を含 み、基 本 ユーザ アカウントには利 用 が許 可 されていません。このため、Windows はパスワードの指 定 または管 理 者 権 限 を持 つアカウントの使 用 を促 し、権 限 を確 認 した後 で作 業 を完 了 します。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

管 理 者 権 限 を必 要 とする Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーション

最 上 位 の権 限 を必 要 とする Arcserve Backup サービス、コンポーネント、およびアプリケーション

管理者権限を必要とする Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーション

管理者プロファイルまたは管理者権限を持つアカウントは、すべての Windows リソースおよびシステム リソースに対する読み取り権限、書き込み権限および実行権限を付与されています。

以下の表は、管理者権限を必要とする Arcserve Backup サービス、コンポーネントおよびアプリケーションを示したものです。

コンポーネント	説明
_HTMSETUP.EXE	セットアップ中に html ページを表示します。
<CD_ROOT>\IntelNT\Exchange.DBA\SETUP.EXE	Arcserve Backup で以下の実行可能ファイルを起動します。 ■ IntelNT\Exchange.DBA\Exchange.DBA\SETUP.EXE -- データベース レベルのバックアップ用に Agent for Microsoft Exchange をインストールします。 ■ IntelNT\Exchange.DBA\ExchangeD.DBA\SETUP.EXE -- ドキュメント レベルのバックアップ用に Agent for Microsoft Exchange をインストールします。
<CD_ROOT>\IntelNT\EO\SETUP.EXE	Arcserve Backup で MSIEXEC.EXE という名前の Windows Installer を起動して、MSI パッケージをインストールします。
<CD_ROOT>\SETUP.EXE	Arcserve Backup をインストールまたはアップグレードできるように、Arcserve Backup で CD ブラウザを起動します。
AGENTDEPLOY.EXE	Agent Deployment アプリケー

	ション。
AGIFPROB.EXE	Dashboard SRM (Storage Resource Management) のバックエンド サービスで、Dashboard のエージェント ストレージ リソース情報を収集します。
AGPKIMON.EXE	Windows ノード上で実行されているエージェントから SRM 情報を収集する Dashboard SRM クライアント コンポーネントです。
ALADMIN.EXE	Alert 管理アプリケーション。
ARCSERVECFG.EXE	サーバ環境設定ウィザード。
ASDBInst.exe	インストール プロセス中に Microsoft SQL Server Express Edition を指定すると、Microsoft SQL Server Express Edition をインストールします。
ASRECOVERDB.EXE	Arcserve Backup データベースの回復に使用するユーティリティ。
ASREMSVC.EXE	リモート システム用の Arcserve Backup インストーラ。
AUTHSETUP.EXE	認証セットアップ コマンド ライン ユーティリティ。
BABHA.EXE	Arcserve Backup を高可用性に対応した設定にします。このコンポーネントは一般に、Microsoft Cluster Service のインストールに使用されます。
BACKINT.EXE	Agent for SAP R/3 for Oracle バックアップ統合モジュール。
BACKINTCONFIG.EXE	Agent for SAP R/3 for Oracle 環境設定ユーティリティ。
BCONFIG.EXE	
BDELOBJ.EXE	アンインストール プロセス中に、Arcserve Backup をアンインストールするシステムから一時ファイルと動的ファイル

	を削除します。アンインストールプロセスで、ターゲットシステムにこのアプリケーションがコピーされます。
BDELOBJ_BAB.EXE	インストールプロセス中に、旧リリースから Arcserve Backup をアップグレードするシステムから一時ファイルと動的ファイルを削除します。アンインストールプロセスで、ターゲットシステムにこのアプリケーションがコピーされて置き換えられます。
BRANCHCFG.EXE	[ブランチ管理]ウィンドウが開きます。
BRANCHSERVICE.EXE	Arcserve BackupGlobal Dashboard。ブランチサイトとセントラルサイトとの間の通信を可能にします。
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Release\setup.exe	Microsoft SQL Serverのインストールファイル。この実行可能ファイルは Arcserve バイナリファイルではありません。
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Update Cache\KB968369\ServicePack\setup.exe	Microsoft SQL Server パッチのインストールファイル。この実行ファイルは Arcserve バイナリファイルではありません。
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Update Cache\KB968369\ServicePack\x86\setup\1-033\pfiles\sqlservr\100\setup\release\setup.exe	Microsoft SQL Server パッチのインストールファイル。この実行ファイルは Arcserve バイナリファイルではありません。
CA.ARCserve.CommunicationFoundation.WindowsService.exe	Arcserve Backup Global Dashboard が使用するデータを提供します。
CABATCH.EXE	cabatch コマンドラインユーティリティ。
CadRestore.exe	Arcserve Active Directory オブジェクトレベルリストアユーティリティ.NTDS AD DB ファイルを参照し、Active Directory オブジェクトを現在の Active Directory にリストア

	します。
CALICESE.EXE	Arcserve Backup のライセンス アプリケーションで、オプションごとのライセンス アカウント番号を監視します。
CALicnse.exe	Arcserve ライセンスのチェック アプリケーション。
CARUNJOB.EXE	ローカル バックアップおよびリストア ユーティリティ。
CENTRALSERVICE.EXE	
CHGTEST.EXE	テスト チェンジャ ユーティリティ。
DBACONFIG.EXE	以下のエージェントのインストール プロセス中に Arcserve Backup でデータベース インスタンスを設定します。 ■ Agent for Microsoft SQL Server ■ Agent for Oracle ■ Agent for SAP R/3 for Oracle ■ Agent for Informix ■ Agent for Sybase ■ Agent for Lotus Notes 以下のエージェントのインストール プロセスが完了した後で、データベース インスタンスを設定できます。 ■ Agent for Microsoft SQL Server ■ Agent for Oracle ■ Agent for SAP R/3 for Oracle ■ Agent for Informix ■ Agent for Lotus Notes
DELETEME.EXE	インストール プロセス中に、リモート システムでの Arcserve Backup コンポーネントのインストール時に、リモート システムから一時ファイルを削除

	します。このコンポーネントは、ローカル システムとリモート システムで稼働します。
DEPLOYDUMMY.EXE	Agent Deployment アプリケーションのプリロード モジュール。
DSCONFIG.EXE	ディスカバリ環境設定ユーティリティ。
dosboot.exe	惨事復旧ユーティリティ。
EMCONFIG.EXE	Enterprise Module 環境設定ユーティリティ。
ETPKI_SETUP.EXE	ETPKI の暗号化/復号化ライブラリ インストール ユーティリティ。
HDVSSCOM.exe	VSS ハードウェアのバックアップ ジョブでメタデータをインポートします。
jucheck.exe	アップグレードをチェックする Java アプリケーション。
LandingPage.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のインストール ファイル。この実行ファイルは Arcserve バイナリ ファイルではありません。
LICCHECK.EXE	Arcserve Backup Agent for Lotus Domino および Arcserve Backup Agent for Informix でライセンスのステータスを確認します。
MASTERSETUP.EXE	インストール プロセス中に Windows Installer 3.1 および VC8 SP1 再配布パッケージを起動します。
MASTERSETUP_MAIN.EXE	Arcserve Backup のインストール時に、インストール プロセスでインストール ウィザードのダイアログ ボックスの表示、個々の製品の設定と呼び出しを行います。
MEDIASVR.EXE	テープ エンジン通信のプロキシ。
MergeIngres2Sql.exe	Arcserve Backup が Ingres

	データベースを SQL データベースにマージするためのツール。UNIX または Linux のサーバを Data Mover サーバにアップグレードする場合、Arcserve Backup でこのツールを使用して、Ingres データベースから Microsoft SQL Server データベースにデータベース データをマイグレートします。
ORAUPGRADE.EXE	Oracle Agent をアップグレードします。Arcserve Backup の旧バージョンを現在のバージョンにアップグレードするときに使用されます。
qphmbavs.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のインストール ファイル。この実行ファイルは Arcserve バイナリ ファイルではありません。
RAIDTEST.EXE	Windows コマンド ライン ユーティリティからの、RAID デバイスの設定とテストを可能にします。実際の RAID ではなく、テープ RAID デバイスとテープ チェンジャ RAID デバイスを設定し、記録できます。
rdbgsetup.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のコンポーネント。この実行ファイルは Arcserve バイナリ ファイルではありません。
RMLIC.EXE	ライセンス モジュールをアンインストールするモジュール。
SDOInst.exe	SDO を使用して Arcserve Backup を展開する場合、前提条件コンポーネントをインストールします。
SETUP.EXE	インストール ウィザード。
setup100.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のインストール ファイル。この実行ファイル

	は Arcserve バイナリ ファイルではありません。
SETUPFW.EXE	Windows ファイアウォール環境設定ユーティリティ。
SETUPSQL.EXE	
SETUPSQL_EXP.EXE	
SILENT.EXE	Arcserve Backup ライセンス アプリケーション。
SIMULATE.EXE	Arcserve Backup で仮想 SCSI デバイス(たとえば、テープ ドライブとテープ ライブラリ) をそのファイル システムに基づいて設定します。この Arcserve Backup コンポーネントはコマンド ライン ユーティリティです。
SMPLEMON.EXE	Dashboard コンポーネント。エージェント ノードでストレージ リソースの使用状態を収集します。
SPS012UPGRADE.EXE	Arcserve Backup で、Agent for Microsoft SharePoint Server の旧バージョンを現在のバージョンにアップグレードします。
SPADMIN.EXE	Agent for Microsoft SharePoint Server 2003 のインストール ウィザード。
SQLAGENTRMTINST.EXE	Agent for Microsoft SQL Server のインストール ウィザード。
SQLCONFIG.EXE	Agent for Microsoft SQL Server 環境設定ユーティリティ。
SQLdiag.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のインストール ファイル。この実行ファイルは Arcserve バイナリ ファイルではありません。
SqlWtsn.exe	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition のインストール ファイル。この実行ファイル

	は Arcserve バイナリ ファイルではありません。
TAPEENG.EXE	Arcserve Backup Tape Engine.
TAPETEST.EXE	テープ ドライブのテスト ユーティリティ。
Uninstall.exe	Arcserve Backup をアンインストールするためのユーティリティ。
UNINSTALLER.EXE	ETPKI コンポーネントをアンインストールするアプリケーション。
UPDATECFG.EXE	アップグレード中に環境設定ファイルを保存します。
UPDATECFG.EXE	旧リリースからアップグレードする際に、Arcserve Backup で以前の Arcserve Backup のインストールからレジストリ エントリとファイル エントリをバックアップします。

最上位の権限を必要とする Arcserve Backup サービス、コンポーネント、およびアプリケーション

システムで最上位の権限を持つアカウントパワーユーザは、管理者としての実行権限を持つ基本ユーザアカウントとパワーユーザです。

以下の表は、最も高い権限のアカウントが必要な Arcserve Backup サービス、コンポーネント、およびアプリケーションを示したものです。

コンポーネント	説明
ADMIN.EXE	Arcserve Backup Agent 管理ユーティリティ。
adrasr.exe	惨事復旧ユーティリティ。
AdrLogViewer.exe	惨事復旧ユーティリティ。
adrmain.exe	惨事復旧ツール。
adrstart.exe	惨事復旧ユーティリティ。
AgPkiMon.exe	Arcserve Backup でエージェント PKI (パフォーマンス キー インジケータ) を収集およびモニタするための SRM コンポーネント。たとえば CPU、メモリ、NIC、ディスク情報などです。
ALERT.EXE	Arcserve Backup Alert サービス.
ARCSERVEMGR.EXE	Arcserve Backup マネージャコンソール.
ASWANSYNC.EXE	
ATLCFG.EXE	IBM 3949 ライブラリのボリューム環境設定ユーティリティ。
BAOFCONFIGMIGRATION.EXE	Agent for Open Files の以前のバージョンの環境設定を現在のバージョンにマイグレートするアップグレードツール(Unicode 形式)。
BDAEMON2.EXE	Raima DB デーモン アプリケーション。
CA_AUTH.EXE	ca_auth コマンド ライン ユーティリティ。
CA_BACKUP.EXE	ca_backup コマンド ライン ユーティリティ。
CA_DBMGR.EXE	ca_dbmgr コマンド ライン ユーティリティ。

CA_DEVMGR.EXE	ca_devmgr コマンド ライン ユーティリティ。
CA_JOBSECMGR.EXE	ca_jobsecmgr コマンド ライン ユーティリティ。
CA_LOG.EXE	ca_log コマンド ライン ユーティリティ。
CA_MERGE.EXE	ca_merge コマンド ライン ユーティリティ。
ca_msvmpopulatedb.exe	Arcserve Hyper-V 環境設定ツール。
CA_QMGR.EXE	ca_qmgr コマンド ライン ユーティリティ。
ca_recoverdb.exe	ca_recoverdb コマンド ライン ユーティリティ。Arcserve Backup データベースを回復します。
CA_RESTORE.EXE	ca_restore コマンド ライン ユーティリティ。
CA_SCAN.EXE	ca_scan コマンド ライン ユーティリティ。
CAADVREPORTS.EXE	caadvreports コマンド ライン ユーティリティ。
CAAGSTART.EXE	データベース エージェントを起動するプロセスを Universal Agent で開始します。これは、エンド ユーザには表示されない内部ユーティリティです。
CAAUTHD.EXE	認証サービス。
CACLURST.EXE	caclurst ユーティリティ。
CADIAGINFO.EXE	診断ウィザードで、Arcserve Backup に関する診断情報をリモート システムから収集します。このユーティリティにより、収集された診断データが、ファイル拡張子が .caz のファイルに保存されます。
CADIAGSUPPORT.EXE	Arcserve サポート担当者とエンド ユーザは、診断データ(.caz) ファイルに保存された診断情報を開いて、確認することができます。
CADIAGWIZ.EXE	
CADISCOVD.EXE	ドメイン サーバ アプリケーション。
CADVWIZ.EXE	デバイス環境設定ウィザード。
CADVWIZE.EXE	デバイスを設定するデバイス ウィザード。
CALICNSE.EXE	ライセンス チェック アプリケーション。
CAMINFO.EXE	ライセンス情報表示アプリケーショ

	ン。
CAREPORTS.EXE	careports レポート ライタ コマンド ライン ユーティリティ。
CASDSCSVC.EXE	Discovery Service.
CASERVED.EXE	サービス コントローラ。
CASISCHK.EXE	シングル インスタンスのサポート アプリケーション。
CATIRPC.EXE	Arcserve Portmapper。
CAVER.EXE	Arcserve Backup のグラフィカル ユーザ インターフェースに、Arcserve Backup ベース製品のバージョンとビルド番号の詳細が表示されます。
CDBMERGELOG.EXE	
CONFIGBAF.EXE	BAF(Bright Agent Frame) 環境設定ユーティリティ。インストール ウィザードによって、Universal Agent で使用される環境設定ファイルにエージェントを登録するためのこのユーティリティが起動します。
CONFIGENCR.EXE	暗号化環境設定ユーティリティ。
CSTMSGBOX.EXE	Arcserve Backup にメッセージ ボックスが表示されます。これは、エンド ユーザには表示されない内部ユーティリティです。
DBACFG.EXE	Arcserve Backup でデータベース エージェントに関するアカウントの詳細を設定します。
DBENG.EXE	Arcserve Backup Database Engine.
DBTOSQL.EXE	Arcserve Backup で Raima VLDB データベース情報とデータを Microsoft SQL Server データベースにマイグレートします。
DBTOSQL_EXP.EXE	Arcserve Backup で Raima VLDB データベース情報とデータを Microsoft SQL Server 2014 Express Edition データベースにマイグレートします。
drcreate.exe	Arcserve Backup で惨事復旧用ブート キットを作成します。たとえば MSD (Machine Specific Disk) およびブート可能メディアなどです。
DUMPDB.EXE	Arcserve Backup で、セッションをダンプしたり、データベースに格納されて

	いるセッション パスワードを指定されたターゲット ファイルにエクスポートしたり、ファイルに格納されているセッション パスワードをデータベースにインポートしたりします。
DVCONFIG.EXE	デバイス環境設定ユーティリティ。
ELOConfig.exe	Arcserve Backup で SAN (Storage Area Network) Option を設定します。
ERRBOX.EXE	カスタム ポップアップ エラー表示アプリケーション。
EXPTOSQL.EXE	Microsoft SQL Server 2014 Express Edition から Microsoft SQL Server への変換ユーティリティ。
GROUPCONFIG.EXE	デバイス グループ環境設定ユーティリティ。
IMPORTNODEINFO.EXE	アップグレード中にノード情報を Arcserve Backup データベースにインポートします。
INSTALLALERT.EXE	Alert モジュールのインストールに使用されます。
JOBENG.EXE	Arcserve Backup Job Engine.
JOBWINDOW.EXE	ジョブ ウィンドウ環境設定ユーティリティ。
JOBWINUTIL.EXE	ジョブ ウィンドウ。
JOBWIZARD.EXE	一般ジョブ スケジューラ ウィザード。
LDBSERVER.EXE	データベース エンジンの照会を処理するための ONCRPC サービス。
LIC98LOG.EXE	ライセンス サービス。
LIC98SERVICE.EXE	ライセンス サービス。
LIC98VERSION.EXE	ライセンス サービス。
LICDEBUG.EXE	ライセンス アプリケーションのデバッグを有効にします。
LICRCMD.EXE	ライセンス アプリケーションのリモートでのコマンド実行を有効にします。
LOGWATNT.EXE	ライセンスのイベント ログ管理機能を備えたライセンス アプリケーション。
LQSERVER.EXE	ジョブ キューの照会を処理するための ONCRPC サービス。
MERGECALIC.EXE	ライセンス管理コンポーネント。
MERGECAT.EXE	マージ カタログ ユーティリティ。

MERGEOLF.EXE	ライセンス管理コンポーネント。
MERGEROLF.EXE	ライセンス管理コンポーネント。
MMOADMIN.EXE	メディア管理機能のユーザインターフェース。
MSGENG.EXE	Arcserve Backup メッセージ エンジン.
Ofant.exe	Agent for Open Files サービス。
ofawin.exe	Agent for Open Files コンソール ユーティリティ。
PFC.EXE	プレフライト チェック ユーティリティ。
RMANCFG.EXE	Agent for Oracle を使用して保護する Oracle データベースを設定できます。
SERVERMIGRATION.EXE	Arcserve Backup で BrightStor ARCserve Backup r11.x データベース情報を現在のデータベース環境設定にマイグレートします。
ServerMigrationDR.exe	Arcserve Backup で、惨事復旧情報をプライマリ サーバにマイグレートします。
SETMANPC.EXE	惨事復旧ユーティリティ。
SETUPRD.EXE	RAID 環境設定コマンド ライン ユーティリティ。
SETUPSQL.EXE	Arcserve Backup データベースを構築します(ODBC 接続を作成し、データベースでそのデータベースのユーザとパスワードを設定し、データベースのテーブルを作成します)。
SQLCLEAN.EXE	Arcserve Backup で Microsoft SQL Server データベース内の失われたメディア情報をすべてクリーニングします。このコンポーネントは、SQL Server データが格納されたメディアをフォーマットまたは消去した後に実行されます。
SQLCLEAN_EXP.EXE	メディアがフォーマットまたは消去された場合に、Arcserve Backup で Microsoft SQL Server 2014 Express Edition データベース内の失われたメディア情報をすべてクリーニングします。
SQLTOSQL.EXE	Arcserve Backup で BrightStor Arcserve Backup r11.x と旧バージョンの Microsoft SQL Server データベースのデータベース情報を現在のリリース

	にマイグレートします。
TAPECOMP.EXE	テープ比較コマンド ライン ユーティリティ。
TAPECOPY.EXE	tapecopy コマンド ライン ユーティリティ。
UNIVAGENT.EXE	Arcserve Backup Universal Agent.
UPGRADEUTIL.EXE	インストール プロセス中に、Arcserve Backup で環境設定ファイルとレジストリ エントリをバックアップしてリストアします。このコンポーネントは、アップグレードを作成するためのビルドの実行時に実行されます。
vmdbupd.exe	Arcserve VMware の自動読み込みユーティリティ。
VSERVICE.EXE	Exchange Server 2003 システムに Arcserve Backup Agent for Microsoft Exchange Server をインストールする場合、Arcserve Backup でカスタマのアクセス権限を検証します。 **注：** VSERVICE.EXE はエンド ユーザには表示されない内部アプリケーションです。
W95AGENT.EXE	Windows 95 および Windows 98 での Client Agent for Windows。

Arcserve Backup ドメイン

Arcserve Backup ドメインは、Arcserve Backup ドメイン プライマリ サーバとメンバ サーバの論理的なグループで、Arcserve Backup のサーバおよびユーザの管理を容易にすることができます。複数の Arcserve Backup サーバにシングル サインオンできるほか、同一ユーザがすべてのサーバで同じアクセス レベル(権限) を持つようにできます。

Arcserve Backup ドメインは、1 つのプライマリ サーバおよび 1 つまたは複数のメンバ サーバの集合で、名前を 1 つ持ちます。このため、Arcserve Backup の各サーバにそのつどログインしなくても、Arcserve Backup ドメインを通じてすべてのサーバを管理し、データベースの管理、テープとデバイスの管理、バックアップ ポリシーとスケジュールの管理などを実行できます。

プライマリ サーバは、Arcserve Backup ドメインのメンバ サーバに対してジョブやタスクに関する指示を出します。プライマリ サーバが、一定の期間無効になるまたは利用できなくなると、メンバ サーバ上でのスケジュールされたジョブの実行やライセンスの認証などは、正しく機能しなくなります。

各ドメインは、1 つの名前、プライマリ サーバ 1 台 (必須)、および 1 台以上のメンバ サーバ(任意) を持ちます。プライマリ サーバからは、ドメインに属する任意のメンバ サーバ上で Arcserve Backup サービスを開始および停止できます。

ドメインにプライマリ サーバおよびメンバ サーバを設定する場合、ドメイン上のすべてコンピュータで同じ Arcserve Backup ドメイン名を使用する必要があります。Arcserve Backup ドメイン名は、プライマリ サーバのインストール時に定義する必要があります。サーバ環境設定ウィザードを使用してドメイン メンバシップを変更して、ドメイン名を再設定することもできます。このウィザードによって、すべてのドメインの Arcserve Backup ドメイン名が設定されます。

注 : Arcserve Backup サーバ名と Arcserve Backup ドメイン名は、15 バイト以内である必要があります。合計 15 バイトの名前は、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

ca_auth コマンド ライン ユーティリティを使 用したドメイン ユーザとグループの管 理

Arcserve Backup では、ca_auth というコマンド ライン ユーティリティを使 用して、ドメイン ユーザとグループを管 理します。

ドメイン ユーザの管 理 の詳 細 については、コマンド プロンプトで「ca_auth」と入 力 するか、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照 してください。

caroot 同等権限の作成

デフォルトの場合、Arcserve Backup では、セットアップ中に、プライマリドメイン サーバ、すべてのメンバドメイン サーバの管理者に caroot と同等の権限が与えられます。ただし、メンバドメイン サーバの管理者以外のユーザと、その他のドメイン メンバのユーザには、caroot と同等の権限は与えられません。したがって、Arcserve Backup ドメインでコマンド ライン ユーティリティを使用するには、あらかじめ caroot と同等の権限を設定しておく必要があります。

caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

同等アクセス権のリストが作成されることで、ユーザにドメインへのログオンを要求することなく、全クライアントが Arcserve Backup を使用できるようになります。Arcserve Backup では、現在のユーザがドメインに対して同等のアクセス権を持つかどうかを検証できます。オペレーティング システムに対するアクセス権によって、Arcserve Backup ドメインに対する特定のアクセス レベルが保証されます。

同等権限の作成の詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」にある ca_auth についてのセクションを参照してください。

詳細情報：

Arcserve Backup と同等の権限の動作

同等の権限およびシステム アカウント


ジョブ ステータス マネージャを使 用 した複 数 ドメインの管 理 方 法

Arcserve Backup では、ジョブ ステータス マネージャを使 用 して、1 つ以 上 の Arcserve Backup を管 理 できます。これにより、企 業 内 のすべての Arcserve Backup ドメインに関 連 するジョブ キューを監 視 および管 理 できます。


Arcserve Backup ドメインは、以 下 の環 境 設 定 で構 成 されます。

- 1 つ以 上 のメンバ サーバに接 続 されているプライマリ バックアップ サーバ。
- 単 一 のスタンドアロン バックアップ サーバ。

ジョブ ステータス マネージャを最 初 に開 いた場 合 、以 下 の画 面 に示 すように、現 在 ログインしている Arcserve Backup ドメインがドメインのディレクトリ ツリーに表 示 されます。



それ以 外 の場 合 は、ジョブ ステータス マネージャでドメインを追 加 および削 除 できます。



ジョブ ステータス マネージャでドメインを追加した後、以下のタスクを実行できます。

- **ジョブ ステータスの管理** -- [レディ]、[ホールド]、[即実行]、[ジョブの停止]などのジョブのステータスを変更し、ジョブのデータを更新します。
- **ジョブ保護の管理** -- ジョブのユーザ名および暗号化パスワードを変更します。
- **ジョブ メンテナンスの管理** -- ジョブに関してスケジュールの変更、追加、削除、プレフライト チェック、クイック検索、ログの生成、ジョブ情報の印刷を行います。

これらのタスクの実行は、指定したドメイン内でアカウントに割り当てられた役割により制限を受けます。

例：役割の割り当て

現在の Arcserve Backup ドメインはドメイン A です。ユーザ「Arcserve ユーザ」が、ドメイン B およびドメイン C という 2 つの Arcserve Backup ドメインを追加します。各ドメインの役割は以下のとおりです。

- ドメイン A：caroot ユーザ
- ドメイン B：Backup Operator

- ドメイン C：Monitor Operator

Arcserve ユーザは、各 Arcserve Backup ドメインで以下のタスクを実行できます。

- ドメイン A：ドメイン内のすべてのジョブの変更、削除、停止。
- ドメイン B：Arcserve ユーザ アカウントを使用してサブミットされたジョブの制御。
- ドメイン C：このドメイン内のジョブのジョブ情報の表示。

ジョブ ステータス マネージャへのドメインの追 加

Arcserve Backup では、ジョブ ステータス マネージャに Arcserve Backup ドメインを追 加 できます。

ジョブ ステータス マネージャへのドメインの追 加 方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. ナビゲーション バーで [クイック スタート]を展 開し、 [ジョブ ステータス]をクリックします。

   ジョブ ステータス マネージャが表 示 されます。
3. Arcserve Backup ドメインを右 クリックし、コンテキスト メニューから [ドメインの追 加]を選 択します。

   [デフォルト サーバ情 報]ダイアログ ボックスが開 きます。
4. Arcserve Backup プライマリ サーバ ドロップダウンから、追 加 する Arcserve Backup ドメインを選 択します。

   以 下 を指 定 します。

   - **認 証 の種 類** -- ドロップダウン リストで、 [Arcserve Backup 認証]または [Windows 認 証]を選 択します。
   - **ユーザ** -- Arcserve Backup サーバへのログインに必 要 なアカウントを指 定 します。
   - **パスワード** -- ユーザ アカウントのパスワードを指 定 します。
   - **(オプション) この情 報 を保 存 する** -- Arcserve Backup にユーザ名 とパスワードを記 憶 させます。
5. [OK]をクリックします。

   指 定 した Arcserve Backup ドメインは、ジョブ ステータス マネージャで Arcserve Backup ドメインの下 に表 示 されます。

ジョブ ステータス マネージャからのドメインの削 除

Arcserve Backup では、ジョブ ステータス マネージャからドメインを削 除 できます。

ジョブ ステータス マネージャからのドメインの削 除 方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. ナビゲーション バーで [クイック スタート]を展 開 し、 [ジョブ ステータス]をクリックします。

   ジョブ ステータス マネージャが表 示 されます。
3. ドメイン ディレクトリ ツリーで Arcserve Backup ドメインを展 開 し、削 除 するドメインを見 つけます。
4. そのドメインを右 クリックし、コンテキスト メニューから [ドメインの削 除]を選 択 します。

   Arcserve Backup ドメインはジョブ ステータス マネージャから削 除 されます。

Arcserve ドメインでコンピュータ名の変更を処理する方法

Arcserve Backup はプライマリ サーバおよびメンバ サーバのコンピュータ名を使用し、サーバ間の通信を確立します。Arcserve Backup は、プライマリ サーバのコンピュータ名を Discovery.cfg 環境設定ファイルに指定します。Discovery.cfg 環境設定ファイルは、プライマリ サーバおよびメンバ サーバ上に存在します。

注： Arcserve ドメイン名およびプライマリ サーバのコンピュータ名は、それぞれ異なる名前を指定できます。ただし、両方の名前が 15 バイトを超えることはできません。合計 15 バイトの名前は、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

プライマリ サーバまたはメンバ サーバのコンピュータ名を変更すると、サーバが Arcserve ドメイン内で互いに通信できなくなります。

Arcserve ドメインで、Arcserve サーバのコンピュータ名を変更する場合は、以下の手順が使用できます。

- Arcserve ドメイン内のプライマリ サーバのコンピュータ名が変更されました。

  プライマリ サーバとメンバ サーバが確実に通信できるようにするには、「プライマリ サーバ上でのプライマリ サーバのコンピュータ名の変更」、および「メンバ サーバ上でのプライマリ サーバのコンピュータ名の変更」を参照してください。

- Arcserve ドメイン内のメンバ サーバのコンピュータ名が変更されました。

  Arcserve ドメイン内でメンバ サーバが確実に通信できるようにするには、「メンバ サーバ上でのコンピュータ名の変更」を参照してください。

- スタンドアロン サーバのコンピュータ名が変更されました。

  Arcserve ドメイン内でスタンドアロン サーバが確実に通信できるようにするには、「スタンドアロン サーバ上でのコンピュータ名の変更」を参照してください。

- マネージャ コンソールを実行しているサーバのコンピュータ名が変更されました。

  Arcserve ドメイン内でマネージャ コンソールを実行しているサーバが確実に通信できるようにするには、「マネージャ コンソール

を実行しているサーバ上でのコンピュータ名の変更」を参照してください。

詳細情報：

ディスカバリ .cfg 環境設定ファイル

プライマリ サーバでのプライマリ サーバのコンピュータ名 の変 更

プライマリ サーバのコンピュータ名 を変 更 した後 で、Arcserve ドメイン内 のプライマリ サーバとメンバ サーバが通 信 できるようにするには、以 下 の手 順 を実 行 します。

これらの手 順 を完 了 する前 に、プライマリ サーバのコンピュータ名 を変 更 する必 要 があります。

注 : この手 順 は、スタンドアロン サーバのコンピュータ名 を変 更 するときに使 用 できます。

Arcserve Backup で Microsoft SQL Server 2014 Express のみを使 用 し、他 の SQL インスタンスをインスト ールしていない場 合 は、以 下 の手 順 も実 行 する必 要 があります。

- Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) が同 じマシンにインスト ールされ ていない場 合 は、インスト ールします。SSMSE は、SQL Server 2014 Express Edition を管 理 するグラフィック ツールで、SQL Server のいずれかのバージョンで作 成 された SQL Server Database Engine も管 理 します。詳 細 については、Microsoft ダウンロード センター Web サイト の「Microsoft SQL Server Management Studio Express」を参 照 してください。
- コマンド プロンプト から Transact-SQL 文 、システム手 順 、スクリプト ファイルを入 力 するのに使 用 される sqlcmd ユーティリティについてよく理 解 しておく必 要 があります。詳 細 については、Microsoft Developer Network Web サイト の「Sqlcmd ユーティリティ」を参 照 してください。

Microsoft SQL Server データベースをホスト するシステムの名 前 変 更 の詳 細 については、Microsoft Developer Network Web サイト の以 下 のトピックを参 照 してください。

- SQL Server のインスト ール
- サーバーの名 前 の変 更

以 下 の手 順 に従 います。

1. ターゲット システムを再 起 動 して、Windows コンピュータ名 の変 更 処 理 を完 了 します。
2. プライマリ サーバにログインします。

注： マネージャ コンソールを開いたり、Arcserve Backup にログインしないでください。

3. Windows コマンド ラインを開き、ディレクトリを以下のディレクトリに変更します。

   %ARCSERVE_HOME%

4. 以下のコマンドを実行して、すべての Arcserve サービスを停止します。

   cstop

   すべての Arcserve サービスが停止します。

   注： Windows コマンド ラインは閉じないでください。

5. メモ張などのテキスト編集アプリケーションを使用して、プライマリ サーバの以下のディレクトリにある discovery.cfg 環境設定ファイルを開きます。

   %ARCSERVE_HOME%\config\discovery.cfg

   PRIMARY フィールドで、環境に応じて、プライマリ サーバの名前を変更します。

   重要： discovery.cfg 設定ファイル内のドメイン名を変更しないでください。Arcservediscovery.cfg 環境設定ファイルで Arcserve ドメイン名を変更する場合、caroot アカウントのパスワードが削除されます。discovery.cfg 環境設定ファイルは、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、およびスタンドアロン サーバのホスト名を変更する目的でのみ使用してください。

   ファイルを閉じ、変更内容を保存します。

   詳細については、「Discovery.cfg 環境設定ファイル」を参照してください。

6. すでに開いている Windows コマンド ラインから、以下のコマンドを実行して、すべての Arcserve サービスを開始します。

   cstart

   すべての Arcserve サービスが開始します。

   注： Windows コマンド ラインは閉じないでください。

7. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開き、[オプションの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。

8. [オプションの選択]ダイアログ ボックスから、[データベースの選択]オプションをクリックして、[次へ]をクリックします。

   [carootの確認]ダイアログ ボックスが開きます。

9. [次へ]をクリックします。

   重要: このタスクを完了するには、carootのパスワードを指定する必要があります。

   [システム アカウント]ダイアログ ボックスが表示されます。

10. [システム アカウント]ダイアログ ボックスで以下のフィールドに入力して、[次へ]をクリックします。

    - **[ユーザ名]** -- プライマリ サーバへのログインに必要なWindowsユーザ名を指定します。
    - **[ドメイン]** -- 新しいプライマリ サーバのWindowsドメイン名またはホスト名を指定します。
    - **[パスワード]** -- プライマリ サーバへのログインに必要なWindowsユーザ名のパスワードを指定します。

11. [データベース オプションの選択]ダイアログ ボックスからフィールドに入力して、現在のデータベース インストールに必要な場合、プロンプトに従い、[次へ]をクリックします。

    次に表示されるダイアログ ボックスについては、ご使用の環境でMicrosoft SQL Server、Microsoft SQL Server 2014 Expressのどちらを実行しているかによって異なります。

    (missing or bad snippet)

    重要: [サーバ環境設定ウィザード]により、既存の_DBインスタンスの上書きメッセージが表示されます。このオプションは、デフォルトでは有効です。Arcserveジョブ履歴、アクティビティ ログなど以前のデータを保持するには、[既存の"Arcserve_DB"を上書きします]インスタンス オプションのチェック マークを外します。

12. [サーバ環境設定ウィザード]が更新を完了したら、[完了]をクリックします。

13. すでに開いているWindowsコマンド ラインから、以下のコマンドを実行して、すべてのArcserveサービスを停止および再開します。

    ```
    cstop
    cstart
    ```

    すべてのArcserveサービスを停止および再開します。プライマリ サーバは、新しいコンピュータ名を使用して機能します。

注： Windows コマンド ラインは閉じないでください。

14. ここで、caroot ユーザ アカウントと同等の権限を作成する必要があります。

15. Windows コマンド ラインから、以下の構文を使用して、ca_auth コマンドを実行します。

    注： 山かっこ <> は引数に含めないでください。

    ca_auth -cahost <新しいプライマリ サーバのホスト名 > -equiv add <ユーザ名 > <新しいプライマリ サーバのホスト名 > caroot caroot <パスワード>

    同等の権限が、caroot ユーザ アカウントに適用されます。

16. Arcserve ドメインがメンバ サーバで構成されている場合、「メンバ サーバ上でのプライマリ サーバのコンピュータ名の変更」の手順を完了します。

17. Arcserve Backup データベースとして Microsoft SQL Server 2014 Express を実行している場合は、SQL Express が名前付きインスタンスとしてインストールされていることに注意してください。
    Microsoft のドキュメント MS143799 に記述されているように、SSMSE で以下のコマンドを実行して、名前付きインスタンスを新しいコンピュータ名にリンクさせます。

    sp_dropserver <old_name\instancename>
    GO
    sp_addserver <new_name\instancename>,local
    GO
    SQL Server インスタンスを再起動します。

18. 以下のいずれかの条件が満たされる場合は、Microsoft SQL Agent アカウント環境設定ユーティリティを使用して ODBC 通信設定を更新します。

    - サーバがプライマリ サーバであり、Arcserve Backup データベースがローカルにインストールされている。
    - サーバがスタンドアロン サーバであり、Arcserve Backup データベースがローカルにインストールされている。
    - サーバがプライマリ サーバ、スタンドアロン サーバ、またはメンバ サーバであり、かつ Arcserve Backup データベースまたは Agent for Microsoft SQL Server が同じマシンにインストールされている。

19. Microsoft SQL Agent アカウント環境設定ユーティリティを起動するには、Windows タスクバーの [スタート]メニューから [すべてのプ

ログラム] - [Arcserve] - [Arcserve Backup] - [Microsoft SQL Agent アカウント環境設定]の順に選択します。

ユーティリティを起動したら、プロンプトに従い、すべてデフォルトの設定を選択します。

20. 名前の変更を確認します。

    名前の変更が正常に行われたかどうかを確認するには、@@servername または sys.servers からの情報を選択します。@@servername は新しい名前を返し、sys.servers では表に新しい名前が表示されます。

    注： コンピュータ名を変更した後、以前のコンピュータ名を使用していた接続は、変更後の名前を使用して接続するようにする必要があります。

21. 以前のプライマリサーバに登録されていたすべての Arcserve Backup ライセンスを解放します。

    注： 詳細については、「サーバからのライセンスの解放」を参照してください。

22. Arcserve Backup システム アカウントを更新します。そのためには、Arcserve Backup マネージャ コンソールを開き、サーバ管理マネージャを開きます。

    Arcserve Backup サーバを選択し、以下のように [Arcserve Backup システム アカウント]をクリックします。



[Arcserve Backup システム アカウント]ダイアログ ボックスが表示されます。

23. 以下のフィールドに入力します。
    - Microsoft Windows ユーザ アカウント
    - パスワード
    - Microsoft Windows ドメイン
24. [OK]をクリックします。
25. ジョブ ステータス マネージャを起動し、以下の手順を実行します。
    - データベース廃棄ジョブを削除し、再作成します。

      注：詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」を参照してください。
    - 名前を変更したサーバで実行するように設定されているデータベース保護ジョブと他のバックアップ ジョブをすべて変更し、ステージングおよびデスティネーションの場所を更新します。

      注：詳細については、「カスタム データベース保護ジョブの変更または作成」を参照してください。
26. Arcserve Backup データベースのフル バックアップを実行します。

メンバ サーバでのプライマリ サーバのコンピュータ名 の変 更

プライマリ サーバのコンピュータ名 を変 更 した後 で、Arcserve ドメインのプライマリ サーバおよびメンバ サーバが通 信 できるようにするには、以 下 の手 順 を実 行 します。

以 下 の点 に注 意 してください。

- この作 業 を完 了 する前 に、プライマリ サーバのコンピュータ名 を変 更 する必 要 があります。

  注 : 詳 細 については、「プライマリ サーバでのプライマリ サーバのコンピュータ名 の変 更 」を参 照 してください。

- この作 業 は Arcserve ドメイン内 のすべてのメンバ サーバ上 で完 了 する必 要 があります。
- この作 業 を完 了 するときに、サーバ環 境 設 定 ウィザードにより、以 下 のメッセージが表 示 されることがあります。
  - Arcserve Backup が以 前 のプライマリ サーバに接 続 できないという警 告 。 [続 行]をクリックして、このメッセージを消 去 できます。
  - Arcserve Backup がメンバ サーバを登 録 解 除 できないという警 告 。 [はい]をクリックして、このメッセージを消 去 できます。

メンバ サーバでプライマリ サーバのコンピュータ名 を変 更 する方 法

1. メンバ サーバにログインします。

   注 : この作 業 を完 了 するために Arcserve Backup を起 動 する必 要 はありません。

2. メンバ サーバ上 の Windows の [スタート]から、 [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環 境 設 定 ウィザード]の順 に選 択 します。

   [サーバ環 境 設 定 ウィザード]が開 きます。

3. [オプションの選 択]ダイアログ ボックスで [このサーバを他 の Arcserve Backup ドメインに移 動 する]をクリックし、 [次 へ]をクリックします。

   [caroot の確 認]ダイアログ ボックスが開 きます。

4. caroot アカウントのパスワードを指 定 して、 [次 へ]をクリックします。

5. [別の Arcserve Backup ドメインに追加する]ダイアログ ボックスで、プライマリ サーバの新しいホスト名を指定し、caroot アカウントのパスワードを指定して、[次へ]をクリックします。

   [システム アカウント]ダイアログ ボックスが表示されます。

6. [システム アカウント]ダイアログ ボックスで、以下のフィールドを入力します。


   - **[ユーザ名]** -- プライマリ サーバへのログインに必要な Windows ユーザ名を指定できます。
   - **[ドメイン]** -- 新しいプライマリ サーバの Windows ドメイン名またはホスト名を指定できます。
   - **[パスワード]** -- プライマリ サーバへのログインに必要な Windows ユーザ名のパスワードを指定できます。

7. [次へ]をクリックして、画面の指示に従い、設定を完了します。

8. Arcserve ドメイン内のすべてのメンバ サーバについて、手順 1 ～ 6 を繰り返します。

Discovery.cfg 環境設定ファイル

以下の例に示すように、discovery.cfg 環境設定ファイルは、Arcserve ドメインの名前とプライマリ サーバのコンピュータ名を指定します。



discovery.cfg 環境設定ファイルはプライマリ サーバおよびメンバ サーバの以下のディレクトリにあります。

%ARCSERVE_HOME%\config\discovery.cfg

重要：discovery.cfg 設定ファイル内のドメイン名を変更しないでください。Arcservediscovery.cfg 環境設定ファイルで Arcserve ドメイン名を変更する場合、caroot アカウントのパスワードが削除されます。discovery.cfg 環境設定ファイルは、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、およびスタンドアロン サーバのホスト名を変更する目的でのみ使用してください。

メンバ サーバでのコンピュータ名 の変 更

メンバ サーバのコンピュータ名 を変 更 した後 で、Arcserve Backup ドメインのメンバ サーバがプライマリ サーバと通 信 できるようにするには、以 下 の手 順 を実 行 します。

以 下 の手 順 を完 了 する前 に、メンバ サーバのコンピュータ名 を変 更 する必 要 があります。

メンバ サーバのコンピュータ名 の変 更 する方 法

1. メンバ サーバにログインします。

   注 : マネージャ コンソールを開 いたり、Arcserve Backup にログインしないでください。

2. Windows コマンド ラインを開 き、ディレクトリを以 下 のディレクトリに変 更 します。

   %ARCSERVE_HOME%

   以 下 のコマンドを実 行 し、すべての Arcserve サービスを停 止 して再 開 します。

   cstop
   cstart

   すべての Arcserve サービスを停 止 および再 開 します。

   注 : cstart コマンドが完 了 した後 、さまざまな Arcserve Backup サービスが開 始 されません。これは、この手 順 に悪 影 響 を及 ぼさないために予 期 された動 作 です。

   Windows コマンド ラインは閉 じないでください。

3. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環 境 設 定 ウィザード]の順 に選 択 します。

   [サーバ環 境 設 定 ウィザード]が開 き、 [オプションの選 択]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [このサーバを他 のドメインに移 動 する]オプションを選 択 して、 [次 へ]をクリックします。

   [別 の Arcserve Backup ドメインに追 加 する]ダイアログ ボックスが開 きます。

5. [別 の Arcserve Backup ドメインに追 加 する]ダイアログ ボックスで、以 下 のフィールドに入 力 して、 [次 へ]をクリックします。

- **[プライマリ サーバ名]**-- プライマリ サーバの名 前 を指 定 しま す。
- **[パスワード]** -- caroot ユーザ アカウント のパスワードを指 定 します。

[シ ステム アカウント]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

6. [シ ステム アカウント]ダイアログ ボックスで、以 下 のフィールドに入 力 します。
   - **[ユーザ名]**-- メンバ サーバへのログインに必 要 な Windows ユーザ名 を指 定 します。
   - **[ドメイン]** -- 新 しいメンバ サーバの Windows のドメイン名 またはホスト名 を指 定 します。
   - **[パスワード]** -- メンバ サーバへのログインに必 要 な Windows ユーザ名 のパスワードを指 定 します。
7. [次 へ]をクリックします。

   注 : この時 点 で、ポップアップ メッセージが表 示 され、さまざまな Arcserve Backup サービスが開 始 しないことが通 知 される場 合 があります。これは、この手 順 に悪 影 響 を及 ぼさないために予 期 された動 作 です。
8. [OK]をクリックします。

   [Arcserve Backup データ マイグレーション]ダイアログ ボックスが開 きます。
9. [Arcserve Backup データ マイグレーション]ダイアログ ボックスで、[次 へ]をクリックします。

   [サーバ データのマイグレーション]ダイアログ ボックスが開 きます。
10. [サーバ データのマイグレーション]ダイアログ ボックスで、[開 始]をクリックします。

    データ マイグレーション プロセスが開 始 して完 了 すると、[完 了]ダイアログ ボックスが開 きます。
11. [完 了]ダイアログ ボックスで [完 了]をクリックします。

    注 : この時 点 で、ジョブは新 しいメンバ サーバに転 送 されません。新 しいメンバ サーバにジョブを転 送 するには、次 の手 順 に進 みます。
12. ジョブ ステータス マネージャを表 示 します。

    古 いメンバ サーバに関 連 付 けられたジョブを見 つけます。

ジョブを右クリックし、コンテキスト メニューから [ジョブの修正]を選択します。

[バックアップ マネージャ]で、[デスティネーション]タブをクリックします。

ジョブのデスティネーションとして新しいメンバ サーバを指定します。

ホールド ステータスでジョブをサブミットします。

バックアップ マネージャを閉じます。

注： ジョブのソース データが、古いメンバ サーバ上に存在する場合、ジョブの変更および転送はできません。その場合、この環境設定のジョブを削除し、新しいメンバ サーバ上で再作成する必要があります。

13. メンバ サーバ名の変更が完了すると、古い(無効な)メンバ サーバ名は Arcserve Backup Manager 内に残ります。Manager から無効なメンバ サーバ名を削除するには、以下の手順を実行します。

    a. コマンド ライン ウィンドウを開けて、Arcserve Backup インストール ディレクトリを参照します。

    b. 以下のコマンドを実行します。

       bab -cahost <プライマリ サーバ> -removehost <無効なメンバ サーバ>

       例： 以下の構文は、A という名のプライマリ サーバおよび B という名の無効なメンバ サーバを表わしています。

       bab -cahost A -removehost B

       注： 使用している Arcserve Backup の実装に 2 つ以上の無効なメンバ サーバが含まれる場合は、この手順(b)を各メンバ サーバに対して繰り返します。

    c. プライマリ サーバ、または Arcserve Backup データベースをホストするサーバにログインし、Arcserve Backup データベースのステータスを確認します。

       (オプション) Microsoft SQL Server Management Studio を開き、Windows 認証を使用して Arcserve Backup データベース インスタンスにアクセスします。

       たとえば、Microsoft SQL Server Express Edition データベースへのパスは以下のとおりです。

<サーバ名 >\ARCServe_DB

- **Windows 認証が必要な場合** -- Windows 認証を使用して、Arcserve Backup データベースにログインする必要がある場合は、以下のコマンドを実行します(Microsoft SQL Server と Microsoft SQL Server Express Edition データベースに適用)。

  osql -S <サーバ名 [¥インスタンス名]> -E -d asdb -Q "delete from ashost where rhostname = '<メンバ サーバ名 >'"

  例 : 以下の構文は、asdb という名の Arcserve Backup データベースを表わし、このデータベースには Windows 認証が必要です。

  osql -S A -E -d asdb -Q "delete from ashost where rhostname = 'B' "

- **Windows 認証が必要でない場合** -- Arcserve Backup データベースにログインするのに Windows 認証が必要ない場合は、以下のコマンドを実行します(Microsoft SQL Server データベースにのみ適用)。

  osql -S <サーバ名 [¥インスタンス名]> -U <ログイン ユーザ> -d asdb -Q "delete from ashost where rhostname = '<メンバ サーバ名 >'"

  例 : 以下の構文は、asdb という名の Arcserve Backup データベース、B という名の無効なメンバ サーバ、Microsoft SQL Server ユーザ名 sa およびパスワード 123 を表します。

  osql -S A -U sa -d asdb -Q "delete from ashost where rhostname = 'B' " password: 123

  注 : 実装されている Arcserve Backup に、複数の無効なメンバ サーバが含まれている場合、この手順 (c) を各メンバ サーバに対して繰り返します。

インスタンスの詳細を表示できる場合、データベースは正常に機能しています。Microsoft SQL Server Management Studio を閉じて、次の手順に進みます。

Microsoft SQL Server Management Studio でポップアップ メッセージが表示された場合、データベース インスタンスは正常に機能していません。ポップアップ メッセージで示された問題を解決してから、Arcserve Backup データベースのステータスを確認する必要があります

上記のコマンドが正常に完了した場合、以下のメッセージが表示されます。

n 行処理されました

上記のコマンドが正常に完了しなかった場合は、サーバ名、Arcserve Backup にログインするユーザ名、およびデータベース名が正しいことを確認し、この手順を繰り返します。

14. 変更を確認するには、マネージャ コンソールを開き、バックアップ マネージャを開いて、[ソース]タブを選択します。

    [ソース]ディレクトリ ツリーで Windows システム オブジェクトを展開します。

    メンバ サーバが、Windows システム オブジェクトの下に、新しいホスト名で表示されます。

スタンドアロン サーバ上 でのコンピュータ名 の変 更

スタンドアロン サーバとは、Arcserve ドメインにあり、メンバ サーバ を管 理 しない Arcserve サーバのことです 。

スタンドアロン サーバのコンピュータ名 を変 更 する手 順 は、プライ マリ サーバのコンピュータ名 を変 更 するのと同 じです 。

注 : 詳 細 については、「プライマリ サーバでのプライマリ サーバのコ ンピュータ名 の変 更 」を参 照 してください 。

マネージャ コンソールを実 行 しているサーバのコンピュータ名 の変 更

マネージャ コンソールを実 行 しているサーバのコンピュータ名 を変 更 する場 合 、プライマリ サーバ、スタンドアロン サーバ、メンバ サーバ、またはマネージャ コンソールを実 行 しているサーバに対 して変 更 を行 う必 要 はありません。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 したユーザ プロファイルの管 理

Arcserve Backup ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 すると、Arcserve Backup 管 理 者 が、Arcserve Backup へのユーザ アクセスを制 御 できるようになります。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 ったユーザの追 加

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 ったユーザの削 除

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 ったユーザ パスワードの変 更

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 ったユーザへの役 割 の割 り当 て

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 ったユーザの使 用 停 止

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 った ユーザの追 加

Arcserve Backup をインスト ールすると、デフォルト ユーザが作 成 さ れます。デフォルト のユーザ名 は「caroot」です。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 してユーザを追 加 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]- [管 理]- [ユーザ プロファイル]の順 に選 択 しま す。

   ユーザ プロファイル ユーティリティが開 きます。
3. ツールバーで [追 加]をクリックします。

   [ユーザの追 加]ダイアログ ボックスが開 きます。
4. [一 般]タブをクリックします。
5. [ユーザ名]フィールドにユーザの名 前 を入 力 します。

   以 下 のオプションから 1 つを選 択 します。

   - **Windows 認 証** -- Arcserve Backup へのログインに使 用 する Windows ユーザ名 を指 定 します。
   - **Arcserve Backup 認 証** -- Arcserve Backup へのログインに使 用 する Windows 以 外 のユーザ名 を指 定 します。

     注 : Arcserve Backup 認 証 を指 定 した場 合 、以 下 のフィール ドに情 報 を入 力 する必 要 があります。

     - **パスワード**
     - **パスワードの確 認**
6. [OK]をクリックします。

   ユーザが追 加 されます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 った ユーザの削 除

ユーザ プロファイル ユーティリティでは、Arcserve Backup ユーザを削 除 することができます。

注 : デフォルトの Arcserve Backup ユーザ名 (caroot) は削 除 できません。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 してユーザを削 除 する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]- [管 理]- [ユーザ プロファイル]の順 に選 択 します。

   ユーザ プロファイル ユーティリティが開 きます。
3. 削 除 するユーザを選 択 し、ツールバーの [削 除]ボタンをクリックします。
4. [OK]をクリックして、ユーザ プロファイルの削 除 を確 定 します。

   ユーザが削 除 されます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 った ユーザ パスワードの変 更

ユーザ プロファイル ユーティリティでは、Arcserve Backup ユーザの パスワードを変 更 することができます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 してユーザ パスワードを 変 更 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]- [管 理]- [ユーザ プロファイル]の順 に選 択 しま す。

   ユーザ プロファイル ユーティリティが開 きます。
3. 変 更 するユーザを選 択 し、ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリッ クします。

   [ユーザ プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. [一 般]タブをクリックします。

   以 下 のフィールドに入 力 します。

   - **パスワード**
   - **パスワードの確 認**
5. [OK]をクリックします。

   ユーザのパスワードが変 更 されます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 った ユーザへの役 割 の割 り当 て

ユーザ プロファイル ユーティリティでは、Arcserve Backup ユーザに Arcserve Backup の役 割 を割 り当 てることができます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 してユーザに役 割 を割 り当 てる方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]- [管 理]- [ユーザ プロファイル]の順 に選 択 します。

   ユーザ プロファイル ユーティリティが開 きます。
3. 変 更 するユーザを選 択 し、ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [ユーザ プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. [役 割]タブをクリックします。
5. ユーザに割 り当 てる Arcserve Backup の役 割 の横 にあるチェック ボックスをオンにします。

   注 : 詳 細 については、「役 割 と権 限 」を参 照 してください。
6. [OK]をクリックします。

   役 割 がユーザに適 用 されます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 った ユーザの使 用 停 止

ユーザ プロファイル ユーティリティでは、ユーザが Arcserve Backup にログインしたり、使 用 するのを一 時 的 に中 止 することができます。

ユーザ プロファイル ユーティリティを使 用 してユーザを使 用 停 止 にする方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]- [管 理]- [ユーザ プロファイル]の順 に選 択 します。

   ユーザ プロファイル ユーティリティが開 きます。
3. 変 更 するユーザを選 択 し、ツールバーの [プロパティ]ボタンをクリックします。

   [ユーザ プロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. [一 般]タブをクリックします。
5. [ステータス]フィールドで [使 用 停 止]をクリックします。
6. [OK]をクリックします。

   ユーザが使 用 停 止 になります。

   注 : ユーザを再 度 使 用 可 能 にするには、上 記 の手 順 を実 行 し、[ステータス]フィールドで [アクティブ]をクリックします。

Arcserve Backup ジョブ キューのリストア

ジョブ キューを保護するには、以下の方式を使用してバックアップします。

- データベース保護ジョブを使用してジョブ キューをバックアップします。
- Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをバックアップし、Arcserve Backup データベースが含まれるディレクトリをバックアップに含めます。
- データをバックアップし、[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [操作]セクションでジョブ スクリプト オプションを指定します。

これらの方法のいずれでも、ジョブ キューは、ジョブ実行中にバックアップされる最後のオブジェクトの 1 つです。データベース保護ジョブを使用するか、Arcserve Backup データベースを同じバックアップ ジョブに含めた場合、Arcserve Backup データベースおよびジョブ キューは、同じバックアップ メディア上に存在し、ジョブ キュー セッションは、Arcserve Backup データベースの前の 1 ～ 6 のセッションになります。

Arcserve Backup ジョブ キューが破損しているか、エラーで削除された場合、以下の手順を使用してジョブ キューを最後のバックアップにリストアします。

Arcserve Backup ジョブ キューをリストアする方法

1. 影響を受ける Arcserve Backup ドメイン内のすべての Arcserve Backup サーバ上で実行中のジョブがないことを確認します。
2. リストア マネージャを開き、リストア方式のドロップダウン リストから [ツリー単位]を選択します。
3. Windows システム オブジェクトを展開し、Arcserve Backup サーバ、または Arcserve Backup データベースが存在するリモート サーバを特定します。
4. Arcserve Backup サーバを展開し、Arcserve Backup データベースを選択してクリックします。
5. リストア マネージャ ウィンドウのプロパティで、Arcserve Backup データベースに対するメディア名、ID、セッション番号を確認および記録します。



6. リストア方式のドロップダウン リストから [セッション単位]を選択します。

   セッションのディレクトリ ツリーが表示されます。

7. セッション ディレクトリ ツリーで、Arcserve Backup データベースのバックアップ データを含むバックアップ メディアを展開します。

   Arcserve Backup データベースを含むセッションを選択し、そこから上に向かって検索を開始します。ジョブ キューのバックアップ セッションのセッション パスは 00000001.QSD で終わり、セッションの種類は Arcserve ジョブ キューです。以下に示すように、ジョブ キューのバックアップ セッションが含まれるセッションを特定します。

   ジョブ キューのバックアップ セッションを含むセッションの横のチェックボックスをクリックします。

8. [デスティネーション]タブをクリックします。

9. [ファイルを元の場所へリストア]チェックボックスをオフにし、ジョブ キューのバックアップ セッションをリストアする別の場所を指定します。

注： Client Agent for Windows は、別のリストア先を含むシステムにインストールする必要があり、そのリストア先は空のディレクトリ (C:\Temp など) である必要があります。Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバ上のディレクトリを指定することをお勧めします。

ジョブをサブミットします。

10. リストア マネージャ ウィンドウを閉じます。
11. リストア ジョブが完了したら、サーバ管理を開き、以下の手順に従ってすべての Arcserve Backup サービスを停止します。
    a. プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを見つけて選択します。
    b. Arcserve Backup サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを停止] を選択します。

    すべてのサービスがプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバ上で停止します。
12. ジョブ キューのバックアップ セッションをリストアしたディレクトリに移動します。

    リストアしたフォルダの下のすべてのジョブ キュー ファイルを以下のディレクトリにコピーします。

    ARCSERVE_HOME\00000001.qsd

    注： <ARCSERVE_HOME> は、Arcserve Backup をインストールしたディレクトリを表します。デフォルトでは、Arcserve Backup は以下に続くディレクトリにインストールされます。

    C:\Program Files\Arcserve\Arcserve Backup
13. サーバ管理を開き、以下の手順に従ってすべての Arcserve Backup サービスを再開します。
    a. プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを見つけて選択します。
    b. Arcserve Backup サーバを右クリックし、コンテキスト メニューから [すべてのサービスを開始] を選択します。

    すべての Arcserve Backup サービスがプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバ上で再開します。

    ジョブ キュー マネージャを開くと、ジョブ キューが元の状態にリストアされていることがわかります。Arcserve Backup ジョブ キューがリストアされ、通常の操作を再開することができます。

[サーバ環境設定ウィザード]を使用した Arcserve サーバの管理

[サーバ環境設定ウィザード]では、Arcserve Backup サーバの動作を管理できます。[サーバ環境設定ウィザード]を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- Arcserve Backup ドメイン内のサーバの役割を管理します。たとえば、以下の操作を実行することができます。
  - Arcserve Backup メンバ サーバを Arcserve Backup プライマリ サーバに昇格します。
  - Arcserve Backup プライマリ サーバを Arcserve Backup メンバ サーバに降格します。
  - メンバ サーバを Arcserve Backup ドメインから分離して、別の Arcserve Backup ドメインに所属できるようにします。
- Arcserve Backup データベースの管理に使用するアプリケーションを選択します。

  Microsoft SQL Server 2014 Express をインストールする場合、データベースは、プライマリ サーバにインストールされている必要があります。リモート データベース通信が必要な場合は、Microsoft SQL Server を使用して Arcserve データベースをホストする必要があります。
- Arcserve Backup データベースを他のシステムに移動するか、現在の環境の別の SQL Server データベース インスタンスを使用します。
- プライマリ サーバおよびメンバ サーバへの Arcserve データベース接続を修復します。
- メンバ サーバを Arcserve Backup ドメイン プライマリ サーバに登録します。

  メンバ サーバをドメイン プライマリ サーバに登録するには、有効な認証情報 (たとえば、ユーザ名やパスワード) を提供する必要があります。Arcserve Backup が認証情報を認証すると、メンバ サーバは、Arcserve Backup データベースに登録されます。

  Arcserve Backup では、Arcserve Backup のインストール時に、メンバ サーバを Arcserve Backup プライマリ サーバに登録できます。Arcserve Backup のインストール時に登録プロセスが失

敗すると、セットアップ中にエラーが発生したことを通知するメッセージが表示されます。

- プライマリサーバの Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) パスワードを指定します。
- インストール問題を修正します。

  Arcserve Backup をインストールする際に、以下のような状況では、インストール処理に失敗する可能性があります。

  - Arcserve Backup が Arcserve Backup データベースと通信できません、または適切に認証できません。
  - Arcserve Backup が caroot アカウントまたはシステム アカウントを認証できません。

  データベース通信エラーまたはユーザ認証エラーが発生する場合は、インストール ウィザードにエラー メッセージが表示されます。この問題を回避するには、[サーバ環境設定ウィザード] を実行します。

[サーバ環境設定ウィザード]を使用して実行できるタスク

[サーバ環境設定ウィザード]を使用すると、以下のタスクを実行できます。

- **プライマリ サーバおよびスタンドアロン サーバのタスク**
  - プライマリ サーバおよびスタンドアロン サーバでは以下のタスクを実行できます。
  - Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) アカウントのパスワードを変更します。
  - caroot アカウントのパスワードを使用すると、Arcserve Backup マネージャ コンソールにログインして管理タスクを実行できます。
  - Arcserve Backup データベースをホストするために使用するアプリケーションを指定します。
  - Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンス、あるいはこれら両方に移動します。
  - メンバ サーバとのデータベース通信を修復します。
  - Arcserve Backup データベースを再初期化します。
  - SQL Server 照合順序を指定して、Unicode ベースの文字が含まれているバックアップ データを検索および並べ替えできるようにします。
  - インストール問題を修正します。
  - プライマリ サーバをメンバ サーバに降格します。

  注： Arcserve Backup では、複数の Arcserve Backup ドメインから単一の Arcserve Backup ドメインへの Arcserve Backup データベース情報のマイグレーションはサポートされていません。プライマリ サーバを降格し、それを別の Arcserve Backup ドメインに所属させることはできますが、別のドメインに所属させると、降格したプライマリ サーバのバックアップ ジョブ履歴が失われ、降格したサーバのリストア マネージャでメディアおよびセッションの詳細を表示できません。詳細については、「Arcserve Backup ドメイン内でのデータ マイグレーションの制限」を参照してください。
- **メンバ サーバ タスク:**

メンバ サーバでは以下のタスクを実行できます。

- メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに割り当てます。
- メンバ サーバをプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバに昇格します。

  注: 昇格されたサーバ上で一元管理機能を有効にするには、昇格プロセスの完了後に、Central Management Option を新しいプライマリ サーバにインストールする必要があります。
- データベース接続を修復します。
- インストール問題を修正します。
- Arcserve Backup ドメイン メンバ サーバとして仮想クラスタを登録します。

注: サーバ管理マネージャを使用して、プライマリ サーバおよびメンバ サーバ上の Arcserve Backup システム アカウントを変更します(ユーザ名やパスワードなど)。詳細については、「Arcserve Backup システム アカウントの変更または修正」を参照してください。

Arcserve Backup ドメインのデータ マイグレーションの制限事項

サーバ環境設定ウィザードでは、Arcserve ドメインにおけるサーバの役割を定義し、Arcserve データベース インスタンスをホストするために使用するアプリケーションを指定できます。

Arcserve Backup では、以下のシナリオで説明されるとおり、Arcserve データベース インスタンスのデータをマイグレートできます。

シナリオ 1:

Arcserve ドメイン内のプライマリ サーバおよびメンバ サーバのロールを交換します。以下の条件のもとでは、データを正常にマイグレートできます。

- 元のプライマリ サーバが Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしており、新しいプライマリ サーバも Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしている。
- 元のプライマリ サーバが Microsoft SQL Server を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしており、新しいプライマリ サーバが Microsoft SQL Server を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしています。

重要: 元のプライマリ サーバが Microsoft SQL Server を使用して Arcserve データベースをホストしており、新しいプライマリ サーバが Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用して Arcserve データベースをホストしている場合は、Arcserve Backup でデータのマイグレーションがサポートされません。

データのマイグレーションを正常に完了するには、以下の手順に従います。

1. 降格するプライマリ サーバで、データベース保護ジョブを使用して Arcserve データベースをバックアップします。

   注: データベース保護ジョブが終了してから続行します。

2. メンバ サーバをプライマリ サーバに昇格します。
3. 元のプライマリ サーバを降格し、新しいプライマリ サーバのドメインに追加できるようにします。

4. 新しいプライマリ サーバの [リストア オプション]ダイアログ ボックスで、以下のオプションを指定します。
   - 現在の Arcserve データベースを元の場所として使用する
   - 現在の Arcserve ドメイン メンバシップを残しておく
5. 元の Arcserve データベースを新しいプライマリ サーバにリストアする

シナリオ 2:

Arcserve データベースをホストしているアプリケーションを Microsoft SQL Server 2014 Express Edition から Microsoft SQL Server へ変更します。

注: Arcserveこのシナリオは、プライマリ サーバおよび スタンドアロン サーバのインストールに該当します。Arcserve

データのマイグレーションを正常に完了するには、以下の手順に従います。

1. プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバ上でサーバ環境設定ウィザードを実行し、[データベースの選択]オプションを指定します。

   データベースのマイグレーションおよび環境設定のプロセスが完了すると、サーバ環境設定ウィザードによって、古いデータベース インスタンスから新しいデータベース インスタンスへデータをマイグレーションするように求められます。
2. Microsoft SQL Server 2014 Express Edition インスタンスから Microsoft SQL Server インスタンスへデータをマイグレーションします。
3. Agent for Arcserve Database をアンインストールします。
4. 以下の実行可能ファイルを使用して、Agent for Arcserve Database を再インストールし、新しいデータベース インスタンスを作成します。

   <Arcserve_HOME>\Packages\ASDBSQLAgent\SQLAgentRmtInst.exe
5. Microsoft SQL Server 2014 Express Edition の ARCSERVE_DB インスタンスをアンインストールします。

シナリオ 3:

Arcserve ドメイン内のプライマリ サーバおよびメンバ サーバのロールを交換します。元のプライマリ サーバが Microsoft SQL Server

2014 Express Edition を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしており、新しいプライマリ サーバが Microsoft SQL Server を使用して Arcserve データベース インスタンスをホストしています。

注： Arcserveこのシナリオでは、データベース インスタンスをバックアップする前に、降格するプライマリ サーバ上でデータを Microsoft SQL Server 2014 Express Edition インスタンスから Microsoft SQL Server インスタンスへ変換する必要があります。Arcserve

データのマイグレーションを正常に完了するには、以下の手順に従います。

1. プライマリ サーバ上でサーバ環境設定ウィザードを実行し、[データベースの選択]オプションを指定します。

   データベースのマイグレーションおよび環境設定のプロセスが完了すると、サーバ環境設定ウィザードによって、古いデータベース インスタンスから新しいデータベース インスタンスへデータをマイグレーションするように求められます。

2. Microsoft SQL Server 2014 Express Edition インスタンスから Microsoft SQL Server インスタンスへデータをマイグレーションします。
3. 降格するプライマリ サーバで、データベース保護ジョブを使用して Arcserve データベースをバックアップします。

   注： データベース保護ジョブが終了してから続行します。

4. メンバ サーバをプライマリ サーバに昇格します。
5. 元のプライマリ サーバを降格し、新しいプライマリ サーバのドメインに追加できるようにします。
6. 新しいプライマリ サーバの [リストア オプション]ダイアログ ボックスで、以下のオプションを指定します。
   - 現在の Arcserve データベースを元の場所として使用する
   - 現在の Arcserve ドメイン メンバシップを残しておく
7. 元の Arcserve データベースを新しいプライマリ サーバにリストアする

サーバ環境設定ウィザードの開始

[サーバ環境設定ウィザード]では、Arcserve Backup サーバの動作を管理できます。

サーバ環境設定ウィザードを開始する方法

1. Windows の[スタート]メニューから、[プログラム(または[すべてのプログラム])]-[Arcserve]-[Arcserve Backup]-[サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. 実行するタスクを選択して[次へ]をクリックし、画面上の手順に従って環境設定を完了します。

メンバ サーバのプライマリ サーバへの昇格

[サーバ環境設定ウィザード]を使用すると、Arcserve Backup メンバ サーバを Arcserve Backup プライマリ サーバに昇格できます。

メンバ サーバをプライマリ サーバに昇格する前に、以下を確認します。

- アップグレード プロセスを開始する前に、メンバ サーバのすべてのジョブが停止している必要があります。Arcserve Backup は、[レディ]状態のすべてのジョブを検出して、[ホールド]状態にします。実行中のプロセスがある場合、Arcserve Backup はメッセージを表示し、実行中のすべてのジョブが完了するまでアップグレード プロセスは一時停止します。
- 昇格したプライマリ サーバを Global Dashboard ドメインのセントラル サーバとして設定し、旧セントラル サーバから収集したグループ環境設定および登録ブランチ情報を引き続き使用する場合、プライマリ サーバへの昇格後にこれらのダッシュボード情報をインポートする必要があります。ダッシュボード情報のインポート方法については、「*Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。
- アップグレード プロセス中、Arcserve Backup データベース アプリケーションを指定するプロンプトが表示されます。Microsoft SQL Server 2014 Express Edition または Microsoft SQL Server を指定できます。

  Microsoft SQL Server 2014 Express インストール

  - データベースをプライマリ サーバのローカルにインストールする必要があります。

  Microsoft SQL Server インストール

  - Arcserve Backup データベースをプライマリ サーバのローカルまたはリモートにインストールできます。
  - Microsoft SQL Server は、Arcserve Backup が NEC CLUSTERPRO 環境にインストールされている場合、ローカル インストールをサポートしません。
  - リモート Microsoft SQL Server データベース インストールの場合、プライマリ サーバには、SQL Server で正しく認証され、アップグレード プロセスの開始前に ODBC を介して通信するシステム アカウントが必要です。

ODBC 通信を指定するには、以下の手順を実行します。

1. Windows の [コントロール パネル]を開き、[管理ツール]- [データ ソース(ODBC)]- [システム DSN]の順に選択します。
2. 以下のラベルのシステム データ ソースを追加します。

   名前:ASNT
   サーバ:MachineName\InstanceName
3. 画面の指示に従ってテストし、環境設定を完了します。

- 一元管理機能を有効にするには、昇格プロセスの完了後に、Central Management Option を新しいプライマリ サーバにインストールする必要があります。
  - **注:** 昇格プロセスが完了したら、サーバ管理を使用して、Central Management Option などの Arcserve Backup オプションを新しいプライマリ サーバにインストールします。詳細については、「Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

メンバ サーバのプライマリ サーバへの昇格


1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。
2. **[このサーバをプライマリ サーバに昇格する]**オプションをクリックして、**[次へ]**をクリックします。
3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

   注: Unicode ベースの東アジア言語文字(JIS2004 など)を含むデータを保護する必要がある場合は、データ検索および並べ替えを可能にするために SQL 照合順序を有効にする必要があります。このためには、[SQL Server Express インスタンス]ダイアログ ボックスで [言語サポート オプション]をクリックし、画面の指示に従って設定を完了します

   (Arcserve Backup データベースを Microsoft SQL Server でホストしている場合は、[データベースのインストール パスを選択してください]ダイアログ ボックスで [言語サポート オプション]をクリックしま

す)。



環境設定が完了したら、Arcserve Backup データベースをホストするシステムに Arcserve Backup データベース保護エージェントをインストールする必要があります。

4. Arcserve データベース保護エージェントをインストールするには、以下のいずれかを実行します。

   - SQL Server データベースが Arcserve Backup プライマリ サーバにインストールされている場合、Windows エクスプローラを開いて、以下のディレクトリを参照します。

     C:\Program Files\Arcserve\Arcserve Backup\Packages\ASDBSQLAgent

   - SQL Server データベースが Arcserve Backup プライマリ サーバにインストールされていない場合、Windows エクスプローラを開いて、以下のディレクトリを参照します。

     C:\Program Files\Arcserve\Arcserve Backup\Packages\ASDBSQLAgent

     SQL Server データベース インストールをホストするシステムの任意の場所に、ASDBSQLAgent ディレクトリの内容をコピーします。

5. ASDBSQLAgent ディレクトリで、以下のファイルをダブルクリックします。

   SQLAgentRmtInst.exe

[**Arcserve Backup Agent for SQL セットアップ**]ダイアログ ボックスが表示されます。

6. 現在のインストールに合うように、以下のフィールドに入力します。

   - SQL インスタンス名

     保護する SQL インスタンスの名前を指定します。

   - 認証モード

     エージェントが Arcserve データベースとの通信およびその保護に使用する認証モードを指定します。

     [SQL 認証]を認証モードに指定する場合、以下のフィールドに入力します。

     - [SQL SA 名]

       SQL システム アカウント名を指定します。

     - [SQL SA パスワード]

       SQL システム アカウント パスワードを指定します。

7. [**インストール**]をクリックし、画面の指示に従ってインストールを完了します。

プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバのメンバ サーバへの降格

サーバ設定ウィザードを使用すると、Arcserve Backup プライマリ サーバと Arcserve Backup スタンドアロン サーバを Arcserve Backup メンバサーバに降格させることができます。

降格プロセスでは、プライマリ サーバと関連メンバ サーバおよび Data Mover サーバのジョブ、メディア、デバイスなどに関連するすべての Arcserve Backup データベース情報を別の Arcserve Backup ドメインに転送できます。

プライマリ サーバをメンバ サーバに降格する前に、以下の考慮事項およびベスト プラクティスを確認してください。

- 降格プロセスを開始する前に、プライマリ サーバのすべてのジョブが停止している必要があります。Arcserve Backup は、[レディ]状態のすべてのジョブを検出して、[ホールド]状態にします。進行中のプロセスがある場合、メッセージが表示され、進行中のすべてのジョブが完了するまで降格プロセスは一時停止します。Arcserve Backup
- 降格したプライマリ サーバを別のプライマリ サーバのドメインに追加するには、Arcserve Backup 認証情報を指定する必要があります(例: *caroot* および Arcserve Backup パスワード)。メンバ サーバを Arcserve Backup ドメインに追加できるようにする処理では、Windows 認証が使用できません。
- 降格するプライマリ サーバにメンバ サーバの関係または Data Mover サーバの関係、またはその両方が含まれている場合、サーバ環境設定ウィザードは、プライマリ サーバが管理しているサーバのリストと以下のオプションを表示します。
  - プライマリ サーバを降格します。
  - プライマリ サーバを降格し、そのプライマリ サーバが管理しているメンバ サーバおよび Data Mover サーバが新しいドメインに所属できるようにします。

  ベスト プラクティスとして、プライマリ サーバを降格する前に、メンバ サーバを別の Arcserve Backup ドメインに移動し、Data Mover サーバを別のプライマリ サーバに登録します。必要な場合は、メンバ サバをプライマリ サーバまたはスタンドアロン

Arcserve Backup サーバに昇格できます。同様に、メンバ サーバの昇格はプライマリ サーバを降格する前に行います。

- 降格するプライマリ サーバに Data Mover サーバ関係が含まれている場合、プライマリ サーバを降格し、Data Mover サーバを別のプライマリ サーバに登録した後に、Data Mover サーバのファイル システム デバイス設定を再設定する必要があります。
- 降格するプライマリ サーバが Global Dashboard ドメインのセントラル Dashboard サーバとしても設定されており、このサーバのグループ環境設定および登録ブランチ情報を保持する場合は、新しいセントラル Dashboard サーバを設定するまで、この Dashboard 情報を一時的な場所にエクスポートする必要があります。Dashboard 情報のエクスポート方法については、「*Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。
- 降格するプライマリ サーバが、Microsoft SQL Server データベースのリモート インストールを実行している Arcserve Backup ドメインに所属し、さらに Windows 認証を使用して SQL Server データベースと通信している場合、降格プロセスを開始する前に、Windows 認証を使用し、さらに ODBC を介して通信するシステム アカウントを新しいメンバ サーバに設定する必要があります。
- 登録されているすべてのライセンスは、降格したプライマリ サーバから削除されます。
- 降格前に別の caroot ユーザ アカウントを使用してジョブを設定していた場合、新しくメンバ サーバを追加するドメインのプライマリ サーバ上では、マイグレート済みジョブを管理する際に、すべてのマイグレート済みジョブの所有者として元の caroot アカウントおよびパスワードを使用する必要があります。
- 以下の表は、データベース マイグレーションの各シナリオに基づき、降格したプライマリ サーバから、新しいメンバ サーバ(降格したプライマリ サーバ) が加わるドメインに Arcserve Backup がマイグレートするデータの種類を示しています。

降格したプライマリ サーバ上のデータ	新しいプライマリ サーバ上のデータ	データベース データ	ジョブおよびジョブ履歴データのマイグレーション	認証データのマイ

ベース	ベース	タのマイグレーション		グレーション
Microsoft SQL Server	Microsoft SQL Server Express Edition	x	x	x
Microsoft SQL Server Express Edition	Microsoft SQL Server Express Edition	x	x	x
Microsoft SQL Server	Microsoft SQL Server	o	o **注：**降格前に別の caroot ユーザアカウントを使用してジョブを設定していた場合、新しくメンバサーバを追加するドメインのプライマリサーバ上では、マイグレート済みジョブを管理する際に、すべてのマイグレート済みジョブの所有者として元の caroot アカウントおよびパスワードを使用する必要があります。	x
Microsoft SQL Server Express Edition	Microsoft SQL Server	o	o **注：**降格前に別の caroot ユーザアカウントを使用してジョブを設定していた場合、新しくメンバサーバを追加するドメインのプライマリサーバ上では、マイグレート済みジョブを管理する際に、すべてのマイグレート済みジョブの所有者として元の caroot アカウントおよびパスワードを使用する必要があります。	x

プライマリサーバまたはスタンドアロンサーバをメンバサーバに降格する方法

1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. [このサーバをメンバサーバに降格する]をクリックして、[次へ]をクリックします。

3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。
4. (オプション) 環境設定が完了したら、以下の手順を実行して、降格したサーバから Arcserve データベース保護エージェントをアンインストールできます。
   - Windows の [コントロール パネル] から、[プログラムの追加と削除] を開きます。
   - Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL を参照および選択します。
   - [削除] ボタンをクリックして、エージェントをアンインストールします。

   [エージェントのアンインストール] メッセージ ボックスが表示されます。
5. [Agent for Arcserve Database] オプションを選択して、[OK] をクリックします。

   画面の指示に従い、アンインストールを完了します。
6. (オプション) 降格したプライマリ サーバの Arcserve ライセンスを別の Arcserve Backup プライマリ サーバに移動するには、以下の手順を実行します。
   a. 降格したプライマリ サーバで、以下のディレクトリにある ca.olf というラベルのファイルを探します。

      c:\program files\ca\SharedComponents\ca_lic
   b. ca.olf を ca.old という名前で保存します。
   c. 降格したプライマリ サーバから他のプライマリ サーバにある以下のディレクトリに ca.old をコピーします。

      c:\program files\ca\SharedComponents\ca_lic
   d. 他の Arcserve Backup プライマリ サーバで、コマンド ライン ウィンドウを開いて、以下のユーティリティを開きます。

      c:\program files\ca\SharedComponents\ca_lic\mergeolf.exe

      MergeOLF コマンドの使用の詳細については、「*コマンド ライン リファレンス ガイド*」を参照してください。
7. 降格したプライマリ サーバから Arcserve Backup サーバ ベース オプションをアンインストールします。

   サーバ管理マネージャを使用すると、降格したプライマリ サーバから以下のサーバ ベース オプションをアンインストールできます。

- Central Management Option
- Tape Library Option
- Storage Area Network (SAN) Option

注： 詳細については、「Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

Windows の [プログラムの追加と削除] を使用して、降格したプライマリ サーバのその他のオプション(Global Dashboard など) をすべて削除する必要があります。

注： Arcserve Backup サーバにインストールできる Arcserve Backup サーバ ベース オプションの詳細については、*実装ガイド* の「Arcserve Backup サーバ インストールのタイプ」を参照してください。

8. メンバ サーバ(プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバから降格) が加えられたドメインのプライマリ サーバを再起動します。この手順により、メンバ サーバのバックアップ データに関する正確な情報がプライマリ サーバ上で維持されます。

メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに割り当て

サーバ環境設定ウィザードを使用して、メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに移動できます。

メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに移動する前に、以下を確認します。

- 移動プロセスを開始する前に、メンバ サーバのすべてのジョブが停止している必要があります。Arcserve Backup は、[レディ]状態のすべてのジョブを検出して、[ホールド]状態にします。進行中のジョブがある場合、Arcserve Backup はメッセージを表示し、進行中のすべてのジョブが完了するまで移動プロセスは一時停止します。
- メンバ サーバが別の Arcserve Backup ドメインに参加した後、以前のドメインに関連付けられたジョブは新しいドメインにマイグレートされます。ただし、メンバ サーバに関連するすべてのデータベース情報は、以前のドメインに残ります。

メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに移動する方法

1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. **[このサーバを他の Arcserve Backup ドメインに移動する]**オプションを選択して、**[次へ]**をクリックします。
3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) アカウントのパスワードの変更

caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。[サーバ環境設定ウィザード]を使用して、Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) アカウントのパスワードを変更できます。ドメイン管理者アカウントでは、Arcserve Backup マネージャ コンソールにログインして、管理タスクを実行できます。

caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

Arcserve Backup システム アカウントのパスワードを変更するには、Arcserve Backup プライマリ サーバにログインする必要があります。

注： [サーバ管理]を使用して、メンバ サーバのシステム アカウントのパスワードを変更してください。詳細については、「Arcserve Backup システム アカウントの変更または修正」を参照してください。

Arcserve Backup ドメイン管理者 (caroot) アカウントのパスワードを変更する方法

1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. [**バックアップ サーバのログオン/管理パスワード**]オプションをクリックして、[**次へ**]をクリックします。
3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

Arcserve Backup 設定の修復

インストール エラーは、プライマリ サーバまたはメンバ サーバ上で、Arcserve Backup をインストールまたは以前のリリースからアップグレードする際に発生することがあります。たとえば、インストールが不完全であったとします。


インストール ウィザードがエラーを検出した場合は、[サーバ環境設定ウィザード]によって、インストール エラーを修正するよう指示するメッセージが表示されます。

以下の手順では、Arcserve Backup 設定の修正方法を説明します。


Arcserve Backup 設定を修復する方法

1. Arcserve Backup をインストール、または以前のリリースから Arcserve Backup をアップグレードします。

   インストール ウィザードがプライマリ サーバでインストール エラーを検出した場合は、以下の画面のような [Arcserve Backup 環境設定修復モード]ダイアログ ボックスが表示されます。



インストール ウィザードがメンバ サーバでインストール エラーを検出した場合は、以下の画面のような [Arcserve Backup 環境設定修復モード]ダイアログ ボックスが表示されます。



2. [次へ]をクリックします。

   サーバ環境設定ウィザードが修復モードで開始します。

   メッセージに従い、続いて表示されるダイアログ ボックスで必要なフィールドへの入力を完了し、Arcserve Backup 設定を修復します。

プライマリ サーバ上での Arcserve データベース接続の修復

このタスクによって、プライマリ サーバと Microsoft SQL Server でホストされている Arcserve データベース インスタンスの間の ODBC (Open Database Connectivity) 通信を修復でき、メンバ サーバをプライマリ サーバに登録できます。

[データベース接続を修復する]オプションは、スタンドアロン サーバでのインストールの場合、または Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用して Arcserve データベースをホストしている場合は無効です。

ODBC は、ネットワークを通じて通信する Microsoft SQL Server インスタンスとデータベース エンジンが通信する場合の最も効率的な方法です。場合によっては、ネットワーク通信の問題、Microsoft SQL Server 通信設定の問題、またはその両方によって、データベース エンジンが、リモート プロシージャ コール(RPC) 通信を使用して Arcserve データベース インスタンスと通信することがあります。その結果、RPC 通信は Arcserve データベースのパフォーマンスに悪影響を与えます。

この問題を解決するには、SQL Server Configuration Manager を使用して通信のトラブルシューティングと修復を行ってから、[サーバ環境設定ウィザード]を使用してデータベース エンジンと Arcserve データベース インスタンスの間の ODBC 通信を修復します。

プライマリ サーバ上で Arcserve データベース接続を修復する方法

1. Arcserve Backup がインストールされているプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバにログインします。

   注: マネージャ コンソールを開かないでください。

2. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

3. [メンバ サーバのデータベース接続を修復する]オプションを選択して、[次へ]をクリックします。

4. メッセージに従い、続いて表示されるダイアログ ボックスで必要なフィールドへの入力を完了し、データベース接続を修復します。

   注：Arcserve メンバ サーバを管理するプライマリ サーバ上でデータベース接続を修復する場合、[サーバ環境設定ウィザード]では、ドメインにあるすべてのメンバ サーバのデータベース接続の修復を試みます。

メンバ サーバ上での Arcserve データベース接続の修復

このタスクによって、メンバ サーバと Microsoft SQL Server でホストされている Arcserve データベース インスタンスの間の Open Database Connectivity (ODBC) 通信を修復できます。

ODBC は、ネットワークを通じて通信する Microsoft SQL Server インスタンスとデータベース エンジンが通信する場合の最も効率的な方法です。場合によっては、ネットワーク通信の問題、Microsoft SQL Server 通信設定の問題、またはその両方によって、データベース エンジンが、リモート プロシージャ コール(RPC) 通信を使用して Arcserve データベース インスタンスと通信することがあります。その結果、RPC 通信は Arcserve データベースのパフォーマンスに悪影響を与えます。

この問題を解決するには、SQL Server Configuration Manager を使用して通信のトラブルシューティングと修復を行ってから、[サーバ環境設定ウィザード]を使用してデータベース エンジンと Arcserve データベース インスタンスの間の ODBC 通信を修復します。

メンバ サーバ上で Arcserve データベース接続を修復する方法

1. Arcserve Backup がインストールされているメンバ サーバにログインします。

   注: マネージャ コンソールを開かないでください。

2. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

3. [データベース接続の修復]オプションを選択して、[次へ]をクリックします。

4. メッセージに従い、続いて表示されるダイアログ ボックスで必要なフィールドへの入力を完了し、データベース接続を修復します。

Arcserve Backup ドメイン メンバ サーバとしての仮想クラスタの登録

Arcserve Backup では、仮想クラスタをドメイン メンバ サーバとして Arcserve Backup プライマリ サーバに登録できます。バックアップとリストアの処理で以下の要件があるとき、仮想クラスタをドメイン メンバ サーバとして登録できます。

- Microsoft Cluster Server (MSCS) 環境で、クラスタに対応した仮想設定をサポートするアプリケーションを保護する (Microsoft SQL Server など)。
- MSCS に登録されるサービスまたはアプリケーションの仮想名を使用して、アプリケーション データ (バックアップ ジョブとリストア ジョブのサブミット) を保護する。
- バックアップ マネージャの [ソース] タブと [デスティネーション] タブに、サービスまたはアプリケーションの仮想名を追加する。
- ローカル エリア ネットワーク (LAN) ではなく、ストレージ エリア ネットワーク (SAN) で、バックアップ ジョブとリストア ジョブをサブミットする。

  注: この種類のバックアップをサブミットするためには、MSCS クラスタ内の物理ノードが SAN と共有テープ ライブラリに接続されている必要があります。

このタスクを実行するためには、仮想クラスタとメンバ サーバが同じ物理マシンに配置されていなければなりません。また、このタスクの実行中、仮想クラスタとメンバ サーバがオンライン状態である必要があります。

このタスクは、以下のいずれかの Windows オペレーティング システムに MSCS がインストールされているクラスタ環境で実行できます。

- Windows Server2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server2012

このタスクを実行する前に、前提条件となる以下のタスクが完了していることを確認してください。

- プライマリ サーバに登録するノードに MSCS がインストールされている。
- Arcserve Backup メンバ サーバ コンポーネントおよびアプリケーション エージェントが、クラスタ内のすべてのノードにインストールされている。
- プライマリ サーバに登録する仮想クラスタに含まれている物理ノードが、SAN と共有ライブラリに接続されている。

仮想クラスタを Arcserve Backup ドメイン メンバ サーバとして登録する方法

1. Arcserve Backup メンバ サーバにログインします。
2. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   サーバ環境設定ウィザードが開き、[オプションの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [Arcserve Backup ドメイン メンバ サーバとして仮想クラスタを登録]をクリックし、[次へ]をクリックします。

   [caroot の確認]ダイアログ ボックスが開きます。
4. caroot パスワードを指定し、[次へ]をクリックします。

   [クラスタ ノードのチェック]ダイアログ ボックスが表示されます。
5. プライマリ サーバに登録する仮想名の横のチェック ボックスをオンにし、[次へ]をクリックします。
6. 登録が正常に完了すると、[完了]ダイアログ ボックスが表示されます。

   [完了]をクリックしてサーバ環境設定ウィザードを終了します。

   注：登録処理で 1 つ以上の仮想クラスタを登録できなかった場合、ウィザードではプライマリ サーバに登録されなかったノードのリストが表示されます。
7. バックアップ マネージャを開き、[デスティネーション]タブをクリックします。

   注：このタスクの実行中にバックアップ マネージャが開いていた場合は、Arcserve Backup マネージャ コンソールをいったん閉じ、もう一度開いてください。

   サーバ ディレクトリ ツリーが表示されます。

8. プライマリ サーバに登録したノードを右クリックし、コンテキスト メニューの [更新]をクリックします。

   仮想ノードに正しいステータスが表示されます。

   注：メンバ サーバにデータをバックアップできるように、十分な数の Arcserve Backup サーバ コンポーネント ライセンスを持っているかどうか確認することをお勧めします。メンバ サーバ(仮想クラスタ)にジョブをサブミットするためには、メンバ サーバに Arcserve Backup サーバ コンポーネント ライセンスを適用する必要があります。ライセンス数は、Arcserve Backup ドメイン内のメンバ サーバとして登録した仮想クラスタの数に基づいて使用されます。

Arcserve Backup によるドメイン コントローラ サーバ上 での Active Directory データの保護 方 法

Active Directory は、ドメイン コントローラ サーバに保 存 されている階 層 的 なデータベースです。Active Directory には、コンピュータ ユーザ、グループ、プリンタ、コンピュータ ネットワーク環 境 設 定 データなどに関 する静 的 な情 報 が含 まれています。

Arcserve Backup では、Widows Server の Active Directory 全 体 をバックアップおよびリストアできます。Windows Server では、オブジェクト レベルの単 位 で Active Directory をリストアできます。

Active Directory ファイル(*.dit とログ ファイル) は、以 下 の条 件 を満 たすすべてのドメイン コントローラ サーバにリストアできます。

- Client Agent for Windows がドメイン コントローラ サーバにインストールされている。
- ドメイン コントローラ サーバが、バックアップを取 得 したサーバと同 じドメインに存 在 する。
- ドメイン コントローラ サーバ上 で動 作 するオペレーティング システムのバージョン、リリース、サービス パックが、バックアップを取 得 したサーバと同 じである。

Arcserve Backup では、以 下 の方 法 で Active Directory を保 護 できます。

- **システム状 態 を元 の場 所 にリストア** -- Arcserve Backup では、Active Directory 内 のすべてのオブジェクトを含 むシステム状 態 を、バックアップしたサーバにリストアできます。この方 法 では、Active Directory 内 のすべてのオブジェクトを上 書 きします。

  Active Directory 全 体 を以 前 の状 態 にリストアする必 要 がある場 合 に、この方 法 を使 用 します。

- **Active Directory を別 の場 所 にリストア** -- Arcserve Backup では、Active Directory を別 の場 所 にリストアできます。この方 法 は、2 段 階 のプロセスで、Windows Server の Active Directory データをオブジェクト レベルの単 位 でリストアします。この方 法 では、最 初 にリストア マネージャを使 用 して Active Directory を別 の場 所 にリストアし、次 に、Arcserve Active Directory オブ

ジェクト レベル リストア ユーティリティを使用して Active Directory オブジェクトをリストアします。

リストア先となる場所は、ドメイン コントローラ サーバとして機能していないサーバ上に配置できます。ただし、最善の方法は、Active Directory をバックアップ元のサーバ上にある別の場所にリストアすることです。

注： Arcserve Backup では、読み取り専用ドメイン コントローラとして機能する Windows Server 2008 および Windows Server 2012 システム上の Active Directory オブジェクトを、オブジェクト レベルの単位でリストアすることはできません。

例：Active Directory をオブジェクト レベルの単位でリストアするケース

- システム管理者が、ユーザのグループ、グループまたはオブジェクトを Active Directory から誤って削除してしまった。

注： Active Directory のデータを保護するために、ドメイン コントローラ サーバで Arcserve Backup Client Agent for Windows のライセンスを登録しておく必要があります。

Arcserve Backup では、以下の Arcserve Backup リリースを使用してバックアップされた Active Directory データをリストアします。

- Arcserve Backup 18.0。General Availability リリースと最新のサービス パックがすべて含まれます。
- Arcserve Backup r16.5 SP1.General Availability (GA) リリースと最新のサービス パックがすべて含まれます。
- Arcserve Backup のこのリリース。

Arcserve Active Directory Object Level Restore ユーティリティを使用して、以下の Active Directory オブジェクトをリストアします。

- 部門
- ユーザ
- グループ
- コンピュータ
- 連絡先
- 接続
- 共有フォルダ
- プリンタ
- サイト

- サイト コンテナ
- サイト リンク
- サイト リンク ブリッジ
- サイト設定
- サブネット コンテナ
- 信頼ドメイン
- 環境設定クラス
- Lostandfound クラス
- Builtindomain クラス
- Dnszone クラス
- ドメイン クラス
- Domaindns クラス
- Dmd クラス
- 組織単位クラス
- Containerecifiers クラス

Arcserve Active Directory Object Level Restore ユーティリティは以下の Active Directory オブジェクトをリストアできません。

- システム スキーマ
- グローバル ポリシー オブジェクト (GPO)

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

Active Directory のバックアップ

Active Directory オブジェクトのリストア


Active Directory を回復した後、Microsoft Exchange Server 2010 のメールボックスがレガシー メールボックスとして表示される

Active Directory 回復後の Microsoft Exchange Server ユーザ パスワードのリセット

Active Directory のバックアップ

コンピュータのシステム状態をバックアップするには、複数の方法があります。

- 他のバックアップ ジョブを作成するようにバックアップ ジョブを作成し、ジョブのソース選択でコンピュータのシステム状態オブジェクトを含めます。
- コンピュータのシステム状態のみを含むバックアップ ジョブを作成します。



注： 以下の手順では、通常のバックアップ ジョブをサブミットする方法について説明します。ステージング バックアップとデデュプリケーション バックアップ ジョブのサブミットの詳細については、「データのバックアップ」を参照してください。

Active Directory のバックアップ方法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開き、[スタート]タブを選択します。

   バックアップ ジョブの種類が表示されます。

2. [標準 バックアップ]をクリックして、通常のバックアップ ジョブを指定します。

   注： バックアップ ジョブの種類の詳細については、「データのバックアップ」を参照してください。

3. [ソース]タブをクリックします。

   バックアップ ソースのディレクトリ ツリーが表示されます。

4. バックアップするコンピュータを参照します。

   サーバに含まれるボリュームを展開し、システム状態オブジェクトを表示します。

5. システム状態の隣のチェック ボックスをクリックします。

   注： バックアップ マネージャでは、Active Directory のみを選択することはできません。

6. [スケジュール]タブをクリックし、システム状態をバックアップするタイミングと頻度を指定します。

   注： ジョブのスケジューリングの詳細については、「ジョブのカスタマイズ」を参照してください。

7. [デスティネーション]タブをクリックします。

   利用可能なデバイス グループがディレクトリ ツリーに表示されます。

8. バックアップ データを保存するデバイス グループを選択します。

9. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックし、ジョブのバックアップ オプションを指定します。

   注： バックアップ オプションの詳細については、「データのバックアップ」を参照してください。

10. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    ジョブがサブミットされます。

Active Directory オブジェクトのリストア

Arcserve Backup では、オブジェクト レベルの単位で Active Directory をリストアできます。ただし、Active Directory オブジェクトをリストアする前に、Active Directory をマシンのシステム状態の一部としてバックアップしておく必要があります。


Active Directory オブジェクトの回復プロセスは 2 段階で構成されます。

- リストア マネージャを使用して、Active Directory バックアップ データを別の場所にリストアします。リストア先の場所は、システム状態をバックアップしたサーバ上に配置する必要があります。
- Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア ユーティリティを使用して、現在の Active Directory に Active Directory オブジェクトを回復します。

Active Directory を元の場所にリストアすると、その Active Directory に含まれているすべてのオブジェクトがリストアされます。Active Directory を元の場所にリストアするプロセスは、ファイル、ディレクトリなどをリストアするプロセスと同じです。詳細については、「データのリストア」を参照してください。

Active Directory オブジェクトのリストア方法

1. [リストア マネージャ]ウィンドウを開いて、[ソース]をクリックし、リストアする Active Directory を含むサーバおよびシステム状態を展開します。
2. 以下の画面が示すように、[Active Directory]の隣のチェック ボックスをクリックします。




3. [デスティネーション]タブをクリックします。
4. [ファイルを元の場所へリストア]オプションをオフにします。
5. [場所]フィールドで、別の場所のパスを指定します。

   例：

   \\172.31.255.254\E:\Active Directory のリストア デスティネーション
6. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。
7. [サブミット]ダイアログ ボックスで必要なフィールドに入力し、[OK]をクリックします。

   リストアが完了した後、回復されたデータが指定した別の場所に表示されます。



8. (オプション) Active Directory を代替サーバにリストアするために、前の手順で指定したリストア デスティネーションから代替サーバにファイルをコピーします。

   注： Active Directory をリストアしているマシン上に代替ディレクトリを指定することをお勧めします。ただし、Active Directory を代替サーバにリストアする必要がある場合は、代替サーバからソース サーバ、またはソース サーバと同じドメイン内にある他の任意のドメイン コントローラにリストアされた Active Directory ファイルをコピーできます。この機能に対する制限は以下のとおりです。

   - Client Agent for Windows が代替サーバにインストールされている必要があります。

- 代替サーバ上で動作するオペレーティング システムは、バックアップがとられたサーバのオペレーティング システムと同じバージョン、リリース、およびサービス パックである必要があります。

9. リストアまたはコピーされた Active Directory データを含むドメイン コントローラ サーバにログインします。

   以下の手順に従い、Arcserve Backup Agent 管理を起動します。

   Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   Arcserve Backup [Agent 管理]が開きます。

   注 Arcserve Backup: [Agent 管理]が開くには、ドメイン管理者権限があるアカウントを使用してサーバにログインしている必要があります。

10. [Arcserve Backup Agent 管理]ダイアログ ボックスの [オプション]メニューで、[AD オブジェクト レベル リストア ユーティリティ]をクリックします。

    [Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスが開きます。

11. [Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア]ユーティリティで [開く]をクリックします。


    [Active Directory ファイルを開く]ダイアログ ボックスが開きます。Active Directory バックアップのリストア ポイントがリストア ポイント リストに表示されます。

    (オプション) 他のリストア ポイントを参照するには、省略記号をクリックします。

    リストア ポイントを選択し、[OK]をクリックします。

    - **左ペイン** -- 選択された Active Directory ntds.dit データベース ファイル内に含まれたオブジェクトをすべて表示できます。
    - **右ペイン** -- 左ペイン中で選択された項目に関連する属性および子オブジェクトを表示できます。

    注: Arcserve Backup では、[Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスに表示される Active Directory オブジェクトのみをリストアすることができます。Arcserve Backup は、システム関連オブジェクトをリストアできません。



12. (オプション) [リストア オプション]ダイアログ ボックスを開くには、ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

    Arcserve Backup では、リストアする Active Directory オブジェクトをフィルタし、リストア処理用のログ レベルを指定することができます。

    a. 必要なリストア オプションを指定します。

    - **名前変更済みオブジェクトをリストアする** -- 現在の Active Directory 内で名前を変更されたオブジェクトをリストアできます。
    - **移動済みオブジェクトをリストアする** -- 別の場所に移動されたオブジェクトをリストアできます。
    - **完全に削除されたオブジェクトをリストアする** -- 現在の Active Directory から完全に削除されたオブジェクトをリストアします。

    b. 必要なログ レベル オプションを指定します。

    - **デバッグ レベル** -- デバッグ ログに必要な詳細レベルを指定します。

      デフォルト値: 0

      範囲: 0 ～ 3

      0 -- エラー メッセージをログ ファイルに出力します。

1 -- エラーおよび警告メッセージをログ ファイルに出力します。

2 -- エラー、警告、および情報メッセージをログ ファイルに出力します。

3 -- エラー、警告、情報、およびデバッグ メッセージをログ ファイルに出力します。

注： レベル 3 は最も詳細な情報をログに記録します。Active Directory ファイルをリストアする際に問題が発生した場合、レベル 3 を指定してから、Arcserve サポートにログ ファイルを送信するようにしてください。

Active Directory リストア処理では、以下のログ ファイルが生成されます。

- adrestorew.log
- CadRestore.exe.trc

Arcserve Backup では、以下のディレクトリにログ ファイルが保存されます。

C:\Program Files\Arcserve\Arcserve Backup Client Agent for Windows

[OK]をクリックして、[リストア オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。

13. (オプション) [フィルタ設定]ダイアログ ボックスを開くには、ツールバーの [フィルタ]ボタンをクリックします。

注： 特定のオブジェクトを検索する際には、フィルタを使用することを推奨します。

以下のいずれかのフィルタ設定を指定します。

- **すべての種類のオブジェクトを表示する** -- [CA Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスにすべてのオブジェクトを表示します。

  (オプション) 子ノードの数を制限するには、各親ノードの [ノードの最大総数]をクリックし、テキスト ボックスで制限を指定します。

- **以下の種類のオブジェクトのみを表示する** -- [CA Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスに特定の種類のオブジェクトのみを表示します。

- **以下の名前のオブジェクトのみを表示する** -- [CA Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスに特定の名前のオブジェクトのみを表示します。

  注： マシンの Active Directory には大量のブジェクトが含まれている場合があります。最善の方法としては、[以下の名前のオブジェクトのみを表示する]フィルタを使用してオブジェクトをフィルタし、リストアするオブジェクトの名前を指定することをお勧めします。

14. [OK]をクリックして [フィルタ設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
15. [CA Active Directory オブジェクト レベル リストア]ダイアログ ボックスで Active Directory ツリーを展開し、リストアするオブジェクトの隣にあるチェック ボックスをクリックします。

    ツールバーの [リストア]ボタンをクリックし、指定したオブジェクトをリストアします。

    Arcserve Backup によって、Active Directory オブジェクトが現在の Active Directory にリストアされます。

    リストアの完了後、[リストア ステータス]メッセージ ボックスが開きます。

    注： [リストア ステータス]メッセージ ボックスには、ジョブの結果の説明が表示されます。
16. [OK]をクリックして、メッセージ ボックスを閉じます。

    Active Directory オブジェクトがリストアされています。
17. (オプション) リストアのステータスを確認するためにツールバーの [レポート]をクリックします。

    注： Arcserve Backup によってオブジェクトをリストアすることができなかったことが報告された場合は、ジョブ レポートを確認してください。

Active Directory を回復した後、Microsoft Exchange Server 2010 のメールボックスがレガシー メールボックスとして表示される

Microsoft Exchange Server 2010 を実行中の Windows プラットフォームで有効

現象

Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア ユーティリティを使用して Active Directory を回復した後、Microsoft Exchange Server 2010 ユーザ アカウントの受信者の種類の属性が、「ユーザ メールボックス」ではなく「レガシ メールボックス」と表示されます。また、回復が完了した後、回復したユーザ アカウントが無効になります。

解決策

この動作は、Microsoft Exchange Server 2010 ユーザ アカウントに Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア ユーティリティで回復できない受信者の種類に関する属性が含まれているために発生します。そのため、受信者の種類が「ユーザー メールボックス」ではなく「レガシ メールボックス」と表示されます。

この問題を解決するには、以下の手順に従います。

1. Arcserve Active Directory オブジェクト レベル リストア ユーティリティを使用して、Active Directory を回復します。
2. Microsoft Exchange Server 2010 システムにログインします。
3. Windows PowerShell を開きます。
4. 以下のコマンドを実行します。

   Set-Mailbox -id [ユーザ名 またはメールボックスのエイリアス] -ApplyMandatoryProperties

Active Directory 回復後の Microsoft Exchange Server ユーザ パスワードのリセット

Arcserve Backup では、ドメイン コントローラ サーバ上に Active Directory を回復することができます。Active Directory には Windows ユーザ アカウントに関連するデータが含まれますが、Windows では、ユーザ アカウントのパスワードは Active Directory に保存されません。そのため、Active Directory 回復処理中にユーザのパスワードをリストアすることはできません。Active Directory を回復した後にユーザのパスワードをリセットするには、以下のガイドラインに従ってください。

- Active Directory を回復する前にユーザのアカウントが Active Directory に存在した場合、ユーザ アカウントのパスワードをリセットする必要はありません。
- ユーザ アカウントが Active Directory 存在しなかった場合 (例：削除した場合)、ユーザ アカウントのパスワードをリセットする必要があります。

Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール

プライマリおよびスタンドアロン Arcserve Backup サーバから、[サーバ管理]を使用して、以下の Arcserve Backup オプションをインストールおよびアンインストールできます。

- Arcserve Backup Central Management Option
- Arcserve Backup Tape Library Option
- Arcserve Backup Storage Area Network (SAN) Option

Arcserve Backup サーバ ベース オプションをインストールおよびアンインストールする前に、以下を確認します。

- オプションのインストールおよびアンインストールは、プライマリサーバまたはスタンドアロン Arcserve Backup サーバでのみ実行できます。
- [オプションのインストール/アンインストール]ダイアログ ボックスに表示される Arcserve Backup オプションは、設定している Arcserve Backup サーバのタイプにより異なります。
- サーバ ベース オプションをインストールする場合、すべての外部デバイス(ライブラリなど)が、環境内のプライマリ サーバ、メンバ サーバ、および SAN に接続されていることを確認してください。Arcserve Backup は、サポートされているデバイスを自動的に検出し、テープ エンジンの開始時にこれらが自動的に使用できるように設定します。

  Arcserve Backup が自動的に検出しないデバイスは手動で設定する必要があります。


Arcserve Backup サーバ ベース オプションをインストールおよびアンインストールする方法

1. ホーム画面のナビゲーション バーにある[クイック スタート]メニューから、[サーバ管理]をクリックします。

   [サーバ管理]が開きます。

2. ドメイン ディレクトリ ツリーを展開し、オプションをインストールまたはアンインストールするプライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをクリックします。

   ドメイン ディレクトリ ツリーは、以下のように表示されます。



3. オプションをインストールまたはアンインストールするサーバを右クリックし、ポップアップ メニューから [オプションのインストール/アンインストール] を選択します。

   [オプションのインストール/アンインストール] ダイアログ ボックスが開きます。

4. [オプションのインストール/アンインストール] ダイアログ ボックスの [製品名] リストから、インストールするオプションの横にチェック マークを付け、アンインストールするオプションの横のチェック マークを外します。

5. [OK] をクリックして、画面の指示に従い、インストールまたはアンインストール、あるいはこれらの両方を完了します。

検出設定

ディスカバリ環境設定とは、ユーザのネットワーク環境でコンピュータを定期的に検索し、新しく追加されたりアップグレードされた Arcserve Backup ソフトウェアを検出できるサービスです。ディスカバリサーバは、企業ネットワーク全体で Arcserve 製品と一緒にインストールされている他のすべてのディスカバリサーバから情報を収集するバックグラウンド プロセスとして実行されます。

ディスカバリ環境設定では、検出されたネットワーク ターゲット情報をリモート サーバに配布できます。この機能により、Windows ドメインまたはサブネットの IP アドレスを検出するためにディスカバリサーバによって生成されるネットワークトラフィックの負荷を削減することができます。

ディスカバリ環境設定を使用して、以下のタスクを実行できます。

- ディスカバリ サービスの開始または停止
- 検出されたネットワーク ターゲットが記録されたテーブルの配布
- ディスカバリ環境設定によって作成された 3 つのテーブル(IP サブネット、IP サブネット マスク、Windows ドメイン) での情報の追加、削除、または変更
- ディスカバリ環境設定パラメータの設定または変更

ディスカバリ環境設定は、コマンドラインまたは Windows エクスプローラから開くことができます。

- **コマンド ライン** -- dsconfig.exe を以下のディレクトリから開始します。

  C:\Program files(x86)\ca\shared components\ArcserveBackup\CADS\dsconfig.exe

- **Windows エクスプローラ** -- Arcserve Backup 共有コンポーネント ディレクトリにある dsconfig.exe をダブルクリックします。例：

  C:\Program files(x86)\ca\shared components\ArcserveBackup\CADS\dsconfig.exe

ディスカバリ サービスの機能

ディスカバリ サーバは、Windowsのサービスとして実装されます。ディスカバリ サーバは、起動するとすぐに製品のリストを確認し、動作マスクを作成します。このマスクに基づいて、ディスカバリ サーバは以下の必要なコンポーネントを初期化します。

- Listen/Serialize コンポーネントが最初に初期化され、特定のポート(またはメール スロット)に対するListenを開始し、他のディスカバリ サーバからの受信パケット(メッセージ)を受信します。メッセージを受信すると、ディスカバリ サーバはデータ(存在する場合)をリポジトリ(レジストリなど)に書き込み、Query/Advertise コンポーネントに通知します。
- Query/Advertise コンポーネントは、Listen/Serialize コンポーネントから受信したメッセージ(製品リストによって用意されます)を、データの要求元であるディスカバリ サーバに直接送信します。ネットワーク ターゲット(IPサブネットまたはWindowsドメインのリスト)を手動で初期化または実行した場合、コンポーネントは、それらのターゲットに対してメッセージをブロードキャスト メッセージとして送信することもできます。この処理は、ネットワーク全体で他のディスカバリ サーバを照会し、自らが保有する Arcserve Backup 製品のリストをアドバタイズするために行われます。

ディスカバリ サービスの環境設定オプション

設定用のオプションをニーズに合わせて選択することで、照会をブロードキャストする際に使用する転送プロトコルを指定できます。そのためには、ディスカバリ環境設定で [環境設定]ボタンをクリックします。

[ネットワーク]タブでは、検出するプロトコルを選択したり、TCP/IP サブネット スイープを定義したりできます。ディスカバリ サービスから、指定した間隔で照会を繰り返しブロードキャストさせるには、Arcserve Backup 製品のディスカバリを有効にします。

ディスカバリ サーバに、Windowsの新規ドメインまたはIPサブネットのディスカバリ プロセスを実行させるには、ネットワーク ディスカバリを有効にします。デフォルトでは、ディスカバリ サービスが再起動された場合にのみ、ディスカバリ サーバによってこのプロセスが実行されます。ネットワーク環境の状況や規模に応じて、実行間隔を調整できます。

注： このオプションを使用すると照会が継続的にブロードキャストされ、ネットワークトラフィックが増加する可能性があるので、このオプションを常用することはお勧めしません。

ディスカバリ サービスの起動時に、ディスカバリ環境設定アプリケーションのテーブルをクリーニングする指定ができます。ディスカバリーのテーブルには、Arcserve Backup 製品がインストールされたコンピュータについての情報が記録されています。このオプションを有効にすると、ディスカバリ サービスはデータをテーブルからパージして、Arcserve Backup 製品がインストールされたコンピュータを検出し、テーブルを現在の正確なデータに更新します。

重要： [起動時にディスカバリ テーブルをクリーンアップする]オプションは、デフォルトで有効になっています。このオプションを無効にして使用環境の各システムから Arcserve Backup アプリケーションをアンインストールすると、ディスカバリ サービスの再起動時に、これらのコンピュータに関する情報がテーブルに残ったままになります。

[ディスカバリ環境設定]ダイアログ ボックス

[ディスカバリ環境設定]ダイアログ ボックスを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- クエリーをブロードキャストするために使用されるトランスポート プロトコルを指定します。
- Arcserve Backup 製品のディスカバリを有効にすることにより、実行間隔を指定して、DS (Discovery Service、ディスカバリ サービス) で繰り返し照会をブロードキャストできるようになります。

  この処理はネットワークトラフィックに負担をかけることがあるため、実行する際には注意が必要です。
- [ネットワーク ディスカバリを有効にする]は、新しい Windows ドメインおよび IP サブネットの検出処理をディスカバリ サービスに実行させます。

  デフォルトでは、ディスカバリ サービスが再起動されたときにのみ、この処理を実行するよう設定されています。ネットワーク環境の状況や規模に応じて、実行間隔を調整できます。

ネットワーク タブ

[ネットワーク]タブでは、以下のオプションを設定できます。

- 検出に使用するプロトコルの指定
- 返信に使用するプロトコルの指定
- Arcserve Backup 製品のディスカバリを有効にする
- TCP/IP サブネット スイープを使用したディスカバリを有効にする
- ネットワーク ディスカバリを有効にし、間隔を指定する
- ディスカバリ サービスの起動時にディスカバリ テーブルのクリーニングを実行するよう指定する

[アダプタ]タブ

- ディスカバリを実行する IP アドレスを選択する

IP サブネット/Windowsドメインの検出


ディスカバリ環境設定は、Query/Advertiseを実行するために、ブロードキャストするネットワークターゲットのリストを必要とします。たとえば、TCP/IP対応ネットワーク上の単一のIPサブネットに存在するArcserve Backup製品か、物理的に国内に存在するサブネットのリストに記載されている製品のディスカバリを実行する必要がある場合があります。

または、企業ネットワーク全体を調査し、使用しているサブネットすべてを検出してから、それらの一部をフィルタで除外する必要がある場合があります。ディスカバリプロセスはバックグラウンドで動作し、Windowsネットワークのリソースを調査します。そして、メールスロット ブロードキャスト用のWindowsドメインのリストや、UDPブロードキャスト用のIPサブネットのリストが作成されます。

注： ユーザのネットワーク環境の規模によって、この処理にかかる時間が異なります。IPサブネット/Windowsドメインのディスカバリは、ネットワークのトラフィックが少ない時間帯に実行してください。

TCP/IP サブネット スイープによるディスカバリの有効化

リモートまたはローカル サブネット スイープを使用するように設定することができます。デフォルトの設定は、ローカル サブネットです。



ディスカバリ サービスによってブロードキャストが実行され、ローカルのサブネット マシン、手動で定義されたサブネット、および手動で定義されたマシンに関する情報をすべて取得します。

マシン名 (IP アドレス) を手動で追加する方法

1. ディスカバリを開始し、[Windowsドメイン]タブ上で[追加]ボタンをクリックします。
2. 該当するマシンのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。

   ディスカバリサービスにより、指定されたマシンをpingしたり、そのマシンに製品リストをパブリッシュしたり、そのマシンの製品リストを取得することができます。

   注：自動検出マシンまたはWindowsドメインを無効にして検出範囲を制限すると、ネットワークトラフィックを抑えることができます。既存のマシンまたはWindowsドメインの場合は、[無効]チェックボックスをオンにします。

   リモート サブネットを追加する方法

1. ディスカバリを開始し、[サブネット]タブ上で[追加]ボタンをクリックします。


   [サブネットの追加]ダイアログボックスが開きます。

2. [サブネット]と[サブネットマスク]に値を入力して[OK]をクリックします。

   すると、ディスカバリサービスによってその製品リストが各マシンおよび特定のサブネットに発行され、該当するサブネット内の各マシンの製品情報が取得されます。


   注：自動検出マシンまたはWindowsドメインを無効にして検出範囲を制限すると、ネットワークトラフィックを抑えることができます。既存のマシンまたはWindowsドメインの場合は、[無効]チェックボックスをオンにします。

   特定のサブネットで別のサブネットマスクを使用する場合は、ディスカバリを開始し、[サブネットマスク]タブで[追加]ボタンをクリックすることにより、サブネットマスクを手動で追加できます。以下のような、[サブネットマスクの追加]ダイアログボックスが開きます。



オート ディスカバリの実行を選択すると、ping、[ディスカバリ環境設定]の[サブネット]タブに指定された各サブネット内の各マシンへの製品リストのパブリッシュ、およびリモート マシンからの製品情報の取得がディスカバリ サービスにより実行されるようになります。

3. そのためには、ディスカバリを開始し、[サマリ]タブで[設定]ボタンをクリックします。以下のような[環境設定]ダイアログ ボックスが開きます。



ディスカバリ サーバによって、リモート サブネットの IP アドレスのスイープが開始されます。その際、自動検出されたサブネット、サブ

ネット マスク、マシン、またはドメインが、手動で設定されたサブネット、サブネット マスク、マシン、または Windows ドメインと共に使用されます。ネットワークの規模によっては、このオプションを選択するとネットワークトラフィックが増加し、オプションの実行に時間がかかる場合があります。このオプションは、ネットワークトラフィックが少ない時間帯に実行してください。

注： リモート サブネット内の Arcserve Backup 製品を検出する場合、ディスカバリ サービスは UDP ブロードキャストを使用しないでリモート インスタンスの場所を検出します。サブネットのサイズと、サブネット マスクを使用する IP アドレスの範囲に関する情報が必要になります。

SAN Optionのディスカバリ環境設定

SAN環境で使用するサーバのディスカバリサービスの環境設定を行う場合、すべてのサーバを検出できるようにするには、追加の設定変更が必要になります。確実にすべてのSANサーバでディスカバリを有効にするには、以下のいずれかの方法があります。

- [環境設定]ダイアログボックスの[TCP/IPサブネットスイープを使用したディスカバリを有効にする]フィールドで、[すべての自動検出済みサブネット(ネットワークトラフィックが増加する可能性があります)]オプションを選択します。
- [Windowsドメイン]タブで、別のリモートのSANマシンの名前またはIPアドレスを追加します。

注: 正確なディスカバリを行うには、リモートのSANサーバの設定が互いに一貫している必要があります。1つのSANサーバのみを設定すると、他のサーバのディスカバリが失敗する場合があります。

デフォルトの IP アドレスでないクライアント エージェント システムのディスカバリ

クライアント エージェント ノードにデフォルト以外の IP アドレスを選択した場合、ノードの追加/インポート/エクスポートを使用してマシンを追加できるよう、以下の手順で IP アドレスを新しいアドレスに更新する必要があります。

デフォルトの IP アドレスでないクライアント エージェント システムを検出する方法

1. エージェント マシンで、dsconfig.exe を使用してディスカバリ サービスを再起動します。
2. ベース サーバのバックアップ マネージャから、古いマシン オブジェクトを削除します。
3. [ノードの追加/インポート/エクスポート]をクリックして、必要なノードを追加またはインポートします。




注： 詳細については、「ユーザ インターフェースを使用したノードの追加、インポート、エクスポート」を参照してください。

4. スケジュールされたジョブがキューにある場合は、正しく機能するよう、ジョブをいったん削除してから再度作成します。

Arcserve Backup メンテナンス通 知

Arcserve Backup では、Windows システム トレイの近 くにメンテナンス通 知 メッセージを表 示 します。このメッセージから Arcserve Backup の最 新 のバージョンを実 行 していることを確 認 できます。Arcserve Backup のインストールまたは更 新 を実 行 してから 9 月 後 に、メンテナンス通 知 メッセージが表 示 されます。

以 下 の画 面 に示 すように、メンテナンス通 知 メッセージは、コンピュータのデスクトップの Windows システム トレイ領 域 の近 くに表 示 されます。



メンテナンス オプション

- **Arcserve Backup メンテナンス契 約 を更 新 する** -- Arcserve Backup を更 新 するには、メンテナンス通 知 メッセージをクリックします。

  メンテナンス通 知 メッセージをクリックした後 、Arcserve Backup、Arcserve メンテナンス プログラムの Web サイトが表 示 されます。Arcserve メンテナンス プログラムの Web サイトでは、製 品 の拡 張 機 能 や更 新 を取 得 したり、Arcserve Backup の新 しいリリースをインストールすることができます。

  Arcserve Backup をインストールしてから 9 か月 経 過 すると、メンテナンス通 知 メッセージと Arcserve トレイ アイコンが Arcserve Backup メンテナンス契 約 を更 新 するまで 30 日 間 隔 で表 示 されます。

  注 : Arcserve Backup をインストールしてから 12 か月 経 過 すると、メンテナンス メッセージは 6 か月 間 隔 で表 示 されます。

- **Arcserve Backup メンテナンス契 約 を更 新 しない** -- Arcserve Backup をこの時 期 に更 新 しない場 合 、メンテナンス通 知 メッセージの上 部 左 隅 にある X をクリックすると、メッセージが閉 じ

られます。メッセージを表 示しないようにする場 合 、メンテナンス通 知 メッセージを無 効 化 する必 要 があります。

Alert オプション


Arcserve Backup では、Windows システム トレイ内 にある Arcserve Backup アイコンを使 用 すると、メンテナンス通 知 メッセージを無 効 化 または有 効 化 することができます。

メンテナンス通 知 メッセージの無 効 化

Arcserve Backup では、Window システムトレイの近くに表 示 されるメンテナンス通 知 メッセージを無 効 にすることができます。

メンテナンス通 知 メッセージを無 効 にする方 法

Windows システムトレイで、Arcserve Backup アイコンを右 クリックし、コンテキスト メニューの [アラートの無 効 化]を選 択 します。



メンテナンス通 知 メッセージが無 効 になります。

メンテナンス通 知 メッセージの有 効 化

Arcserve Backup では、メンテナンス通 知 メッセージが無 効 に設 定 されている場 合 、Window システムトレイの近 くに表 示 されるメンテナンス通 知 メッセージを有 効 にすることができます

メンテナンス通 知 メッセージを有 効 にする方 法

1. Windows レジストリエディタ を開 き、以 下 のレジストリキーを探 します。

   - **x86 プラットフォーム:**

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\Admin\MessageEngine\MonthsPassedInLastMaintenance

   - **x64 プラットフォーム:**

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\Admin\MessageEngine\MonthsPassedInLastMaintenance

2. MonthsPassedInLastMaintenance を右 クリックして、コンテキストメニューの [変 更]をクリックします。

   [DWORD 値 の編 集]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. [値 のデータ]フィールドで、0 (ゼロ) を指 定 します。

4. [OK]をクリックします。

5. Windows レジストリエディタを閉 じます。

   メンテナンス通 知 メッセージが有 効 になります。メンテナンスが推 奨 される場 合 、Arcserve Backup メンテナンス通 知 アイコンが Windows システムトレイに表 示 されます。



Arcserve Backup> コンポーネント ライセンスの適 用

Arcserve Backup では、Arcserve Backup をインスト ールした後 に、コンポーネント ライセンスを適 用 することができます。以 下 の状 況 下 で、コンポーネント ライセンスを適 用 します。

- トライアル ライセンスを使 用 して Arcserve Backup コンポーネントをインスト ールし、そのコンポーネントにライセンス キーを適 用 する場 合 。
- 追 加 のライセンスを取 得 して、バックアップ環 境 の拡 大 をサポートする場 合 。

Arcserve Backup コンポーネント ライセンスを適 用 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [ヘルプ]メニューから、Arcserve Backup の [バージョン情 報]をクリックします。

   Arcserve Backup の [バージョン情 報]の画 面 が開 きます。
3. Arcserve Backup の [バージョン情 報]の画 面 で、 [ライセンスの追 加 /参 照]をクリックします。

   [License Verification (ライセンス確 認 入 力)]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

   重 要 : ライセンス キーを適 用 する際 には必 ず、 [ライセンスの確 認]ダイアログ ボックスを使 用 します。

   [ライセンスの確 認]ダイアログ ボックスのリスト ボックスに、 [コンポーネント 名]と [インスト ール タイプ]が表 示 されます。インスト ールのタイプは、 [トライアル(未 登 録)]または [ライセンス取 得 済 み]のいずれかになります。
4. コンポーネントのリスト で、以 下 の手 順 を実 行 します。
   a. コンポーネントをクリックします。
   b. [ライセンス キーを使 用]をクリックします。
   c. 表 示 されるフィールドにライセンス キーを入 力 します。
5. [追 加]をクリックします。

   注 : アップグレード ライセンス キーを Arcserve Backup の新 しいコンポーネント インスト ールに適 用 する場 合 、アップグレードの確 認 ダイアログ ボックスが開 きます。アップグレード ライセンス キーを適

用するには、以前のインストールのライセンス キーを入力する必要があります。

(オプション) 他の Arcserve Backup コンポーネントにライセンス キーを適用するには、この手順を繰り返します。

6. 作業が終了したら、[続行]をクリックします。

[ライセンスの確認]ダイアログ ボックスが閉じ、ライセンス キーが Arcserve Backup コンポーネントに適用されます。

ファイアウォールの管 理

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Arcserve Backup サービスとアプリケーションの Windows ファイアウォールを通 じた通 信 の許 可

通 信 を最 適 化 するためのファイアウォールの設 定 方 法

Arcserve Backup サービスとアプリケーションの Windows ファイアウォールを通 じた通 信の許 可

インスト ールまたはアップグレード処 理 中 に、インスト ール ウィザードでは、Arcserve Backup サービスとアプリケーションが正 しく通 信できるように Windows ファイアウォールを設 定 します。Arcserve Backup をインスト ールしたときに Windows ファイアウォール状 態 が「オン」だった場 合 のみ、インスト ール ウィザードは環 境 設 定 タスクを実 行 します。

Arcserve Backup をインスト ールしたときに Windows ファイアウォールがオフの状 態 で、Arcserve Backup をインスト ールした後 にオンにした場 合 、Arcserve サービスとアプリケーションは Windows ファイアウォールを通 じて通 信 することができません。

以 下 の手 順 に従 って、Arcserve Backup をインスト ールしたときに Windows ファイアウォールがオフの状 態 だった場 合 に Arcserve Backup サービスとアプリケーションが通 信 できるようにすることができます。

Arcserve Backupサービスとアプリケーションが Windows ファイアウォールを介 して通 信 できるようにする方 法

1. Windows コマンド ラインを開 き、以 下 のディレクト リに移 動 します。

   C:\Program Files\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\

2. 以 下 のコマンドを実 行 します。

   setupfw.exe /INSTALL

   Arcserve Backup サービスとアプリケーションが Windows ファイアウォールの例 外 リスト に追 加 されます。Arcserve Backupこれで、サービスおよびアプリケーションが Windows ファイアウォールを介 して通 信 できるようになりました。

通信を最適化するためのファイアウォールの設定方法

Arcserve Backup 通信を最適化するためのファイアウォールの設定方法については、「*実装ガイド*」を参照してください。

第 9章 : データベースの管 理 とレポート

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

データベースとレポートの管 理 方 法 966
データベース マネージャ 967
Arcserve Backup データベースを保 護 する方 法 977
カタログ データベースの動 作 1038
Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の使 用 1048
Arcserve Backup データベース アプリケーションの指 定 1056
Arcserve Backup ログとレポート 1064
Arcserve Backup 診 断 ユーティリティ 1089
Arcserve Backup Infrastructure Visualization 1095

データベースとレポートの管理方法

システム上で実行されたジョブ、メディア、およびデバイスに関する情報は、Arcserve Backupデータベースにより管理されます。Arcserve Backup では、以下の種類の情報がデータベースに保存されます。

- すべてのジョブに関する詳細情報
- すべてのバックアップ ジョブに関するセッション詳細
- すべてのバックアップ ジョブでの使用メディアに関する情報
- リストアを実行するときの、メディアにバックアップされた各ファイルやディレクトに関する詳細情報

  特定のファイルをリストアする際、そのファイルが格納されているメディアをデータベースで確認できます。
- メディア プールおよびメディアの場所に関する詳細情報

データベースの情報は、さまざまな種類のレポートを生成する際にも使用されます。

データベース マネージャ

データベース マネージャを使用すると、以下のタスクを実行できます。

- メディアの保管場所を記録する
- バックアップのセッション番号を確認する
- メディアの交換が必要かどうかを判断する
- 実行したジョブに関するログ情報の表示
- データベースからの古いレコードの削除
- データベースのサイズとディスクの空き領域を視覚的に比較する

  注： データベースに Microsoft SQL Server を使用している場合、Arcserve Backup のデータベース マネージャによってレポートされるデータベースの総サイズは、データ デバイスのサイズです。Microsoft SQL Server Enterprise Manager をブラウズして、詳細情報を表示できます。

データベース ビュー

データベース マネージャを開くと、左側のペインに以下のオプションが表示されます。

- **サマリ** -- ハードディスク上のデータベースのサイズ、データベースのタイプ、およびその他の各種設定情報
- **ジョブ レコード** -- Arcserve Backup の処理したジョブ
- **メディア レコード** -- Arcserve Backup の使用したメディア
- **デバイス レコード** -- Arcserve Backup の使用したデバイス

並 べ替 え順

[ジョブ レコード]、[メディア レコード]、[デ バイス レコード]のレコード の順 序 を並 べ替 えるには、対 象 のフィールド 名 をクリックします 。

データベースの廃 棄 処 理

古 いレコードをデータベースから削 除 するようにArcserve Backupを設 定 できます。詳 細 については、「バックアップ サーバの管 理 」を参 照 してください。

SQL インデックスを再構築する必要がある場合

注： 以下の説明は、Arcserve Backup のデータベースとして Microsoft SQL Server を使用する場合にのみ適用されます。

インデックスを管理可能なサイズに保持し、最適なパフォーマンスを確保するには、SQL Server インデックスを定期的に再構築する必要があります。ベスト プラクティスとして、1 か月に 1 回か 2 回、または Arcserve データベースの実行が遅い場合はインデックスを再構築することをお勧めします。

SQL Server インデックスの更新処理には時間がかかる可能性があります。すべてのインデックスを更新する時間がない場合は、キー インデックス(IX_astpdat_1、IX_astpdat_2、X_astpdat_3、K_pathname、および PK_filename) を更新します。これらのインデックスは、重要な役割を果たし、リストア マネージャおよびデータベース マネージャでの操作速度に影響します。

SQL Server インデックスを再構築する方法の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。

レポートされるエラーの種類

データベースには、以下のエラー情報が記録されます。

- [**メディア エラー**] -- メディア内のデータが破損し、読み書きの操作を正常に完了できないことを示します。
- [**ソフト読み取りエラー**] -- メディアの読み取り中にエラーが発生しました。Arcserve Backup によってリアルタイムに問題の修正が試行されました。ソフト読み取りエラーが頻発する場合は、メディアの障害が考えられます。この場合は、以後のバックアップを実行する前にメディアを交換しておく必要があります。
- [**ソフト書き込みエラー**] -- バックアップ中に書き込みエラーが発生しました。Arcserve Backup によってリアルタイムでメディアの問題を修正中です。ソフト書き込みエラーが頻発する場合は、以後のバックアップを実行する前にメディアを交換しておく必要があります。現在のバックアップ セッションが正常に完了した後で、ドライブのヘッドが適切にクリーニングされているかどうかを確認してください。

デバイス エラー レコード

デバイス レコードにエラー ログが記 録 された場 合 は、[デバイス レコード]には情 報 が記 録 され、ドライブで致 命 的 なエラーが発 生 したことが示 されます。 [エラー]タブに以 下 の情 報 が記 録 されます。

- [**時 刻**] -- エラーが発 生 した時 間
- [**センス**] -- SCSI エラー コード
- [**メディア**] -- ジョブの実 行 中 に発 生 したメディア エラーの数
- [**ソフト 書 き込 みエラー**] -- ソフト ウェア書 き込 みエラーの数
- [**ソフト 読 み込 みエラー**] -- ジョブの間 に発 生 したソフト 読 み込 みエラーの数
- [**メディア使 用**] -- ジョブの実 行 中 にメディアが使 用 された時 間 数
- [**書 き込 み(MB)**] -- ジョブの処 理 中 にメディアに書 き込 まれたデータの量 です。
- [**フォーマット 回 数**] -- メディアがフォーマット された回 数

前回の Arcserve Backup データベース バックアップに関する情報

Arcserve Backup データベースが正常にバックアップされるたびに、バックアップ メディア情報は ASDBBackups.txt および ASDBBackups.n.txt という一連のログ ファイルに保持されます。ログ ファイルは Arcserve Backup ホーム ディレクトリ内に格納されます。

これらのログ ファイルにはそれぞれ、Arcserve Backup データベースの完了済みバックアップの履歴に関する詳細情報が含まれています。たとえば、以下の項目について詳細情報が記録されます。

注： このリストがすべてを網羅しているわけではありません。

- テープ名、シリアル番号、およびシーケンス番号
- セッション GUID、セッション ID、セッション タイプ
- バックアップ方式 (フル、増分、差分など)
- バックアップ日付
- データベースのタイプ
- インスタンスのパス

注： ログ ファイルは説明テキストまたはコメントを含みません。

Arcserve Backup データベースをリストアする必要がある場合、データベースは使用できない状態にあるか破損しているため、Arcserve Backup はログ ファイルを参照します。Arcserve Backup Disaster Recovery Option および Arcserve データベース回復ウィザードは、ASDBBackups.txt を参照して、最新の Arcserve Backup データベース バックアップ データを含むメディアを識別します。

Arcserve Backup は以下のロジックを使用してログ ファイルを管理します。

1. Arcserve Backup データベースの最新のフル、増分および差分バックアップに関する情報は常に ASDBBackups.txt という名前のファイルに格納されます。
2. Arcserve Backup データベースの 2 回目のフル バックアップが終了した後で、ASDBBackups.txt の名前は ASDBBackups.1.txt に変更され、新しい ASDBBackups.txt が作成されます。

3. 3 回目のフル バックアップが終了した後で、ASDBBackups.1.txt の名前は ASDBBackups.2.txt に、ASDBBackups.txt の名前は ASDBBackups.1.txt に変更されて、新しい ASDBBackups.txt が作成されます。
4. ログ ファイルの名前の変更と作成の処理は Arcserve Backup が ASDBBackups.10.txt という名前のログ ファイルを作成するまで続きます。
5. フル バックアップが終了した後で ASDBBackups.10.txt という名前のログ ファイルが存在する場合、Arcserve Backup によって、ASDBBackups.10.txt は削除され、古いログ ファイルの名前が変更されて、新しい ASDBBackups.txt ログ ファイルが作成されます。

   ASDBBackups.txt が破損している場合、ASDBBackups.n.txt という名前のいずれかのファイルの名前を ASDBBackups.txt に変更し、名前変更したログ ファイルを使用して Arcserve Backup データベースを回復できます。

メディア プールのメンテナンスの有 効 化

[メディア プールのメンテナンスを有 効 にする]オプションを使 用 すると、メディア プールのメンテナンスが日 単 位 で実 行 されます。Arcserve Backup では、メディア プールのメンテナンス作 業 は廃 棄 ジョブのスケジュールに従 って行 われます。

メディア プールのメンテナンスを有 効 化 する方 法

1. [サーバ管 理 マネージャ]を開 き、 [環 境 設 定]のツールバーのボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [データベース エンジン]タブを選 択 します。

   [データベース エンジン]ダイアログ ボックスが表 示 され、ダイアログ ボックスの下 部 に [メディア プール メンテナンス]オプションが現 われます。

3. [メディア プールのメンテナンスの有 効 化] - [OK]をクリックします。

   [メディア プールのメンテナンスが有 効 化 されます。

Arcserve Backup データベースを保護する方法

以下のセクションでは、Arcserve Backup データベースをバックアップおよびリストアする方法を説明します。

- Arcserve Backup データベースの保護方法
- Agent for Arcserve Database
- データベース保護ジョブの動作
- Arcserve Backup データベースのバックアップ方法
- カスタム データベース保護ジョブの変更、作成、またはサブミット
- Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server 2014 Express バックアップ オプションの指定
- Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server バックアップ オプションの指定
- Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始
- アクセス要件
- Arcserve Backup データベース保護ジョブの削除
- Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成
- Arcserve Backup データベースのリストア方法
- Arcserve データベース回復ウィザードを使用した Arcserve Backup データベースの回復
- Arcserve Backup データベースの再初期化
- ca_recoverdb コマンドを使用した Arcserve Backup データベースの回復
- Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server データベースのリストア オプションの指定
- Arcserve Backup データベースのリストア(異なるドメイン)
- Arcserve データベースをホストしている SQL Server インスタンスが機能しない場合に Arcserve データベースを回復する方法
- Arcserve データベース回復ウィザードの動作


Agent for Arcserve Database

Arcserve Backup Agent for Arcserve Database は、Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server の一形態です。このエージェントは、Arcserve Backup をインストールするときに自動的にインストールされるか、または Arcserve Backup データベースの場所が変更された後、またはクラスタの複数のノードにインストールする場合には、特別なユーティリティを使用して手動でインストールされます。

SQLAgentRmtInst.exe という名前のこのユーティリティは、Arcserve Backup のインストール時に、Arcserve Backup ホーム ディレクトリの Packages サブフォルダ内にある「ASDBSQLAgent」というフォルダに格納されます。Arcserve Backup サーバでないコンピュータにこのエージェントをインストールする場合は、エージェントをインストールするシステムに ASDBSQLAgent フォルダをコピーして、そのマシンで SQLAgentRmtInst.exe ユーティリティを実行します。

Agent for Arcserve Database では、Arcserve Backup データベース自体をバックアップし、リストアできます。また、Arcserve Backup データベースを含む Microsoft SQL Server インスタンスから、システム データベースや惨事復旧エレメントをバックアップし、リストアできます。Agent for Microsoft SQL Server と共にインストールすると、Agent for Microsoft SQL Server で Arcserve Backup データベースの存在を認識できるようになります。さらに、Arcserve Backup と連携して、Arcserve Backup データベースに適用できる特別な復旧方式が提供されます。

Arcserve Backup を前のリリースからアップグレードする場合、Agent for Arcserve Database をアップグレードする必要があります。これは、Arcserve Backup データベースの現在のバージョンが、エージェントの現在のバージョンによって保護されることを保証するためです。そのため、[コンポーネント]ダイアログ ボックスの製品選択ツリーでは、Agent for Microsoft SQL Server の横のチェック ボックスをオフにすることはできません。



Agent for Arcserve Database は Agent for Microsoft SQL Server の一種なので、システムにインストールされているプログラムのリストでは、Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server として表示されます。Agent for Arcserve Database と Agent for Microsoft SQL Server の両方が存在する場合、1 つのエントリのみが表示されます。いずれか 1 つをアンインストールする必要がある場合は、どちらを削除するか選択するメッセージが表示されます。

以下のいずれかの状況では、Agent for Arcserve Database をインストールするスタンドアロンのユーティリティを使用できます。

- Arcserve Backup データベースを移動した場合
- 誤ってエージェントを削除してしまったために、再インストールする場合
- クラスタの追加ノードにエージェントをインストールする場合
- Arcserve Backup インストーラで直接リモート コンピュータにエージェントをインストールできない場合

セントラル エージェント管理を使用した Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストアのパラメータの設定

セントラル エージェント管理を使用して、サポート対象バージョンの Microsoft SQL Server について、Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストア用パラメータの設定を行います。これらのパラメータには、Microsoft VDI (Virtual Device Interface) オブジェクトの設定およびリモート通信の設定などがあります。

セントラル エージェント管理を使用した Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストアのパラメータの設定方法

1. Arcserve Backup > [クイック スタート]メニューから、[管理] - [セントラル エージェント管理]選択します。

   セントラル エージェント管理が開きます。

2. [Windows システム]ツリーで、エージェントがインストールされているサーバを展開し、Agent for Microsoft SQL Server を選択します。

3. ツールバーの [環境設定]をクリックします。

   オプションの環境設定用ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 左側のリストで Agent for Microsoft SQL Server をクリックします。

   対応する SQL Server 設定が表示されます。

5. [エージェント ログ設定]の下の「同期記録」を以下のように指定します。

   同期記録 -- このオプションを有効にすると、ログ メッセージが転送されるたびにアクティビティ ログに自動的に書き込まれます。このオプションを無効にすると、複数のメッセージを取得して、グループとしてまとめて書き込むことによって、負荷の高いシステムでのパフォーマンスを改善できます。

6. Agent for Microsoft SQL Server の設定を変更するインスタンス (ARCSERVE_DB) またはインスタンス名を選択します。

7. [仮想デバイス環境設定]で、パラメータを以下のとおり設定します。

   - **ストライプ数** -- バックアップに使用する CPU の数を指定します。この値をデータベース サーバに搭載されている CPU の数にすると、一般的には最高のバックアップ パフォーマンスが得

られます。デフォルト設定は 1 で、最大値は 32 です。

- **バッファ数** -- バックアップとリストアに使用する VDI バッファの総数 (最大転送サイズのもの) です。デフォルト設定は 1 です。この数は、ストライプの数未満にはできません。
- **データ ブロック サイズ(バイト データ)** -- すべてのデータ転送サイズは、この値の倍数になります。値は、512バイト以上 64 KB以下の値で、2のn乗である必要があります。デフォルト設定は 65536 (64 KB) です。
- **最大転送サイズ** -- Microsoft SQL Serverからデバイスに送られる最大入出力要求サイズです。これは、バッファのデータ部分です。このパラメータ値は、64 KBの倍数である必要があります。値の範囲は64 KBから4 MBまでです。デフォルト設定は 2097152 (2 MB) です。
- **最大 VDI 待機時間 - バックアップ(ミリ秒)** -- 仮想デバイス オブジェクトがバックアップ処理中に Microsoft SQL Server からの応答を待つ時間をミリ秒単位で示します。この設定はまた、一部のリストア処理などにおいて、並行処理が同期するのを待つ場合やバックグラウンド処理が完了するのを待つ場合に、エージェントによって使用されます。デフォルト設定は、600000 ミリ秒 (10 分間) です。
- **最大 VDI 待機時間 - リストア(ミリ秒)** -- 仮想デバイス オブジェクトがリストア中に Microsoft SQL Server からの応答を待つ時間をミリ秒単位で示します。リストアされるデータベースのデータベース ファイルが大容量の場合、この値を大きくします。デフォルト設定は、9000000 ミリ秒 (2.5 時間) です。

8. [名前付きパイプ環境設定]で、リモート接続に失敗した場合に、Agent for Microsoft SQL Server が名前付きパイプを閉じるまで待機する時間 (最大接続待機時間) をミリ秒単位で指定します。デフォルト設定は、400 ミリ秒 です。
9. [リストア後の処理待機時間]のパラメータは、以下のとおり設定します。
   - **ポーリング間隔 (秒)** -- データベース ステータスの確認を行う間の待ち時間です。デフォルト設定は、60 秒 (1 分間) です。
   - **最大タイムアウト待機時間 (分)** -- 待機プロセスを終了するまでの待ち時間です。タイムアウト待機時間が経過しても、リストアするトランザクション ログ セッションがジョブにある場

合、SQL Server の準備ができていないため、それらのセッションは失敗する可能性があります。デフォルト設定は、180 分 (3 時間) です。

10. [複数への適用]をクリックすると、追加の SQL Servers を選択するダイアログ ボックスが表示されます。[OK]をクリックし、設定を適用して環境設定に戻ります。

11. [OK] をクリックして環境設定を終了します。

Backup Agent 管理を使用した Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストアのパラメータの設定

Backup Agent 管理を使用して、サポート対象バージョンの Microsoft SQL Server について、Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストア用パラメータの設定を行います。これらのパラメータには、Microsoft VDI (Virtual Device Interface) オブジェクトの設定およびリモート通信の設定などがあります。

Backup Agent 管理を使用した Agent for Microsoft SQL Server のバックアップおよびリストアのパラメータの設定方法

1. Agent for Microsoft SQL Server がインストールされているコンピュータにログインします。
2. Windows の［スタート］メニューから、［すべてのプログラム］-［Arcserve］-［Arcserve Backup］-［Backup Agent 管理］を選択します。

   Arcserve Backup［Agent 管理］ダイアログ ボックスが開きます。
3. ドロップダウン リストから Agent for Microsoft SQL Server を選択し、環境設定アイコンをクリックします。

   該当する環境設定ダイアログ ボックスが表示されます。
4. ［共通設定］タブで、［エージェント ログ設定］の下の［詳細レベル］と［同期記録］を以下のとおり指定します。
   - **詳細レベル** -- エージェントのアクティビティ ログとデバッグ ログに記録される詳細レベルを指定します。アクティビティ ログの設定では、詳細レベルに「通常 (0) 」を指定すると、エージェント アクティビティに関する基本情報がログに含まれます。「詳細 (1) 」を指定すると、エージェント アクティビティに関するより詳細な情報が含まれます。「デバッグ(2) 」の場合は、適度に詳細なレベルでデバッグ ログに記録できます。「トレース(3) 」の場合は、非常に詳細なレベルでデバッグ ログに記録できます。アクティビティ ログは、参照のためにローカライズされています。デバッグ ログは、Arcserve サポートが使用することを想定しているので、複数の言語では使用できません。
   - **同期記録** -- このオプションを有効にすると、ログ メッセージが転送されるたびにアクティビティ ログに自動的に書き込まれ

ます。このオプションを無効にすると、複数のメッセージを取得して、グループとしてまとめて書き込むことによって、負荷の高いシステムでのパフォーマンスを改善できます。

5. [適用]をクリックして共通設定を適用します。
6. [インスタンス設定]タブで、Agent for Microsoft SQL Server の設定を変更するインスタンス(ARCSERVE_DB)またはインスタンス名を選択します。
7. [仮想デバイス環境設定]で、パラメータを以下のとおり設定します。
   - **ストライプ数** -- バックアップに使用する CPU の数を指定します。この値をデータベース サーバに搭載されている CPU の数にすると、一般的には最高のバックアップ パフォーマンスが得られます。デフォルト設定は 1 で、最大値は 32 です。
   - **バッファ数** -- バックアップとリストアに使用する VDI バッファの総数(最大転送サイズのもの)です。デフォルト設定は 1 です。この数は、ストライプの数未満にはできません。
   - **データ ブロック サイズ(バイト データ)** -- すべてのデータ転送サイズは、この値の倍数になります。値は、512バイト以上 64 KB以下の値で、2のn乗である必要があります。デフォルト設定は 65536 (64 KB) です。
   - **最大転送サイズ** -- Microsoft SQL Serverからデバイスに送られる最大入出力要求サイズです。これは、バッファのデータ部分です。このパラメータ値は、64 KBの倍数である必要があります。値の範囲は64 KBから4 MBまでです。デフォルト設定は 2097152 (2 MB) です。
   - **最大 VDI 待機時間 - バックアップ(ミリ秒)** -- 仮想デバイス オブジェクトがバックアップ処理中に Microsoft SQL Server からの応答を待つ時間をミリ秒単位で示します。この設定はまた、一部のリストア処理などにおいて、並行処理が同期するのを待つ場合やバックグラウンド処理が完了するのを待つ場合に、エージェントによって使用されます。デフォルト設定は、60000 ミリ秒 (10 分間) です。
   - **最大 VDI 待機時間 - リストア(ミリ秒)** -- 仮想デバイス オブジェクトがリストア中に Microsoft SQL Server からの応答を待つ時間をミリ秒単位で示します。リストアされるデータベースのデータベース ファイルが大容量の場合、この値を大きくします。デフォルト設定は、9000000 ミリ秒 (2.5 時間) です。

8. [名前付きパイプ環境設定]で、リモート接続に失敗した場合に、Agent for Microsoft SQL Server が名前付きパイプを閉じるまで待機する時間(最大接続待機時間)をミリ秒単位で指定します。デフォルト設定は、400 ミリ秒です。
9. [リストア後の処理待機時間]のパラメータは、以下のとおり設定します。
   - **ポーリング間隔(秒)** -- データベース ステータスの確認を行う間の待ち時間です。デフォルト設定は、60 秒(1 分間)です。
   - **最大タイムアウト待機時間(分)** -- 待機プロセスを終了するまでの待ち時間です。タイムアウト待機時間が経過しても、リストアするトランザクション ログ セッションがジョブにある場合、SQL Server の準備ができていないため、それらのセッションは失敗する可能性があります。デフォルト設定は、180 分(3 時間)です。
10. [適用]をクリックしてインスタンス設定を適用します。
11. [OK]をクリックして環境設定を終了します。

データベース保護ジョブの動作

Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベースに Microsoft SQL Server 2014 Express Edition または Microsoft SQL Server を使用できます。Microsoft SQL Server 2014 Express Edition は、Microsoft SQL Server の無料の簡易バージョンです。これらのアプリケーションは、アーキテクチャおよびスケーラビリティという点でそれぞれまったく異なりますが、Arcserve Backup のデフォルトの [データベース保護ジョブ] を使用して、いずれかのバージョンを簡単に保護できます。

Arcserve Backup をインストールすると、[データベース保護ジョブ] のステータスはホールドのままになります。Arcserve Backup データベースを保護するには、[データベース保護ジョブ] のステータスを [ホールド] から [レディ] に変更する必要があります。詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始」を参照してください。

デフォルトのデータベース保護ジョブを使用する場合、ジョブスケジュールには以下の値が含まれます。

- **[スケジュール名]**-- 週 5 日：増分バックアップ、金曜日にフルバックアップ
- **[実行時間]**-- 11:00AM
- **[ローテーション ルール]**-- メディアへ追加
- **[使用メディア プール]**-- ASDBPROTJOB

  注： デフォルトの 6 日間の保存日数を使用すると、少なくとも 1 週間の復旧ポイントが確保されます。それ以上の復旧ポイントが必要な場合、ASDBPROTJOB という名前のメディア プールの保存日数を手動で増やすことができます。

重要： データベース保護ジョブを開始すると、テープ エンジンは検出された最初のグループの空のメディアに接続し、ASDBPROJOB という名前のメディア プールを割り当てます。テープ エンジンが、5 分以内に最初のグループの空のメディアに接続できない場合、テープ エンジンは、他のグループの空のメディアに接続を試みます。テープ エンジンが、任意のグループの空のメディアに接続できない場合、ジョブは失敗します。

Arcserve Backup データベースのバックアップ方法

Arcserve Backup データベースをバックアップする方法は 2 種類あります。

- 他のバックアップ ジョブを作成するようにバックアップ ジョブを作成し、Arcserve Backup データベース オブジェクトにジョブのソース選択を含めます。

  この方法では、ご使用の環境で SQL Server 2014 Express または SQL Server のどちらを実行中かを認識している必要があります。各データベース タイプに必要なメタデータおよび関連項目をバックアップするには、これを認識した上で、ジョブの新しいソース選択およびグローバル バックアップ操作オプションを指定する必要があります。

  この方法では、バックアップ ジョブの完了時に、影響を受けるデータベースまたはファイル、あるいは両方をバックアップできます。

- 既存の Arcserve Backup データベース保護ジョブを変更します。

  既存のデータベース保護ジョブを変更すると、Arcserve Backup により、環境で実行しているデータベースのタイプが検出されます。

  この方法では、各データベース タイプに必要なメタデータおよび関連項目をバックアップするために、Arcserve Backup が正しいソース選択を行い、必要なグローバル バックアップ操作オプションを指定します。

重要：データベースを使用しているドメインに存在しない複数のバックアップ サーバを使用して データベースを保護しないようにしてください。ArcserveArcserve

カスタム データベース保護ジョブの変更、作成、またはサブミット

このセクションでは、カスタム データベース保護ジョブを、既存のデータベース保護ジョブから変更または作成する方法について説明します。このタスクを行うことによって、Arcserve Backup データベースを確実にバックアップおよび保護できるようになります。

前提条件タスク

手順を実行する前に、以下の必須タスクが完了していることを確認します。

- テープ エンジンが、ご使用の環境で、少なくとも 1 つのデバイスを検出できることを確認します。メディア プールの詳細については、「デバイスとメディアの管理」を参照してください。
- デフォルトのデータベース保護ジョブが、ジョブ キューにあることを確認します。データベース保護ジョブがジョブ キューにない場合、再作成する必要があります。詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」を参照してください。

カスタム データベース保護ジョブを変更、作成、サブミットする方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. Arcserve Backup ホーム画面の [クイックスタート]メニューから [ジョブ ステータス]をクリックします。

   [ジョブ ステータス マネージャ]ウィンドウが表示されます。
3. [ジョブ キュー]タブをクリックします。
4. データベース保護ジョブを検索し、選択します。

   注： データベース保護ジョブがない場合、再作成する必要があります。詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」を参照してください。
5. データベース保護ジョブを右クリックし、コンテキスト メニューから [変更]を選択します。

   [バックアップ マネージャ]ウィンドウが開き、[スタート]、[デスティネーション]、および [スケジュール]タブが表示されます。

   注： データベース保護ジョブを変更すると、Arcserve Backup により、環境 (SQL Express 2008 または SQL Server) で実行している

データベースのタイプが検出され、データベースの保護に必要なデータベース オブジェクトが指定されます。

6. 以下のいずれかを実行します。

   - [デスティネーション]タブをクリックして、バックアップ データを保存する場所またはメディア、あるいは両方を指定します。詳細については、「バックアップ マネージャの [デスティネーション]タブで指定できるオプション」を参照してください。
   - [スタート]タブをクリックして、[ステージングを有効にする]チェック ボックスをオンにします。

     [ステージングの場所]タブと [ポリシー]タブが表示されます。

     [ステージングの場所]タブをクリックして、バックアップ データをステージングする場所を指定します。ステージング ジョブの使い方の詳細については、「バックアップ ステージング方法」を参照してください。.

7. [スケジュール]タブをクリックして、ジョブのスケジュールを指定します。詳細については、「ローテーション スキーム」を参照してください。

8. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。

9. [操作]タブをクリックします。

   Arcserve Backup データベースに必須の [ジョブ終了時に追加する Arcserve Backup データのバックアップ]オプションを指定します。

   - **SQL Server 2014 Express Edition -- 必須オプション**

     SQL Server 2014 Express データベースでは、以下のオプションは必須で、事前に選択されています。

     - **[Arcserve Backup データベース]**-- このオプションを使用すると、ジョブの完了後に、Arcserve Backup データベースがバックアップされます。
     - **[ジョブ スクリプト]**-- このオプションを使用すると、ジョブの完了後に、新しく更新されたジョブ スクリプトがバックアップされます。
     - **[Arcserve Backup データベース用 SQL Sever 惨事復旧エレメント]**-- このオプションでは、ジョブの完了後に、惨事からの SQL サーバ データベースの回復が必要なエレメントがバックアップされます。

- **SQL Server 2014 Express Edition -- 任意オプション**

  SQL Server 2014 Express データベースでは、以下のオプションは任意です。

  - **[カタログ ファイル]**-- このオプションを使用すると、バックアップ ジョブの完了後に、カタログ ファイルがバックアップされます。

- **SQL Server--必須オプション**

  SQL Server データベースでは、以下のオプションは必須で、事前に選択されています。

  - **[Arcserve Backup データベース]**-- このオプションを使用すると、ジョブの完了後に、Arcserve Backup データベースがバックアップされます。
  - **[ジョブ スクリプト]**-- このオプションを使用すると、ジョブの完了後に、新しく更新されたジョブ スクリプトがバックアップされます。

- **SQL Server--任意のオプション**

  SQL Server データベースでは、以下のオプションは任意です。

  - **[Arcserve Backup データベース用 SQL Sever 惨事復旧エレメント]**-- このオプションでは、ジョブの完了後に、惨事からの SQL サーバ データベースの回復が必要なエレメントがバックアップされます。
  - **[カタログ ファイル]**-- このオプションを使用すると、バックアップ ジョブの完了後に、カタログ ファイルがバックアップされます。

10. [OK]をクリックします。

    [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが閉じ、[操作]オプションが適用されます。

11. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。

12. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスに、ジョブの説明を入力し、[OK]をクリックします。

データベース保護ジョブがサブミットされます。

Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server 2014 Express バックアップ オプションの指定

Arcserve Backup は、Microsoft SQL Server 2014 Express データベースのバックアップ時に、フルおよび差分バックアップ方式を使用できます。この機能を使用すると、Arcserve Backup データベースのバックアップ時に、ローテーション スキームまたはスケジュールを使用できます。また、Arcserve Backup では、バックアップ ジョブの開始前、またはバックアップ ジョブの完了後に、データベースの整合性をチェックできます。

Microsoft SQL Server 2014 Express バックアップ オプションを指定する方法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開いて、[ソース]タブを選択します。次に、Windows システム オブジェクトを展開して、Arcserve Backup プライマリ サーバを探します。
2. プライマリ サーバを展開し、Arcserve Backup データベース オブジェクトを右クリックして、コンテキスト メニューから [エージェント オプション]を選択します。

   [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスが開きます。
3. [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスから、データベースの保護に必要なオプションを指定します。
   - 以下のいずれかのバックアップ方式を指定します。
     - **[グローバルまたはローテーション オプションを使用]**-- グローバル ジョブ方式またはローテーション フェーズに基づいてフルまたは差分バックアップを実行するには、このオプションを選択します。増分ジョブ方式またはローテーション フェーズは、結果的に差分バックアップになります。

       注： これは、デフォルトのバックアップ オプションです。
     - **[フル]**-- ジョブが実行されるたびにフル バックアップを実行するには、このオプションを選択します。フル バックアップを実行すると、Arcserve Backup によって 3 つのシステム データベースおよび 24 の Arcserve データベースのフル バックアップが実行され、同期化チェックポイントが記録

されます。Arcserve Backup では、2 つのバックアップ セッションが作成されます。1 つは、惨事復旧エレメントを含むセッションです。もう 1 つは、Arcserve Backup データベースのリストアに必要なすべてのデータを含むセッションです。

- [差分]-- ジョブが実行されるたびに差分バックアップを実行するには、このオプションを選択します。差分バックアップを実行すると、Arcserve Backup によって 24 の Arcserve データベースの差分バックアップが実行され、同期化チェックポイントが記録されます。Arcserve Backup は、Arcserve Backup データベースのリストアに必要なすべてのデータを含む 1 つのバックアップ セッションを作成します。

- 必要な [データベースの整合性チェック](DBCC) オプションを指定します。DBCC オプションは、指定されたデータベース内の全オブジェクトの割り当ておよび構造の整合性を確認します。
  - [**バックアップ前**] -- バックアップの開始前にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを選択します。
  - [**バックアップ後**] -- バックアップの開始後にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを選択します。
  - [**DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する**] -- バックアップ前のチェックが失敗してもバックアップを続行するには、このオプションを選択します。
  - [**インデックスをチェックしない**] -- システム テーブルのみをチェックするには、このオプションを選択します。
  - [**データベースの物理的な整合性をチェックする**] -- 破損ページおよび一般的なハードウェア障害を検出するには、このオプションを選択します。また、ページとレコード ヘッダの物理構造の整合性、およびページのオブジェクト ID とインデックス ID 間の整合性もチェックします。

例 : DBCC オプションの仕組み

以下の例は、DBCC オプションが [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスの [グローバル オプションより優先させる]との組み合わせで、どのように動作するのかを示して

います。

- [グローバル オプションより優先させる]を指定した場合、データベース レベルで選択する DBCC オプションが、適用される唯一の DBCC オプションになります。
- [グローバル オプションより優先させる]を指定しなかった場合、データベースに対して指定したすべての DBCC オプションとグローバル オプションで選択したすべての DBCC オプションが共に適用されます。

[グローバル オプション]ダイアログ ボックスの [エージェント オプション]タブで、以下の DBCC オプションを指定します。

- バックアップ後
- インデックスをチェックしない

[エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスで、[グローバル オプションより優先させる]を選択せず、以下の DBCC オプションを指定します。

- バックアップ前
- DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する

バックアップ ジョブをサブミットすると、Arcserve Backup によって、指定した DBCC オプションが論理的な順序で適用されます。つまり、バックアップを開始する前に、DBCC を実行します。DBCC が失敗した場合でも、バックアップを実行します。バックアップの完了後は、インデックスをチェックしません。

- **[グローバル オプションより優先させる]** -- 指定したデータベースのみ、[グローバル オプション]の [エージェント オプション]タブのチェック ボックスで指定されたオプションが、エージェントによってすべて無視されます。

  注： バックアップ方式は、個別に無視できるため、このオプションによる影響を受けません。このオプションは、データベース単位でのみ利用できます。

4. [OK]をクリックします。

Arcserve Backup データベース用の Microsoft SQL Server バックアップ オプションの指定

Arcserve Backup では、フル、増分、および差分バックアップ方式を使用して Arcserve Backup データベースを保護できます。この機能では、ローテーション スキーマおよびスケジュールを使用してデータベースを保護できます。また Arcserve Backup では、トランザクション ログのみをバックアップし、バックアップ ジョブの開始前または完了後にデータベースの整合性を確認できます。

注： Arcserve Backup データベースとして機能しない Microsoft SQL Server データベースを保護する方法の詳細については、「*Agent for Microsoft SQL Server ユーザ ガイド*」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウを開いて [ソース]タブを選択します。次に、Windows システム オブジェクトを展開して、Arcserve Backup データベースをホストするサーバを探します。

   Arcserve Backup データベースをホストするサーバは、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、またはリモート システムです。Microsoft SQL Server データベースをホストするサーバがバックアップ マネージャ ディレクトリに表示されていない場合、続行する前に、Windows システム オブジェクトの下のディレクトリ ツリーにサーバを追加する必要があります。詳細については、「リモート サーバのバックアップ」を参照してください。

   注： SQL Server バックアップ オプションを指定するには、Windows または SQL Server 認証情報を使用して認証する必要があります。

2. サーバを展開し、Arcserve Backup データベース オブジェクトを右クリックして、コンテキスト メニューから [エージェント オプション]を選択します。

   [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスが開きます。

3. [エージェント バックアップ オプション]ダイアログ ボックスから、データベースの保護に必要なオプションを指定します。

以下のバックアップ方式が提供されています。

- [**グローバルまたはローテーション オプションを使用する**] -- ジョブのグローバルまたはローテーション フェーズのバックアップ方式を使用して、選択したデータベースをバックアップします。グローバルまたはローテーション オプションは、以下のオプションを提供します。
  - フル ジョブ方式は、データベースのフル バックアップになります。
  - 差分ジョブ方式は、このデータベースでフル バックアップを行っていない限り、データベースの差分バックアップになります。
  - 増分ジョブ方式は、データベースがまだフル バックアップされていない場合を除き、完全または一括ログ復旧モデルを使用しているデータベースではトランザクション ログ バックアップ(切り捨てあり)を、単純復旧モデルを使用しているデータベースでは差分バックアップを実行します。
  - 3 つのメイン システム データベースは、グローバルまたはローテーション ジョブ方式から除外されます。データベース [master]、[model]、または [msdb] にこのオプションに選択すると、フル バックアップになります。
- [**フル**] -- フル バックアップが実行されます。データベース サブセットに含まれているファイルは、ファイル全体がバックアップされます。
- [**差分**] -- 前回のフル バックアップ以降に変更されたデータをバックアップします。たとえば、日曜日の夜にデータベース全体のバックアップを行った場合、月曜日の夜に差分バックアップを行い、月曜日に変更されたデータのみをバックアップします。このオプションは、[master] データベースでは使用できません。
- [**トランザクション ログ**] -- トランザクション ログのみをバックアップします。このオプションは、フルおよび一括ログ復旧モデルを使用したデータベースのみで使用できます。

以下のデータベース サブセット オプションが提供されます。

データベース サブセットは、データベースで選択されたファイルをバックアップします。データベースのサイズやパフォーマンス要件に

より、データベースのフル バックアップを実行できない場合は、このオプションでファイルまたはファイル グループをバックアップします。

注： データベース サブセット オプションは、[バックアップ方式]で[トランザクション ログ]が選択されている場合は無効になります。

- [**データベース全体**] -- データベース全体をバックアップします。
- [**ファイルとファイル グループ**] -- 選択したファイルをデータベースにバックアップします。データベースのサイズやパフォーマンス要件によっては、データベースのフル バックアップを行うのが現実的でない場合があります。このような場合は、このオプションでファイルまたはファイル グループを選択し、バックアップを行います。このオプションは、フルおよび一括ログ復旧モデルを使用したデータベースのみで使用できます。
- [**データベースの一部**] -- プライマリ ファイル グループ、およびその他の任意の読み取り/書き込みファイル グループがバックアップされます。読み取り専用データベースの場合、プライマリ ファイル グループのみがバックアップされます。このオプションを使用するには、SQL Server 2008 以降のバージョンが必要です。
- [**データベースの後にトランザクション ログをバックアップする**] -- データベースがバックアップされた後で、トランザクション ログがバックアップされます。これにより、同じジョブで、フルまたは差分バックアップ、およびトランザクション ログ バックアップを実行できます。このオプションは、フルおよび一括ログ復旧モデルを使用したデータベースのみで使用できます。

以下のログ切り捨てオプションが提供されます。

- [**バックアップ後に、アクティブでないエントリをトランザクション ログから削除する**] -- トランザクション ログからアクティブでないエントリを削除します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。
- [**バックアップ後に、アクティブでないエントリをトランザクション ログから削除しない**] -- アクティブでないログ エントリはバックアップ後も保持されます。これらのエントリは、次回のトランザクション ログのバックアップに含まれます。
- [**ログの末尾をバックアップし、データベースは復元中の状態にする**] -- ログの末尾がバックアップされ、データベースは読み取り専用およびスタンバイ モードのままになります。前回

のバックアップ以降のアクティビティをバックアップして、リストアのためにデータベースをオフラインにするには、このオプションを使用します。

重要：Arcserve データベースのバックアップの際に、ログ切り捨てオプションの [ログの末尾をバックアップし、データベースは復元中の状態にする]を使用しないでください。このオプションを使用してバックアップを実行すると、データベースがオフラインの状態になり、リストアを行い、データベースをオンラインに戻すための Arcserve データベースのバックアップを検索できなくなります。このオプションを使用して、Arcserve データベースのバックアップを実行する場合、Arcserve データベース回復ウィザードを使用して Arcserve Backup データベースを回復し、オンラインに戻すことができます。

以下のデータベース整合性オプションが提供されます。

DBCC では、データベースの物理的および論理的な整合性がテストされます。DBCC には、以下のオプションがあります。

- [**バックアップ前**] -- バックアップの開始前にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを選択します。
- [**バックアップ後**] -- バックアップの開始後にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを選択します。
- [**DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する**] -- バックアップ前のチェックが失敗してもバックアップを続行するには、このオプションを選択します。
- [**リストア後**] -- データベースのリストア後に DBCC を行います。
- [**インデックスをチェックしない**] -- ユーザ定義のテーブル用インデックスをチェックせずにデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを選択します。

  注：システムテーブルのインデックスは、このオプションの選択に関係なくチェックされます。
- [**データベースの物理的な整合性をチェックする**] -- 破損ページおよび一般的なハードウェア障害を検出するには、このオプションを選択します。また、ページとレコードヘッダの物理構造の整合性、およびページのオブジェクト ID とインデックス ID 間の整合性もチェックします。

  例：DBCC オプションの仕組み

以下の例は、DBCC オプションが [エージェント バックアップ オプション] ダイアログ ボックスの [グローバル オプションより優先させる] との組み合わせで、どのように動作するのかを示しています。

- [グローバル オプションより優先させる] を指定した場合、データベース レベルで選択する DBCC オプションが、適用される唯一の DBCC オプションになります。
- [グローバル オプションより優先させる] を指定しなかった場合、データベースに対して指定したすべての DBCC オプションとグローバル オプションで選択したすべての DBCC オプションが共に適用されます。

[グローバル オプション] ダイアログ ボックスの [エージェント オプション] タブで、以下の DBCC オプションを指定します。

- バックアップ後
- インデックスをチェックしない

[エージェント バックアップ オプション] ダイアログ ボックスで、[グローバル オプションより優先させる] を選択せず、以下の DBCC オプションを指定します。

- バックアップ前
- DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する

バックアップ ジョブをサブミットすると、Arcserve Backup によって、指定した DBCC オプションが論理的な順序で適用されます。つまり、バックアップを開始する前に、DBCC を実行します。DBCC が失敗した場合でも、バックアップを実行します。バックアップの完了後は、インデックスをチェックしません。

そのほかに、以下のオプションが提供されます。

- **[SQL Server によって生成されたチェックサムを含める]** -- Microsoft SQL Server からのエラー確認情報を含めます。この情報を使用して、バックアップされたデータの整合性をリストアの際に検証できます。このオプションを使用するには、SQL Server 2008 以降のバージョンが必要です。

  DBCC 中に生成されたすべてのエラー メッセージは、Agent for Microsoft SQL Server のログ ファイル sqlpag.log に記録されます。このログ ファイルはバックアップ エージェントのディレクトリに格納されています。

- [**グローバル オプションより優先させる**] -- このオプションを有効にすると、選択したデータベースに関連するグローバル オプションの設定よりも優先されます。

  注： [バックアップ方式]および [トランザクション ログ切り捨てオプション]は、これとは別に優先されるため、このオプションの影響を受けません。このオプションは、データベース単位でのみ利用できます。

- [**SQL Server によるバックアップ圧縮**] -- このオプションは SQL Server 2008 (Enterprise) 以降のバージョンにのみ適用します。このオプションを有効にすると、Arcserve Backup によって SQL Server データベース バックアップ圧縮設定が使用され、より少ないセッション数での高速バックアップが可能になります。

4. [OK]をクリックします。

エージェント バックアップ オプションが適用されます。

Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始

システム上で実行されたジョブ、メディア、およびデバイスに関する情報は、Arcserve Backupデータベースにより管理されます。Arcserve Backup をインストールすると、[データベース保護ジョブ]のステータスはホールドのままになります。[データベース保護ジョブ]を使用して Arcserve Backup を保護するには、[データベース保護ジョブ]のステータスを [ホールド]から [レディ]に変更する必要があります。

Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. Arcserve Backup ホーム画面の [クイックスタート]メニューから [ジョブ ステータス]をクリックします。

   [ジョブ ステータス マネージャ]ウィンドウが表示されます。
3. [ジョブ キュー]タブを選択して、[データベース保護ジョブ]を探します。

   注： データベース保護ジョブが削除された場合、「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」の手順を使用してジョブを再作成できます。
4. [データベース保護ジョブ]を右クリックし、ポップアップ メニューから [レディ]を選択します。

   [データベース保護ジョブ]のステータスを [ホールド]から [レディ]に変更します。データベースのフル バックアップは、指定された次の実行時間に実行されます。
5. (オプション) [データベース保護ジョブ]を今すぐ開始するには、[データベース保護ジョブ]を右クリックしてポップアップ メニューから [即実行]を選択します。

   データベース保護ジョブがすぐに開始されます。

重要：データベース保護ジョブを開始すると、テープ エンジンは検出された最初のグループの空のメディアに接続し、ASDBPROJOB という名前のメディア プールを割り当てます。テープ エンジンが、5 分以内に最初のグループの空のメディアに接続できない場合、テープ エンジンは、他のグループの空のメディアに接続を試みます。テープ エンジンが、任意のグループの空のメディアに接続できない場合、ジョブは失敗します。

アクセス要件

リモートの Windows データベース サーバが含まれるジョブをサブミットする場合、Arcserve Backup によって、データベースが存在するシステムでのデフォルトのユーザ名とパスワードが要求されます。Arcserve Backup では、このユーザ名とパスワードを使用してリモート サーバにアクセスします。

データベース サーバにアクセスするには、Microsoft SQL Server のネイティブ ユーザ名とパスワードも必要です。ユーザ ID とパスワードを要求された場合は、Microsoft SQL Server のシステム管理者 (sa) 用のユーザ ID とパスワード、または同等のアクセス権を持つユーザ ID とパスワードを入力します。セキュリティ設定によっては、このユーザは Windows ユーザの場合もあります。

エージェントで使用できるデータ転送メカニズムは 2 種類あり、必要な権限がそれぞれ異なるので注意してください。名前付きパイプを使用したバックアップでは、バックアップされる特定のデータベースの Backup Operator 権限のみが必要で、データベースをバックアップするには、Database Creator の役割が必要です。ただし、仮想デバイスを使用したバックアップでは、System Administrator の役割が必要です。

注： バックアップ オペレータ グループに属するユーザには、Arcserve Backup データベースにアクセスする権限がありません。そのため、バックアップ マネージャでメンバ サーバはユーザに表示されません。

Arcserve Backup データベース保護ジョブの削除

以下の手順を実行して、デフォルトの Arcserve Backup データベース保護ジョブを削除します。

重要：Arcserve Backup データベースは常にバックアップしてください。バックアップを行わない場合は、バックアップ データを回復できなくなります。

Arcserve Backup データベース保護ジョブを削除する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. Arcserve Backup ホーム画面の [クイックスタート]メニューから [ジョブ ステータス]をクリックします。

   ジョブ ステータス マネージャが表示されます。
3. [ジョブ キュー]タブを選択して、データベース保護ジョブを探します。
4. データベース保護ジョブを右クリックし、コンテキスト メニューから [削除]を選択します。

   警告メッセージが表示されます。
5. データベース保護ジョブを削除する場合、[OK]をクリックします。

   データベース保護ジョブが削除されます。

   注： Arcserve Backup データベース保護ジョブを再作成する方法については、「Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成」を参照してください。

Arcserve Backup データベース保護ジョブの再作成

Arcserve Backup では、Arcserve Backup データベース保護ジョブが意図的に、または誤って削除された場合でもそのジョブを再作成できます。

Arcserve Backup データベース保護ジョブを再作成する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. Arcserve Backup ホーム画面の [クイックスタート] メニューから [サーバ管理] をクリックします。

   [サーバ管理] ウィンドウが表示されます。
3. [環境設定] ツールバー ボタンをクリックします。

   [環境設定 - *<Server name>*] ダイアログ ボックスが開きます。
4. [データベース エンジン] タブを選択して、以下の手順を実行します。
   a. [Arcserve DB 保護ジョブのサブミット] チェック ボックスをオンにします。
   b. [サーバ] フィールドで、データベース保護ジョブを実行する Arcserve Backup サーバの名前を指定します。データベース保護ジョブを再作成するドメインから、Arcserve プライマリ サーバまたは Arcserve メンバ サーバを指定できます。
   c. [グループ] フィールドで、データベース保護ジョブ データを保存するデバイス グループの名前を指定します。
5. [OK] をクリックします。

   Arcserve Backup により、データベース保護ジョブが再作成されます。
6. Arcserve Backup データベース保護ジョブを開始します。

注： 詳細については「Arcserve Backup データベース保護ジョブの開始」を参照してください。

Arcserve Backup データベースをリストアする方法

Arcserve Backup データベースのリストアに使用できる方式はいくつかあります。以下のリストでは、これらの方式について説明し、方式に関連する特別な考慮事項または制限についても説明します。

重要：Microsoft SQL Server データベース アーキテクチャおよび Arcserve Backup セッションは、Microsoft SQL Server 2014 Express のものとまったく異なります。Microsoft SQL Server データを Microsoft SQL Server 2014 Express バックアップ セッションでリストアしようとした場合、または逆に、Microsoft SQL Server 2014 Express を Microsoft SQL Server バックアップ セッションでリストアしようとした場合、惨事復旧処理によりデータが破壊されることがあります。

- **通常のリストア - データベースを使用する Arcserve Backup ドメインでのバックアップ** -- このリストア方式は、以下の状況で使用できます。
  - Arcserve Backup データベースが、データベースを使用する Arcserve Backup ドメインでバックアップされた場合。
  - Arcserve Backup データベースがオンラインで、かつ正常に機能している場合。
  - Arcserve Backup データベースを特定の時点の状態にリストアする場合。

    注： Arcserve Backup データベースは、元の場所または別の場所にリストアできます。
- **通常のリストア - 別の Arcserve Backup ドメインでのバックアップ** -- このリストア方式は、以下の状況で使用できます。
  - データベースを使用する Arcserve Backup ドメインとは異なる Arcserve Backup ドメインに、データベースがバックアップされた場合。
  - Arcserve Backup データベースがオンラインで、かつ正常に機能している場合。
  - Arcserve Backup データベースを特定の時点の状態にリストアする場合。

注： SQL Server 2014 Express のインストールの場合は、Arcserve Backup データベースを元の場所にリストアする必要があります。SQL Server のインストールの場合は、Arcserve Backup データベースを元の場所または別の場所にリストアすることができます。

Arcserve データベース回復ウィザードを使用した Arcserve Backup データベースの回復

Arcserve データベース回復ウィザードは自己プロテクト ユーティリティであり、障害が発生した Arcserve Backup データベースが、そのデータベースを使用している Arcserve Backup ドメインによってバックアップされている場合にデータベースを回復できます。ウィザードを使用して、最近のフル バックアップまたは差分バックアップからデータベースを回復できます。また、バックアップ サーバに接続されたデバイスに保存されているフル バックアップ セッションからデータベースを回復できます。

重要： Arcserve データベース回復ウィザードでは、別の Arcserve Backup ドメインの中でバックアップおよび使用されていた Arcserve Backup データベースは回復できません。

Arcserve データベース回復ウィザードを使用する場合は、お使いのシステムが以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

- Agent for Arcserve Database が、Arcserve Backup データベースをホストしているコンピュータにインストールされている。
- ユーザが、Arcserve Backup データベースをホストしているコンピュータに対して、(ローカル管理者または管理グループのユーザとして) 管理者権限のある Windows アカウントを有している。
- プライマリ バックアップ サーバまたはスタンドアロン バックアップ サーバ上でこのウィザードを実行する。
- テープ エンジンが Arcserve Backup サーバ上で実行中である。
- Arcserve Backup マネージャ コンソールが Arcserve Backup サーバ上で実行中ではない。
- Arcserve Backup サーバ環境設定ウィザードが Arcserve Backup サーバ上で実行中ではない。

Arcserve Backup サーバをクラスタ対応に設定すると、すべての重要な Arcserve Backup ベース関連サービス(エージェント関連サービス以外)が適切なクラスタ サービス(MSCS または NEC CLUSTERPRO) によって監視されます。Arcserve Backup ベース関連のサービスが失敗するか、またはシャットダウンする必要がある

場合は、クラスタ サービスは自動的にその再起動を行い、再起動に失敗するとフェールオーバをトリガします。このタスクを実行するには、Arcserve Backup サービスを停止する必要があります。ただし、クラスタ対応の環境では、まずはクラスタ サービスを手動で停止して、サービスのモニタが続行されないようにし、自動再起動またはフェールオーバが実行されないようにする必要があります。クラスタ サービスによって HA サービスのモニタリングを停止する方法については、「MSCS による HA サービス モニタリングの停止」または「NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster による HA サービス モニタリングの停止」を参照してください。

Arcserve データベース回復ウィザードを使用した Arcserve Backup データベースの回復方法

注： Arcserve Backup サーバがクラスタ対応に設定されていない場合は、手順 4 から開始します。

1. Arcserve Backup サーバがクラスタ対応に設定されている場合は、以下の Arcserve Backup リソースをオフラインにします。
   - Arcserve ASDB
   - Arcserve HA
   - Arcserve レジストリ
2. Arcserve Backup サーバがクラスタ対応に設定されている場合、SQL Server サービス(ARCSERVE_DB) および Arcserve Backup データベース エンジンを開始します。
3. Windows の [スタート]メニューから、[スタート]- [プログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [データベース回復ウィザード]の順に選択します。

   [認証]ダイアログ ボックスが開きます。
4. 以下のシナリオに従い、サーバへのログインに必要な認証情報を指定します。
   - Microsoft SQL Server または Microsoft SQL Server Express Edition が Arcserve Backup と同じコンピュータにインストールされている -- Arcserve Backup サーバの Windows ドメイン アカウントおよびパスワードを指定します。
   - Microsoft SQL Server がリモート サーバにインストールされている -- Microsoft SQL Server データベースをホストしているサーバの Windows ドメイン アカウントおよびパスワードを指定します。

- SQL Server 認証を使用している -- [SQL Server 認証]をクリックし、SQL Server データベースへのログインに必要なログイン ID とパスワードを指定します。

5. [次へ]をクリックします。

   [リストア ポイント]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： [caroot 認証]ダイアログ ボックスは、Windows アカウントを使用して Arcserve Backup にログインし、Arcserve データベース回復ウィザードを開始した場合にのみ開きます。[caroot 認証]ダイアログ ボックスで、[caroot パスワード]フィールドにパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

6. [リストア ポイント]ダイアログ ボックスは、Arcserve Backup データベース バックアップ ログ ファイルから利用可能なバックアップ セッションに関する情報を取得します。

7. その他のバックアップ セッションを取得するには、[その他の復旧ポイント]をクリックします。

   [メディアのスキャン]ダイアログ ボックスが開きます。

8. [リストア ポイント]ダイアログ ボックスに現在表示されているセッションを使用して Arcserve Backup データベースを回復するには、回復するセッションを選択し、[次へ]をクリックして手順 8 に進みます。

9. [メディアのスキャン]ダイアログ ボックスで、以下の手順を実行します。

   a. バックアップ サーバを指定し、[接続]をクリックします。

      指定したサーバに接続されたデバイスが、デバイス リストに表示されます。

   b. バックアップ デバイスを指定し、[スキャン]をクリックします。

      指定したバックアップ デバイス上に保存された利用可能な復旧ポイントが、リスト表示されます。

   c. 復旧するセッションを指定し、[リストに追加]をクリックします。

      指定した復旧ポイントが、選択された復旧ポイントのリストに表示されます。

注： その他の復旧ポイントを取得するには、別のデバイスを選択し、手順 b および c を繰り返します。

その他のオプション

- **イジェクト** -- デバイスから、テープおよびリムーバブル ハード ディスク(RDX) メディアをイジェクトします。

  注: このオプションは、スタンドアロン テープ ドライブおよび RDX メディア デバイス上でのみ機能します。

- **更新** -- バックアップ デバイス リストを更新します。デバイスに新しいテープまたは RDX メディアを挿入した後、[更新]をクリックする必要があります。

注: バックアップ セッションが複数のメディアにわたる場合、関連メディアを挿入するようにウィザードから要求されます。

10. [OK]をクリックします。

    [リストア ポイント]ダイアログ ボックスが表示されます。

11. [リストア ポイント]ダイアログ ボックスで、リストアするセッションを選択し、[次へ]をクリックします。

    指定したセッションが暗号化されているか、パスワード保護されている場合、[セッション パスワード]ダイアログ ボックスが開きます。

12. [セッション パスワード]ダイアログ ボックスの [パスワード]フィールドにパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

    [Arcserve データベースの回復]ダイアログ ボックスが開き、回復処理が開始されます。

    重要: 正しいセッション パスワードを指定する機会は 3 回与えられます。正しいパスワードの入力に 3 回失敗すると、回復は失敗します。その場合は、[戻る]をクリックして手順 5 を繰り返し、別の復旧ポイントを指定します。

    注: Arcserve [データベースの回復]ダイアログ ボックスの [メッセージ]フィールドには、回復の結果に関する重要な情報が含まれています。回復に関する詳細情報を表示するには、以下のログ ファイルを参照します。

    ARCSERVE_HOME\Log\ASrecoveryDB.log

13. 回復が完了したら、[完了]ボタンをクリックします。

    Arcserve Backup データベース回復ウィザードは Arcserve Backup データベースを回復し、必要な Arcserve Backup サービスおよびエンジンをすべて再起動します。

14. Arcserve Backup サーバがクラスタ対応に設定されている場合は、以下の Arcserve Backup リソースをオンラインに戻します。

- Arcserve ASDB
- Arcserve HA
- Arcserve レジストリ

Arcserve Backup データベースの再初期化

以下の手順では、Arcserve Backup データベースを再度初期化する方法について説明します。Arcserve Backup データベースは、以下のシナリオでは初期化されないことがあります。

- Arcserve データベース回復ウィザードを使用して Arcserve Backup データベースを復旧できなかった場合
- さまざまな理由により Arcserve Backup データベースを起動できなかった場合

以下の手順を実行すると、サーバ環境設定ウィザードにより既存の Arcserve Backup データベース インスタンスが上書きされ、Arcserve Backup データベースを再度初期化できるようになります。

重要: 再初期化を行うと、Arcserve Backup データベースが上書きされます。このタスクを実行する前に、Arcserve Backup データベースが破損していることを確認してください。

メディアのバックアップ データは失われませんが、データベースに保存されているすべてのバックアップ履歴、ノードおよびメディアに関する情報は失われます。その後、メディアからセッション情報を取得するためにマージ ジョブを実行する必要があります。

このタスクは Microsoft SQL Server データベースおよび Microsoft SQL Server 2014 Express Edition データベースで実行できます。

Arcserve Backup データベースを再初期化する方法

1. Arcserve Backup プライマリまたはスタンドアロン サーバから、サーバ環境設定ウィザードを起動します。

   注: サーバ環境設定ウィザードを起動するには、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Arcserve]-[Arcserve Backup]-[サーバ環境設定ウィザード]の順にクリックします。

   サーバ環境設定ウィザードが開き、[オプションの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [データベースの選択]を選択し、[次へ]をクリックします。

   [caroot の確認]ダイアログ ボックスが開きます。

3. caroot パスワードを指定し、[次へ]をクリックします。

   [システム アカウント]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. システム アカウント情報を指定し、[次へ]をクリックします。

[データベースの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。

5. [データベースの選択]ダイアログ ボックスで、デフォルトのオプションを受け入れ、[次へ]をクリックします。

   マイグレーションされない情報があることを警告するメッセージが表示されます。

6. [OK]をクリックし、メッセージをクリアします。

7. 以下のいずれかを実行します。

   - Arcserve Backup データベースが Microsoft SQL Server 2014 Express Edition データベースの場合、次の手順に進みます。
   - Arcserve Backup データベースが Microsoft SQL Server データベースの場合、[SQL データベース システム アカウント]ダイアログ ボックスが開きます。[SQL データベース システム アカウント]ダイアログ ボックスのデフォルトのオプションを受け入れ、[次へ]をクリックします。

8. [データベースのインストール パスを選択してください]ダイアログ ボックスで、[データベースの上書き]オプションが有効になっていることを確認します。

   注： データベースの再初期化には、このオプションを有効にすることが不可欠です。

9. [次へ]をクリックします。

   Arcserve Backup データベースが再初期化されます。

10. [完了]ボタンをクリックします。

注： Arcserve 再初期化プロセスの完了後、ジョブ キュー内のすべてのスケジュール済みジョブ(データベース廃棄ジョブ、データベース保護ジョブなど) のステータスはホールドになります。Arcserveジョブのスケジュールを再開するには、各ジョブのステータスをホールドからレディに変更する必要があります。ジョブ ステータスを変更するには、ジョブ ステータス マネージャを開き、ジョブを右クリックしてコンテキスト メニューの [レディ]をクリックします。

ca_recoverdb コマンドを使用した Arcserve Backup データベースの回復

バックアップ ジョブを実行するたびに、バックアップされたマシン、ディレクトリ、およびファイルの情報がArcserve Backupデータベースに記録されます。また、そのジョブに使用したメディアに関する情報も記録されます。これにより、ファイルをリストアする必要があるときに、簡単にそのファイルの場所を特定できます。データベース回復コマンド(ca_recoverdb) は自己プロテクト機能であり、Arcserve Backup データベースが失われた場合、そのデータベースを使用している Arcserve Backup ドメインによってバックアップされている場合にデータベースを回復できます。

ca_recoverdb ユーティリティは、ca_restore コマンドを起動して、データベース回復機能を実装します。ca_recoverdb ユーティリティは、Arcserve Backup データベースが SQL Server データベースか SQL Server 2014 Express Edition インスタンスかを自動的に判断し、ca_restore コマンドに適切なパラメータを提供します。

以下の動作に注意してください。

- Arcserve Backup データベースを回復した後に実行する最初のジョブは、ジョブ ステータス マネージャ上に、その Arcserve Backup データベースのリストア ジョブと同じジョブ ID で表示されます。Arcserve Backup のこの動作は、Arcserve Backup データベースがリストアされた後、その Arcserve Backup データベースのリストア ジョブに割り当てられたジョブ ID が失われるために発生します。
- ディスク ステージング環境で Arcserve Backup データベースをリストアする場合、Arcserve Backup では過去にステージング デバイスからパージされているデータをパージしようとする場合があります。警告メッセージが表示されますが、パージ ジョブは正常に完了します。

注： ca_recoverdb の構文およびオプションの詳細については、「構文」および「オプション」を参照してください。

クラスタ対応実装でのデータベースの回復

Arcserve Backup サーバをクラスタ対応に設定すると、すべての重要な Arcserve Backup ベース関連サービス(エージェント関連サービス以外) が適切なクラスタ サービス(MSCS または NEC CLUSTERPRO) によって監視されます。Arcserve Backup ベース関

連のサービスが失敗するか、またはシャットダウンする必要がある場合は、クラスタ サービスは自動的にその再起動を行い、再起動に失敗するとフェールオーバをトリガします。このタスクを実行するには、Arcserve Backup サービスを停止する必要があります。ただし、クラスタ対応の環境では、まずはクラスタ サービスを手動で停止して、サービスのモニタが続行されないようにし、自動再起動またはフェールオーバが実行されないようにする必要があります。クラスタ サービスによって HA サービスのモニタリングを停止する方法については、「MSCS による HA サービス モニタリングの停止」または「NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster による HA サービス モニタリングの停止」を参照してください。

クラスタ対応環境内で ca_recoverdb コマンドを使用して、Arcserve Backup データベースを回復するには、以下の手順を実行します。

1. 以下の Arcserve Backup リソースをオフラインにします。
   - Arcserve ASDB
   - Arcserve HA
   - Arcserve レジストリ
2. SQL Server サービス(ARCSERVE_DB) を開始します。
3. cstart.bat バッチ ファイルを使用して、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

   注： cstart.bat バッチ ファイルは Arcserve Backup ホーム インストール ディレクトリに保存されています。
4. ca_recoverdb.exe を実行します。

   注： 詳細については、「構文」および「オプション」を参照してください。
5. 以下の Arcserve Backup リソースをオンラインに戻します。
   - Arcserve ASDB
   - Arcserve HA
   - Arcserve レジストリ

ca_recoverdb-構文

ca_recoverdb のコマンド ラインの構文は、以下のような形式です。

ca_recoverdb [-cahost <hostname>]

[-i [n]]
-username <username> [-password <password>]
[-dbusername <database username> [-dbpassword <database password>]] [-sessionpassword [session password] -session password [session password]...]
[-waitForjobstatus <polling interval>]

ca_recoverdb-オプション

ca_recoverdb は、消失した Arcserve Backup データベースを回復するためのさまざまなオプションを提供します。

ca_recoverdb コマンドには、以下のオプションが含まれます。

cahost <hostname>

デフォルトのホストを、バックアップ ログから cahost が指定するホストへリダイレクトします。

例：

HostA - ca_restore の中で使用される、バックアップ ログに存在するデフォルト ホスト。

HostB - 指定するホスト。

この例では、cahost スイッチを指定しないと、ca_recoverdb ユーティリティによって起動された ca_restore コマンドは以下のようになります。

ca_restore -cahost HostA

パラメータ HostB を使用して cahost スイッチを指定すると、ca_recoverdb ユーティリティによって起動された ca_restore コマンドは以下のようになります。

ca_restore -cahost HostB

-i [n]

対話モードを使用するように指定します。このスイッチを含めると、ベースラインとして使用するバックアップを選択することで、Arcserve Backup のデータベース回復を実施する時点を指定できます。対話モードが起動されると、ca_recoverdb は、ログ ファイルを持つ Arcserve Backup シーケンスのリストを表示します。それぞれのログ ファイルは、まずフル データベース バックアップで始まり、リストアするフル バックアップに依存するその他のすべてのバックアップを含みます(フル バックアップは、各セッションに対して「依存チェーン」のルートとなります)。

パラメータ *n* を使用して、選択対象の最新のバックアップ ログ セット(依存チェーン)の数を指定します。*n* の値の範囲は、1 ～ 99 で、デフォルト値は 10 です。

フル バックアップ シーケンスを選択すると、リストア ポイントとして、どのセッションを使用するかを選択するように求められます。セッ

ション選択後、ca_recoverdb ユーティリティがそのシーケンスの依存チェーンを判断し、ca_restore を使用して各セッション向けにリストア ジョブをサブミットします。

-i スイッチを含めないと、ca_recoverdb ユーティリティは最新のバックアップを指定した選択として自動的に使用し、そのセッション用に依存チェーンを構築します。これは、バックアップの最新の状態に復旧する場合に便利です。ただし、最新のバックアップが消失または破損している場合、対話モードを使用して古いセッションからリストアし、テープをマージして最新の情報を再統合することができます。

-username <username> [-password <password>]

実際のリカバリ ジョブを実行する、データベース エージェント用の認証情報を指定します。password オプションを含めないと、デフォルトでパスワード不要に設定されます。

-dbusername <database username> [-dbpassword <database password>]

データベース用の認証情報を指定します。database username およびそれに対応する database password を含めない場合、認証用にデフォルトで「dbusername」および「dbpassword」に設定されます。

[-sessionpassword [session password] -sessionpassword [session password] ...]

セッション用の認証情報を認証パスワードに設定するように指定します。

[-waitForJobStatus <polling interval>]

ca_recoverdb がジョブの完了まで待機し終了するまでの時間間隔(秒数)を指定します。その際、ジョブが正常に終了したのか、または失敗したのかを表すコードが返されます。

<polling interval> の値は、ca_recoverdb ユーティリティがキューサービスに対してジョブ ステータスをチェックする間隔(秒数)を定義します。デフォルトのポーリング間隔は 60 秒です。

Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server データベースのリストア オプションの指定

[エージェント リストア オプション]ダイアログ ボックスを使用すると、Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server データベース インスタンスのリストア方法を指定できます。

Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server データベースのリストア オプションの指定方法

1. ホーム画面のナビゲーション バーにある [クイック スタート]メニューから、[リストア]をクリックします。

   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。

2. [リストア方式]ドロップ ダウン リストから、[ツリー単位]を選択します。

   サーバ ツリーから、Arcserve データベース インスタンスをホストしているシステムを選択して展開します。

3. Arcserve Backup データベース オブジェクトを右クリックし、コンテキスト メニューから [エージェント オプション]を選択します。

   [エージェント リストア オプション]ダイアログ ボックスが開きます。

4. Arcserve データベース インスタンスの必須フィールドに入力します。

詳細情報:

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server Express Edition - リストア オプション

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server Express Edition - データベース ファイルのリストア オプション

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server - データベース ファイル オプション

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server Express Edition - リストア オプション

Arcserve Backup では、Microsoft SQL Server Express Edition のリストア オプションおよびリストア場所を指定することができます。

[リストア オプション]タブで、データベースの回復方法を選択できます。このタブには、以下のオプションがあります。

Arcserve Backup セッションの自動選択

必要なすべてのセッションおよびオプションを自動的に選択できます。デフォルトでは、すべてのリストア ジョブでこのオプションが有効になっており、選択されたオプションを自動的に選択されたセッションに適用します。

その他

リストアで強制的に既存ファイルまたはデータベースに上書き

このオプションを使用すると、リストアしているデータベースの一部ではないと認識されたファイルが Microsoft SQL Server により上書きされます。「WITH REPLACE」オプションを使用することを求めるメッセージが Microsoft SQL Server から表示された場合のみ、このオプションを使用します。このオプションは、リストア コマンドの「With Replace」パラメータを使用する場合と同じ機能を実行します。

現在の Arcserve データベースを元の場所として使用する

現在の Arcserve Backup データベースを元の場所として使用する場合は、このオプションを有効にします。

回復完了状態

以下のオプションは、リストア ジョブが完了した時点でのデータベースの状態を決定します。

データベースを操作可能な状態にする

このオプションを選択すると、コミットされていないトランザクションがリストア操作でロールバックされます。データベースは回復処理後に使用できます。

注 Arcserve Backup: [セッションの自動選択]オプションを使用している場合は、[回復完了状態]オプションを手動で選択する必要はありません。により、セッションと必要なオプ

ションが自動的に選択されます。[セッションの自動選択]オプションを使用しない場合は、Microsoft SQL Serverのリストアの流れに関するルールに従う必要があります。詳細については、Microsoft SQL Serverのマニュアルを参照してください。

データベースをオフラインにし、差分をリストアできる状態にする

リストア処理で、コミットされていないトランザクションをロールバックしないようにします。また、データベースが別のファイルとファイルグループ、差分、またはトランザクション ログのリストアを受け入れられる状態にします。これは通常、手動リストアの実行時に選択されます。

データベースの整合性チェック

リストア後

バックアップの完了後にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを有効にします。このオプションを選択するには、[データベースを操作可能な状態にする]も選択する必要があります。このオプションを選択すると、以下のオプションが有効になります。

インデックスをチェックしない

このオプションを有効にすると、ユーザ定義のテーブル用インデックスをチェックせずに、整合性をチェックします。

データベースの物理的な整合性をチェックする

このオプションを有効にすると、破損ページおよび一般的なハードウェア障害がないかどうかデータベースをチェックします。また、ページとレコード ヘッダの物理構造の完全性、およびページのオブジェクト ID とインデックス ID 間の整合性もチェックします。このオプションによって、標準のデータベースの整合性チェックで通常行われるデータ有効性のテストをバイパスし、物理的な整合性に関連するテストのみを実行します。インデックス チェックは、[インデックスをチェックしない]を選択して明示的に無効にしない限り、物理的な整合性チェックの一部として行われます。

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server Express Edition - データベース ファイルのリストア オプション

Arcserve Backup では、Microsoft SQL Server Express Edition のリストア オプションおよびリストア場所を指定することができます。

[データベース ファイルのリストア方法]タブで、データベースを回復する場所を指定できます。このタブには、以下のオプションがあります。

元の場所にリストアする

データベースを元の場所にリストアし、現在のバージョンを上書きします。

データベース移動ルール

データベースを新しいドライブまたはディレクトリに復旧します。

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server - リストア オプション

Arcserve Backup では、Microsoft SQL Server のリストア オプションおよびリストア場所を指定することができます。

[リストア オプション]タブで、データベースの回復方法を選択できます。このタブには、以下のオプションがあります。

Arcserve Backup セッションの自動選択

必要なすべてのセッションおよびオプションを自動的に選択できます。デフォルトでは、すべてのリストア ジョブでこのオプションが有効になっており、選択されたオプションを自動的に選択されたセッションに適用します。

リストア

データベース

データベース全体をリストアします。

ファイルとファイル グループ

データベースのサイズやパフォーマンスによっては、データベース全体のリストアを行うのが実質的に不可能なことがあります。このような場合は、ファイルまたはファイル グループをリストアします。

部分的にリストア

注： このオプションは、Microsoft SQL Server 専用です。

破損または消失したデータを元のデータベースにコピーできるように、データベースの一部を別の場所にリストアします。[部分的にリストア]処理での処理の最小単位は、データベース ファイル グループです。プライマリ ファイルおよびファイル グループは、ユーザが指定したファイルおよびそれらに対応するファイル グループ群とともに、毎回リストアされます。結果としてそのデータベースのサブセットが作成されます。リストアされなかったファイル グループは、オフラインとしてマークされアクセスできません。

破損ページ修正 - オンライン

データベース全体のリストアの実行を必要とせずに、データベースを修正します。この処理は、数ページのみが破損し、すぐに修復することが急務の場合にお勧めします。

まず、データベースをオフラインにします。そのためには、ログ末尾のオプションでトランザクション ログをバックアップします。その際は、[データベースの整合性チェック]の[バックアップ前]および[DBCC が失敗した場合もバックアップを続行する]オプションをオンにすることをお勧めします。これにより、認識されていない破損ページを特定し、同じプロセスを繰り返さなければならない事態を未然に防ぎます。このオプションは、Microsoft SQL Server のすべてのエディションで使用できます。次に、[破損ページ修正]を、そのデータベースの最新のフル バックアップまたは差分バックアップ セッションに基づいて実行します。自動選択オプションが選択されていれば、ファイルとファイルグループのリストアの場合と同様に、連続するトランザクション ログ セッションのすべてが特定されます。差分セッションが選択された場合、対応するフル バックアップ セッションも自動的に選択されます。リストアが完了するまで、データベースはオフラインのままになります。

注： Microsoft は、緊急手段としてのみこの方法を推奨しています。破損ページ修正は、緊急時において、破損したデータベースを使用できる状態に戻すために使用できます。ただし、その後データベースをできるだけ早く新しいディスクにマイグレートして、さらなるエラーを防ぐようにすることをお勧めします。

破損ページ修正 - オフライン

[トランザクション ログのバックアップ]で[切り捨てない]オプションを選択して、破損ページに適用する必要がある最新のトランザクション情報を取得します。これまで見つかっていない破損ページがないかどうかを調べ、処理を繰り返す必要性を防ぐためには、[データベース整合性チェック]の[バックアップ前]を選択し、[DBCC が失敗した場合もバックアップを続行]オプションをオンにすることをお勧めします。次に、破損ページ修正を、そのデータベースの最新のフル バックアップまたは差分バックアップ セッションに基づいて実行します。自動選択オプションが選択されていれば、ファイルとファイルグループのリストアの場合と同様に、連続するトランザクション ログ セッションのすべてが特定されます。差分セッションが選択された場合、対応するフル バックアップ セッションも自動的に選択されます。データベースは、処理の最初から最後までオンラインのままになり、破損ページによる影響を受けていないテーブルにアクセスすることができます。

注： 場合によっては、トランザクション ログのバックアップを追加で実行し([切り捨てない]オプションを使用)、自動選択オプションを指定しないでそのバックアップをリストアして、修正したテーブルを完全に復旧させることが必要になる場合があります。これは通常、処理の開始時点でそのようなバックアップが行われていなかった場合に必要になります。

破損ページ修正では、[回復完了状態]オプションで選択できるのは [データベースは操作可能状態]オプションのみになります。[データベースの整合性チェック]の [リストア前]オプションは、[破損ページ修正 - オンライン]を使用する場合のみ有効になります。その場合のみ、データベースがリストア中にオンラインになるためです。最後のトランザクション ログのバックアップ前にデータベースの整合性チェックが実行されなかった場合、このオプションを指定して、Microsoft SQL Server で他にも破損ページがあるかどうか確認することができます。

注： Microsoft は、緊急手段としてのみこの方法を推奨しています。破損ページ修正は、緊急時において、破損したデータベースを使用できる状態に戻すために使用できます。ただし、その後データベースをできるだけ早く新しいディスクにマイグレートして、さらなるエラーを防ぐようにすることをお勧めします。

その他

リストアで強制的に既存ファイルまたはデータベースに上書き

このオプションを使用すると、リストアしているデータベースの一部ではないと認識されたファイルが Microsoft SQL Server により上書きされます。「WITH REPLACE」オプションを使用することを求めるメッセージが Microsoft SQL Server から表示された場合のみ、このオプションを使用します。このオプションは、リストア コマンドの「With Replace」パラメータを使用する場合と同じ機能を実行します。

リストア後、ユーザのアクセスを制限する

このオプションを選択すると、[元の場所へリストアする]オプションは、このセッションにバックアップされるデータベースではなく、現在の Arcserve データベースを上書きします。このオプションは、1 つの Arcserve ドメインから別のドメインへセッションおよびログ情報をマイグレートする場合に使用します。

レプリケーションの設定を保持する

パブリッシュされたデータベースを、それが作成された場所ではないサーバにリストアする際に、レプリケーション設定を維持します。その結果、Microsoft SQL Server では、データベースやログのバックアップがウォーム スタンバイ サーバにリストアされても、レプリケーションの設定がリセットされなくなります。ログ配布と共に動作するようレプリケーションを設定する場合に、[レプリケーションの設定を保持する]オプションを使用します。

[データベースは操作不可状態。別のトランザクション ログのリストアは可能]オプションを指定してリストアする場合、このオプションを選択することはできません。このオプションは、[データベースは操作可能状態。別のトランザクション ログのリストアは不可]]オプションと共に使用する必要があります。

現在の Arcserve データベースを元の場所として使用する

このオプションを選択すると、[元の場所へリストアする]オプションは、このセッションにバックアップされるデータベースではなく、現在の Arcserve データベースを上書きします。このオプションは、1 つの Arcserve ドメインから別のドメインへセッションおよびログ情報をマイグレートする場合に使用します。

現在の Arcserve ドメイン メンバシップを残しておく

このオプションを選択すると、Arcserve ドメインについての現在の情報 (Arcserve ドメイン名、プライマリ サーバ ID、およびメンバ サーバ ID など) が、リストアの開始前にデスティネーション データベースから取得され、リストアの完了後に再度書き込まれます。これにより、これらの情報はリストア後も保持されます。このオプションは、「自動選択」、「データベースを操作可能な状態にする」、および「現在の Arcserve データベースを元の場所として使用する」のオプションがすべて選択されている場合に有効で、有効になっている場合にはデフォルトで選択されています。

Arcserve Backup の本リリースでは、Arcserve Backup データベース内の暗号化された情報が保持されます。暗号化された情報には、セッション パスワードおよびユーザ プロファイル情報を含めることができます。これらはすべて Arcserve Backup ドメインに関連付けられます。このオプションを使用すると、上書きされたデータベースで保持された Arcserve Backup ドメインとこの情報を関連付けることができるかどうか

が、エージェントによって判断されます。リストアしたデータベースと上書きされたデータベースに同じドメインが含まれている場合は、それに応じて関連付けが再び確立されます。リストアしたデータベースと上書きされたデータベースに同じドメインが含まれていない場合は、エージェントによって以下の表に基づいた処理が行われます。リストアされたドメインで、保持されたドメインのいずれにもマップできないものは、DumpDB ユーティリティを使用して、このデータベースを使用している Arcserve Backup プライマリサーバまたはスタンドアロンサーバでキーをエクスポートする必要があります。

リストアされた Arcserve データベース	上書きされた Arcserve データベース	エージェントによるアクション	手動によるフォローアップ
1 つの Arcserve Backup ドメイン	1 つの Arcserve Backup ドメイン	■ Arcserve Backup ドメインキーが転送され、セッションパスワードおよびユーザプロファイルが再び関連付けられます。 ■ リストアされた Arcserve Backup データベースからのサーバ情報は保持されません。	データベースをリストアした後に最初にマネージャコンソールを開くと、リストアされたドメインから caroot パスワードを入力するよう求められます。これによって、Arcserve Backup ドメインキーの転送が完了します。
1 つの Arcserve Backup ドメイン	複数の Arcserve Backup ドメイン	■ Arcserve Backup ドメインキーが伝播されます。 ■ セッションパスワードおよびユーザプロ	■ データベースをリストアした後に各 Arcserve Backup で最初にマネージャコンソールを開くと、リストアされたドメインから caroot パスワードを入力するよう求められます。これによって、

		ファイルは再度**関連付けられません**。 ■ リストアされた Arcserve Backup データベースからのサーバ情報が保持されます。 ■ リストアされたデータに一覧表示されるサーバの各サーバ名、ドメイン名、プライマリサーバ名にドル記号 (「$」) が付加されます。	Arcserve Backup ドメインキーのマイグレーションが完了します。 ■ キーを受け取る Arcserve Backup プライマリサーバまたはスタンドアロンサーバ上で、DumpDB ユーティリティを使用して手動でセッションパスワードのエクスポートおよびインポートを行う必要があります。 **注：** DumpDB ユーティリティを使用してセッションパスワードをインポートする前に、各 Arcserve Backup ドメインのプライマリサーバで cstop および cstart を実行して、キーのマイグレーションを完了する必要があります。
複数の Arcserve Backup ドメイン	任意の数の Arcserve Backup データベース	■ Arcserve Backup ドメインキーは伝播**されません**。 ■ セッションキーおよびユーザプロファイルは再度**関連付けられません**。 ■ リストアされた Arcserve Backup データベースからのサーバ情報が保持されます。	■ 保持された Arcserve Backup ドメインのプライマリサーバまたはスタンドアロンサーバの Arcserve Backup サービスが再起動されたとき、そのドメイン用の新しいドメインキーが作成されます。 ■ キーを受け取る Arcserve Backup プライマリサーバまたはスタンドアロンサーバ上で、DumpDB ユーティリティを使用して手動でセッションパスワードのエクスポートおよびインポートを行う必要があります。 **注：** DumpDB ユーティリティを使用してセッションパスワードをインポートする前に、各 Arcserve

		■ リストアされたデータに一覧表示されるサーバの各サーバ名、ドメイン名、プライマリサーバ名にドル記号(「$」)が付加されます。	Backupドメインのプライマリサーバで cstop および cstart を実行する必要があります。

注： DumpDB ユーティリティを実行する前に、上書きされた Arcserve Backup データベースを使用する各ドメイン内のすべてのサーバで cstop および cstart を実行する必要があります。

DumpDB ユーティリティの使用の詳細については、「コマンド ライン リファレンス ガイド」を参照してください。

時刻を指定してリストア

ログ マークの前で停止する

ユーザが特定の日時を指定できるフィールドがあります。このオプションでは、指定されたマークの状態までデータベースを復旧しますが、そのマークを伴うトランザクションは復旧しません。[指定した日時以降]チェック ボックスをオンにしていない場合は、指定したマークを伴う最初のトランザクションの前で回復が停止します。[指定した日時以降]チェックボックスをオンにしておくと、指定された日時以降にある、指定された名前の最初のマークで復旧が停止します。

ログ マークで停止する

ユーザが特定の日時を指定できるフィールドがあります。このオプションでは、指定されたマークの状態までデータベースを復旧し、さらにそのマークを伴うトランザクションも復旧します。[指定した日時以降]チェック ボックスをオンにしていない場合は、指定したマークを伴う最初のトランザクションの前で回復が停止します。[指定した日時以降]チェックボックスをオンにしておくと、指定された日時以降にある、指定された名前の最初のマークで復旧が停止します。

特定の日時で停止する

ユーザが特定の日時を指定できるフィールドがあります。このオプションは、指定された日時の状態までデータベースを復旧します。デフォルトでは、このオプションが選択されています。

回復完了状態

以下のオプションは、リストア ジョブが完了した時点でのデータベースの状態を決定します。

データベースを操作可能な状態にする

このオプションを選択すると、コミットされていないトランザクションがリストア操作でロールバックされます。データベースは回復処理後に使用できます。

注 Arcserve Backup: [セッションの自動選択]オプションを使用している場合は、[回復完了状態]オプションを手動で選択する必要はありません。により、セッションと必要なオプションが自動的に選択されます。[セッションの自動選択]オプションを使用しない場合は、Microsoft SQL Serverのリストアの流れに関するルールに従う必要があります。詳細については、Microsoft SQL Serverのマニュアルを参照してください。

データベースをオフラインにし、差分をリストアできる状態にする

リストア処理で、コミットされていないトランザクションをロールバックしないようにします。また、データベースが別のファイルとファイルグループ、差分、またはトランザクション ログのリストアを受け入れられる状態にします。これは通常、手動リストアの実行時に選択されます。

データベースの整合性チェック

リストア後

バックアップの完了後にデータベースの整合性をチェックするには、このオプションを有効にします。このオプションを選択するには、[データベースを操作可能な状態にする]も選択する必要があります。このオプションを選択すると、以下のオプションが有効になります。

インデックスをチェックしない

このオプションを有効にすると、ユーザ定義のテーブル用インデックスをチェックせずに、整合性をチェックします。

データベースの物理的な整合性をチェックする

このオプションを有効にすると、破損ページおよび一般的なハードウェア障害がないかどうかデータベースをチェックします。また、ページとレコード ヘッダの物理構造の完全性、およびページのオブジェクト ID とインデックス ID 間の整合性もチェックします。このオプションによって、標準のデータベースの整合性チェックで通常行われるデータ有効性のテストをバイパスし、物理的な整合性に関連するテストのみを実行します。インデックス チェックは、[インデックスをチェックしない]を選択して明示的に無効にしない限り、物理的な整合性チェックの一部として行われます。

チェックサムでエラーが発生してもリストアを続行する

整合性チェックが失敗した場合でもリストアを続行します。

エージェント リストア オプション - Microsoft SQL Server - データベース ファイル オプション

Arcserve Backup では、Microsoft SQL Server のリストア オプションおよびリストア場所を指定することができます。

[データベース ファイル]オプション タブには、データベースをリストアできる場所を制御するオプションがあります。

ファイルまたはファイル グループ

リストアするファイルまたはファイルグループをツリーから選択します。

データベース ファイルのリストア方法

元の場所にリストアする

データベースを元の場所にリストアします。データベース レベルで適用可能です。ドライブ文字、パス、およびファイル名への変更をクリアします。変更を有効にするには、このオプションを選択後、[適用]ボタンをクリックする必要があります。

元の場所へリストアする。ただし、以下を適用する

データベース、ファイル グループとトランザクション ログ、およびファイル レベルで適用可能です。バックアップが実行された時のファイルの格納場所に基づいて、リクエストされた変更を、ドライブ文字、パス、およびファイル名に適用します。

ドライブへ移動する

[ドライブへ移動する]チェック ボックスをオンにし、隣のフィールドに別のドライブ文字を入力します。

ディレクトリへ移動する

[ディレクトリへ移動する]チェック ボックスをオンにし、隣のフィールドに異なるディレクトリ パスを入力します。

ファイル名 パターンの変更

[ファイル名 パターンの変更]チェック ボックスをオンにし、データベース全体、ファイル グループ、またはトランザクション ログのファイル名を変更します。名前を変更するファイル名に一致するワイルドカードのパターンを以下のフィールドに入力し、変更後の名前となるワイルドカードのパターンを [変更後]フィールドに入力します。

たとえば、Group で始まるすべてのファイルを Member に変更する場合は、フィールドに Group* と入力し、[変更後] フィールドに Member* と入力します。

注： ワイルドカードのパターンを使用してファイル名を変更する場合で、元のファイル名のパターンが適用先のファイルの少なくとも 1 つに一致しない場合は、ダイアログ ボックスの最下部に黄色のインジケータが表示されます。これは、ツリー内で、影響の及ぶファイルおよびルールが適用されるオブジェクトの隣の横にも表示されます。

[ファイル名を変更する]チェック ボックスをオンにし、異なるファイル名を入力して単一のファイルの名前を変更します。

[適用]をクリックして、変更を有効にします。

Arcserve Backup データベースのリストア(異なるドメイン)

このセクションでは、Arcserve Backup データベースをリストアする方法と、異なる Arcserve Backup ドメインに存在する Arcserve サーバを使用して、どのようにデータベースがバックアップされるかについて説明します。以下のシナリオの場合に Arcserve データベースをリストアできます。

- Arcserve データベースが機能している
- Arcserve データベースは機能しないが、Arcserve データベースをホストしているインスタンスは機能している

これらのシナリオでは、Arcserve データベースをバックアップしたシステム上でバックアップ マネージャを使用して Arcserve データベースをリストアできます。

重要:実行中のジョブがある場合には、データベースをリストアできません。Arcserveリストアの進行中に Arcserve データベースにアクセスを試みたジョブは失敗します。

異なる Arcserve Backup ドメインでバックアップされた Arcserve Backup データベースのリストア方法

1. cstop バッチ ファイルを使用して、ドメインのプライマリ サーバおよびメンバ サーバで実行中のすべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   注: 詳細については、「すべての Arcserve Backup サービスの停止と開始」を参照してください。

2. リストアするデータベースのバックアップ データを含む Arcserve ドメインにログインします。
3. [リストア マネージャ]ウィンドウを開き、[ソース]タブをクリックして、[ツリー単位]方式を選択します。次に、Windows システム オブジェクトを展開し、リストアするデータベースに関連したプライマリ サーバを参照します。
4. リストアするサーバを展開します。
5. ご使用の環境で実行しているデータベースの種類に基づいて、以下のデータベース オブジェクトを選択します。

   Microsoft SQL Server 2014 Express

サーバ オブジェクトを展開し、以下のオブジェクトを選択します。

- Arcserve Backup データベース オブジェクト
- Microsoft SQL Server の惨事復旧のエレメント

注： Arcserve Backup が、クラスタ対応の環境にインストールされている場合、リストア ジョブをサブミットする前に、Microsoft SQL Server 2014 Express サービスの状態をメンテナンス モードにする必要があります。

Microsoft SQL Server

サーバ オブジェクト、Microsoft SQL Server オブジェクトの順に展開し、以下のオブジェクト用に個別のリストア ジョブをサブミットします。

- システム データベース：[master]、[msdb]、および [model]
- asdb データベース オブジェクト

6. [オプション]ツールバー ボタンをクリックします。

   [グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。

7. [操作]タブを選択し、[データベースに記録しない]オプションをオンにして、[OK]をクリックします。

   データベース リストア オプションが適用されます。

8. [デスティネーション]タブをクリックし、[ファイルを元の場所にリストア]オプションを選択します。

   重要：Arcserve Backup データベースが Microsoft SQL Server 2014 Express インスタンスであり、Arcserve Backup がクラスタ対応の環境にインストールされている場合、リストア ジョブをサブミットする前に、SQL Server サービスをクラスタ メンテナンス モードにする必要があります。

9. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： 実行中のジョブがある場合、Arcserve Backup は Arcserve データベースを別の場所にリストアするようにメッセージを表示します。Arcserve データベースを別の場所にリストアできない場合、す

べての実行中のジョブを完了させてから、Arcserve データベースをリストアします。

10. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスでフィールドに入力して、[OK]をクリックします。

リストア ジョブが完了したら、以下のタスクを行います。

a. cstart コマンドを使用して、ドメイン内のプライマリ サーバとメンバ サーバのすべてのサービスを開始します。

注: 詳細については、「すべての Arcserve Backup サービスの停止と開始」を参照してください。

b. マージ ユーティリティを使用して、すべてのバックアップ メディアをマージします。

c. Arcserve データベースのフル バックアップを実行します。

以下の動作に注意してください。

- Arcserve Backup データベースのリストア後、データベース保護ジョブのジョブ履歴はジョブが未完了であることを示し、アクティビティ ログは不明ステータスのジョブが実行中であることを示します。この動作は、アクティビティ ログとデータベース保護ジョブのデータが Arcserve Backup データベースに格納され、そのデータがバックアップの実行中に不完全だったために発生します。

  さらに、データベース保護ジョブのステータス(完了)は、リストア ジョブをサブミットする前と同じになります。この動作は、ジョブ キューがデータベース保護ジョブのステータスを Arcserve Backup データベースではなくジョブ スクリプトから取得するために発生します。

- Arcserve Backup データベースを回復した後に実行する最初のジョブは、ジョブ ステータス マネージャ上に、その Arcserve Backup データベースのリストア ジョブと同じジョブ ID で表示されます。この動作は、Arcserve Backup データベースがリストアされた後、その Arcserve Backup データベースのリストア ジョブに割り当てられたジョブ ID が失われるために発生します。

- ディスク ステージング環境で Arcserve Backup データベースをリストアする場合は、ステージング デバイスからすでにパージされているデータが Arcserve Backup によってパージされる場合があります。警告メッセージが表示されますが、パージ ジョブは正常に完了します。

Arcserve データベースをホストしている SQL Server インスタンスが機能しない場合に Arcserve データベースを回復する方法

通常、惨事復旧は以下の手順で行います。

1. 必要に応じて Windows を再インストールします。
2. 必要に応じて、Arcserve Backup を再インストールします。
3. 必要に応じて、Agent for Microsoft SQL Server および Client Agent for Windows を再インストールします。(Client Agent は Microsoft SQL Server 惨事復旧エレメントをリストアするのに必要です。)
4. 状況に応じて以下のいずれかの手順を実行します。
   - Microsoft SQL Server 惨事復旧エレメント セッションがある場合は、リストアします。
   - オフライン バックアップが存在する場合は、リストアします。
   - オフライン バックアップまたは惨事復旧エレメント セッションが存在しない場合、Microsoft SQL rebuildm.exe ユーティリティがあれば、このユーティリティを使用して master および model データベースを再作成します。詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してください。
   - オフライン バックアップまたは惨事復旧エレメントのバックアップが存在しない場合、Microsoft SQL rebuildm.exe ユーティリティがなければ、Microsoft SQL Server または MSDE ベース アプリケーションを再インストールします。
5. [master] データベースをリストアします。
6. Microsoft SQL Server を通常のマルチユーザ モードで再起動します。
7. [msdb] データベースをリストアします。
8. レプリケーション データベース以外のすべてのデータベースとトランザクション ログをリストアします。
9. レプリケーションが使用されている場合、レプリケーション データベースをリストアします。

Arcserve データベース回復ウィザードの動作

バックアップ ジョブを実行するたびに、バックアップされたマシン、ディレクトリ、およびファイルの情報がArcserve Backupデータベースに記録されます。また、そのジョブに使用したメディアに関する情報も記録されます。これにより、ファイルをリストアする必要があるときに、簡単にそのファイルの場所を特定できます。Arcserve データベース回復ウィザードは自己プロテクト ユーティリティであり、障害が発生した Arcserve Backup データベースが、そのデータベースを使用している Arcserve Backup ドメインによってバックアップされている場合にデータベースを回復できます。

Arcserve データベース回復ウィザードは、Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server を使用して、データベースを回復します。ウィザードを使用して、Microsoft SQL Server および Microsoft SQL Server Express Edition によってホストされる Arcserve Backup データベースを回復することができます。

Arcserve データベース回復ウィザードでは、以下のソースから Arcserve Backup データベースを回復できます。


- ASDBBackups ログ ファイルから取得したセッション。このソースから取得したセッションは、フル バックアップ、増分バックアップおよび差分バックアップから構成されている場合があります。
- バックアップ サーバに接続されているスキャン デバイスで取得したセッション。このソースから取得したセッションは、フル バックアップのみから構成されます。

注：Arcserve データベース回復ウィザードが作成するジョブは、ジョブ キューに表示されません。

カタログ データベースの動 作

作 成 する情 報 とデータ量 が増 大 するにつれ、セキュリティを保 証 するために使 用 するバックアップ ジョブもまた増 大 します。その結 果 、この情 報 を解 析 または分 析 するための時 間 が膨 大 になり、システムのパフォーマンスおよび拡 張 性 にマイナス影 響 を及 ぼす場 合 があります。

この問 題 を解 決 するため、Arcserve Backup では、バックアップ実 行 時 にすべてのジョブ、セッション、メディアの情 報 をデータベースにロードすると同 時 に、カタログデータベース フォルダの下 にカタログ ファイルを別 途 作 成 します。このファイルには、各 セッションを適 切 に説 明 した情 報 のみが格 納 されます。さらに、2 つの対 応 するカタログ インデックス ファイル(.abd と .abf) も生 成 され、カタログ ファイル内 のディレクトリとファイルのインデックス ツリー構 造 を表 示 します。これらのカタログ インデックス ファイルは、ディスクに保 持 され、カタログ ファイルのセッションの内 容 をすばやく参 照 し、必 要 に応 じて情 報 を検 索 するために使 用 できます。



詳 細 情 報 :

カタログ データベースの設 定

カタログ参 照

リストアするディレクトリやファイルのチェック、復 旧 ポイントの特 定 、または検 索 の実 行 が必 要 なとき、Arcserve Backup はデータベース全 体 の内 容 を照 会 する代 わりに、カタログ インデックスを使 用 してカタログ ファイルだけの照 会 を実 行 します。このカタログ参 照 で、特 定 セッションのカタログ データベース フォルダの詳 細 が検 索 される場 合 、Arcserve Backup データベースは検 索 されません。ただし、見 つからない場 合 には、Arcserve Backup データベースの検 索 が試 みられます。なお、カタログ データベース フォルダおよび Arcserve Backup データベースの双 方 におけるセッションの詳 細 が見 つからない場 合 は、マージ プロセスが、カタログ データベース フォルダにカタログ ファイルを再 作 成 できる、またはテープ セッションの内 容 から Arcserve Backup データベースに詳 細 を再 生 成 できるように、再 びセッションをマージするかどうかを選 択 するように促 されます。

注 : SQL Server、Informix、Oracle、Microsoft SharePoint Server、Lotus Notes などの Microsoft Exchange Server を除 くすべてのアプリケーション エージェントのセッションは、カタログ参 照 をサポートせずに、これらのセッションからの詳 細 が、Arcserve Backup データベースに挿 入 されます。

カタログ データベースの廃棄

Arcserve Backup を使用して情報とデータをバックアップする場合は必ず、カタログ データベース フォルダに保存されている説明情報 (カタログ ファイルおよびインデックス ファイル) の量が増加します。一切制御しない場合、やがてカタログ データベース フォルダのサイズが増加し、最終的にバックアップ ディスク全体を占有するようになり、不十分な空きディスク容量のためにバックアップ エラーが発生します。

この問題を解決するには、Arcserve Backup を使用して、カタログ データベース廃棄しきい値を指定します。廃棄しきい値 (または最小ディスク空き容量しきい値) の設定は、サーバ管理マネージャの [環境設定] ダイアログ ボックスからアクセスできます。選択可能なこのしきい値の範囲は、1 % ～ 99 % で、デフォルト値は 10 % に設定されています。また、検出された空きディスク容量のパーセントの値に基づいています。

注： Arcserve Backup は定期的に、カタログ データベース フォルダがある場所のボリュームの、空きディスク容量のパーセントをチェックします。検出される空き容量が指定したパーセントより少ない場合は、警告メッセージがアクティビティ ログに送信され、検出される空き容量のパーセントがしきい値の設定より大きくなるまで、自動的にディスクから、カタログ データベース ファイル (最短が 7 日間で最も古いものから開始) の削除を開始します。

セントラル カタログ データベースの動 作

Arcserve Backup を一 元 管 理 環 境 (1 つのプライマリ サーバと 1 つ 以 上 のメンバ サーバ) で運 用 する場 合 、すべてのカタログ ファイル はプライマリ サーバで一 元 管 理 されます。その結 果 、バックアップ ジョブ時 にメンバ サーバで作 成 されるカタログ データベース ファイ ルは、関 連 のあるプライマリ サーバにあるカタログ データベース フォルダに転 送 されます (バックアップの完 了 時) 。このように、プラ イマリ サーバに常 にローカルであるカタログ ファイルのマージおよび 参 照 のパフォーマンスは大 幅 に改 善 され、タスクの廃 棄 および バックアップなどのカタログ データベースのメンテナンスは簡 素 化 さ れ、プライマリ サーバからのみ実 施 されます。

Arcserve Backup のセントラル カタログ データベースは、エンタープ ライズレベルの、マルチサーバ環 境 を管 理 するのに役 立 ちます。メ ディア情 報 をブラウズしたり、複 数 のサーバのレポートを同 時 に生 成 したりできます。ネットワークのメンバ サーバは、自 身 のデータ ベースからのメディア セッション情 報 および詳 細 情 報 を使 用 して、 Arcserve Backup のセントラル カタログ データベースを更 新 しま す。セントラル カタログ データベースは、一 元 化 されたカタログ データベースを管 理 するマシン上 にローカルに設 定 されます。企 業 内 のすべての Arcserve Backup マシンのメディア セッション情 報 は、このデータベースに保 持 されます。

カタログ データベースの設 定

カタログ データベース オプションを設 定 し、データベースおよび関 連 する一 元 化 されたカタログの場 所 とパフォーマンスをカスタマイズします。

カタログ データベースを設 定 する方 法

1. [サーバ管 理 マネージャ]を開 き、[環 境 設 定]のツールバーのボタンをクリックします。

   [環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

2. [データベース エンジン]タブを選 択 します。

   [データベース エンジン]ダイアログ ボックスが表 示 され、ダイアログ ボックスの下 部 に [カタログ データベース]オプションが現 われます。

3. 以 下 のフィールドに入 力 します。

   - **[カタログ データベース フォルダ]** -- カタログ データベースを保 存 する場 所 を定 義 します。カタログ データベース フォルダには、関 連 するカタログ ファイルおよびカタログ インデックス ファイルがすべて含 まれています。 [...](省 略 記 号) ボタンをクリックし、カタログ データベース フォルダの異 なる場 所 を参 照 して選 択 します。

     デフォルトでは、カタログ データベース フォルダはプライマリのスタンドアロン サーバの以 下 のディレクトリに保 存 されます。

     C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB

     注 : プライマリ サーバからカタログ データベース フォルダだけを修 正 できます。

   - **[以 下 のメンバ サーバからの転 送 前 にカタログ ファイルを圧 縮 する]** -- データがメンバ サーバからプライマリ サーバへ転 送 されたときに、Arcserve Backup はカタログ情 報 を圧 縮 します。

     プライマリ サーバに、関 連 するメンバ サーバがある場 合 は、[以 下 のメンバ サーバからの転 送 前 にカタログ ファイルを圧 縮 する]フィールドが有 効 になり、メンバ サーバの名 前 を表 示 します。

     デフォルトでは、この機 能 はオフになっています。このオプションを無 効 にすると、Arcserve Backup は、メンバ サーバからプ

ライマリ サーバへ転送されるカタログ情報を圧縮しなくなります。

- **[最小ディスク空き容量しきい値]** -- Arcserve Backup がカタログ ファイルを削除するときの空きディスク容量の最小のパーセントを指定できます。

  デフォルト値：10 %

  範囲：1 ～ 99 %

  注：Arcserve Backup は定期的に、カタログ データベース フォルダがある場所のボリュームの、空きディスク容量のパーセントをチェックします。検出される空き容量が指定したパーセントより少ない場合は、警告メッセージがアクティビティ ログに送信され、検出される空き容量のパーセントがしきい値の設定より大きくなるまで、自動的にディスクから、カタログ データベース ファイル(最短が 7 日間で最も古いものから開始)の削除を開始します。

  例：検出される空き容量が 10 % より少ない場合は、警告メッセージがアクティビティ ログに送信され、検出される空き容量のパーセントが 10 % より大きくなるまで、自動的にディスクから、カタログ データベース ファイル(最短が 7 日間で最古のものから開始)の削除を開始します。

4. [OK]をクリックします。

カタログ データベース オプションが適用されます。

別の場所への Arcserve Backup カタログ データベースの移動

このトピックでは、Arcserve Backup カタログ データベースを別の場所に移動する方法について説明します。以下の状況のいずれかに該当するときは、カタログ データベースを別の場所に移動することをお勧めします。

- カタログ データベース全体のサイズが大幅に増えた。たとえば、カタログ データベースのサイズが 1 GB(ギガバイト) から 30 GB に増えた場合など。
- リストア データを取得するときに大幅なタイム ラグがある。
- データベース保護ジョブの完了にかかる時間が 8 時間を越える。
- データベース廃棄ジョブの完了にかかる時間が 4 時間を越える。
- カタログ データベースが C:\ ドライブで大量のディスク容量を消費しており、Windows pagefile.sys ファイルに必要なディスク容量に影響する。
- Arcserve Backup のトランザクションとオーバーヘッドが増え、専用の SQL Server システムがないため、Microsoft SQL Server のパフォーマンスが低下する。
- データベース全体のサイズが原因で、Microsoft SQL Server ユーティリティ使用して Arcserve Backup データベースをフラット ファイルにエクスポートできない。
- Arcserve Backup データベースの現在の設定を変更し、サマリ情報が Arcserve Backup データベースに記録され、詳細情報がカタログ データベースに記録されるようにしたい。

推奨事項

Arcserve Backup カタログ データベースを別の場所に移動する前に、以下の推奨事項を検討してください。

- デフォルトでは、カタログ データベースは以下のディレクトリにインストールされます。

  C:\Program Files または Program Files(x86)\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB

カタログ データベースを移動する必要がある場合は、Arcserve Backup サーバ上の場所またはローカルに通信できる場所に移動することをお勧めします。

注： カタログ データベースは、NAS(Network Attached Storage) デバイスや割り当てられたネットワークドライブ上のリモート ディスクに移動しないでください。これらの場所は、デバイスにアクセスするために認証が必要な場合があります。

- Arcserve Backup で使用されるアプリケーションは、カタログ データベースの場所とは関係がありません。ただし、以下の通信で使用されるプロトコルについては検討する必要があります。
  - **ODBC/RPC** -- プライマリ サーバ上のカタログ データベースとメンバ サーバとの間で使用される通信プロトコル、およびプライマリ サーバ上のカタログ データベースと Microsoft SQL Server との間で使用される通信プロトコル。
- カタログ データベースが SAN デバイス上にある構成では、Arcserve Backup サーバとストレージ デバイス間の通信に対応するために、Arcserve Backup サーバに SCSI コントローラまたは HBA カードを追加でインストールすることを検討する必要があります。

注： 以下の手順は、Microsoft SQL Server または Microsoft SQL Server 2014 Express Edition を使用して Arcserve Backup データベースをホストする Arcserve Backup サーバに該当します。

Arcserve Backup カタログ データベースを別の場所に移動する方法

1. 以下のタスクを完了します。
   - データベース保護ジョブやデータベース廃棄ジョブなど、すべてのジョブが [ホールド] 状態にあることを確認します。
   - Arcserve Backup マネージャ コンソールが、プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバを除き、Arcserve Backup ドメインのすべてのサーバで閉じられていることを確認します。
2. Arcserve Backup ドメインにメンバ サーバがある場合は、すべてのメンバ サーバで Cstop を実行してすべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   注： Cstop の詳細については、「バッチ ファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始」を参照してください。

3. Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバ上で Cstop を実行して、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。
4. すべてのサービスが停止したら、カタログ データベースの新しい場所をオンラインにします。
5. カタログ データベースの新しい場所で、パスを作成します。

   例：

   F:\ARCserve\catalog.db
6. すべてのフォルダを元の場所から新しい場所にコピーします。

   例：

   元の場所

   C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB

   新しい場所

   F:\ARCserve\catalog.db
7. 新しい場所にカタログ ファイルをコピーした後、プライマリまたはスタンドアロンの Arcserve Backup サーバで Cstart を実行して、すべての Arcserve Backup サービスを再起動します。

   注： Cstart の詳細については、「バッチ ファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始」を参照してください。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始されたことを確認するには数分かかります。
8. サーバ管理マネージャを開きます。

   サーバ ディレクトリ ツリーで Arcserve Backup プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバをクリックします。

   ツールバーの [環境設定] をクリックします。

   [環境設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
9. [データベース エンジン] タブをクリックします。
10. [カタログ データベース フォルダ] フィールドで、カタログ データベースへの新しいパスを指定します。

    例：

    F:\ARCserve\catalog.db

    または、省略記号をクリックして、カタログ データベースの新しい場所を参照することもできます。

[OK]をクリックします。

[環境設定]ダイアログ ボックスが閉じます。

11. 単純なバックアップ ジョブをプライマリまたはスタンドアロン サーバからサブミットします。
12. 単純なバックアップ ジョブが完了したら、単純なリストア ジョブをプライマリまたはスタンドアロン サーバからサブミットします。
13. プライマリまたはスタンドアロン サーバ上で単純なバックアップ ジョブとリストア ジョブが完了したら、Arcserve Backup がジョブ サマリと詳細情報をカタログ データベースの新しい場所に書き込んでいることを確認します。
14. Arcserve Backup ドメインにメンバ サーバがある場合、メンバ サーバの 1 つで Cstart を実行します。すべての Arcserve Backup サービスが開始されたことを確認するには数分かかります。
15. 単純なバックアップ ジョブをメンバ サーバからサブミットします。
16. 単純なバックアップ ジョブが完了したら、単純なリストア ジョブをメンバ サーバからサブミットします。
17. メンバ サーバ上で単純なバックアップ ジョブとリストア ジョブが完了したら、Arcserve Backup がジョブ サマリと詳細情報をプライマリ サーバ上のカタログ データベースの新しい場所に書き込んでいることを確認します。
18. Arcserve Backup ドメインの残りのメンバ サーバ上で Cstart を実行します。SAN、LAN、および Arcserve Backup RPC の更新を最小限にするために、Cstart の実行間隔を 5 分空ける必要があります。

注： カタログ データベースを別の場所に移動した後、リストア ジョブ、および同じバックアップ ジョブのサマリ データと詳細データがカタログ データベースに反映されない場合があります。この問題を回避するには、[サーバ環境設定ウィザード]を使用して[データベース接続を修復する]を実行します。詳細については、「プライマリ サーバ上での Arcserve データベース接続の修復」を参照してください。

Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の使 用

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Microsoft SQL Server データベースに関 する考 慮 事 項

リモート データベースの考 慮 事 項

リモート データベース設 定 での ODBC 通 信 の指 定

必 要 な SQL 接 続 の数 を計 算 する方 法

Microsoft SQL Server データベースで TCP/IP 通 信 を有 効 にする方 法

データベースの整 合 性 チェック

Microsoft SQL Server データベースに関する考慮事項

Arcserve Backup データベースに Microsoft SQL Server を使用することを検討している場合は、以下の情報を確認してください。

- 本リリースへのアップグレードを予定していて、現在 Arcserve Backup データベースとして Microsoft SQL Server を実行している場合は、引き続き Microsoft SQL Server を Arcserve Backup データベースとして使用する必要があります。
- デフォルトでは、Arcserve Backup は単純復旧モデルを使用して Arcserve Backup データベース(ASDB) を作成します。このモデルを、正しい操作のために維持する必要があります。
- Microsoft SQL Server は、ローカルおよびリモートの通信をサポートします。この機能により、Arcserve Backup データベースを Arcserve Backup サーバにローカルまたはリモートで実行するように設定できます。

  注： 詳細については、「リモート データベースの考慮事項」を参照してください。
- デフォルトでは、Arcserve Backup はバックアップ ファイルとディレクトリに関する情報をカタログ データベースに保存します。そのため、カタログ データベースは Arcserve Backup データベースよりも速いペースでサイズが大きくなります。この動作と組織のニーズを考慮しながら、カタログ データベースの拡張に備えて十分な空きディスク領域を確保するように計画してください。
- Global Dashboard については、セントラル プライマリ サーバ Arcserve Backup データベース(ASDB) に Microsoft SQL Server 2008 以降がインストールされている必要があります(Microsoft SQL Server 2008 Express Edition はデータベースとしてサポートしていません) 。

  注： ブランチ プライマリ サーバについては、Arcserve Backup プライマリ サーバ用の最小要件以外に必要とされる追加のハードウェアやソフトウェアはありません。
- Microsoft SQL Server をサポートする Arcserve Backup を正常にインストールするには、デバイスを作成する権限を持つ sa アカウントのような管理アカウントが必要になります。

Microsoft SQL Server をサポートする Arcserve Backup をインストールする際に、Arcserve Backup データベース(SQL) システム アカウントの入力が求められた場合は、*sa* アカウントを使用する必要があります。

- SQL Enterprise Manager で、データベースのセキュリティ モードを SQL セキュリティに設定します。これは SQL セキュリティを認証モードとして使用し、バックアップするシステムが Windows ドメインの内側または外側に存在する場合に適用されます。
- セットアップ中に、Microsoft SQL Server 2008、または Microsoft SQL Server 2012 を Arcserve Backup データベースとして指定すると、Windows 認証または SQL Server 認証を使用して Microsoft SQL データベースと通信することができます。
- Microsoft SQL Server のアカウントが変更された場合は、サーバ環境設定ウィザードを使用して対応する変更を行う必要があります。
- Arcserve Backup データベース エンジンは、Microsoft SQL Server データベースのステータスを定期的にポーリングします。Microsoft SQL Server が正常に応答しない場合、データベース エンジンはその Microsoft SQL Server が使用不能でありシャットダウンされていると判断します(データベース エンジンのアイコンが赤色で表示されます) 。この問題を回避するには、以下のレジストリ キーの値をより大きな値に変更して、Arcserve Backup データベース エンジンの待機時間を延長します。

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\Database\MSSQL\SQLLoginTimeout
- Arcserve Backup は、NEC CLUSTERPRO 環境においては、Microsoft SQL Server を Arcserve Backup サーバにローカル インストールすることはできません。NEC CLUSTERPRO 環境では、Arcserve Backup データベース インスタンスをリモート システムにインストールする必要があります。
- ODBC ドライバを設定できる場合、[ODBC データ ソース アドミニストレータ]ダイアログ ボックスの [システム DSN]タブにあるシステム データ ソース「ASNT」で、クライアント設定により TCP/IP 通信を使用できるようにする必要があります。

リモート データベースの考慮事項

リモート データベースを使用すると、ローカル マシン上のデータベースと同じような感覚で、単一のデータベースをシンプルかつ透過的な方法で共有することができます。この設定を使用した場合、情報はすべてリモート データベースに保存されるので、ローカル マシンにはデータベースが必要ありません。この設定は、以下のような状況に最適です。

- データベースに使用できる十分なディスク容量が、ローカルに存在しない場合。
- 組織としての要件がなく、データベースを 1 箇所に集約して管理を容易にする場合。
- Arcserve Backup サーバではないマシンを、Microsoft SQL Server 専用マシンとして使用する場合。
- クラスタ対応環境で SQL Server インスタンスを保護するためには、すべてのクラスタ ノードに Agent for Microsoft SQL Server を手動でインストールする必要があります。

  注： Microsoft SQL Server データベースのバックアップとリストアの詳細については、「Agent for Microsoft SQL Server ユーザ ガイド」を参照してください。
- サーバ環境設定ウィザードを使用して、リモート Arcserve データベースと Arcserve プライマリ サーバまたはスタンドアロン サーバの間の ODBC 通信を設定します。このウィザードを使用すると、特に、使用中の環境に複数の Arcserve Backup サーバがある場合、サーバ間で効率の良い通信を設定できます。
- Arcserve データベース インスタンスをホストしているシステムと Arcserve Backup が通信できるようにするには、SQL Server データベース インスタンスと Arcserve サーバ間の TCP/IP 通信を有効にする必要があります。

  注： 詳細については、「Microsoft SQL Server データベースで TCP/IP 通信を有効にする方法」を参照してください。

重要： Microsoft SQL Server 2014 Express Edition は、リモート データベース通信をサポートしていません。

リモート データベース設定での ODBC 通信の指定

別の Arcserve Backup サーバが Microsoft SQL をデータベースとして使用している場合は、そのリモート マシンにローカル データベースをリダイレクトできます。Arcserve Backup では、ODBC を使用して Microsoft SQL Server に接続できます。サーバに SQL がインストールされており、Arcserve Backup SQL データベースが正しくセットアップされている場合、そのサーバに ODBC データ ソースをリダイレクトできます。この場合、ローカル サーバのユーザがリモート サーバで認証を受けている必要があります。

リモート データベース設定で ODBC 通信を指定する方法

1. Windows の [コントロール パネル] を開き、[管理ツール] - [データ ソース (ODBC)] - [システム DSN] の順に選択します。
2. 以下のラベルのシステム データ ソースを追加します。

   名前 : ASNT
   サーバ: MachineName\InstanceName
3. 画面の指示に従ってテストし、環境設定を完了します。

必要な SQL 接続の数を計算する方法

実行するジョブごとに、2 つの SQL 接続が必要です。SQL Server に十分な接続数 (またはライセンス数) が設定されていることを確認します。デフォルトの SQL 接続を判断するには、SQL Arcserve マネージャから [サーバ]- [SQL Server]を選択します。 [環境設定]タブから参照すると、ユーザの接続を表示できます。これらの値を適切なユーザ設定に指定します。たとえば「レコードを更新できません」または「ログインできませんでした」などのエラー メッセージが表示された場合、接続数が不足している可能性があります。オープン オブジェクトを 2000 に増やす必要があります。

Microsoft SQL Server データベースで TCP/IP 通信を有効にする方法

Microsoft SQL Server 2008 以降を使用して Arcserve データベースインスタンスをホストしていて、Arcserve Backup データベースがリモート システムにある場合、インストール ウィザードがリモート システム上のデータベースと通信できない場合があります。

インストール ウィザードがリモート ホストと通信できるようにするには、Arcserve Backup をインストールする前に、Arcserve Backup サーバと Arcserve Backup データベースをホストするサーバの間の TCP/IP 通信を有効にする必要があります。

Microsoft SQL Server 2008 以降 -- Microsoft SQL Server 2008 以降のシステムで TCP/IP 通信を有効にするには、SQL Server Configuration Manager を実行し、SQL Server インスタンスに対して TCP/IP 通信を有効にします。TCP/IP 通信を適用するには、すべての Microsoft SQL Server サービスを再起動します。

注： Microsoft SQL Server 2008 では、SQL Server Native Client 10.0 ドライバを使用する必要があります。

データベースの整 合 性 チェック

データベースのサイズが大 きく動 作 が遅 い場 合 は、データベースの整 合 性 チェックを実 行 することをお勧 めします。この処 理 には時 間 を要 しますが、SQL データベースが十 分 な機 能 を発 揮 しているかどうかを判 定 するために必 要 な作 業 です。詳 細 については、Microsoft SQL Serverのマニュアルを参 照 してください。

重 要 : ログ サイズを定 期 的 に確 認 するようにしてください。ログがいっぱいになっていると、データベースは動 作 しません。デフォルトで [チェックポイント時 のログ切 り捨 て]が設 定 されていても、大 量 のレコードを保 存 する場 合 は、ログ ファイルのサイズをデータベース サイズの 50% に増 やす必 要 があります。

Arcserve Backup データベース アプリケーションの指 定

以 下 のセクションでは、データベースを基 礎 にした Arcserve Backup として Microsoft SQL Server および Microsoft SQL Server 2014 Express を設 定 する方 法 を説 明 します。

- Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の設 定
- Arcserve Backup データベースを異 なるシステムまたはインスタンスに移 動
- Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server 2014 Express の設 定

Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server の設定

[サーバ環境設定ウィザード]を使用して、Microsoft SQL Server を Arcserve Backup データベースとして設定できます。

Microsoft SQL Server を Arcserve Backup データベースとして設定する前に、以下を確認します。

- このタスクの開始前に、Arcserve Backup データベースをホストするシステムに Microsoft SQL Server をインストールする必要があります。
- Arcserve Backup を設定して Microsoft SQL Server を Arcserve データベースとして使用するようにした後、[サーバ環境設定ウィザード]は exptosql.exe というラベルのコマンド ユーティリティを開きます。このコマンド ユーティリティは、Microsoft SQL Server 2014 Express データベースのコア テーブルと詳細テーブルを、新しく設定した Microsoft SQL Server データベースにマイグレートします。
- この手順を使用して、Arcserve Backup Microsoft SQL Server データベースを別のサーバに移動できます。

注： Microsoft SQL Server を Arcserve Backup データベースとして使用する方法の詳細については、「Microsoft SQL Server の Arcserve Backup データベースとしての使用法」を参照してください。

Microsoft SQL Server を Arcserve Backup データベースとして設定する方法

1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [CA]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。


   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. [データベースの選択]オプションを選択し、[次へ]をクリックします。

3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

   注： Unicode ベースの東アジア言語文字 (JIS2004 など) を含むデータを保護する必要がある場合は、データ検索および並べ替えを可能にするために SQL 照合順序を有効にする必要があります。このためには、[データベースのインストール パスを選択してく

ださい]ダイアログ ボックスで [言語サポート オプション]をクリックし、画面の指示に従って設定を完了します



4. 環境設定が終了したら、サーバ環境設定ウィザードはコマンド ライン ウィンドウを開き、exptosql.exe を起動し、SQL Server 2014 Express のコア テーブルと詳細テーブルを、SQL Server の新規データベースにマイグレートします。

   exptosql.exe が起動しない場合は、コマンド ライン ウィンドウを開き、exptosql.exe を起動します。

   注：デフォルトでは、exptosql.exe は以下のディレクトリにインストールされます。

   C:\Program Files\CA\ARCserve Backup

   以下のコマンドを実行します。

   a. **exptosql.exe core**

      これは必須手順です。引数 core は、SQL Server 2014 Express データベースから SQL Server データベースに、コア テーブルをマイグレートします。

      重要：このコマンドは、SQL Server の環境設定が完了したらただちに実行する必要があります。

b. **exptosql.exe detail**

この手順は省略可能です。引数 detail は、SQL Server 2014 Express データベースから SQL Server データベースに、詳細テーブルをマイグレートします。このコマンドは、コア テーブルのマイグレーション プロセスが完了した後であれば、いつでも実行できます。

注： SQL Server 2014 Express データベースのサイズに応じて、詳細テーブルのマイグレーション プロセスでは完了までにかなりの時間がかかる場合があります。

Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンスに移動

サーバ環境設定ウィザードを使用して、Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンスに移動します。

注： このオプションは、Microsoft SQL Server のインストールのみに適用されます。

Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンスに移動する前に、以下の点に注意してください。

- サーバ環境設定ウィザードを使用して、現在の Microsoft SQL Server 環境設定を以下の種類の設定に変更できます。
  - クラスタ対応
  - リモート
  - Local
- 新しい SQL Server のインストールにアクセスするには、認証方法を指定する必要があります。以下のいずれかの認証方法を使用できます。
  - Windows セキュリティ
  - SQL Server セキュリティ
- SQL Server 認証を使用するリモートの SQL Server インストールの場合、リモート サーバの管理者アカウント用のログイン ID およびパスワードを提供する必要があります。

Arcserve Backup データベースを異なるシステムまたはインスタンスに移動する方法

1. Windows の [スタート]-[すべてのプログラム]-[CA]-[ARCserve Backup]-[サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。


   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. [データベースの選択]オプションを選択し、[次へ]をクリックします。

3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

   注： Unicode ベースの東アジア言語文字 (JIS2004 など) を含むデータを保護する必要がある場合は、データ検索および並べ替えを可能にするために SQL 照合順序を有効にする必要があります。このためには、[データベースのインストール パスを選択してく

ださい]ダイアログ ボックスで [言 語 サポート オプション]をクリック し、画 面 の指 示 に従 って設 定 を完 了 します



環 境 設 定 が完 了 したら、SQL Server データベースをホスト するシ ステムに Arcserve Backup データベース保 護 エージェント をインス トールする必 要 があります 。

4. Arcserve データベース保 護 エージェント をインスト ールするには、 以 下 の**いずれか**を実 行 します 。

   - SQL Server データベースが Arcserve Backup プライマリ サーバ にインスト ールされ ている場 合 、Windows エクスプローラを開 いて、以 下 のディレクトリを参 照 します 。

     C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\Packages\ASDBSQLAgent

   - SQL Server データベースが Arcserve Backup プライマリ サーバ にインスト ールされ ていない場 合 、Windows エクスプローラを 開 いて、以 下 のディレクトリを参 照 します 。

     C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\Packages\ASDBSQLAgent

SQL Server データベースをホストするシステムの任意の場所に、ASDBSQLAgent ディレクトリの内容をコピーします。

5. ASDBSQLAgent ディレクトリで、以下のファイルをダブルクリックします。

   SQLAgentRmtInst.exe

   [Arcserve Backup Agent for SQL セットアップ]ダイアログ ボックスが表示されます。

6. 現在のインストールに合うように、以下のフィールドに入力します。

   - SQL インスタンス名

     保護する SQL インスタンスの名前を指定します。

   - 認証モード

     Arcserve Backup がデータベースとの通信およびその保護に使用する認証モードを指定します。

     [SQL 認証]を認証モードに指定する場合、以下のフィールドに入力します。

     - [SQL SA 名]

       SQL システム アカウント名を指定します。

     - [SQL SA パスワード]

       SQL システム アカウント パスワードを指定します。

7. [インストール]をクリックし、画面の指示に従ってインストールを完了します。

Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server 2014 Express の設定

[サーバ環境設定ウィザード]を使用して、Microsoft SQL Server 2014 Express を Arcserve Backup データベースとして設定できます。

Microsoft SQL Server 2014 Express を Arcserve Backup データベースとして設定する前に、以下の考慮事項と制限事項を確認します。

- Microsoft SQL Server 2014 Express を使用中の環境に展開するには、Microsoft .NET Framework 2.0 および Microsoft Data Access Components(MDAC) 2.8 Service Pack 2 をプライマリ サーバにインストールする必要があります。[サーバ環境設定ウィザード]でこれらのいずれかのアプリケーションが検出されない場合、ウィザードはこれらを自動的にインストールします。
- Microsoft SQL Server 2008 Express はリモート インストールをサポートしていません。Arcserve データベースは Arcserve Backup プライマリ サーバにインストールする必要があります。
- Microsoft SQL Server データベースのインストールから Microsoft SQL Server 2008 Express データベースのインストールに、データベース情報をマイグレートすることはできません。

Arcserve Backup データベースとしての Microsoft SQL Server 2014 Express の設定方法

1. Windows の [スタート]- [すべてのプログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]- [サーバ環境設定ウィザード]の順に選択します。

   [サーバ環境設定ウィザード]が開きます。

2. [**データベースの選択**]オプションを選択し、[**次へ**]をクリックします。

3. 画面の指示に従い、環境設定を完了します。

   注： Unicode ベースの東アジア言語文字 (JIS2004 など) を含むデータを保護する必要がある場合は、データ検索および並べ替えを可能にするために SQL 照合順序を有効にする必要があります。このためには、[SQL Server Express インスタンス]ダイアログ ボックスで [言語サポート オプション]をクリックし、画面の指示に従って設定を完了します

Arcserve Backup ログとレポート

Arcserve Backupには、ログおよびレポートを表示するために、以下のオプションが用意されています。

- [アクティビティ ログ]--すべての Arcserve Backup アクティビティのログを記録します
- テープ ログ --すべてのメディア アクティビティを記録します(デバッグ用)。
- ジョブ ログ - 特定のジョブに関連したアクティビティを記録します。
- [レポート マネージャ]Arcserve Backup--印刷または表示用に、データベースからレポートを生成します。

アクティビティ ログ データ

アクティビティ ログには、Arcserve Backupで実行された操作の包括的な情報が記録されます。これは、実行されたすべてのジョブに対するすべてのArcserve Backupアクティビティの監査記録となります。このログを毎日チェックすることで、ジョブの実行中にエラーが発生していないかどうかを調べることができます。特定のセッションをリストアするときには、このログを使用してセッション番号を調べることもできます。アクティビティ ログは [ジョブ ステータス]マネージャからアクセスできます。

このログには、それぞれのジョブについて、以下の情報が含まれます。

- ジョブの開始日時と終了日時
- ジョブの種類
- データの平均スループット
- 処理 (バックアップ、コピーなど) したディレクトリとファイルの総数
- ジョブ セッション番号とジョブ ID
- ジョブの結果
- ジョブの実行中に発生したエラーと警告
- すべての子ジョブは親ジョブの下に説明付きで表示されています。

アクティビティ ログでは、フィルタ、メッセージ グループ、またはメッセージの送信日などを基準に、ログを並べ替えることができます。アクティビティ ログの詳細については、「ジョブのカスタマイズ」を参照してください。

テープ ログ

テープ ログには、バックアップ デバイスからArcserve Backupに送信されたメッセージが記録されます。このログは、通常の操作では生成されません。デバッグする場合にのみ作成されます。テープ ログを有効にするには、サーバ管理の環境設定メニューを使用してください。

注： クロスプラットフォーム環境では、テープ ログにはWindows以外のサーバの情報は表示されません。GUIで確認できるのは、Windowsサーバのテープ エンジン情報だけです。

ジョブ ログ

Arcserve Backup で実 行 された各 ジョブに対 して、ジョブ ログが生 成 されます。ジョブをサブミットする前 にログ オプションを選 択 すると、ログの詳 細 レベルを指 定 できます。ジョブ ログの詳 細 については、「ジョブのカスタマイズ」を参 照 してください。

レポート マネージャ

レポート マネージャを使用すると、Arcserve Backupデータベースに保存されている情報に基づいて、さまざまなレポートを生成できます。レポートをプレビューしたり、プリンタまたはファイルに出力したり、レポートの作成をスケジューリングすることができます。

詳細情報：

レポート マネージャを使用したレポートの生成

レポート マネージャを使 用 したレポートの生 成

レポート マネージャを使 用 すると、Arcserve Backup アクティビティに関 するレポートを生 成 できます。

プライマリ サーバ、スタンドアロン サーバ、およびメンバ サーバから即 実 行 するレポートを生 成 できます。レポートはプライマリ サーバとスタンドアロン サーバで特 定 の時 間 に実 行 されるようにスケジュールできます。レポートをメンバ サーバからスケジュールすると、レポートはプライマリ サーバから実 行 され、プライマリ サーバのマネージャ コンソールに表 示 されます。その後 、<ARCSERVE_HOME>/Reports ディレクトリに保 存 されます。

レポート マネージャに関 する注 意 事 項

- [今 すぐ作 成]機 能 で生 成 されたレポートはすべて、レポート マネージャのウィンドウまたは Internet Explorer などのブラウザ アプリケーションで表 示 できます。
- スケジュール設 定 により生 成 されたレポートはすべて、レポート マネージャ ウィンドウで表 示 する必 要 があります。

レポート マネージャを使 用 したレポートの生 成 方 法

1. ホーム画 面 のナビゲーション バーにある [モニタとレポート]メニューから、 [レポート]をクリックします。

   レポート マネージャが開 き、さまざまなカテゴリのレポートのビューを含 む、展 開 可 能 なツリーが表 示 されます。

2. レポート カテゴリビューで、一 覧 からレポート テンプレートを選 択 します。

   右 ペインにレポート テンプレートの一 覧 が表 示 されます。

3. 生 成 するレポートを選 択 して右 クリックします。ポップアップ メニューから次 のいずれかのオプションを指 定 します。

   スケジュール

   レポートを特 定 の時 間 に実 行 するようにスケジュールできます。


   このオプションを指 定 すると、 [スケジュール レポート]ダイアログ ボックスが表 示 されます。 [スケジュール レポート]ダイアログ ボックスで、プロンプトの指 示 に従 って、必 須 フィールドに入 力 してレポートをスケジュールします。

今すぐ作成

今すぐ実行するレポートを生成できます。

このオプションを指定すると、[レポートの作成]ダイアログボックスが表示されます。[レポートの作成]ダイアログボックスで、プロンプトの指示に従って、必須フィールドに入力して今すぐレポートを作成します。

Arcserve Backup がレポートを作成すると、以下の図に示すように、レポートの結果が、レポート コンテンツ ビュー ペインに表示されます。



注： レポート マネージャでは、レポートを削除することもできます。削除オプションを使用して、レポート ファイル全体を削除するか、日付に基づいてレポートを削除します。

レポート マネージャのレポート

レポート マネージャを使用して、以下の 3 種類のレポートを生成できます。

- 標準
- カスタム
- 拡張

これらのレポートについて、このセクションで詳細に説明します。各レポートおよび種類の概要については、「レポート カテゴリ」を参照してください。

標準レポート

Arcserve Backupには、バックアップおよびリストアに関する全般的な情報を表示する、数種類の標準レポートが用意されています。レポートには、ジョブの実行、メディアのバックアップ、およびバックアップ デバイス エラーなどのアクティビティが表示されます。レポート フィルタを使用して、レポートに含めるバックアップ メディアを選択できます。標準レポートはカスタマイズしたり、スケジュールを設定することはできません(プレフライト チェック レポートとGFS メディア予測レポートを除く) 。

注： Arcserve Backup がスケジュールを介してレポートを生成する場合、Arcserve Backup は、レポート マネージャ内のプレフライト チェック レポートおよび GFS メディア予測レポートを表示できません。

カスタム レポート

カスタム レポートは、特定のニーズに合わせてカスタマイズできます。レイアウトは標準レポートと似ていますが、カスタム レポートはテンプレートを使用して作成され、.XML 形式で保存されます。

注： レポート列の幅を変更してカスタム レポートのレイアウトを調整できます。Windows のメモ帳を起動し、調整するレポートを検索します。レポート テンプレートで、FIELD タグの WIDTH 属性を追加または変更します。

カスタム レポートは、今すぐ、または時刻や間隔を指定して作成できます。スケジュールは、プライマリ サーバまたはメンバ サーバから指定できます。また、作成したカスタム レポートを電子メールで自分宛に送信するように指定することもできます。

カスタム レポートには以下の 2 種類があります。

- **定義済み** -- Arcserve Backup と共にインストールされるレポートで、7 つのカテゴリに分けられています。定義済みレポートには基本レポート データの見出しが含まれていますが、レポート ライタを使用するとこれらの見出しを必要に応じて変更できます。
- **ユーザ作成** -- レポート ライタを使用すると、テンプレートを使用せずにレポートを作成できます。作成したレポートを Arcserve Backup レポート ディレクトリに保存しておくと、そのレポートのタイトルがレポート マネージャの [マイ レポート] フォルダに表示されるようになります。

  注： レポートのスケジュールはプライマリ サーバおよびメンバ サーバから指定できますが、レポートの生成は Arcserve Backup によってプライマリ サーバから実行されます。ユーザ作成のカスタム レポートをプライマリ サーバからスケジュールどおりに実行するには、ユーザ作成レポート テンプレートをプライマリ サーバのレポート ディレクトリにコピーする必要があります。プライマリ サーバのデフォルトのレポート テンプレート ディレクトリは、以下のとおりです。

  C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\templates\reports

拡張レポート

拡張レポートは、Arcserve 環境内の現在のデータ保護ステータスの概要を提供します。拡張レポートは事前に定義されており、Arcserve Backup をインストールするとさまざまな種類で利用可能になります。レポートに含まれるデータ見出しは、特定のニーズに合わせて変更することができます。

レポートを実行するには、レポートの種類と、生成されたレポートが保存されるファイルのパスを指定する必要があります。

拡張レポートは、すぐに実行されるよう指定するか、指定した時刻または繰り返し間隔で実行されるようスケジュールできるという点で、カスタム レポートに似ています。生成された拡張レポートを電子メールで送信することもできます。

レポート カテゴリ

レポート マネージャに表示されるレポート カテゴリは、Arcserve Backupのホーム ディレクトリにある外部XMLスキーマ ファイル (categories.xml) で定義されています。categories.xml ファイルを編集して、レポート カテゴリの表示順を変更できます。

以下の表では、標準レポートとカスタム レポートで使用できるカテゴリと種類を説明します。

ステータス レポート (日単位)

このレポート カテゴリには、24時間以内に実行されたすべてのジョブのステータスが表示されます。これには、24時間以内にバックアップとメディアの書込みに失敗したすべてのクライアントを表示するレポートが含まれます。

以下のレポートを選択できます。

- ジョブ ステータス レポート (日単位)
- バックアップ ステータス レポート (日単位)
- バックアップ エラー レポート (日単位)
- 最近の書き込みメディア レポート

注: バックアップ ステータス レポート (日単位) には、[圧縮率] フィールドが含まれます。圧縮率は、デデュプリケーション後に実際にディスクに書き込まれたデータ量を示します。このフィールドは、デデュプリケーション デバイス グループにバックアップされたセッションについてのみ有効になります。

ジョブ レポート

このレポート カテゴリには、週単位で実行されたレポート ジョブのステータス情報が表示されます。これにはすべての失敗したバックアップと今後実行が予定されているレポート ジョブのステータスを表示するプレフライト チェック レポートが表示されます。

以下のレポートを選択できます。

- ジョブ レポート (標準)
- エンタープライズ ジョブ ステータス レポート (標準)
- ジョブ ステータス レポート (7日間)
- バックアップ ステータス レポート (7日間)

- バックアップ エラー レポート
- プレフライト チェック レポート

メディア レポート

このレポート カテゴリには、作成されたメディア エラーのリストを含む、バックアップされたセッションの詳細なメディア情報が表示されます。GFS ジョブの今後のメディア スケジュールも表示されます。

以下のレポートを選択できます。

- バックアップ メディア エラー レポート (標準)
- セッション詳細レポート (標準)
- セッション レポート (標準)
- Arcserve Backup for Laptops and Desktops セッション詳細レポート (標準)
- GFS メディア予測レポート (標準)
- メディア使用率の比較レポート
- メディア使用レポート
- データ回復の必須メディア レポート
- メディア使用履歴レポート (7 日間)
- デバイス内の再利用セット メディア レポート (標準)

注: メディア使用、セッション詳細、およびセッションの各レポートには、[デデュプリケーション セッション用圧縮率]というフィールドが追加されました。この比率は、デデュプリケーション後に実際にディスクに書き込まれたデータ量を示します。このフィールドは、デデュプリケーション デバイス グループにバックアップされたセッションについてのみ有効になります。このフィールドは、レポート マネージャだけでなく、[レポート ライタ]-[ファイル]-[開く]-[Arcserve Backup ホーム ディレクトリ]-[テンプレート]-[レポート]で表示することができます。

メディア プール レポート

このレポート カテゴリには、再利用セットおよび GFS ローテーション プロファイルでのメディアのステータスを含む、詳細なメディア プール関連情報が表示されます。

以下のレポートを選択できます。

- メディア プール レポート (標 準)
- メディア プール ロケーション レポート (標 準)
- GFS ローテーション プロファイル レポート (標 準)
- 詳 細 メディア プールレポート
- 再 利 用 セット 内 メディア レポート

デバイス レポート

このレポート カテゴリでは、デバイスでバックアップ中 に発 生 するエラー数 を含 む、Arcserve Backup で使 用 するバックアップ デバイスについての情 報 が表 示 されます。

以 下 のレポートを選 択 できます。

- バックアップ デバイス レポート (標 準)

バックアップ クライアント レポート

このレポート カテゴリでは、データベースとクライアント エージェントのデータ サイズを含 むバックアップ クライアント 情 報 が表 示 されます。

以 下 のレポートを選 択 できます。

- バックアップ クライアント データ サイズ レポート
- バックアップ クライアントおよびジョブ関 連 レポート
- 詳 細 メディア使 用 率 レポート (バックアップ クライアント 別)

注 : バックアップ クライアント データ サイズ レポートには、[圧 縮 率]というフィールドが追 加 されました。この比 率 は、デデュプリケーション後 に実 際 にディスクに書 き込 まれたデータ量 を示 します。このフィールドは、デデュプリケーション デバイス グループにバックアップされたセッションについてのみ有 効 になります。このフィールドは、レポート マネージャだけでなく、[レポート ライタ]- [ファイル]- [開 く]- [Arcserve Backup ホーム ディレクトリ]- [テンプレート]- [レポート]で表 示 することができます。

リソースの使 用 量 履 歴 レポート

このレポート カテゴリでは、履 歴 データに基 づいて予 測 される使 用 量 情 報 が表 示 されます。

以 下 のレポートを選 択 できます。

- メディア使 用 履 歴 レポート (7 日 間)
- メディア使 用 レポート

- メディア使用率の比較レポート
- バックアップ ウィンドウとスループットの比較レポート

ステージング レポート

このレポート カテゴリは、ステージングを使用してファイル システム デバイスにバックアップされたデータの分析と管理に使用できる情報を提供します。

ステージング レポートでは、マイグレーション セッション、SnapLock セッション、およびステージング デバイスからパージしなかったセッションについてのステータス情報を表示できます。サマリ レポートでは、ユーザが指定した日付範囲に基づいて特定のジョブやジョブ グループについての情報を表示できます。

以下のレポートを選択できます。

- ステージング マイグレーション レポート
- ステージング パージ エラー レポート
- ステージング SnapLock レポート
- ステージング サマリ レポート

監査ログ レポート

このレポート カテゴリでは、サービス開始と停止、パスワードの変更などの既存のアクティビティ ログ情報に監査フィールドが追加されます。これによって、だれがどのマシンからどのアプリケーションを使用してアクションを実行したかを特定できます。

以下のレポートを選択できます。

- 監査ログ レポート

統計レポート

このレポート カテゴリには、現在のデータ保護ステータスの概要が用意されています。レポートには、バックアップおよびリストア ステータスの情報が含まれています。ただし、その出力は指定するフィルタの組合せに基づきます。

以下のレポートを選択できます。

- バックアップ試行成功率：サマリ レポート(詳細)
- バックアップ試行成功率：個別のクライアント レポート(詳細)
- リストア試行成功率レポート(詳細)
- ドライブ スループット レポート(詳細)

- バックアップ エラー レポート (詳 細)
- バックアップの失 敗 回 数 が多 いクライアント のレポート (詳 細)
- バックアップに連 続 して失 敗 した回 数 が多 いクライアント のレポート (詳 細)
- 部 分 バックアップの回 数 が多 いクライアント のレポート (詳 細)
- フル バックアップ期 間 (詳 細)
- 前 回 のバックアップ ステータス レポート (詳 細)
- ボールト レポート (詳 細)

マイ レポート

このレポート カテゴリには、以 下 のディレクトリに保 存 された、ユーザ作 成 レポート が表 示 されます 。

CA\ARCserve Backup\Templates\Reports

統 計 レポート

統 計 レポートでは、さまざまなレポート フィルタを受 け入 れて解 析できます。ただし、すべてのレポートにすべてのフィルタが必 要 なわけではありません。生 成 中 のレポートのタイプに基 づいて、その指 定 されたレポートによって必 要 とされるフィルタ、およびサポートされるフィルタのみが使 用 されます。

詳 細 レポートを実 行 するには、少 なくともレポート タイプと生 成 されたレポート の保 存 先 パスを指 定 する必 要 があります。

対 応 するサポートされるフィルタと一 緒 に、統 計 レポート カテゴリを使 用 して、以 下 のレポートタイプを生 成 できます。

バックアップ試 行 成 功 率 : サマリ

このレポートは、成 功 したバックアップ試 行 の比 率 を示 します。未 完 了 および失 敗 のバックアップ試 行 の比 率 も示 します。

サポートされるフィルタ:

- 開 始 日
- 終 了 日
- ジョブ コメント

バックアップ試 行 成 功 率 : 個 別 クライアント

このレポートは、成 功 したバックアップ試 行 の比 率 に関 する情 報 をノード単 位 で示 します。

サポートされるフィルタ:

- 開 始 日
- 終 了 日
- ジョブ コメント

リストア試 行 成 功 率

このレポートは、全 リストア試 行 での成 功 率 を示 します。

サポートされるフィルタ:

- 開 始 日
- 終 了 日

ドライブ スループット

このレポートは、システムのテープ ドライブで観 察 された、平 均 スループットに関 する情 報 を示 します。このレポートで取 得 さ

れるスループットは、ドライブのネイティブ スループットと比較することができます。このレポートの出力は、ドライブ シリアル番号を指定して、特定のドライブにフィルタできます。

バックアップ エラー

このレポートは、レポート期間中にバックアップ ジョブに関連して発生した、各バックアップ パスでのエラーおよび警告の件数を示します。これは、最大エラー数を持つクライアントの決定を助けます。

サポートされるフィルタ:

- 開始日
- 終了日
- ジョブ コメント

失敗したバックアップ試行

このレポートは、レポート期間中にバックアップ試行が多く失敗したクライアントを示します。

サポートされるフィルタ

- 開始日
- 終了日
- ジョブ コメント
- 最初のカウント(最初の「n」クライアントのみに出力を制限)

連続して失敗したバックアップ試行

このレポートは、レポート期間中にバックアップ試行に連続して失敗したクライアントを示します。

サポートされるフィルタ

- 開始日
- 終了日
- 最初のカウント(最初の「n」クライアントのみに出力を制限)

部分バックアップ

このレポートは、部分バックアップ回数の多いクライアントを示します。このレポートは、重要なファイルを特定してリストアするのを助けます。

サポートされるフィルタ

- 開始日
- 終了日
- 最初のカウント(最初の「n」クライアントのみに出力を制限)

フル バックアップ期間

このレポートは、レポート期間でのすべてのバックアップ パスについて、フル バックアップの平均バックアップ時間、平均バックアップ データ量、平均スループットを示します。

サポートされるフィルタ

- 開始日
- 終了日

前回のバックアップ ステータス レポート

このレポートは、キューにある全バックアップ ジョブの前回の実行ステータスを示します。ジョブがまだアクティブである場合は、実行中ジョブの現在のステータスが示されます。このレポートは、レポート生成時におけるキュー内のジョブのステータスのみを示します。

サポートされるフィルタ

- なし

ボールト レポート

このレポートは、レポート日にボールトに入るまたはボールトから外れるテープのリストを示します。

サポートされるフィルタ

- なし

カスタム レポート ジョブのスケジュール

カスタム レポートの実行をスケジュールするには、レポート マネージャを使用する方法と、ジョブ スケジューラ ウィザードを使用する方法があります。レポート マネージャを使用する場合は、2種類の標準レポート(プレフライト チェック レポートとGFSメディア予測レポート)、およびレポート カテゴリに表示されるカスタム レポート(定義済みレポートとユーザ作成レポート)のスケジュールを設定できます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- レポート マネージャを使用したカスタム レポートのスケジューリング
- ジョブ スケジューラ ウィザードを使ったカスタム レポートのスケジューリング

レポート マネージャを使 用 したカスタム レポートのスケジューリング

レポート マネージャからカスタム レポートをスケジュールする方 法

1. レポート リスト ツリーからスケジュールするレポートを見 つけます。
2. レポートの説 明 の横 にある左 側 のパネル ペインで [スケジュール] をクリックします。
3. レポートの名 前 とフォーマット タイプ(.xml または .csv) を指 定 します。
4. (オプション) レポートが電 子 メールで送 られると通 知 されるようにするには、 [Alert オプション]ボックスを選 択 し、 [次 へ]をクリックします。
5. レポートをすぐに実 行 するオプションか、特 定 の時 刻 に実 行 するオプションを選 択 し、 [次 へ]をクリックします。
6. [ジョブ サマリ]ページで選 択 内 容 を確 認 し、必 要 に応 じてジョブの説 明 を入 力 します。
7. [サブミット]をクリックして、レポート ジョブを実 行 します。

ジョブ スケジューラ ウィザードを使ったカスタム レポートのスケジューリング

ジョブ スケジューラ ウィザードからカスタム レポートをスケジュールする方法

1. Arcserve Backup Report Writer を使用してレポート テンプレートを作成し、それをファイルに保存します。
2. [ウィザード]メニューまたはArcserve Backupホームのナビゲーション バーからジョブ スケジューラ ウィザードを起動します。
3. [実行するプログラム]コンボ ボックスで、[CAReports]を選択し、レポート テンプレート名、レポート データを保存する出力ファイル名、およびパラメータとしてサイレント モード(-s) を入力します。

   注: リモート ライタがサポートする全コマンド ラインについては、「コマンド ライン リファレンス ガイド」を参照してください。

レポート ライタ ユーティリティによるカスタム レポートの作成

カスタム レポートを作成するには、Arcserve Backup のユーティリティであるレポート ライタを使用します。レポート ライタには、クイック スタート、[モニタとレポート]メニュー、または Arcserve Backup ホーム画面の [モニタとレポート]セクションからアクセスすることができます。

注： レポート ライタを使って作成したレポートは、レポート マネージャでプレビュー、印刷、またはスケジューリングできます。

レポート ライタ ユーティリティを使用したカスタム レポートの作成方法

1. [クイック スタート]メニューから [モニタとレポート]を選択し、[レポート ライタ]をクリックします。

   [Arcserve Backup レポート ライタ]ウィンドウが表示されます。

2. 定義済みレポートを生成する場合は、[ファイル]メニューから [開く]を選択して目的のレポートを見つけます。ユーザ定義のレポートを生成する場合は、手順 3に進みます。

3. [レポート タイトル]テキスト ボックスに、レポートの名前を入力します。[説明]テキスト ボックスに、レポートの説明を入力することもできます。

4. [使用可能クエリ]テーブルで、レポートで使用する情報の収集元となるソースを選択します。ソース(メディアやメディア プールなど) を強調表示すると、[使用可能列]テーブルに、選択したソースから収集できるデータの種類が示されます。たとえば、[使用可能クエリ]テーブルでジョブを選択した場合、ジョブの種類、ジョブの所有者、ジョブの開始時刻などの情報を収集できます。

   レポートに含める項目を選択するには、[使用可能列]テーブルで項目を強調表示し、[追加]をクリックします。項目はレポート列のテーブルに移動します。

   注： 複数のソースから収集した情報で構成されたレポートを作成できます。たとえば、ジョブの種類、テープ名、およびソース ホストについてのレポートを作成できます。

5. [次へ]ボタンをクリックして、[レポート選択基準]画面に移動します。この画面から、以下の方法でレポートをカスタマイズできま

す。

- [並べ替えの方向] - レポートの列内のレコード(つまり行)を昇順または降順にソートします。デフォルトでは、レコードは昇順に並んでいます。
- [列順の設定] - [レポート列]リストの最上部にある列がレポートの最初の(一番左の)列として表示されます。列の位置を変更するには、[レポート列]テーブルでその列を強調表示し、上下の矢印ボタンをクリックします。
- [フィルタの設定] - レポートのレコードは、定義した特定の基準でフィルタ処理されます。[演算子]および[条件]の各ドロップダウンメニューとともに、[値]フィールドを使用して、レポートの各レコードタイプ([レポート列]テーブルに一覧表示されるレコートタイプ)に条件を指定します。フィルタを指定したら、[選択基準の追加]をクリックして、[クエリ選択基準]テーブルに追加します。

たとえば、ジョブ ID が 150 ～ 250 のジョブのみをレポートに含める場合、以下のようにします。

a. [レポート作成]テーブルの[ジョブ ID]をクリックします。

b. [演算子]ドロップダウンメニューから[>=]を選択し、[値]フィールドに「150」を入力し、[条件]ドロップダウンメニューから[and]を選択します。次に、[選択基準の追加]をクリックします。

c. [演算子]ドロップダウンメニューから[<=]を選択し、[値]フィールドに「250」を入力します。[選択基準の追加]をクリックします。[クエリ選択基準]テーブルに、入力した条件が反映されます。

6. レポートを実行するには、[レポート作成]をクリックします。

注: レポートライタを使用して事前定義ディスクステージングレポートを生成する場合、[追加]と[削除]ボタンは使用できません。

複数の Arcserve Backup サーバのレポートの生成

CAReports コマンド ライン ユーティリティで -m スイッチを指定すると、Arcserve Backup サーバのレポートをいつでも生成できます。複数の Arcserve Backup サーバのレポートを生成する場合は、レポート テンプレートをいずれか 1 つのサーバ上で作成して保存し、リモート サーバをデータ ソースとして使用することをお勧めします。カスタマイズしたレポート テンプレートを、Arcserve Backup サーバごとに更新する必要はありません。テンプレートの更新すべてが一般ジョブとしてバッチ処理されるように、各サーバに -m スイッチを指定します。

注： CAReports コマンド ライン ユーティリティで -a スイッチを指定すると、ファイルの自動命名機能を有効にして、日単位のレポートを生成できます。

Arcserve Backup 診 断 ユーティリティ

Arcserve Backup 診 断 ウィザード ユーティリティは、さまざまな Arcserve Backup およびシステム ログを収 集 してパッケージ化 する便 利 なツールです。これらの情 報 は、トラブルシューティングに必 要 となる場 合 があります。

診 断 ウィザードは、以 下 の Arcserve Backup エージェントに関 する情 報 を収 集 します。

- Agent for Informix
- Agent for Lotus Domino
- Agent for Microsoft Exchange Server
- Agent for Microsoft SharePoint Server
- Agent for Microsoft SQL Server
- Agent for Oracle
- Agent for Sybase
- Client Agent for Windows
- Network Attached Storage Agent(NDMP NAS Option)
- Universal Agent

注 : 診 断 ユーティリティはデフォルトでインストールされます。

診 断 ユーティリティのコンポーネント

診 断 ユーティリティには、以 下 の 2 つのコンポーネントがあります。

- 診 断 ウィザード
- 診 断 レポート マネージャ

診 断 ウィザードは、Arcserve Backupプログラム グループから起 動できます。診 断 ウィザードを使 用して、生 成 するレポートとログの種 類 を設 定 できます。

以 下 の2種 類 のレポート生 成 モードのいずれかを実 行 できます。

- **高 速 モード** -- ローカル マシンに関 する情 報 を収 集 します。詳 細 なデバッグ情 報 は含 まれません。
- **拡 張 モード** -- ローカル マシンまたはリモート マシンに関 する情 報 を収 集 し、より詳 しいデバック情 報 を含 むレポートを生 成 します。このモードを選 択 すると、関 連 するジョブを再 実 行 するように要 求 されます。これにより、新 規 に選 択 したデバッグのフラグがジョブ中 に処 理 され、レポートに出 力 されます。

また診 断 ウィザードでは、生 成 されたログをハードディスク上 のどこに保 存 するのかを指 定 できます。診 断 ウィザードが終 了 すると、ファイルが作 成 されます。このファイルは、診 断 レポート マネージャから表 示 できます。また、Arcserve Backupプログラム グループからもアクセスできます。

注 : 診 断 ウィザードを詳 細 モードで実 行 するには、[診 断 の種 類 を選 択]画 面 で [詳 細]オプションを選 択 し、画 面 に表 示 される指 示 に従 います。

以 下 のセクションでは、高 速 モードのレポートの実 行 と表 示 について説 明 します。

- Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを実 行 しているコンピュータを設 定 して、診 断 ウィザードと通 信 させる
- 高 速 モード診 断 ユーティリティを使 用 したレポートの作 成
- 拡 張 モード診 断 ユーティリティを使 用 したレポートの作 成
- 診 断 レポート マネージャを使 用 したレポートの表 示

Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを実 行 しているコンピュータを設 定 して、診 断 ウィザードと通 信 させる

デフォルトでは、診 断 ウィザードは、Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを実 行 するコンピュータに関する診 断 情 報 を収 集 できません。したがって、診 断 ウィザードと通 信 するためには、これらのオペレーティング システムを実 行 するコンピュータを設 定 する必 要 があります。

Windows Vista および Windows 7 オペレーティング システムを実 行 するコンピュータを設 定 して、診 断 ウィザードと通 信 させる方 法

1. Remote Registry Service が Windows サービス マネージャで実 行 していることを確 認 します。
2. Windows オペレーティング システムで TCP ポート 445 による Windows ファイアウォールを介 した通 信 が可 能 であることを確 認 します。

高速モード診断ユーティリティを使用したレポートの作成

Arcserve 診断ウィザードを使用して、ローカルサーバの診断情報を集めたレポートを生成できます。

注： 高速モードでは、ローカルサーバの詳細なデバック情報は収集されません。

高速モード診断ユーティリティを使用したレポートの作成方法

1. 診断ウィザードを開くには、[スタート] - [プログラム] - [Arcserve] - [Arcserve Backup]の順に選択し、[診断ウィザード]をクリックします。

   Arcserve [診断ウィザード]が開きます。

2. [次へ]をクリックします。

   [診断の種類を選択]ウィンドウが開きます。

   このダイアログボックスでは、診断ログをローカルまたはリモートのどちらのサーバから収集するか、およびレポートに詳細なデバッグ情報を含めるかどうかを指定できます。

3. デバッグ情報を含めずにローカルログを収集するには、[高速]タイプを選択します。

4. [次へ]をクリックします。

   ログを収集するマシンの属性を選択できます。

5. [次へ]をクリックします。

6. [診断情報ファイル名]フィールドの診断情報ファイルを保存する場所を指定し、[次へ]をクリックします。

   収集するログのサマリが表示されます。

7. [開始]をクリックします。

   このプロセスは、システム、および要求する情報量によって時間がかかる場合があります。

8. 処理が完了したら、[OK]をクリックして[完了]をクリックします。

   ファイルが作成された後に、そのファイルを Arcserve テクニカルサポートに送信するよう求められる場合があります。

拡 張 モード診 断 ユーティリティを使 用 したレポートの作 成

Arcserve 診 断 ウィザードを使 用 して、ローカル サーバの詳 細 なデバッグ情 報 を収 集 したレポートを生 成 できます。

拡 張 モード診 断 ユーティリティを使 用 したレポートの作 成 方 法

1. 診 断 ウィザードを開 くには、[スタート] - [プログラム] - [Arcserve] - [Arcserve Backup] - [診 断 ウィザード]の順 に選 択 します。

   Arcserve [診 断 ウィザード]が開 きます。

2. [次 へ]をクリックします。

   [診 断 の種 類 を選 択]ウィンドウが開 きます。

   このウィンドウでは、診 断 ログをローカルまたはリモートのどちらのサーバから収 集 するか、およびレポートでの詳 細 なデバッグ情 報 を選 択 できます。

3. 詳 細 なデバッグ情 報 を含 めたローカル ログを収 集 するには、[拡 張]タイプを選 択 します。

4. [次 へ]をクリックします。

   [Arcserve Backup ジョブを選 択]ウィンドウが開 きます。

5. Arcserve ジョブを選 択 します。

6. [次 へ]をクリックします。

   ログを収 集 するマシンの属 性 を選 択 できます。

7. [次 へ]をクリックします。

   デバッグ モードを選 択 します。

8. [次 へ]をクリックします。

   [診 断 情 報 ファイル名]フィールドの診 断 情 報 ファイルを保 存 する場 所 を指 定 し、[次 へ]をクリックします。

   収 集 するログのサマリが表 示 されます。

9. [開 始]をクリックします。

   このプロセスは、システム、および要 求 する情 報 量 によって時 間 がかかる場 合 があります。

10. 処 理 が完 了 したら、[OK]をクリックして [完 了]をクリックします。

    ファイルが作 成 された後 に、そのファイルを Arcserve テクニカル サポートに送 信 するよう求 められる場 合 があります。

診断レポート マネージャを使用したレポートの表示

情報の収集が完了したら、その情報を診断レポート マネージャで表示できます。

診断レポートを表示する方法

1. [スタート]- [プログラム]- [Arcserve]- [Arcserve Backup]をポイントし、Arcserve Backupプログラム グループから [診断レポート マネージャ]を選択して診断レポート マネージャを開きます。

   [診断レポート マネージャ]が開きます。

2. [ファイル]メニューから [開く]を選択します。
3. 保存されているログ ファイルを検索し、 **[開く]**をクリックします。

   コンソールが開き、左側のペインにログのリストが表示されます。左側のペインで項目を選択すると、右下のペインに詳細な情報が表示されます。



4. (オプション) また、左側ペインでベース製品とオプション ノードを選択すると、製品ログを表示できます。

   すべての製品ログのリストが、テープ ログおよびジョブ ログと共に右側ペインに表示されます。

   診断レポート マネージャの [ファイル]メニューから、選択したログ ファイルをエクスポート、保存、および印刷することもできます。

Arcserve Backup Infrastructure Visualization

Arcserve Backup Infrastructure Visualization では、Arcserve Backup 環境が視覚的に表現されるので、バックアップ ステータスや、サーバ、ノード、デバイス間の関係を素早く確認できます。

Arcserve Backup Infrastructure Visualization では、組織図に似た階層形式で各 Arcserve Backup サーバが表示されます。プライマリおよびメンバ サーバは、Arcserve ドメインの下にある階層の最上位に表示されます。ミニマップ機能はビューの縮小版として機能し、グラフ全体の各部を移動できます。ノード名またはノード層によってフィルタリングすることにより、Infrastructure Visualization をカスタマイズできます。また、ビューの内容を印刷することもできます。特定のサーバ、ノード、またはデバイスをダブルクリックするとその詳細が表示され、対応する Dashboard レポートにアクセスできます。

例：Infrastructure Visualization の使用方法

環境内の各 Arcserve Backup サーバによってバックアップされたノードのバックアップ ステータスを確認したいとします。そのために、Infrastructure Visualization を開き、[ノード]ビューに切り替え、サブネット別にノードをグループ化します。すべての Arcserve Backup サーバと、サブネット別にグループ化されたバックアップ ノードを示すグラフが表示されます。各サブネット グループの最上部のバーには、定義済みの色スキーマに基づいてサブネット内のすべてのノードの最新バックアップ ステータスが示されます。

- バーの全体が赤い場合、そのサブネット内のすべてのノードのバックアップが正常に実行されていません。
- バーの一部が黄色で残りが緑の場合は、一部のノードのバックアップは未完了ですが、残りは正常に完了しています。

ノードをクリックすると詳細ウィンドウが開き、そのノード固有のバックアップ情報が表示されます。CPU、OS およびメモリのようなマシン情報を確認できます。関連する Dashboard レポートを起動すると、さらに詳細な情報を確認できます。Dashboard Report を起動するには、グループ内の項目をダブルクリックし、必要なレポートを開きます。

Infrastructure Visualization のソフトウェア要件

Infrastructure Visualization は Arcserve Backup サーバのインストール時にインストールされます。追加のライセンスは不要です。

Global Infrastructure Visualization を表示するには、Arcserve Backup プライマリ/スタンドアロン サーバのインストール中に Global Dashboard コンポーネントをインストールおよび設定する必要があります。Global Dashboard のインストールおよび設定の詳細については、「Arcserve Backup Dashboard ユーザ ガイド」を参照してください。

Infrastructure Visualization の操作

フィルタ、ズーム制御、およびミニマップ ナビゲーションなどのビルトイン操作により、ユーザの環境のバックアップ ステータスを容易に確認できます。

- **フィルタ** -- ノード名やノード層でフィルタすることができます。パターンの使用も可能です(例:パターン「PAY」を指定してノード名に「PAY」を含むすべてのマシンをフィルタ)。フィルタは、使用するたびに保存できます。
- **印刷** -- ビュー全体を印刷できます。ミニマップ、ズーム スライダ、ツールバーのボタンは印刷されません。また、特定の領域を拡大して印刷できます。
- **ズーム制御** -- スライダ バーで Infrastructure Visualization のスケールを変更して、表示倍率を変更できます。
- **ミニマップ ナビゲーション** -- ミニマップでは、(現在表示している)ビュー全体を縮小した高レベルの概要を表示します。規模の大きい環境の場合、ビューをズームアウトして、ミニマップ ビュー内でマウスをドラッグして境界ボックスを移動させることができます。メイン ディスプレイは、境界ボックスに含まれる部分を表示するように更新されます。

ツールバーの一部のコントロール([更新]や[印刷]など)は、すべての Infrastructure Visualization ビューに共通です。それ以外のビューには、固有のツールバーがあります。

- **ノード ビュー** -- ツールバーには、ノードのグループ化方法(サブネット/エージェント)、ノード名フィルタ、およびノード層フィルタ コントロールが表示されます。
- **仮想マシン ビュー** -- ツールバーには、仮想マシンの種類(VMware/Hyper-V)、ノード名フィルタ、およびノード層フィルタ コントロールが表示されます。
- **デバイス ビュー** -- このビューに固有のコントロールはありません。

Infrastructure Visualization の色 スキーマ

色 バーを以 下 の色 スキーマ キーと照 合 することによって、グループ内 のすべてのノードの最 新 バックアップ ステータスを調 べることができます。

- 赤 -- 失 敗 したジョブを示 します。
- オレンジ -- キャンセルされたジョブを示 します。
- 黄 色 -- 未 完 了 のジョブを示 します。
- 青 -- 試 行 されていないジョブを示 します。
- 緑 -- 成 功 したジョブを示 します。

色 バーの全 体 が 1 色 である場 合 は、グループ内 のすべてのノードの最 新 バックアップ ステータスが同 じです。ステータスが異 なる場合 、バーには比 率 に応 じた色 が付 けられます。


Arcserve Backup Infrastructure Visualization のビュー

Infrastructure Visualization は、関連項目のグループを表示する、以下のビューから構成されています。各ビューには、特定の目的および機能があります。ビューは、画面最上部のビューのボタンをクリックして簡単に切り替えることができます。

- ノード ビュー
- 仮想マシン ビュー
- デバイス ビュー


ノード ビュー

ノード ビューはデフォルト のビューで、ノード のバックアップ関 係 を表 わします。ツールバーの 2 つのラジオ ボタン([サブネット ビュー] と [エージェント ビュー]) を使 用 してノード ビューをフィルタリングできます。



- **サブネット** ビューでは、Arcserve Backup がバックアップするノードがサブネットでグループ化 されて表 示 されます。サーバはすべてトップに表 示 されます。また、それらのサーバによってバックアップされたノードはすべてサブネットによってグループ化 されて表 示 されます。それらの下 にあるノードを持 つサーバは、サマリ項 目 および展 開 記 号 (+) で表 示 されます。サブネット グループを表 示 するには記 号 をクリックします。サマリ項 目 にはステータス バーが表 示 され、事 前 定 義 された色 スキーマに基 づくパーセント形 式 のノード総 数 、およびテキスト形 式 の詳 細 (合 計 ノード数 、サブネット グループ数 、および色 ステータスごとのノード数) が示 されます。
- **エージェント** ビューでは、Arcserve Backup がバックアップするノードが、インストールしたエージェントでグループ化 されます。サーバはすべてトップに表 示 されます。また、それらのサーバによってバックアップされたノードはすべてそのサーバにインストールされたエージェントごとにグループ化 されて表 示 されます。ノードに複 数 のエージェントがインストールされている場 合 は、

それは複数エージェント グループの下に表示されます。最新のバックアップ ステータスはエージェント特有ではないので、ステータス バーは灰色です。




仮想マシンビュー

仮想マシンビューでは、Arcserve Backup ドメイン内の仮想マシン環境 (VMware および Hyper-V 仮想マシン) を参照することができます。仮想マシンビューでは、Arcserve Backup によってバックアップされたすべての VM が、VMware ESX/ESXi または Hyper-V Server 別にグループ化されます。以下のように、仮想マシンごとにビューをフィルタできます。


VMware

Arcserve Backup Agent for Virtual Machines を使用してバックアップされた VMware ESX/ESXi Server VM を表示します。スタンド アロンの VMware ESX/ESXI Server を使用して、VM がバックアップされた場合、それは、バックアップ サーバ、VMware Proxy、VMware ESX/ESXi Server、VM という階層で表示されます。VMware vCenter Server を使用して、VM がバックアップされた場合、それは、バックアップ サーバ、VMware Proxy、VMware vCenter Server、VMware ESX/ESXi Server、VM という階層で表示されます。



Hyper-V

Arcserve Backup Agent for Virtual Machines を使用してバックアップされた Microsoft Hyper-V VM が、バックアップ サーバ、Hyper-V ホスト サーバ、VM という階層で表示されます。



各 VM のバックアップ ステータスはテキストと視覚的なインジケータで示されます。VMware ESX/ESXi および Hyper-V サーバはグループのように表示され、それらの下にある VM の全体的なバックアップ ステータスを示すためのステータス バーが上部にあります。灰色は VM がバックアップされていないことを示します。これは、VM が VM データ入力ユーティリティによって Arcserve データベースに入力されたがまだバックアップされていない場合に発生する場合があります。

VMware プロキシまたは Hyper-V Server とバックアップ サーバが線で接続されている場合、そのノード下の少なくとも 1 つの VM がそのサーバによってバックアップされたことを示します。

デバイス ビュー

このビューでは、Arcserve ドメイン内 のそれ ぞれ の Arcserve Backup サーバに接 続 されたバックアップ デバイスを参 照 することができます。デバイスはデバイスの種 類 別 にグループ化 されています。


デデュプリケーション デバイス


ファイル システム デバイス



SAN デバイス


テープ デバイス


仮想テープ ライブラリ




NAS デバイス



共有 VTL


デバイスをクリックすると、［詳 細 ］ウィンドウが開 き、デバイスに関する詳 細 な情 報 が表 示 されます。たとえば、テープ ライブラリについては、［詳 細 ］ウィンドウには、ドライブの数 およびスロットの数 が表 示 されます。テープ ドライブおよびライブラリと同 様 、ファイル システムおよびデデュプリケーション デバイスについても、デバイスの種 類 はそれ ぞれ アイコンで示 されます。



注：クラスタの環境で実行されている Arcserve Backup については、ビューには現在アクティブなノードの情報が表示されます。

Global Infrastructure Visualization

Global Dashboard をインストールし、バックアップ サーバ上にセントラル プライマリ サーバとして設定している場合、Infrastructure Visualization では表示モードを指定できます。グローバル モードの場合、Infrastructure Visualization では個別のブランチ サイトを選択し、そのブランチに関する視覚化ビューを表示できます。プライマリ サーバをセントラル サイトとして設定する詳細については、「*Arcserve Backup Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。



セントラル プライマリ サーバ(またはセントラル サイト)

セントラル プライマリ サーバ(およびこれに関連付けられた Arcserve Backup データベース) は、同期によってブランチ プライマリ サーバから取得したダッシュボード関連情報を格納する、中心的なハブ インターフェースです。Arcserve Backup 環境内でセントラル プライマリ サーバとして設定できるプライマリ サー

バは 1 台のみで、ブランチ プライマリ サーバは 1 台のセントラル プライマリ サーバに対してのみレポートが可能です。関連付けるすべてのブランチ プライマリ サーバをセントラル プライマリ サーバに登録し、ネットワーク通信を有効にする必要があります。通信は常に、ブランチ サイトからセントラル サイトへの一方向通信です。

ブランチ プライマリ サーバ(またはブランチ サイト)


Arcserve Backup 環境内にあるプライマリ サーバ(またはスタンドアロン サーバ) は、どれでもブランチ プライマリ サーバとして設定できます。ブランチ プライマリ サーバは、指定されたセントラル プライマリ サーバとダッシュボード関連情報を同期します。すべてのデータが、ブランチ プライマリ サーバから関連付けられたセントラル プライマリ サーバに送信されます。Arcserve Backup 環境内には、ブランチ プライマリ サーバは複数設定できますが、セントラル プライマリ サーバは 1 台しか設定できません。また、ブランチ プライマリ サーバがレポートを送信できるのは、1 台のセントラル プライマリ サーバに対してのみです。プライマリ サーバをブランチ プライマリ サーバとして設定し、関連付けられたセントラル プライマリ サーバに登録すると、対応するダッシュボード データが自動的にセントラル プライマリ サーバと同期されます。

同期

データ同期は、ブランチ サイトのデータベースからセントラル サイトのデータベースにダッシュボード関連情報を送信する処理で、これにより、登録済みの各ブランチ データベースと同じ情報がセントラル データベースに格納 (およびレポート) されます。Global Dashboard では、最初のデータ同期は常にフル データ同期として実行されます。その後のデータ同期は、すべて増分データ同期となります。増分同期では、前回の同期以降に変更、削除、または追加されたデータが同期されます。同期されたデータは、最小サイズに圧縮されてから送信されます。

サーバがブランチ サイトとして設定されている場合、グローバル モード スイッチは画面上に表示されません。

ローカル モードは、セントラル サイトに対してのみ Infrastructure Visualization ビューを表示します。



注： 各ブランチ サイトからデータの最終更新ステータスを確認するには、Global Dashboard ウィンドウ内のセントラル マネージャ インターフェースを確認してください。詳細については、「*Arcserve Backup Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。

ブランチ サイトがバージョン r16.5 SP1 以降で、セントラル サイトが現在のリリースにアップグレードされた場合は、Global Visualization における以下の動作に注意してください。

- ブランチに関するデバイス ビューが空です。
- 仮想マシン ビューには、バックアップされた VM のみが表示されます。


バックアップ ステータスを表 示 する方 法

Infrastructure Visualization では、関 連 項 目 のグループが表 示 され、バックアップ環 境 を確 認 できます。 [ノード]ビューでは、以 下 を表 示 できます。

- サブネットまたはエージェントによるノードのグループ化
- ノード単 位 のバックアップ ステータスの表 示
- エージェント単 位 のバックアップ ステータスの表 示

Infrastructure Visualization を起 動 するには、ナビゲーション バーから [モニタとレポート]をクリックし、 [Infrastructure Visualization]を選 択 します(デフォルトではサブネット単 位 ノード 表 示 がロードされます)。

Infrastructure Visualization には、最 新 のバックアップ ステータスのみが表 示 されます。特 定 のノードが複 数 のサーバによってバックアップされる場 合 、そのノードは直 前 にバックアップを実 行 したサーバの下 にのみ表 示 されます。各 グループの上 部 の色 で、ステータスを識 別 できます。



ファイル(F) クイック スタート(Q) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
LOD1087
ジョブ
テープ
DB
ローカル
Arcserve ドメイン: lod1087
ノードのグループ化方法: サブネット エージェント ノード名: ノード層: すべての層
すべて表示 100%
メンバー サーバ
USILBK31
メンバー サーバ
USILBK33
メンバー サーバ
USILBK34
メンバー サーバ
USILBK39
すべてのサブネット内のノード
ノード総数: 34
サブネット グループ:10
赤色のノード: 7
黄色のノード: 0
緑色のノード: 27
すべてのサブネット内のノード
ノード総数: 1
サブネット グループ:8
赤色のノード: 0
黄色のノード: 0
緑色のノード: 1
すべてのサブネット内のノード
ノード総数: 12
サブネット グループ:13
赤色のノード: 0
黄色のノード: 6
緑色のノード: 6

バックアップ サーバの最 新 バックアップ ステータスの検 出

Infrastructure Visualization を使 用 すると、SRM での意 思 決 定 に必 要 な情 報 を素 早 く見 つけることができます。

バックアップ サーバの最 新 バックアップ ステータスを検 出 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャを起 動 し、プライマリ サーバに接 続 します。
2. ナビゲーション バーから Infrastructure Visualization を起 動 します。
3. バックアップ ステータスを取 得 するサブネット グループを見 つけます。グループ上 部 のバーには、そのサブネットに属 するすべてのノードの失 敗 の割 合 が表 示 されます。
4. プラス記 号 をクリックして、グループを展 開 し、バックアップの詳 細 を表 示 します。
5. グループ内 のサーバをクリックすると、 [詳 細]画 面 が開 きます。



6. [関連レポート]をクリックし、起動するレポート項目を選択します。レポートでは、報告されているエラーの原因を判定してトラブルシューティングに役立てることができます。

サブネットまたはエージェントによるノードのグループ化

Infrastructure Visualization を起動すると、デフォルトによってバックアップ ステータスがノード表示に表示されます。ノード表示では、以下の 2 通りの方法を使用して情報の表示方法をさらに細かく指定できます。

- **サブネットでグループ化** -- [サブネット グループ]では、すべてのサーバと、それらのサーバがバックアップするすべてのノードが表示されます。デフォルトでは、ノードは折り畳まれていますが、展開し、サブネットの一覧と所属しているノードを表示できます。マシンが複数のネットワーク カードを持っていて、複数のサブネットに所属している場合、そのマシンは複数回表示されます。

  注： サブネットでグループ化する場合、Data Mover ノードは IP アドレスなしで表示されます。

- **エージェント グループでグループ化** -- [エージェント グループ]では、すべてのサーバと、各マシンにインストールされているエージェントに従ってそれらのサーバがバックアップするすべてのノードが表示されます。マシンに複数のエージェントがインストールされている場合、そのマシンは複数回表示されます。

注： ノードをクリックすると、Dashboard レポートへのリンクを含むバックアップの詳細を取得できます。

ノード単位のバックアップ ステータスの表示

Arcserve Backup でバックアップされた各ノードは、サブネットまたはインストールされているエージェント単位で表示およびグループ化されます。ノードに、異なるサブネットに属する複数のネットワーク インターフェース カードが存在する場合、そのノードは複数のサブネット グループの中に表示されます。

UNIX/Linux Data Mover がインストールされている場合は、単一のノードを示す特別なバックアップ サーバとして表示されます。これは、Data Mover が Data Mover 自体しかバックアップしないためです。

注： ノード単位表示では、直前のバックアップ ステータスのみが表示されます。あるマシンが 2 つのサーバによってバックアップされた場合、そのマシンは直前にバックアップを実行したサーバの下にのみ表示されます。

ノード単位でバックアップ ステータスを表示する方法

1. ナビゲーション バーから [モニタとレポート]をクリックして、Infrastructure Visualization を起動します。

   Infrastructure Visualization でノード ビュー(デフォルト) が開き、最上位にすべての Arcserve Backup サーバが表示されます。デフォルトのグループ化はサブネット単位です。

2. グループはデフォルトでは展開されていません。+ 記号をクリックしてグループを展開し、バックアップの詳細を表示します。

   サブネット内のノードの数、各ノードのバックアップ サーバの名前、およびバックアップ ステータスが表示されます。

仮想マシンのバックアップ ステータスの表示

Infrastructure Visualization の仮想マシン表示では、VMware Proxy、VMware vCenter Server システム、VMware ESX/ESXi ホスト システム、および Microsoft Hyper-V システムがすべて表示されます。仮想マシンは、入力時またはバックアップ時に存在したサーバの下に表示されます。つまり、VMware ESX/ESXi ホスト システムは、入力またはバックアップの方法によって、VMware vCenter Server システムまたは VMware バックアップ プロキシ システムのいずれかの下に表示されます。VMware vCenter Server は VMware バックアップ プロキシ システムの下に表示されます。

特定の VMware vCenter Server システムのユーザ クレデンシャルを入力した場合、Agent for Virtual Machines は対応する ESX/ESXi サーバを検出し、Infrastructure Visualization のグラフに各仮想マシンの ESX/ESXi サーバ情報を表示します。

仮想マシンのバックアップ ステータスを表示する方法

1. Infrastructure Visualization を起動します。
2. [仮想マシン]をクリックして表示を変更します。
3. 環境内にある希望する種類の仮想マシンを表示するために VMware または Hyper-V オプションを選択します。
4. ノードをダブルクリックすると、Dashboard レポートを含むバックアップの詳細を取得できます。

ノード名 によるビューのフィルタ

ノード表示と仮想マシン表示では、[ノード名]フィールドを使用できます。バックアップ情報を表示するノードがわかっている場合は、これを使用します。また、ワイルドカード「*」を使用して、類似した名のノードのグループを検索できます。

ノード名でビューをフィルタする方法

1. Infrastructure Visualization を起動します。
2. ノード表示がアクティブであることを確認します。
3. 表示ツールバーで、[ノード名]フィールドに表示したいノードの名前を入力します。たとえば、「PAY」と入力すると、文字列に PAY を含むすべてのノード名が検索されます。

ノード層 によるビューのフィルタ

Arcserve Backup ではノード層 でノードまたは仮 想 マシン ビューを フィルタできます。

ノード層 でビューをフィルタする方 法

1. Infrastructure Visualization を起 動 します。
2. ノード表 示 がアクティブであることを確 認 します。
3. 表 示 ツールバーで、ノード層 リスト からフィルタを選 択 します。
   - 高 優 先 度
   - 中 優 先 度
   - 低 優 先 度

環境内のデバイスおよび SAN の表示

デバイス ビューでは、Arcserve ドメイン内の各 Arcserve Backup サーバに接続されているバックアップ デバイスを参照できます。テープ ドライブ、ライブラリ、およびデバイス(ファイル システム、デデュプリケーション デバイスなど) は、その種類を表す固有のアイコンで表示されます。

デバイス ビューには、Data Mover サーバも表示できます。Data Mover サーバに接続されているデバイスは、Data Mover サーバの下に表示されます。Data Mover サーバに接続できるのは、ファイル システム デバイスまたは SAN デバイスのみです。

共有デバイスは、初期状態ではプライマリ サーバの下にのみ表示されます。他のすべての Arcserve Backup サーバがオンラインになると、デバイスは SAN 内に表示されます。

環境内のデバイスおよび SAN を表示する方法

1. Infrastructure Visualization を起動します。
2. [デバイス]をクリックして表示を変更します。

   Infrastructure Visualization が更新され、バックアップ サーバに接続されているすべてのデバイスが表示されます。
3. (オプション) デバイスをクリックすると、特定のデバイスの詳細を取得できます。

Dashboard と Infrastructure Visualization の統合

Infrastructure Visualization で選択した項目について、Dashboard レポートを実行することができます。たとえば、ノードをダブルクリックすると [詳細] ウィンドウが開き、選択したノードに関する詳細情報と、関連する Dashboard レポートのリストが表示されます。レポートの項目をクリックして開きます。レポートは Infrastructure Visualization 内で表示されますが、印刷、保存、電子メールなど、Dashboard で開いた場合と同じ機能を使用できます。

Infrastructure Visualization からアクセスできるレポートは以下のとおりです。

- ドメイン レポート

  注： アスタリスク(*) が付いているレポートは、ストレージ リソース管理 (SRM) レポートです。SRM レポートを使用すると、ストレージ環境全体を一目でモニタし、関連するすべてのリソースのステータスを測定できます。

  - ノード サマリ レポート *
  - ボリューム レポート *
  - ディスク レポート *
  - ネットワーク レポート *
  - CPU レポート *
  - メモリ レポート *
  - OS レポート *
  - SCSI/ファイバ カード レポート *
  - エージェント分布レポート
  - ライセンス レポート
  - ノード層レポート
  - ノード バックアップ ステータス レポート
  - バックアップに失敗した上位ノード レポート
  - 最近のバックアップに失敗したノード レポート
  - ジョブ バックアップ ステータス レポート

- バックアップ サーバ レポート (プライマリ サーバ、メンバ サーバ、および Data Mover サーバ)
  - バックアップ データの場 所 レポート
  - ジョブ バックアップ ステータス レポート
- ノードおよび VM ノード レポート
  - ノード バックアップ ステータス レポート
  - ノード 惨 事 復 旧 ステータス レポート
  - ノード 暗 号 化 ステータス レポート
  - ノード 復 旧 ポイント レポート
  - ノード サマリ レポート

第 10章 : Alert マネージャの使い方

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

Alert マネージャの動作 1122
Alertマネージャのコンポーネント 1124
Alert の設定 1125
Alert マネージャの環境設定 1127

Alert マネージャの動 作

Alert マネージャは、さまざまな通 信 媒 体 を使 用 して組 織 内 の人 員 にメッセージを送 信 する通 知 システムです。たとえば、オフィスの内 外 にいるシステム管 理 者 やハードウェア技 術 者 などに Alert を送 信 できます。また、ネットワークの別 のセグメントにいるグループのユーザにも送 信 できます。

Alertマネージャ自 体 はメッセージを生 成 しません。送 信 する情 報 と送 信 先 をマネージャで設 定 する必 要 があります。送 信 する情 報 をAlertで指 定 するには、バックアップ マネージャの [Alert]オプションか、またはサーバ管 理 マネージャのAlert設 定 を使 用 します。情 報 の送 信 方 法 と送 信 先 を指 定 するには、Alertマネージャまたはバックアップ マネージャの [Alert]オプションを使 用 します。バックアップ マネージャで送 信 方 法 や送 信 先 を指 定 する方 法 の詳 細 については、「データのバックアップ」を参 照 してください。

Alertを介 して送 信 される情 報 を「イベント」と呼 びます。イベントはアクティビティ ログに表 示 される単 語 や語 句 です。事 前 定 義 済 みのジョブ関 連 イベント「ジョブが完 了 したとき」または「ジョブが未 完 了 のとき」などを選 択 できます。エラー、警 告 、または通 知 用 コードなど、ジョブ関 連 イベントをカスタマイズすることもできます。さらに、テープ エンジンの開 始 と停 止 など、ジョブに関 連 しないイベントを指 定 することもできます。

以 下 の Arcserve Backup マネージャおよびユーティリティからアラートをセットアップできます。

- バックアップ マネージャ
- リストア マネージャ
- メディア検 証 とスキャン ユーティリティ
- 比 較 ユーティリティ
- パージ ユーティリティ
- コピー ユーティリティ
- マージ ユーティリティ
- カウント ユーティリティ

ジョブ関 連 のイベントを選 択 するには、これらのマネージャまたはユーティリティを開 き、 [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、 [オプション]ダイアログ ボックスで [Alert]タブを選 択 します。

ジョブ関連のイベントは、任意の［ユーティリティ］メニューの［オプション］をクリックして、入力することもできます。ジョブに関連しないイベントは、サーバ管理の［環境設定］ダイアログ ボックスの［Alert］タブで入力します。

イベントを入力し、アクティビティ ログにイベントが表示されると、Alertで通知メッセージが生成され、該当する受信者に送信されます。Alert を使用して送信する情報の選択の詳細については、ジョブに関連するイベントであれば「データのバックアップ」を、ジョブに関連しないイベントであれば「バックアップ サーバの管理」をそれぞれ参照してください。

Alertは以下の方法で送信できます。

- **ブロードキャスト** -- 特定のコンピュータへポップアップ メッセージを送信します。
- **Lotus Notes** -- Lotus Notes を使用して電子メール メッセージを送信します。
- **Microsoft Exchange** -- Microsoft Exchange を使用して電子メール メッセージを送信します。
- **Windows イベント ログ** -- ローカル マシンおよびリモート コンピュータのイベント ログにイベント情報を記録します。
- **ポケット ベル** -- 文字型のポケット ベル メッセージを送信します。

  注： ポケット ベル オプションは、Arcserve Backup の日本語バージョンでサポートされていません。
- **SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)** -- インターネットの標準の電子メール プロトコルを使用して、電子メール メッセージを送信します。
- **SNMP(Simple Network Management Protocol)** -- HP OpenView などの SNMP マネージャにメッセージを送信します。
- **トラブル チケット** -- ネットワーク上の任意のプリント キューを通じて文書を印刷します。

  注： トラブル チケットの定義では、プリンタ名、ユーザ名、およびパスワードとして指定される値は 48 バイト以下である必要があります。

Alertマネージャのコンポーネント

Alertは以下のコンポーネントで構成されています。

- **Alert マネージャ** -- Alert によるメッセージの送信方法と送信先を設定します。
- **Alert サービス([Alert 通知サーバ]サービス)** -- Alert メッセージの受信、処理、および配信を行います。
- **ALBUILD.DLL** -- Alert とその他のアプリケーションの間のチャネルとしての役割を担う DLL です。このファイルはAlertのホーム ディレクトリに格納されています。
- ***.CFG** -- アプリケーション プロファイルのファイルは弊社の製品別に提供されます。このファイルがWindowsのインストール ディレクトリに存在することで、アプリケーションにより生成されるメッセージをAlertで処理できるようになります。

Alert の設 定

Arcserve Backup では、電 子 メール、SNMP、ブロードキャスト 、イベント ログ、Unicenter Network and Systems Managementの ビューなど、さまざまな方 法 でイベントを通 知 できます。Unicenter がインスト ールされ ている場 合 は、Arcserve Backup およびメディア のステータスをモニタし、バックアップ ジョブのステータスをレポート できます。

Alert 通 知 の例

以 下 のように、バックアップ ジョブが正 常 に完 了 した場 合 にメッ セージをブロードキャストするように、Alert を設 定 することができま す。

Alert を設 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]ウィンドウで、 [オプション]ツールバー ボタンをクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます。

2. [Alert]タブをクリックします。

   Alert オプションが表 示 されます。

3. [環 境 設 定]ボタンをクリックして、送 信 方 法 を指 定 します。

   [受 信 者 環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. [受 信 者 環 境 設 定]ダイアログ ボックスで [新 規]をクリックしま す。

   [環 境 設 定 名]ダイアログ ボックスが開 きます。

5. [環 境 設 定 名]フィールドに環 境 設 定 の名 前 を入 力 し、 [OK]ボ タンをクリックします。

6. [ブロードキャスト]方 式 を選 択 し、 [追 加]ボタンをクリックしま す。

   [ブロードキャストの受 信 者 を追 加]ダイアログ ボックスが表 示 さ れます。

7. [グループ/マシン]フィールドで、使 用 しているマシンをネット ワーク から選 択 し、 [追 加]ボタンをクリックして [受 信 者]フィールドに追 加 します。

   または、マシン名 がわかっている場 合 は、マシン名 を受 信 者 フィー ルドに直 接 入 力 します。

8. [OK]をクリックし、もう一度 [OK]をクリックして、環境設定を保存します。
9. [受信方式と受信者]ドロップダウン メニューから、保存した環境設定を選択します。
10. [イベント]ドロップダウン メニューからイベントを 1 つ選択し、[追加]ボタンをクリックします。

    これで Alert のセットアップが完了し、バックアップを開始できます。
11. [OK]をクリックします。
12. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが開きます。
13. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、実行するジョブを選択します。
14. ユーザ名とパスワードが表示されない場合は、[セキュリティ]ボタンをクリックし、適切なユーザ名とパスワードを入力します。
15. セキュリティ情報を確認して [OK]ボタンをクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ画面が開きます。
16. 必要に応じて、バックアップ ジョブの詳細を入力し、[OK]ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。
17. ジョブ ステータス ウィンドウの [ジョブ キュー]タブに、現在アクティブなジョブが表示されます。アクティブなジョブでは、[ジョブ キュー]タブでそのジョブをダブルクリックして [ジョブ モニタ]を表示すると、そのジョブのステータスを確認できます。

    ジョブが完了すると、Alert により指定した方法で通知が行われます。

Alert マネージャの環 境 設 定

Alert 通 知 システムを使 用 する前 に、サービス アカウントを確 立 する必 要 があります。このためには、Alert マネージャを開 き、[サービス]メニューで、[サービス アカウントの設 定]を選 択 します。

注 : Alert マネージャが以 前 に別 の Arcserve 製 品 とインストールされている場 合 、Arcserve Backup ディレクトリには再 インストールされません。以 前 インストールされたディレクトリにそのまま残 ります。

アラートは、多 くの通 信 手 段 またはアプリケーションを使 用 して送 信 することができます。アラートを呼 び出 すアプリケーションは、クリティカル、警 告 、または情 報 (注 意) の 3 つのイベント優 先 度 のいずれかを指 定 します。

Alertを呼 び出 すアプリケーションのリストを表 示 するには、Alertマネージャを開 き、左 側 のペインで [環 境 設 定]を展 開 してから、[デフォルト]または [Arcserve Backup]を展 開 します。Alert サービスを使 用 するすべてのアプリケーションによって使 用 されるアラートのデフォルト設 定 を使 用 するか、またはアプリケーションごとに環 境 設 定 情 報 を入 力 することができます。後 者 の場 合 、これらの環 境 設 定 はデフォルトのアラート環 境 設 定 より優 先 されます。

以 下 のセクションでは、利 用 可 能 なそれぞれの通 信 手 段 を設 定 する方 法 について説 明 します。設 定 を開 始 するには、まず [環 境 設 定]を展 開 してから、[Arcserve Backup]を展 開 します。以 下 では、ここで表 示 されるオプションについて説 明 します。

- ポート オプション
- 電 子 メール通 知
- Windows イベント ログの通 知
- Alertマネージャのポケット ベル オプション
- SMTP 通 知 の設 定
- SNMP 通 知
- トラブル チケット
- イベント優 先 度
- メッセージのテスト
- Alertアクティビティの詳 細

ポート オプション

[ポート]オプションには通信ポートのプロファイルが含まれています。これらのプロファイルは、シリアル ポートにアクセスする機能やポケット ベルで使用されます。設定を行うには、[ポート]を右クリックして [新規項目]を選択します。以下の情報を入力します。

- [**ポート**] -- ポケット ベル メッセージのブロードキャスト元にする、通信ポートの名前
- [**ビット レート**] -- モデムが使用するデータ ビット数 (7 または 8)
- [**ボー レート**] -- モデムが使用するボー レート
- [**パリティ**] -- モデムのパリティ設定 (パリティなし、奇数、または偶数)
- [**ストップ ビット**] -- モデムが使用するストップ ビット数 (1 または 2)

これらの設定を、シリアル ポートにアクセスする機能に適用するには、[デフォルトとして使用]チェック ボックスをオンにします。ポート情報の設定が終わったら、[OK]をクリックします。

注 : ポケット ベル オプションは、Arcserve Backup の日本語バージョンでサポートされていません。

電子メール通知

Lotus Notes、Microsoft Exchange、または SMTP を使用して、特定のユーザに電子メール通知メッセージを送信することができます。

重要： 設定データをセットアップしてメッセージを送信するには、Lotus NotesまたはMicrosoft Exchangeのクライアントをインストールする必要があります。電子メールアカウントの設定方法については、Windows のドキュメントを参照してください。

Lotus Notes

Lotus Notesの環境設定を行うには、[Lotus Notes]を右クリックしてから[Lotus Notesの設定]を選択します。[Lotus Notesの設定]ダイアログボックスが表示されたら、以下の情報を入力します。

- **[Lotus Notes インストール]** -- 正しいインストールパスを入力します。
- **[パスワード]** - パスワードを入力します。
- **[アカウントを指定する]** -- Alert で別のユーザ ID に切り替える場合には、このチェックボックスをオンにし、以下のフィールドに情報を入力します。
  - **[ID ファイル]** -- 例：joeuser.id など
  - **[メール サーバ]** -- 例：NotesServer/NotesDomain
  - **[メール ファイル]** -- 例：mail/joeuser.nsf

Lotus Notesの環境設定が終了したら、[Lotus Notes]を右クリックし、[新規項目]または[メッセージの属性]を選択します。

[新規項目]を選択すると、AlertがLotus Notesサーバと接続され、アドレス帳が表示されます。Alertの送信先ユーザを選択します。

[メッセージの属性]を選択すると、電子メールのAlertにファイルを添付できます。件名を入力し、[ファイルの追加]をクリックして添付するファイルを選択し、[OK]ボタンをクリックします。

Microsoft Exchange

Microsoft Exchangeの環境設定を行うには、右クリックして以下のいずれかを選択します。

- [**新規項目**] -- 電子メールの受信者を選択します。
- [**メッセージの属性**] -- 電子 Alert にファイルを添付できます。件名を入力し、[ファイルの追加]をクリックして添付するファイルを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- [**MS Exchange の設定**] -- [サービス ログオン設定]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスは、サービス アカウントをセット アップする際と同じものです。Alertサービスが使用するドメイン、ユーザ名、パスワードを入力します。入力したアカウントとユーザに、ユーザ権利として [サービスとしてログオン]が割り当てられていること、およびそれらのアカウントが Microsoft Exchangeサーバのアカウントであることを確認する必要があります。Microsoft Exchangeクライアントがインストールされている場合は、サーバ名とメールボックス名も入力する必要があります。メールボックス名では大文字と小文字が区別されます。このメールボックスが有効になっていることを確認してください。

注： Microsoft Outlook を使用している場合は、[Microsoft Outlook]アイコンを右クリックして [プロパティ]を選択します。[Microsoft Exchange Server]を選択して [プロパティ]をクリックし、入力するサーバ名とメールボックス名を確認します。

電子メールによるジョブ ログの送信

Lotus NotesやMicrosoft Exchangeを使用すると、電子メールの通知メッセージを送信するだけでなく、ジョブ ログを電子メールに添付して送信することもできます。そのためには、新規のアイテムを作成し、受信者を選択します。ジョブをサブミットする前に、バックアップ マネージャで [オプション]アイコンをクリックするか、[バックアップ]メニューから [オプション]を選択します。[グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されたら [Alert]タブをクリックし、[ジョブ ログの添付]チェック ボックスをオンにして、[OK]をクリックします。ジョブをサブミットすると、ジョブ ログが指定した受信者に送信されます。

Windows イベント ログの通知

イベント ログの送信先を設定して、選択したサーバのイベント ログに送信させることができます。

イベント ログの送信先を設定するには、[Windows イベント ログ] を右クリックして [新規項目] を選択します。[イベント ログ出力先] ダイアログ ボックスが表示されたら、Alert メッセージの送信先とするネットワークのマシン名を [出力先] に入力するか、ダイアログ ボックス左側のツリーを展開して選択し、[追加] ボタンをクリックします。

Alertマネージャのポケットベル オプション

注： ポケットベル オプションは、Arcserve Backup の日本語バージョンでサポートされていません。

ポケットベル オプションを使用すると、英数字で書かれたメッセージを使用して情報を送信できます。ポケットベルの受信者を追加する前に、通信ポートを設定する必要があります。

注： ポートの設定の詳細については、「ポート オプション」を参照してください。

ポケットベルの環境設定を行うには、[ポケットベル]を右クリックして[新規項目]を選択します。[ポケットベルの設定]ダイアログボックスが表示されたら、以下の情報を入力します。

- [**所有者名**] -- ポケットベル受信者の名前を入力します。
- [**ポケットベルの種類**] -- 文字型ポケットベルを選択します。数値型ポケットベルはサポートされていません。
- [**ポケットベル番号**] -- 24 文字まで入力可能です。外線発信のために9などを使用する必要がある場合、その数字もこのフィールドに指定します。

  カンマ(,) は1秒間のポーズを表します。1秒を超えるポーズが必要な場合、複数のカンマを入力します。

  ダッシュ(-) を入力して数字を区切ることもできますが、ダッシュ自体には何の機能もありません(ただし、モデムの機種によってはダッシュに機能が割り当てられている場合があるため、使用しているモデムのマニュアルを確認してください) 。
- [**ID**]- [ポケットベル] -- Alert を受信するポケットベルを識別する数字を最大 8 桁で入力します。
- [**ID**]- [サイト] -- Alert が発生した場所を示す最大 4 桁の数字を入力します。このIDはポケットベルへのメッセージに含まれることになるので、ID番号が4桁未満の場合は、先頭に0を付けて4桁にしてください。
- [**遅延**]- [接続] -- ポケットベル会社との接続が確立するまでの待ち時間(秒数) を入力します。この値はポケットベル会社、場所、時間帯、電話機器、電話のトラフィックなどによって異なります。接続の確立に時間がかかって、接続が確立される前にAlertが送信されてしまう可能性がある場合は、この秒数を長く指定することで問題を回避できます。

- [**遅延**]- [メッセージ] -- 接続が確立されてからAlertメッセージが送信されるまでの待ち時間(秒数)を入力します。
- [**ポート設定**] -- 適切なポート設定を選択します。新しいポートプロファイルの作成方法の詳細については、「ポート オプション」を参照してください。

注: 文字型のポケットベルにメッセージを送信する場合の適切なモデム設定については、ポケットベル会社にお問い合わせください。Alertサービスで文字型のポケットベル メッセージを送信するには、TAPプロトコルが必要です。

ポケット ベル メッセージ オプション

文字型ポケット ベルには、以下のリストにある各種メッセージを送信できます。[]で囲まれた部分は実際の情報で置き換えてください。

- Boot Virus Detected
- Manager Detected a Virus [*virusname*] in [*path*]
- Infected File [*servername/path*] Detected
- Infected File [*path*] Accessed by user name at workstation address

注： ポケット ベル オプションは、Arcserve Backup の日本語バージョンでサポートされていません。

SMTP 通知の設定

SMTP を使用して、インターネットを使用した電子メール メッセージの送信ができます。

以下の手順に従います。

1. [SMTP]を右クリックし、[SMTP の設定]を選択して[SMTP の設定]画面を開きます。
2. [SMTP の設定]画面で以下のフィールドを入力します。
   - **送信者のアドレス** -- アラート電子メールがメールボックスで表示する送信者の名前。
   - **件名** -- アラート電子メールがメールボックスで表示する件名。
   - **SMTP サーバ** -- SMTP サーバの名前。例：mail.yourcompany.com
3. [OK]をクリックします。
4. SMTP の設定後、SMTP 右クリックし、[新規項目]を選択して[SMTP 受信者]画面を開きます。
5. [SMTP 受信者]画面で以下のフィールドを入力します。
   - **アドレス** -- 受信者の電子メール アドレス。たとえば、johnsmith@bigcompany.com のように入力します。
   - **表示名** -- 受信者の名前。
6. [OK]をクリックします。

SNMP 通知

SNMP を使用して SNMP トラップを SNMP マネージャに送信できます。SNMP マネージャの例には、HP OpenView、IBM NetView などがあります。

SNMP 環境を設定するには、SNMP を右クリックし、新規項目を選択します。[SNMP 受信者]ページが表示されたら、以下の情報を入力します。

- **マネージャ名** -- SNMP マネージャの名前を入力します。
- **送信手段** -- 以下のオプションからいずれかを選択します。
  - IPX -- これを選択した場合、SNMP マネージャが存在するマシンの 8 バイトのネットワーク アドレスを入力します。次に、SNMP マネージャが存在するマシンの 12 バイトのノード アドレスを入力します。このフィールドは、Novell ネットワークに対して使用します。
  - IP -- これを選択した場合、SNMP マネージャが存在するマシンの IP アドレスを入力します。TCP/IP スタックを実行している場合は、このフィールドを使用します。

トラブル チケット

トラブル チケットを使用すると、プリンタに情報を送信して出力できます。

トラブル チケットの設定を行うには、[トラブル チケット]を右クリックしてから[新規項目]を選択します。[トラブル チケット出力先]ダイアログ ボックスが表示されたら、以下の情報を入力します。

- **[会社名]** -- 会社名を入力します。
- **[所在地]** -- 適切な場所を入力します。
- **[トラブル チケットのヘッダ]** -- 各トラブル チケットの最上部に表示する情報を入力します。

受信者を選択するには、プリンタを選択して[追加]をクリックします。プロンプトが表示されたら、プリンタ デバイスに接続するためのユーザ名とパスワードを入力します。

トラブル チケットを使用すると、印刷用に通知メッセージを送信するだけでなく、ジョブ ログを送信することもできます。そのためには、新規のアイテムを作成し、受信者を選択します。ジョブをサブミットする前に、バックアップ マネージャで[オプション]アイコンをクリックするか、[バックアップ]メニューから[オプション]を選択します。[グローバル オプション]ダイアログ ボックスが表示されたら[Alert]タブをクリックし、[ジョブ ログの添付]チェック ボックスをオンにして、[OK]をクリックします。ジョブをサブミットすると、ジョブ ログが指定した受信者に送信されます。

イベント優先度

Alertを呼び出すアプリケーションには、必ず以下のいずれかのイベント優先度を指定する必要があります。

- クリティカル
- 警告
- 情報

メッセージのテスト

Alertメッセージ機能をテストする場合は、ツールバーの [テストメッセージの送信]を選択します。設定を行った場合は、必ずテストを実行してください。

その際には無用な混乱を避けるため、Alertの受信者全員にあらかじめテストを実施する旨を知らせておいてください。

Alertアクティビティの詳細

Alertアクティビティをレビューするには、アクティビティグループを展開して、以下のいずれかを選択します。

- **Alert サマリ情報** -- Alert のステータスが表示されます。
- **Alert イベント ログ** -- Alert によって生成されたすべてのメッセージを保存します。特定のイベントが発生した日付と時刻、Alertを送信したアプリケーション、およびイベントを生成したアプリケーションが表示されます。
- **Alert アクティビティ ログ** -- Alert の履歴リストを保存します。

これらのログは、表示、印刷、または削除できます。

第 11章 : セントラル エージェント管 理 を使 用 したエージェントの管 理

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Arcserve Backup セントラル エージェント管 理 の仕 組 み 1144
エージェントの管 理 1145
エージェントの設 定 1150
コンピュータの追 加 1151
ノードの追 加 1152
エージェント ログの管 理 1154
SRM PKI の環 境 設 定 1156
SRM 除 外 パスの環 境 設 定 1158
ノード層 の設 定 1159

Arcserve Backup セントラル エージェント管理の仕組み

セントラル エージェント管理は、エージェント マシンの管理、エージェント ログの表示、イベント ログの表示、1 つ以上のエージェントのデバッグ レベル設定レジストリの表示、および、エージェント オプションの設定を行うためのセントラル ユーティリティです。また、セントラル エージェント管理を使用すると、エージェントの変更などの基本的なノード管理タスクを実行できます。ノードのセキュリティ情報の追加や修正を、バックアップ マネージャを開かずに実行できます。さらに、セントラル エージェント管理では、ノード層の設定や Agent Deployment を実行できます。

セントラル エージェント管理は Arcserve マネージャの一部です。セントラル エージェント管理は、[管理]メニューまたは Arcserve ホーム画面から開始できます。

注： クライアント エージェントと共に以前のエージェント管理もインストールされ、従来の機能でローカルの環境設定を行います。

セントラル エージェント管理を開始すると、登録されているすべてのエージェント ノードの情報を取得し、これらのエージェントをツリー表示します。エージェント ノードを展開すると、そのマシンにインストール済みの、サポートされているエージェントが表示されます。また、リモートのエージェント マシンのレジストリから取得した、エージェントのプロパティおよび環境設定情報が右側ペインの上部と下部に表示されます。

注： セントラル エージェント管理は現在、Client Agent、Agent for Open Files、Agent for SQL Server、Agent for Microsoft Exchange Server、Agent for Microsoft SharePoint Server および Agent for Oracle をサポートしています。

エージェントの管理

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、エージェント情報の修正、エージェントの環境設定、エージェント サービスの管理などのエージェント管理タスクを行うことができます。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- エージェントの変更
- エージェント セキュリティの設定
- エージェント サービスの起動または停止
- セントラル エージェント管理からの Agent Deployment の開始

エージェントの変更

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、バックアップ マネージャと似たインターフェースで、エージェントを追加、修正、および削除できます。

エージェントの修正方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システム オブジェクトをクリックし、リモート マシンを選択します。
3. リモート マシンを右クリックし、[エージェントの修正]を選択します。

   [エージェントの修正]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. ホスト名、IP アドレスなどのエージェントの詳細情報を入力します。
5. [OK]ボタンをクリックして、変更を確定します。

エージェント セキュリティの設定

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、バックアップ マネージャと似たインターフェースで、エージェント セキュリティを設定できます。

エージェント セキュリティの設定方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システム オブジェクトをクリックし、リモート マシンを選択します。
3. リモート マシンを右クリックし、[セキュリティ]を選択します。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. ユーザ名とパスワードを入力します。
5. (オプション) 同じセキュリティ設定を適用または削除する、1 つ以上のマシンを選択または選択解除します。
6. [OK]をクリックし、エージェント セキュリティの設定を終了します。

エージェント サービスの起動または停止

Arcserve Backup セントラル エージェント管理を使用すると、エージェント サービスを起動または停止できます。

エージェント サービスを起動または停止する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システム オブジェクトをクリックし、リモート マシンを選択します。

3. リモート マシンを右クリックし、[サービスの開始/停止]を選択します。

   [Backup Agent サービス マネージャ]ダイアログ ボックスが開きます。

4. [サービスの開始]または[サービスの停止]をクリックし、エージェント サービスを起動または終了します。

5. (オプション) システムの起動と共にサービスが開始されるように設定するには、[システムの起動時に Backup Agent サービスを開始する]を選択します。

セントラル エージェント管理からの Agent Deployment の開始

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、Agent Deployment を使用して、Arcserve Backup エージェントをリモート システムに展開することができます。

セントラル エージェント管理から Agent Deployment を開始する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. [クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。
3. Windows システム オブジェクトを展開します。
4. リモート システムを特定します。
5. リモート システムを右クリックし、コンテキスト メニューで [Agent Deployment]をクリックします。

   Agent Deployment が開始されます。

   注： 詳細については、「Arcserve Backup Agent Deployment」を参照してください。

エージェントの設定

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、中央の場所から以下の Arcserve Backup エージェントを設定できます。

- Client Agent for Windows
- Agent for Microsoft SQL Server

エージェントの設定方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。
2. サーバ上のエージェントを選択します。
3. エージェントを右クリックし、[環境設定]を選択します。

   設定可能なエージェントの一覧が表示された、[環境設定]ダイアログ ボックスが開きます。
4. 設定するエージェントを選択し、設定を更新します。
5. (オプション).同じ環境設定を複数のエージェント マシンに適用するには、[複数への適用]をクリックします。
6. [OK]をクリックし、エージェントの環境設定を終了します。

デバッグ レベル レジストリの設定方法

1. サーバ上のエージェントを選択します。
2. エージェントを右クリックし、コンテキスト メニューから[デバッグ レベルの設定]を選択します。

   [デバッグ レベルの設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [標準]、[詳細]、[デバッグ]、[トレース]から適切なデバッグ レベルを設定し、[OK]をクリックします。

   これで、エージェントのデバッグ レベル レジストリの設定は完了です。

コンピュータの追 加

Arcserve Backup セントラル エージェント管 理 では、バックアップ マネージャと同 様 の方 法 で、1 つ以 上 のリモート コンピュータを追 加 できます。


コンピュータを追 加 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。 [クイック スタート]- [管 理]- [セントラル エージェント管 理]の順 に選 択 します。

   [セントラル エージェント管 理]ウィンドウが開 きます。

2. Windows システム オブジェクトをクリックし、 [マシン/オブジェクト の追 加]を選 択 します。

   [エージェント の追 加]ダイアログ ボックスが開 きます。



3. [エージェント の追 加]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入 力 して、 [追 加]をクリックします。

   セントラル エージェント管 理 の左 側 ペインに、追 加 されたコンピュータが表 示 されます。

ノードの追加

ノードの追加/インポート/エクスポート機能を使用して、次のいずれかの方法で複数のノードやエージェントをシステムに追加できます。

ユーザインターフェースを使用して複数のノードやエージェントを追加する方法

1. Arcserve Backup マネージャコンソールを開きます。[クイックスタート]-[管理]-[セントラルエージェント管理]の順に選択します。

   [セントラルエージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システムオブジェクトを右クリックし、[ノードの追加/インポート/エクスポート]を選択します。

   [ノードの追加/インポート/エクスポート]ダイアログボックスが表示されます。

3. 追加するノードの名前を入力し、[追加]をクリックします。また、左側ペインのリストから 1 つ以上のノードを選択し、[追加]または[すべて追加]をクリックします。

4. (オプション) 左側ペインで任意のノードを選択し、[プロパティ]をクリックします。

   [サーバプロパティ]ダイアログボックスが表示され、サーバの詳細と、そのサーバにインストールされている製品のリストが表示されます。[OK]をクリックします。

5. (オプション) 右側ペインで任意のノードを選択し、[セキュリティ]をクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログボックスが表示され、ノードにユーザ名およびパスワードを設定できます。複数のノードに同じユーザ名とパスワードを適用できます。[OK]をクリックします。

6. [OK]をクリックします。

   セントラルエージェント管理に追加されたノードとエージェントが表示されます。

.csv ファイルおよび .txt ファイルを使用して複数のノードやエージェントを追加する方法

1. Windows システムオブジェクトを右クリックし、[ノードの追加/インポート/エクスポート]を選択します。

[ノードの追加/インポート/エクスポート]ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [インポート]をクリックし、.csv または.txt ファイルが保存されている場所に移動します。
3. .csv または.txt ファイルの名前をユーザ インターフェースから指定します。

   ノードとエージェントの名前は .csv ファイルまたは .txt ファイルからインポートされ、システムに追加されます。
4. [OK]をクリックします。

   セントラル エージェント管理に追加されたノードとエージェントが表示されます。

エージェント ログの管 理

Arcserve Backup セントラル エージェント管 理 では、エージェント ログを表 示 、エクスポート、削 除 できます。

以 下 の手 順 に従 います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。 [クイック スタート]- [管 理]- [セントラル エージェント管 理]の順 に選 択 します。

   [セントラル エージェント管 理]ウィンドウが開 きます。

2. サーバ上 のエージェントを選 択 します。

   ログ ファイル名 、サイズ、エージェントの種 類 などのエージェント ログ ファイル詳 細 が右 側 ペインの上 部 に表 示 されます。

3. エージェント ログ ファイルを右 クリックし、コンテキスト メニューから [指 定 期 間 のログを表 示]をクリックします。

   [ログ取 得 環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

4. 以 下 のいずれかを選 択 し、 [OK]をクリックします。

   - **[すべてのログ ファイルを取 得 する]** -- 完 全 なログ ファイル情 報 を取 得 します。

     注 : Windows Server 2008 以 降 のシステムは、Arcserve Backup マネージャ コンソールからのイベント ログの直 接 表 示 をサポートしていません。Windows Server 2008 以 降 のシステムでイベント ログを表 示 するには、イベント ログ ファイルをエクスポートし、メモ帳 などのテキスト エディタを使 用 してエクスポートされたドキュメントを開 く必 要 があります。

   - **[エラー時 刻 に従 ってログ ファイルを取 得 する]** -- 開 始 時 刻 と終 了 時 刻 を指 定 してログ ファイル情 報 を取 得 します。

   エージェント ログ ファイルが、メモ帳 などのテキスト エディタで表 示 されます。

エージェント ログをエクスポートする方 法

1. サーバ上 のエージェントを選 択 します。

   ログ ファイル名 、サイズ、エージェントの種 類 などのエージェント ログ ファイル詳 細 が右 側 ペインの上 部 に表 示 されます。

2. エージェント ログ ファイルを右 クリックし、 [ファイルへのログのエクスポート]をクリックします。

[ログ取 得 環 境 設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

3. 以 下 のいずれかを選 択 し、 [OK]をクリックします。
   - **[すべてのログ ファイルを取 得 する]** -- 完 全 なログ ファイル情 報 を取 得 します。
   - **[エラー時 刻 に従 ってログ ファイルを取 得 する]** -- 開 始 時 刻 と終 了 時 刻 を指 定 してログ ファイル情 報 を取 得 します。

   [名 前 を付 けて保 存]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
4. ログ ファイルをエクスポートまたは保 存 するデスティネーション フォルダを指 定 し、 [OK]をクリックします。

   エージェント ログ ファイルが指 定 した場 所 にエクスポートされます。

エージェント ログを削 除 する方 法

1. サーバ上 のエージェントを選 択 します。

   ログ ファイル名 、サイズ、エージェントの種 類 などのエージェント ログ ファイル詳 細 が右 側 ペインの上 部 に表 示 されます。
2. 削 除 するエージェント ログ ファイルを右 クリックし、 [選 択 したログの削 除]をクリックします。
3. エージェント ログを削 除 するかどうを確 認 するメッセージが表 示 されるので、確 定 します。

   エージェント ログ ファイルがエージェント ログ リストから削 除 されます。

SRM PKI の環境設定

Arcserve Backup セントラル エージェント管理には、SRM PKI という名前のユーティリティが含まれています。SRM PKI (パフォーマンス キー インジケータ) を使用すると、お使いのバックアップ環境で実行されているエージェントのパフォーマンスをモニタすることができます。

SRM PKI は、以下のパフォーマンス指標を測定します。

- CPU 使用率
- メモリ使用率
- ディスク スループット
- ネットワーク入出力

Arcserve Backup では、SRM PKI を有効または無効にすることができます。また、インジケータに対するデフォルトまたはカスタムの値を指定し、指定した値をインジケータが超えた場合にアラート メッセージが生成されるようにすることができます。

SRM PKI を設定する方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システム ノードを右クリックし、[SRM PKI の環境設定]を選択します。

   [SRM PKI の環境設定]ダイアログ ボックスが開き、[ポリシー]タブが表示されます。

3. 各エージェントについて、必要なオプションを指定します。

   - **[デフォルト ポリシーを使用する]** -- 各パフォーマンス インジケータに対するデフォルト値を指定できるようにします。インジケータに対してカスタムの値を指定する場合は、[デフォルト ポリシーを使用する]の横のチェック マークを外します。

     注： [ブロードキャスト ステータス]タブをクリックすると、エージェントごとに修正されたしきい値のステータスを表示することができます。

- [**PKI を有効にする**] -- Arcserve Backup エージェントが SRM PKI レポート用に時間単位の PKI 値をプライマリ サーバに送信できるようにします。

  注： SRM PKI レポートの詳細については、「*Dashboard ユーザ ガイド*」を参照してください。

- [**アラートを有効にする**] -- エージェントのパフォーマンスが事前定義された PKI 値を超えた場合、Arcserve Backup によってアラート マネージャにアラート メッセージが生成されるようにします。

4. 必要に応じて、[ポリシー]タブにリストされている 1 つ以上のエージェントに変更を加えます。
5. (オプション) 同じ環境設定を複数のエージェント マシンに適用するには、[複数への適用]をクリックします。

   [複数への適用]をクリックすると、[複数への適用]ダイアログ ボックスが開きます。

   同じ設定を複数のエージェントに適用するには、個別にエージェントを選択するか、[すべて選択]または[すべて選択解除]をクリックして、[OK]をクリックします。
6. [SRM PKI の環境設定]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックし、次に[OK]をクリックします。

   [SRM PKI の環境設定]ダイアログ ボックスが閉じ、PKI 値が適用されます。

SRM 除外パスの環境設定

Arcserve Backup セントラル エージェント管理では、SRM 除外パスを設定できます。

SRM 除外パスの設定方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。[クイック スタート]-[管理]-[セントラル エージェント管理]の順に選択します。

   [セントラル エージェント管理]ウィンドウが開きます。

2. Windows システム オブジェクトを右クリックし、[SRM 除外パスの設定]を選択します。

   [SRM 除外パスの設定]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. SRM 除外パスを入力し、[OK]をクリックします。

4. (オプション) [追加]または [削除]を使用して、1 つ以上のパスを追加または削除できます。

   注: Dashboard の「未変更ファイル数の多い上位ノード レポート」では、SRM 除外パス リストを使用して、レポートの生成時にどのファイルを除外すべきかを判断します。このレポートでは、セントラル エージェント管理で指定された SRM 除外パスにあるすべてのファイルが除外されます。

ノード層の設定

Arcserve Backup サーバ管理またはセントラル エージェント管理を使用して、Arcserve Backup ノードに割り当てられた優先度の分類を変更できます。これらの層を使用して、Arcserve Backup Dashboard に表示される情報が、監視されるノードの優先度レベルによってフィルタされます。


[ノード層の設定]ダイアログ ボックスには 3 つの優先度カテゴリ (高優先度、中優先度、低優先度) が含まれ、ノードがシステムに追加されたときや参照されたときに自動的に挿入されます。デフォルトでは、高優先度層はすべての Arcserve Backup サーバ (プライマリおよびメンバ) および Arcserve Backup アプリケーション エージェントがインストールされているすべてのノード (Oracle、Microsoft Exchange Server、Microsoft SQL Server、Microsoft Sharepoint Server など) が含まれるように設定され、低優先度層は他のすべてのノード (ファイル システム エージェントがインストールされている) が含まれるように設定されます。中優先度層はどのノードも含まれないように設定され、カスタマイズの用途に利用できます。

各層に対するノード割り当ては、個別のニーズを満たすように再構成やカスタマイズが可能です。それには [ノード層の環境設定]ダイアログ ボックス (Arcserve Backup サーバ管理からアクセス可能)、バックアップ マネージャ ([ソース]タブの Windows システム上で右クリック)、セントラル エージェント管理 (Windows システムを右クリック) のいずれかを使用します。

ノード層を設定する方法

1. Windows システム オブジェクトを右クリックし、[ノード層の環境設定]を選択します。

   [ノード層の環境設定]ダイアログ ボックスが開き、各層カテゴリ (高優先度、中優先度、低優先度) に割り当てられたノードが表示されます。



2. 別の層カテゴリに再割り当てするノードを 1 つ以上選択し、対応する矢印アイコンをクリックすると、選択したノードが別の層カテゴリに移動します。

   注： 層の割り当てでノードを複数選択するには、Ctrl キーまたは Shift キーの組み合わせを使用します。

   - 選択したノードのみを移動するには、単一矢印のアイコンをクリックします。
   - 層にあるノードをすべて移動するには、二重矢印のアイコンをクリックします。

3. 終了したら、[OK]ボタンをクリックします。

   ニーズにあわせてノード層の割り当てが変更されました。

ローカル コンピュータの接続の表示方法

1. Windows システム オブジェクト下の Arcserve Backup マネージャ コンソールを開き、展開して詳細を表示できるコンピュータを選択します。
2. [接続]をクリックします。

   そのコンピュータの接続の詳細が右ペインに表示されます。

デバッグ レベルの環境設定方法

1. Windows システム オブジェクトの下の任意のコンピュータを選択し、展開して詳細を表示します。
2. Universal Agent を右クリックし、コンテキスト メニューから [デバッグ レベルの設定] を選択します。

   [デバッグ レベルの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. [標準]、[詳細]、[デバッグ]、[トレース] から適切なデバッグ レベルを選択し、[OK] をクリックします。

   これで、コンピュータのデバッグ レベルの環境設定は完了です。

SRM クライアントを有効化または無効化する方法

1. Windows システム オブジェクトの下の任意のコンピュータを選択し、展開して詳細を表示します。
2. Universal Agent を右クリックし、[SRM クライアントの無効化] を選択して、SRM クライアントを無効にします。SRM クライアントを無効化した場合、[SRM クライアントの有効化] を選択すると、有効化できます。
3. [OK] をクリックし、SRM クライアントの有効化または無効化を確定します。

第 12章 : デデュプリケーションの使 用

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます 。

データ デデュプリケーションの動 作 1164
デデュプリケーション デバイス ファイルのバックアップ 1167
デデュプリケーション インストールを計 画 する方 法 1169
デデュプリケーションの注 意 事 項 1171
データ デデュプリケーション デバイスの作 成 1175
デデュプリケーション デバイス グループの環 境 設 定 1179
データ デデュプリケーション デバイスのデバイス コマンド 1180
デデュプリケーションを使 用 したデータ バックアップ 1181
デデュプリケーション データの回 復 1201
デデュプリケーション レポート 1214

データ デデュプリケーションの動 作


データ デデュプリケーションは、1 つの物 理 メディアに収 まるバックアップ量 の増 加 、バックアップの保 持 期 間 の延 長 、データ回 復 の高 速 化 を実 現 するテクノロジです。デデュプリケーションでは、バックアップのために送 信 されるデータ ストリームが解 析 され、重 複 する「チャンク」が検 索 されます。ディスクには、チャンクが 1 回 のみ保 存 されます。重 複 は、特 別 なインデックス ファイルでトラッキングされます。

Arcserve Backup では、デデュプリケーションはバックアップ サーバの単 一 のセッションで実 行 されるインライン プロセスです。2 つの異なるコンピュータのルート ディレクトリで実 行 されたバックアップ ジョブ間 の冗 長 性 を識 別 するには、グローバル デデュプリケーションを使 用 します。

最 初 のバックアップでは、以 下 の操 作 を実 行 します。

- Arcserve Backup は、受 け取 ったデータをスキャンしてチャンクに分 割 します。このプロセスは、テープ エンジンの SIS レイヤで行われます。
- Arcserve Backup は、各 データ チャンクに一 意 の値 を割 り当 て、ハッシュ ファイルにその値 を保 存 するハッシング アルゴリズムを実 行 します。
- Arcserve Backup は、ハッシュ値 を比 較 します。重 複 が見 つかった場 合 、データは一 度 だけディスクに書 き込 まれ、最 初 に識 別 されたデータ チャンクのインスタンスの格 納 場 所 をポイントする参 照 が参 照 ファイルに追 加 されます。

以 下 の図 では、このデータ ストリームをバックアップするために必要 なディスク容 量 は、通 常 のバックアップ ジョブよりもデデュプリケーション バックアップのほうが小 さくなっています。



デデュプリケーションでは、各 バックアップ セッションに対 して、以 下の 3 つのファイルが作 成 されます。

- **インデックス ファイル(メタデータ ファイル)**
  - **ハッシュ ファイル** -- 余 分 な各 データ チャンクに割 り当 てられるマーカーを格 納 します。
  - **参 照 ファイル** -- ハッシュをカウントし、各 ハッシュに対 応 するデータ ファイルにアドレスを格 納 します。
- **データ ファイル** -- バックアップしたデータの一 意 のインスタンスを格 納 します。

2 つのインデックス ファイルは、データ スト ア全 体 のほんの数 パーセントを使 用 するだけなので、これらのファイルを格 納 するドライブのサイズは、処 理 速 度 に比 べればそれほど問 題 ではありません。処 理 速 度 を上 げるには、優 れたシーク タイムの半 導 体 ディスクまたはそれに類 するデバイスを検 討 してください。

その後 のバックアップで、以 下 の操 作 を実 行 します。

- Arcserve Backup は、受 け取 ったデータをスキャンしてチャンクに分 割 します。
- Arcserve Backup は、ハッシング アルゴリズムを実 行 してハッシュ値 を割 り当 てます。
- Arcserve Backup は、新 しいハッシュ値 を前 の値 と比 較 して重複 を探 します。重 複 が見 つかると、データはディスクに書 き込 まれません。代 わりに、データ チャンクの元 のインスタンスの格納 場 所 を使 用 して、参 照 ファイルが更 新 されます。

注 : スループットを高 め、CPU 使 用 率 を軽 減 するためには、最 適 化 を使 用 します。最 適 化 を有 効 にすると、Arcserve Backup はファイル属 性 をスキャンしてファイル ヘッダ レベルの変 更 を検 索 します。変 更 されていない場 合 、これらのファイルにハッシュ アルゴリズムは実 行 されず、ファイルはディスクにコピーされません。ハッシュ アルゴリズムは、前 回 のバックアップから変 更 されているファイルのみに実 行 されます。最 適 化 を有 効 にするには、[デデュプリケーション デバイスの設 定]画 面 の [デデュプリケーション バックアップでの最 適 化 を許 可 する]オプションをオンにします。最 適 化 は、Windows ボリュームでのみサポートされます。SQL VDI、Exchange DB レベル、Oracle、VMware イメージ レベルのバックアップなどのストリーム ベースのバックアップではサポートされません。

デデュプリケーション データをリストアする必 要 がある場 合 、Arcserve Backup はまずインデックス ファイルを参 照 し、次 に元 のデータ ストリームを再 構 築 するために必 要 な各 データ チャンクを探 します。

デデュプリケーション デバイス ファイルのバックアップ

バックアップ ジョブの実行中に、デデュプリケーション デバイス データとインデックス ファイルを含める手順は、デバイスがローカルまたはリモートのどちらで Arcserve Backup サーバに接続されていても同じです。

注： データをデデュプリケーション デバイスにバックアップする場合や、Arcserve Backup がデデュプリケーション デバイスを別のデバイスにバックアップする場合、デデュプリケーション デバイスにバックアップされるデータは他のデバイスでは不完全である可能性があります。デデュプリケーション デバイスを完全にバックアップする場合は、他のジョブで使用されていないときにデデュプリケーション デバイスをバックアップする必要があります。

デデュプリケーション デバイス ファイルをバックアップする方法

1. 使用中のファイルもバックアップできるように、Arcserve Backup Agent for Open Files のライセンスが登録されていることを確認します。デデュプリケーション デバイスがローカルでバックアップ サーバに接続されている場合は、そのバックアップ サーバ上でライセンスを発行する必要があります。
2. デデュプリケーション デバイスが接続されているマシンが VSS をサポートしていることを確認します。
3. 通常どおりにバックアップ ジョブ オプションを設定します。
   a. バックアップするデバイスのデデュプリケーション データ フォルダとインデックス フォルダを選択します。推奨に従ってこれらのフォルダが異なるフォルダに存在する場合は、2 つの異なるセッションにバックアップされます。
   b. [グローバル オプション]の [操作]タブから、[デデュプリケーション デバイス データをバックアップする]を有効にします。
   c. [グローバル オプション]の [ボリューム シャドウ コピー サービス]タブから、[VSS を使用する]を有効に、[VSS 失敗時、標準バックアップに戻る]を無効にします。この手順を実行しない場合、このオプションは、バックアップ ジョブの実行時にバックアップ ジョブにより自動的に有効にされます。
4. 通常どおりにバックアップ ジョブを保存および実行します。詳細については、「データのバックアップ」を参照してください。

注： ca_backup コマンド ライン ユーティリティでは、デデュプリケーション デバイスに属するデータのバックアップ プロセスはサポートされません。

デデュプリケーション インストールを計画する方法

データ デデュプリケーションは Arcserve Backup サーバで実行されるので、環境内で実行されるすべての Arcserve Backup エージェントで動作します。

バックアップ ジョブの実行中にデータ デデュプリケーションを行うには、通常どおりにジョブをセットアップし、適切に設定されたデデュプリケーション デバイスを、Disk to Disk to Tape バックアップ ジョブのバックアップ先またはステージング場所として選択します。デデュプリケーション デバイスを設定するには、「デデュプリケーション デバイスの管理」のトピックを参照してください。デデュプリケーション デバイス グループを追加する場所を決定する場合は、以下の点を考慮してください。

バックアップするデータの変更頻度

バックアップ間で比較的変更されずに安定しているデータのデデュプリケーションを考慮します。バックアップ間のデータの変更が少なければ少ないほど、多くの重複が特定されます。

バックアップ イメージを保持する期間

長期間保持する必要があるデータのデデュプリケーションを考慮します。デデュプリケーションによって、より多くのバックアップを同じ物理メディアに収めることができます。

デデュプリケーションに適しているデータの種類

データの種類に制限はありません。

データのサイズ

大規模なバックアップ データ ストリームは、デデュプリケーションに適しています。

可能なバックアップ ウィンドウ

デデュプリケーションはバックアップ サーバで実行されるので、データがネットワーク経由で転送されてからデデュプリケーションが実行されます。

デデュプリケーション バックアップ ジョブの実行時のバックアップ サーバのシステム要件

この質問の答えはバックアップに必要なデータ量によって異なり、バックアップ ストリームごとに約 110MB のデータが必要です。以下は推奨されるガイドラインです。

500 GB 未満の場合は CPU 1 基

500 GB ～ 2 TB の場合は CPU 2 基

2TB を超える場合はデュアル コア CPU 2 基

例：デデュプリケーション インストールを計画する方法

25 TB のディスクに 10 TB をバックアップするとします。この場合、1 週間分のフル バックアップしか格納できません。データ デデュプリケーションを使用すると、最初のフル バックアップに必要な容量は 8 TB のみになります。さらに、データ デデュプリケーションを使用して実行されるその後のバックアップに必要な容量は、最大でも 800 GB のみになります(従来の必要容量の約 10%)。したがって、同じディスクに 20 のフル バックアップ(約 5 か月分のバックアップ)を格納できます。

この例では、以下のとおりバックアップ イメージを保持できます。

- デデュプリケーションを使用しない場合は 2 週間
- デデュプリケーションを使用する場合は 20 週間

デデュプリケーションの注 意 事 項

以 下 にデータ デデュプリケーションの特 性 および注 意 事 項 をいくつか示 します。

- データ デデュプリケーション デバイスを通 常 のバックアップ ジョブのデスティネーションとして指 定 できます。
- データ デデュプリケーション デバイスをステージング デバイス、最 終 的 なデスティネーション デバイス、またはその両 方 として指 定 できます。ただし、ステージング デスティネーションと最 終 的 なデスティネーションの両 方 に対 して同 じデデュプリケーション デバイスを選 択 することはできません。
- 同 じデデュプリケーション デバイスを使 用 する異 なるジョブに対 して、異 なる保 持 スケジュールを指 定 できます。
- 前 回 のバックアップ以 降 に変 更 されたファイルに対 してのみデデュプリケーションを実 行 することによって、データ デデュプリケーションを最 適 化 してスループット向 上 させることができます。ただし、最 適 化 できないストリーム ベースのファイル(SQL、SharePoint、Exchange、Oracle のデータなど) は除 きます。最 適 化 はデフォルトで有 効 になっています。
- デデュプリケーション デバイスは NTFS ボリュームでのみ作 成 できます。
- デデュプリケーション グループは * グループを使 用 するジョブからは除 外 されます。
- デデュプリケーション デバイスでは暗 号 化 や圧 縮 は使 用 できません。
- デデュプリケーション デバイスの使 用 時 に最 終 的 なデスティネーションのパージ ポリシーを指 定 できます。これは通 常 の FSD を使 用 した場 合 には指 定 できません。
- フル、増 分 、差 分 のバックアップがすべて同 じデバイスにサブミットされるデデュプリケーション デバイスに対 して GFS ローテーションを指 定 できます。一 方 、FSD に対 する GFS ジョブでは、日 単 位 、週 単 位 、および月 単 位 のメディアを作 成 します。
- Oracle RMAN バックアップ セッションのヘッダ データが読 み込 まれる方 法 が原 因 で、デデュプリケーション プロセスが重 複 する Oracle RMAN バックアップ セッションを検 出 できず、冗 長 セッションのデデュプリケーションを実 行 できません。ただし、グローバル デデュプリケーション プロセスでは、Oracle RMAN バック

アップ セッションが Arcserve Backup によって検査および処理されます。詳細については、「グローバル デデュプリケーション」を参照してください。

- ベスト プラクティスとして、エージェント バックアップに関連する、Window Server 2012 が実行されているサーバ上のデータをバックアップする場合 (Agent for Oracle など)、バックアップ データ圧縮率が予想より低いときに NTFS デデュプリケーションを有効にします。NTFS デデュプリケーションを Arcserve デデュプリケーションと共に使用した場合、バックアップ データの圧縮率は高くなります。

  ただし、Arcserve のバックアップ圧縮率が比較的高い(70% を超える) 場合、Arcserve デデュプリケーションと NTFS デデュプリケーションを組み合わせたときの全体的な圧縮率は向上しない場合があります。

サポートされている機 能

以 下 の表 は、データ デデュプリケーションでサポートされる機 能 を示 しています。

機 能	サポート対 象	サポート対 象 外
圧 縮 [1]		X
デバイスのフォーマット	X	
デバイスの消 去	X	
Windows、UNIX/Linux、Mac (r16.5 SP1 以 降) でのデデュプリケーション	X	
暗 号 化 [2]		X
イメージのバックアップ	X	
マイグレーション(ポリシーのコピー)	X	
最 大 しきい値	X	
最 小 しきい値		X
マルチ ストリーミング	X	
複 数 同 時 ストリーム	X	
マルチプレキシング[3]		X
デデュプリケーションでの最 適 化	X	
ステージングの保 持 (ポリシーのパージ)	X	
スキャン ジョブ	X	
SnapLock		X
* グループを使 用 したジョブによって使 用		X
メディア プールで使 用		X
GFS ローテーションで使 用	X	
ステージングの場 所 として使 用	X	
最 終 的 なデスティネーションの場 所 として使 用	X	

1 エージェントまたはサーバでの圧 縮 はサポートされていません

2 エージェントまたはサーバでの暗 号 化 はサポートされていません

3 マルチプレキシングの代 わりに、複 数 同 時 ストリームを使 用 できます

デデュプリケーションのライセンス要 件

データ デデュプリケーションの実 行 に追 加 ライセンスは必 要 ありま せん。この機 能 は Arcserve Backup ベース製 品 に組 み込 まれてい ます。ただし、以 下 の点 を考 慮 する必 要 があります。

- デデュプリケーション デバイスは、Disk to Disk to Tape または Disk to Tape to Tape (ステージング) 操 作 で使 用 できます。た だし、ステージング機 能 と 3 つ以 上 のバックアップ データ スト リームを使 用 するには、Arcserve Backup Enterprise Module の ライセンスを登 録 する必 要 があります。
- デデュプリケーションの場 合 、r16.5 SP1 以 降 のバージョンの Windows、UNIX、および MAC クライアント エージェントが必 要 です。
- デデュプリケーション デバイス ファイルをバックアップするには、 Arcserve Backup Agent for Open Files のライセンスが必 要 で す。Windows サーバ システムでは、Agent for Open Files のラ イセンスのみが必 要 で、エージェントをインスト ールする必 要 は ありません。

デデュプリケーション デバイス自 体 の保 護 の詳 細 については、「デデュプリケーション デバイスをバックアップする方 法 」を参 照 してくだ さい。

データ デデュプリケーション デバイスの作 成

データのデデュプリケーションを実 行 するには、バックアップ先 としてデデュプリケーション デバイス グループを作 成 し、選 択 します。新しいデデュプリケーション デバイスを作 成 すると、各 デバイスが Arcserve Backup によって新 しいデデュプリケーション デバイス グループに自 動 的 に割 り当 てられます。

デデュプリケーション デバイスは、ローカルまたはリモートで作 成 できます。リモート デデュプリケーション デバイスを作 成 する場 合 、以 下 の手 順 のように、[デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスの [セキュリティ]ボタンをクリックし、手 動 でセキュリティ認 証 情 報 を指 定 する必 要 があります。そうでない場 合 、Arcserve Backup は、システム アカウントの使 用 を試 みます。

[デバイス環 境 設 定]では、1 つ以 上 のデバイスを追 加 できます。[デバイス環 境 設 定]によって、すべてのデバイスに指 定 された情 報 の有 効 性 が確 認 され、検 証 に失 敗 したデバイスがある場 合 は警 告 が表 示 されます。

データ デデュプリケーション デバイスを作 成 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. ナビゲーション バーから、[管 理]を展 開 し、[デバイス環 境 設 定]をクリックします。

   [デバイス環 境 設 定]画 面 が表 示 されます。
3. [ディスク ベース デバイス]を選 択 し、[次 へ]をクリックします。

   [ログオン サーバ]画 面 が表 示 されます。
4. プライマリ サーバ名 、認 証 の種 類 、ユーザ名 、およびパスワードを指 定 し、[次 へ]ボタンをクリックします。
5. デデュプリケーション デバイスを作 成 するサーバを指 定 し、[次 へ]ボタンをクリックします。ローカル サーバ(デフォルト) では、パスの参 照 や選 択 が可 能 です。リモート サーバを指 定 する場 合 は、そのサーバに対 する管 理 者 権 限 が必 要 で、パスを手 動 で入 力 する必 要 があります。

   [ディスク ベース デバイス環 境 設 定]ダイアログ ボックスが開 きます。
6. [追 加]をクリックして [デデュプリケーション デバイス]リストにアクセスします。

- [デバイス名]列のエントリをクリックして編集するか、デフォルトを使用します。
- [詳細]列のエントリをクリックして編集するか、デフォルトを使用します。
- [データ ファイルの場所]列のエントリをクリックして、パスを指定します。

  注： パスを手動で指定するか、または既存のパスを検索して選択できます。リモートの場所を入力するには、マシン名または IP アドレスに続いて共有名を指定する必要があります。以下の形式を使用して指定します。

  \\マシン名\共有名 または \\IP アドレス\共有名
- [インデックス ファイルの場所]列のエントリをクリックして、パスを指定します。エラーを回避するには、[データ ファイルの場所]に指定された形式を使用してリモートの場所を入力するか、矢印をクリックして既存のパスを参照します。
- [グループ名]列をクリックし、名前を入力します。これを空のままにしておくと、自動的に名前が指定されます。この名前は [グループ環境設定]で変更できます。この名前は、デデュプリケーション デバイスを使用するバックアップ ジョブをサブミットするときに選択する名前です。

  以下の点に注意してください。

  - [データ ファイルの場所]および [インデックス ファイルの場所]フィールドは、デフォルトでは空です。Arcserve Backup では、デデュプリケーション デバイスの作成時に、指定したパスを作成することができます。パスが存在しない場合には、存在するパスを参照することができます。
  - NTFS ボリューム上にあるインデックス ファイルの場所とデータ ファイルの場所について別々のパスを指定する必要があります。また、その場所には、他のアプリケーションのデータを含めないでください。最高のパフォーマンスを実現するために、インデックス ファイルの場所は、たとえばソリッド ディスクなど、高速のシークタイムを備えたディスク上に存在している必要があります。

- インデックス ファイルの場所とデータ ファイルの場所がローカルのコンピュータにある場合、ユーザ認証情報を指定する必要はありません。
- 最初のフル バックアップ ジョブで断片化を抑える方法
  - バックアップの最初に、テープ エンジンは、あらかじめデータ ファイルに 1 GB (レジストリ内で設定可能) を割り当てます。
  - バックアップが実行され、データ ファイルの終わりに到達する前に、さらに 1 GB を割り当てることにより、データ ファイルのサイズを増加させます。
  - デデュプリケーション プロセスの完了後、データ ファイルが実際の圧縮済みセッション サイズを占めるように、最後の 1 GB のデータ チャンクが切り捨てられます。

必要に応じて追加のデバイスを指定し、この手順を繰り返します。

注: Arcserve Backup では、総計 255 の FSD および DDD の設定をサポートします (接続された物理デバイスが 0 の場合)。

7. (オプション) リモート パスの場所を指定する場合、[セキュリティ] をクリックして、ログイン認証情報を入力します。

   [セキュリティ] ダイアログ ボックスが開きます。

   注: Arcserveセキュリティ フィールドを有効にするため、[システム アカウントを使用 (A) (デフォルト)] オプションをクリアする必要があります。

8. [セキュリティ] ダイアログ ボックスで必要なフィールドに入力し、[OK] をクリックします。

   [セキュリティ] ダイアログ ボックスが閉じます。

9. [ディスク ベース デバイス環境設定] ダイアログ ボックス上で [次へ] をクリックして続行します。

   Arcserve Backup は、リスト中のすべてのデバイスに指定された情報を検証します。その情報が有効な場合、デデュプリケーション デバイスがリストに追加されます。情報が有効でない場合、リスト内の失敗したデバイスは、[失敗] ステータスで赤くマークされます。それぞれのエラーの原因を判断し、それを解決するために

は、対応する [失敗] ステータスをクリックします。すべてのデバイスが検証を通過すると、サマリ画面が表示されます。

10. [次へ] をクリックして [デバイス環境設定へようこそ] に戻るか、[終了] をクリックして [デバイス環境設定] を終了します。

重要: デデュプリケーション デバイスを作成すると、パージ ポリシーが自動的に 4 週間に設定されます。そのデフォルトのパージ ポリシーは、デバイスに設定するすべてのジョブに引き継がれます。4 週間を越えてバックアップを保持する場合は、バックアップ ジョブのサブミット時にパージ時間を調整する必要があります。

詳細情報:

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指定

デデュプリケーション デバイス グループの環境設定

データ デデュプリケーション デバイスは、グループに割り当てる必要があります。独自のグループを指定しない場合は、新しいデフォルト グループが作成され、作成時にデデュプリケーション デバイスがそのグループに自動的に割り当てられます。複数のデデュプリケーション デバイスを同じグループに割り当てることはできません。

デデュプリケーション グループの名前を変更したり、グループからデデュプリケーション デバイスを削除したり、空のグループにデデュプリケーション デバイスを割り当てたりすることができます。

デデュプリケーション グループをステージング グループに変換することや、ステージング グループをデデュプリケーション グループに変換することはできません。

ステージング グループとデータ デデュプリケーション デバイス グループとの主な違いの一部を以下に挙げます。

- ステージング グループは、フォーマットや消去を行うことはできません。デデュプリケーション グループは、フォーマットや消去が可能です。
- ステージング グループは、バックアップ先として使用できません。デデュプリケーション グループは、バックアップ先として使用可能です。

データ デデュプリケーション デバイスのデバイス コマンド

データ デデュプリケーション デバイスに対して、以下のデバイス コマンドを使用できます。

- **フォーマット** -- デバイスからセッションを削除し、ヘッダ ファイルを新しいテープ名で書き換えます。
- **消去** -- セッションを削除し、デバイスに空のヘッダ ファイルを書き込みます。

デデュプリケーションを使 用 したデータ バックアップ

データをバックアップしてデデュプリケーションを実 行 するには、以下 の 2 つの方 法 があります 。

- **通 常 のバックアップ ジョブ** -- デデュプリケーション デバイス グループをバックアップ先 として選 択 します 。
- **ステージング バックアップ ジョブ** -- デデュプリケーション デバイス グループを、ステージングの場 所 、最 終 的 なバックアップ先 、またはその両 方 として選 択 します 。ただし、両 方 の場 合 はそれぞれ に異 なるデデュプリケーション デバイス グループを指 定 します 。

デデュプリケーションを使 用 した通 常 のバックアップ ジョブの仕 組 み

バックアップ ジョブ実 行 時 にデータのデデュプリケーションを行 う際 の操 作 は、バックアップ先 にデデュプリケーション デバイス グループを選 択 する以 外 は、通 常 のバックアップ ジョブと同 じです。

- バックアップ マネージャの [スタート]タブで [デデュプリケーション バックアップ]を選 択 します。
- 「圧 縮 /暗 号 化]オプション以 外 は、通 常 どおりにローカル バックアップ オプションを指 定 します。デデュプリケーションでは、圧縮 および暗 号 化 をサポートしていません。Arcserve Backup が暗 号 化 セッションを検 出 すると、デデュプリケーションはスキップされ、ジョブは通 常 のバックアップ ジョブとして実 行 されます。詳 細 については、「デデュプリケーションによる圧 縮 および暗 号 化 」セクションを参 照 してください。
- バックアップ ソースを選 択 します。
- デデュプリケーション デバイスを通 常 のバックアップ ジョブのバックアップ先 として選 択 します。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイスの管 理 」を参 照 してください。
- 必 要 に応 じて、GFS ローテーションなどのスケジュールを設 定 します。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイス上 での GFS ローテーション」を参 照 してください。
- パージ ポリシーを指 定 します。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイスのコピー ポリシーとパージ ポリシーの指 定 に関 する考 慮 事 項 」を参 照 してください。

注 : バックアップ ジョブのサブミットについては、「バックアップ ジョブのサブミット」を参 照 してください。

ステージングを使 用 するためのデデュプリケーション グループの設 定

通 常 の FSD グループをステージング用 に設 定 するには、バックアップ マネージャの [デバイスのプロパティ]セクションにある [ステージング グループの環 境 設 定]オプションを使 用 します。このオプションは、デデュプリケーション デバイス グループには適 用 されません。

データ デデュプリケーション デバイスをステージング用 に設 定 する方 法 は、以 下 の手 順 のみです。

ステージングを使 用 するためのデデュプリケーション デバイス グループの設 定 方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. ナビゲーション バーにある [保 護 と回 復]メニューから、 [バックアップ]をクリックします。

   バックアップ マネージャが開 きます。
3. [スタート]タブで、 [デデュプリケーション バックアップ]および [ステージングを有 効 にする]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
4. [ステージングの場 所]タブをクリックして、ステージング サーバ オブジェクトを展 開 します。
5. このバックアップ ジョブのステージング グループとして選 択 するデデュプリケーション グループを参 照 および選 択 します。
6. [ポリシー]タブをクリックし、デデュプリケーション ステージング ポリシーを指 定 します。

   ジョブに必 要 なフル、差 分 、および増 分 バックアップのステージング ポリシーを指 定 します。

詳 細 情 報 :

バックアップ ステージング方 式

ステージング ジョブがデデュプリケーションで機 能 する仕 組 み

Disk to Disk to Tape のバックアップ操 作 では、デデュプリケーション デバイス グループをステージングの場 所 、最 終 的 なバックアップ デスティネーション、またはその両 方 として指 定 できます。ただし、*同 じ*デデュプリケーション デバイス グループを両 方 のタブで選 択 することはできません。

- [ステージングの場 所]タブで、デデュプリケーション デバイス グループを選 択 し、ステージングを有 効 にして、ステージング ポリシーを指 定 します。
- [デスティネーション]タブで別 のデデュプリケーション デバイス グループを選 択 し、パージ ポリシーを指 定 します。パージ ポリシーを指 定 しない場 合 、デデュプリケーション デバイスの作 成 から、フル バックアップの場 合 はデフォルト値 の 4 週 間 、増 分 / 差 分 バックアップの場 合 は 2 週 間 が引 き継 がれます。
- [スケジュール]タブで、必 要 に応 じてローテーションまたは GFS スケジュールを設 定 します。

詳 細 については、「ディスク ステージングを使 用 したデータのバックアップ」を参 照 してください。

ステージング バックアップ ジョブでデデュプリケーションを使 用 したデータのバックアップ

該 当 するタブでデデュプリケーション デバイス グループを選 択 することによって、ディスク ステージング バックアップ ジョブのステージング フェーズ、マイグレーション フェーズ、またはその両 方 のフェーズで、データのデデュプリケーションを実 行 できます。

ステージング バックアップ ジョブでデデュプリケーションを使 用 してデータをバックアップする方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [スタート]タブで、[デデュプリケーション バックアップ]および [ステージングを有 効 にする]をクリックします。

   バックアップ マネージャに [ステージングの場 所]タブと [ポリシー]タブが表 示 されます。
3. [ステージングの場 所]タブをクリックして、ステージング サーバ オブジェクトを展 開 します。
   a. このバックアップ ジョブのステージング グループとして選 択 するデデュプリケーション グループを参 照 して選 択 します。
   b. [ポリシー]タブをクリックし、デデュプリケーション ステージング ポリシーを指 定 します。
   c. ジョブに必 要 なフル、差 分 、および増 分 バックアップのステージング ポリシーを指 定 します。
4. [デスティネーション]タブをクリックして、サーバ オブジェクトを展 開 します。
   a. このバックアップ ジョブの最 終 的 なデスティネーションとして使 用 するグループを参 照 および選 択 します。

      注 : 通 常 のデバイス グループを選 択 することも別 のデデュプリケーション グループを選 択 することもできますが、ステージング デスティネーションとして指 定 したのと同 じデデュプリケーション グループを選 択 することはできません。
   b. ポリシーをクリックして、[デデュプリケーション パージ ポリシー]ダイアログ ボックスを開 きます。
   c. [フル バックアップ]タブをクリックして、ジョブに必 要 なフル バックアップのパージ ポリシーを指 定 します。

d. [差 分 /増 分 バックアップ]タブをクリックして、ジョブに必 要 な増 分 /差 分 バックアップのパージ ポリシーを指 定 します。

以 下 に指 定 した時 間 後 にパージ -- 処 理 が終 了 してからジョブ セッションをパージするまでの週 数 、日 数 、時 間 数 、および分 数 を指 定 します。

注 : デフォルトの削 除 ポリシーは 4 週 間 に設 定 されているため、デデュプリケーション ステージング ポリシーを必 ず表 示 してください。4 週 間 よりも長 くバックアップを保 持 する場 合 は、手 動 でポリシーを調 整 する必 要 があります。

e. [その他]タブをクリックし、目 的 のオプションを選 択 します。

- **キャンセルされたセッションをディスクからパージ** -- ユーザによってキャンセルされたセッションをすべてデデュプリケーション デバイスから削 除 します。
- **失 敗 したセッションをディスクからパージ** -- 失 敗 したセッションをすべてデデュプリケーション デバイスから削 除 します。

f. [OK]をクリックします。

5. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使 用 するスケジュールを指 定 します。

注 : [ローテーション スキーマ]や [GFS を有 効 化]を選 択 した場 合 は、デデュプリケーション デバイス グループで [メディア プール]フィールドは無 効 になります。

6. ツール バーの [オプション]ボタンをクリックし、 [グローバル オプション]ダイアログ ボックスを開 きます。通 常 どおりに [グローバル オプション]を設 定 します。

7. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、通 常 どおりにジョブをサブミットします。

詳 細 情 報 :

バックアップ ジョブのサブミット

グローバル バックアップ オプション

ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指 定

デデュプリケーション デバイスのコピー ポリシーとパージ ポリシーの指 定 に関 する考 慮 事 項

デデュプリケーション デバイスのコピー ポリシーとパージ ポリシーを指 定 する場 合 について、以 下 のようなシナリオを考 慮 する必 要 があります。

- ステージングされないバックアップ ジョブのデスティネーションとしてデデュプリケーション デバイスを使 用 する場 合 は、パージ ポリシーを設 定 できます。デデュプリケーション ポリシーをクリックします。ポリシーはデフォルトで有 効 になっています。
  - [フル バックアップ]および [差 分 /増 分 バックアップ]タブで、必 要 に応 じて、パージ ポリシーを指 定 します。デフォルト設 定 は、フル バックアップでは4 週 間 で、増 分 /差 分 バックアップでは 2 週 間 です。
  - [その他]タブで、目 的 のオプションを選 択 します。
    - **キャンセルされたセッションをディスクからパージ** -- このオプションは、デスティネーション デバイスへのバックアップがキャンセルされた場 合 に、デスティネーション デバイスからセッションを削 除 します。
    - **失 敗 したセッションをディスクからパージ** -- このオプションは、デスティネーション デバイスへのバックアップが失 敗 した場 合 に、デスティネーション デバイスからセッションを削 除 します。

    両 方 のオプションとも、ディスク領 域 を速 やかに再 利 用 することができます。
- ステージング ジョブでステージング デバイスとしてデデュプリケーション デバイスを使 用 する場 合 は、 [ポリシー]タブをクリックして、コピー ポリシーとパージ ポリシーの両 方 を指 定 できます。詳 細 については、「ディスク ステージング バックアップのコピーおよびパージ ポリシーの指 定 」を参 照 してください。
- ステージング場 所 とデスティネーションの両 方 にデデュプリケーション デバイスを使 用 するステージング ジョブでは、2 つのパージ ポリシーを指 定 できます。

パージ ポリシーは常 に有 効 になります。パージを無 効 にすることはできませんが、パージ スケジュールを調 整 することはできます。

詳 細 情 報 :

ステージング バックアップ ジョブでデデュプリケーションを使 用 したデータのバックアップ

デデュプリケーション使 用 時 の暗 号 化 と圧 縮 の動 作

デデュプリケーション デバイスを使 用 しているときは、圧 縮 および暗 号 化 はサポートされません。ただし、ステージング ジョブにおいては、圧 縮 および暗 号 化 は、ステージング フェーズではサポートされませんが、マイグレーション フェーズでは最 終 的 なデスティネーションに非 デデュプリケーション デバイスが指 定 されている場 合 のみサポートされます。以 下 の表 に、指 定 したデバイス別 に利 用 可 能 なオプションを挙 げます。

注 : Arcserve Backup の暗 号 化 および圧 縮 オプションの詳 細 (制 限 や考 慮 事 項 など) については、「バックアップ マネージャの暗 号 化 /圧 縮 オプション」を参 照 してください。

ステージングの場所	最終的なバックアップ先	利用可能な圧縮/暗号化オプション
非デデュプリケーション デバイス	非デデュプリケーション デバイス	すべてのオプションが利用可能です。
非デデュプリケーション デバイス	デデュプリケーション デバイス	[データの暗号化]オプションは使用できません [データの圧縮]オプションは使用できません
デデュプリケーション デバイス	非デデュプリケーション デバイス	[データの暗号化]オプション: マイグレーション中にバックアップ サーバで処理 [データの圧縮]オプション: バックアップ サーバで処理 **注 :** 圧縮は、暗号化オプションの[マイグレーション中にバックアップ サーバで処理]と一緒に指定する必要があります。
デデュプリケーション デバイス	デデュプリケーション デバイス	[データの暗号化]オプションは使用できません [データの圧縮]オプションは使用できませんこれらのオプションは選択できますが、エラー メッセージが表示されます。

デデュプリケーション後 の圧 縮 結 果 の表 示

デデュプリケーションを使 用 したバックアップ ジョブの完 了 後 の圧 縮 率 は、アクティビティ ログで参 照 できます。圧 縮 は、比 率 またはパーセントで表 示 されます。この情 報 は Arcserve Backup データベースにも格 納 されるため、セッション レベル、ジョブ レベル、およびノード レベルのジョブ履 歴 で表 示 できます。

- リストア マネージャで、セッション レベルの圧 縮 率 情 報 を表 示 できます。
- バックアップ マネージャ、リストア マネージャ、デバイス マネージャで、デバイス/テープ レベルの圧 縮 率 を表 示 できます。
- レポート マネージャで、セッション詳 細 およびセッション レポートのセッション圧 縮 率 を表 示 できます。Dashboard レポートで、デバイス レベルまたはノード レベルの圧 縮 率 を表 示 できます。

圧 縮 率 は、格 納 される実 際 のデータ量 を、デデュプリケーション後 に格 納 されたデータ量 で割 った結 果 で、比 率 またはパーセントで表 されます。

デデュプリケーション デバイスをバックアップする方 法

デデュプリケーション バックアップ ジョブで生 成 されるインデックス ファイルとデータ ファイルは、デデュプリケーション データのリスト アに不 可 欠 です。これらのファイルが破 損 すると、Arcserve Backup は、デデュプリケーション データが完 全 であっても、元 のデータ スト リームを再 構 築 するために必 要 なデータ チャンクを探 して再 構 築 できなくなります。デデュプリケーション デバイス ファイルはバック アップが可 能 ですが、最 初 に理 解 しておく必 要 のある重 要 な注 意 事 項 があります。

- デデュプリケーション デバイス ファイルは、ローカル バックアップ ジョブでは通 常 はスキップされます(デデュプリケーション デバイスと Arcserve Backup は同 じマシンにあります)。ただし、 [グローバル オプション]を開 き、 [操 作]タブの [デデュプリケーション デバイス データをバックアップする]を有 効 にすることによって、強 制 的 にローカル バックアップ ジョブに含 めることができます。
- デデュプリケーション デバイス ファイルは、通 常 はリモート バックアップ ジョブに含 まれます(デデュプリケーション デバイスと Arcserve Backup は異 なるマシンにあります)。また、データ デデュプリケーション ファイルは、リモート コンピュータに置 くことができます。バックアップでは、データの整 合 性 を維 持 するために複 数 のコンピュータ上 にあるデデュプリケーション デバイスからデータを収 集 しません。しかし、デデュプリケーション デバイスがバックアップされているときにそのデデュプリケーション デバイスに対 する他 のバックアップ ジョブが同 時 に実 行 されている場 合 は、データ ファイルとインデックス ファイルが同 期 されない可 能 性 があります。そのため、Arcserve Backup Agent for Open Files のライセンスを取 得 し、VSS をサポートするマシンでデデュプリケーション デバイスを使 用 する必 要 があります。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイス ファイルのバックアップ」を参 照 してください。
- デデュプリケーション デバイス ファイルをバックアップするには、Agent for Open Files のライセンスを適 用 する必 要 があります。

デデュプリケーション デバイスをリスト アする方 法 の詳 細 については、「デデュプリケーション デバイス ファイルのリスト ア」を参 照 してください。

Arcserve Replication でデデュプリケーション デバイスをレプリケートする方 法

デデュプリケーション デバイスは多 数 のデータソースからのデータを格 納 できるので、これらのデバイスの保 護 が特 に重 要 になります。Arcserve Replication を使 用 してデデュプリケーション デバイスのデータをレプリケートすることにより、Arcserve Backup 環 境 での保 護 を一 層 強 化 できます。

Arcserve Replication によってデデュプリケーション デバイスをレプリケートするには、マスタ サーバとレプリカ サーバの両 方 に Arcserve Replication エンジンをインストールする必 要 があります。

- レプリケート対 象 のデデュプリケーション デバイスをホストするローカル サーバは、マスタ サーバとして指 定 します。
- Windows Server 2008 以 降 を実 行 しているサーバは、レプリカ サーバとして指 定 します。

注 : マスタ サーバとレプリカ サーバの両 方 に Arcserve Replication エンジンをインストールした後 、保 護 するデデュプリケーション デバイスの Arcserve Replication シナリオを作 成 および設 定 する必 要 があります。デデュプリケーション デバイスで障 害 が発 生 した場 合 は、Arcserve Replication で生 成 された VSS スナップショットを使 用 してデータをリストアできます。

詳 細 情 報 :

デデュプリケーション デバイス用 の Arcserve Replication シナリオの作 成

Arcserve Replication デデュプリケーション デバイス シナリオに関 する環 境 設 定 の考 慮 事 項

Arcserve Replication VSS スナップショットを使 用 するデデュプリケーション デバイスのリストア


デデュプリケーション デバイス用 Arcserve Replication シナリオの作 成

以 下 の手 順 では Arcserve Replication シナリオの中 でも、特 に Arcserve Replication ファイル サーバ シナリオを使 用 して、デデュプリケーション デバイスをレプリケートする方 法 を示 します。


重 要 : マスタ サーバは、レプリケートするデデュプリケーション デバイスのローカル ホストです。

デデュプリケーション デバイス用 Arcserve Replication シナリオの作 成 方 法

1. Arcserve Replication マネージャで、 [シナリオ]- [新 規]を選 択 するか、ツールバーの [新 規 シナリオ]ボタンをクリックして、シナリオ作 成 ウィザードを起 動 します。
2. [ようこそ]の画 面 で [新 規 シナリオの作 成]を選 択 し、適 切 なグループを指 定 して [次 へ]をクリックします。
3. [サーバおよび製 品 タイプの選 択]画 面 で、 [ファイル サーバ]、 [レプリケーションおよびデータ リカバリ シナリオ(DR)]、および [アシュアード リカバリ(AR) のための整 合 性 テスト(AR)]を指 定 します。 [アシュアード リカバリ(AR) のための整 合 性 テスト(AR)]オプションは、回 復 に失 敗 したデデュプリケーション デバイス用 に VSS スナップショットを生 成 するために選 択 する必 要 があります。 [次 へ]をクリックして続 行 します。
4. [マスタおよびレプリカ ホスト]画 面 では、シナリオ名 を指 定 します。例 : DDD。マスタ サーバとレプリカ サーバのホスト名 または IP アドレスと、ポート番 号 を入 力 します。 [次 へ]をクリックして続 行 します。
5. エンジンの検 証 が完 了 するまで待 ちます。必 要 に応 じて [インストール]をクリックして一 方 または両 方 のサーバでエンジンをアップグレードし、 [次 へ]をクリックして続 行 します。
6. [マスタ ルート ディレクトリ]画 面 では、デデュプリケーション デバイスのデータ ファイル フォルダおよびインデックス ファイル フォルダを選 択 します。 [次 へ]をクリックして続 行 します。



7. [レプリカ ルート ディレクトリ]画 面 では、レプリカ サーバ上 のデータ ファイル フォルダを選 択 します。VSS スナップショット のサイズを考 慮 し、同 じボリューム上 にレプリケート するデデュプリケーション デバイスのインデックスとデータ ファイルを配 置 することをお勧 めします。 [次 へ]をクリックして続 行 します。



8. [シナリオのプロパティ]画 面 では、デフォルトの設 定 をそのまま受 け入 れ、[次 へ]をクリックして続 行 します。
9. [マスタとレプリカのプロパティ]画 面 では、デフォルトの設 定 をそのまま受 け入 れ、[次 へ]をクリックして続 行 します。
10. シナリオの検 証 が完 了 するまで待 ちます。エラーや警 告 が表 示 された場 合 は、続 ける前 にそれらを解 決 します。[次 へ]をクリックして続 行 します。
11. [シナリオの実 行]画 面 では、[完 了]をクリックします。

    シナリオを実 行 する前 に、デデュプリケーション デバイス用 Arcserve Replication シナリオの設 定 を完 了 しておく必 要 があります。

Arcserve Replication デデュプリケーション デバイス シナリオに関 する環 境 設 定 の考 慮 事 項

Arcserve Replication を使 用 してデデュプリケーション デバイスをレプリケートするため、検 討 すべき 2 つの設 定 方 法 があります。

- **オンライン レプリケーション タイプ** -- デデュプリケーション デバイスがレプリカ サーバにリアルタイムでレプリケートされます。これはデバイスのパフォーマンスに影 響 を与 える可 能 性 がありま す。別 のハード ディスクでシナリオ スプールを設 定 することで対 処 することができます。
- **スケジュールされたレプリケーション タイプ** -- スケジュールした時 間 にデデュプリケーション デバイスがレプリカ サーバにレプリケートされます。ジョブが実 行 されていない期 間 を指 定 すると、デバイスへの影 響 が最 小 化 されます。

デデュプリケーション デバイス用 オンライン Arcserve Replication レプリケーション シナリオの設 定

Arcserve Backup では、デデュプリケーション デバイスに Arcserve Replication レプリケーション シナリオを設 定 できます。

オンライン レプリケーション用 シナリオの設 定 方 法

1. Arcserve Replication マネージャで、デデュプリケーション デバイスのレプリケート用 に作 成 したシナリオを選 択 します。
   a. このシナリオの [プロパティ]タブをクリックします。
   b. [レプリケーション]- [モード]プロパティを [オンライン]に設 定 します。
2. Arcserve Replication マネージャで、デデュプリケーション デバイスをローカルで接 続 するマスタ サーバを選 択 します。
   a. このサーバの [プロパティ]タブをクリックします。
   b. [スプール]- [スプール ディレクトリ]プロパティを、デデュプリケーション デバイスとは別 のハードディスクのフォルダに設 定 します。これにより、パフォーマンスが向 上 します。
3. Arcserve Replication マネージャで、 [レプリカ サーバ]を選 択 します。
   a. このサーバの [プロパティ]タブをクリックします。
   b. [スケジュール タスク]- [アシュアード リカバリを使 用 したレプリカ整 合 性 テスト]- [テスト成 功 時 のアクション]- [シャドウ コピーの作 成 (VSS)]プロパティをオンに設 定 します。
   c. 必 要 に応 じて子 プロパティを設 定 します。
      - 保 存 されるスナップショット数 -- 例 として「10」が設 定 されています。必 要 に応 じてこの値 を増 減 します。
      - シャドウ ストレージ ボリューム -- デフォルト
      - ボリュームごとの最 大 ストレージ サイズ -- 無 制 限
   d. スケジュール タスク]- [アシュアード リカバリを使 用 したレプリカ整 合 性 テスト]- [スケジューラ]プロパティを設 定 します。
4. 変 更 を保 存 します。

デデュプリケーション デバイスのレプリケーション シナリオを実 行 します 。

デデュプリケーション デバイス用 のスケジュールされた Arcserve Replication レプリケーションのシナリオの設 定

デデュプリケーション デバイス レプリケーション シナリオ用 にスケジュールされたレプリケーションを使 用 する場 合 、デバイスの障 害 発 生 時 にデータをリストアするには VSS スナップショットを手 動 で生 成 する必 要 があります。

スケジュールされたレプリケーションのシナリオを設 定 する方 法

1. Arcserve Replication マネージャで、デデュプリケーション デバイスのレプリケート用 に作 成 したシナリオを選 択 します。
   a. このシナリオの [プロパティ]タブをクリックします。
   b. [レプリケーション]- [モード]プロパティを [スケジュール]に設 定 します。
   c. レプリケーションのスケジュール時 間 を毎 日 0:00 に設 定 します。
2. Arcserve Replication マネージャで、 [レプリカ サーバ]を選 択 します。
   a. このサーバの [プロパティ]タブをクリックします。
   b. [スケジュール タスク]- [アシュアード リカバリを使 用 したレプリカ整 合 性 テスト]- [テスト成 功 時 のアクション]- [シャドウ コピーの作 成 (VSS)]プロパティをオンに設 定 します。
3. 変 更 を保 存 します。
4. デデュプリケーション デバイスのレプリケーション シナリオを実 行 します。
5. VSS スナップショットを手 動 で生 成 します。
   a. 作 成 したデデュプリケーション デバイス レプリケーション シナリオ用 のレプリカ サーバを選 択 します。
   b. Arcserve Replication マネージャのツールバーで、 [レプリカの整 合 性 テスト]ボタンをクリックします。
   c. [アシュアード リカバリを使 用 したレプリカ整 合 性 テスト]ダイアログ ボックスが開 いたら、 [OK]をクリックして開 始 します。

グローバル デデュプリケーションを使 用 したデータのバックアップ

グローバル デデュプリケーションは、同 じデデュプリケーション デバイスにパックアップされる異 なるマシン間 で、C:\ ドライブのバックアップ セッション内 の重 複 を見 つけます。一 般 に、マシンの C:\ ドライブはオペレーティング システム ファイルを保 持 しているため、多 くの重 複 が存 在 します。システム ボリュームに加 えて、グローバル デデュプリケーションでは Oracle RMAN セッションも処 理 されます。

グローバル デデュプリケーションは、6 時 間 ごとに実 行 されますが、バックアップ ジョブとパージ ジョブがアクティブなときには実 行 できず、両 方 のジョブが同 じセッション ファイルにアクセスする場 合 には中 断 されます。

グローバル デデュプリケーションを実 行 するには、通 常 どおりにバックアップ ジョブを設 定 し、[デデュプリケーション デバイス グループの環 境 設 定]の [グローバル デデュプリケーションを有 効 にする]オプションをオンにしていることと、バックアップ ソースとして指 定 された別 のマシンの C:\ ドライブを選 択 していることを確 認 します。

グローバル デデュプリケーションを使 用 してデータをバックアップする方 法

1. [デデュプリケーション デバイス グループの環 境 設 定]から、[グローバル デデュプリケーションを有 効 にする]オプションが設 定 されていることを確 認 します(デフォルト設 定 では有 効 になっています)。
2. バックアップ マネージャから、通 常 どおりにバックアップ ジョブを設 定 します。
3. [ソース]タブで、別 のマシンの Windows C:\ ボリューム ディレクトリを選 択 します。
4. (オプション) ステージングを使 用 する場 合 は、[ステージングの場 所]タブをクリックし、デデュプリケーション デバイス グループを選 択 します。
5. [デスティネーション]タブで、デデュプリケーション デバイス グループを選 択 します。
6. 通 常 どおりにジョブ設 定 の選 択 を完 了 します。
7. ジョブを実 行 します。

デデュプリケーション データの回 復

デデュプリケーションが実 行 されたデータのリストアは、通 常 のリストア ジョブと同 じ手 順 で行 います。Disaster Recovery はデデュプリケーションをサポートしており、通 常 の惨 事 復 旧 と同 じ手 順 で行 います。

Arcserve Backup ユーティリティもデデュプリケーション デバイスをサポートしています。

注 : パージ ユーティリティに割 り当 てられる優 先 度 は、バックアップ、リストア、マージ、およびスキャンよりも低 くなります。アクティブなバックアップ、リストア、マージ、またはスキャン ジョブが同 じデデュプリケーション デバイスで動 作 している場 合 、パージはスキップされます。パージ セッションがすでに進 行 中 のデデュプリケーション デバイスの場 合 、バックアップ、リストア、マージ、およびスキャン ジョブが優 先 され、パージ セッションは停 止 されます。

デデュプリケーション データのリストア

デデュプリケーション デバイスに保 存 されたデータのリストア処 理 は、通 常 の FSD の場 合 と同 じです。ステージング ジョブの一 環 としてデータをテープへマイグレートしている場 合 でも、リストアはディスクから実 行 する必 要 があります。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- デデュプリケーション デバイスでのセッション単 位 のリストア
- デデュプリケーション デバイス ファイルのリストア
- Arcserve Replication VSS スナップショットを使 用 するデデュプリケーション デバイスのリストア

デデュプリケーション デバイスでのセッション単 位 のリストア

デデュプリケーション デバイスに多 数 のセッションが含 まれ ている場合 は、「過 去 n 日 間 」のオプションを使 用 して結 果 をフィルタできます。デバイスを展 開 すると、プログレス バーが表 示 されます。プログレス バーをキャンセルするとショートカット メニューが表 示 され、展 開 されたデバイスからリストアするターゲット セッションを選 択 できます。ショートカット メニューの [さらに表 示]オプションを使 用 して、残 りのセッションを展 開 することもできます。

デデュプリケーション デバイス ファイルのリストア

デデュプリケーション デバイスのデータ ファイルとインデックス ファイルも明 示 的 にバックアップしている場 合 は、デデュプリケーションを実 行 したデータをリストアできます。デデュプリケーション デバイス ファイルをリストアするには、以 下 の手 順 を実 行 します。

- バックアップしたインデックス ファイルが格 納 されているノードに移 動 します
- 正 しいセッションを選 択 します
- リストアするインデックス ファイルまたはデータ ファイルを選 択 します
- 別 の場 所 にリストアする
- 競 合 を避 けるために、元 のデデュプリケーション デバイスを削 除 します
- リストアされたインデックス フォルダとデータ フォルダを使 用 する新 しいデデュプリケーション デバイスを作 成 します
- テープ エンジンを停 止 してから再 開 し、バックアップを開 始 したときに実 行 されていたすべての操 作 を無 効 にします
- レコードが物 理 デバイスに一 致 するように、新 しいデデュプリケーション デバイスをマージします


注： バックアップ デデュプリケーション デバイスにアクティブなセッションが存 在 すると、マージ処 理 は完 了 しないか、失 敗 します。

Arcserve Replication/VSS スナップショットを使 用 するデデュプリケーション デバイスのリストア


レプリケートしたデデュプリケーション デバイスで障 害 が発 生 した場 合 は、VSS スナップショットを使 用 して、デバイスに保 存 したデータを回 復 できます。

障 害 が発 生 したデデュプリケーション デバイスの回 復 方 法

1. Arcserve Replication マネージャで、レプリケーション シナリオを停止 します。
2. VSS スナップショットを公 開 します。
   a. [スナップショット ビュー]をクリックし、リストアに使 用 するスナップショットを選 択 します。
   b. [ドライブ文 字 として公 開]を選 択 し、リストア プロセスを開始 します。



3. レプリカ サーバにログオンし、公 開 したドライブを開 き、公 開 したインデックスおよびデータ ファイルを別 の場 所 にコピーします。



4. Arcserve Backup デバイス マネージャから、障 害 が発 生 したデュプリケーション デバイスを削 除 します。テープ名 、ランダム ID、およびシーケンス番 号 が同 一 の 2 つのデバイスによる競 合 を避 けるため、このデバイスは削 除 する必 要 があります。
5. Arcserve Backup デバイス マネージャで、コピーしたインデックスおよびデータ ファイルのパスを使 用 して、新 しいデデュプリケーション デバイスを作 成 します。詳 細 については、「デデュプリケーション デバイスの作 成 」を参 照 してください。
6. テープ エンジンを停 止 してから再 開 し、バックアップを開 始 したときに実 行 されていた操 作 を無 効 にします。
7. DB テープ レコードが更 新 され、物 理 デデュプリケーション テープに一 致 するように、新 しいデデュプリケーション デバイスをマージします。これを実 行 するには、[データベース]メニューの [データベース]オプションで、 [セッション ヘッダのみ マージする]オプションを使 用 します。バックアップ デデュプリケーション デバイスにアクティブなセッションが存 在 すると、マージ処 理 は完 了 しないか、失 敗 します。

   新 しいデデュプリケーション パスをレプリケートするために、新 しい Arcserve Replication シナリオの作 成 が必 要 な場 合 があります。既 存 のシナリオを使 用 するために、スナップショットを前 のデデュプリケーション パスに戻 すことができます。ただし、まず、そこに保 存 してあるすべてのファイルを削 除 する必 要 があります。

デデュプリケーションを使 用 したジョブのスキャン

デデュプリケーションを使 用 したスキャン ジョブの実 行 プロセスは、通 常 のスキャン ジョブと同 じです。必 要 に応 じて、[メディア検 証] ボタンをクリックして [メディア検 証 オプション]にアクセスし、[メディア検 証 を有 効 にする]オプションをクリックして選 択 します。

メディア検 証 は、すべてのメディアの種 類 で機 能 しますが、数 百 のセッションが格 納 されているデデュプリケーション デバイスでは、基 準 を満 たすセッションをランダムにサンプリングして、データが回 復 可 能 であることを確 認 します。

フィルタの設 定 オプションと同 様 に、すべてのデータ(デフォルト) をスキャンすることもセッション ヘッダのみをスキャンすることもできます。1 つのノードを指 定 することも、複 数 のノードを指 定 することもできます。複 数 のノードを指 定 する場 合 は、所 定 のフィールドでカンマを使 用 して名 前 を区 切 ります。デデュプリケーションのメディア検 証 スキャン ジョブでは、* グループを指 定 することはできませんが、特 定 のグループの * テープを指 定 したり、特 定 のテープを選 択 したりすることはできます。このジョブは、選 択 基 準 を満 たすセッションをスキャンし、削 除 されるまで定 期 的 に繰 り返 します。

注 : メディア検 証 は、1 つのグループのみのスキャンをサポートしており、同 じメディアを対 象 とする他 のジョブによって中 断 されます。中 断 されると、「E3708 グループ <グループ名 > を <分 > 分 内 に予 約 できません。」というエラー メッセージが表 示 されます。

詳 細 情 報 :

メディア検 証 とスキャン ユーティリティ

デデュプリケーションを使 用 したジョブのマージ

デデュプリケーションを使 用 したマージ ジョブの実 行 プロセスは、通 常 のマージ ジョブと同 じです。詳 細 については、「マージ ユーティリティ」を参 照 してください。

デデュプリケーション デバイスでの GFS ローテーション ジョブ

デデュプリケーション デバイスはメディア プールに割り当 てることができないため、これらのデバイス上 で GFS またはローテーション スキーマを設 定 するときは以 下 を検 討 します。

- GFS またはローテーション ジョブで、ステージング処 理 のデスティネーション デバイスとしてデデュプリケーション デバイスを選 択 した場 合 、メディア プール名 を指 定 できません。メディア プールを使 用しなければ、GFS またはローテーション スキーマをサブミット できます。
- GFS またはローテーション ジョブで、ステージング処 理 以 外 のデスティネーション デバイスとしてデデュプリケーション デバイスを選 択 した場 合 、メディア プールは使 用 されず、メディアが上 書きされることもありません。デデュプリケーション デバイス グループに、フォーマット されたメディアが存 在 する場 合 、データはそのメディアに書 き込 まれます。フォーマット されたメディアが存 在 しない場 合 は、空 のメディアが現 在 の日 時 でフォーマット されます。
- GFS またはローテーション ジョブで、ステージング処 理 のデスティネーション デバイスとしてデデュプリケーション デバイスを選 択 した場 合 、ステージング フェーズの動 作 は変 更 されませんが、マイグレーション フェーズでメディア プールは使 用 されず、メディアが上 書 きされることもなくなります。デデュプリケーション デバイス グループに、フォーマット されたメディアが存 在 する場 合 、データはそのメディアに追 加 されます。フォーマット されたメディアが存 在 しない場 合 は、空 のメディアが現 在 の日 時 でフォーマット されます。
- GFS ローテーションまたは通 常 のローテーションで、 [メディアへ追 加]を選 択 してもしなくても、デデュプリケーション デバイスに保 存 されたバックアップ ジョブは同 様 に動 作 します。

注 : GFS ローテーションの詳 細 については、「ローテーション スキーマ」を参 照 してください。

デデュプリケーション デバイスのパージ

デデュプリケーション デバイスのパージは、ステージング FSD のパージとは異 なります。ステージング FSD をパージする場 合 、Arcserve Backup によってセッション ファイルがただちに削 除 されます。一方 、デデュプリケーション セッションのパージでは、セッション ハッシュ ファイルの名 前 が Arcserve Backup によって .hash_ToPurge に変 更 され、参 照 カウンタが更 新 されます。つまり、パージされた「しるし」がセッションに付 けられるだけで、実 際 には削 除 されません。これは、オリジナル データを参 照 するセッションがほかにあるかもしれないためです。

インデックス ファイルに保 存 された参 照 カウンタが減らされます。参照 カウンタが 0 になると、元 のデータを参 照 するハッシュは存 在 しなくなり、データ チャンクが「穴 」とみなされるようになります。Arcserve Backup が 25% を超 える穴 を持 つデータ ファイルを検 出 すると、そのディスク領 域 は 6 時 間 ごとに実 行 されるパージ スレッドによって再 利 用 されます。

ディスクの断 片 化

ディスクの断 片 化 を抑 えるために、セッションの初 めてのバックアップでは必 ず、セッションが終 わるまで、ディスク容 量 の割 り当 てが 1 GB 単 位 で行 われます。4 つのストリームを書 き込 み中 の場 合 、各 ストリームはディスク領 域 上 の事 前 に割 り当 てられたチャンクを使 用 します。

デデュプリケーション プロセスの完 了 後 、データ ファイルが実 際 の圧 縮 済 みセッション サイズを占 めるように、最 後 の 1 GB のデータ チャンクが切 り捨 てられます。この方 法 により、ディスクが 1GB 単 位 で断 片 化 されます。

この処 理 が実 施 されるのは、バックアップ先 がデデュプリケーション デバイスであり、かつ、単 一 のデバイス上 の単 一 のルート ディレクトリを初 めてバックアップする場 合 のみです。

2 回 目 のバックアップやその後 のジョブでは、ディスクに物 理 的 に書 き込 まれるデータの量 は小 さくなることが予 想 されます。

デデュプリケーション バックアップ セッションの削 除

Arcserve Backup は、ユーザがバックアップ ジョブのサブミット時 に指 定 したパージ ポリシー(保 存 期 間) に基 づいて、デデュプリケーション バックアップ セッションをデデュプリケーション デバイスから削 除 します。ただし、指 定 した保 存 期 間 内 に、デデュプリケーション バックアップ セッションが古 くなるか不 要 になる場 合 もあり得 ます。Arcserve Backup データベースから古 くなった、または不 要 なセッション情 報 を削 除 してディスク容 量 を解 放 できるように、Arcserve Backup では、デデュプリケーション バックアップ セッションを削 除 できます。

デデュプリケーション バックアップ セッションを削 除 する場 合 、Arcserve Backup は以 下 のように動 作 します。

- 削 除 されたセッションが他 のデデュプリケーション バックアップ セッションから参 照 されている場 合 、セッションに関 する情 報 は Arcserve Backup データベースからただちに削 除 されます。しかし、削 除 されたセッションが他 のデデュプリケーション バックアップ セッションによって参 照 されなくなるまで、Arcserve Backup はディスク容 量 を再 利 用 できません。
- 削 除 されたセッションが他 のデデュプリケーション バックアップ セッションから参 照 されていない場 合 は、セッションに関 する情 報 は Arcserve データベースから削 除 され、ディスク容 量 が即 座 に解 放 されます。

重 要 : デデュプリケーション バックアップ セッションの削 除 は、不 可 逆 的 なプロセスです。削 除 したデデュプリケーション バックアップ セッションは回 復 できません。

以 下 の手 順 に従 います。

1. Arcserve Backup ホーム画 面 の [クイックスタート]メニューから [リストア]をクリックします。
2. リストア マネージャの [ソース]タブをクリックします。

   ドロップ ダウン メニューから [セッション単 位]を選 択 します。

   セッション ディレクトリ ツリーが表 示 されます。
3. セッションを展 開 して、バックアップ セッションが保 存 されているデバイスを表 示 します。

4. 削 除 するセッションが保 存 されているデデュプリケーション デバイス を参 照 します。

   デデュプリケーション デバイスを展 開 して、そのデバイスに保 存 され たデデュプリケーション バックアップ セッションを表 示 します。

5. 削 除 するセッションを選 択 します。

   削 除 するセッションを右 クリックし、コンテキスト メニューから [選 択 したセッションの削 除]を選 択 します。

   メッセージが表 示 されたら、 [はい]をクリックし、選 択 したセッション を削 除 します。

   セッションが削 除 されます。

デデュプリケーション レポート

Arcserve Backup レポートは、デデュプリケーションの統計を含むように変更されました。詳細については、「レポート カテゴリ」を参照してください。

第 13章：物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップおよびリストア

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

raw バックアップおよびリストアの概 要 1216
raw バックアップの動 作 1218
raw バックアップおよびリストアの有 効 化 1223
物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップ 1224
raw バックアップのリストア 1227

raw バックアップおよびリストアの概 要

Arcserve Backup では、ファイル システムの有 無 にかかわらず、物 理 ディスクおよび物 理 ボリュームをバックアップおよびリスト アできます。たとえば、この機 能 を使 用 して以 下 をバックアップできます。

- Oracle データベース スナップショット
- Windows 以 外 のファイル システムのパーティション
- 名 前 のないパーティションまたはボリューム(ドライブ文 字 のないボリューム)
- クライアント システムにディスクとしてマウントされた任 意 のスナップショット

物理ディスクおよびボリュームの raw バックアップのライセンス要件

物理ディスク/ボリュームの raw バックアップ機能を使用するには、以下のライセンスが必要です。

- Arcserve Backup Client Agent のライセンス(この機能を使用する各サーバで必要)
- Arcserve Backup Enterprise Module のライセンス(クライアントエージェントをバックアップする各サーバで必要)

例 : 物理ディスク/ボリュームの raw バックアップのライセンス要件

サーバ A、B、および C で物理ディスク/ボリュームの raw バックアップ機能を使用する場合、3 つのサーバすべてに Arcserve Backup Client Agent のライセンスをインストールする必要があります。さらに、これら 3 つのサーバをバックアップするバックアップ サーバで、Enterprise Module のライセンスを 1 つ登録する必要があります。

raw バックアップの動 作

Arcserve Backup は、物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップを実 行 するために、デバイスへの排 他 的 アクセスを取 得 します。これにより、Arcserve Backup は一 貫 したバックアップ イメージを取 得 できます。Arcserve Backup は、データをブロック単 位 でシーケンシャルに読 み取 り、次 に、ステージング デバイスまたは Arcserve Backup サーバにイメージをコピーします。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- サポートされている機 能
- raw バックアップおよびリストア処 理 の実 行 に対 する制 限 事 項
- 物 理 ディスクおよびボリュームの命 名 規 則

サポートされている機 能

raw バックアップおよびリストアでは、以 下 の Arcserve Backup 機 能 を使 用 できます。

- バックアップの推 定
- 圧 縮
- 暗 号 化

raw バックアップおよびリストア処理の実行に対する制限事項

物理ディスクおよび物理ボリュームの raw バックアップを実行する際は、以下の制限事項を考慮してください。

- Arcserve Backup は、増分および差分の raw バックアップをサポートしていません。そのようなバックアップ ジョブをサブミットしようとすると、Arcserve Backup によって自動的にフル バックアップ ジョブに変更されます。
- Arcserve Backup は、VSS (Volume Shadow Copy Service、ボリューム シャドウ コピー サービス) スナップショット テクノロジを使用したバックアップは実行しません。
- Arcserve Backup では、物理ディスクまたは物理ボリュームによるクラスタのバックアップおよびリストアはサポートされていません。そのため、これらのデバイスは、バックアップ マネージャの [ソース] タブ内のクラスタ仮想ノードの下に表示されません。
- Arcserve Backup では、物理ディスクまたは物理ボリュームによるリムーバブル メディアのバックアップおよびリストアはサポートされていません。そのため、これらのデバイスは、バックアップ マネージャの [ソース] タブに表示されません。
- Arcserve Backup がデバイスに排他的にアクセスできない場合、バックアップ ジョブが失敗する場合があります。
- Windows 2003、Windows 2008、Windows Vista 環境で raw バックアップを実行する場合、物理ボリュームが開かれたままであると、バックアップ ジョブは失敗します。
- ダイナミック物理ディスクを別の物理ディスクにリストアする場合、Arcserve Backup はデスティネーションの物理ディスクにパーティション情報をコピーしません。従って、ソースの物理ディスクのボリュームおよびパーティションは、リストア後、デスティネーションの物理ディスクに反映されません。つまり、ダイナミック ディスクは、元の場所にしかリストアできません。また、複数のダイナミック ディスクがある場合は、ボリュームのパーティション分割を元の状態に戻すために、これらすべてのダイナミック ディスクを元の場所にリストアする必要があります。

  ダイナミック ディスクを元の場所にリストアする理由は以下のとおりです。

ボリューム情 報 はダイナミック ディスク データベースに保 存 されているため、ダイナミック ディスクのパーティション テーブルには、ディスク上 の各 ボリュームのエントリが含 まれません。システムの各 ダイナミック ディスクには、このダイナミック ディスク データベースのレプリカが含 まれます。データベースの場 所 は、ディスクのパーティション スタイルによって決 定 されます。


- マスタ ブート レコード(MBR) ディスク上 では、このデータベースはディスクの最 後 の 1 メガバイト(MB) に含 まれています。
- GPT(Globally Unique Identifier Partition Table) ディスクでは、このデータベースは、LDM(論 理 ディスク マネージャ) メタデータ パーティションと呼 ばれる、1MB の予 約 済 み(非 表 示) パーティションに含 まれています。

従 って、リストア中 にこのデータベースがディスクに書 き込 まれない場 合 、パーティション情 報 はリストアできません。複 数 のダイナミック ディスクがあるシステムについては、各 ディスクにデータベースのコピーが含 まれているため、すべてのディスクを元 の場 所 にリストアする必 要 があります。また、元 のパーティション情 報 をリストアするには、データベースのコピーが同 一 である必 要 があります。

- システム/ブート ボリュームに相 当 する物 理 ボリュームと、これらの物 理 ボリュームが存 在 するディスクは、バックアップ マネージャの [ソース]タブには表 示 されません。
- [フィルタ]オプションは、物 理 ディスクとボリュームの raw バックアップおよびリストアには利 用 できません。

物理ディスクおよびボリュームの命名規則

raw バックアップおよびリストアを有効にすると、バックアップ マネージャの [ソース] タブに、エージェントに接続されている物理ディスクおよびボリュームが表示されます。以下の図に、物理ボリュームを表示している [ソース] タブのセクションを示します。



PhysicalDisk_<ディスク ID>:

物理ディスクを示します。<ディスク ID> は、ディスクの識別タグです。Arcserve Backup および Windows ディスク管理では、同じ方法で <ディスク ID> を表示します。

物理ボリューム_<ディスク ID>_<ボリューム ID>

物理ボリュームを示します。<ボリューム ID> はドライブ文字または GUID です。GUID は、ボリュームに名前が付いていない (ドライブ文字が関連付けられていない) 場合にのみ表示される 16 進数です。たとえば「物理ボリューム_ディスク 2_E」は、ディスク 2 上のボリューム E を表します。

raw バックアップおよびリストアの有効化

物理ディスクおよびボリュームの raw バックアップおよびリストアを実行する機能は、デフォルトでは無効になっています。各エージェントのオプションを有効にする必要があります。

物理ディスク/ボリュームの raw バックアップおよびリストアを有効にする方法

1. Windows で [スタート]- [プログラム]- [Arcserve Backup]- [Arcserve]- [Backup Agent 管理]を選択します。

   [Arcserve Backup Agent 管理]ウィンドウが表示されます。

2. [オプション]- [環境設定]をクリックします。

   [環境設定]ウィンドウが表示されます。

3. [物理ディスク/ボリュームのバックアップおよびリストアを有効にする]をクリックします。

4. [OK]をクリックします。

   raw バックアップおよびリストアの機能がエージェントで有効化されます。

物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップ

以 下 のいずれかの方 法 で、物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップを実 行 できます。

- **通 常 のバックアップ** -- 通 常 のデバイス グループをバックアップ先 として指 定 します。
- **デデュプリケーション バックアップ** -- デデュプリケーション デバイス グループをバックアップ先 として指 定 します。
- **ステージング バックアップ** -- 通 常 のデバイス グループまたはデデュプリケーション デバイス グループを、ステージング場 所 または最 終 デスティネーション メディア、またはその両 方 として指 定 します。

注 : デデュプリケーション バックアップでは、ステージング場 所 および最 終 デスティネーション メディアとして、同 じデデュプリケーション デバイス グループを指 定 しないでください。

物 理 ディスク/ボリュームの raw バックアップを実 行 する方 法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. ナビゲーション バーで、[クイック スタート]-[バックアップ]をクリックします。

   バックアップ マネージャが開 きます。
3. バックアップのタイプを指 定 します。
4. (オプション) [ステージングを有 効 にする]チェック ボックスを選 択 します。
5. [ソース]タブをクリックし、バックアップする物 理 ディスク/ボリュームを指 定 します。
6. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブのスケジュールを定 義 します。
7. (オプション) [ステージングの場 所]タブ]をクリックし、ステージング デバイス グループを指 定 します。

   注 : [ステージングの場 所] タブが表 示 されるのは、[スタート]タブの [ステージングを有 効 にする]チェック ボックスをオンにした場 合だけです。
8. (オプション) [ポリシー]タブをクリックし、ジョブのテープ ステージング ポリシーとコピー ポリシーを指 定 します。

注 : [ポリシー] タブが表 示 されるのは、[スタート]タブの [ステージングを有 効 にする]チェック ボックスをオンにした場 合 だけです。

9. [デスティネーション]タブをクリックし、バックアップ データを保 存 するデバイス グループを選 択 します。
10. [サブミット]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

    注 : Arcserve Backup では、バックアップ ジョブを実 行 するサーバ上 に Enterprise Module の有 効 なライセンスがあるかどうかが確認されます。Arcserve Backup によって必 要 なライセンスが検 出 された場 合 、バックアップ ジョブはサブミットされます。Arcserve Backup によって必 要 なライセンスが検 出 されなかった場 合 、バックアップ ジョブはサブミットされません。

ノード全 体 のバックアップ

ノード全 体 をバックアップする場 合 、Arcserve Backup は Windows ファイル システム ボリュームに対 応 する物 理 ボリュームの raw バックアップを実 行 しません。これらのボリュームは、Client Agent for Windows が従 来 の方 法 でバックアップします。さらに、Arcserve Backup は重 複 データのバックアップを避 けるため、ファイル システム ボリュームの任 意 の一 部 をホストしている物 理 ディスク上 ではバックアップを実 行 しません。

raw バックアップのリストア

物理ディスク/ボリュームの raw バックアップ データは、以下の方法でリストアできます。

- バックアップ データをバイナリ ファイルとして別の場所にリストアする。
- バックアップ データを元の場所にリストアする。
- バックアップ データを別の物理ディスク/ボリュームにリストアする。

別の場所にファイルとしてリストア

Arcserve Backup では、物理ディスク/ボリュームの raw バックアップデータをバイナリファイルとして別の場所にリストアできます。すべてのファイルの上書き、ファイル名の変更、既存ファイルのスキップ、新しいファイルのみ上書き、などのオプションを選択できます。

raw バックアップ データをバイナリファイルとして別の場所にリストアする方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーで、[クイック スタート]-[リストア]をクリックします。

   リストア マネージャが開きます。
3. [ソース]タブをクリックします。
4. ソースの物理ディスク/ボリュームを参照し、選択します。
5. [デスティネーション]タブをクリックし、物理ディスク/ボリューム上のフォルダを選択します。

   注： リストア先は、[ソース]タブで指定したソース ディレクトリとは別の場所に指定する必要があります。
6. [スケジュール]タブをクリックして、リストア ジョブのスケジュールを定義します。
7. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   リストア ジョブがサブミットされ、Arcserve Backup は raw バックアップ データをバイナリファイルとして別の場所へリストアします。

元の場所へリストア

Arcserve Backup では、物理ディスク/ボリュームの raw バックアップデータを、バックアップ元の場所にリストアできます。

raw バックアップ データの元の場所へのリストア方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーで、[クイック スタート]-[リストア]をクリックします。

   リストア マネージャが開きます。
3. [ソース]タブをクリックします。
4. ソースの物理ディスク/ボリュームを参照し、選択します。
5. [デスティネーション]タブをクリックします。

   [ファイルを元の場所へリストア]オプションがオンになっていることを確認します。
6. [スケジュール]タブをクリックして、リストア ジョブのスケジュールを定義します。
7. ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   リストア ジョブがサブミットされ、Arcserve Backup は raw バックアップ データを元の場所へリストアします。

別の物理ディスク/ボリュームへのリストア

物理ディスク/ボリュームの raw バックアップ データを、別の物理ディスク/ボリュームにリストアできます。物理ディスクの raw バックアップは、別の物理ディスクにリストアできますが、物理ボリュームにはリストアできません。同様に、物理ボリュームの raw バックアップは、別の物理ボリュームにリストアできますが、物理ディスクにはリストアできません。

raw バックアップ データを別の物理ディスク/ボリュームにリストアする方法

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. ナビゲーション バーで、[クイック スタート]-[リストア]をクリックします。

   リストア マネージャが開きます。
3. [ソース]タブをクリックし、ソースの物理ディスク/ボリュームを選択します。
4. [デスティネーション]タブをクリックし、ソースとして選択したものとは異なる物理ディスク/ボリュームを選択します。
5. [スケジュール]タブをクリックし、リストア プロセスの開始時刻を指定します。
6. ツールバーの [サブミット]をクリックします。

   リストアが開始されるか、またはスケジュールした時刻に実行するために保存されます。

   注： ターゲット デバイスに書き込む前に、Arcserve Backup は、ターゲット デバイスのサイズと、リストアに選択した、バックアップ セッションのデバイスのサイズとを比較します。ターゲット デバイスのサイズのほうが小さい場合、Arcserve Backup によるリストア ジョブは失敗します。

Arcserve UDP データのバックアップとリストア

Arcserve Backup では、以 下 の方 法 を使 用 して、テープ メディアに Arcserve UDP バックアップ データをコピーできます。

- 方 法 1：最 新 の UDP バックアップ セッションをテープにバックアップ
- 方 法 2：データ ストアからの Arcserve UDP データのバックアップ
- 方 法 3：Client Agent を使 用 した RPS サーバのバックアップ


方 法 1：最 新 の UDP バックアップ セッションをテープにバックアップ

Arcserve Backup では、最 新 の UDP バックアップ セッションのみをテープにバックアップできます。

注：この方 法 では、*Arcserve UDP のテープ統 合* ライセンスが必 要 です。各 UDP エージェント/UDP プロキシ/RPS サーバに対 して 1 つの数 量 が必 要 です。

この方 法 では、3 つのソースからのバックアップがサポートされます。

- Arcserve UDP UDP Agent for Windows
- Arcserve UDP プロキシ サーバ
- Arcserve UDP 復 旧 ポイント サーバ



最 新 の UDP バックアップ セッションをテープにバックアップ

Arcserve UDP Agent for Windows

以 下 の手 順 に従 います。

1. バックアップ オプションを指 定 します。詳 細 については、「UDP バックアップ オプションの指 定 」を参 照 してください。
2. Arcserve UDP ノードのバックアップ ジョブをサブミットします。詳 細 については、「UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット」を参 照 してください。
3. 暗 号 化 された Arcserve UDP バックアップ セッションを処 理 します。詳 細 については、「Arcserve Backup が暗 号 化 済 み UDP バックアップ セッションを処 理 する方 法 」を参 照 してください。
4. Arcserve UDP 復 旧 ポイントからファイルを復 旧 します。詳 細 については、「UDP 復 旧 ポイントからのファイルおよびフォルダの復 旧 」を参 照 してください。

Arcserve UDP プロキシ サーバ

以 下 の手 順 に従 います。

1. プロキシ サーバを介した UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット
2. UDP データが含まれる静的バックアップ ジョブのサブミット
3. UDP データが含まれる動的バックアップ ジョブのサブミット
4. ファイル レベルでの UDP データの回復
5. アプリケーション レベルでの UDP データの回復
6. raw セッションからの UDP データの回復
7. Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの復旧
8. UDP カタログ ファイルを生成するための Arcserve Backup の設定

Arcserve UDP 復旧ポイント サーバ

RPS からバックアップ ジョブをサブミットする必要があります。詳細については、「復旧ポイント サーバを使用した Arcserve UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット」を参照してください。

UDP バックアップ オプションの指 定

バックアップ マネージャから、UDP のホーム ページを開 いて、UDP のバックアップ オプションを指 定 できます。バックアップ オプションでは、以 下 のような処 理 を指 定 します。

- バックアップ ソースおよびバックアップ デスティネーション
- バックアップの種 類 ごとのスケジュール
- バックアップ ジョブの詳 細 設 定
- バックアップの実 行 前 および実 行 後 の処 理

以 下 の手 順 に従 います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]メニューから、[バックアップ]ボタンをクリックします。

   バックアップ マネージャ ウィンドウが開 きます。
3. [ソース]タブをクリックします。

   ソース ツリーが表 示 されます。
4. UDP サーバ オブジェクトを展 開 します。
5. 設 定 する UDP サーバを右 クリックし、ポップアップ メニューの [UDP バックアップ設 定 の変 更]をクリックします。

   [UDP バックアップ設 定]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
6. UDP のバックアップに必 要 なバックアップ設 定 を指 定 します。

   注 : UDP バックアップ設 定 の指 定 方 法 の詳 細 については、[バックアップ設 定]ダイアログ ボックスの [ヘルプ]をクリックしてください。

UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット

Arcserve Backup では、UDP セッションを Arcserve Backup メディアにバックアップできます。Arcserve Backup メディアは、ファイル システム デバイス、テープ メディア、NAS デバイス、および SAN 上のデバイスです。UDP データをバックアップするプロセスは、ファイル、フォルダ、ノード、サーバなどのバックアップに必要な手順と同じです。

このバックアップ方式では、Arcserve Backup はフルおよび増分 UDP バックアップ セッションからフル バックアップ セッションを合成できます。合成されたバックアップ セッションを使用すると、ファイル レベル、フォルダ レベル、およびアプリケーション レベルで UDP データを回復し、UDP サーバのフル システム復旧 (ベア メタル復旧など) を実行できます。

以下の手順に従います。

1. バックアップ マネージャで、[スタート]、[ソース]、[デスティネーション]、および [スケジュール]タブを選択し、ジョブに必要なオプションを指定します。

   注: マルチ ストリーミングを使用して UDP セッションをバックアップするには、[デスティネーション]タブで [マルチ ストリーミング]オプションをクリックし、ジョブに対して許可するストリームの最大数を指定します。

2. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なバックアップ オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

3. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。

4. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。

5. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。[即実行]を選択して今すぐジョブを実行するか、[実行日時指定]を選択してジョブを実行する日時を選択します。

   注: [即実行]オプションの詳細については、「[ジョブ キュー]タブ」を参照してください。

6. ジョブに対して、ジョブ名を入力します。
7. 複数のソースのバックアップを選択した場合に、ジョブ セッションの開始順序を設定するには、[ソース優先度]をクリックします。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用して、ジョブが処理される順序を変更します。優先順位付けが終わったら、[OK]をクリックします。
8. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保存するには、[ジョブの保存]ボタンをクリックします。
9. ジョブ テンプレートを保存するには、[テンプレートの保存]ボタンをクリックします。
10. ジョブのプレフライト チェックを実行するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失敗した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更してください。
11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

Arcserve Backup による暗号化済み UDP バックアップ セッションの処理方法

UDP では、データ暗号化を使用して、機密性の高いデータを保護することができます。データは、バックアップのサブミット時に指定する暗号化パスワードを使用して保護されます。UDP データを回復するには、リストアのサブミット時にパスワードを指定します。

UDP セッションを Arcserve Backup メディアにバックアップするには、バックアップのサブミット前に、[バックアップ マネージャ]ソース ディレクトリ ツリーに /UDP サーバを追加します。ソース ツリーに UDP サーバを追加するには、UDP のコンピュータ名および認証情報 (ユーザ名とパスワード) の指定が必要です。Arcserve Backup では、UDP 認証情報を使用して UDP 暗号化パスワードの取得、データの復号化、Arcserve Backup メディアへのデータのバックアップを行います。その結果、Arcserve Backup は復号化された形式で Arcserve Backup メディア上に UDP バックアップ セッションを保存します。

Arcserve Backup メディアから UDP データを回復するには、パスワードは必要ありません。Arcserve Backup メディア上で UDP データを暗号化したい場合は、ジョブのサブミット時に Arcserve Backup 暗号化オプションを指定します。暗号化オプションの詳細については「*管理者ガイド*」の「バックアップ マネージャの圧縮 /暗号化オプション」を参照してください。

UDP 復旧ポイントからのファイルとフォルダの回復

UDP では、バックアップが正常に完了するたびに、日時指定のスナップショット イメージが作成されます。Arcserve Backup から UDP を開くことができるので、ファイルとフォルダを検索し、UDP のリストア ジョブをサブミットできます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. [クイック スタート]メニューから、[バックアップ]ボタンをクリックします。

   バックアップ マネージャ ウィンドウが開きます。
3. [ソース]タブをクリックします。

   ソース ツリーが表示されます。
4. UDP サーバ オブジェクトを展開し、リストアする UDP サーバを特定します。

   注: UDP サーバがプロキシ サーバに割り当てられている場合は、UDP プロキシ サーバ オブジェクトを展開してサーバを特定します。
5. 復旧する UDP サーバを右クリックし、[D2D リストア]を指定して、ポップアップ メニューの [リストアするファイル/フォルダの検索]をクリックします。

   [リストアするファイル/フォルダの検索]ダイアログ ボックスが表示されます。



6. リストアをサブミットするには、プロンプトに従って、[リストアするファイル/フォルダの検索]ダイアログ ボックスの必須フィールドに入力します。

   注：リストアをサブミットする方法の詳細については、[リストアするファイル/フォルダの検索]ダイアログ ボックスの [ヘルプ]をクリックしてください。

プロキシ サーバを介した UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット

Arcserve Backup では、プロキシ サーバを介して UDP セッションを Arcserve Backup メディアにバックアップできます。プロキシ サーバに Arcserve Host-Based VM Backup がインストールされている場合、Host-Based VM Backup プロキシ サーバを介してバックアップ ジョブをサブミットできます。Arcserve Backup メディアは、ファイル システム デバイス、テープ メディア、NAS デバイス、および SAN 上のデバイスです。

プロキシ サーバを介して UDP サーバをバックアップする場合、Arcserve Backup は、プロキシ サーバによって保護されるすべての UDP サーバのすべての UDP バックアップ セッションを取得します。プロキシ サーバに Arcserve Host-Based VM Backup がインストールされている場合、Arcserve Backup は、プロキシ サーバによって保護されるすべての UDP 仮想マシンのすべての UDP バックアップ セッションを取得します。

このバックアップ方式では、Arcserve Backup はフルおよび増分 UDP バックアップ セッションからフル バックアップ セッションを合成できます。合成されたバックアップ セッションを使用すると、ファイル レベル、フォルダ レベル、およびアプリケーション レベルで UDP データを回復し、UDP サーバのフル システム復旧 (ベア メタル復旧など) を実行できます。


プロキシ サーバを介して UDP をバックアップするプロセスは、ファイル、フォルダ、ノード、サーバなどのバックアップに必要な手順とほとんど同じです。

障害が発生した UDP サーバ上の UDP ノードをプロキシ サーバを介してバックアップする場合、UDP サーバでの障害発生時に少なくとも 1 つのバックアップが実行されていれば、その UDP サーバは引き続きサポートおよびバックアップされます。UDP デスティネーションからの詳細がキャッシュされ、UDP サーバで障害が発生したときに以後のバックアップで使用されます。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]から、[スタート]タブをクリックし、サブミットするバックアップ ジョブの種類を指定します。
2. [ソース]タブをクリックし、UDP ノードおよびプロキシ サーバを表示します。

以下の画面に示すように、バックアップするノードを含んでいるプロキシ サーバを指定します。



3. [デスティネーション]タブをクリックして、バックアップ データを保存する場所を指定します。

   注: マルチ ストリーミングを使用して UDP セッションをバックアップするには、[デスティネーション]タブで [マルチ ストリーミング]オプションをクリックし、ジョブに対して許可するストリームの最大数を指定します。

4. [スケジュール]タブをクリックして、ジョブの実行日時および頻度を指定します。

5. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なバックアップ オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

6. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。

7. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。

8. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。[即実行]を選択して今すぐジョブを実行するか、[実行日時指定]を選択してジョブを実行する日時を選択します。

   注: [即実行]オプションの詳細については、「[ジョブ キュー]タブ」を参照してください。

9. ジョブに対して、ジョブ名を入力します。

10. 複数のソースのバックアップを選択した場合に、ジョブ セッションの開始順序を設定するには、[ソース優先度]をクリックします。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用

して、ジョブが処理される順序を変更します。優先順位付けが終わったら、[OK]をクリックします。

11. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保存するには、[ジョブの保存]ボタンをクリックします。
12. ジョブ テンプレートを保存するには、[テンプレートの保存]ボタンをクリックします。
13. ジョブのプレフライト チェックを実行するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失敗した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更してください。
14. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

ジョブがサブミットされます。

UDP データが含まれる静的バックアップ ジョブのサブミット

[静的バックアップを有効にする]オプションを使用すると、ソース グループおよびコンピュータのスケジュールされたバックアップをサブミットし、ソース ボリュームの静的なセットを保持することができます。静的バックアップの場合、UDP データのステージングとデデュプリケーションのバックアップをサブミットできます。

静的なバックアップ ジョブは、UDP 復旧ポイント サーバ オブジェクトの下に表示される UDP 復旧ポイント サーバのみへサブミットできます。これには UDP のエージェント ベースのサーバおよび UDP エージェントレス VM ノードなどがあります。

静的バックアップは、ジョブをサブミットしたときに指定されたソース グループまたはコンピュータの直下にあるオブジェクトのみに影響します。これ以降のバックアップには、バックアップをサブミットした後にソース グループまたはコンピュータに追加されたオブジェクトおよびボリュームは含まれません。Arcserve Backup では、オリジナル ソース ボリュームを動的にバックアップします。これ以降に実行するジョブには、オリジナル ソース ボリューム内に含まれているファイルおよびフォルダに対する変更のみが含まれます。

注： 詳細については、「静的なジョブのパッケージ」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]を開き、[スタート]タブをクリックします。

   バックアップ タイプが表示されます。

2. [標準バックアップ]を選択し、次に[ソース]タブをクリックします。

   ソース ディレクトリ ツリーが表示されます。


3. ドロップダウン リストから[クラシック ビュー]を選択します。

   UDP 復旧ポイント サーバ オブジェクトを展開し、バックアップする UDP 復旧ポイント サーバを参照します。

   a. UDP 復旧ポイント サーバ名の横のチェック ボックスをクリックします。

   b. UDP 復旧ポイント サーバを右クリックし、ポップアップ メニューで[静的バックアップを有効にする]をクリックします。

以 下 に示 すように、静 的 バックアップ オプションがコンピュータに適 用 されます。



注 : このオプションを無 効 にするまで、静 的 バックアップ オプションは指 定 したコンピュータに継 続 して適 用 されます。静 的 バックアップを無 効 にするには、この手 順 を繰 り返 します。

4. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使 用 するスケジュールを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「ローテーション スキーム」および「カスタム スケジュール」を参 照 してください。

5. [デスティネーション]タブをクリックします。

   [デスティネーション]グループ ディレクトリ ツリーが表 示 されます。

6. バックアップ データの保 存 に使 用 するグループを指 定 します。

   ストレージ グループが適 用 されます。

7. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開 きます。

8. ジョブに必 要 なオプションを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください。

   [OK]をクリックします。

   バックアップ オプションが適 用 されます。

9. (オプション) コンピュータのコンテンツを展 開 します。

   コンピュータに含 まれるドライブまたはボリュームを選 択 します。

   指 定 のドライブまたはボリュームにバックアップ オプションを適 用 するには、前 の 2 つの手 順 を繰 り返 します。

   (オプション) コンピュータのすべてのドライブまたはボリュームに対 して、この手 順 を繰 り返 します。

10. ツールバーの [サブミット]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

11. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入力必須フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

UDP データが含まれる動的バックアップ ジョブのサブミット

Arcserve Backup では、UDP データを動的にバックアップすることができます。動的なパッケージとは、選択内容がジョブの実行時に決定されるという意味です。

たとえば、ソース グループまたはサーバのバックアップを選択し、そのソース グループまたはサーバにリストされているノードまたはボリュームが、ジョブをスケジュールして実際にジョブを実行するまでの間に変更された場合、ジョブ実行時の、変更後のノードおよびボリュームがバックアップされます。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]を開き、[スタート]タブをクリックします。

   バックアップ タイプが表示されます。

2. [標準バックアップ]を選択し、次に [ソース]タブをクリックします。

   ソース ディレクトリ ツリーが表示されます。

3. ドロップダウン リストから [クラシック ビュー]を選択します。

   UDP 復旧ポイント サーバ オブジェクトを展開し、バックアップする UDP エージェント ベースのノードまたはエージェントレス ノードが含まれるプロキシ サーバを参照します。

4. バックアップする UDP ノードを含む UDP 復旧ポイント サーバの横にあるチェック ボックスをオンにします。

5. [スケジュール]タブをクリックして、バックアップ ジョブに使用するスケジュールを指定します。

   注: 詳細については、「ローテーション スキーム」および「カスタム スケジュール」を参照してください。

6. [デスティネーション]タブをクリックします。

   [デスティネーション]グループ ディレクトリ ツリーが表示されます。

7. バックアップ データの保存に使用するグループを指定します。

   ストレージ グループが適用されます。

8. ツールバーの [オプション]ボタンをクリックします。

   [オプション]ダイアログ ボックスが開きます。

9. ジョブに必要なオプションを指定します。

注: 詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

10. [OK]をクリックします。

    バックアップ オプションが適用されます。

11. (オプション) コンピュータのコンテンツを展開します。

12. コンピュータに含まれるドライブまたはボリュームを選択します。

13. 指定のドライブまたはボリュームにバックアップ オプションを適用するには、前の 2 つの手順を繰り返します。

    (オプション) コンピュータのすべてのドライブまたはボリュームに対して、この手順を繰り返します。

14. ツールバーの [サブミット]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。

15. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入力必須フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

ファイル レベルでの UDP データの回復

Arcserve Backup では、Arcserve Backup メディアからファイル レベルで UDP バックアップ データを回復することができます。Arcserve Backup メディアから UDP サーバに個別のファイル、フォルダ、ディレクトリなどを回復するには、以下の手順に従います。

以下の回復を実行する方法について、以下に手順を説明します。

- UDP サーバを介してバックアップされた UDP データをファイル レベルで回復します。
- UDP Central Host-Based VM Backup プロキシ サーバを介してバックアップされた UDP 仮想マシン データをファイル レベルで回復します。

注: 以下の手順では、セッション単位方式でリストア ジョブをサブミットする方法について説明します。ツリー単位方式で UDP データおよび UDP 仮想マシン データをリストアするプロセスは、他のすべての種類のデータの場合と同じです。ツリー単位方式の詳細については、「データのリストア」を参照してください。


以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. [クイック スタート]メニューの [リストア]をクリックします。

   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。
3. ドロップダウン リストの [セッション単位]をクリックします。

   バックアップ セッションがセッション ツリーに表示されます。
4. セッション ツリーで [セッション]を展開し、回復する UDP サーバを特定します。

   回復するサーバを展開し、ファイル レベル単位でデータを回復するセッションを特定します。
5. 次に、以下の画面に示すように、回復するファイル、フォルダ、またはディレクトリのチェック ボックスをオンにします。



6. [デスティネーション]タブをクリックします。

   デスティネーション オプションが表 示 されます。

7. [ファイルを元 の場 所 へリストア]オプションが指 定 されていることを確 認 し、[スケジュール]タブをクリックします。

   スケジュール オプションが表 示 されます。

8. ジョブに必 要 なスケジュール オプションを指 定 します。

9. ツールバーの [オプション]をクリックし、ジョブに必 要 なグローバル オプションを指 定 します。

   注 : 詳 細 については、「グローバル リストア オプション」を参 照 してください。

10. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    [リストア メディア]ダイアログ ボックスが開 かれ、操 作 の実 行 に必 要 なメディアのリストが表 示 されます。

11. 必 要 なメディアが複 数 の Arcserve Backup サーバに配 置 されている場 合 は、ドロップダウン リストをクリックし、ジョブを実 行 するバックアップ サーバを指 定 し、[OK]をクリックします。

    [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスが開 きます。

12. [セッション ユーザ名 およびパスワード]ダイアログ ボックスで、セッションへのアクセスに必 要 なユーザ名 とパスワードを編 集 または確 認 し、[OK]をクリックします。

[ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

13. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

ジョブがサブミットされます。

アプリケーション レベルでの UDP データの回復

Arcserve Backup では、UDP から Arcserve Backup メディアにバックアップされた Microsoft SQL Server および Microsoft Exchange Server のデータベース オブジェクトを回復できます。データベース オブジェクトをアプリケーション レベル単位で回復できます。

以下の回復を実行する方法について、以下に手順を説明します。

- アプリケーション レベルで UDP 復旧ポイント サーバを介してバックアップされた UDP ノードを復旧します。

以下の点に注意してください。

- Arcserve Backup では、Microsoft Exchange Server データはメールボックス レベルでのみ回復できます。メッセージ レベルでデータを回復するには、データを一時的な場所に回復し、次に、UDP を使用して GRT (Granular Recovery Technology) レベルで回復します。詳細については、「UDP ユーザ ガイド」を参照してください。
- 以下の手順では、セッション単位方式でリストア ジョブをサブミットする方法について説明します。ツリー単位方式で UDP データ ノードをリストアするプロセスは、他のすべての種類のデータの場合と同じです。ツリー単位方式の詳細については、「データのリストア」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. UDP デスティネーション サーバに以下のいずれかの条件が存在することを確認します。
   - UDP デスティネーション サーバにログインしている。
   - UDP サービスは UDP デスティネーション サーバ上で実行されている。
2. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
3. [クイック スタート]メニューの [リストア]をクリックします。


   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。
4. ドロップダウン リストの [セッション単位]をクリックします。

   バックアップ セッションがセッション ツリーに表示されます。

5. セッション ツリーから [セッション]を展 開 し、回 復 する UDP ノードを特 定 します。

   回 復 するサーバを展 開 し、アプリケーション レベル単 位 で Microsoft データベース データを回 復 するセッションを特 定 します。

6. 次 に、以 下 の画 面 に示 すように、回 復 するオブジェクト のチェック ボックスをオンにします。



7. (オプション) このリスト ア ジョブだけに影 響 するオプションを指 定 するには、選 択 したオブジェクト を右 クリックし、コンテキスト メニュー の [ローカル オプション]を選 択 して、以 下 のいずれかまたは両 方 のオプションを実 行 します。

   Microsoft SQL Server データベース -- [UDP SQL Server オプション] ダイアログ ボックスの以 下 のフィールドに入 力 します。

   - **ファイルを元 の場 所 へリスト ア** -- このオプションを使 用 すると、バックアップ イメージがキャプチャされた元 の場 所 にデータをリスト アできます。
   - **ファイルのみをダンプする** -- このオプションを使 用 すると、Arcserve Backup は選 択 した Microsoft SQL データベース ファイルを指 定 したフォルダにダンプすることができます。また、ダンプ ファイルのリスト ア先 となるフォルダを指 定 または参 照 することもできます。

- **別の場所へリストアする** -- このオプションを使用すると、別の場所にデータをリストアできます。

  バックアップをネットワーク上の場所にコピーできるので、複数の SQL サーバ インスタンスを使用できます。複数のデータベースのリストアは、インスタンス レベルで(同時に)実行できます。このリストからデータベース インスタンスを選択し、新しいデータベース名およびデータベースのリストア先となる別の場所を指定できます。また、データベースのリストア先となる別の場所を参照することもできます。

Microsoft Exchange Server データベース -- [UDP Exchange オプション]ダイアログ ボックスの以下のフィールドに入力します。

- **元の場所にリストアする** -- このオプションを使用すると、バックアップ イメージがキャプチャされた元の場所にデータをリストアできます。

  注: ログ フォルダを元の場所にリストアする場合、ログ フォルダ内にあるファイルはスキップされます。

- **ファイルのみをダンプする** -- このオプションを使用すると、ダンプ ファイルのみをリストアできます。このオプションの場合、Arcserve Backup は Microsoft Exchange データベース ファイルを指定のフォルダにリストアし、回復が完了するまで Exchange データベースをオンラインにしません。次に、このファイルを別のサーバに移動し、Exchange サーバにマウントして、ファイル内に含まれているデータを表示できます。

  注: 回復用メールボックス データベースが存在し、[ファイルのみをダンプする]オプションを使用した場合、リストアは失敗します。

  データベースでログを再生する -- このオプションを使用すると、データベース ファイルをデスティネーション フォルダにダンプする際に、すべての Exchange トランザクション ログ ファイルの再生および適用を行い、それらをデータベースにコミットするように指定できます。

  注: このオプションは Microsoft Exchange Server 2003 データベースには該当しません。

- **回復用ストレージ グループにリストアする(Exchange 2007) / 回復用データベースにリストアする(Exchange 2010/2013)** -- データベースを回復用ストレージ グループ(RSG)または回復用データベースにリストアします。

RSG は、回 復 用 に使 用 できるストレージ グループです。回 復 用 ストレージ グループでは、バックアップから Microsoft Exchange Server メールボックス データベースをリストアし、そこからデータを抽 出 して回 復 することができます。その際 、エンド ユーザがアクセスしている実 稼 働 データベースに影 響 を及 ぼすことはありません。

1 つのストレージ グループ、または同 じストレージ グループのデータベース(パブリック フォルダ データベース以 外) がリストアに選 択 された場 合 、デフォルトのリストア デスティネーションは、 [回 復 用 ストレージ グループにリストアする](または [回 復 用 データベースにリストアする]) です。

複 数 のストレージ グループ、または複 数 のストレージ グループのデータベースがリストアに選 択 された場 合 、Exchange は元 の場 所 にリストアするか、または [ダンプ ファイルのみ]オプションでリストアする必 要 があります。デフォルトのリストア デスティネーションは [元 の場 所 にリストアする]です。

Exchange 2007 データベースを回 復 用 ストレージ グループにリストアするには、回 復 用 ストレージ グループ、および同 じ名 前 のメールボックス データベースを作 成 しておく必 要 があります。

例 :

第 1 ストレージ グループから MailboxDatabase1 を回 復 用 ストレージ グループにリストアする場 合 、回 復 用 ストレージ グループを作 成 し、データベース「MailboxDatabase1」をその回 復 用 ストレージ グループに追 加 する必 要 があります。

注 : このオプションは Microsoft Exchange Server 2003 では適 用 されません。

- **データベースをマウント解 除 する** -- このオプションを使 用 すると、リストア前 にデータベースをマウント解 除 し、リストア後 にマウントできます。

  通 常 、Microsoft Exchange は、リストアの前 にいくつかのチェックを実 行 して以 下 を確 認 します。

  - リストアされるデータベースが「マウント解 除 済 み」ステータスにある。
  - データベースが予 期 せずリストアされることがない。

- Microsoft Exchange 実稼働データベースが予期せずリストアされるのを防ぐため、リストア処理中にデータベースへの上書きを許可するためのスイッチが追加されています。このスイッチが設定されていないと、Microsoft Exchange ではデータベースのリストアを拒否します。
- UDP では、これらの 2 つのオプションは、[リストア前にデータベースのマウントを解除し、リストア後にデータベースをマウントする]オプションによって制御されます。このオプションを使用することで、UDP では、手動操作なしでリストア プロセスを自動的に起動できます。(データベースを手動でマウント解除/マウントするよう指定することもできます)。
- オンに設定した場合、回復処理によってリストアの実行前に自動的に Microsoft Exchange データベースがマウント解除され、リストアが完了した後マウントされます。また、このオプションをオンにすると、リストア中に Microsoft Exchange データベースへの上書きが可能になります。
- オフに設定した場合、回復処理で Microsoft Exchange データベースを回復前に自動的にマウント解除することはなく、回復後にマウントすることもありません。
- その場合、Microsoft Exchange 管理者は手動で一部の操作を実行する必要があります。たとえば、Microsoft Exchange データベースのマウント解除、データベース上での「上書きを許可」フラグの設定、Microsoft Exchange データベースのマウントなどです。(回復手順は、データベースのマウント中に Exchange によって実行されます。)
- また、このオプションをオフにすると、リストア中の Microsoft Exchange データベースへの上書きはできなくなります。

8. [OK]をクリックします。
9. [デスティネーション]タブをクリックします。

   デスティネーション オプションが表示されます。
10. [デスティネーション]タブで、以下のいずれかを行います。
    - [ファイルを元の場所へリストア]チェック ボックスをオンにします。このオプションを指定すると、Arcserve Backup によって、

バックアップが行われた場所にデータがリストアされます。

- [ファイルを元の場所にリストア]チェック ボックスをオフにします。このオプションを指定しない場合は、別の場所を指定する必要があります。また、Arcserve Backup は、データベースに対して指定されたローカル リストア オプションを使用して、別の場所にデータをリストアします。

  例： マシン A に以下のデータベースが含まれます。

  C:\Program Files\SQL Server\example.dat

  [ファイルを元の場所にリストア]オプションを指定すると、Arcserve Backup はデータベースをマシン A 上の元のパスにリストアします。[ファイルを元の場所にリストア]の隣のチェック ボックスをオフにし、別の場所としてマシン B を指定し、データベースに対してローカル リストア オプション [元の場所にリストア]が指定されている場合、Arcserve Backup はデータベースをマシン B 上の元のパス(C:\Program Files\SQL Server\example.dat) にリストアします。

11. [スケジュール]タブをクリックします。

    スケジュール オプションが表示されます。

12. ジョブに必要なスケジュール オプションを指定します。

13. ツールバーの [オプション]をクリックし、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。

    注： 詳細については、「グローバル リストア オプション」を参照してください。

14. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    [リストア メディア]ダイアログ ボックスが開かれ、操作の実行に必要なメディアのリストが表示されます。

15. 必要なメディアが複数の Arcserve Backup サーバに配置されている場合は、ドロップダウン リストをクリックし、ジョブを実行するバックアップ サーバを指定し、[OK]をクリックします。

    [セッション ユーザ名およびパスワード]ダイアログ ボックスが開きます。

16. [セッション ユーザ名およびパスワード]ダイアログ ボックスで、セッションへのアクセスに必要なユーザ名とパスワードを編集または確認し、[OK]をクリックします。

[ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

17. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入力 して、 [OK]をクリックします。

ジョブがサブミットされます。

raw セッションからの UDP データの回復

Arcserve Backup では、UDP 復旧ポイントをバックアップし、データを Arcserve Backup メディアに保存することができます。UDP 復旧ポイントは、raw セッションとして Arcserve Backup メディアに保存されます。

Arcserve Backup では、Microsoft SQL Server と Microsoft Exchange Server のアプリケーションに関して、ファイル、フォルダおよびアプリケーションのレベルで Arcserve UDP データを回復することができます。ただし、Exchange GRT が有効なバックアップのメールボックスから個別の電子メール メッセージを回復する場合は、raw セッションを UDP サーバに回復し、次に、UDP を使用して、個別電子メール メッセージを UDP サーバの Exchange GRT セッションから回復します。個別の電子メール メッセージを回復するには、UDP ホーム ページを開いて回復された raw セッションを参照し、回復するオブジェクトを見つけます。

raw セッションは UDP サーバのベア メタル復旧 (BMR) の実行にも使用できます。raw セッションを使用した BMR プロセスは 2 段階から構成されます。

1. 失敗したサーバが BMR 中にアクセスできる別の場所またはデバイスに raw セッションを回復します。
2. UDP BMR メディアを使用して、回復するサーバを起動してから、raw セッションを回復した場所を参照します。次に、画面の指示に従って BMR プロセスを完了します。

注: ファイルやフォルダの回復、および UDP サーバ上での BMR の実行の詳細については、UDP のマニュアルを参照してください。

以下の点に注意してください。

- Arcserve Backup は、UDP バックアップ デスティネーションと同じディレクトリ構造を使用して raw セッションを回復します。

  例: E:\restore は別の場所です。

  - Arcserve Backup では、以下のパターンを使用して raw セッションを回復します。

    E:\restore\VSTORE\<original session number>\

  - Arcserve Backup では、以下のパターンを使用して raw

セッションのカタログ ファイルを回復します。

E:\restore\CATALOG\<original session number>\

- Arcserve Backup では、raw セッションは別の場所へのリストアのみが可能です。元の場所へはリストアできません。

以下の回復を実行する方法について、以下に手順を説明します。

- raw セッションからの UDP ノードの回復


注: 以下の手順では、セッション単位方式でリストア ジョブをサブミットする方法について説明します。ツリー単位方式で UDP のエージェント ベースのノードまたはエージェントレス ノードをリストアするプロセスは、他のすべての種類のデータの場合と同じです。ツリー単位方式の詳細については、「データのリストア」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. [クイック スタート]メニューの [リストア]をクリックします。

   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。
3. ドロップダウン リストの [セッション単位]をクリックします。

   セッションがセッション ツリーに表示されます。
4. 回復する raw セッションが含まれる UDP サーバを見つけます。



5. raw セッションの横のチェック ボックスをクリックします。
6. [デスティネーション]タブをクリックします。

   デスティネーション オプションが表示されます。
7. [デスティネーション]タブで [ファイルを元の場所へリストア]の横のチェック ボックスをオフにし、データをリストアする別の場所を指定します。
8. [スケジュール]タブをクリックします。

   スケジュール オプションが表示されます。

9. ジョブに必要なスケジュール オプションを指定します。
10. ツールバーの [オプション] をクリックし、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。

    注： 詳細については、「グローバル リストア オプション」を参照してください。
11. ツールバーの [サブミット] ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

    [リストア メディア] ダイアログ ボックスが開かれ、操作の実行に必要なメディアのリストが表示されます。
12. 必要なメディアが複数の Arcserve Backup サーバに配置されている場合は、ドロップダウン リストをクリックし、ジョブを実行するバックアップ サーバを指定し、[OK] をクリックします。

    [セッション ユーザ名およびパスワード] ダイアログ ボックスが開きます。
13. [セッション ユーザ名およびパスワード] ダイアログ ボックスで、セッションへのアクセスに必要なユーザ名とパスワードを編集または確認し、[OK] をクリックします。

    [ジョブのサブミット] ダイアログ ボックスが表示されます。
14. [ジョブのサブミット] ダイアログ ボックスで入力必須フィールドに入力して、[OK] をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

    リストア ジョブの完了後、別の場所にリストアしたセッションを使用して UDP データを回復します。

Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの回復

Arcserve Backup では、Arcserve Backup メディアから Arcserve UDP データストアをバックアップすることができます。データ ストアに raw セッションが含まれている場合、Arcserve UDP サーバに回復を実行し、Arcserve UDP を使用して、Arcserve UDP サーバから個別のセッションを回復を実行することができます。


また、Arcserve UDP 上で回復したデータ ストアを使用することもできます。

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開きます。
2. [クイック スタート]メニューの **[リストア]**をクリックします。

   [リストア マネージャ]ウィンドウが開きます。
3. ドロップダウン リストの **[セッション単位]**をクリックします。

   セッションがセッション ツリーに表示されます。
4. 回復する Arcserve UDP データストア セッションを見つけます。



5. データ ストアを含むセッションを選択します。
6. **[デスティネーション]**タブをクリックします。

   [デスティネーション]タブが表示されます。

7. *[別 の場 所 にデータスト アをリスト ア]*チェックボックスをオフにします。
8. [**スケジュール**]タブをクリックします。

   [**スケジュール**]タブが表 示 されます。
9. 必 要 に応 じてスケジュールするオプションを指 定 し、[**サブミット**]をクリックします。

UDP カタログ ファイルを生成するための Arcserve Backup の設定

Arcserve Backup が UDP バックアップ セッションをバックアップする場合、バックアップ処理で UDP セッションのカタログ ファイルは生成されません。カタログ ファイルの生成処理は時間がかかるタスクであるため、UDP バックアップ セッションのバックアップに必要な時間 (バックアップ ウィンドウ) が増える場合があります。バックアップ ウィンドウを減らすために、Arcserve Backup はデフォルトでカタログ ファイルを生成しません。

Arcserve Backup では、ファイル レベル、フォルダ レベル、およびアプリケーション レベルの単位で UDP バックアップ セッションを回復するにはカタログ ファイルが必要となります。ファイル レベル、フォルダ レベル、およびアプリケーション レベルの単位で UDP バックアップ セッションを回復する必要がある場合、バックアップ処理中に UDP バックアップ セッション用のカタログ ファイルを生成するように Arcserve Backup を設定できます。

以下の手順では、Arcserve Backup を設定して、バックアップ処理中にカタログ ファイルを生成するようにする方法および生成しないようにする方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. UDP 復旧ポイント サーバにログインし、Windows のレジストリ エディタを開きます。

   重要: バックアップ マネージャ ソース ツリーで、UDP 復旧ポイント サーバを使用してノードをバックアップする際に、UDP 復旧ポイント サーバにログインします。

   注: UDP 復旧ポイント サーバを使用して UDP ノード上でバックアップを実行する場合、UDP 復旧ポイント サーバが利用可能な場合にのみカタログ ファイルの生成がサポートされます。UDP 復旧ポイント サーバが利用可能でない場合、カタログ ファイルの生成は失敗します。

2. 以下のキーを参照します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\ClientAgent\Parameters\GenerateCatalog

3. GenerateCatalog の REG_DWORD タイプのキー値を以下のように定義します。

- Generate catalogs：**1**
- (Default) Do not generate catalogs：**0**

4. Windows レジストリ エディタを閉じます。

復旧ポイント サーバを使用した、Arcserve UDP ノードのバックアップ ジョブのサブミット

Arcserve Backup では、プロキシ サーバによって Arcserve Backup メディアへの RPS データ ストアで保護されている Arcserve UDP (Unified Data Protection) セッションをバックアップできます。Arcserve Backup メディアは、ファイル システム デバイス、テープ メディア、NAS デバイス、および SAN 上のデバイスです。

Arcserve UDP RPS (Recovery Point Server、復旧ポイント サーバ) を使用して Arcserve UDP サーバをバックアップすると、Arcserve Backup は、Arcserve UDP 復旧ポイント サーバ データ ストアで保護されているすべての Arcserve UDP サーバのすべての Arcserve UDP バックアップ セッションを取得します。

このバックアップ方式では、Arcserve Backup はフルおよび増分 Arcserve UDP バックアップ セッションからフル バックアップ セッションを合成できます。合成されたバックアップ セッションを使用すると、ファイル レベル、フォルダ レベル、およびアプリケーション レベルで Arcserve UDP データを回復し、Arcserve UDP サーバのフル システム復旧 (ベア メタル復旧など) を実行できます。


復旧ポイント サーバを介して Arcserve UDP をバックアップするプロセスは、ファイル、フォルダ、ノード、サーバなどのバックアップに必要な手順とほとんど同じです。

復旧ポイント サーバによって Arcserve UDP ノードをバックアップすると、ダウンしていて動作していない Arcserve UDP ノードまたは Arcserve UDP サービスもバックアップできます。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]から、[スタート]タブをクリックし、サブミットするバックアップ ジョブの種類を指定します。
2. [ソース]タブをクリックし、Arcserve UDP ノードおよび復旧ポイント サーバを表示します。

   以下の画面に示すように、バックアップするノードを含んでいる復旧ポイント サーバを指定します。



3. [デスティネーション]タブをクリックして、バックアップ データを保存する場所を指定します。

   注: Arcserve UDPマルチ ストリーミングを使用して <> セッションをバックアップするには、[デスティネーション]タブで [マルチ ストリーミング]オプションをクリックし、ジョブに対して許可するストリームの最大数を指定します。

4. [スケジュール]タブをクリックして、ジョブの実行日時および頻度を指定します。

5. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なバックアップ オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。

6. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   注: Arcserve UDP セッションが Arcserve UDP セッション パスワードによって保護されている場合は、以下のメッセージが表示され、Arcserve Backup 暗号化を有効にできます。



   [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。

7. [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスで、ジョブのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。

8. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開きます。[即 実 行]を選 択 して今 すぐジョブを実 行 するか、[実 行 日 時 指 定]を選 択 してジョブを実 行 する日 時 を選 択 します。

   注 : [即 実 行]オプションの詳 細 については、「[ジョブ キュー]タブ」を参 照 してください。

9. ジョブに対 して、ジョブ名 を入 力 します。
10. 複 数 のソースのバックアップを選 択 した場 合 に、ジョブ セッションの開 始 順 序 を設 定 するには、[ソース優 先 度]をクリックします。[一 番 上 へ]、[上 へ]、[下 へ]、[一 番 下 へ]の各 ボタンを使 用 して、ジョブが処 理 される順 序 を変 更 します。優 先 順 位 付 けが終 わったら、[OK]をクリックします。
11. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保 存 するには、[ジョブの保 存]ボタンをクリックします。
12. ジョブ テンプレートを保 存 するには、[テンプレートの保 存]ボタンをクリックします。
13. ジョブのプレフライト チェックを実 行 するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失 敗 した場 合 は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設 定 を変 更 してください。
14. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。


    ジョブがサブミットされます。

方 法 2: データ ストアからの Arcserve UDP データのバックアップ

Arcserve Backup はデータ ストアから UDP データをバックアップします。選 択 されたデータ ストアのすべてのノードおよび復 旧 ポイントがテープにバックアップされます。

注 : この方 法 では、*Arcserve UDP のテープ統 合* ライセンスが必 要 です。各 RPS サーバに対 して 1 つの数 量 が必 要 です。

データ ストアは以 下 のように配 置 されます。



以下の手順に従います。

1. 復旧ポイントサーバ(RPS)を介した Arcserve UDP データストアのバックアップ ジョブのサブミット
2. RPS (Recovery Point Server、復旧ポイント サーバ)を使用した Arcserve UDP データストアの増分バックアップ ジョブのサブミット
3. Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの復旧

RPS (Recovery Point Server、復旧ポイントサーバ) を使用した Arcserve UDP データストアのバックアップ ジョブのサブミット


Arcserve Backup では、Arcserve UDP (Unified Data Protection) データストアを Arcserve Backup メディアにバックアップすることができます。Arcserve UDP データストア バックアップ プロセスは、Arcserve Backup 側の Arcserve UDP RPS のノードのバックアップに必要な手順とほぼ同じです。

以下の手順に従います。

1. [バックアップ マネージャ]から、[**スタート**]タブをクリックし、サブミットするバックアップ ジョブの種類を指定します。
2. [**ソース**]タブをクリックし、Arcserve UDP 復旧ポイント サーバを表示します。

   注: Arcserve Backup は RPS のリモート/共有データストアをサポートしていません。

   以下の画面に示すように、バックアップするデータストアが含まれている RPS を指定します。




3. [**デスティネーション**]タブをクリックして、バックアップ データを保存する場所を指定します。
4. [**スケジュール**]タブをクリックして、ジョブの実行日時および頻度を指定します。

5. [**オプション**]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なバックアップ オプションを指定します。

RPS (Recovery Point Server、復旧ポイントサーバ) を使用した Arcserve UDP データストアの増分バックアップ ジョブのサブミット

RPS データストアの増分バックアップを有効化するには、P00001594 が必要です。パッチの適用後、カスタム増分バックアップか、週 5 日増分または週 7 日増分のスケジュールされたバックアップのサブミットを選択できます。

RPS データストアで増分バックアップを選択すると、以下のポップアップが表示される場合があります。



制限事項: 単一のジョブに RPS データストアと UDP エージェントノードを組み合わせることはできません。RPS データストアと UDP エージェント ノードの両方で個別のジョブをサブミットする必要があります。


Arcserve UDP Recovery Point Servers
DEDUPE
DEDUPE_SNAP
NONDEDUPE
NONDEDUPE1
Arcserve Backup
Unable to backup UDP/D2D agents and RPS datastores using one job.
Please create separate jobs for both.
OK

Arcserve Backup メディアからの Arcserve UDP データストアの回 復

Arcserve Backup では、Arcserve Backup メディアから Arcserve UDP データスト アをバックアップすることができます。データ ストアに raw セッションが含 まれ ている場 合 、Arcserve UDP サーバに回 復 を実 行 し、Arcserve UDP を使 用 して、Arcserve UDP サーバから個 別 の セッションを回 復 を実 行 することができます。


また、Arcserve UDP 上 で回 復 したデータ スト アを使 用 することも できます。

以 下 の手 順 に従 います。

1. Arcserve Backup マネージャ コンソールを開 きます。
2. [クイック スタート]メニューの **[リストア]**をクリックします。

   [リスト ア マネージャ]ウィンドウが開 きます。
3. ドロップダウン リスト の **[セッション単 位]**をクリックします。

   セッションがセッション ツリーに表 示 され ます。
4. 回 復 する Arcserve UDP データスト ア セッションを見 つけま す。



5. データ スト アを含 むセッションを選 択 します。
6. **[デスティネーション]**タブをクリックします。

[**デスティネーション**]タブが表示されます。

7. *[別の場所にデータストアをリストア]*チェックボックスをオフにします。
8. [**スケジュール**]タブをクリックします。

   [**スケジュール**]タブが表示されます。
9. 必要に応じてスケジュールするオプションを指定し、[**サブミット**]をクリックします。


方法 3：Client Agent を使用した RPS サーバのバックアップ

*[VSS を使用する]*グローバルオプションが有効な RPS データストアの一部であるフォルダを手動ですべて選択し、Client Agent バックアップをサブミットします。

この方法では、Arcserve Backup ベース、Client Agent for Windows、および Open File Agent ライセンスが必要です。ライセンスの数量は、Arcserve Backup および Arcserve RPS サーバがインストールされている場所によって異なります。

Client Agent 方式を使用して RPS サーバをバックアップするには、以下の手順に従います。

1. Arcserve バックアップ マネージャを開きます。
2. [**クイック スタート**]ペインから、[**バックアップ**]をクリックし、[**Client Agent**]の[RPS サーバの追加]をクリックします。
3. ノードを参照し、UDP サーバで設定されているすべてのフォルダをすべて選択します。
4. ツールバーの[**オプション**]ボタンをクリックします。
5. [**グローバル オプション**]ダイアログ ボックスが表示されます。
6. [**ボリューム シャドウ コピー サービス**]タブをクリックします。
7. [**VSS を使用する**]を有効化し、[**VSS 失敗時、標準バックアップに戻る**]を無効化します。



増分バックアップ/Point-in-Time リストアを実行することもできます。詳細については、「増分バックアップ/Point-in-Time リストアの実行」を参照してください。

増分バックアップおよび Point-in-Time リストアの実行

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- 前提条件
- Arcserve UDP RPS データストアの増分バックアップを実行する方法
- Arcserve UDP RPS データストアの Point-in-Time リストアを実行する方法

前提条件

たとえば、Arcserve Backup サーバがマシン A であり、Client Agent をインストールしたい Arcserve UDP RPS サーバがマシン B である場合、RPS データストアの増分バックアップおよび Point-in-Time リストア サポートを有効化するには、以下のレジストリ パスを変更する必要があります。

- **マシン A - Arcserve Backup サーバ**
  - *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Task\Common*

    キー名 : GenerateFullCatalog

    値 : 1
  - <! [CDATA[ ]]>*HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Task\Common*

    キー名 : FullBKSkipFCAT

    値 : 1
- **マシン B -** Client Agent がインストールされている **Arcserve UDP RPS データストア**
  - *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\ClientAgent\Parameters*

    レジストリ名 : SendFullCatalog

    値 : 1
  - *HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\ClientAgent\Parameters*

    レジストリ名 : IncrDiffNoSkipRPSFiles

    値 : 1
- **Point-in-Time リストアが実行されるマシン**

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\ClientAgent\Parameters

キー名 : DeleteFiles

値 : 1

増分バックアップの実行方法


以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャにログインします。
2. [**クイック スタート**]- [**バックアップ**]に移動します。
3. [**ソース**]タブから、Client Agent ノードを選択し、右クリックして [**マシン/オブジェクトの追加**]を選択します。
4. [エージェントの追加]ポップアップで、Arcserve UDP RPS Client Agent の詳細を入力し、[**OK**]をクリックします。


   Notes:

   - 増分バックアップ ジョブでは、*Arcserve UDP 復旧ポイント サーバ*で利用可能な RPS サーバがサポートされていません。
   - 異なるマシンにデータ ストアがある場合、増分バックアップはサポートされていません。
5. フォルダを展開し、Client Agent 内の対応するデータ ストアのチェック ボックスをオンにします。

   注 : 異なる場所にあるデータ ストア パスをすべて選択する必要があります。




6. [バックアップ]メニューに移動し、[**オプション**]をクリックします。
7. [グローバル オプション]ウィンドウで、[**ボリューム シャドウ コピー サービス**]タブに移動します。
8. [*VSS を使用する*]チェック ボックスをオンにし、[*VSS 失敗時、標準バックアップに戻る*]チェック ボックスをオフにして、[**OK**]をクリックします。



9. [**スケジュール**]タブに移動して、[**日単位バックアップ方式**]オプションから [**増分バックアップ**]タイプを選択します。

   注：データの整合性を保つため、いくつかの増分ジョブの実行後に、途中でフル バックアップを実行することをお勧めします。たとえば、10 の増分ジョブの後にフル バックアップを再度実行することができます。




10. [**デスティネーション**]タブに移動し、目的のデスティネーションを選択してバックアップ ジョブをサブミットします。

Arcserve UDP RPS データ ストアの増分バックアップジョブが正常に完了します。

Point-in-Time リストアを実行する方法

以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup マネージャにログインします。
2. [**クイック スタート**]- [**リストア**]に移動します。
3. [ソース]タブで、ドロップダウン リストから [**セッション単位でリストア**]を選択します。
4. フォルダを展開し、リストアする対応するデータ ストアのチェック ボックスをオンにします。



5. [**リストア**]メニューに移動し、[**実行/スケジュール**]を選択します。
6. [**リストア メディア**]ウィンドウから、目的のリストア場所を選択し、[**OK**]をクリックします。

Arcserve UDP データ ストアの Point-in-Time リストアが正常に完了しました。

第 15章：合 成 フル バックアップの使 用

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

合 成 フル バックアップの概 要 1282
合 成 フル バックアップの仕 組 み 1284
合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット 1288
合 成 フル バックアップの合 成 スケジュールの指 定 1291
ローテーション スキーマを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット 1292
GFS スキーマを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップジョブのサブミット 1299
カスタム スケジュールを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット 1306
次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行 1313
オンデマンド の合 成 フル バックアップのサブミット 1314
合 成 フル バックアップ セッションのみ のスキャン 1315
合 成 フル バックアップでパージ ポリシーとデータベース廃 棄 ジョブが機 能 する仕 組 み 1316
合 成 フル バックアップでメークアップ ジョブが機 能 する仕 組 み 1317
Point-in-Time リストア 1318
合 成 フル バックアップに関 する考 慮 事 項 1322
合 成 フル バックアップの使 用 1324

合 成 フル バックアップの概 要

合 成 フル バックアップ(SFB) では、前 回 のフル セッションとその後 の増 分 セッションを 1 つのフル セッションに合 成 することができます。

合 成 フル バックアップ オプションを使 用 すると、以 下 の操 作 を行 うことができます。

- 合 成 フル バックアップを有 効 にして、合 成 スケジュールを選 択 できます。
- 増 分 セッションを合 成 して新 しい合 成 フル バックアップ セッションを作 成 できます。
- データを保 証 するため、合 成 スケジュール基 づいてリアル フル バックアップを生 成 できます。
- スケジュール済 みフル バックアップの実 行 を待 機 せずに、次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行 できます。
- スケジュール済 みデータ合 成 ジョブの開 始 を待 機 せずに、オンデマンド合 成 フル バックアップをサブミット できます。
- 合 成 フル バックアップ セッションのスキャンを許 可 してデータを検 証 できます。
- D2D2T を使 用 して、合 成 フル バックアップ セッションを、テープ、クラウド、およびディスク デバイスにマイグレート できます。
- Point-in-Time リストアを実 行 できます。
- 惨 事 復 旧 プロセスおよび Point-in-Time リストアを使 用 してデータを回 復 できます。Arcserve Backup では、以 前 のフル セッションまたは増 分 セッションを参 照 することなく、合 成 フル バックアップ セッションを使 用 して惨 事 復 旧 を実 行 することができます。

SFB は以 下 のアプリケーションおよびプラットフォームでサポートされています。

- クライアント エージェント - Arcserve Backup for Windows Client Agent がサポートするすべてのプラットフォーム。SFB は、r16 以降 の Windows Client Agent (UNIX/Linux ではない) だけに適 用 可 能 です。
- サーバ - Arcserve Backup サーバがサポートするすべてのプラットフォーム。合 成 フル バックアップは、任 意 の Arcserve Backup

r17 サーバ、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、またはスタンド アロン サーバでサブミット できる「ジョブの種 類 」です 。

- **注 ：** 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップ するコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files を インスト ールしてライセンス登 録 する必 要 があります 。

合 成 フル バックアップの仕 組 み

Arcserve Backup を使 用 して、合 成 フル バックアップを実 行 できます。合 成 フル バックアップでは、以 前 のフル セッションとその後 の増 分 セッションを、Windows Client Agent 用 の 1 つのフル セッションに合 成 できます。

合 成 フル バックアップでは、以 下 のタスクを実 行 できます。

- 増 分 セッションを合 成 して新 しい合 成 フル バックアップ セッションを作 成 できます。
- データを保 証 するため、合 成 スケジュールに基 づいたリアル フル バックアップを生 成 できます。
- スケジュール済 みフル バックアップの実 行 を待 機 せずに、次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行 できます。
- スケジュール済 みデータ合 成 ジョブの開 始 を待 機 せずに、オンデマンド 合 成 フル バックアップをサブミット できます。
- 合 成 フル バックアップ セッションのスキャンを許 可 してデータを検 証 できます。
- D2D2T を使 用 して、合 成 フル バックアップ セッションを、テープ、クラウド、およびディスク デバイスにマイグレート できます。
- Point-in-Time リストアを実 行 できます。
- 惨 事 復 旧 プロセスおよび Point-in-Time リストアを使 用 してデータを回 復 できます。Arcserve Backup では、以 前 のフル セッションまたは増 分 セッションを参 照 することなく、合 成 フル バックアップ セッションを使 用 して惨 事 復 旧 を実 行 することができます。
- 合 成 フル バックアップを有 効 にして、合 成 スケジュールを選 択 できます。

注 : サーバ上 のオブジェクトをバックアップ ソースに含 めるには、まずサーバをクライアント データベースに入 力 する必 要 があります。サーバをこのデータベースに追 加 するには、Arcserve Backup ソフトウェアが実 行 されている必 要 があります。

合 成 フル バックアップは、以 下 のアプリケーションおよびプラットフォーム上 で実 行 できます。

- クライアント エージェント - Arcserve Backup for Windows Client Agent がサポートするすべてのプラットフォーム。SFB は、r16 以降 の Windows Client Agent (UNIX/Linux ではない) だけに適用 可 能 です。
- サーバ - Arcserve Backup サーバがサポートするすべてのプラットフォーム。合 成 フル バックアップは、任 意 の Arcserve Backup r16 サーバ、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、またはスタンドアロン サーバでサブミット できる「ジョブの種 類 」です。

以 下 の図 では、Arcserve Backup がどのように合 成 フル バックアップ セッションを作 成 するかを示します。



F – 最初のジョブ実行で作成されたフル親セッション
I1 – I4 – 増分セッション
I5 – 変更/未変更ファイルのフル カタログを作成する増分セッション
F' – SFB は、セッション F および I1 – I5 を集めて新しいフル セッション F' に統合します。削除されたファイルについては、I5 のフル カタログに存在しないため、統合されません。
I1: f2 が変更されました。このセッションでは、変更された f2 のみがバックアップされます。
I2: f3 が削除されました。いずれのファイルもバックアップされません。
I3: f4 が作成されました。新規ファイル f4 のみがバックアップされます。
I4: f5 が作成されました。新規ファイル f5 のみがバックアップされます。
I5: f4 が変更されました。変更された f4 のみがバックアップされます。

ジョブの環 境 設 定 を行 うには、[ソース]、[スケジュール]、[ポリシー]、および [デスティネーション]の各 タブで適 切 な選 択 を行い、ツールバーの [オプション]をクリックしてバックアップ ジョブのその他 のプロパティを設 定 します。ステージング ジョブを選 択 した場 合は、ステージングの場 所 を指 定 する必 要 もあります。完 了 したら、 [サブミット]をクリックしてジョブをサブミットします。

以 下 の制 限 に注 意 してください。

- SFB は、ディスク ステージング デバイスおよびデデュプリケーション デバイス上 でのみサポートされています。D2D2T を使 用 すると、テープ、クラウド、およびディスク デバイスに SFB セッションをマイグレート できます。

- SFB では、Arcserve Backup r16 (またはそれ以降) Windows クライアント エージェントのみがサポートされます。ただし、同じジョブのバックアップ ソースに他のエージェントが存在する場合は(データベース エージェントや r16 より前の Windows Client Agent など)、合成フル バックアップの実行日に、Arcserve Backup は他のエージェントについてスケジュールされたバックアップの元の方法を使用します。Arcserve Backup では、Arcserve Backup r16 (またはそれ以降) Windows クライアント エージェントのみが合成されます。
- 合成のフル バックアップに関する詳細情報は、Dashboard のジョブ バックアップ ステータス レポート、ノード バックアップ ステータス レポート、および保護サイズ合計レポートで見ることができます。
- 合成フル バックアップ ジョブを実行するには、バックアップするコンピュータ上に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登録します。
- 合成フル バックアップ ジョブを変更した場合、以下のように動作します。
  - ジョブに適用する暗号化または圧縮オプションの値を変更した場合、リアル フル バックアップ ジョブは、フル バックアップ ジョブがスケジュールされた日の翌日に実行されます。
  - 合成バックアップ ジョブのスケジュールまたはパージ ポリシーの値を変更すると、関連するすべてのセッションのパージ時刻が更新されます。リアル フル バックアップ ジョブは実行されません。
  - 合成バックアップ ジョブにノードまたはディスクを追加すると、リアル フル バックアップ ジョブは追加されたノードおよびディスクに対してのみ実行されます。そのジョブでは、リアル フル バックアップ ジョブは実行されません。
- バックアップ デスティネーションのデバイス(グループまたはテープ)を変更した場合、以下のように動作します。
  - バックアップ ジョブのデスティネーション デバイスがデータ デデュプリケーション デバイスの場合、リアル フル バックアップ ジョブは、フル バックアップ ジョブがスケジュールされた日の翌日に実行されます。

- バックアップのデスティネーション デバイスがテープにマイグレートするファイル システム デバイスまたはデータ デデュプリケーション デバイスで、ステージングの場 所 を変 更 した場 合 、リアル フル バックアップ ジョブは、フル バックアップ ジョブがスケジュールされた日 の翌 日 に実 行 されます。
- バックアップのデスティネーション デバイスがテープにマイグレートするファイル システム デバイスまたはデータ デデュプリケーション デバイスで、デスティネーション テープを変 更 した場 合 、ジョブは、そのジョブのスケジュールに基 づいて実 行 されます。(リアル フル バックアップは、ジョブの実 行 がスケジュールされた日 の翌 日 に実 行 されません。)

合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット

[合 成 フル バックアップ有 効 化]オプションを使 用 すると、ソース グループおよびソース コンピュータのスケジュールされたバックアップをサブミット することができます。合 成 フル バックアップでは、標 準 バックアップと共 に、ステージングとデデュプリケーションのバックアップをサブミット できます。ステージングとデデュプリケーションのバックアップは、最 初 の(親) フル バックアップと、それ以 降 に行 われたすべての増 分 バックアップが 1 つのセッションに結 合 されたものから構 成 されます。

注 : 合 成 フル バックアップが Windows Client Agent でサポートされるのは r16 以 降 です。r16 より前 のバージョンの Windows Client Agent、データベース エージェント 、またはアプリケーション エージェントでは、合 成 フル バックアップはサポートされません。r16 以 降 の Windows Client Agent、r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント 、またはアプリケーション エージェントをまとめて 1 つのジョブにバックアップするために合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット する場 合 は、r16 以 降 の Windows Client Agent だけが合 成 されます。合 成 フル バックアップをサポートしていないエージェント およびアプリケーション エージェントの場 合 、標 準 のバックアップ方 式 が代 わりに使 用 されます。

例 : 合 成 フル バックアップの仕 組 み

合 成 フル バックアップ(SFB) を使 用 すると、以 前 のフル セッションとその後 の増 分 セッションを、Windows Client Agent 用 の 1 つのフル セッションに合 成 できます。

注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。エージェント のインストールおよびライセンス取 得 を行 わない場 合 、Arcserve Backup は合 成 フル バックアップを通 常 のバックアップに変 換 し、アクティビティ ログに警 告 メッセージを作 成 します。

- SFB に対 応 したバックアップ ジョブをサブミットします。
- ジョブが起 動 するとき、最 初 の実 行 はリアル フル バックアップで、以 降 のバックアップは増 分 バックアップになります。フル セッションは最 初 の親 のフル セッションになります。以 降 の増 分 バックアップは、定 義 した増 分 バックアップ ポリシーに基 づいて実 行 されます。

- 最 後 の増 分 バックアップ ジョブの実 行 時 には、変 更 されたファイルと未 変 更 のファイルのすべてがクライアント エージェントに対 して照 会 されます。最 後 の増 分 バックアップの後 に、データ合 成 ジョブが作 成 されます。
- データ合 成 ジョブでは、最 後 のフル セッション(親 セッション) とそれ以 降 の増 分 セッションを 1 つの SFB セッションに合 成 します。
- 新 しい SFB セッションは、次 の SFB ジョブの親 のフル セッションになります(SFB セッションの後 にリアル フル バックアップ セッションが実 行 される場 合 を除 く) 。

合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットする方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、 [スタート]タブをクリックします。
2. [標 準 バックアップ]または [デデュプリケーション バックアップ]のいずれかを選 択 し、 [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 します。

   注 : [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 すると、 [ステージングを有 効 にする]がデフォルトで選 択 されます。 [ステージングを有 効 にする]を無 効 にすると、 [合 成 フル バックアップ有 効 化]オプションを選 択 することができなくなります。
3. [ソース]、 [スケジュール]、 [ポリシー]、および [デスティネーション]の各 タブを選 択 し、ジョブに必 要 なオプションを指 定 します。ステージング ジョブを選 択 した場 合 は、ステージングの場 所 を指 定 する必 要 もあります。
4. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必 要 なグローバル オプションを指 定 します。詳 細 については、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください。
5. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

   [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
6. ジョブについてのセキュリティおよびエージェント情 報 を編 集 または確 認 して、 [OK]をクリックします。
7. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが開 きます。 [即 実 行]を選 択 して今 すぐジョブを実 行 するか、 [実 行 日 時 指 定]を選 択 してジョブを実 行 する日 時 を選 択 します。

   注 : [即 実 行]オプションの詳 細 については、「 [ジョブ キュー]タブ」を参 照 してください。

8. ジョブの説明を入力します。
9. 複数のソースのバックアップを選択した場合に、ジョブ セッションの開始順序を設定するには、[ソース優先度]をクリックします。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用して、ジョブが処理される順序を変更します。優先順位付けが終わったら、[OK]をクリックします。
10. ジョブを Arcserve Backup ジョブ スクリプトとして保存するには、[ジョブの保存]ボタンをクリックします。
11. ジョブ テンプレートを保存するには、[テンプレートの保存]ボタンをクリックします。
12. ジョブのプレフライト チェックを実行するには、[プレフライト チェック]ボタンをクリックします。プレフライト チェックが失敗した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更してください。
13. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。

    ジョブがサブミットされます。

    注： ディスク ステージング(D2D2T)およびテープ ステージング(D2T2T)を使用してバックアップ操作を管理する方法については、「Backup to Disk to Tape の動作」を参照してください。

合 成 フル バックアップの合 成 スケジュールの指 定

Arcserve Backup では、合 成 フル バックアップの合 成 スケジュールを指 定 することができます。合 成 スケジュールを使 用 すると、合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するタイミング、およびリアル フル バックアップ ジョブのスケジュールを指 定 するためのオプションを定 義 できます。

合 成 フル バックアップの合 成 スケジュールを指 定 する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。

   [スタート]タブで、[標 準 バックアップ]または [デデュプリケーション バックアップ]のいずれかを選 択 し、[ステージングを有 効 にする]および [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 します。

2. [スケジュール]タブをクリックします。
3. ジョブの必 要 性 に応 じて、以 下 の合 成 スケジュール オプションを指 定 します。

   バックアップ ジョブ後 に合 成

   最 後 の増 分 バックアップ ジョブの後 、Arcserve Backup が合 成 フル バックアップ(リアル フル バックアップではなく) を実 行 する前 までの経 過 時 間 を時 間 および分 単 位 で指 定 します。

   合 成 スケジュール

   合 成 スケジュールを指 定 します。合 成 フル バックアップが実 行 される前 に何 週 間 または何 か月 経 過 すべきか、および、合 成 フル バックアップを実 行 する曜 日 を指 定 します。スケジュールの種 類 に基 づいて、合 成 フル バックアップを実 行 する曜 日 と週 を指 定 できます。

   フル バックアップを実 行 する

   リアル フル バックアップ(合 成 フル バックアップではなく) を実 行 するかどうか、およびこのバックアップの頻 度 を指 定 します。

   注 : リアル フル バックアップを指 定 すると、バックアップ方 式 (増 分 /差 分) がリアル フル バックアップに変 更 されます。


ローテーション スキーマを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット

バックアップ マネージャでは、スケジュール オプションやローテーション スキーマを使 用 して、自 動 バックアップの計 画 を立 てることができます。環 境 に適 したローテーション スキーマを使 用 して、D2D2T の合 成 フル バックアップ ジョブを指 定 できます。

注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。エージェントのインストールおよびライセンス取 得 を行 わない場 合 、Arcserve Backup は合 成 フル バックアップを通 常 のバックアップに変 換 し、アクティビティ ログに警 告 メッセージを作 成 します。

ローテーション スキーマを使 用 して D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 します。[ステージングを有 効 にする]オプションがデフォルト で選 択 されます。



以 下 の点 に注 意 してください。

- [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 すると、[ステージングを有 効 にする]がデフォルト で選 択 され


ます。これは、合 成 フル バックアップを有 効 にできるのが、[ステージングを有 効 にする]オプションを使 用 した標 準 バックアップに限 られるためです。データは、テープ、クラウド、および ディスク デバイスにマイグレートできます。

- [デデュプリケーション バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 すると、[ステージングを有 効 にする]はデフォルトで選 択 されません。これは、合 成 フル バックアップでは、[ステージングを有 効 にする]オプションを使 用 しないデデュプリケーション デバイスへのサブミットをサポートしているためです。ただし、[ステージングを有 効 にする]オプションを使 用 して、デデュプリケーション デバイスに合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットすることもできます。
- 合 成 フル バックアップは、Unix/Linux Data Mover バックアップをサポートしていません。

3. [ソース]タブをクリックし、バックアップ ソースを選 択 します。


   注 : 合 成 フル バックアップでは、r16 以 降 の Windows Client Agent だけがサポートされます。また、混 合 ジョブをサブミットするために r16 以 降 の Windows Client Agent と共 に、他 のエージェント (r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、アプリケーション エージェントなど) を選 択 することもできます。この混 合 ジョブでは、合 成 フル バックアップをサポートしないエージェントのバックアップ方 式 を変 更 しません。

4. [スケジュール]タブをクリックし、[ローテーション スキーマ]オプションを選 択 して、[*週 5 日 : 増 分 バックアップ、金 曜 日 にフル バックアップ*]を選 択 します。



注：選択する日単位バックアップ方式が何であれ、最初の日、および、[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日以外に、ファイル システム エージェントの増分バックアップが実行されます。[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日は、ファイル システム エージェントのフル バックアップが実行されます。

5. 合成スケジュールを設定します。




以 下 の点 に注 意 してください。

- **バックアップ ジョブ後 に合 成 :** 最 後 の増 分 バックアップ ジョブを完 了 すると、データ合 成 ジョブが実 行 日 時 指 定 のジョブとして生 成 されます。複 数 のジョブによる CPU/ディスク リソースの競 合 を回 避 するため、最 後 の増 分 バックアップ ジョブの完 了 後 にデータ合 成 ジョブを開 始 するタイミングを選 択 できます。
- **合 成 スケジュール:** 合 成 フル バックアップ セッションの生 成 のためにデータ合 成 ジョブを実 行 する時 間 の長 さを設 定 します。このオプションが選 択 されていない場 合 、合 成 スケジュールは 1 週 間 ごと(デフォルト) に設 定 されます。このシナリオの場 合 、データ合 成 ジョブは毎 週 金 曜 日 に実 行 されます。 [合 成 スケジュール]チェック ボックスをオンにして、合 成 スケジュールを *n* 週 間 ごとに設 定 することもできます。
- **フル バックアップを実 行 する:** データを保 証 するための標 準 のフル バックアップをどれくらいの期 間 実 行 するかについて、スケジュールを設 定 できます。

[フル バックアップを実 行 する]オプションを有 効 にした場 合 は、 [フル バックアップを実 行 する]のスケジュールが [合 成 スケジュール]より長 くなっていることを確 認 してください。そうしないと、データ合 成 ジョブが実 行 されない可 能 性 があります。 [SFB スケジュールの詳 細]では、データ合 成 ジョブ、フル バックアップ ジョブ、増 分 バックアップ ジョブの実 行 予 定 日 時 を確 認 することができます。

6. [ステージングの場 所]タブをクリックし、ジョブのステージング場 所 を選 択 します。
7. [ポリシー]タブをクリックし、マイグレーション ポリシーを設 定 します。



8. [デスティネーション] タブをクリックし、デスティネーションとしてテープを選択し、メディア プール名を指定します。
9. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。
10. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

    [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
11. ジョブについてのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。


    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。
12. ジョブに必要なオプションを指定します。

    今すぐ実行

    ジョブを即座に実行するよう指定します。

    実行日時指定

ジョブを実 行 する日 付 と時 刻 を指 定 し、ジョブの説 明 を入 力 します。合 成 フル バックアップのジョブ名 は「合 成 バックアップ」で始 まります。



ソース優 先 度

バックアップの対 象 として複 数 のソースを選 択 した場 合 、ジョブ セッションを開 始 する優 先 順 位 を指 定 します。[一 番 上 へ]、[上 へ]、[下 へ]、[一 番 下 へ]の各 ボタンを使 用 して、ジョブが処 理 される順 序 を変 更 します。

ジョブの保 存

Arcserve Backup ジョブ スクリプトとしてジョブを保 存 します。

テンプレートの保 存

ジョブ テンプレートを保 存 します。

プレフライト チェック

ジョブのプレフライト チェックを行 うことを指 定 します。プレフライト チェックに失 敗 した場 合 は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設 定 を変 更 します。

13. 設定が終わったら、[OK]をクリックします。



ジョブがジョブ キューにサブミットされます。

注： マイグレーション ジョブと同様、最後の増分バックアップが完了した後は、新しいデータ合成ジョブが作成され、マスタ ジョブ下のジョブ キューに追加されます。データ合成ジョブに失敗した場合は、メークアップ ジョブが作成され、ジョブ キューに追加されます。


GFS スキーマを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップジョブのサブミット

GFS (Grandfather-Father-Son) ローテーション計 画 では、日 、週 、月 の単 位 でバックアップをメンテナンスすることができます。この計 画 を使 用 して、D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブを指 定 できます。

注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。エージェントのインストールおよびライセンス取 得 を行 わない場 合 、Arcserve Backup は合 成 フル バックアップを通 常 のバックアップに変 換 し、アクティビティ ログに警 告 メッセージを作 成 します。

GFS スキーマを使 用 して、D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 します。[ステージングを有 効 にする]オプションがデフォルトで選 択 されます。



以下の点に注意してください。


- [標準バックアップ]と[合成フル バックアップ有効化]を選択すると、[ステージングを有効にする]がデフォルトで選択されます。これは、合成フル バックアップを有効にできるのが、[ステージングを有効にする]オプションを使用した標準バックアップに限られるためです。データは、テープ、クラウド、およびディスク デバイスにマイグレートできます。
- [デデュプリケーション バックアップ]と[合成フル バックアップ有効化]を選択すると、[ステージングを有効にする]はデフォルトで選択されません。これは、合成フル バックアップでは、[ステージングを有効にする]オプションを使用しないデデュプリケーション デバイスへのサブミットをサポートしているためです。ただし、[ステージングを有効にする]オプションを使用して、デデュプリケーション デバイスに合成フル バックアップ ジョブをサブミットすることもできます。

- 合成フル バックアップは、Unix/Linux Data Mover バックアップをサポートしていません。

3. [ソース]タブをクリックし、バックアップ ソースを選択します。


   注： 合成フル バックアップでは、r16 以降の Windows Client Agent だけがサポートされます。また、混合ジョブをサブミットするために r16 以降の Windows Client Agent と共に、他のエージェント (r16 より前の Windows Client Agent、データベース エージェント、アプリケーション エージェントなど) を選択することもできます。この混合ジョブでは、合成フル バックアップをサポートしないエージェントのバックアップ方式を変更しません。

4. [スケジュール]タブをクリックし、[ローテーション スキーマ]オプションを選択して、[*週 5 日：増分バックアップ、金曜日にフル バックアップ (GFS 有効)*]を選択します。



注： 選択する日単位バックアップ方式が何であれ、最初の日、および、[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日以外に、ファイル システム エージェントの増分バックアップが実行されます。[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日は、ファイル システム エージェントのフル バックアップが実行されます。

5. 合成スケジュールを設定します。




以下の点に注意してください。

- **バックアップ ジョブ後に合成：** 最後の増分バックアップ ジョブを完了すると、データ合成ジョブが実行日時指定のジョブとして生成されます。複数のジョブによる CPU/ディスク リソースの競合を回避するため、最後の増分バックアップ ジョブの完了後にデータ合成ジョブを開始するタイミングを選択できます。
- **合成スケジュール：** [GFS を有効化]が選択されている場合、このオプションは使用できません。つまり、GFS ジョブについて合成スケジュールを n 週間ごとに設定することはできず、合成スケジュールは 1 週間ごとに設定されることになります。このシナリオの場合、データ合成ジョブは毎週金曜日に実行されます。
- **フル バックアップを実行する：** データを保証するための標準のフル バックアップをどれくらいの期間実行するかについて、スケジュールを設定できます。

[フル バックアップを実行する]オプションを有効にした場合は、[フル バックアップを実行する]のスケジュールが[合成スケジュール]

より長くなっていることを確認してください。[SFB スケジュールの詳細]では、合成ジョブ、フル バックアップ ジョブ、増分バックアップ ジョブの実行予定日時を確認することができます。

6. [ステージングの場所]タブをクリックし、ジョブのステージング場所を選択します。
7. [ポリシー]タブをクリックし、マイグレーション ポリシーを設定します。



8. [デスティネーション]タブをクリックし、デスティネーションとしてテープを選択し、メディア プール名を指定します。
9. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必要なグローバル オプションを指定します。詳細については、「グローバル バックアップ オプション」を参照してください。
10. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

    [セキュリティおよびエージェント情報]ダイアログ ボックスが表示されます。
11. ジョブについてのセキュリティおよびエージェント情報を編集または確認して、[OK]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表示されます。


12. ジョブに必要なオプションを指定します。

今すぐ実行

ジョブを即座に実行するよう指定します。

実行日時指定

ジョブを実行する日付と時刻を指定し、ジョブの説明を入力します。合成フル バックアップのジョブ名は「*合成バックアップ*」で始まります。



ソース優先度

バックアップの対象として複数のソースを選択した場合、ジョブ セッションを開始する優先順位を指定します。[一番上へ]、[上へ]、[下へ]、[一番下へ]の各ボタンを使用して、ジョブが処理される順序を変更します。

ジョブの保存

Arcserve Backup ジョブ スクリプトとしてジョブを保存します。

テンプレートの保存

ジョブ テンプレートを保存します。

プレフライト チェック

ジョブのプレフライト チェックを行うことを指定します。プレフライト チェックに失敗した場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設定を変更します。

13. 設定が終わったら、[OK]をクリックします。

ジョブがジョブ キューにサブミットされます。



注： マイグレーション ジョブと同様、最後の増分バックアップが完了した後は、新しいデータ合成ジョブが作成され、マスタ ジョブ下のジョブ キューに追加されます。データ合成ジョブに失敗した場合は、メークアップ ジョブが作成され、ジョブ キューに追加されます。


カスタム スケジュールを使 用 した D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブのサブミット

バックアップ マネージャでは、スケジュール オプションやローテーション スキーマを使 用 して、自 動 バックアップの計 画 を立 てることができます。環 境 に適 したカスタム バックアップ スケジュールを使 用 して、D2D2T の合 成 フル バックアップ ジョブを指 定 できます。

注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。エージェントのインストールおよびライセンス取 得 を行 わない場 合 、Arcserve Backup は合 成 フル バックアップを通 常 のバックアップに変 換 し、アクティビティ ログに警 告 メッセージを作 成 します。

カスタム スケジュールを使 用 して D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット する方 法

1. [バックアップ マネージャ]を開 き、[スタート]タブをクリックします。
2. [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 します。[ステージングを有 効 にする]オプションがデフォルトで選 択 されます。



以 下 の点 に注 意 してください。


- [標 準 バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 すると、[ステージングを有 効 にする]がデフォルト で選 択 され ます 。これ は 、合 成 フル バックアップを有 効 にできるのが 、[ス テージングを有 効 にする]オプションを使 用 した標 準 バックアッ プに限 られるためです 。データは 、テープ 、クラウド 、および ディスク デバイスにマイグレート できます 。
- [デデュプリケーション バックアップ]と [合 成 フル バックアップ有 効 化]を選 択 すると、[ステージングを有 効 にする]はデフォル ト で選 択 されません 。これ は 、合 成 フル バックアップでは 、 [ステージングを有 効 にする]オプションを使 用 しないデデュプ リケーション デバイスへのサブミット をサポート しているため です 。ただし 、[ステージングを有 効 にする]オプションを使 用 し て、デデュプリケーション デバイスに合 成 フル バックアップ ジョ ブをサブミット することもできます 。

- 合 成 フル バックアップは、Unix/Linux Data Mover バックアップをサポートしていません。

3. [ソース]タブをクリックし、バックアップ ソースを選 択 します。


   注 : 合 成 フル バックアップでは、r16 以 降 の Windows Client Agent だけがサポートされます。また、混 合 ジョブをサブミットするために r16 以 降 の Windows Client Agent と共 に、他 のエージェント (r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、アプリケーション エージェントなど) を選 択 することもできます。この混 合 ジョブでは、合 成 フル バックアップをサポートしないエージェントのバックアップ方 式 を変 更 しません。

4. [スケジュール]タブをクリックし、[カスタム スケジュール]オプションを選 択 して、[繰 り返 し方 法]を指 定 します。



   注 : 選 択 する日 単 位 バックアップ方 式 が何 であれ、最 初 の日 、および、[フル バックアップを実 行 する]スケジュールに一 致 する日 以 外 に、ファイル システム エージェントの増 分 バックアップが実 行 されます。[フル バックアップを実 行 する]スケジュールに一 致 する日 は、ファイル システム エージェントのフル バックアップが実 行 されます。

5. 合 成 スケジュールを設 定 します。




以 下 の点 に注 意 してください。

- **バックアップ ジョブ後 に合 成 :** 最 後 の増 分 バックアップ ジョブを完 了 すると、データ合 成 ジョブが実 行 日 時 指 定 のジョブとして生 成 されます。複 数 のジョブによる CPU/ディスク リソースの競 合 を回 避 するため、最 後 の増 分 バックアップ ジョブの完 了 後 にデータ合 成 ジョブを開 始 するタイミングを選 択 できます。
- **合 成 スケジュール:** 合 成 フル バックアップ セッションの生 成 のために合 成 ジョブを実 行 する時 間 の長 さを設 定 します。このオプションが選 択 されていない場 合 、合 成 スケジュールは 1 日 ごと(デフォルト) に設 定 されます。このシナリオでは、データ合 成 ジョブは、各 バックアップの日 に増 分 バックアップが完 了 した後 に実 行 されます。 [合 成 スケジュール]チェック ボックスをオンにして、合 成 スケジュールを *n* 週 間 ごとに設 定 することもできます。
- **フル バックアップを実 行 する:** データを保 証 するための標 準 のフル バックアップをどれくらいの期 間 実 行 するかについて、スケジュールを設 定 できます。

[フル バックアップを実 行 する]を有 効 にした場 合 は、 [フル バックアップを実 行 する]のスケジュールが [合 成 スケジュール]より長 くなっていることを確 認 してください。そうしないと、データ合 成 ジョブが実 行 されない可 能 性 があります。 [SFB スケジュールの詳 細]で

は、合 成 ジョブ、フル バックアップ ジョブ、増 分 バックアップ ジョブの実 行 予 定 日 時 を確 認 することができます。

6. [ステージングの場 所]タブをクリックし、ジョブのステージング場 所 を選 択 します。
7. [ポリシー]タブをクリックし、マイグレーション ポリシーを設 定 します。



8. [デスティネーション] タブをクリックし、デスティネーションとしてテープを選 択 し、メディア プール名 を指 定 します。
9. [オプション]ツールバー ボタンをクリックして、ジョブに必 要 なグローバル オプションを指 定 します。詳 細 については、「グローバル バックアップ オプション」を参 照 してください。
10. [サブミット]ツールバー ボタンをクリックしてジョブをサブミットします。

    [セキュリティおよびエージェント情 報]ダイアログ ボックスが表 示 されます。
11. ジョブについてのセキュリティおよびエージェント情 報 を編 集 または確 認 して、 [OK]をクリックします。

    [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。


12. ジョブに必 要 なオプションを指 定 します。

今 すぐ実 行

ジョブを即 座 に実 行 するよう指 定 します。

実 行 日 時 指 定

ジョブを実 行 する日 付 と時 刻 を指 定 し、ジョブの説 明 を入 力 します。合 成 フル バックアップのジョブ名 は「*合 成 バックアップ*」で始 まります。



ソース優 先 度

バックアップの対 象 として複 数 のソースを選 択 した場 合 、ジョブセッションを開 始 する優 先 順 位 を指 定 します。[一 番 上 へ]、[上 へ]、[下 へ]、[一 番 下 へ]の各 ボタンを使 用 して、ジョブが処 理 される順 序 を変 更 します。

ジョブの保 存

Arcserve Backup ジョブ スクリプトとしてジョブを保 存 します。

テンプレートの保 存

ジョブ テンプレートを保 存 します。

プレフライト チェック

ジョブのプレフライト チェックを行 うことを指 定 します。プレフライトチェックに失 敗 した場 合 は、[キャンセル]ボタンをクリックしてジョブの設 定 を変 更 します。

13. 設 定 が終 わったら、 [OK]をクリックします 。

ジョブがジョブ キューにサブミット されます 。



注 : マイグレーション ジョブと同 様 、最 後 の増 分 バックアップが完 了 した後 は、新 しいデータ合 成 ジョブが作 成 され 、マスタ ジョブ下 のジョブ キューに追 加 されます 。データ合 成 ジョブに失 敗 した場 合 は、メークアップ ジョブが作 成 され 、ジョブ キューに追 加 されま す 。

次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行

スケジュールされ ているリアル フル バックアップの実 行 日 でなくて も、リアル フル バックアップを実 行 して、フル バックアップ セッション を生 成 できます。

次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行 する 方 法

1. ジョブ ステータス マネージャを開 き、 [ジョブ キュー]タブをクリックし ます。
2. 変 換 する合 成 ジョブを右 クリックし、 [次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを実 行]オプションを選 択 します。

   リアル フル バックアップは次 のフル バックアップ実 行 日 に実 行 され ます。フル バックアップ実 行 日 は、合 成 スケジュールではなく元 の スケジュールに基 づいてフル バックアップを実 行 する日 です。

   たとえば、月 曜 日 に、 [週 5 日 : 増 分 バックアップ、金 曜 日 にフル バックアップ]ローテーション SFB ジョブで、合 成 スケジュールを 4 週 間 ごとに設 定 してサブミットし、最 初 の木 曜 日 にそのジョブを右 ク リックして [次 のフル バックアップ実 行 日 にリアル フル バックアップを 実 行]オプションを選 択 すると、Arcserve Backup は最 初 の金 曜 日 にリアル フル バックアップを実 行 します。

   同 様 に、SFB ジョブを変 更 すると、次 のフル バックアップ実 行 日 に リアル フル バックアップが実 行 されます。

オンデマンドの合成フル バックアップのサブミット

[Point-in-Time リストアを有効にする]オプションを選択して合成フル バックアップ ジョブをサブミットする際、オンデマンド合成フル バックアップ ジョブをサブミットすることで、スケジュールされた合成フル バックアップ実行日以外であっても、増分セッションとそのフル セッションを合成して新しいフル セッションを作成することができます。

オンデマンドの合成フル バックアップをサブミットする方法

1. ジョブ ステータス マネージャを開き、[ジョブ キュー]タブをクリックします。
2. すぐに実行したい合成ジョブを右クリックし、[今すぐ合成]を選択します。

   合成ジョブがサブミットされます。

合 成 フル バックアップ セッションのみのスキャン

すべての合 成 フル バックアップ セッションをスキャンするだけの目 的で、別 個 のメディア検 証 ジョブをサブミットできます。

SFB セッションをスキャンするためにメディア検 証 ジョブをサブミットする方 法

1. メディア検 証 とスキャン マネージャを開きます。
2. 合 成 フル バックアップ セッションが含まれるテープを選 択し、[メディア検 証]をクリックします。
3. [メディア検 証 を有 効にする]オプションと [合 成 フル バックアップ セッションのみをスキャン]オプションを選 択し、[OK]をクリックします。
4. [サブミット]をクリックします。

   メディア検 証 ジョブがサブミットされます。ジョブによって、以 前 にスキャンされなかったテープ上 の合 成 フル バックアップ セッションがすべてスキャンされます。

合 成 フル バックアップでパージ ポリシーとデータベース廃 棄 ジョブが機 能 する仕 組 み

合 成 が保 留 されているセッションのテープ データ、ASDB 情 報 、およびカタログ ファイルは、ジョブ エンジンおよびデータベース廃 棄 ジョブでパージできません。合 成 が保 留 されているセッションの最 小 データ保 持 期 間 を取 得 するためには、以 下 のアルゴリズムが使 用 されます。

MAX(MIN(合 成 サイクル期 間 * 2, リアル フル サイクル期 間), パージ ポリシーのセッション保 持 期 間)

これによって、少 なくとも 1 回 のフル バックアップ(リアル フル バックアップまたは合 成 フル バックアップにかかわらず) セッションと、それ以 降 のすべての増 分 セッションが常 に行 われます。Arcserve Backup ではこのようなセッションのカタログ ファイルが廃 棄 されないので、ディスク領 域 が CATALOG.DB フォルダによって消 費 される場 合 があります。フォルダのサイズはバックアップ ソースとパージのポリシーによって異 なります。

Arcserve Backup は、1 つのフル バックアップ(リアル フル バックアップまたは合 成 フル バックアップにかかわらず) セッションと、それ以 降 のすべての増 分 セッションを、次 回 の合 成 ジョブで使 用 される一 意 のセッション セットとして扱 います。したがって、フル バックアップと増 分 バックアップについて別 のパージ ポリシーを設 定 したとしても、フル バックアップ セッションと、それ以 降 のすべての増 分 セッションでは、同 じパージ ポリシーが適 用 されます。Arcserve Backup は、フル セッションだけについてのパージ時 刻 を計 算 し、それ以 降 のすべての増 分 セッションについて同 じパージ時 刻 を適 用 します。

合 成 関 連 のセッションのパージ時 刻 を確 認 するには、アクティビティ ログのマスタ ジョブ ログを表 示 します。

合 成 フル バックアップでメークアップ ジョブが機 能 する仕 組 み


合 成 フル バックアップの実 行 日 に増 分 セッションの中 に完 了 したものと失 敗 したものがある場 合 、失 敗 したクライアント エージェントに対 して標 準 のメークアップ ジョブがサブミットされます。完 了 したセッションをすべて合 成 するデータ合 成 ジョブもサブミットされます。失 敗 したクライアント エージェント用 のメークアップ ジョブが完 了 すると、失 敗 したクライアント エージェント用 の増 分 セッションが作 成 され、失 敗 したクライアント エージェント用 の別 のデータ合 成 ジョブがサブミットされます。

Point-in-Time リストア

合成フルバックアップで、Point-in-Time リストア(PIT リストア)を有効にすることができます。

Point-in-Time リストアを有効にする方法


1. [スタート]タブで[合成フルバックアップ有効化]オプションを選択します。
2. [オプション]ボタンをクリックし、[拡張]パネルをクリックします。
3. [Point-in-Time リストア(PIT リストア)を有効にする]オプションを選択します。



注: [Point-in-Time リストア(PIT リストア)を有効にする]オプションが有効になっていると、選択する日単位バックアップ方式が何

であれ、最初の日、および、[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日以外に、ファイル システム エージェントの Point-in-Time 増分バックアップが実行されます。[フル バックアップを実行する]スケジュールに一致する日は、ファイル システム エージェントのフル バックアップが実行されます。


アクティビティ ログのバックアップ方式と、[セッション単位でリストア]ウィンドウのセッション方式が、「増分」から「Point-in-Time 増分」に変更されます。ただし、バックアップ GUI のバックアップ方式は「増分」のままです。



Point-in-Time 増分バックアップ方式については、Client Agent は通常の増分バックアップの日に未変更のカタログ情報を送信します。その後、*mergcat.exe* により、変更されたカタログ ファイルおよび未変更のカタログ ファイルの両方について、フル ファイル システム構造にインデックスが作成されます。インデックス作成後、

Point-in-Time リストア ジョブを実行することができます。ただし、これにはより多くのディスク容量および CPU が必要になります。


[Point-in-Time リストア(PIT リストア)を有効にする]オプションを無効にすると、日単位バックアップ方式は増分になります。これは SFB ジョブのデフォルトの設定です。



増分バックアップ方式については、Client Agent は通常の増分バックアップの日に未変更のカタログ ファイルを送信しません。Client Agent は合成日にのみ未変更のカタログ情報を送信します。*Mergcat.exe* は、未変更のカタログ ファイルについてインデックスを作成しません。これにより、ディスク容量および CPU が少なくて済みます。

Point-in-Time リストア ジョブをサブミットするには、ソース ツリーからノードを選択して復旧ポイントの日付を選択します。関連するセッション バージョンが [復旧ポイント]ドロップダウン リストに表示

されます。復旧ポイントを選択した後は、関連するセッション情報がツリー表示とリスト表示で更新されます。



合 成 フル バックアップに関 する考 慮 事 項

合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット するときは、以 下 の点 に注 意 してください。

- 合 成 フル バックアップでは、r16 の Windows Client Agent だけがサポートされます。r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、およびアプリケーション エージェントはサポートされません。ただし、混 合 のソース(r16 以 降 の Windows Client Agent、r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、アプリケーション エージェントを含 む) をバックアップするために、合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット することはできます。合 成 フル バックアップでサポートされていないエージェントの場 合 は、事 前 に指 定 する日 単 位 バックアップ方 式 が使 用 されます。
- 合 成 フル バックアップでは、ディスク ステージング デバイスとデデュプリケーション デバイスだけがサポートされます。D2D2T を使 用 すると、テープ、クラウド、およびディスク デバイスに合 成 フル バックアップ セッションをマイグレート できます。
- 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミット するとき、データを保 証 するため、バックアップ マネージャの [スケジュール]タブにある [*フル バックアップを実 行 する*]オプションを定 義 してください。
- 既 存 の合 成 フル バックアップ ジョブを変 更 した場 合 、従 来 のフル バックアップは、フル バックアップがスケジュールされた日 の翌 日 に実 行 されます。この動 作 を無 効 にするには、以 下 のレジストリ キーを変 更 します。

a. バックアップ サーバの以 下 のキーを開 きます。

   HKEY_CURRENT_USER\Software\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\ASMgr

b. 以 下 の値 名 を指 定 します。

   (DWORD) SFBCheckedRealFull

c. 以 下 の値 を指 定 します。

   1

   値 1 を指 定 すると、この動 作 は無 効 になります。

   注 : ジョブに特 定 の変 更 を加 えると、常 に従 来 のフル バックアップ ジョブが実 行 されます。特 に、バックアップ ソース、合 成 スケジュール、ディスク ステージング場 所 、暗 号 化 /圧 縮 オプ

ションを変 更 した場 合 がこれに該 当 します。これにより、ジョブにこれら特 定 の変 更 を行 った場 合 、合 成 バックアップがスケジュールされた日 に、合 成 バックアップを確 実 に行 うことができます。

- 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットすると、Arcserve Backup ユーザ インターフェースに 90 日 間 の詳 細 合 成 スケジュールが参 照 用 に表 示 されます。しかし、既 存 の合 成 フル バックアップ ジョブを変 更 した場 合 、ユーザ インターフェースに表 示 される詳 細 合 成 スケジュールが実 際 のスケジュールと一 致 していない場 合 があります。
- 合 成 フル バックアップ ジョブのスケジュール時 、 [SFB スケジュールの詳 細]フィールドにはデフォルト開 始 日 として現 在 の日 付 が表 示 されます。しかし、 [ジョブのサブミット]画 面 の [実 行 日 時 指 定]で日 付 を選 択 すると、合 成 フル バックアップ ジョブは指 定 された日 付 に基 づいてスケジュールされます。
- 合 成 フル バックアップでは、一 週 より長 い時 間 枠 を使 用 して、合 成 フル バックアップをスケジュールすることができます。この設 定 を使 用 する際 、ローテーション スキーマ用 のメディア プールのデフォルト保 存 期 間 (6 日 間) によって、必 要 なデータの上 書 きが妨 げられることはありません。そのため、ローテーション スキーマおよび 1 週 間 より長 い合 成 スケジュールを持 つ D2D2T 合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットする場 合 、メディア プールの保 存 期 間 が合 成 スケジュールより長 いこと(より大 きなメディアが必 要) を確 認 する必 要 があります。

  注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。

合 成 フル バックアップの使 用

以 下 の情 報 は、合 成 フル バックアップの仕 組 みに関 する一 般 的 な質 問 への回 答 です。

合 成 フル バックアップでは、どのような種 類 のエージェントがサポートされますか。

合 成 フル バックアップでは、r16 以 降 の Windows Client Agent だけがサポートされます。r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、またはアプリケーション エージェントはサポートされません。

注 : 合 成 フル バックアップ ジョブを実 行 するには、バックアップするコンピュータ上 に Arcserve Backup Agent for Open Files をインストールしてライセンス登 録 する必 要 があります。

[合 成 フル バックアップ]オプションでは、どのバックアップ方 式 をサブミットできますか。

合 成 フル バックアップでは 3 種 類 のバックアップをサブミットできます。

- [ステージングを有 効 にする]を使 用 した標 準 バックアップ
- [ステージングを有 効 にする]を使 用 したデデュプリケーション バックアップ
- デデュプリケーション バックアップ

合 成 フル バックアップでは、どの種 類 のデバイスがサポートされますか。

合 成 フル バックアップは、ディスク ステージング デバイスとデデュプリケーション デバイスをサポートしています。ただし、D2D2T を使 用 すると、テープ、クラウド、および FSD に合 成 フル バックアップ セッションをマイグレートできます。

合 成 フル バックアップ ジョブでは、サポートされているエージェントとサポートされていないエージェントをバックアップできますか。

はい。合 成 フル バックアップでは r16 以 降 の Windows Client Agent だけがサポートされますが、混 合 のソースをバックアップするために合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットすることはできます。混 合 のソースには、r16 以 降 の Windows Client Agent、r16 より前 の Windows Client Agent、データベース エージェント、またはアプリケーション エージェントが含 まれます。混 合 のソースを含 む合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットするときは、r16 以 降 の

Windows Client Agent だけが合 成 されます。合 成 フル バックアップをサポートしていないエージェントとアプリケーション エージェントの場 合 、標 準 のバックアップ方 式 が代 わりに使 用 されます(合 成 フル バックアップをサポートしていないエージェント用 のバックアップ方 式 は変 わりません) 。

1 週 間 にわたる混 合 の合 成 フル バックアップ ジョブのための日 単 位 バックアップ方 式 は何 ですか。

18.0 の Windows Client Agent、r17 の Windows Client Agent、および SQL 2008 エージェントをまとめて月 曜 日 にバックアップするために、[*週 5 日 : 増 分 バックアップ、金 曜 日 にフル バックアップ*]方 式 を使 って合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットするとします。

エージェント用 の1 週 間 の日 単 位 バックアップ方 式 は以 下 のとおりです。

	月 曜 日	火 曜 日	水 曜 日	木 曜 日	金 曜 日
18.0 の Windows Client Agent	フル	増 分	増 分	増 分	増 分 + 合 成 フル バックアップ
r17 の Windows Client Agent	フル	増 分	増 分	増 分	フル
SQL 2008 エージェント	フル	増 分	増 分	増 分	フル

GFS スキーマを選 択 すると、合 成 スケジュールは無 効 になります。データ合 成 ジョブはいつ行 われますか。

GFS スキーマを使 った合 成 フル バックアップ ジョブの場 合 、データ合 成 ジョブはフル バックアップの実 行 日 に行 われます。たとえば、[*週 5 日 : 増 分 バックアップ、金 曜 日 にフル バックアップ (GFS 有 効)*]方 式 を選 択 した場 合 、データ合 成 ジョブは毎 週 金 曜 日 に行われます。[*週 7 日 : 増 分 バックアップ、日 曜 日 にフル バックアップ (GFS 有 効)*]方 式 を選 択 した場 合 、データ合 成 ジョブは毎 週 日 曜 日 に行 われます。

合 成 フル バックアップ ジョブのパージ ポリシーは何 ですか。

ステージングを有 効 にして合 成 フル バックアップ ジョブをサブミットする場 合 、2 つのパージ ポリシーがあります。1 つはマイグレーション ポリシー用 、もう 1 つは合 成 ポリシー用 です。合 成 フル バックアップ ジョブのステージングでは、ステージング デバイス上 での合 成 に関 連 するセッションは、合 成 パージ ポリシーに基 づいてパージされます。ステージング デバイス上 での合 成 に関 連 しないセッションは、マイグレーション パージ ポリシーに基 づいてパージされます。

標 準 のデデュプリケーション合 成 ジョブの場 合 、デデュプリケーション デバイス上 での合 成 に関 連 するセッションは、合 成 パージ ポリシーに基 づいてパージされます。デデュプリケーション デバイス上 での合 成 に関 連 しないセッションは、デデュプリケーション ポリシー内 のパージ設 定 に基 づいてパージされます。

注 : 合 成 パージ ポリシーは、以 下 の式 で計 算 できます。

MAX (MIN (合 成 サイクル期 間 * 2, リアル フル サイクル期 間), パージ ポリシーのセッション保 持 期 間)

リアル フル バックアップ ジョブはいつ実 行 されますか。

リアル フル バックアップは、以 下 の任 意 の条 件 のときに行 われます。

- スケジュールされているリアル フル バックアップの実 行 日 。
- 合 成 フル バックアップ ジョブが変 更 された場 合 、リアル フル バックアップは次 のスケジュール済 みフル バックアップ日 に行 われます。
- 合 成 の実 行 日 に最 後 のデータ合 成 ジョブに失 敗 した場 合 、リアル フル バックアップは次 の合 成 の実 行 日 に行 われます。
- 合 成 の実 行 日 にデータ合 成 ジョブが行 われるときに親 のフル バックアップ セッションが見 つからない場 合 、データ合 成 ジョブはリアル フル バックアップに変 換 されます。

第 16章 : Storage Area Network での Arcserve Backup の使 用

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Storage Area Network (SAN) Option のライセンスを登 録 する方法 1328

SAN 環 境 1330

SAN Option のインストール 1337

SAN Option の使 用 法 1344

Storage Area Network (SAN) Option のライセンスを登録する方法

Arcserve Backup SAN (Storage Area Network) Option のライセンスを登録するには、以下のインストール要件を満たす必要があります。

- オプションをインストールし、ライセンスを登録して、SAN で共有されるライブラリにバックアップ処理を実行する必要があります。
- Arcserve Backup プライマリ サーバにオプションをインストールする必要があります。
- プライマリ サーバに対してすべてのライセンスを登録する必要があります。
- 実行環境をサポートするために必要な数の Storage Area Network (SAN) Option ライセンスがあることを確認してください。

  Central Management Option は Storage Area Network (SAN) Option の前提条件のコンポーネントです。

  Storage Area Network (SAN) Option はカウントベースのライセンスです。別の Arcserve サーバとライブラリを共有している Arcserve サーバすべてに対して 1 つのライセンスを登録する必要があります。

例：Storage Area Network (SAN) Option のライセンスを登録する方法

以下の例は、Storage Area Network (SAN) Option とカウントベースのライセンス登録の関連を説明しています。

- 1 つのプライマリ サーバと 3 つのメンバ サーバで構成された環境があると仮定します。これら 1 つのプライマリ サーバと 3 つのメンバ サーバは、SAN の 1 つの複数ドライブのライブラリを共有しています。このような設定の場合、プライマリ サーバで 4 つの Storage Area Network Option (SAN) ライセンスを登録する必要があります。Arcserve ドメイン内のサーバはすべてライブラリを共有しています。
- 1 つのプライマリ サーバと 3 つのメンバ サーバで構成された環境があると仮定します。2 つのメンバ サーバは 1 つの複数ドライブ ライブラリを共有し、3 番目のメンバ サーバにはローカルに接続された複数ドライブ ライブラリが設定されています。このよ

うな設定の場合、プライマリサーバで 4 つの Tape Library Option ライセンスと 3 つの Storage Area Network (SAN) Option ライセンスを登録する必要があります。Arcserve ドメインのすべてのサーバに、1 つの複数ドライブ ライブラリに対するアクセス権があります。ただし、3 つの Arcserve サーバは 1 つのライブラリを共有しています。

SAN 環境

SAN グループのサーバには、1 つのプライマリ SAN サーバと 1 つ以上の SAN に接続されたメンバ サーバが含まれます。プライマリ SAN サーバは最も重要なサーバです。これは、プライマリ サーバが SAN 上のテープ ライブラリを初期化するまで、タスクを一切実行できないためです。

プライマリ SAN サーバには、以下の役割があります。

- SAN上の共有デバイスの初期化、管理、および維持
- また、SANのサーバ間での共有ライブラリリソースの使用を調整することで、2つのサーバが1つのデバイスまたはメディアを同時に割り当てようとした場合の競合を回避します。


プライマリ サーバには、任意の Arcserve Backup SAN サーバを指定できます。ただし、プライマリ SAN サーバは SAN 上の共有デバイスを管理および初期化するので、最も信頼性の高いサーバを SAN プライマリ サーバとして使用してください。

SAN 環境での Arcserve Backup の動作

Arcserve Backup のインストール中に、指定されたプライマリ SAN サーバと関連付けられたメンバ SAN サーバで SAN ドメインを作成します。SAN 環境では、すべてのサーバは次のいずれかのグループに分けられます。プライマリ SAN サーバ、SAN に接続されたメンバ サーバ、または SAN メンバ以外のサーバです。

ドメイン内のプライマリ サーバは 1 つのみであり、SAN に接続された各メンバ サーバは 1 つのプライマリ SAN サーバにしかレポートできません。また、1 つのプライマリ SAN サーバは 1 つのドメインにしか所属することができません。

以下の図は、Arcserve Backup および SAN Option がインストールされているプライマリ サーバを使用した SAN 構成を示しています。



ジョブの実行準備が整うと、デバイスとメディアが予約されます。予約されたデバイスとメディアは、どのSANサーバも他のジョブに使用することはできません。

SAN Option により、仮想リングを作成することで、Arcserve Backup サーバ間で 1 つ以上のテープ ライブラリを共有できるようになります。このOptionがインストールされたサーバ上のバックアップまたはリストア ジョブは、ローカル ジョブとして実行されます。バックアップの進行に伴い、Arcserve Backup は、データを LAN ケーブル経由ではなく、SAN ハードウェア経由で、ストレージ用のテープ ライブラリに送信します。これにより、速度がさらに増加し、ネットワークトラフィックが低減し、バックアップとリストアの処理量は最大化されます。

SAN でのサーバ管理

SAN Option を使用しても、Arcserve Backup サーバの管理方法は変わりません。バックアップ マネージャまたはリストア マネージャを使用して、SAN Option の各サーバに接続し、バックアップ ジョブとリストア ジョブのスケジュール設定、および Arcserve Backup データベースの管理を行います。

バックアップ計画

ご使用の SAN の環境設定に適したバックアップ方法を計画する必要があります。複数の Arcserve Backup サーバによる単一デバイスの共有による影響を考慮する必要があります。たとえば、バックアップ デバイスに 2 台のテープ ドライブが含まれ、メディア ライブラリを共有する 5 台のオプション サーバがある場合、それらすべてのサーバでバックアップ ジョブが同時に開始されるようなスケジュールは設定しないでください。そのようにスケジュールを設定すると、5 つのバックアップ ジョブのうち、最初に実行する 2 つのジョブがこのオプションによって決定されてしまいます。そうではなく、バックアップ計画に合うようにジョブの開始時間についてよく考慮してスケジュールし、スケジュールの順番を自分でコントロールするようにしてください。

注： スケジュールされた各バックアップ ジョブは、そのバックアップでテープ ドライブが使用可能になるまで待機します。

オプションを使用する利点

SAN Option には、以下の利点があります。

- コストの軽減 - サーバ間で 1 つ以上のテープ ライブラリを共有できます。
- バックアップおよびリストア速度の向上 - ローカル エリア ネットワーク(LAN) を通じてリモート バックアップを行う必要がなくなります。
- 効率化 - ハードウェアおよびメディアのバックアップを一元管理します。
- 柔軟性 - デバイスの障害が発生した場合、リダイレクトまたは再設定により最大限の柔軟性を提供します。

用語集

以下は、SAN 環境で使用される用語です。

- Storage Area Network(SAN) - 接続されたテープ ライブラリを共有するために設計された高速ネットワーク。
- SAN サーバ グループ - Storage Area Network 上の一連のテープ ライブラリを共有できる Arcserve Backup サーバのグループ。
- プライマリ SAN サーバ - 共有テープ ライブラリを初期化する Arcserve Backup サーバ。使用状況を制御し、ライブラリ デバイスのステータスの変更を検出します。
- SAN に接続されたメンバ サーバ - プライマリ サーバの管理下におかれ、共有テープ ライブラリを使用する SAN 環境内のサーバ。
- 共有デバイス - SAN サーバ グループが使用する、SAN 上のデバイス。

SAN Option のインストール

この章では、プライマリ SAN サーバと SAN に接続されたメンバ サーバの両方で SAN Option をインストールおよび環境設定する方法について説明します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- オペレーティング システムの互換性
- インストールの前提条件
- SAN Option のインストール
- Storage Area Network Option の環境設定

オペレーティング システムの互 換 性

オペレーティング システムの互 換 性 に関 する情 報 については、リンクを参 照 してください。

インストールの前提条件

SAN Option をインストールする前に、以下の前提条件を検証してください。

注： Arcserve Backup では、1 つのドライブで構成されたライブラリのみサポートします。ライブラリが複数のドライブを搭載している場合は、Arcserve Backup Tape Library Option のライセンスを取得して、複数ドライブを使用できるようにする必要があります。

- Option をインストールするシステムが、インストールの条件を満たしていること。インストール要件の詳細については、「*実装ガイド*」を参照してください。
- システムが Arcserve Backup および Arcserve Backup Tape Library Option (必要に応じて) のインストールに必要なハードウェアとソフトウェアの最小要件を満たしていること。
- ファイバ チャンネル アダプタに接続されたデバイスへのアクセスに必要な、アダプタのすべての SAN ハードウェア デバイス ドライバをインストールしていていること。

  注： Arcserve BackupSANハードウェアおよびドライバの詳細については、 for Windowsの認定デバイス リストを参照してください。認定デバイス リストには、Arcserve Backup のホーム画面からアクセスできます。
- オプションをインストールするコンピュータに Arcserve Backup および Central Management Option をインストールしてあること。さらに、マルチドライブのライブラリがある場合、Tape Library Option もインストールしてある必要があります。そのコンピュータは、ローカル コンピュータまたはリモート コンピュータのどちらかになります。

  注： これらアプリケーションがインストール済みでない場合は、SAN Option のインストール時にインストールする必要があります。

  - これらのオプション(Central Management Option、SAN Option、および Tape Library Option) はすべて、プライマリ サーバにのみインストールされています。
  - プライマリ サーバと各 SAN メンバ サーバに関して、次のようなライセンス数の設定があります。Central Management Option は SAN 全体につき 1 ライセンス、SAN Option および Tape Library Option は SAN 内の各サーバ(プライマリ

サーバおよび関連するすべての SAN メンバ サーバ) につき 1 ライセンスとなっています。

- デフォルトのインストール パスが記録されている。
- このオプションをインストールするコンピュータにソフトウェアをインストールするための管理者権限を持っている。

  注：Arcserve Backup適切な権限の割り当てを依頼する場合、または情報が必要な場合は、の管理者に問い合わせてください。
- プライマリ SAN サーバと SAN に接続されたメンバ サーバのユーザ名、パスワード、および IP アドレスを知っている。
- すべての SAN ハードウェアと関連のデバイス ドライバがインストールされている。
- Windows バックアップ サーバが、メディア チェンジャやテープ ドライブなど、必要なすべての SAN デバイスを認識できる。
- 各サーバを名前で ping するか、各サーバの IP アドレスを表示サーバ名 スイッチで ping して、Storage Area Network 内での SAN サーバ間の通信が可能である。

  SAN を構成するすべてのサーバ間で、IP 接続の確立と名前解決を行う必要があります。IP接続の確立と名前解決を確実に行うには、各サーバ上のIPホスト ファイルを更新して、他のすべてのサーバのIPホスト ファイルに各サーバの名前とIPアドレスが設定された状態にする必要があります。各サーバ上の IP ホスト ファイルは、\windows\system32\drivers\etc フォルダにあります。

SAN Option のインストール

SAN Option は、Arcserve Backup のシステム コンポーネント、エージェント、およびオプションの標準的なインストール手順に従ってインストールします。setup.exeを実行してすべてのインストール セッションを開始します。

- Arcserve Backup のベース製品、エージェント、オプションはすべて 1 回のセッションでインストールできます。
- 最初に Arcserve Backup のベース製品をインストールし、その後、エージェントとオプションを個別にインストールします。
- Storage Area Network (SAN) Option は、プライマリ SAN サーバ(のみ) にインストールできます。

インストールの詳細については、「*実装ガイド*」を参照してください。

インストールにはさまざまな方法があり、Arcserve Backupのさまざまなコンポーネント、エージェント、オプションなどを1回のセッションでインストールするか、複数回のセッションに分けてインストールするかを選択できます。理想的な方法は、すべてのコンポーネントを1回のインストール セッションでインストールすることですが、各コンポーネントを個別のセッションで順番にインストールするか、または特定のコンポーネントを1回のセッションでインストールしてから残りのコンポーネントを個別セッションでインストールしていくこともできます。

インストールを開始する前に、このセッションでインストールする Arcserve Backup のコンポーネント、エージェント、およびオプションを決定します。次に、インストールするエージェントやオプションの前提条件となる情報を収集します。これらの情報は、各エージェントおよびオプションのマニュアルやReadmeに記載されています。最適なインストール セッションの組み合わせを選択してください。

たとえば、Arcserve Backup サーバ、Tape Library Option および Agent for SQL Server をインストールする場合、以下のインストール セッションの組み合わせを使用できます。

- 同じインストール セッションにサーバ、オプション、およびエージェントをインストールする。
- 3 回のインストール セッションに分けて、それぞれを個別にインストールする。1 回目のセッションでサーバをインストールし、2 回目のセッションでオプションをインストールし、3 回目のセッ

ションでエージェントをインストールします。

- 2回のインストール セッションを個別に実行する。2回の個別のセッションを使用する場合、次のようにコンポーネントをグループ化することができます。サーバをあるセッションでインストールし、オプションとエージェントを別のセッションでインストールするか、サーバとオプションをあるセッションでインストールし、エージェントを別のセッションでインストールするか、またはサーバとエージェントをあるセッションでインストールし、オプションを別のセッションでインストールすることができます。

Storage Area Network Option の環境設定

Storage Area Network(SAN) Option は、プライマリ サーバおよびスタンドアロン サーバ ベースでインストールされるオプションです。サーバ ベースのオプションをアンインストールするには、サーバ管理を使用する必要があります。詳細については、「Arcserve Backup サーバ ベース オプションのインストールおよびアンインストール」を参照してください。

SAN Option の使 用 法

ここでは、SAN Option の使 用 に必 要 な情 報 について説 明 します。特 に、オプションを使 用 して以 下 のタスクを実 行 する方 法 について説 明 します。

- 共 有 デバイス グループの作 成
- データのバックアップおよびリストア
- デバイスの管 理
- メディアの管 理
- ジョブ ステータスのモニタ
- ジョブの実 行 時 期 の制 御
- レポートおよびログの作 成
- 仮 想 ライブラリの使 用

Storage Area Network(SAN) 環境設定

SAN (Storage Area Network) の環境設定ユーティリティを使用して、Arcserve Backup プライマリ サーバとメンバ サーバ間の環境設定を行うことができます。すべてのサーバに SAN Option がインストールされたら、任意のサーバから SAN 環境設定ユーティリティを実行できます。

SAN 環境設定ユーティリティ用の実行可能ファイルは、バックアップ サーバ上の Arcserve Backup インストール ディレクトリに格納されています。例：

C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\ELOConfig.exe

SAN 環境設定ユーティリティを開始するには、上記のディレクトリにアクセスし、ELOConfig.exe という名前のファイルをダブルクリックします。

共有デバイス グループの作成


デバイスのグループ化機能は、Arcserve Backup の柔軟性と効率性に不可欠です。

注： 共有デバイス グループの変更、作成、削除は、プライマリ サーバからのみ可能です。

共有デバイス グループの作成方法

1. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、プロパティ ペインから [デバイス グループ環境設定]を選択します。

   [デバイス グループ環境設定]ダイアログ ボックスが表示されます。



2. [新規]をクリックします。

   [新しいグループ]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [種類]フィールドでデバイス グループの種類を選択し、デバイス グループの名前を [名前]フィールドに入力します。 [OK]をクリックします。


   [デバイス グループ環境設定]ダイアログ ボックスに新規デバイス グループが表示されます。

SAN 環境でのデータのバックアップとリストア

SAN 環境においてバックアップ ジョブまたはリストア ジョブを設定、サブミットするには、バックアップ マネージャまたはリストア マネージャを使用する必要があります。これらのバックアップ ジョブおよびリストア ジョブは、SAN Option がインストールされているサーバでローカルに実行されます。データは、LAN ケーブル経由ではなく、SAN ハードウェア経由でライブラリに送信されます。このため、ジョブの処理速度が向上し、イーサネット トラフィックは緩和されます。メディア表示を使用する場合、SANサーバにより実行されるバックアップの情報はデータベースから使用できます。


このOptionでは、バックアップおよびリストア オプション、フィルタ、スケジューリングなど豊富な機能も提供します。詳細については、「データのバックアップ」と「データのリストア」を参照してください。

SAN に接続されたライブラリ内のテープにあるデータのリストア ジョブをサブミットするには、[リストア メディア]ポップ アップに表示される、そのテープにアクセス可能なすべての SAN サーバのリストを含むドロップ ダウン メニューを使用できます。ここで選択するサーバは、リストア操作が実行されるサーバであり、バックアップを実行したサーバである必要はありません。



デバイス管理

デバイス マネージャを使用して、SANサーバ グループに接続されているストレージ デバイス、ストレージ デバイス内のメディア、およびストレージ デバイスのステータスに関する情報を表示できます。デバイス管理 マネージャでは、SAN サーバ グループに接続されている共有デバイスがすべて表示されます。



デバイスを管理する際には、以下の点を考慮してください。

- SAN サーバ グループ内の、Arcserve Backup SAN Option がインストールされた各サーバには、SAN に接続されているデバイスの同じビューが表示されます。
- プライマリ サーバのデバイス環境設定を変更した場合 (たとえば、ライブラリを RAID として再設定したり、ライブラリにドライブを追加するなど)、すべての SAN サーバ (プライマリおよびすべてのメンバ) のテープ エンジン サービスを停止した後、最初にプライマリ サーバのテープ エンジンを起動する必要があります。プライマリ サーバの Tape Engine が起動した後、SAN に接続された各メンバ サーバを起動し、新しい環境設定を正常に確認することができます。

デバイスの管理の詳細については、「デバイス マネージャ」を参照してください。

メディア管理

メディアを管理する際には、以下の点を考慮してください。

- SAN サーバはメディアを共有しているので、再利用セットからメディアを選択する場合は注意が必要です。メディアが使用できなくなると、スケジュール済みのジョブに影響する可能性があります。
- すべてのメディア プールを管理する1人の管理者が、SAN サーバ グループを管理する必要があります。
- 保存セット内のテープは、再利用セットに移動しない限り、破棄 (フォーマットまたは消去) できません。

メディア プールの管理の詳細については、「メディア プール マネージャ」を参照してください。

メディア プール

メディア プールは、SAN 内でユニットとして管理および共有される、メディアの集合です。各メディア プールにはそれぞれ名前が割り当てられ、メディアにはシリアル番号が付いています。メディア プールを管理するには、[メディア プール マネージャ]アイコンをクリックして、Arcserve Backup [メディア プール マネージャ]ウィンドウを開きます。

メディア プールの詳細は、「メディア プールの働き」を参照してください。

ジョブの実行時の制御

Arcserve Backup では、SAN に接続された異なるサーバ上にあるデバイスでも、それがジョブによって使用されているかどうかを判別できます。そのため、デバイスが解放されてから別のジョブを開始することができます。

同じ共有デバイスを使用する待機中のジョブが多数ある場合、どのジョブを次に実行するかを決定することはできません。優先度が重要な場合は、前のジョブの所要時間を推測し、それをもとに開始時刻を設定します。同じ時刻に複数のジョブが開始しないように、開始時刻は慎重に設定してください。

注： スケジューリング、ジョブの管理、ジョブ ステータス マネージャの詳細については、「ジョブ ステータス マネージャを使用して実行できるタスク」を参照してください。

レポートとログ

Arcserve Backupには、ログおよびレポートを表示するために、以下のオプションが用意されています。

- アクティビティログ - Arcserve Backup で実行された操作の包括的な情報が記録されます。アクティビティログには、実行された各ジョブを含むすべてのバックアップ アクティビティの監査記録が含まれ、セッションのリストアに必要なセッション番号も表示します。

  アクティビティログは、ジョブ ステータス マネージャから表示できます。

- テープ ログ(TAPE.LOG) - テープ エンジン関連のすべてのメッセージが記録されます。
- ジョブ ログ - 特定のジョブに関連したアクティビティが記録されます。
- レポート マネージャ - 印刷または表示用に、Arcserve Backup データベースからレポートを生成します。[クイック アクセス]メニューからレポート マネージャを起動して、ジョブ レポート、バックアップ メディア エラー レポート、セッション レポート、バックアップ デバイス レポート、およびメディア プール レポートなどの各種レポートを表示できます。

レポートの詳細については、「Arcserve Backup のログおよびレポート」を参照してください。

Arcserve 仮想ライブラリ

Tape Library Option は、Arcserve 仮想ライブラリと共に使用され、幅広いストレージ要件に対処するために汎用的なツールを使用できるようにします。Arcserve 仮想ライブラリは、Tape Library Option 上でシームレスに動作し、物理ライブラリをより小さな仮想(論理)ライブラリに設定することができます。これらの仮想化されたライブラリでは、同じロボットおよびインポート/エクスポート スロットを使用でき、これによりドライブおよびストレージのスロットをグループ化することが可能になります。

Arcserve 仮想ライブラリを使用する場合は、以下の制限に注意してください。

- 共有テープ ライブラリに対する Arcserve 仮想ライブラリの設定は、プライマリ サーバのみで実行できます。
- プライマリ サーバのデバイス環境設定を変更した場合(たとえば、ライブラリを複数の Arcserve 仮想ライブラリに設定し直すなど)、すべての SAN サーバ(プライマリおよびすべてのメンバ)のテープ エンジン サービスを停止した後、最初にプライマリ サーバのテープ エンジンを起動する必要があります。プライマリ サーバの Tape Engine が起動した後、SAN に接続された各メンバ サーバを起動し、新しい環境設定を正常に確認することができます。

Arcserve 仮想ライブラリの詳細については、「仮想ライブラリ環境設定オプション」を参照してください。

第 17章 : トラブルシューティング

このセクションでは、Arcserve Backup の使用中に発生する可能性がある問題について、問題の特定と解決に役立つトラブルシューティング情報を提供します。

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

ログイン関連 1356
認証関連 1361
バックアップおよびリストア関連 1374
メディア関連 1395
SAN 環境設定関連 1408
クラスタベースのバックアップおよびリストア関連 1416
その他 1422

ログイン関 連

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

caroot パスワードの変 更 後 ログインできない

メディアがフルの場 合 のメークアップ ジョブの作 成

コンピュータ名 の変 更 後 に Arcserve Backup にログインできない

Arcserve Backup サーバの IP アドレスが変 更 された後 、Arcserve Backup で通 信 上 の問 題 が発 生 する

caroot パスワードの変更後ログインできない

Windows プラットフォームで有効

症状：

caroot アカウントのパスワードを変更しました。それ以後、Arcserve Backup にログインしようとすると、無効なパスワードであると表示されるのはなぜですか。

解決策：

パスワードがセットアップ時に変更されなかったためです。これにはさまざまな原因が考えられます(マシン名が拡張文字を含んでいたり、マシン名が英語以外の言語であるなど)。この場合は、調査用のログを Arcserve テクニカルサポートに送信するために、以下のデバッグ認証コマンドを実行します(AB_MACHINE は使用しているマシン名で置き換えてください)。

注：caroot パスワードは、任意の英数字と特殊文字を組み合わせて指定できますが、15 バイトを超えないようにしてください。合計 15 バイトのパスワードは、およそ 7 ～ 15 文字に相当します。

1. マシン名で ping コマンドを実行します。例：

   ping.exe AB_MACHINE

   AB_MACHINE は使用しているマシン名です。上記のコマンドがうまく行かない場合は、etc/hosts ファイルまたは DNS を変更して、IP アドレスによる名前解決を有効にします。

2. 以下のコマンドを実行します。

   ipconfig /all > ipconfig.log

3. 以下のコマンドを入力し、マシン上で Portmapper が実行中であるかどうかを、Arcserve テクニカルサポートにお知らせください。

   netstat -na >netstat.log

4. 以下のコマンドを実行し、クライアントマシン上で実行している rpc サーバで、どの Arcserve Backup サービスが登録されているかを、Arcserve テクニカルサポートにお知らせください。

   rpcinfo.exe -p AB_MACHINE >rpcinfo.log

   AB_MACHINE は使用しているマシン名です。

5. 以下のコマンドを入力します。

rpcinfo.exe -t AB_MACHINE 395648 1 > caauthd.txt

AB_MACHINE は使用しているマシン名です。

注：「>」を使用すると、出力結果を画面に表示する代わりに、ファイルに出力します。

6. レジストリキーを以下のように設定します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\LogARCserve\[DWORD]DebugLogs ==1

   Arcserve Backup のホーム ディレクトリ内の logs ディレクトリ内に、ファイル「rpc.log」が作成されます。

メディアがフルの場 合 のメークアップ ジョブの作 成

Windows 64 ビット オペレーティング システムに該 当

現 象

Client Agent for Windows を使 用 してテープへのバックアップを実 行 中 に、Arcserve によってメディアがフルであることが検 出 されました。検 出 から 20 分 以 内 にメディアを交 換 する必 要 があります。20 分 が経 過 してからメディアを交 換 した場 合 は、以 下 のイベントが発 生 します。

- エラー E3392 (バックアップ サーバの TCP 再 接 続 タイムアウトです) がアクティビティ ログに記 録 されます。
- ジョブは正 常 に完 了 しますが完 了 ステータスは「失 敗 」になります。
- Arcserve はメークアップ ジョブを作 成 します。

解 決 策

この問 題 の修 復 方 法 は以 下 のとおりです。

- ジョブは正 常 に完 了 しますが、エラー E3392 によってジョブは失 敗 と表 示 されます。Arcserve が失 敗 したジョブを検 出 したので、メークアップ ジョブが作 成 されました。つまり、メークアップ ジョブは削 除 しても問 題 ありません。
- 以 下 のレジストリ キーを変 更 することにより、待 機 時 間 のタイムアウト 値 を増 やすことができます。

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\ClientAgent\Parameters\SendTimeOut

  デフォルト : 1200(秒)

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\ClientAgent\Parameters\ReceiveTimeOut

  デフォルト : 1200(秒)

  例 : 待 ち時 間 を 60 分 に増 やすには、上 記 の DWORD 値 を 3600 に変 更 します。

コンピュータ名の変更後に Arcserve Backup にログインできない

Windows プラットフォームで有効

症状：

Arcserve Backupをインストールしたマシン名を変更し、このマシンを再起動しました。それ以後、Arcserve Backup マネージャコンソールにログインできないのはなぜですか。

解決策：

コンピュータ名は、ネットワークまたはドメインで自分自身を特定するためにコンピュータが使用する名前です。一元化された管理環境では、Arcserveドメインはプライマリサーバと 1 つ以上のメンバサーバ、またはスタンドアロンのサーバから構成されています。Arcserve Backup はプライマリサーバおよびメンバサーバのコンピュータ名を使用し、サーバ間の通信を確立します。

Arcserveドメインでコンピュータ名の変更を処理する方法の詳細については、「Arcserveドメインでコンピュータ名を変更する方法」を参照してください。

認 証 関 連

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

認 証 セキュリティ設 定

制 限 されたユーザがアクティビティ ログと監 査 ログにアクセスできない

CAportmapper サービスの停 止 および開 始 時 に認 証 エラーが発 生 する

クラウド 接 続 での認 証 情 報 に関 する問 題

レポート ライタを開 くことができない

レポート マネージャからレポートを作 成 できない

ca_jobsecmgr を使 用 したパスワードの更 新 が成 功 しない

認証セキュリティ設定

以下のセクションでは、Arcserve Backupを使用する際の認証およびセキュリティ関連の問題に対処するのに役立つ方法を説明します。セキュリティ関連問題の症状は状況に応じて変わるため、このセクションには考えられる解決策のみが含まれています。

考えられる解決策

以下に、セキュリティ関連の問題に対処するのに役立つ解決策を示します。

- Arcserve Backupでcarootアカウントが適切に認証されたことを確認します。この認証を実行するにはサーバの環境設定ウィザードを使用します。[バックアップ サーバのログオン/管理パスワード]オプションを選択し、carootアカウントとパスワードを設定します。
- Arcserve Backupフォルダが以下と共有されていることを確認します。
  - 管理者 -- フル コントロール
  - Arcserve Backup システム アカウント -- フル コントロール
  - バックアップ オペレータ -- 変更と読み取り
- バックアップ アカウントに必要な権限がわからないという一般的な問題がある場合は、以下の情報を考慮してください。

  ローカルのArcserve Backupサーバのみをバックアップする場合は、インストール時に設定されたArcserve Backupシステム アカウントに、充分な権限(AdministratorsおよびBackup Operatorの権限)が付与されています。

  Client Agent for WindowsまたはArcserve Backupのネットワーク機能を使用して、ドメイン内のリモート データをバックアップする場合は、バックアップ アカウントに追加の権限が必要です。強力なバックアップ アカウントに必要な共通の権限の概要を以下に示します。バックアップ アカウントはニーズに合わせてカスタマイズできます。一部の権限が環境によっては不要になる可能性があります。

  注:ストレージ関連機能に対するセキュリティ要件は、アクセスするリソースに応じて異なります。Windowsセキュリティのルールおよび要件は、常に考慮する必要があります。

バックアップ アカウントには、以下のグループ権限が必要です。

- Administrator
- Backup Operator

  注： バックアップ オペレータ グループに属するユーザには、Arcserve Backup データベースにアクセスする権限がありません。そのため、バックアップ マネージャでメンバ サーバはユーザに表示されません。
- Domain Administrator

バックアップ アカウントには、以下の拡張権限が必要です。

- オペレーティング システムの一部として機能
- ローカル ログオン
- サービスとしてログオン

- Arcserve Backup によってドメイン内のセキュリティを入力するよう指示された場合は、コンテキストとして常に「ドメイン\ユーザ名」を使用します。
- 1 つのログイン/パスワード セッションで 2 つのコンピュータ間の接続を確立した場合、同じログイン/パスワード セッションで 2 番目の接続を確立しようとすると、セッション認証情報の競合が発生する可能性があります。すでにどのようなセッションを確立しているのか、またそのセッションがArcserve Backupのリソースへのアクセス機能にどのような影響を与えるのかを考慮してください。
- Windows セキュリティ アカウント情報がオペレーティング システム レベルで変更された場合、Arcserve Backup ジョブに入力されたセキュリティは静的で、動的に更新されません。Arcserve Backup ジョブにパッケージされているアカウント情報を変更する場合は、ジョブを変更し、適切なセキュリティ情報で再パッケージ化する必要があります。
- Arcserve Backup Client Agent for Windows を通じてリモートのレジストリおよびシステム状態情報をバックアップする必要があります。
- cstop コマンドと cstart コマンドを使用せずに CA Remote Procedure Call サービス(CASportmap) を手動で停止し、再度開始した場合、サービスはそのポート割り当てと適切に通

信できません。この場合、carootと同等の権限を持つユーザアカウントは Arcserve Backup ドメインにログインできません。

Arcserve Backup ドメインにログインできるようにするには、cstop コマンドを実行してから、cstart コマンドを実行します。これでサービスが正しく通信でき、carootと同等の権限を持つユーザアカウントが Arcserve Backup ドメインにログインできるようになります。

制限されたユーザがアクティビティログと監査ログにアクセスできない

Windows Server 2008 上で有効

現象

Windows 認証および制限された権限 (Backup Operator や Remote Desktop User など) を持つ Windows アカウントを使用して Arcserve Backup にログインした場合、Arcserve Backup アクティビティログおよび監査ログにアクセスできません。

注 : SQL Server 認証を使用して Arcserve Backup データベースで認証するように Arcserve Backup を設定する場合、この問題は発生しません。

解決策


この問題を解決するには、アクティビティログおよび監査ログにアクセスする必要があるすべての Windows アカウントに対して、Microsoft SQL Server 認証を使用して SQL Server に接続する権限を付与します。

Microsoft SQL Server 2014 Express Edition および Microsoft SQL Server 2008 以降で権限を付与する方法

1. Microsoft SQL Server を Windows ファイアウォール例外リストに追加して通信できるようにします。
2. 制限された Windows アカウントが SQL インスタンス グループまたは sysadmin グループのメンバとして通信することを許可します。
3. 以下を行うことにより、Microsoft SQL Server に制限された Windows アカウントを追加します。
   a. Microsoft SQL Server 管理ツールを開きます。


      オブジェクト エクスプローラを開きます。

      以下の画面に示すように、Arcserve Backup サーバ、セキュリティ、ログインの順に展開します。



b. 新 しく作 成 された Arcserve Backup インスタンスを右 クリックして、ポップアップ メニューの [プロパティ]をクリックします。

以 下 の画 面 に示 すように、 [ログインのプロパティ]ダイアログ ボックスが表 示 されます。



c. [ユーザ マッピング]をクリックします 。

d. [このログインにマップされ たユーザ]フィールド で 、 [マップ] チェックボックスをクリックして、マップ するデータベースを選 択 します 。

e. [データベース ロール メンバシップ]フィールド で 、選 択 した データベースについてこのユーザに適 用 するロールを選 択 して [OK]をクリックします 。

CAportmapper サービスの停止および開始時に認証エラーが発生する

Windows プラットフォームで有効

現象

認証エラーが発生し、CAportmapper サービスの停止および再開後にマネージャコンソールを開けません。

解決策

この条件は、以下のイベントのシーケンス下でのみ発生します。

- すべての Arcserve Backup サービスが実行中です。
- Net Stop コマンドを使用するか、Windows の [コンピュータの管理] コンソールからサービスを停止して、CAportmapper サービスを停止します。
- CAportmapper サービスを再起動します。

重要: CAportmapper サービスを停止および開始するには、cstop コマンドまたは cstart コマンドを使用します。これらのコマンドを使用すると、他の Arcserve Backup サービスとの依存関係を考慮したうえで、すべての Arcserve Backup サービスを適切な順序で停止および開始できます。

詳細情報:

バッチファイルを使用したすべての Arcserve Backup サービスの停止と開始

クラウド接続での認証情報に関する問題

Windows Server 2003、Windows Server 2008、および Windows Server 2012 システムで有効。

現象

デバイス マネージャにログインして、クラウド接続を作成します。認証情報を入力すると、入力した認証情報が正しいかどうかの情報が渡されます。入力した認証情報が無効である可能性があるため、クラウドにアクセスしても接続に失敗します。

解決策

発生したエラーがプロキシ エラーである場合は、プロキシのパラメータが正しいかどうかを確認する必要があります。たとえば、IP アドレスや、ユーザ名とパスワードを確認します。

発生したエラーがネットワーク エラーである場合は、ベンダ サイトが利用可能かどうかを確認する必要があります。

レポート ライタを開くことができない

Windows プラットフォームで有効

現象

マネージャ コンソールから [レポート ライタ]を開くとき、以下のメッセージが表示されます。

レポート ライタを開くには、管理者権限のあるアカウントで Windows にログインしている必要があります。詳細については、Arcserve Backup のドキュメントを参照してください。

解決策

この問題は、管理グループのメンバでないドメイン ユーザ アカウントを使用して Arcserve Backup サーバにログインした場合に発生します。このアカウントに caroot と同等の権限を適用すると、マネージャ コンソールを開くことはできますが、レポート ライタを開くことはできません。

この問題を解決するには、ドメイン ユーザ アカウントを管理グループに参加させます。しかし、ユーザ アカウントを管理グループに参加させたくない場合は、以下の手順を実行してください。

1. Windows 管理者アカウントを使用して Arcserve Backup サーバにログインします。
2. Windows レジストリ エディタを開き、以下のキーを探します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
3. 以下の手順を実行して、このキーの権限を編集します。
   a. Internet Explorer を右クリックして、ポップアップ メニューの [アクセス許可]をクリックします。

      Internet Explorer の [アクセス許可]ダイアログ ボックスが開きます。
   b. ユーザ アカウントを追加して、このキーにフル コントロールを許可します。
   c. ダイアログ ボックスをすべて閉じ、ログオフします。
4. ドメイン ユーザ アカウントを使用して Arcserve Backup サーバにログインします。
5. マネージャ コンソールを開きます。

6. レポート ライタを開きます。
   レポート ライタが開きます。

レポート マネージャからレポートを作成できない

Windows プラットフォームで有効

現象

レポート マネージャからレポートを作成しようとすると、以下のメッセージが表示されます。

Arcserve Backup は、指定のディレクトリに書き込めないか、Arcserve Backup エンジンと通信できません。

解決策

この問題は、以下の状況で発生する可能性があります。

- ユーザに、指定されたディレクトリへの書き込み権限がない。

  この状態を解決するには、ユーザに指定されたディレクトリへの書き込み権限があることを確認します。

- 指定されたパスが正しくない。

  この状態を解決するには、指定されたパスが正しいことを確認します。

- レポート マネージャが Arcserve テープ エンジン、Arcserve データベース エンジン、またはその両方と通信できていない。

  この状態を解決するには、テープ エンジン サービスおよびデータベース エンジン サービスがバックアップ サーバ上で実行されていることを確認します。

ca_jobsecmgr を使用したパスワードの更新が成功しない

Windows プラットフォームで有効

現象

ca_jobsecmgr コマンドは、変更 (ユーザ名およびパスワード) を特定の Arcserve Backup サーバに適用するか、または現在の Arcserve Backup ドメインのすべてのバックアップ サーバに適用するかを指定する方法を提供します。ca_jobsecmgr -s を使用したパスワードの更新では、パスワードの更新処理が完了しない場合があります。

解決策

この動作を修正するには、以下の手順に従います。

1. Arcserve Backup サーバにログインします。
2. [バックアップ マネージャ]を開き、[ソース]タブをクリックしてソース ディレクトリ ツリーを表示させます。
3. [バックアップ]メニューから [ソース コンテキスト メニュー]をクリックし、[セキュリティ]をクリックして [セキュリティ]ダイアログ ボックスを開きます。
4. [セキュリティ]ダイアログ ボックスで必要な情報を入力し、[OK]をクリックします。
5. (オプション) スケジュールされていないジョブについては、失敗したジョブを再サブミットします。

バックアップおよびリストア関連

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

ジョブが、スケジュール通りに開始されない

オープン ファイルをバックアップできない

Citrix サーバのリストア ジョブが失敗する

圧縮または暗号化を使用してバックアップされたデータのローカル リストアに失敗する

Arcserve Backup がファイル アクセス時刻に基づいてデータを回復しない

Active Directory のリストア モードで GUI がフリーズする

エージェント コンピュータのログイン認証情報を変更した後、スケジュールされたバックアップ ジョブが失敗する

SFB ジョブで以前にバックアップされたソースに対してフル バックアップ(アーカイブ ビットをクリア)または増分バックアップを実行すると、データの損失が発生する

オンデマンドの合成フル バックアップを実行できない

リストア ジョブのアクティビティ ログ エラー

Arcserve D2D バックアップ ジョブがバックアップ マネージャからサブミットされるとバックアップ ジョブが失敗する

移動または名前変更されたファイルが Arcserve Backup によってバックアップされない

Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V バックアップ ジョブを実行できない

Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V Writer または SQL VSS Writer バックアップ ジョブを実行できない

Windows 2008 SP2 および Windows 2008 R2 サーバ上のリモート FSD からのデータ リストア時にメモリ使用率が増加する

MAC エージェントのリストア ジョブの失敗

ジョブが、スケジュール通りに開始されない

Windows、UNIX、および Linux プラットフォームで有効

現象

スケジュールしたジョブが、スケジュール通りに開始されません。

この問題は、一般に一元管理環境に複数の Arcserve Backup サーバが存在しており、Arcserve Backup プライマリサーバ、メンバサーバ、Arcserve コンソールが異なるタイムゾーンに存在する場合に発生します。

解決策

この問題を解決するには、プライマリサーバのシステム時刻と、その Arcserve Backup ドメインに含まれる全メンバサーバのシステム時刻を同期させます。

これを行うには、Windows Time Service を使用します。

注： Windows Time Service を使用して時刻を同期する方法については、Windows の［ヘルプとサポート］を参照してください。

オープン ファイルをバックアップできない

以下のセクションでは、Arcserve Backupを使用する際のオープン ファイルに関する問題に対処する方法を説明します。

発生する可能性がある問題と考えられる解決策

バックアップしている特定のリソースがロックされている場合や、オペレーティング システムで使用中の場合には、以下のエラーが発生する可能性があります。これらのエラーには、W3404というエラー コードが表示される場合があります。

注： Arcserve Backup Agent for Open Files を使用すると、オープン ファイルで一般的に発生する多くのエラーを解決できます。このエージェントを使用していない場合は、導入を検討してください。また、Arcserve Backup Client Agent for Windowsを使用したリモート バックアップの実行もお勧めします。

エラー コード	原因および解決策
SHARING VIOLATION	**原因：** ファイル共有違反のエラーです。Arcserve Backup でバックアップ ジョブを実行したときに、別のプロセス(アプリケーション サービスなど) でターゲット ファイルが使用されていました。 **解決策：** ターゲット ファイルを使用しているすべてのサービスおよびアプリケーションを終了させて、バックアップを再実行します。
ACCESS DENIED	**原因：** Arcserve Backup バックアップ ジョブのターゲット ファイルにアクセスできませんでした。または、でバックアップ ジョブを実行したときに、別のプロセス(アプリケーション、サービスなど) でターゲット ファイルが使用されていました。 **解決策：** ターゲット ファイルに対する充分なアクセス権限がユーザ アカウントに付与されていることを確認します。また、バックアップ ジョブを再実行する前に、ターゲット ファイルを使用するすべてのサービスおよびアプリケーションを終了します。
FILE NOT FOUND	**原因：** ターゲット ファイルが削除されているか、バックアップ ジョブが送信されて実行されるまでの間に、別の場所へ移動されました。 **解決策：** ジョブを修正および再パッケージしてから再試行します。
PATH NOT FOUND	**原因：** ターゲット ファイルのパスが削除されているか、バックアップ ジョブが送信されて実行されるまでの間

	に変更されました。 **解決策：**ジョブを修正および再パッケージしてから再試行します。
BAD NET PATH	**原因：**リモートマシンにバックアップジョブがサブミットされましたが、パスが見つからないか、またはネットワークプロトコルの遅延により、ターゲットのネットワークパスが検出されませんでした。 **解決策：**ネットワーク環境を確認し、バックアップジョブを再試行します。

Citrix サーバのリストア ジョブが失敗する

Windows プラットフォームで有効

現象

Citrix を実行しているサーバで、リストアジョブに失敗します。Citrix サーバの環境は以下のとおりです。

- Citrix 4.0
- Microsoft SQL Server (Citrix データベース インスタンスをホスト)
- Client Agent for Windows
- Agent for Microsoft SQL Server

解決策

Citrix 4.0 サーバをリストアすると、Citrix データベース インスタンスをホストしている Microsoft SQL Server インスタンスがリストアジョブの完了後に起動しないため、ジョブが失敗します。

この問題を解決するには、Citrix データベース インスタンスを手動で再起動します。

圧縮または暗号化を使用してバックアップされたデータのローカルリストアに失敗する

Windows プラットフォームで有効

現象

圧縮または暗号化を使用しているバックアップでは、ファイルのサイズが増加します。ローカルリストアを実行した場合、ジョブは完了できずエラー E3453(ストリーム データを書き込めません) が発生します。

解決策

1. RestoreDCENDataByWriteFile という DWORD 値を以下のレジストリキーに作成し、値を 1 に設定します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE
   \SOFTWARE\ComputerAssociates\Base\Task\Restore

2. リストアに失敗したファイルを選択し、デスティネーションを設定して、新しいリストア ジョブをサブミットします。

Arcserve Backup がファイル アクセス時刻に基づいてデータを回復しない

Windows プラットフォームで有効

現象

前回ファイル アクセス時刻に基づいてフィルタした場合、Arcserve Backup はデータを回復しません

解決策

リストア マネージャおよび ca_restore コマンド ライン ユーティリティを使用すると、前回アクセス時刻に基づいてファイルを回復できます。しかし、Arcserve Backup は前回ファイル アクセス時刻をバックアップ レコードに格納しません。そのため、Arcserve Backup は前回ファイル アクセス時刻に基づいてデータを回復できません。

この問題を解決するには、エージェント コンピュータの以下のレジストリ キーを修正して、バックアップをサブミットします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\ClientAgent\Parameters\FileAccessTimeFlag

値： 1

Active Directory のリストア モードで GUI がフリーズする

Windows プラットフォームで有効

現象

Windows が Active Directory リストア モードで開始されると Arcserve Backup マネージャがフリーズするので、Windows が Active Directory リストア モードの場合に Active Directory をリストアできません。

解決策

この動作は、Windows を Active Directory リストア モードで起動した場合、Microsoft SQL Server Express Edition および Microsoft SQL Server が機能しないために発生します。この問題を解決するには、Windows の標準モードで Active Directory リストア ジョブをサブミットし、Windows を再起動後、Active Directory リストア モードを使用して Active Directory リストア ジョブを実行します。

エージェント コンピュータのログイン認証情報を変更した後、スケジュールされたバックアップ ジョブが失敗する

すべてのオペレーティング システムで有効

現象

エージェント コンピュータ用のログイン認証情報 (ユーザ名、パスワード、またはその両方) を変更した後、スケジュールされたバックアップ ジョブが失敗します。

解決策

これは正常な動作です。

Arcserve Backup では、エージェント コンピュータのログイン認証情報に関する情報を Arcserve Backup データベースに保存します。スケジュールされたバックアップ ジョブが実行されると、Arcserve Backup はデータベースからログイン認証情報を取得します。これにより、Arcserve Backup がエージェントにログインし、スケジュールされたバックアップ ジョブを処理できるようになります。エージェント コンピュータのログイン認証情報を変更し、データベースを更新していない場合、Arcserve Backup はジョブを処理するためにエージェントにログインできないため、ジョブは失敗します。

ベスト プラクティスとして、エージェント コンピュータのログイン認証情報を変更した場合は、新しいログイン認証情報で Arcserve Backup データベースをすぐに更新するようにしてください。

新しいログイン認証情報で Arcserve Backup データベースを更新するには、以下の手順を実行します。

1. [バックアップ マネージャ]を開き、[ソース]タブをクリックします。

   バックアップ ソース ディレクトリ ツリーが表示されます。

   注 : [表示]メニューから、[クラシック ビュー]または [グループ ビュー]のいずれかを選択できます。

2. 対象のエージェント コンピュータを見つけます。
3. エージェント コンピュータを右クリックして、コンテキスト メニューの [セキュリティ]をクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスが開きます。

4. エージェント コンピュータへのログインに必要な新しいユーザ名、パスワード、またはその両方を指定し、[OK]をクリックします。

   [セキュリティ]ダイアログ ボックスが閉じます。Arcserve Backup データベースはエージェント コンピュータの最新のログイン認証情報で更新されます。

SFB ジョブで以前にバックアップされたソースに対してフル バックアップ(アーカイブ ビットをクリア) または増分バックアップを実行すると、データの損失が発生する

Windows プラットフォームで有効

現象

合成フル バックアップ ジョブでバックアップされたソースをバックアップするためにフル バックアップ(アーカイブ ビットをクリア) または増分バックアップを実行すると、データが損失します。

これは、合成バックアップを有効にしてバックアップ ジョブをサブミットし、バックアップ ソースとしてフォルダとファイルを選択すると発生します。そのバックアップ ソース内のデータが変更された場合、スケジュールされた次のフル バックアップ ジョブの前に標準のフル バックアップ(アーカイブ ビットをクリア) または増分バックアップをサブミットすると、変更されたデータは次回の日時指定増分バックアップで失われます。その理由は、フォルダ内の変更されたファイルに対してアーカイブ ビットがクリアされるためです。最終的に、変更されたファイルは次回の合成フル バックアップ セッションで失われることになります。Arcserve Backup から警告メッセージが表示されます：*W29893 失敗ファイル XXX。このファイルは別のジョブでバックアップされる可能性があります*。Arcserve Backup では、次の合成日にリアル フル バックアップが実行されます。

解決策

同じソースを合成フル バックアップ ジョブとしてバックアップするために標準のフル バックアップ ジョブをサブミットする場合は、標準のフル(アーカイブ ビットを維持) バックアップ ジョブを使用することをお勧めします。

オンデマンドの合成フルバックアップを実行できない

Windows プラットフォームで有効

現象

オンデマンドの合成フルバックアップジョブをサブミットするとき、そのジョブは実行されず、合成フルバックアップが実行されなかった理由を示すメッセージダイアログボックスが表示されます。

以下の 4 つのメッセージのうちのいずれかが表示されます。

1. このジョブは変更されたので、合成ジョブをサブミットできません。

   合成フルバックアップジョブは変更されているため、リアルフルバックアップおよび増分ジョブは行われません。

2. データ合成ジョブをサブミットできません。または合成の必要があるセッションが存在しません。

   合成できる適切なセッションがないため、合成フルバックアップジョブでフルセッションを合成できません。これは以下の 2 つのシナリオで発生する可能性があります。

   - このジョブがサブミットされる前にセッションはすでに合成されていました。したがって、再度それらを合成する必要はありません。
   - 前の増分セッションが正常にバックアップされませんでした。

3. データ合成ジョブは正常にサブミットされました。

4. データ合成ジョブは正常にサブミットされました。

   失敗した *n* 個のセッションはスキップされました

   一部のセッションはフルセッションに合成されたものの、スキップまたは失敗したセッションもありました。これは以下の 2 つのシナリオで発生する可能性があります。

   - このジョブがサブミットされる前にセッションはすでに合成されていました。したがって、再度それらを合成する必要はありません。
   - 前の増分セッションが正常にバックアップされませんでした。

解決策

1. 何も行う必要はありません。次の合成日にリアルフルバックアップが実行されます。

2. 失敗したセッションがある場合は、前の増分セッションを確認し、バックアップが正常に行われるように必要な調整を行ってください。
3. 何も行う必要はありません。
4. 失敗したセッションがある場合は、前の増分セッションを確認し、バックアップが正常に行われるように必要な調整を行ってください。

リストア ジョブのアクティビティ ログ エラー

現象

リストア ジョブのサブミット時に接続できないクラウド デバイスがある場合、リストア ジョブは正常に完了しますが、リストア ジョブのアクティビティ ログに以下のエラーが表示される場合があります。

E6008 [サーバ名] [日時]

デバイスの通信障害です。 [クラウド デバイス [クラウド デバイス名]: [クラウド ライブラリ内部エラーです。]]

E6112 [サーバ名] [日時]

テープのヘッダの読み取りに失敗しました。([シリアル番号] =)

解決策

リストア ジョブの実行時、タスクによってテープ名、ランダム ID、およびシーケンス番号を、デバイスがあるグループの検索に使用するテープ エンジンに送信します。グループが見つかったら、テープ エンジンはグループをすべて列挙し、グループ内のデバイスを開き、テープ ヘッダを読み取り、それから、読み取りテープ名、ランダム ID およびシーケンス番号を入力と比較します。それらがすべて等しいなら、グループが見つかったことになります。リストア ジョブがクラウド デバイスを開いてテープ ヘッダを読み取ろうとすると、上記 2 つのエラーのうち 1 つが再度表示されます。これは、クラウド デバイスが必要かどうかをテープ エンジンが認識していないためです。このことは実際のリストア ジョブには影響せず、ジョブは正常に終了します。

Arcserve D2D バックアップ ジョブがバックアップ マネージャからサブミットされるとバックアップ ジョブが失敗する

Windows プラットフォームで有効

現象

バックアップ マネージャから Arcserve D2D バックアップをサブミットするとき、過去に Arcserve Backup によってバックアップされた Arcserve D2D セッションがソース データに含まれていると、ジョブは失敗します。アクティビティ ログにエラー メッセージ AW0813 が表示されます。

解決策

これは正常な動作です。過去にバックアップされた Arcserve D2D セッションからバックアップ ジョブが構成されている場合、Arcserve Backup ではそのジョブが失敗し、アクティビティ ログにエラー メッセージ AW0813 がレポートされます。この動作は、Arcserve D2D データの冗長バックアップを防ぐために設計されたものです。

過去にバックアップされた Arcserve D2D セッションを Arcserve Backup でバックアップできるように動作を変更するには、以下の手順を実行します。

1. バックアップ対象の Arcserve D2D サーバ(ノード)から Windows レジストリ エディタを開きます。
2. 次のキーを開きます。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\ClientAgent\Parameters\AllowRedundantD2DBackups
3. AllowRedundantD2DBackups の DWORD 値を 1 に変更します。

   注: バックアップ対象のノードに上記のレジストリ キーが存在しない場合は、キーを作成する必要があります。
4. Windows レジストリ エディタを閉じます。

移動または名前変更されたファイルが Arcserve Backup によってバックアップされない

Windows プラットフォームで有効

現象

ファイル システム バックアップの実行時、前回のバックアップの完了後にノード上で移動または名前変更されたファイルが Arcserve Backup によってバックアップされません。Arcserve Backup では、アクティビティ ログにエラーまたは警告メッセージが表示されません。

解決策

これは正常な動作です。Client Agent for Windows では、前回のバックアップが完了した後にファイルが変更された場合のみ、ファイルをバックアップすることができます。Client Agent for Windows では、変更されたファイルの場合とは異なり、移動または名前変更されたファイルを識別することができません。

この動作の発生を防ぐには、Arcserve Backup Agent for Open Files のインストールおよびライセンス取得を行い、ノード上でファイルの移動または名前変更を行う前に、CA Universal Agent サービスがバックアップ環境で実行されていることを確認します。CA Universal Agent サービスにより、エージェント ノード上で変更または移動されたファイルおよびディレクトリが Arcserve Backup で検出できるようになります。ファイルが移動されたり、名前変更されたり、あるいはその両方が行われた際に Universal Agent サービスが実行中でない場合、Arcserve Backup がすべてのファイルを確実にバックアップするように、Arcserve Backup Agent for Open Files がインストールおよびライセンス取得済みであることを確認し、ノードのフル バックアップをサブミットします。

ファイルまたはフォルダを移動したり名前変更する際、オブジェクトのアーカイブ ビットは更新されません。その結果、次に増分バックアップ ジョブを実行するときに Arcserve Backup ではファイルまたはフォルダがバックアップされません。移動または名前変更されたファイルが Universal Agent によって検出およびバックアップされるようにするため、Universal Agent は特定の間隔でノードに存在するすべての修正済みボリュームを列挙します。その後、Universal Agent は、移動または名前変更されたファイルおよびフォルダがあ

るかどうかボリュームをモニタします。ファイルまたはフォルダが検出された場合、オブジェクトのアーカイブビットが更新されます。

CA Universal Agent サービスのこの機能は、有効または無効にすることができます。デフォルトではこの機能は有効になっています。デフォルトの動作を変更するには、以下の手順を実行します。

1. Windows のレジストリエディタを開きます。
2. 以下のレジストリキーを参照します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\UniversalClientAgent\Parameters\VolChangeMgr
3. VolChangeMgr に必要な値を変更します。

   デフォルト値 -- 1 有効

   オプションの値 -- 0 無効
4. Windows レジストリエディタを閉じます。
5. CA Universal Agent サービスを再開します。

ボリューム列挙のデフォルト間隔は 1 時間です。デフォルトの動作を変更するには、以下の手順を実行します。

1. Windows のレジストリエディタを開きます。
2. 以下のレジストリキーを参照します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\UniversalClientAgent\Parameters\RefreshVolEnum
3. ResfreshVolEnum に必要な値を指定します。

   デフォルト値 -- 3600000 (1 時間のミリ秒による表記)

   注 : 1 分は 60000 ミリ秒です。
4. Windows レジストリエディタを閉じます。
5. CA Universal Agent サービスを再開します。

Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V バックアップ ジョブを実行できない

Windows プラットフォームで有効

現象

仮想マシンのディスクまたは環境設定ファイルがリモート SMB (Server Message Block) 共有上にある場合、Hyper-V バックアップ ジョブをサブミットすると、バックアップ ジョブが失敗する。

解決策

この動作は、ファイル サーバ VSS エージェント サービスがファイル サーバ上で有効化されていないために発生します。ファイル サーバ VSS エージェント サービスを有効にするには、サーバ マネージャにログインし、次のメニュー オプションを選択します：[サーバの役割]- [ファイル サービスおよびストレージ サービス]- [ファイルおよび iSCSI サービス]- [ファイル サーバ VSS エージェント サービス]。

Arcserve Backup で、SMB 共有上にあるデータを含む Hyper-V Writer または SQL VSS Writer バックアップ ジョブを実行できない

Windows プラットフォームで有効

現象

アプリケーションに、リモート SMB (サーバ Message ブロック) 共有上のデータがある場合、Hyper-V Writer または SQL VSS Writer バックアップ ジョブをサブミットすると、バックアップ ジョブが失敗する。

解決策

この動作は、ファイル サーバ VSS エージェント サービスがファイル サーバ上で有効化されていないために発生します。ファイル サーバ VSS エージェント サービスを有効にするには、サーバ マネージャにログインし、次のメニュー オプションを選択します：[サーバの役割]- [ファイル サービスおよびストレージ サービス]- [ファイルおよび iSCSI サービス]- [ファイル サーバ VSS エージェント サービス]。

Windows 2008 SP2 および Windows 2008 R2 サーバ上のリモート FSD からのデータリストア時にメモリ使用率が増加する

すべてのオペレーティングシステムで有効

現象

メモリ使用量が増加するため、システムレスポンスが非常に遅くなります。これが発生するのは Windows オペレーティングシステムの動作が原因であり、システムファイルキャッシュが物理 RAM のほとんどを消費するためです。

解決策

この問題を解決するには、以下の Microsoft のリンクにあるナレッジベース記事の回避策に従います。

http://support.microsoft.com/kb/976618/ja-jp.

MAC エージェントのリストア ジョブの失敗

Macintosh オペレーティング システムにのみ有効です。

現象

複数の MAC セッションからのリストアを単一のリストア ジョブの一部として試みると、MAC エージェントのリストア ジョブが失敗します。

解決策

この問題を解決するには、「/etc/sysctl.conf」ファイルに移動し、「kern.sysv.shmall」パラメータを「kern.sysv.shmall=4096」に変更します。変更後、コンピュータを再起動します。

メディア関 連

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

- データのバックアップまたはリストア中 にテープ エラーが発 生する
- Arcserve Backup がクリーニング テープを検 出しない
- ハードウェアが予 期したように機 能しない
- オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表 示される
- カタログ データベースのログ ファイルが大 量 のディスク容 量 を消 費 する
- 認 識 できないボールトがメディア管 理 マネージャ内 に表 示される

データのバックアップまたはリストア中にテープ エラーが発生する

以下のセクションでは、Arcserve Backupを使用する際のテープ エラーに関する問題に対処する方法を説明します。

発生する可能性がある問題

いずれかのテープで障害が発生していることを示すエラーが表示されたら、データを安全に保護するために、一刻も早く対策を講じる必要があります。ただしテープを交換する前に、障害の原因が間違いなくテープであり、システムの他の部分に起因するものではないことを確認する必要があります。障害がテープ以外に起因していないことを確認するには、以下の手順に従います。

- アクティビティ ログの履歴をチェックして、エラーの原因となっているタスクを確認します。メディア エラーが記録されているだけでは、メディアが障害の原因である確実な証拠にはなりません。それ以前に発生した別のエラーが原因で、メディア エラーが発生した可能性があるからです。

  たとえば、バックアップ ジョブの最中にSCSIポート エラーが表示され、その後テープやドライブに問題があることを示すエラーが表示される場合がありますが、テープやドライブのエラーはSCSIポートで発生したエラーに起因している可能性があります。したがって、テープの障害を示すエラーが表示されるまでに表示されたメッセージおよびエラーすべてを、アクティビティ ログで確認する必要があります。これにより、テープ自体に問題があるのか、またはテープのエラーが別のエラーに起因しているのかを判断できます。
- ライブラリ ロボットをモニタします。ライブラリ ロボットが正しく動作していないと、テープ エラーが表示される場合があります。ロボットによるテープの挿入/排出に問題がないことを確認してください。
- テープ ドライブに機械的な問題が発生している可能性がないかどうかを確認します。そのためには、以下のいずれかを試してください。
  - テープ ドライブをクリーニングしてから、同じタスクを再び実行します。

- テープドライブをクリーニングしてもテープで障害が発生する場合は、正しく動作することがわかっているドライブにこのテープを移動し、同じタスクを再び実行します。それでも同じエラーが表示される場合は、テープに問題があると考えられます。

  注： ドライブがライブラリ内部にある場合、別のドライブでテープを試すには、問題のドライブをオフラインにする必要があります。メディア エラーを検出した際に Arcserve Backup が自動的にドライブをオフラインのステータスに設定しない場合は、ライブラリを右クリックし、コンテキスト メニューから [オフライン] を選択します。

- 同じドライブで別のテープを使って同じタスクを実行します。同じエラーが表示された場合、問題の原因はテープ自体ではなく、ドライブやその他のシステム コンポーネントに問題があると考えられます。

考えられる解決策

テープに障害 (テープの一部を読み取れない、テープが物理的に損傷しているなど) があることを確認したら、一刻も早くそのテープを交換する必要があります。ただしその前に、障害のあるテープのデータを、信頼できるテープにバックアップする必要があります。この時点では、以下の2つの選択肢があります。

- データを新しいテープにコピーする
- 新しいバックアップ テープを作成する

新しいテープへのデータのコピー

テープからデータを読み取れる場合は、以下の手順に従います。データをまったく読み取れない場合は、「新しいバックアップテープの作成」を参照して、新しいバックアップテープを作成してください。

データを新しいテープにコピーする方法

1. 正しく動作していることがわかっているドライブにテープを移動します。事前にドライブのクリーニングを実行しておくことをお勧めします。
2. Tapecopy ユーティリティを使用して、障害のあるテープから新しいテープにデータをコピーします。

   注： 障害のあるテープがライブラリの一部である場合、今後このテープが使用されないようにライブラリからエクスポートしてください。

新 しいバックアップ テープの作 成

障 害 のあるテープからデータをまったく読 み取 れ な い場 合 は、以 下 の手 順 に従 って、新 しいバックアップ テープを作 成 してくださ い。

新 しいバックアップ テープを作 成 する方 法

1. 障 害 のあるテープを取 り除 きます。このテープがライブラリの一 部 である場 合 はエクスポートします。
2. 新 しいテープを挿 入 し、バックアップ ジョブを再 びサブミットしま す。

Arcserve Backup がクリーニング テープを検出しない

Windows プラットフォームで有効

現象

ライブラリにクリーニング テープがありますが、Arcserve Backup はクリーニング テープを検出しません。

解決策

この問題を解決するには、Arcserve Backup はクリーニング テープの場所 (スロット) を検出する必要があります。Arcserve Backup がクリーニング テープの場所 (スロット) を検出できるようにするには 2 つの方法があります。

- **方法 1** -- Arcserve Backup がクリーニング テープの場所 (スロット) を発見できるようにします。そのためには、以下の手順に従います。

a. クリーニング テープをライブラリ内の使用可能な任意のスロットに挿入します。

b. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開き、ライブラリを右クリックして、ポップアップ メニューから [インベントリ]を選択します。

   Arcserve Backup はスロット内のメディアをインベントリ処理します。インベントリ処理が終了すると、Arcserve Backup はクリーニング テープの存在を検出します。クリーニング テープが存在するスロットはクリーニング スロットになります。

- **方法 2** -- クリーニング テープの場所 (スロット) を手動で指定します。そのためには、以下の手順に従います。

a. [デバイス マネージャ]ウィンドウを開き、ライブラリを右クリックして、ポップアップ メニューから [プロパティ]を選択します。

   [ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスが開きます。

b. [クリーニング]タブをクリックします。

   クリーニング オプションが表示されます。

c. [利用可能なスロット]リストから、利用可能なスロットをクリックし、[追加]ボタンをクリックします。

   利用可能なスロットが [クリーニング対象スロット]リストに移動します。

d. [OK]をクリックします。

e. クリーニング テープを指 定 されたスロットに挿 入 します。

ハードウェアが予期したように機能しない

以下のセクションでは、Arcserve Backupを使用する際のハードウェアに関する問題に対処する方法を説明します。

発生する可能性がある問題

Arcserve Backupでハードウェアに関する問題が発生した場合は、以下のような兆候が見られることがあります。

- Arcserve Backupのアクティビティログに、「E6300 Windows NT SCSIポート エラー」が表示される。
- スロットに正しいステータスが表示されないか、または正しく更新されない。
- Arcserve Backupデバイス管理マネージャにデバイスが正しく表示されない。
- Arcserve Backupのアクティビティログに、重大なハードウェアのエラーが表示される。
- テープ デバイスを適切に環境設定できない。
- 日常的に使用しているArcserve Backupの機能において、ハードウェアの動作が不安定になる。

考えられる解決策

以下に、ハードウェア関連の問題に対処するための解決策を示します。

- オペレーティング システムでデバイスが正しく認識されていることを確認します。オペレーティング システムでデバイスが正しく認識されていないと、Arcserve Backupが正しく動作しない場合があります。
- Arcserve Backupに最新のデバイス パッチがインストールされていることを確認します。
- Arcserve Backupの認定デバイス リストを参照し、デバイスのファームウェアに互換性があることを確認します。
- 適切なSCSIドライバがSCSIアダプタにロードされていることを確認します。
- 別のテープを使用して、エラーの原因がメディアではないことを確認します。
- デバイスの物理的な接続状態およびSCSIケーブルに異常がないことを確認します。物理的な問題が原因(SCSIケーブルのコ

ネクタのピンが曲がっているなど) でエラーが発生する場合もあります。

- Arcserve Backup を Windows プラットフォームで実行している場合は、[環境設定]メニューの [デバイス環境設定]を選択して、[デバイス環境設定]を実行します。[デバイスの有効/無効 (RSM対応)]を選択します。[対象デバイス]ウィンドウのリストにデバイスが表示されていることを確認し、そのデバイスのチェック ボックスがオンになっていることを確認します。これにより、デバイスが Arcserve Backup によって専有的に制御されるようになり、Windows のリムーバブル ストレージ マネージャ サービスによるデバイスへの干渉を回避できます。
- デバイスをモニタまたは制御しているサード パーティ製品のサービスが実行中かどうかを確認します。それらのサービスが、Arcserve Backupのデバイス制御機能と競合している場合があります。必要に応じて、サード パーティ製品のサービスを無効にしてください。
- ライブラリのクイック初期化を使用している場合、ハードウェアおよびデバイスのトラブルシューティングを行うときには必ずこのオプションを無効にしてください。トラブルシューティングの終了後にライブラリのクイック初期化オプションを適用できます。

  注: ライブラリのクイック初期化オプションは、[ライブラリ プロパティ]ダイアログ ボックスの [一般]タブにあります。

オートローダとチェンジャがオフラインであるかのように表 示 される

すべての Windows プラットフォームで有 効 .スタンドアロン ライブラリおよびチェンジャに影 響 。

現 象

デバイス マネージャで、デバイスがオフラインであるかのように表 示されます。デバイスと関 連 付 けられたジョブが失 敗 します。テープ エンジンは動 作 しています。

解 決 策

テープ エンジンがデバイスに関 する問 題 を検 出 すると、Arcserve Backup はデバイスのステータスをオフラインに設 定 し、以 下 のようなメッセージをアクティビティ ログに生 成 します。

[ライブラリ エラー: 手 動 での操 作 が必 要 です。[デバイス:5][Iomega REV LOADER]]

この問 題 を解 決 するには、以 下 の手 順 に従 います。

1. テープ エンジンを停 止 します。
2. デバイスを切 断 し、デバイスに関 する問 題 を修 正 します。

   注 : デバイスのトラブルシューティングの詳 細 については、デバイス製 造 元 のマニュアルを参 照 してください。
3. Arcserve Backup にデバイスを接 続 します。
4. テープ エンジンを開 始 します。

   デバイスが正 常 に動 作 していれば、Arcserve Backup はデバイスを検 出 し、ステータスをオンラインとして設 定 します。

カタログ データベースのログ ファイルが大 量のディスク容 量を消 費 する

Windows Server 2003、Windows Server 2008、および Windows Server 2012 システムで有 効 。

現 象

Arcserve Backup によって多くのカタログ データベース ログ ファイルが生 成 され、Arcserve Backup サーバ上 の大 量 のディスク空 き容 量 を消 費 しています。

解 決 策

Arcserve Backup は、デバッグ目 的 で使 用 できるカタログ データベース ログ ファイルを生 成 します。このログ ファイルは、Arcserve Backup サーバ上 の以 下 のディレクトリに保 存 されます。

C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG

デフォルトでは、Arcserve Backup はログ ファイルを 3 つまで生 成 します。各 ログ ファイルの全 体 のサイズは最 大 300MB です。ただし、Arcserve Backup では、ログ ファイルの数 およびサイズを制 御 するレジストリ キーを作 成 することにより、ログ ファイルの動 作 をカスタマイズできます。

必 要 なオプションのキーを作 成 し、ログ ファイルの数 およびサイズに高 い値 を指 定 した場 合 、ログ ファイルはバックアップ サーバ上 の大 量 のディスク容 量 を消 費 する可 能 性 があります。

カタログ データベース ログ ファイルの数 およびサイズを制 御 するには、以 下 の手 順 を実 行 します。

1. Windows のレジストリ エディタを開 きます。
2. 次 のキーを開 きます。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Database
3. 以 下 の値 を変 更 します。
   - **DebugLogFileSize**
     - 範 囲 : 1 MB ～ 1024 MB (1 GM)
     - 推 奨 される値 : 300 MB

     注 : カタログ データベースのログ作 成 アクティビティによって、現 在 のログ ファイルのサイズが指 定 された値 を超 えた場 合 、Arcserve Backup は新 しいログ ファイルを生 成 します。

- **LogFileNum**
  - 範囲：1 ～ 1023
  - 推奨される値：3


  以下の点に注意してください。
  - Arcserve Backup は、ここで指定された数のログ ファイルを保持します。
  - カタログ データベースのログ作成アクティビティによって、現在のログ ファイルの数が指定された最大数を超えた場合、Arcserve Backup は、ログ ファイルの数が指定された数と等しくなるまで、最も古いものからログ ファイルを削除します。

認 識 できないボールトがメディア管 理 マネージャ内 に表 示 される

Data Mover サーバを管 理 する Windows バックアップ サーバ上 で有 効

現 象

TMSDB と OVERFLOW という名 前 の認 識 できない 2 つのボールトがメディア管 理 マネージャ(MM Admin) に表 示 されます。どちらのボールトも設 定 していません。以 下 のようなボールトが表 示 されます。



解 決 策

これは正 常 な動 作 です。UNIX/Linux Data Mover をインストールし、プライマリ サーバに Data Mover サーバを登 録 して、以 前 の Arcserve Backup インストールからメディア管 理 マネージャ データをマイグレートすると、Arcserve Backup では、関 連 するメディアのない 2 つのデフォルト ボールトを作 成 します。認 識 できないボールトは、バックアップおよびストレージの操 作 には影 響 しません。

SAN 環境設定関連

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

デバイスを共有できない
デバイスを共有できないが、テープエンジンは動作している
共有デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる
共有 IBM デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる
バックアップ ジョブに失敗する

デバイスを共有できない

Windows プラットフォームで有効

現象

Arcserve (SAN) プライマリ サーバに接続されたデバイスが、Arcserve Backup の GUI 上で「共有」とマークされていないか、スロットが表示できませんでした。

デバイスが「共有」かどうかは、動的に決定されるようになりました。Arcserve Backup メンバ サーバは、「共有」デバイスを検出し、検出した「共有」デバイスを Arcserve Backup (SAN) プライマリ サーバへ報告する役割を担います。したがって、Arcserve Backup テープ エンジン サービスが、SAN に接続されたどのメンバ サーバでも実行中でない場合、「共有」は発生せず、「共有」と表示されるデバイスもありません。

解決策

Arcserve Backup テープ エンジン サービスが SAN に接続されたメンバ サーバの少なくとも 1 台で開始されていることを確認します。必要に応じて、1 台またはすべての SAN メンバ サーバでテープ エンジン サービスを開始します。

デバイスを共有できないが、テープエンジンは動作している

Windows プラットフォームで有効

現象

Arcserve Backup ドメイン内のテープ エンジン サービスが起動され、すべての SAN メンバ サーバで実行されているが、デバイスは Arcserve Backup GUI で「共有」とマークされません。SAN に接続されたデバイスは、すべての SAN メンバ サーバによって正しく検出されるわけではありません。

解決策

SAN に含まれるすべてのサーバで SAN で「共有」されているすべてのデバイスが認識できることを確認するため、SAN ゾーニングの分析が必要になる場合があります。そのためには、以下をチェックする必要があります。

- 各サーバで Windows の [デバイス マネージャ] を確認し、「共有」デバイスがオペレーティング システムで認識されていることを確認します。
  - 「共有」デバイスが Windows で認識されていない場合は、SAN ゾーニングを再度チェックして、このサーバが含まれていることを確認します。含まれている場合は、サーバを再起動して Windows でデバイスを検出させます。Windows でデバイスを検出できたら、そのマシンでテープ エンジンを再起動できます。
  - デバイスの認識に問題があるサーバがプライマリ サーバの場合は、Arcserve Backup テープ エンジン サービスをこのサーバで再開してから、そのドメイン内にある SAN メンバ サーバすべてで再開します。
- Arcserve Backup [デバイス マネージャ] で、各サーバの下を確認し、「共有」デバイスが Arcserve Backup によって認識されているかを確認します。
  - 「共有」デバイスが Arcserve Backup で認識できない場合で、Windows では認識されている場合は、テープ エンジン サービスを再開する必要があります。
  - デバイスの認識に問題があるサーバがプライマリ サーバの場合は、Arcserve Backup テープ エンジン サービスをこの

サーバで再開してから、そのドメイン内にある SAN メンバサーバすべてで再起動する必要があります。

共有デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる

Windows プラットフォームで有効

現象

SAN に接続したメンバ サーバ上の共有デバイスが使用不可またはオフラインとマークされます。

これは、ドメインで Arcserve Backup テープ エンジン サービスが開始された順序が原因で発生する可能性があります。

- Arcserve Backup メンバ サーバのテープ エンジン サービスが、プライマリ サーバのテープ エンジンの初期化完了の前に開始された場合、メンバ サーバはしばらくの間プライマリ サーバを待機しますが、最終的には、デバイスを「共有」できないまま開始します。
- Arcserve Backup メンバ サーバのテープ エンジン サービスが、プライマリ サーバのテープ エンジンの開始前に開始された場合、メンバ サーバはしばらくの間プライマリ サーバを待機しますが、最終的には、デバイスを「共有」できないまま開始します。

解決策

Arcserve Backup アクティビティ ログを参照して、サービスがいつ、どの順序で開始されたかを確認します。Arcserve Backup プライマリ サーバ上のすべてのデバイスが初期化されたことを確認してから、メンバ サーバ上のテープ エンジン サービスを再開します。

重要: SAN の一部である Arcserve Backup ドメイン内でテープ エンジン サービスを開始する場合は常に、メンバ サーバ上のテープ エンジン サービスを起動する前に、まずプライマリ サーバのサービスを起動し、完全に初期化しておくことが重要です。

共有 IBM デバイスが使用不可またはオフラインとマークされる

Windows プラットフォームで有効

現象

SAN に接続したメンバ サーバ上の共有 IBM テープ デバイスが使用不可またはオフラインとマークされます。

IBM Ultrium/LTO テープ ドライブの場合、Arcserve Backup プライマリ サーバがデバイスを開く際に、IBM LTO テープ ドライバ (Windows Server 2003) が SCSI Reserve コマンドをテープ デバイスに発行する場合があります。これはプライマリ サーバの問題ではありませんが、SAN 接続メンバ サーバがこれらのテープ デバイスにアクセスしようとすると、このアクセスは失敗し、そのテープ デバイスがそのサーバから使用できなくなります。

解決策

メンバ サーバの Arcserve Backup アクティビティ ログでは、Arcserve Backup テープ エンジン サービスが開始された時点、およびこれらのドライブにアクセスしようとした時点で、SCSI ポート エラーが示されていることがあります。

以下の手順を実行して、IBM テープ ドライバが SCSI Reserve コマンドを発行しないように設定することができます。

1. レジストリ エディタで、以下のレジストリ キーにアクセスします。

   \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\

2. IBM テープ ドライバがインストールされている場合、サービス キーの下で、IBMtape ドライバのファイル名と同じキー名を検索します。

   たとえば、IBMtape ドライバの名前が ibmtp2k3.sys の場合、キー名は ibmtp2k3 です。

   キーを選択し、「DisableReserveUponOpen」という DWORD 値を追加し、「1」に設定します。

3. レジストリ エディタを終了して、サーバを再起動します。

バックアップ ジョブに失敗する

Windows プラットフォームで有効

現象

- バックアップを実行しようとしているサーバの Arcserve Backup SAN ライセンスの有効期限が切れています。
- SAN 接続サーバそれぞれに SAN ライセンスが必要です。ライセンスはすべて、対応する Arcserve Backup ドメインでプライマリ サーバに適用されます。
- バックアップを実行しようとしているサーバの Arcserve Backup TLO ライセンスの有効期限が切れています。
- 複数のドライブ ライブラリを共有している SAN メンバ サーバそれぞれに TLO ライセンスが必要です。ライセンスはすべて、対応する Arcserve Backup ドメインでプライマリ サーバに適用されます。
- Arcserve Backup プライマリ サーバのテープ エンジン サービスは使用できなくなっています。

解決策

1. SAN ライセンス エラーについては、Arcserve Backup アクティビティ ログを確認します。

   必要に応じて、適用できる SAN ライセンスを追加します。

2. TLO ライセンス エラーについては、Arcserve Backup アクティビティ ログを確認します。

   必要に応じて、適用できる TLO ライセンスを追加します。

3. Arcserve Backup プライマリ サーバのテープ エンジン サービスのステータスを確認します。

   a. Arcserve Backup GUI で、[サーバ管理]画面にアクセスして、テープ エンジン サービスのステータスを確認します。

   b. Arcserve Backup アクティビティ ログで、プライマリ サーバのテープ エンジンの停止イベントを確認します。

   c. Windows システムの [イベント ビューア]で、プライマリ サーバのテープ エンジンの停止イベントまたは例外を確認します。

   問題が、停止しているプライマリ テープ エンジン サービスに関連している場合は、再開して再試行します。

問題が解決しない場合は、Arcserve サポートにアクセスして、オンラインのテクニカル サポートを得るか、またはサポートの所在地、主な受付時間、電話番号をご確認ください。

クラスタベースのバックアップおよびリストア関連

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

- ジョブのエラー防止
- リモートマシンでのMSCSノードのバックアップ
- クラスタ環境での Arcserve Backup データベースのバックアップ
- ジョブの失敗：メディアがマウントされていない

ジョブのエラー防止

Windows プラットフォームで有効

症状：

フェールオーバを発生させずに、クラスタノードで Arcserve Backup サービスを停止させる方法はありますか。

解決策：

Arcserve Backup サーバがクラスタ対応として環境設定されている場合、すべての重要な Arcserve Backup サービスはクラスタアプリケーション(MSCS または NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster) によりモニタされます。サービスの一部が失敗すると、クラスタアプリケーションはそのサービスの再起動を試みるか、または再起動の試みが失敗した場合フェールオーバをトリガします。これは、Arcserve Backup サーバ管理を使用してサービスを停止できなくなることを意味します。Arcserve Backup サービスの停止を試行すると、停止が許可されていないことを示すポップアップメッセージが表示されます。

Arcserve Backup を別のノードにフェールオーバさせずに、保守や環境設定のために Arcserve Backup サービスをシャットダウンするには、以下の手順に従います。

- MSCS クラスタについては、「Windows Server 2003 システム上の Arcserve Backup サービスの MSCS によるモニタの停止」を参照してください。
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster クラスタについては、「NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster による HA サービス モニタリングの停止」を参照してください。

リモート マシンでの MSCS ノードのバックアップ

Windows プラットフォームで有効

症状：

リモート マシンにインストールされている Arcserve Backup を使用して MSCS ノードを確実にバックアップするにはどうすればよいですか。

クラスタの回復の詳細については、「*Arcserve Backup Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」を参照してください。

解決策：

クラスタの各ノードにArcserve Backup Windows File System Agent をインストールしておく必要があります。

重要な点は、クラスタ共有ディスクが別のディスクへフェールオーバした場合でも、共有ディスクが確実にバックアップされるように設定することです。そのためには以下の手順に従います。


1. ローカル ディスクとシステム状態を使用して各ノードをバックアップします。バックアップ ジョブをサブミットするときには各ノードのホスト名を使用します。

   注：共有ディスクは、バックアップ中に各ノード間を移動する可能性があり、バックアップ中に共有ディスクを所有することになるノードを確実に予測する手段はないので、共有ディスクのバックアップ時にはマシンのホスト名を**使用しないでください**。

2. 共有ディスクをバックアップします。バックアップ ジョブをサブミットするときにはクラスタの仮想サーバ名を使用します。共有ディスクが特定のノードから別のノードにフェールオーバすると、クラスタの仮想名もフェールオーバするので、Arcserve Backupによって常にクラスタ共有ディスクがバックアップされることになります。これを確実に行うには、クラスタ名とクラスタ共有ディスクが同時にフェールオーバするように、クラスタの依存関係を設定します。

   注：クラスタ ノードを惨事から保護するには、各ノードを完全に

バックアップする必要があります。



クラスタ環境での Arcserve Backup データベースのバックアップ

Windows プラットフォームで有効

症状：

クラスタ環境で Arcserve Backup データベース(ASDB) を効率的にバックアップするには、どうすればよいでしょうか(recoverdb 操作を使用して回復できるように) 。

解決策：

バックアップされた ASDB セッションが recoverdb 操作で使用できるようにするには、セットアップ中に設定するネットワーク名を使用して ASDB をバックアップする必要があります。

例：

1. MS SQL Server 2014 Express については、Arcserve Backup を展開した仮想名を使用する必要があります。
2. MS SQL Server クラスタについては、SQL Server Cluster を展開した仮想名を使用する必要があります。(この場合、Arcserve Backup のインストール時に SQL Server クラスタの正しい仮想名を設定してください) 。SQL Server Cluster 仮想名を確認するには、SQL Server クラスタのドキュメントを参照してください。

ジョブの失敗：メディアがマウントされていない

Windows プラットフォームで有効

症状：

あるクラスタノードから別のクラスタノードにジョブがフェールオーバすると、「メディア XYZ、1234 をマウントしてください」などのメッセージが表示されます。この問題を解決するにはどうすればよいでしょうか。

解決策：

バックアップジョブをサブミットするときに、バックアップマネージャの［デスティネーション］タブでバックアップメディアを選択すると、ジョブはこの選択されたメディアにのみバックアップされます。複数のクラスタノードでこのバックアップデバイスが共有されていない場合、このメディアはフェールオーバ後に使用できません。その結果、バックアップ処理は失敗します。この問題を解決するには、バックアップジョブをサブミットするときに、バックアップマネージャで［任意のグループ］を選択します。

共有デバイスにバックアップしている場合、この問題は発生しません。

その他

このセクションには、以下のトピックが含まれます。

ディスカバリ サービスが正しく機能しない

Arcserve Backup サーバとエージェント サーバが互いに通信できない

SRM PKI アラートがデフォルトで有効になる

ジョブ キューのログ ファイルが大量のディスク容量を消費する

データベースのパージ後にローテーション バックアップのすべてのジョブ ログを表示できない

ディスカバリ サービスが正 しく機 能 しない

以 下 のセクションでは、Arcserve Backupを使 用 する際 のディスカバリ サービスに関 する問 題 に対 処 する方 法 を説 明 します。

現 象

特 定 のマシンで、Arcserve Backup アプリケーションの検 出 時 に問 題 が発 生 する場 合 があります。検 出 対 象 のマシンが、ディスカバリ サービスを実 行 中 のマシンと同 じサブネット 内 に存 在 していない可 能 性 があります(ディスカバリ サービスはデフォルト ではローカル サブネット を使 用 します) 。

解 決 策

[環 境 設 定]ウィンドウで [サブネット スイープ]オプションを選 択 し、ディスカバリ サービスを再 起 動 します。または、該 当 するサブネット 名 あるいはマシン名 (IPアドレス) を追 加 してから、ディスカバリ サービスを再 起 動 するという方 法 もあります。

Arcserve Backup サーバとエージェント サーバが互いに通信できない

Windows Server 2008 R2 および Windows Server 2012 システムで有効。

現象

Windows Server 2008 R2 のファイアウォール接続の設定を変更した場合、Arcserve Backup サーバ、Arcserve Backup エージェント サーバ、またはその両方が互いに通信できなくなる可能性があります。

解決策

Windows Server 2008 R2 を実行する Arcserve Backup プライマリ サーバ、メンバ サーバ、およびスタンドアロン サーバで、Windows Server 2008 R2 を実行する Arcserve Backup 上に存在するデータの参照、バックアップ、リストアを確実に実行できるようにするには、バックアップ サーバおよびエージェント サーバ上の Arcserve Backup アプリケーションが、以下の Windows ネットワーク ロケーション タイプの 1 つを使用して通信できるようにします。

- Windows ドメイン
- Windows プライベート ネットワーク
- Windows パブリック ネットワーク

上記の Windows ネットワークロケーション タイプを使用してアプリケーションが通信できるようにする方法については、Windows Server 2008 R2 ドキュメントを参照してください。

SRM PKI アラートがデフォルトで有効になる


Windows プラットフォームで有効

現象

Arcserve Backup には、SRM PKI (パフォーマンス キー インジケータ) という名前のオプションが含まれています。これは、お使いのバックアップ環境で実行されているエージェントのパフォーマンスをモニタするために使用できます。セントラル エージェント管理を使用して Arcserve Backup を設定し、エージェントのパフォーマンスが事前定義済みのパフォーマンス キー インジケータを下回った場合にアラート メッセージが生成されるようにすることができます。

注: アラート メッセージは、アラート マネージャの設定方法に基づいて、アラート マネージャ上に表示されます。詳細については、「Alert マネージャの使い方」を参照してください。

Arcserve Backup の新規インストールを実行すると、以下のダイアログ ボックスに示されるとおり、[アラートを有効にする]オプションはデフォルトで無効になります。



ただし、Arcserve Backup の以前のバージョンからアップグレードする場合、[アラートを有効にする]オプションはデフォルトで有効になります。特定のシナリオに基づいて、[アラートを有効にする]オプションを無効にするためのアクションとして、以下に解決策を説明します。

解決策:

現在バックアップ環境に存在するすべてのエージェントに対して[アラートを有効にする]オプションを無効にする場合。

1. セントラル エージェント管理を開きます。

   Windows システム オブジェクトを右クリックし、コンテキスト メニューの [SRM PKI の環境設定]をクリックします。

   [SRM PKI の環境設定]ダイアログ ボックスが開きます。

2. エージェント ツリー(左ペイン)でエージェントをクリックします。

   [アラートを有効にする]の横のチェック マークを外します。

   [複数への適用]をクリックします。

   [複数への適用]ダイアログ ボックスが開きます。

3. [複数への適用]ダイアログ ボックスで、個別にエージェントを選択するか、[すべて選択]または [すべて選択解除]をクリックして、[OK]をクリックします。

   [アラートを有効にする]オプションが無効になります。

ジョブ キューのログ ファイルが大 量 のディスク容 量 を消 費 する

Windows プラットフォームで有 効

現 象

ジョブ キューのログ ファイルが、Arcserve Backup サーバ上 で大 量 のディスク空 き容 量 を消 費 しています。

解 決 策

Arcserve Backup では、JobQueue.log という名 前 の 1 つ以 上 のログ ファイルにジョブ キューに関 するデバッグ情 報 が格 納 されます。このログ ファイルは、Arcserve Backup サーバ上 の以 下 のディレクトリに保 存 されます。

%HOME%\LOG

例 :

C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\LOG\JobQueue.log

指 定 されたサイズ(たとえば 300MB) にログ ファイルが達 すると、Arcserve Backup はログ ファイルの名 前 を変 更 し、新 しいジョブ キュー ログ ファイルを作 成 します。

以 下 の条 件 によっては、ジョブ キュー ログ ファイルがバックアップ サーバ上 の大 量 のディスク容 量 を消 費 する可 能 性 があります。

- 保 護 しているエージェント およびノードの数
- スケジュールされたジョブの数

Arcserve Backup では、以 下 を実 行 することにより、ジョブ キュー ログ ファイルのサイズおよび数 をユーザが制 御 できます。

1. Arcserve Backup サーバで、Windows レジストリ エディタを開 きます。
2. Arcserve Backup で生 成 されるログ ファイルのサイズを制 限 するには、以 下 のレジストリ キーを開 きます。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\QueueSystem\DebugFileSize

必要に応じて値を変更します。

- **デフォルト：** 100000000 バイト (約 100 MB)
- **範囲：** 10000000 バイト (約 10 MB) から 1000000000 バイト (約 1 GB)
- **推奨される値：** 100000000 バイト (約 100 MB)

3. Arcserve Backup で保持されるログ ファイルの数を制限するには、以下のレジストリ キーを開きます。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Task\Common\JobQueueMaxFiles

   必要に応じて値を変更します。

   - **デフォルト：** 10
   - **範囲：** 5 ～ 30
   - **推奨される値：** 10

4. (オプション) デバッグの詳細レベルを下げるため、以下のレジストリ キーを作成します。

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\QueueSystem\DebugLevel

   このキーの値は以下のとおりです。

   - **範囲：** 1 ～ 5
   - **推奨される値：** 3

     注： 値を大きくすると、デバッグの詳細レベルが上がります。

   1 または 2 の値を指定します。

   以下の点に注意してください。

   - **値が低すぎる場合** -- Arcserve Backup で、問題をデバッグするために十分なレベルの情報を提供できない可能性があります。
   - **値が高すぎる場合** -- ログ ファイルが、バックアップ サーバ上のディスク空き容量を大量に消費する可能性があります。

データベースのパージ後にローテーションバックアップのすべてのジョブログを表示できない

Windows プラットフォームで有効

現象

ローテーションジョブと繰り返しジョブに関するジョブログをすべて表示させたい場合でも、最も最近のジョブ実行のログしか表示できません。

解決策

Arcserve Backup データベース廃棄ジョブが実行されると、廃棄ジョブは、最新のログファイルを除き、特定のジョブのジョブログをすべて削除します。この動作により、繰り返しジョブおよびローテーションスケジュールで定義されたジョブに関するログファイルがユーザに表示されなくなります。データベース廃棄ジョブを設定して、繰り返しジョブおよびローテーションジョブに関するすべてのジョブログを保持するようにするには、以下の手順に従います

1. バックアップサーバから、Windows レジストリエディタを使用して以下のキーを開きます。

   x86 オペレーティングシステムの場合

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Database

   x64 オペレーティングシステムの場合

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base\Database

2. 以下のキーワードを作成します。

   DoNotPruneRecentJobLogs

3. キーワードに対する DWORD (32 ビット) 値を 1 に定義します。

   以下の点に注意してください。

   - このキーワードを作成した後、Arcserve Backup はデータベースエンジンの [古いアクティビティログ廃棄間隔] オプションで定義された値に基づいてジョブログを廃棄します。詳細については、「データベースエンジンの環境設定」を参照してください。

- この動作はジョブ ログのみに適用されます。Arcserve Backup では、最近実行されたジョブのアクティビティ ログは廃棄されません。
- ジョブ キュー、ジョブ履歴、およびデータベース マネージャ内のジョブ ログを表示できます。

第 18章 : クラスタ対 応 環 境 での Arcserve Backup の使 用

以 下 のトピックでは、クラスタ環 境 でデータをバックアップおよび回 復 するための Arcserve Backup クラスタ サポートの概 要 について 説 明 します。さらに、高 可 用 性 機 能 を持 つクラスタ対 応 バックアッ プ サーバとして Arcserve Backup を設 定 する方 法 についても説 明 します。

ジョブ フェールオーバ機 能 を持 つクラスタ環 境 での Arcserve Backup のインスト ールは、以 下 のクラスタ プラットフォームに対 し てサポートされています。

- Microsoft Cluster Server (MSCS) (x86/x64)
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 2.1 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.0 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.1 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.2 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.3 for Windows

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

クラスタ対 応 環 境 への Arcserve Backup のインスト ール

クラスタの概 要

Arcserve Backup によるクラスタの保 護

クラスタ対応環境への Arcserve Backup のインストール

クラスタ対応環境での Arcserve Backup のインストールおよびアップグレード方法については、「*実装ガイド*」を参照してください。


クラスタの概 要

コンピュータ クラスタは、密 接 に連 係 して動 作 する接 続 されたコンピュータのグループで、多 くの点 で 1 台 のコンピュータであるかのように認 識 されます。クラスタには HA (高 可 用 性) クラスタと高 性 能 クラスタの 2 種 類 があります。HA クラスタ内 では、アクティブ/アクティブまたはアクティブ/パッシブの 2 つの動 作 モードがあります。現 在 、Arcserve Backup はアクティブ/パッシブ HA モードでのみ展 開 できます。

クラスタ内 の 1 つのサーバ(またはノード) が失 敗 するかオフラインになった場 合 、クラスタの主 要 な役 割 が発 生 します。クラスタ環 境 では、クラスタ内 にある別 のノードが、障 害 の発 生 したサーバの操 作 を引 き継 ぎます。Arcserveサーバ リソースを使 用 する マネージャでは動 作 の中 断 がほとんど、またはまったくありません。これは、リソース機 能 がアクティブ ノードから障 害 の発 生 したノードに透 過 的 にマイグレートされるためです。


クラスタ環 境 内 のサーバは、ケーブルによって物 理 的 に接 続 されているだけでなく、クラスタリング ソフト ウェアによってプログラム的 にも接 続 されています。この接 続 により、クラスタ化 されたサーバは、スタンドアロン サーバのノードでは利 用 できない機 能 (フォールト トレランスおよび負 荷 分 散 など) を活 用 することができます。クラスタ化 されたサーバは、クラスタ化 されたデータベースなど、重 要 な情 報 が含 まれるディスクドライブも共 有 できます。

たとえば、ノード A とノード B がクラスタ化 された Arcserve Backup HA サーバを構 成 しているとします。Arcserve Backup クラスタ サーバは、アクティブ/パッシブ モードでのみ動 作 するため、結 果 として、同 時 に実 行 されるのは 1 つの Arcserve Backup インスタンスのみになります。この環 境 では、Arcserve マネージャは、どのノードがアクティブで、現 在 サーバを管 理 しているのかを知 らなくても、Arcserve Backup サーバ AS1 または Arcserve Backup サーバ AS2 に接 続 できます。仮 想 サーバ名 および IP アドレスにより、サーバの場 所 が Arcserve Backup アプリケーションに対 して透 過 的 になります。Arcserve マネージャからは、Arcserve Backup サーバは CL1 と呼 ばれる仮 想 サーバ上 で動 作 しているように見 えます。



ソフト ウェアまたはハード ウェア リソースのいずれかが失 敗 するかシャット ダウンした場 合 、フェールオーバが発 生 します。リソース (例 : アプリケーション、ディスク、または IP アドレス) は、障 害 の発 生 したアクティブ ノードからパッシブ ノードにマイグレートされます。パッシブ ノードは、Arcserve Backup サーバのリソース グループを引 き継 ぎ、代 わりにサービスを提 供 します。

ノード A が失 敗 した場 合 、ノード B は自 動 的にアクティブなノードの役 割 を引 き受 けます。Arcserve マネージャ側 からは、ノード A の電 源 がオフになって、すぐにオンになったかのように見 えます。クラスタ(CL1) 内 のアクティブなノード (A または B) の場 所 は Arcserve Backup に透 過 的です。


共有
ディスク
パッシブ ノードへ
フェールオーバ
AS1
AS2
ノード A
(障害)
ノード B
(アクティブ)
クラスタ CL1
仮想名 /IP アドレス
クライアント
クライアント
クライアント

フェールオーバの仕 組 み

フェールオーバは、使 用 できないノードから使 用 できるノードにクラスタ リソースをマイグレート(つまり転 送) するプロセスです。フェールオーバは、クラスタ ノードの 1 つに障 害 が検 出 されると自 動 的に開 始 されます。クラスタはリソースを監 視 して、障 害 がいつ発 生したかを特 定 し、クラスタ化 されたリソースをクラスタ内 の別 のノードに移 動 することによって障 害 から復 旧 するための処 理 を実 行 します。

Arcserve Backup HA クラスタ環 境 では、Arcserve Backup は各 クラスタ ノードにインスト ールされ ていますが、1 つのインスタンスのみが動 作 します。このクラスタでは、アクティブ ノードが自 動 的 にバックアップ リソースを制 御 し、バックアップ サーバと呼 ばれます。パッシブ ノード内 で管 理 されているその他 の Arcserve Backup のインスタンスは、スタンバイ(またはフェールオーバ) サーバと呼 ばれ、フェールオーバの際 にはその中 の 1 つのみがクラスタ システムによって有 効 化 されます。アクティブ ノードに障 害 が発 生 すると、すべてのバックアップ リソースがパッシブ ノードにマイグレートされ、このパッシブ ノードが新 しいアクティブ ノードとなります。新 しいアクティブ ノードはバックアップ サーバとしての機 能 を開 始 し、元 のバックアップ操 作 を続 行 し、ジョブ スケジューリングおよびメディア管 理 サービスが保 持 されます。

Arcserve Backup には、以 下 の 2 種 類 のフェールオーバ保 護 が用 意 されています。

- **予 定 されているフェールオーバ** -- 予 定 されているフェールオーバは、クラスタ内 のアクティブ ノードのメンテナンスを実 行 するために必 要 な場 合 、および Arcserve Backup を使 用 してクラスタ リソースをクラスタ内 のアクティブ ノードからパッシブ ノードにマイグレートする場 合 に実 行 されます。予 定 されているフェールオーバの例 としては、システム メンテナンス、惨 事 復 旧 テスト、トレーニングなどが挙 げられます。予 定 されているフェールオーバは、ジョブが実 行 されておらず、プライマリとメンバのバックアップ サーバの両 方 で他 の Arcserve Backup 関 連 サービス(メディア操 作 やレポートなど) が発 生 していない場 合 にのみ実 行 できます。
- **予 定 されていないフェールオーバ** -- 予 定 されていないフェールオーバは、ハードウェアまたはソフトウェアの障 害 によって発 生します。クラスタ内 のアクティブなノードに障 害 が発 生 した場 合 、障 害 が発 生 したサーバからジョブが移 管 され、重 要 な

データ(ジョブ情 報 など) は共 有 ディスクに保 存 されます。フェールオーバが発 生 すると、クラスタ システムは共 有 ディスクをパッシブ ノードに移 動 し、そのノード内 の Arcserve Backup インスタンスを有 効 化 します。Arcserve Backup サービスがフェールオーバ サーバ内 で再 開 された後 、前 のサーバで失 敗 したすべてのジョブは新 しいアクティブなクラスタ ノードで再 実 行 されます。チェックポイント情 報 がフェールオーバが発 生 する前 にジョブによって作 成 されていた場 合 、再 起 動 されたジョブはそのチェックポイントから再 開 されます。

リソース グループ

クラスタ リソースは、複 数 のクラスタ ノード間 で物 理 的 に共 有 できる物 理 的 または論 理 的 コンポーネントですが、同 時 に 1 つのアクティブ ノードによってしかホスト (所 有) されません。仮 想 IP アドレス、仮 想 コンピュータ名 、共 有 ディスクに加 え、アプリケーションもがクラスタ リソースと見 なされます。クラスタ システムでは、これらのリソースを特 定 の機 能 を目 的 とした「グループ」として分 類 できます。これらのリソース グループは、リソースの「コンテナ」として扱 うことができます。クラスタ リソース グループはアプリケーション展 開 のための論 理 ユニットです。つまり、クラスタ対 応 アプリケーションをグループにインストールして、そのグループに関 連 付 けられているリソースとアプリケーション自 らをバインドさせる必 要 があります。リソース グループはフェールオーバのための最 小 単 位 です。


仮 想 名 と仮 想 IP アドレス

仮 想 サーバ名 は、仮 想 サーバが動 作 している物 理 サーバの名 前 には依 存 せず、サーバからサーバにマイグレートできます。クラスタ環 境 では、アクティブ ノードは物 理 ホスト名 と IP アドレスではなく常 にクラスタ仮 想 名 と IP アドレスを使 用 してサービスを提 供 します。クラスタを使 用 して、別 のサーバにジョブが引 き継 がれる場 合 でもサービスが継 続 して利 用 できるように仮 想 サーバを作 成 します。仮 想 名 と IP アドレスは Arcserve Backup とリンクされています。同 様 に、その他 のクラスタ対 応 アプリケーション(SQL/Exchange Cluster) でも、高 可 用 性 を目 的 として、インストール中 に専 用 の仮 想 名 と仮 想 IP アドレスが作 成 されることがよくあります。

物 理 サーバとは異 なり、仮 想 サーバは特 定 のコンピュータに関 連 付 けられていないため、1 つのサーバから別 のサーバにフェールオーバできます。仮 想 サーバをホストするサーバに障 害 が発 生 した場 合 でも、クライアントは同 じ仮 想 サーバ名 を使 用 してそのリソースにアクセスできますが、クラスタ内 の別 のサーバにリダイレクトされることになります。

共 有 ディスク

共 有 ディスクは、クラスタ対 応 アプリケーションがデータを保 存 する共 有 の場 所 です。クラスタ対 応 アプリケーションは、フェールオーバが原 因 で別 のノードで実 行 される場 合 がありますが、共 有 ディスクによって、論 理 ボリュームが各 ノードにローカルに存 在 する場 合と同 様 に、一 貫 した方 法 でそれらにアクセスすることができるようになります。各 仮 想 共 有 ディスクは、実 際 にはいずれか 1 つのノードにローカルに存 在 する論 理 ボリュームに相 当 し、サーバまたはプライマリノードと呼 ばれます。クラスタ内 の各 ノードがクラスタ内 で動 作 するためには、共 有 ディスクへのアクセス権 が必 要 ですクラスタ システムは、アクティブ ノードのみがいつでも共 有 ディスクにアクセスできるように構 成 されています。




詳 細 情 報 :

ミラー ディスク

クォーラム ディスク

ミラー ディスク

ミラーディスクは、クラスタ対 応 アプリケーションがデータを保 存 する共 有 の場 所 です。ミラーディスク(NEC クラスタのみ に適 用 可 能) は、物 理 的 にホストに接 続 されている別 のディスク デバイスですが、論 理 的 には単 一 のデバイスのように動 作 します。ミラー ディスクには、ミラーリングするディスクとまったく同 じ複 製 が含 まれます。データはローカル ディスクとそのリモート ミラー ディスクの両 方 に書き込 むことで 2 回 保 存 されます。ディスクに障 害 が発 生 しても データを再 構 築 する必 要 がありません。ミラー ディスクから置 換 ディスクにデータをコピーすることで簡 単 に復 旧 できます。シングル ポイント ディスク障 害 によって両 方 のデータが共 に破 損 することのないように、ミラー ディスクは別 のディバイスに配 置 することをお勧めします。ミラー ディスクの主 な欠 点 は、有 効 なストレージ容 量 がディスクの全 容 量 の半 分 のみという点 です。これはすべてのデータが 2 回 書 き込 まれるためです。クラスタ システムは、アクティブな ノードのみ がミラー ボリュームにアクセスでき、異 なる 2 つの物 理 ディスク間 でデータを同 期 できるように設 定 されています。



詳 細 情 報 :

共 有 ディスク

クォーラム ディスク

クォーラム ディスク

各 クラスタ対 応 アプリケーション用 に作 成 されたリソース グループ に加 えて、クラスタにはクラスタのクォーラムを表 すリソース グループ が必 ず存 在 します。このリソース グループはクラスタの作 成 時 に 作 成 され、デフォルトで「クラスタ グループ」という名 前 が付 けられ ます。共 有 ディスク クォーラムでは、クォーラム リソースを含 むディ スクはクォーラム ディスクと呼 ばれ、デフォルトのクラスタ グループの メンバである必 要 があります。クォーラム ディスクはクラスタ環 境 設 定 データベースのチェックポイントとログ ファイルを保 存 するために 使 用 され、クラスタの管 理 や整 合 性 の保 持 に役 立 ちます。クォー ラム リソースは、どのノードがクラスタを構 成 しているかを決 定 する ために使 用 されます。クラスタ環 境 設 定 はクォーラム ディスク リ ソースで保 持 されるため、クラスタ内 のいずれのノードもクラスタ内 のノードにアクセスでき、通 信 できる必 要 があります。

注 : クォーラム ディスクは Microsoft Cluster Server (MSCS) 環 境 のみに適 用 されます。

Arcserve Backup HA サーバによるジョブ フェールオーバのサポート

クラスタ Arcserve Backup サーバでは、仮 想 名 でサービスを提 供 し、バックアップ ジョブ フェールオーバ機 能 をサポートします。クラスタ内 のアクティブな Arcserve Backup サーバに障 害 が発 生 した場 合 、これらのバックアップ ジョブが、障 害 が発 生 したサーバから同 じクラスタにある別 の Arcserve Backup サーバに移 管 されます。別 のクラスタ ノードで Arcserve Backup サービスが再 開 されると、前 のサーバで失 敗 したすべてのジョブが、新 しいクラスタ ノードで再 実 行 されます。

Arcserve Backup HA サーバは、予 定 されたフェールオーバおよび予 定 されていないフェールオーバの 2 種 類 のフェールオーバをサポートします。

- **予 定 されているフェールオーバ**

  予 定 されているフェールオーバは、クラスタ内 のアクティブ ノードのメンテナンスを実 行 する場 合 に、Arcserve Backup を使 用 してクラスタ リソースをクラスタ内 のアクティブ ノードからパッシブ ノードにマイグレートする場 合 に発 生 します。予 定 されているフェールオーバの例 としては、システム メンテナンス、惨 事 復 旧 テスト、トレーニングなどが挙 げられます。

  予 定 されているフェールオーバが発 生 すると、別 のノードで Arcserve Backup が復 旧 し、スケジュール ジョブはすべて保 持 されます。

- **予 定 されていないフェールオーバ**

  予 定 されていないフェールオーバは、ハードウェアまたはソフトウェアの障 害 によって発 生 します。予 定 されていないフェールオーバが発 生 すると、Arcserve Backup は別 のノードで復 旧 し、Arcserve Backup ジョブ キューから失 敗 したジョブを取 り出 し、失 敗 したポイントからそのジョブを再 開 します。フェールオーバが発 生 した場 合 、以 下 のようなチェックポイント メカニズムに基 づいてジョブが再 開 されます。

  - ローカルのバックアップ ジョブでは、フェールオーバ後 、ジョブはボリューム レベルで再 開 します。

    たとえば、2 つのボリューム(C と D) を含 むバックアップ ジョブがあり、ボリューム C のバックアップの終 了 後 、ボリューム

D のバックアップの進 行 中 にフェールオーバが発 生 したとします。フェールオーバ後 、バックアップ ジョブが再 開 されると、ボリューム C のバックアップはスキップされ 、ボリューム D のバックアップが継 続 されます。

- リモート のバックアップ ジョブでは、ジョブはホスト レベルで再 開 します。

  たとえば、Host1 と Host2 を含 むバックアップ ジョブがあり、Host1 のバックアップの終 了 後 、まだ Host2 のバックアップが終 了 していないときにフェールオーバが発 生 したとします。フェールオーバ後 、バックアップ ジョブが再 開 されると、Host1 のバックアップはスキップされ 、Host2 のバックアップが継 続 されます。(この場 合 、Host2 のバックアップにおいて、フェールオーバ前 にバックアップされた可 能 性 のあるボリュームはいずれもスキップしません) 。

ドメインの HA サーバ以 外 のバックアップ サーバで実 行 中 のジョブは、フェールオーバによって影 響 を受 けることはほとんどありません。たとえば、プライマリ サーバが HA サーバの場 合 、フェールオーバしても、メンバ サーバで実 行 中 のジョブは 1 つの状 況 を除 いて影 響 を受 けません。HA プライマリ サーバを使 用 している場 合 、HA プライマリ サーバで予 定 されていないフェールオーバが発 生 すると、メンバ サーバ上 で実 行 しているジョブは失 敗 することがあります。(失 敗 は、フェールオーバが発 生 してメンバ サーバのジョブが終 了 する場 合 のみ発 生 します)


注 : Arcserve Backup エージェントを使 用 してクラスタのアクティブ ノードまたは仮 想 ノードをバックアップする場 合 、予 定 されていないフェールオーバが発 生 すると(アクティブ ノードが停 止 する) 、ジョブは未 完 了 となります。これらのノードをフェールオーバ後 にバックアップできるようにするには、メークアップ ジョブを作 成 するジョブを設 定 する必 要 があります。

Arcserve Backup によるクラスタの保 護

クラスタ環 境 に展 開 されているミッションクリティカルなアプリケーションについては、データが最 も価 値 ある投 資 であり、このデータの保 護 は不 可 欠 です。クラスタ環 境 には常 に複 数 の物 理 ノード、仮 想 名 /仮 想 IP アドレス、およびクラスタ固 有 のアプリケーションが含 まれ、これらはすべてバックアップとリストアの複 雑 さが増 す要 因 となっています。これらの複 雑 さに対 応 するため、Arcserve Backup にはクラスタ環 境 内 で動 作 するサーバ向 けのバックアップとリストアの機 能 が複 数 用 意 されています。

注 : Arcserve Backup は MSCS (Microsoft Cluster Server) と NEC Cluster Server (CLUSTERPRO/ExpressCluster) 向 けのクラスタ環 境 をサポートしています。

以 下 の図 は、一 般 的 なアクティブ/パッシブ クラスタ環 境 を示 しています。このクラスタ内 のアクティブ ノードは、2 つの名 前 と IP アドレスに関 連 付 けられています。これらの名 前 のうち 1 つはマシンの物 理 名 であり、もう 1 つはクラスタ自 身 によって、またはクラスタ対 応 アプリケーションによって作 成 された仮 想 名 です。パッシブ ノードに関 連 付 けられている名 前 は 1 つのみで、マシンの物 理 名 です。クラスタを完 全 に保 護 するには、これらの物 理 ノードの両 方 に Arcserve Backup エージェントをインストールする必 要 があります。これらの各 インスタンスでは、保 護 対 象 に合 わせて Arcserve Backup が展 開 され、物 理 ノードと仮 想 ノードのいずれかを使 用 したクラスタの保 護 とデータのバックアップが実 行 されます。



- **物理ノードを使用したデータの保護**

  各クラスタ ノードのシステム状態とローカル アプリケーション データを保護するには、マシンの物理名/物理 IP アドレスに基づいてバックアップ ジョブをスケジュールする必要があります。アクティブ ノード(1)については、ローカル ディスクや共有ディスクなど、接続されているすべてのディスクをバックアップできます。パッシブ ノード(2)については、ローカル ディスクのみをバックアップできます。ただし、物理名のみに基づいて共有ディスクをバックアップすることはお勧めできません。クラスタ環境では、各ノードの役割(アクティブとパッシブ)は、フェールオーバの状態によって動的に変化する可能性があります。障害の発生したノードの物理名を指定した場合、バックアップは失敗し、共有ディスクに存在するデータはバックアップされません。

- **仮想ノードを使用したデータの保護**

  クラスタ対応アプリケーション(SQL Server クラスタまたは MS Exchange クラスタ)では、すべてのデータが共有ディスクに保存

され、HA 機能を提供します。このデータをバックアップするために、Arcserve Backup エージェント(各物理ノードにインストールされている)は、クラスタ(3)の仮想名と仮想 IP アドレスを介してデータを共有ディスクにアーカイブします。通常の状態では、Arcserve Backup はアクティブ ノードの物理名と物理 IP アドレスではなく、クラスタの仮想名と仮想 IP アドレスを使用して共有ディスクからデータをソースとしてバックアップします。この方法の利点は、アクティブ ノードに障害やシャットダウンが生じた場合に、クラスタのフェールオーバ機構によってパッシブ ノードが新しいアクティブ ノードになり、Arcserve Backup が自動的に共有ディスクからのバックアップを続行するという点です。結果として、アクティブなクラスタ ノードが何であれ、ローテーション バックアップ ジョブをスケジュールして共有ディスクに配置されているデータを保護できます。

注: アプリケーション指定のデータ(SQL Server データベースなど)をバックアップするには、対応する Arcserve Backup エージェントを展開し、このクラスタ対応アプリケーションに関連付けられた仮想名を使用してバックアップを実行する必要があります。

MSCS の保護

Microsoft Cluster Server(MSCS) ソフトウェアは、個々のコンポーネントに障害が発生していても、サーバベースのアプリケーションの高用性を保つクラスタ化テクノロジを提供します。MSCS には、バックアップによる保護を必要とする 2 種類の基本対象タイプがあります。クラスタそのもの(メタデータと構成情報) が保護されるクラスタ自身の保護とクラスタ化アプリケーションの保護です。

Arcserve Backup を MSCS と統合する方法

Arcserve Backup はフォールトトレラントなアプリケーションで、クラスタ環境でのフェールオーバをサポートしています。Arcserve Backup は、共有ディスク、クォーラムリソース、ディスクシグネチャ、およびクラスタレジストリハイブなど、クラスタに固有のリソースをバックアップしてリストアすることで、クラスタノードを保護します。Microsoft Cluster Service(MSCS) を使用すると、Windows上で稼働する複数のサーバを相互に接続し、可用性の高い単一のシステムとしてネットワーククライアントに認識させることができます。

Arcserve Backup で提供される MSCS サポートを使用すると、以下の事柄が可能になります。

- MSCSノードのバックアップとリストア
- 以下のようなMSCS高可用性機能の実行と活用
  - クラスタ上にある特定のArcserve Backupノードから別のノードへの、ジョブのフェールオーバの対応
  - クラスタ上にある特定のノードから別のノードへの、Arcserve Backupサービスの自動フェールオーバによる高可用性の提供
  - Arcserve Backup を SAN プライマリサーバとしてアクティブ/パッシブクラスタにインストール。これにより、フェールオーバ時にメンバサーバのバックアップを継続して実行可能
  - クラスタ管理ツールによる管理の簡易化
- Arcserve Backup Disaster Recovery Option を使用した MSCS ノード保護の提供。詳細については、「*Disaster Recovery Option ユーザガイド*」を参照してください。
- Arcserve Backup Agent を使用して MSCS クラスタにインストールされた、Microsoft SQL Server や Microsoft Exchange Server などのアプリケーションのバックアップおよびリストア。使用可能なエージェントの詳細については、「*実装ガイド*」を参照してください。

MSCS クラスタ自身の保護

MSCS の場合、すべてのクラスタ環境設定情報はクラスタ データベースに保存されています。クラスタ データベースは、各クラスタ ノードの Windows レジストリに格納されており、クラスタ オブジェクト、そのプロパティ、およびクラスタ構成データなどの、クラスタ内のすべての物理要素および論理要素に関する情報が記録されています。クラスタ データベースにはクラスタ状態データがあり、このデータがノード間でレプリケートされるので、クラスタに含まれるすべてのノードの構成が、整合性が維持された状態となります。クラスタ データベースのレジストリは%WINDIR%\CLUSTER\CLUSDBにあります。

クラスタ データベースはシステム状態の一部です。バックアップするシステム状態を選択すると、クラスタ データベースも自動的にバックアップされます。したがって、クラスタ データベースがシステム状態のバックアップに含まれるのは、ノードがクラスタの一部となっており、しかもクラスタ サービスがそのノード(アクティブ ノード)で実行中の場合に限られます。クラスタ サービスが実行中でない場合は、クラスタ データベースはバックアップされません。

クラスタ ノード自身を保護し、偶発的なノード障害によって引き起こされる潜在的なリスクを軽減するために、ノードの物理名を使用して以下のデータをバックアップする必要があります。

- Windows ブート/システム パーティションに含まれるローカル ディスクのすべてのデータ
- システム状態データ

リストア処理中には、まず問題の重大度を決定する必要があります。ノードをまったく起動できない場合は、「*Arcserve Backup Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」の「クラスタの復旧」を参照してください。オペレーション システムを起動でき、クラスタ データベースのみが損傷している場合、クラスタ データベース単体を明示的にリストアすることはできません。システム状態セッションのリストアの一部としてリストアする必要があります。

注: クラスタ データベースのバックアップやリストアには、クラスタ サービスが実行されているノードのシステム状態のバックアップ/リストアで対応できます。クラスタ ノードがディレクトリ サービス復元モードにある場合は、クラスタ サービスのユーザ アカウントのログオン プロパティは、[管理者]に設定する必要があります。これは、

Windows をセーフ モードで実行した状態で、Arcserve Backup にアクセスできるようにするためです。

MSCS クラスタのアプリケーションの保護

Arcserve Backupは、クラスタにインストールされたMicrosoft SQL ServerやMicrosoft Exchange Serverなどのアプリケーションを迅速にバックアップおよびリストアするための、優れた機能が備わっています。利用可能なエージェントの最新のリストについては、リンクを参照してください。クラスタにインストールされたアプリケーションのバックアップとリストアについては、Arcserve Backup マニュアル選択メニューから該当する Arcserve Backup Agent のユーザ ガイドを参照してください。たとえば、Microsoft SQL Serverのバックアップとリストアについては、「Agent for Microsoft SQL Serverユーザ ガイド」を参照してください。


詳細情報：

共有ディスク

ミラー ディスク

Windows Server 2008 システム上の MSCS による Arcserve Backup サービスのモニタの停止

Arcserve Backup サーバがクラスタ対応として環境設定されている場合、すべての重要な Arcserve Backup サービスは MSCS によってモニタされます。サービスの一部が失敗すると、MSCS はそのサービスの再起動を試みるか、または再起動の試みが失敗した場合フェールオーバをトリガします。これは、Arcserve Backup サーバ管理を使用してサービスを停止できなくなることを意味します。Arcserve Backup サービスの停止を試行すると、以下のメッセージが表示されます。



Arcserve Backup サービスを停止する必要がある場合もあります。たとえば、ハードウェアのメンテナンスのためにいくつかのサービスを停止したい場合などです。

注： Windows Server 2003 システムでこのタスクを実行する方法の詳細については、「Windows Server 2003 システム上の Arcserve Backup サービスの MSCS によるモニタの停止」を参照してください。

Windows Server 2008 システム上の Arcserve Backup サービスの MSCS によるモニタを停止する方法

1. フェールオーバ クラスタ マネージャにアクセスします。

   [クラスタ アドミニストレータ]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： クラスタ アドミニストレータは Microsoft が提供するユーティリティであり、MSCS がインストール済みのサーバにインストールされています。クラスタ アドミニストレータでは、クラスタに関連したほとんどの環境設定および管理タスクを実行できます。

2. Arcserve サービスが展開されている Arcserve Backup サーバを選択し、適切な Arcserve リソースを探します。Arcserve サービスまたはアプリケーションを右クリックして、コンテキスト メニューの [プロパティ] をクリックします。

   [Arcserve HA のプロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [ポリシー] タブをクリックします。

4. [リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない] オプションをクリックし、[OK] をクリックします。

   このオプションを指定すると、MSCS は Arcserve Backup サービスを自動的に再起動したり、フェールオーバ プロセスを開始したりしません。

   注： すべての Arcserve Backup サービスは Arcserve HA リソースにより制御されます。ただし、テープ エンジン サービスおよび ASDB サービスは、別のリソースによっても制御されます。以下のテーブルを参照し、各 Arcserve Backup サービス用に変更する必要があるリソースを特定します。該当する各リソースについて、[拡張] タブで [再起動しない] を選択する必要があります。


サービス名	制御リソース
Tape Engine	Arcserve HA Arcserve レジストリ
ASDB(SQL2014 Express のみ)	Arcserve ASDB Arcserve HA Arcserve レジストリ
その他 (DB エンジン、ジョブ エンジンなど)	Arcserve HA

5. Windows サービス マネージャを使用して該当する Arcserve Backup サービスを停止し、必要なメンテナンスを実行できるようにします。

6. メンテナンスが完了したら、すべての設定を元に戻します。

Windows Server 2012 システム上の MSCS による Arcserve Backup サービスのモニタの停止

Arcserve Backup サーバがクラスタ対応として環境設定されている場合、すべての重要な Arcserve Backup サービスは MSCS によってモニタされます。サービスの一部が失敗すると、MSCS はそのサービスの再起動を試みるか、または再起動の試みが失敗した場合フェールオーバをトリガします。これは、Arcserve Backup サーバ管理を使用してサービスを停止できなくなることを意味します。Arcserve Backup サービスの停止を試行すると、以下のメッセージが表示されます。



Arcserve Backup サービスを停止する必要がある場合もあります。たとえば、ハードウェアのメンテナンスのためにいくつかのサービスを停止したい場合などです。

注： Windows Server 2003 システムでこのタスクを実行する方法の詳細については、「Windows Server 2003 システム上の Arcserve Backup サービスの MSCS によるモニタの停止」を参照してください。

以下の手順に従います。

1. フェールオーバ クラスタ マネージャにアクセスします。

   [クラスタ アドミニストレータ]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： クラスタ アドミニストレータは Microsoft が提供するユーティリティであり、MSCS がインストール済みのサーバにインストールされています。クラスタ アドミニストレータでは、クラスタに関連したほとんどの環境設定および管理タスクを実行できます。

2. Arcserve クラスタ役割が展開されている Arcseve Backup サーバを選択し、適切な Arcserve リソースを探します。Arcserve RHA リソースを右クリックし、ポップアップ メニューで [プロパティ]をクリックします。

   [Arcserve HA のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。

3. [ポリシー]タブをクリックします。

4. [リソースが失敗状態になった場合は、再起動しない]オプションをクリックし、[OK]をクリックします。

   このオプションを指定すると、MSCS は Arcserve Backup サービスを自動的に再起動したり、フェールオーバ プロセスを開始したりしません。

   注： すべての Arcserve Backup サービスは Arcserve HA リソースにより制御されます。ただし、テープ エンジン サービスおよび ASDB サービスは、別のリソースによっても制御されます。以下のテーブルを参照し、各 Arcserve Backup サービス用に変更する必要があるリソースを特定します。該当する各リソースについて、[拡張]タブで [再起動しない]を選択する必要があります。

サービス名	制御リソース
Tape Engine	Arcserve HA Arcserve レジストリ
ASDB(SQL2014 Express のみ)	Arcserve ASDB Arcserve HA Arcserve レジストリ
その他 (DB エンジン、ジョブ エンジンなど)	Arcserve HA

5. Windows サービス マネージャを使用して該当する Arcserve Backup サービスを停止し、必要なメンテナンスを実行できるようにします。

6. メンテナンスが完了したら、すべての設定を元に戻します。

クラスタ リソースの手動での再構築

ほとんどの場合、必要な HA クラスタ リソースはインストール中に自動作成されます。ただし、これらのクラスタ リソースを手動で作成する必要がある場合があります。

新しいリソースを手動で作成する前に、Arcserve Backup が展開されているグループからすべての既存のクラスタ リソースを停止し、削除する必要があります。クラスタ リソースを削除する方法の詳細については、「クラスタ リソースの削除」を参照してください。

クラスタ リソースを手動で再構築する方法

1. コマンド コンソールを開き、現在のディレクトリを %bab_home% に変更します(%bab_home% は、実際の Arcserve Backup インストール パスを表します)。
2. "babha.exe -postsetup" ユーティリティを実行し、新しい Arcserve クラスタ リソースをセットアップします。

   クラスタ対応のインストールが正常に終了すると、セットアップ後のポップアップ画面が表示され、HA リソースを作成するオプションが示されます。
3. [MSCS 用 HA リソースを作成する]オプションを選択して [OK]をクリックすると、新しいクラスタ リソースが作成されます。

   注: このオプションは、クラスタの最終ノードで Arcserve Backup のインストールを完了するまで指定しないでください。

   以下の新しい Arcserve クラスタ リソースが作成されます。

   - **Windows Server 2008** -- Windows Server 2008 システムで、以下のクラスタ リソースが作成されます。
     - Arcserve HA
     - Arcserve ASDB
     - Arcserve レジストリ
     - Arcserve 共有
   - **Windows Server 2012** -- Windows Server 2012 システムで、以下のクラスタ リソースが作成されます。
     - Arcserve HA
     - Arcserve ASDB

  - Arcserve レジストリ
- **Windows Server 2016** -- Windows Server 2016 システムで、以下のクラスタリソースが作成されます。
  - Arcserve HA
  - Arcserve ASDB
  - Arcserve レジストリ

Arcserve Backup クラスタ リソースの削除

新しいクラスタ リソースを作成する前に、Arcserve Backup が展開されているグループからすべての既存のクラスタ リソースをすべて削除する必要があります。

利用可能な MSCS クラスタ リソースは以下のとおりです。

- Windows Server 2008 システム
  - Arcserveハイ アベイラビリティ
  - Arcserve データベース
  - Arcserve レジストリ
- Windows Server 2012 システム
  - Arcserveハイ アベイラビリティ
  - Arcserve データベース
  - Arcserve レジストリ

以下の手順に従います。

1. 以下のいずれかを実行します。

   Windows Server 2008 システム:

   - フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
   - サービスまたはアプリケーション名を右クリックし、[このサービスまたはアプリケーションをオフラインにする]をクリックします。

   Arcserve クラスタ リソースの状態がオンラインからオフラインに変更されます。

   Windows Server 2012 システム:

   - フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
   - クラスタ役割および停止役割を右クリックします。

   Arcserve クラスタ リソースの状態がオンラインからオフラインに変更されます。

2. 使用する Windows サーバ システムに基づいて、以下のいずれかのオプションを実行します。

   - **Windows Server 2008 システムの場合**

     Arcserve サーバが展開される Arcserve グループを選択します。

- **Windows Server 2012 システムの場合**

  Arcserve サーバが展開される Arcserve クラスタ役割を選択します。

3. 対応する Arcserve クラスタ リソースを見つけます。
4. 各 Arcserve クラスタ リソースを右クリックし、コンテキスト メニューの [削除] をクリックします。

   選択した Arcserve クラスタ リソースが削除されます。

MSCS クラスタ内の Arcserve Backup クラスタ サーバの管理

サーバ環境設定ウィザードでは、クラスタ環境での Arcserve Backup サーバの動作を指定するさまざまな管理タスクを実行することができます。クラスタ環境では、これらの管理タスクはアクティブ ノードに対してのみ実行可能であり、クラスタ内のすべてのノードに対して行われる必要があります。これらの管理タスクを以下に示します。

- データベースの変更
- メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格
- プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格。

MSCS クラスタ内の Arcserve Backup クラスタ サーバを管理する方法

1. すべてのクラスタ リソースを削除します。詳細については、「Arcserve Backup クラスタ リソースの削除」を参照してください。

   すべての Arcserve Backup クラスタ リソースが削除されます。

2. Arcserve Backup ホーム ディレクトリから、cstart.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

3. [スタート]メニューからサーバ環境設定ウィザードにアクセスし、アクティブなノードに対して ARCserveCfg.exe ユーティリティを実行し、必要な変更を行います。サーバ環境設定ウィザードの最後の画面で [最後のクラスタ ノード]チェック ボックスはオンにしないでください。

   - データベースの変更に関する詳細については、「Arcserve Backup データベース アプリケーションの指定」を参照してください。

     注： NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を使用して Arcserve Backup を高可用性にしている場合、ローカルの SQL Server はサポートされません。

   - メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格に関する詳細については、「メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格」を参照してください。

- プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格に関する詳細については、「プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格」を参照してください。

注： このユーティリティがクラスタ内の最初のノードで実行される場合、通常モードで実行されます。

最初の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいプロパティに対して設定され、新しい arcservecfg.ICF 環境設定ファイルが作成されます。

4. Arcserve ホーム ディレクトリから、cstop.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止されます。

5. 以下のいずれかを実行します。

   Windows Server 2008 システム:

   - フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
   - サービスまたはアプリケーション名を右クリックし、コンテキスト メニューの [このサービスまたはアプリケーションを別のノードに移動] をクリックします。

   Windows Server 2012 システム:

   - フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
   - Arcserve クラスタ役割名を右クリックし、ポップアップ メニューで [この役割を別のノードに移動] をクリックします。

   元のノードの状態は、「パッシブ」に変更され、クラスタ内の次のノードの状態は「アクティブ」に変更されます。

6. [スタート] メニューから [サーバ環境設定ウィザード] にアクセスし、新しいアクティブ ノードに対して ArcserveCfg.exe ユーティリティを実行し、必要に応じて変更を加えます。

   注： このユーティリティが、引き続き同じクラスタ内のいずれかのノードで再び実行される場合、arcservecfg.ICF 設定ファイルが検出され、ユーティリティをクラスタ モードで自動的に実行します。

   次の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいプロパティに設定されます。

7. クラスタの残りのすべてのノードに対して、手順 5 ～ 6 を繰り返します。この環境設定手順をクラスタ内の最後のノードで実行する

場合、サーバ環境設定ウィザードの最後の画面で「最後のノード」チェック ボックスをオンにします。

クラスタ内のすべてのノードに新しいプロパティが設定されました。

8. 以下のいずれかを実行します。

Windows Server 2008 システム:

- フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
- サービスまたはアプリケーション名を右クリックし、コンテキスト メニューの [このサービスまたはアプリケーションを別のノードに移動] をクリックします。

Windows Server 2012 システム:

- フェールオーバ クラスタ マネージャを開きます。
- Arcserve クラスタ役割名を右クリックし、ポップアップ メニューで [この役割を別のノードに移動] をクリックします。

最後のノードのステータスは「パッシブ」に変更され、クラスタ内の元のノードのステータスは「アクティブ」に戻されます。

9. すべての Arcserve Backup クラスタ リソースを手動で作成します。詳細については、「クラスタ リソースの手動での再構築」を参照してください。

新しい Arcserve クラスタ リソースが作成されます。

10. 以下のいずれかを実行します。

- **Windows Server 2008 システム** -- フェールオーバ クラスタ マネージャで、サービスまたはアプリケーション名を右クリックし、コンテキスト メニューの [このサービスまたはアプリケーションをオンラインにする] をクリックします。
- **Windows Server 2012 システム**--Arcserve Failover Cluster Manager から クラスタ役割名を右クリックし、ポップアップ メニューで [開始] 役割をクリックします。

新しい Arcserve クラスタ リソースの状態がオフラインからオンラインに変更されます。

MSCS クラスタでの Arcserve Backup ドメインの変更

MSCS クラスタ環境では、異なる Arcserve Backup ドメインにメンバサーバを移動できます。クラスタ環境でのドメインの変更は、アクティブ ノードに対してのみ実行可能であり、クラスタ内のすべてのノードについて行われる必要があります。

MSCS クラスタ内の Arcserve Backup ドメインを変更する方法

1. すべてのクラスタ リソースを削除します。詳細については、「Arcserve Backup クラスタ リソースの削除」を参照してください。

   すべての Arcserve Backup クラスタ リソースが削除されます。

2. Arcserve Backup ホーム ディレクトリから、cstart.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始されます。

3. [スタート]メニューから [サーバ環境設定ウィザード]にアクセスし、アクティブ ノードに対して ARCserveCfg.exe ユーティリティを実行し、新しい Arcserve Backup ドメインを指定します。ドメインの変更の詳細については、「別の Arcserve Backup ドメインへのメンバサーバの移動」を参照してください。

   最初の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいドメインに設定されます。

4. Arcserve ホーム ディレクトリから、cstop.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止されます。

5. クラスタ アドミニストレータでグループ名を右クリックし、ポップアップ メニューで [グループを移動]を選択してアクティブなノードを変更します。

   元のノードの状態は、「パッシブ」に変更され、クラスタ内の次のノードの状態は「アクティブ」に変更されます。

6. Arcserve Backup ホーム ディレクトリから、cstart.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始されます。

7. Arcserve ホーム ディレクトリから、cstop.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止されます。

8. クラスタの残りのすべてのノードに対して、ステップ 5 ～ 7 を繰り返します。

   クラスタ内のすべてのノードが新しいドメインに変更されました。

9. クラスタ アドミニストレータでグループ名を右クリックし、ポップアップ メニューで [グループを移動]を選択してアクティブなノードを元のノードに戻します。

   最後のノードのステータスは「パッシブ」に変更され、クラスタ内の元のノードのステータスは「アクティブ」に戻されます。

10. すべての Arcserve Backup クラスタ リソースを手動で作成します。詳細については、「クラスタ リソースの手動での再構築」を参照してください。

    注： Arcserve 新しい データベース タイプに基づいてクラスタ リソースを作成する必要があります。

    新しい Arcserve クラスタ リソースが作成されます。

11. クラスタ アドミニストレータでグループ名を右クリックし、ポップアップ メニューで [グループを移動]を選択して [オンラインにする]を選択します。

    新しい Arcserve クラスタ リソースの状態がオフラインからオンラインに変更されます。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster の保護

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster は、迅速な惨事復旧と高い信頼性を提供し、重要なアプリケーションとデータの可用性を最大化する高可用性クラスタ ソリューションです。NEC クラスタはアプリケーションとデータの統合された保護を提供することで、重要なシステムの迅速で容易な復旧および継続性を実現します。

NEC クラスタでは、Windows ベースの複数のサーバを相互に接続し、可用性の高い単一のシステムとしてネットワーク クライアントに認識させることができます。Arcserve Backup は以下をサポートします:

- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 2.1 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.0 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.1 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.2 for Windows
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.3 for Windows

NEC クラスタには、バックアップによる保護を必要とする 2 種類の基本対象タイプがあります。クラスタそのもの(メタデータと構成情報) が保護されるクラスタ自身の保護とクラスタ化アプリケーションの保護です。

Arcserve Backup を NEC CLUSTERPRO と統合する方法

Arcserve Backupはフォールト トレラントなアプリケーションで、クラスタ環境でのフェールオーバを扱い、データを常駐させるバックアップおよびリストア機能を提供しています。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster では、Windows ベースの複数のサーバを相互に接続し、可用性の高い単一のシステムとしてネットワーク クライアントに認識させることができます。Arcserve Backup は、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 2.1 for Windows、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.0 for Windows、および NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster X 3.1 for Windows をサポートしています。MSCS と同様に、クラスタそのもの、およびこれらのクラスタ化アプリケーションを保護する必要があります。

Arcserve BackupNEC CLUSTERPRO/ExpressClusterのサポートには、以下の利点があります。

- 以下のような NEC CLUSTERRPO/ExpressCluster の実行サポートおよび高可用性機能の活用
  - クラスタ上にある特定のノードから別のノードへの、Arcserve Backup サービスの自動フェールオーバ
  - Arcserve Backup のフェールオーバが発生した場合に、クラスタ上にある特定の Arcserve Backup ノードから別のノードへのジョブを失敗させる機能
  - フェールオーバ後にジョブを再開できる
  - SAN プライマリ サーバとしてアクティブ/パッシブ クラスタに Arcserve Backup をインストールし、これにより、フェールオーバ後にメンバ サーバのバックアップを継続して実行可能
  - NEC クラスタ管理ツールを使用できる
- NEC クラスタ ノードのデータ バックアップおよびリストア機能
- Disaster Recovery Option を使用した NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster ノードの惨事保護機能詳細については、「*Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」を参照してください。

NEC Cluster Server 自身の保護

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster では、すべてのクラスタ環境設定情報は通常のファイルとしてファイル システムに保存されています。

クラスタ ノード自身を保護し、偶発的なノード障害によって引き起こされる潜在的なリスクを軽減するために、ノードの物理名を使用して以下のデータをバックアップする必要があります。

- Windows ブート/システム パーティションに含まれるローカル ディスクのすべてのデータ
- システム状態データ

リストア処理中には、まず問題の重大度を決定する必要があります。ノードをまったく起動できない場合は、「*Arcserve Backup Disaster Recovery Option ユーザ ガイド*」の「NEC クラスタの復旧」を参照してください。オペレーティング システムを起動でき、破損しているのが NEC クラスタ ファイルのみである場合は、適切な NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster のドキュメントを参照し、NEC クラスタに関連付けられている環境設定ファイルを手動でリストアしてください。


NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster アプリケーションの保護

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster には、ネイティブのクラスタ対応であるアプリケーションはほとんどありません。ネイティブのクラスタ対応とは、クラスタ環境で動作することを認識しているアプリケーションを指します。HA をサポートし、設計段階でクラスタ環境が特別配慮されています。

NEC クラスタについては、クラスタ対応として設計されているアプリケーションはほとんどなく、多くが NEC の仮想名/仮想 IP アドレスを認識しません。しかしながら、より一般的なアプリケーションについては、これらのアプリケーションを「クラスタ対応」として設定し、ジョブのバックアップおよびリストアを実行できるように展開するための特定ドキュメントが NEC から提供されています。サポートされているアプリケーションの一覧、およびクラスタ対応として設定する方法の詳細については、NEC の Web サイトを参照してください。これらのサポートされているアプリケーションのいずれかをすでに展開している場合は、クラスタ サポートでバックアップとリストアを行う方法の詳細について、対応する NEC のドキュメントを参照してください。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster による HA サービス モニタリングの停止

Arcserve Backup サーバがクラスタ対応として環境設定されている場合、すべての重要な Arcserve Backup サービスは NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster によってモニタされます。サービスの一部が失敗すると、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster はそのサービスの再起動を試みるか、または再起動の試みが失敗した場合はフェールオーバをトリガします。これは、Arcserve Backup サーバ管理を使用してサービスを停止できなくなることを意味します。Arcserve Backup サービスの停止を試みると、以下のようなポップアップ メッセージが表示されます。



しかし、Arcserve Backup サービスのを停止したい状況も考えられます。たとえば、ハードウェアのメンテナンスのためにテープ エンジンを停止したい場合などです。


注： このセクションには、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster バージョン 8.0 に対応する画像が含まれています。より最新の NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を実行している場合は、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster のドキュメントを参照してください。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster による Arcserve Backup サービスのモニタを停止する方法

1. タスク マネージャにアクセスします。

   [タスク マネージャ]ウィンドウが表示されます。

   注： モニタリング サービスは、アクティブ ノードからのみ停止することができます。パッシブ ノードでこのタスクの実行を試みた場合、タスク マネージャのアプリケーション/サービス名リストは空になります。



2. 適切な Arcserve サービスを見つけて選択します。サービスを右クリックし、ポップアップ メニューで [モニタの停止]を選択します。選択したサービスのモニタを停止する確認画面が表示されます。[OK]をクリックします。

   選択した Arcserve Backup サービスは NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster によりモニタされなくなりました。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster での Arcserve Backup ドメインの変更

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster クラスタ環境で、メンバ サーバを異なる Arcserve Backup ドメインに移動することができます。クラスタ環境でのドメインの変更は、アクティブ ノードに対してのみ実行可能であり、クラスタ内のすべてのノードについて行われる必要があります。

NEC クラスタで Arcserve Backup ドメインを変更する方法

1. クラスタ グループを停止します。詳細については、「NEC クラスタ グループの停止」を参照してください。

   注： グループを停止して、グループ プロパティを編集する必要があります。

2. レジストリ sync を削除し、start.bat および stop.bat スクリプトを編集して、インストール中に追加された Arcserve Backup スクリプトを無効にします。詳細については、「NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の無効化」を参照してください。

3. Arcserve Backup ホーム ディレクトリから、cstart.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始されます。

4. [スタート]メニューから [サーバ環境設定ウィザード]にアクセスし、アクティブ ノードに対して ARCserveCfg.exe ユーティリティを実行し、新しい Arcserve Backup ドメインを指定します。ドメインの変更の詳細については、「別の Arcserve Backup ドメインへのメンバ サーバの移動」を参照してください。

   最初の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいドメインに設定されます。

5. Arcserve ホーム ディレクトリから、cstop.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止されます。

6. クラスタ マネージャでグループ名を右クリックし、ポップアップ メニューで [グループを移動]を選択してアクティブなノードを変更します。

   オリジナルのノードのステータスは、オフライン(パッシブ) に変更され、クラスタ内の次のノードのステータスは オンライン(アクティブ) に変更されます。

7. Arcserve Backup ホーム ディレクトリから、cstart.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを開始します。

   すべての Arcserve Backup サービスが開始されます。

8. Arcserve ホーム ディレクトリから、cstop.bat ユーティリティを実行し、すべての Arcserve Backup サービスを停止します。

   すべての Arcserve Backup サービスが停止されます。

9. クラスタの残りのすべてのノードに対して、ステップ 6 ～ 8 を繰り返します。

   クラスタ内のすべてのノードが新しいドメインに変更されました。

10. クラスタ マネージャでグループ名を右クリックし、ポップアップメニューで [グループを移動]を選択してアクティブなノードを元のノードに変更します。

    最後のノードの状態がオフライン(パッシブ) に変更され、クラスタ内の元のノードの状態がオンライン(アクティブ) に変更されます。

11. NEC クラスタ スクリプトおよびレジストリ Sync を再構築します。詳細については、「NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の有効化」を参照してください。

    新規の NEC HA スクリプトが作成され、レジストリが同期化されます。

12. クラスタ グループを開始します。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster における Arcserve Backup クラスタ サーバの管理

サーバ環境設定ウィザードでは、クラスタ環境での Arcserve Backup サーバの動作を指定するさまざまな管理タスクを実行することができます。クラスタ環境では、これらの管理タスクはアクティブ ノードに対してのみ実行可能であり、クラスタ内のすべてのノードに対して行われる必要があります。これらの管理タスクを以下に示します。

- データベースの変更
- メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格
- プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格。

NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster で Arcserve Backup クラスタ サーバを管理する方法

1. Arcserve Backup が展開されたフェールオーバ グループを停止し、クラスタ グループを中断します。

   詳細については、「NEC クラスタ グループの停止」を参照してください。

   注： グループを停止して、グループ プロパティを編集する必要があります。

2. レジストリ sync を削除し、start.bat および stop.bat スクリプトを編集して、インストール中に追加された Arcserve Backup スクリプトを無効にします。詳細については、「NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の無効化」を参照してください。
3. クラスタを再開し、フェールオーバ グループを開始します。
4. [スタート]メニューからサーバ環境設定ウィザードにアクセスし、アクティブなノードに対して ARCserveCfg.exe ユーティリティを実行し、必要な変更を行います。サーバ環境設定ウィザードの最後の画面で [最後のクラスタ ノード]チェック ボックスはオンにしないでください。

   - データベースの変更に関する詳細については、「Arcserve Backup データベース アプリケーションの指定」を参照してください。

     注： NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を使用して Arcserve Backup を高可用性にしている場合、ローカルの SQL Server はサポートされません。

- メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格に関する詳細については、「メンバ サーバからプライマリ サーバへの昇格」を参照してください。
- プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格に関する詳細については、「プライマリ サーバからメンバ サーバへの降格」を参照してください。

注： このユーティリティがクラスタ内の最初のノードで実行される場合、通常モードで実行されます。

最初の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいプロパティに対して設定され、新しい arcservecfg.ICF 環境設定ファイルが作成されます。

5. [スタート]メニューから [サーバ環境設定ウィザード]にアクセスし、新しいアクティブ ノードに対して ArcserveCfg.exe ユーティリティを実行し、必要に応じて変更を加えます。

   注： このユーティリティが、引き続き同じクラスタ内のいずれかのノードで再び実行される場合、arcservecfg.ICF 設定ファイルが検出され、ユーティリティをクラスタ モードで自動的に実行します。

   次の「アクティブ」なクラスタ ノードが新しいプロパティに設定されます。

6. クラスタの残りのすべてのノードに対して、手順 4 ～ 5 を繰り返します。この環境設定手順をクラスタ内の最後のノードで実行する場合、サーバ環境設定ウィザードの最後の画面で「最後のノード」チェック ボックスをオンにします。

   クラスタ内のすべてのノードに新しいプロパティが設定されました。

7. クラスタ マネージャでグループ名を右クリックし、ポップアップ メニューで [グループを移動]を選択してアクティブなノードを元のノードに変更します。

   最後のノードの状態がオフライン(パッシブ) に変更され、クラスタ内の元のノードの状態がオンライン(アクティブ) に変更されます。

8. Arcserve Backup サーバが展開されたフェールオーバ グループを停止し、クラスタ グループを中断します。

   NEC クラスタ スクリプトおよびレジストリ Sync を再構築します。詳細については、「NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の有効化」を参照してください。

   新規の NEC HA スクリプトが作成され、レジストリが同期化されます。

9. クラスタを再開し、フェールオーバ グループを開始します。

NEC クラスタ グループの停止

グループ プロパティを編集する必要がある場合 (たとえば、start.bat/stop.bat ファイルを編集したり、レジストリ sync を削除 / 追加するため) は、先にグループを停止する必要があります。さらに、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster から Arcserve Backup を削除する必要がある場合も、グループを停止する必要があります。

注 : このセクションには、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster バージョン 8.0 に対応する画像が含まれています。より最新の NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を実行している場合は、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster のドキュメントを参照してください。


NEC クラスタ グループの停止方法

1. クラスタ マネージャにアクセスします。

   [クラスタ マネージャ]ウィンドウが表示されます。

2. ツリーから Arcserve グループを右クリックし、ポップアップ メニューで [グループの停止]を選択します。

   確認のポップアップ画面が表示されます。



3. [OK]をクリックします。

   選択したグループが停止します。

NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の無効化

クラスタ スクリプトとレジストリ キーは、NEC のセットアップ後プロセスの際に挿入されます。前のリリースからアップグレードする場合は、クラスタ スクリプトを無効にし、レジストリ キーを削除する必要があります。

注： このセクションには、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster バージョン 8.0 に対応する画像が含まれています。より最新の NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を実行している場合は、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster のドキュメントを参照してください。


NEC クラスタ スクリプトで Arcserve Backup を無効化する方法

1. クラスタ マネージャにアクセスします。


   [クラスタ マネージャ]ウィンドウが表示されます。

   注： クラスタ マネージャは NEC のユーティリティで、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster をインストールしたサーバにインストールされています。クラスタ マネージャから、クラスタに関連したほとんどの環境設定および管理タスクを実行できます。

2. **[運用モード]**のクラスタを一時停止し、ドロップダウン リストから **[設定モード]**を選択します。



3. [グループ]フォルダから、[フェールオーバ]を選択し、スクリプトを右クリックして[プロパティ]をクリックします。



4. [スクリプト]リストで、start.batを選択して[編集]をクリックします。start.batスクリプトが表示されたら、REM SETプロセス スクリプトを見つけて(2か所)値を以下のようにゼロに設定します。

   SET process=0

   注： start.batファイルでは、REM SETプロセス スクリプトはNORMALの後とFAILOVERの後にあります。

   start.batスクリプトが変更されます。

5. [スクリプト]リストで、stop.batを選択して[編集]をクリックします。stop.batスクリプトが表示されたら、REM SETプロセス スクリプトを見つけて(2か所)値を以下のようにゼロに設定します。

   SET process=0

   注： stop.batファイルでは、REM SETプロセス スクリプトはNORMALの後とFAILOVERの後にあります。

   stop.batスクリプトが変更されます。

6. [グループ プロパティ]ダイアログ ボックスで、[レジストリ]タブを選択します。

   [レジストリ]ダイアログ ボックスが表示されます。



7. レジストリ キー リストで、既存のレジストリ キーを選択して [削除]をクリックします。

   レジストリ キーが削除されます。

NEC クラスタ スクリプトでの Arcserve Backup の有効化

クラスタ スクリプトとレジストリ キーは、NEC のセットアップ後プロセスの際に挿入されます。アップグレード処理中、クラスタ スクリプトは無効になり、レジストリ キーは削除されます。アップグレードが終了すると、これらのクラスタ スクリプトを有効化してレジストリ キーをリビルドする必要があります。


注： このセクションには、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster バージョン 8.0 に対応する画像が含まれています。より最新の NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster を実行している場合は、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster のドキュメントを参照してください。

NEC クラスタ スクリプトで Arcserve Backup を有効化する方法

1. クラスタ マネージャにアクセスします。


   [クラスタ マネージャ]ダイアログ ボックスが表示されます。

   注： クラスタ マネージャは NEC のユーティリティで、NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster をインストールしたサーバにインストールされています。クラスタ マネージャから、クラスタに関連したほとんどの環境設定および管理タスクを実行できます。



2. **[運用モード]**のクラスタを一時停止し、ドロップダウン リストから **[設定モード]**を選択します。

3. [グループ]フォルダから、[フェールオーバ]を選択し、スクリプトを右クリックして[プロパティ]をクリックします。



4. [スクリプト]リストで、start.batを選択して[編集]をクリックします。start.batスクリプトが表示されたら、REM SETプロセス スクリプトを見つけて(2か所)値を以下のように1に設定します。

   SET process=1

   注： start.batファイルでは、REM SETプロセス スクリプトはNORMALの後とFAILOVERの後にあります。

   start.batスクリプトが変更されます。

5. [スクリプト]リストで、stop.batを選択して[編集]をクリックします。stop.batスクリプトが表示されたら、REM SETプロセス スクリプトを見つけて(2か所)値を以下のように1に設定します。


   SET process=1

   注： stop.batファイルでは、REM SETプロセス スクリプトはNORMALの後とFAILOVERの後にあります。

   stop.batスクリプトが変更されます。

6. [グループ プロパティ]ダイアログ ボックスで、[レジストリ]タブを選択します。[レジストリ]ダイアログ ボックスが開いたら[追加]をクリックします。

   [レジストリ キーの追加/変更]ダイアログ ボックスが開きます。



7. お使いのコンピュータのアーキテクチャに一致するレジストリキーを追加します。

   - **x86 プラットフォーム**

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base

   - **x64 プラットフォーム**

     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\-CA ARCServe Backup\Base

8. [OK]をクリックします。

   レジストリキーが[グループ プロパティ]ダイアログ ボックスのレジストリキー リストに追加されます。

NetApp NAS クラスタの保 護

NetApp クラスタは、ノードの構 成 に基 づき、各 ノードが Data ONTAP オペレーティング システムを実 行 しています。このセクションでは、Data ONTAP 8.2 を実 行 する NetApp クラスタに対 する Arcserve Backup NDMP NAS Option のサポートについて説 明 します。

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。


- NDMP バージョン 4 クラスタ対 応 バックアップ拡 張 インターフェース
- NetApp クラスタのバックアップ、リストア、およびサポートされているモード
- Arcserve Backup の設 定
- 制 限 事 項

NDMP バージョン 4 クラスタ対応バックアップ拡張インターフェース

NDMP クラスタ対応バックアップ拡張 (CAB) インターフェースは、NDMP v4 の拡張性を活用し、NetApp クラスタ上のファイル システムの効率的なバックアップを可能にするためのメカニズムおよびプロトコルを定義します。詳細については、「NDMP の仕様」を参照してください。

NetApp クラスタのバックアップ、リストア、およびサポートされているモード

以下の図は、NetApp NAS クラスタのローカル バックアップおよび 3 ウェイ バックアップを示しています。



Data ONTAP 8.2 を実行する NetApp クラスタで使用可能な NDMP モードは 2 つあります。

- **NDMP ノード スコープ モード:**

  Data ONTAP 8.x リリース ファミリの Data ONTAP 8.2 以前のバージョンがノード上で実行されている場合、クラスタは混在状態にあり、NDMP はノード スコープ モードで動作します。この NDMP の動作は Data ONTAP 8.2 にアップグレードした後でも続行されます。

  ノード スコープ NDMP モードでは、テープ バックアップおよびリストア処理をノード レベルで実行できます。

  NDMP オプションおよびコマンドを使用することにより、NDMP をノード レベルで管理できます。テープ バックアップおよびリストア処理を実行するためにストレージ システムにアクセスするには、NDMP 固有の認証情報を使用する必要があります。

  ノード スコープ NDMP モードを管理するコマンドについては、以下のリンクから NetApp ドキュメントを参照してください。

  https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1196817

- **Vserver 対応 NDMP モード：**

  新しくインストールされたクラスタで、すべてのノードが Data ONTAP 8.2 を実行している場合、NDMP はデフォルトで Vserver 対応モードになります。

  テープ バックアップおよびリストア処理を Vserver 対応モードで実行する場合は、ノード スコープ NDMP モードを無効にすることをお勧めします。NetApp ドキュメントから、ノード スコープ NDMP モードを無効にするためのコマンドを使用してください。

  管理者は、Vserver のクラスタ内の異なるノードにわたってホストされるすべてのボリュームをバックアップおよびリストアできます。

環境設定 Arcserve Backup

Arcserve Backup を設定して、NDMP 制御接続をクラスタ内の LIF (論理インターフェース) タイプに対して確立できます。Vserver 対応 NDMP モードでは、これらの LIF タイプおよびクラスタ対応バックアップ (Cluster Aware Backup: CAB) 拡張のステータスに基づいて、バックアップおよびリストア処理の対象のボリュームとテープ デバイスの使用可否を判断できます。

以下の表は、NDMP 制御接続 LIF タイプに対するボリュームおよびテープ デバイスの使用可否を、ノード スコープ モードおよび Vserver モードの場合の両方で示しています (Arcserve Backup Manager から設定された場合)。

バックアップ管理者は、NetApp NAS クラスタをバックアップするため、Arcserve Backup によってサポートされる以下の LIF のいずれかを選択できます。管理者は、バックアップおよびリストアをサブミットするためにこれらの LIF を設定できます。

ノード スコープ モード

NDMP 制御接続タイプ	バックアップまたはリストアに使用可能なボリューム	バックアップまたはリストアに使用可能なテープ デバイス
ノード管理 LIF	ノードによってホストされる全ボリューム	ノード管理 LIF をホストするノードに接続されたテープ デバイス

Vserver モード (CAB 拡張のサポート)

NDMP 制御接続タイプ	バックアップまたはリストアに使用可能なボリューム	バックアップまたはリストアに使用可能なテープ デバイス
ノード管理 LIF	ノードによってホストされる全ボリューム	ノード管理 LIF をホストするノードに接続されたテープ デバイス
データ LIF	データ LIF をホストする Vserver に属するすべてのボリューム	なし
クラスタ管理 LIF	クラスタ内のすべてのボリューム	クラスタ内のすべてのテープ デバイス

制限事項

NetApp Clustered Data ONTAP® 8.2 では、ストレージ システムのシステム メモリ サイズに基づく NDMP セッションに対する拡張性制限が導入されました。詳細については、以下のリンクから Clustered Data ONTAP® 8.2 ドキュメントを参照してください。

https://library.netapp.com/ecmdocs/ECMP1196874/html/GUID-479784EB-7101-4F16-9580-37FFF7C6D040.html

デバイスがノード管理 LIF を使用してバックアップされた場合、Arcserve Backup は NAS ノード当たり最大 7 個までの NAS デバイスのみサポートできます。NAS デバイスはチェンジャまたはテープ ドライブの場合があります。

Vserver 対応 NDMP モードでは、デバイスがクラスタ管理 LIF を使用してバックアップされた場合、Arcserve Backup はクラスタ当たり最大 7 個までの NAS デバイスのみサポートできます。NAS デバイスはチェンジャまたはテープ ドライブの場合があります。

詳細については、次のドキュメントを参照して NDMP セッション数を増やす方法を確認してください：NetApp Clustered Data ONTAP® 8.2 Commands: Manual Page Reference：
https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1196817

第 19章 : Arcserve Backup での JIS2004 Unicode 文 字 の使 用

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

JIS2004 Unicode 文 字 の概 要

JIS2004 Unicode 用 の環 境 設 定 要 件

JIS2004 Unicode 文 字 をサポートするプラットフォーム

Arcserve Backup で JIS2004 Unicode 文 字 を使 用 して実 行 できるタスク

JIS2004 Unicode 文 字 をサポートする Arcserve Backup アプリケーション

Arcserve Backup における JIS2004 Unicode 文 字 の使 用 に関 する制 限

JIS2004 Unicode 文字の概要

さまざまな Windows プラットフォームが、Unicode 文字を使用して、データの処理およびテキストと記号の表示を行う機能をサポートしています。Arcserve Backup は、以下の Windows システム属性に関連する JIS2004 Unicode 文字を表示する機能をサポートします。

- クライアント エージェント システム上で、Arcserve Backup は JIS2004 Unicode 文字を使用して、フォルダ名、ファイル名、およびレジストリ文字列を表示します。
- アプリケーション エージェントをホストするシステムで、Arcserve Backup は JIS2004 Unicode 文字を使用して、データベース名、テーブル名、およびデータベース インスタンス名を表示します。

JIS2004 Unicode 用の環境設定要件

以下の要件は、Arcserve Backup 環境で JIS2004 Unicode 文字のサポートが必要な場合に適用されます。

- Arcserve Backup ドメイン内のすべてのサーバ(プライマリ サーバおよびメンバ サーバ) で、本リリースの Arcserve Backup が実行され、同じ言語パックがインストールされている必要があります。
- Arcserve Backup 16、r16.5、および r17 エージェントと Arcserve Backup r18.0 ベースの製品は、同じコンピュータ上に共存できません。ただし、Arcserve Backup r17 ベースの製品は同じネットワーク内のこれらのエージェントと共存できます。
- JIS2004 Unicode 文字がサポートされている環境で Microsoft Exchange Server および Microsoft SharePoint Server のデータをバックアップおよびリストアするには、Arcserve カタログ データベースを有効にする必要があります。
- 単一の Microsoft SQL Server データベースを共有するすべての Arcserve Backup サーバは、同じバージョンの Arcserve Backup にアップグレードする必要があります。
- 1 つの Microsoft SQL Server データベースを共有するすべての Arcserve Backup ドメインで、同じ SQL Server 照合順序設定が指定されている必要があります。SQL Server 照合順序設定は、プライマリ サーバおよびスタンドアロン サーバからサーバ環境設定ウィザードを使用して指定できます。

JIS2004 Unicode 文字をサポートするプラットフォーム

以下の Windows オペレーティング システムは JIS2004 Unicode 文字をサポートします。

- Windows Server 2008、日本語バージョン。
- Windows Server 2008 R2、日本語バージョン。
- Windows Vista、日本語バージョン。
- Windows Server 2003、日本語バージョン、日本語フォント パッチ付き。

  注： 詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。
- Windows XP 日本語バージョン、日本語フォント パッチ付き。

  注： 詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。
- Windows 7、日本語バージョン。
- Windows 8、日本語バージョン。
- Windows Server 2012、日本語バージョン。

Arcserve Backup で JIS2004 Unicode 文字を使用して実行できるタスク

Arcserve Backup を JIS2004 Unicode 文字ベースのオペレーティング システムで実行するときに、以下のタスクを実行できます。

- Arcserve Backup マネージャにおけるシステムおよびボリューム情報の参照と表示、ログの表示、および未認識テキストの表示を伴わないレポートの生成。
- Arcserve Backup エージェントをホストするシステムのバックアップ。
- ファイル、フォルダ、データベース、テーブル、インスタンス、および Microsoft Exchange メッセージのバックアップ。
- ツリー、セッション、照会、およびメディア単位のデータのリストア。
- ジョブ ステータス マネージャにおけるジョブ詳細およびアクティビティ ログの表示。
- JIS2004 文字の使用によるローカル フィルタとグローバル フィルタの指定。
- JIS2004 Unicode テキスト添付ファイル(たとえば、ジョブ ログなど) を Alert マネージャ電子メール メッセージの生成。
- 以前のリリースの Arcserve Backup で作成されたスクリプトを使用したジョブ スクリプトの実行。
- JIS2004 文字を使用した Arcserve Backup のコマンド ラインからの操作実行。

Arcserve Backup JIS2004 Unicode 文字をサポートするアプリケーション

以下の Arcserve Backup アプリケーションは JIS2004 Unicode 文字をサポートします。

- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup ベース製品のすべてのリリース。

  注： Unicode サポートは、ローカル バックアップ、リストア、および比較操作にのみ適用されます。

- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Client Agent for Windows のすべてのリリース。
- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Agent for Microsoft Exchange Server のすべてのリリース。
- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Agent for Microsoft SQL Server のすべてのリリース。
- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Agent for Microsoft SharePoint Server 2007 のすべてのリリース。
- VCB Proxy システム上の Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Agent for Virtual Machines のすべてのリリース。
- x86 および x64 システム上の、Arcserve Backup r12 Service Pack 1 から本リリースまでの Arcserve Backup Agent for Open Files のすべてのリリース。

  注： Unicodeサポートは VSS ベースのバックアップおよびリストア操作にのみ適用されます。

- Arcserve RHAx86 および x64 システム上のエージェント。
- Arcserve Backup Disaster Recovery Option のすべてのリリース。

注： Arcserve Backup ベース製品を Windows オペレーティング システムにインストールすると、英語以外の一部言語の文字が文

字化けすることがあります。この制限は、バックアップ ジョブおよびリストア ジョブの結果には影響しません。

Arcserve Backup における JIS2004 Unicode 文字の使用に関する制限

Arcserve Backup において JIS2004 Unicode 文字を使用するときには以下の制限が適用されます。

オペレーティング システム

以下のエージェントが保護するオペレーティング システムは JIS2004 Unicode 文字をサポートしません。

- Client Agent for UNIX
- Client Agent for Linux
- Client Agent for Mac OS X

Arcserve Backup エージェントおよびオプション

以下の Arcserve Backup エージェントおよびオプションは JIS2004 Unicode 文字をサポートしません。

この制限に対処するには、JIS2004 文字を含むパスではなく、親レベルのパスのデータをバックアップしてリストアします。

重要：ANSI 文字ベースのエージェントを正しく表示するには、Arcserve Backup をインストールする前に、そのエージェントが置かれているシステムのロケールおよび製品言語オプションを、Arcserve Backup データベースが置かれているシステムのロケールおよび言語オプションと同じ値に設定する必要があります。

- Agent for Informix：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック
- Agent for Lotus Domino：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック
- Windows Server 2008 上の Agent for Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Agent for Microsoft SharePoint Server 2003：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック
- Agent for Microsoft SharePoint Server 2007
- Agent for Microsoft SQL Server
- Agent for Open Files
- Agent for Oracle

- Agent for Sybase：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック
- Client Agent for Windows
- Enterprise Option for SAP R3 for Oracle：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック
- NDMP NAS Option：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック

  注： EMC/Celera ファイラおよび NetApp NAS ファイラは JIS2004 Unicode 文字をサポートしません。
- Image Option ベースのバックアップおよびリストア：サポートされているすべてのリリースおよびサービス パック

  注： Arcserve Backup Enterprise Module は、Image Option の前提条件のコンポーネントです。

Arcserve Backup コンポーネント

以下の Arcserve Backup コンポーネントは JIS2004 Unicode 文字をサポートしません。

- Alert マネージャ
- 以下の Arcserve Backup マネージャおよびユーティリティで、Alert オプションはグローバル オプションとして指定されています。
  - バックアップ マネージャ
  - リストア マネージャ
  - メディア検証とスキャン ユーティリティ
  - マージ ユーティリティ
  - カウント ユーティリティ
  - パージ ユーティリティ
- BConfig.exe

  注： このコンポーネントは、Arcserve Backup のインストールまたはアップグレードを行う際に Arcserve Backup サーバを設定できるようにします。
- DBAConfig.exe

  注： このコンポーネントは、インストール時に Arcserve Backup でデータベース インスタンスを設定できるようにします。

- 検出設定
- ライセンス管理ダイアログ ボックス

  注： このコンポーネントで Arcserve Backup ライセンスを管理できます。[ライセンス管理]ダイアログ ボックスは、[ヘルプ]-[Arcserve Backup のバージョン情報]ダイアログ ボックスの [ライセンスの管理]からアクセスできます。
- レポート ライタ
- サーバ環境設定ウィザード
- サーバ マイグレーション コンポーネント
- SetupSQL.exe

  注： Arcserve Backup をインストールする、または Arcserve Backup を前のリリースからアップグレードするときに、このコンポーネントにより、インストール ウィザードで Microsoft SQL Server を使用した Arcserve Backup データベースを作成できます。

Arcserve Backup タスク

Arcserve Backup は以下のタスクの実行をサポートしません。

- Agent Deployment を使用して、リモート システム上で Arcserve Backup エージェントをインストールする。Agent Deployment では、ホスト名、ユーザ名、およびパスワードに JIS2004 Unicode 文字を使用できません。
- Arcserve Backup インストール時の [ユーザ情報]ダイアログ ボックスで、Unicode JIS2004 文字を使用したユーザ情報を指定する。
- JIS2004 Unicode ベースのエージェント マシン名、ユーザ名、およびパスワードを参照する。
- Arcserve Backup ホスト名、プライマリ サーバ名、スタンドアロン サーバ名、およびメンバ サーバ名に JIS2004 Unicode ベースの名前を指定する。
- Arcserve Backup または任意の Arcserve Backup コンポーネントのインストール パス、ファイル システム デバイス パス、カタログ データベース パスなどに、JIS2004 Unicode ベースのディレクトリ パスを指定する。
- リモート システムで Arcserve Backup、エージェント、およびオプションをインストールしてアップグレードする場合、Unicode 文字

を含むファイル名でテキスト ファイルからホスト リストをインポートする。

- Remote Agent Deployment を実行している場合、Unicode 文字を含むファイル名でテキスト ファイルからホスト リストをインポートする。
- Arcserve 固有オブジェクトにおいて JIS2004 Unicode ベースの名前を指定する。たとえば、ジョブ名、デバイス グループ名、メディア プール名、メディア名、場所名、暗号化用のセッション パスワードなど。
- メディア管理マネージャを使用したボールト スケジュールの作成条件として、JIS2004 Unicode 文字を使用してファイル名およびファイル パスを指定する。
- ネットワーク ディレクトリおよびファイル共有において JIS2004 Unicode 文字を指定する。
- Arcserve Backup サーバ環境設定ウィザードを使用して caroot パスワードに、JIS2004 Unicode 文字を指定する。サーバ環境設定ウィザードでは Unicode 文字はすべて「?」として認識され、caroot パスワードの有効な文字として扱われます。ただし、サーバ環境設定ウィザードを使用して caroot パスワードを設定すると、その caroot パスワードをマネージャ コンソールから変更することはできません。
- 添付ファイルが Unicode 文字で構成される名前のディレクトリに格納されている場合に、その添付ファイルを含む Alert 電子メールを送信する。

  注： 添付ファイル自体には、Unicode 文字を含むことができます。
- レポート テンプレート ファイル内の XML コンテンツを、JIS2004 Unicode 文字を使用して名前変更および編集する。生成されたレポートは正しく表示されません。レポート テンプレート ファイルは、以下のディレクトリに格納されています。

  ARCserve_Home\template\reports

Arcserve Backup レポート

Arcserve Backup は、Arcserve Backup for Windows r15 を実行中の Arcserve サーバを使用して、Arcserve Backup for Windows を実行中の Arcserve サーバにリモート接続する場合、以下のレポート作成はサポートしません。

- 7 days Backup Status Report.xml
- 7 days Job Status Report.xml
- 7 days Media Usage History Report.xml
- Backup Client Data Size Report.xml
- Backup Clients And Job Associations Report.xml
- Backup Window And Throughput Comparison Report.xml
- Daily Backup Status Report.xml
- Daily Failed Backups Report.xml
- Daily Job Status Report.xml
- Detailed Media Pool Report.xml
- Detailed Media Usage By Backup Clients Report.xml
- Failed Backups Report.xml
- Media Required For Data Recovery Report.xml
- Staging Migration Report.xml
- Staging Purge Failed Report.xml
- Staging SnapLock Report.xml
- Staging Summary Report.xml
- カスタム レポート (新 規 レポート)

第 20章 : Hyper-V VSS Writer を使 用 した Hyper-V システムの保 護

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれます。

Hyper-V VS Writer を使 用 した Hyper-V VM の保 護 の概 要
Hyper-V VSS ライタ保 護 用 の前 提 条 件 コンポーネント
Hyper-V VM を保 護 するための Arcserve Backup の環 境 設 定
保 存 済 み状 態 を使 用 したバックアップ機 能
子 パーティション スナップショットを使 用 したバックアップ機 能
Hyper-V VSS Writer を使 用 した Hyper-V VM のバックアップ
元 の場 所 へのデータのリストア

Hyper-V VS Writer を使用した Hyper-V VM の保護の概要

Arcserve Backup によって、Arcserve VSS (Volume Shadow Copy Service、ボリューム シャドウ コピー サービス) エージェントを使用して Hyper-V VM を保護できます。ボリューム シャドウ コピー サービス テクノロジを使用し、VSS Writer によって Microsoft Hyper-V データを保護することができます。

以下のセクションでは、Hyper-V VSS Writer を使用して Hyper-V VM を設定、バックアップ、およびリストアする方法を説明します。

制限事項および考慮事項

- raw(フル VM) バックアップ データからファイル レベルの単位でデータをリストアできません。
- 週単位の raw(フル VM) バックアップと日単位のファイル モード バックアップから構成された混在モード バックアップを実行することはできません。
- Arcserve Hyper-V 環境設定ツールを実行する際に、電源オフ状態の Hyper-V VM を保護できます。

Hyper-V VSS ライタ保護用の前提条件コンポーネント

Hyper-V VSS Writer 保護の前提条件コンポーネントは、標準的な VSS ライタ要件のものと同一です。Arcserve Backup 環境内に Hyper-V VSS テクノロジを展開するには、以下のアプリケーションが必要です。

- Arcserve Backup for Windows ベース製品の本リリース
- Arcserve Backup Client Agent for Windows の本リリース

  Arcserve Backup Client Agent for Windows は、Hyper-V Server マシンのパーティション ゼロ(0) にインストールする必要があります。マシンのパーティション ゼロ(0) は、ホスト オペレーティング システムおよびそのアプリケーション用として予約されています。パーティション 1、2 などのほかのパーティションは、仮想マシン (VM) の子パーティションとして予約されています。
- Arcserve Backup Agent for Open Files for Windows の本リリース

  Hyper-V ホスト システム用の Agent for Open Files のライセンスを Arcserve Backup サーバに登録する必要があります。

  注： オプションとして、Windows 上で Agent for Open Files for Virtual Machines 用のライセンス キーを使用して、Agent for Open Files のライセンスを登録できます。

Hyper-V VM を保護するための Arcserve Backup の環境設定

Hyper-V VSS Writer を使用してマシンでバックアップ処理およびリストア処理を実行するには、Hyper-V Server を検出するように Arcserve Backup を設定する必要があります。

Hyper-V VM を検出するよう Arcserve Backup の環境設定を行う方法

1. バックアップ環境の環境設定に基づいて、以下のアクションのいずれかを実行してから、次の手順に進みます。
   - Arcserve Backup サーバ コンポーネントが Hyper-V Server システムにインストールされている場合は、ローカルの Hyper-V Server をバックアップ マネージャに追加します。
   - Arcserve Backup サーバ コンポーネントが Hyper-V Server システムにインストールされていない場合は、以下の手順を実行して、リモートの Hyper-V Server をバックアップ マネージャに追加します。


   a. バックアップ マネージャの [ソース] ツリーから [Windows システム] オブジェクトを右クリックし、コンテキスト メニューから [マシン/オブジェクトの追加] を選択します。

      [エージェントの追加] ダイアログ ボックスが開きます。

   b. [エージェントの追加] ダイアログ ボックスの [ホスト名] に Hyper-V Server の名前を入力、または [IP アドレス] フィールドに IP アドレスを入力し、[追加] ボタンをクリックします。

   Hyper-V サーバ システムを Backup Manager に追加した後、以下の画像で示すように、Hyper-V サー

バを展開して、Microsoft Hyper-V VSS Writer を表示します。



保存済み状態を使用したバックアップ機能

保存済み状態を使用したバックアップ機能は、バックアップが実行される前にVMを保存された状態にして行うバックアップ操作です。この状態を使用すると、ゲスト オペレーティング システムのPoint-in-Timeバックアップを実行することができます。これは、処理状態を把握できる、データに一貫性のないバックアップです。保存済み状態を使用したバックアップ機能では、VMバックアップにおいて以下のような制限があります。

- バックアップの仮想ハード ディスクは、オフラインでマウントして特定のファイルを取得することはできません。
- VMのアプリケーションは、バックアップされたデータをリストアする場合に、バックアップ、リストア、またはその両方が行われていることを認識しません。

注： これらの制限の詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。

子 パーティション スナップショットを使 用 したバックアップ機 能

子 パーティション スナップショットを使 用 したバックアップ機 能 は、VSS Writer を使 用 して VM のゲスト オペレーティング システムからデータのスナップショットをとることができるバックアップ操 作 です。このバックアップのタイプでは、VSS をサポートする VM をバックアップし、統 合 コンポーネントをインスト ールして有 効 にすることができます。これは、処 理 状 態 を把 握 しない、データに一 貫 性 のあるバックアップです。

子 パーティション スナップショットを使 用 したバックアップ機 能 では、VM バックアップにおいて以 下 のような利 点 があります。

- 仮 想 ハード ディスクをこのバックアップからオフラインでマウントして特 定 のファイルを取 得 できます。
- VM にある VSS 対 応 アプリケーションは、VM のバックアップまたはリストアが行 われることを検 出 し、そのバックアップまたはリストア プロセスに参 加 してアプリケーション データに一 貫 性 があることを確 認 します。

注 : 詳 細 については、Microsoft の Web サイトを参 照 してください。

Hyper-V VSS Writer を使 用 した Hyper-V VM のバックアップ

Hyper-V VSS Writer を使 用 して、オンライン状 態 およびオフライン状 態 の VM をバックアップできます。これらの処 理 は、Arcserve Backup に対 して透 過 的 に行 われます。

注 : Hyper-V VSS Writer は、フル バックアップのみをサポートします。

以 下 の手 順 で、Hyper-V VSS Writer を使 用 して Hyper-V VM をバックアップする方 法 について説 明 します。VSS Writer を使 用 したバックアップの詳 細 については、「*Arcserve Backup for Windows Microsoft Volume Shadow Copy Service ユーザ ガイド*」を参 照 してください。

Hyper-V VSS Writer を使 用 して Hyper-V VM をバックアップする方 法

1. バックアップ マネージャを開 き、[ソース]タブ - [Microsoft Hyper-V VSS Writer]オブジェクトを選 択 します。

   すべての Hyper-V 設 定 および仮 想 マシンがバックアップ対 象 に指 定 されます。一 部 の VM のみをバックアップする場 合 は、[Microsoft Hyper-V VSS Writer]オブジェクトを展 開 して(すべてのサーバを表 示 して) 、バックアップする必 要 のないサーバの隣 にあるチェック マークを外 します。

2. (オプション) [Microsoft Hyper-V VSS Writer]オブジェクトを右 クリックし、コンテキスト メニューから [ライタ オプション]を選 択 します。

3. [デスティネーション]タブをクリックして、バックアップ用 のデスティネーションを指 定 します。

4. ツールバーの [サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスが表 示 されます。

5. [ジョブのサブミット]ダイアログ ボックスで入 力 必 須 フィールドに入 力 して、[OK]をクリックします。

   ジョブがサブミットされます。

元の場所へのデータのリストア

この方式を使用して、Hyper-V環境設定、VM環境設定、およびバックアップデータを、元の場所にリストアできます。現在のHyper-V環境設定およびVM環境設定とデータは、バックアップされたときの状態にリストアされます。

制限事項および考慮事項

- リストア処理中は、Hyper-V Serverがオンライン状態でもオフライン状態でもかまいません。
- Hyper-V VSS Writerによって、バックアップデータの元の場所への適切なリストアが確実に行われます。
- リストア処理中やリストア処理の完了後に、追加的な手順を行う必要はありません。
- リストア完了後すぐにVMを使用できます。


Arcserve Backupを使用してHyper-V Serverデータをリストアすると、以下のシナリオでデータを回復できます。

- Hyper-V Serverバックアップデータを元の場所にリストアできます。
- VMバックアップデータを元の場所にリストアできます。
- VM内のゲストオペレーティングシステムを元の場所に復旧できます。


注： VSS Writerの使用の詳細については、「*Arcserve Backup for Windows Microsoft Volume Shadow Copy Service ユーザガイド*」を参照してください。

元の場所にデータをリストアする方法

1. リストアマネージャを開き、以下のいずれかを実行します。
   - ドロップダウンリストから[ツリー単位]方式を選択し、[Windowsシステム]オブジェクトを展開してMicrosoft Hyper-V VSS Writerを参照し、リストアするVMを1つ以上指定します。



- ドロップダウンリストから[セッション単位]を選択し、リストアするセッションを参照して選択します。



2. [デスティネーション]タブをクリックします。
3. [ファイルを元の場所にリストア]オプションをクリックします。
4. ツールバーの[サブミット]ボタンをクリックし、ジョブをサブミットします。

   [ジョブのサブミット]ダイアログボックスが表示されます。
5. [ジョブのサブミット]ダイアログボックスで入力必須フィールドに入力して、[OK]をクリックします。

   ジョブがサブミットされます。

   注：リストアが終了すると、リストアされたVMは「保存済み」の状態になります。つまり、オンラインのリストアでは、リストアが完了すると、VMはオフライン状態になります。このため、VMを再度オンラインにするには、手動でVMを起動する必要があります。

第 21章 : 用 語 集

このセクションには、以 下 のトピックが含 まれ ます 。

アーカイブ ジョブのスケジュール 1514
アーカイブ マネージャ 1515
クラウド ベース デバイス 1516
クラウド 接 続 環 境 設 定 1517
クラウド ストレージ 1518
Data Mover サーバ 1519
データ デデュプリケーション 1520
Grandfather-Father-Son ローテーション 1521
メディア プール 1522
メンバ サーバ 1523
マルチプレキシング 1524
プライマリ サーバ 1525
マルチ ストリーミング 1526
ステージング 1527
合 成 フル バックアップ 1528
仮 想 テープ ライブラリ 1529
ライタ 1530

アーカイブ ジョブのスケジュール

アーカイブ ジョブのスケジュールでは、アーカイブ マネージャの [スケジュール] タブにある [繰り返し方法] を使用して、アーカイブ ジョブを設定できます。スケジュールによって、アーカイブ ジョブを繰り返し実行できます。

アーカイブ マネージャ

アーカイブ マネージャでは、フィルタを使用し、オプションを指定し、スケジュールを設定して、アーカイブ ジョブをカスタマイズできます。

クラウド ベース デバイス

クラウド ベース デバイスは、仮想の Arcserve Backup デバイスであり、Arcserve Backup クラウド接続に関連して作成できます。クラウド ベース デバイスを使用すると、Arcserve Backup クラウド接続によって指定されるクラウド ベンダーにデータを保存するように Arcserve Backup に指示することができます。

クラウド接続環境設定

クラウド接続は、指定されたクラウド ベンダーと通信するために Arcserve Backup が必要とする情報を含むユーザ定義の設定です。クラウド接続によって、クラウド ベンダに作成したアカウントを使ってバックアップ データが保存されます。

クラウド ストレージ

クラウド ストレージはユーザのクラウド デバイスが保存される最終デスティネーションです。

Data Mover サーバ

Arcserve Backup Data Mover サーバは、ローカル ストレージ デバイスへのデータの転送を容易にします。ストレージ デバイスには、共有ライブラリとファイル システム デバイスがあります。Data Mover サーバは、UNIX または Linux オペレーティング システムでサポートされています。Arcserve Backup では、プライマリ サーバから複数の Data Mover サーバを一元管理します。Arcserve Backup Data Mover サーバの動作はメンバ サーバと似ています。

データ デデュプリケーション

データ デデュプリケーションは、1 つの物理メディアに収まるバックアップ量の増加、バックアップの保持期間の延長、データ回復の高速化を実現するテクノロジです。

Grandfather-Father-Son ローテーション

Grandfather-Father-Son (GFS) ローテーションは、日単位 (Son)、週単位 (Father)、および月単位 (Grandfather) のバックアップ メディア セット (テープ) を使用するバックアップ スケジュール ポリシーです。

メディア プール

メディア プールは、特定のジョブ用に設けられたバックアップ メディア(テープ)の集合体で、1 つのユニットとして管理されます。

メンバ サーバ

メンバ サーバは、プライマリ サーバの実行サーバとして機能します。メンバ サーバはプライマリ サーバによって割り当てられたジョブを処理します。プライマリ サーバおよびメンバ サーバを使用すると、環境内の複数の Arcserve Backup サーバを一元管理できるようになります。プライマリ サーバ上のマネージャ コンソールを使用して、そのメンバ サーバを管理できます。

マルチプレキシング

マルチプレキシングとは、複数のソースからのデータが、同じメディア(テープ)に同時に書き込まれるプロセスのことです。

プライマリ サーバ

プライマリ サーバはマスタ サーバとして機能し、自分自身および 1 つ以上のメンバ サーバおよび Data Mover サーバを制御します。プライマリ サーバを使用すると、プライマリ サーバ、メンバ サーバ、および Data Mover サーバ上で実行されるバックアップ、リストア、およびその他のジョブを管理およびモニタできます。プライマリ サーバ、メンバ サーバ、および Data Mover サーバを使用することで、環境内にある複数の Arcserve Backupサーバを一元管理できます。この環境では、マネージャ コンソールを使用してプライマリ サーバを管理できます。

マルチ ストリーミング

マルチ ストリーミングは、同時に実行する複数のサブジョブ(ストリーム) ごとにバックアップ ジョブを分割し、デスティネーション メディア(テープ デバイスまたはファイル システム デバイス) にデータを送信できるプロセスです。

ステージング

ステージングは、データを一時格納場所にバックアップし、次に、選択したポリシー オプションに基づいて最終デスティネーション メディアへデータをマイグレート (コピー) してデータを保護する方式です。

ディスク ステージング方式は、ディスクをステージング領域として使用し、一般的に「Backup to Disk to Tape」(D2D2T) と呼ばれます。

テープ ステージング方式は、テープ ライブラリまたは Arcserve Backup 仮想テープ ライブラリをステージング領域として使用し、一般的に「Backup to Tape to Tape」(D2T2T) と呼ばれます。

合 成 フル バックアップ

合 成 フル バックアップ(SFB) は、Windows Client Agent のための バックアップです。このバックアップは、ステージング オプションを 使 った標 準 バックアップ、ステージング オプションを使 ったデデュプリ ケーション バックアップ、または初 期 セッションとそれ以 降 の増 分 バックアップを 1 つのセッションに合 成 する(組 み合 わせる) デデュ プリケーション バックアップの一 部 として実 行 されます。それぞれの 合 成 フル セッションは、次 回 の SFB ジョブの親 のフル セッションに なります(SFB セッションの後 にリアル フル バックアップ セッションを 実 行 する場 合 を除く) 。

仮 想 テープ ライブラリ

仮 想 テープ ライブラリ(VTL) はテープ ライブラリのように動 作 するよ うに設 定 されるハード ディスクです。Arcserve Backup を使 用 し て、ハード ディスクを設 定 する必 要 があります。

ライタ

ライタは、Arcserve Backup にアプリケーション ベースのデータのシャドウ コピーを作 成 させる、アプリケーション固 有 のソフト ウェアです。*ボリューム シャドウ コピー*は、特 定 の時 点 でボリューム内 に存在 するデータのコピーです。