



電子證書（伺服器）用戶指南

Microsoft IIS 5.0 / 6.0 適用
僅適用於 SHA-1 電子證書（伺服器）

目錄

A.	電子證書（伺服器）申請人指引	2
	新申請.....	3
	續期申請.....	4
B.	產生證書簽署要求(CSR).....	5
	建立新伺服器證書.....	7
	更新目前的伺服器證書.....	13
C.	提交證書簽署要求(CSR)	16
D.	安裝香港郵政根源證書	20
	安裝 “Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10” 根源證書	23
	安裝 “Hongkong Post Root CA 1” 根源證書	26
E.	安裝伺服器證書	29
F.	備份密碼匙	35
	在 IIS 5.0 上備份密碼匙	35
	在 IIS 6.0 上備份密碼匙	40
G.	還原密碼匙	45
	在 IIS 5.0 上還原密碼匙	45
	在 IIS 6.0 上還原密碼匙	51

A. 電子證書（伺服器）申請人指引

香港郵政核證機關在收到及批核電子證書（伺服器）申請後，會向申請人（即獲授權代表）發出主旨為“Submission of Certificate Signing Request (CSR)”的電郵，要求申請人到香港郵政核證機關的網站提交 CSR。

本用戶指南旨在提供參考給電子證書（伺服器）申請人如何在 Windows 2000 / 2003 上的 Microsoft IIS 5.0 / 6.0 產生配對密碼匙和證書簽署要求(CSR)的詳細步驟。包含公匙的 CSR 將會提交到香港郵政核證機關以作證書簽署。

如閣下在證書簽發後遺失密碼匙，您將不能安裝或使用該證書。因此強烈建議閣下於提交證書簽署要求(**CSR**)前及完成安裝伺服器證書後均為密碼匙進行備份。有關備份及還原密碼匙的方法，請參閱以下部分的詳細步驟：

F. 備份密碼匙	35
G. 還原密碼匙	45

新申請

如閣下是首次申請電子證書（伺服器），請參閱以下部分的詳細步驟：

B.	產生證書簽署要求(CSR).....	5
	建立新伺服器證書.....	7
C.	提交證書簽署要求(CSR)	16
D.	安裝香港郵政根源證書	20
	安裝“Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10” 根源證書	23
	安裝“Hongkong Post Root CA 1” 根源證書	26
E.	安裝伺服器證書	29


續期申請

如閣下正更新目前伺服器上的電子證書（伺服器），請參閱以下部分的詳細步驟：


B. 產生證書簽署要求(CSR).....	5
更新目前的伺服器證書.....	13
C. 提交證書簽署要求(CSR).....	16
E. 安裝伺服器證書	28

B. 產生證書簽署要求(CSR)

1. 按 [開始] > [所有程式] / [程式集] > [系統管理工具] > [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] / [Internet 服務管理員]來啟動網際網路資訊服務 (IIS) 管理員。
2. 在 [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] / [Internet Information Services]視窗內，展開[網站]及選擇您的網站，以滑鼠右鍵按一下，然後按[內容]。




3. 在[目錄安全設定]索引標籤內，按一下[伺服器憑證]。




建立新伺服器證書

注意：如閣下正更新目前的伺服器證書，請跳到步驟 14。


4. 在[網頁伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。



5. 選擇[建立新憑證]，然後按[下一步]。




6. 選擇[準備要求，但於稍後傳送]，然後按[下一步]。




7. 輸入新憑證名稱（或接受預設）及選擇 2048 作為密碼匙的[位元長度]，然後按[下一步]。

注意：小於 2048 位元的密碼匙或未能提供足夠保密程度，相反大於 2048 位元有可能與某些瀏覽器不兼容。建議選擇長度為 2048 位元的密碼匙，從而提供較佳的保密程度。



8. 輸入您的公司名稱及單位，然後按[下一步]。




The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "IIS 憑證精靈" (IIS Certificate Wizard). The current step is "公司資訊" (Company Information). The text inside the dialog reads: "您的憑證中必須有您公司的資訊，這些資訊將用來區別您的及其他的公司。" (Your certificate must contain information about your company, which will be used to distinguish your company from others.) and "請選取或輸入您的公司名稱及單位。通常這是您公司及部門的正式名稱。" (Please select or enter your company name and unit. Usually, this is the formal name of your company and department.) Below this, there are two labels: "公司(O):" (Company(O):) and "單位(U):" (Unit(U):). Each label is followed by a text box containing a dropdown menu. The first dropdown shows "My Organization" and the second shows "My Organizational Unit". At the bottom right, there are three buttons: "< 上一步(B)" (Previous Step), "下一步(N) >" (Next Step), and "取消" (Cancel).

9. 輸入您網站的一般名稱(即伺服器名稱)，然後按[下一步]。

注意：若申請電子證書（伺服器）“多域版”，請在「一般名稱」一欄中，輸入與申請表格中所填寫的「用作電子證書主體名稱的伺服器名稱」相同的登記伺服器名稱。而「電子證書主體別名內的額外伺服器名稱」，則無需再在產生證書簽署要求(CSR)過程中輸入，香港郵政核證機關系統在簽發證書時，會根據申請表格所申請的資料自動填寫。

若申請電子證書（伺服器）“通用版”，請在「一般名稱」一欄中，輸入與申請表格中所填寫的「有通配符的電子證書伺服器名稱」相同的登記伺服器名稱(伺服器名稱的最左部份需包括有通配符「*」的部份)。例如 *.myserver.com。




The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) window, specifically the '您網站的一般名稱' (General Name of your website) step. The window has a title bar with the text 'IIS 憑證精靈' and a close button. Below the title bar, the section header '您網站的一般名稱' is followed by the instruction '您的網站的一般名稱是一個完全符合規定的網域名稱。' (The general name of your website is a fully qualified domain name that complies with the specifications). To the right of this text is an icon of a document with a key. Below this, there is explanatory text: '請為您的網站輸入一般名稱。若伺服器在網際網路上，請用有效的 DNS 名稱。若伺服器在近端內部網路上，您也許想用電腦的 NetBIOS 名稱。' (Enter the general name for your website. If the server is on the Internet, use a valid DNS name. If the server is on a local intranet, you may want to use the computer's NetBIOS name). Another instruction follows: '如果變更一般名稱，您將需要取得新的憑證。' (If you change the general name, you will need to obtain a new certificate). Below this is a label '一般名稱(C):' followed by a text input field containing 'www.myserver.com'. At the bottom of the window are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

10. 選擇“HK（香港特別行政區）”作為[國家(地區)]，輸入“Hong Kong”作為[省/州] / [州/省] 及[城市/位置]，然後按[下一步]。



The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) window. The title bar is 'IIS 憑證精靈'. The main heading is '地理資訊' (Geographical Information). Below the heading is the instruction: '此憑證授權單位要求下列地理的資訊。' (This certificate authority requires the following geographical information). There are three dropdown menus: '國家(地區)(C):' (Country/Region) with 'HK (香港特別行政區)' selected, '省/州(S):' (State/Province) with 'Hong Kong' selected, and '城市/位置(L):' (City/Location) with 'Hong Kong' selected. Below these is a note: '必須輸入 [省/州] 和 [城市/位置]，須為正式名稱且不可含縮寫。' (Must enter [State/Province] and [City/Location], must be formal names and cannot contain abbreviations). At the bottom are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).


11. 輸入憑證要求的檔案名稱，然後按[下一步]。




The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) window. The title bar is 'IIS 憑證精靈'. The main heading is '憑證要求檔案名稱' (Certificate Request File Name). Below the heading is the instruction: '將以您所指定檔名的文字檔案儲存您的憑證要求。' (Your certificate request will be stored in a text file with the name you specify). There is a text box labeled '檔案名稱(F):' (File Name) containing 'c:\certreq.txt'. To the right of the text box is a button labeled '瀏覽(R)...' (Browse...). At the bottom are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

12. 按[下一步]。

注意：請確定於「發給」一欄顯示正確的登記域名(即伺服器名稱)及「國家(地區)」一欄顯示「HK」。




13. 按[完成]來關閉精靈。




更新目前的伺服器證書


14. 在[網頁伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。




15. 選擇[更新目前的憑證]，然後按[下一步]。



16. 選擇[準備要求，但於稍後傳送] / [準備要求，但稍後再傳送]，然後按[下一步]。




17. 輸入憑證要求的檔案名稱，然後按[下一步]。




18. 按[下一步]。

注意：請確定於「發給」一欄顯示正確的登記域名(即伺服器名稱)及「國家(地區)」一欄顯示「HK」。




19. 按[完成]來關閉精靈。



C. 提交證書簽署要求(CSR)

1. 在香港郵政核證機關發出主旨為“Submission of Certificate Signing Request (CSR)”的電郵內按一下超連結以連線至香港郵政核證機關的網站。



2. 輸入[伺服器名稱]、印於密碼信封面的[參考編號](九位數字)及印於密碼信封內的[電子證書密碼](十六位數字)，然後按[提交]。



3. 按[提交]確認申請資料。(如發現資料不正確，請聯絡香港郵政核證機關。)



The solution for e-Security



歡迎自製電子證書
電子證書（伺服器）



CERTIZEN
The solution for e-Security
香港郵政電子核證服務之營運商



Hongkong Post
香港郵政
Linking people Delivering business
聯心 順 通 致 暢

登入

歡迎自製電子證書

電子證書（伺服器）

登記人資料

伺服器名稱:	www.myserver.com
額外伺服器名稱:	www.myserver2.com
額外伺服器名稱數量:	1
證書類型:	電子證書（伺服器）“多域版”
機構名稱:	My Organization
部門名稱 / 分行名稱:	
商業登記證:	1234567890123456
公司註冊證 / 公司登記證:	12345678
其他註冊證明文件:	

有關所申請的電子證書的資料

有效期（月）:	12
---------	----


此頁用以確認申請資料，如以上資料正確，請按[提交]鍵繼續：

提交

拒絕

返回上頁

4. 用文字編輯器(例如：記事本)開啟早前產生的證書簽署要求(CSR)及複製全部內容包括 “----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----” 及 “----END NEW CERTIFICATE REQUEST----”。(您可參考 B 部的步驟 11 或步驟 17 的憑證要求檔案的位置。)



5. 在方格內貼上內容，然後按[提交]。

歡迎自製電子證書
電子證書（伺服器）

請注意，由2012年12月1日起，香港郵政核證機關只會簽發RSA密碼匙長度為2048位元的電子證書（伺服器）。只有RSA密碼匙長度為2048位元的「簽發電子證書要求」（Certificate Signing Request, CSR）才會被接受。詳情請參閱有關公告。

請複製「簽發電子證書要求」（Certificate Signing Request, CSR）（已被base64 編碼的PKCS#10）於下面的方格中，並按[提交]鍵繼續。

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICuCCCAaACAAQAwczELMAkGA1UEBhMCSEsxEjAQBgNVBAgTCUhhbmogS29uZzES
MBAGAlUEBhMhJSG9uZy8lbnB5b25mSEwHwYDVQQKEWhJbnR1cm5ldCBkaWRnaXRzIFB0
eSBMdGQxGIAxNjBAMTEHd3dy5teXN1cnZlc15jb20wggE1MA0GCSqGSIb3DQEB
AQUAA4IBDwAwggEKaoIBAQDw0rGIFjGkgghKdWnuWerAMwdfKLSdJogXzM105zgm/
CTWCQwVTO10PjIFHbe+OimeIKIN97a9+17KVOLq3GVewSV/ILg0+idKWSReBXsR
LXs+pirXC/e/rwLGA9NVJACjXV3082K02BmzjrgkStzpf/n2pppdFyFWnRIHt6R
HxoaEmxsucrg/8NfEwFBVM/pVD1NGCb12klz885aDC2FC1c26XjogUoWKE+WGN+
7fIm9XnzirgKRV6DAX7/Ixts0InXK1Fia61YQRROASmZhascfKwUEcz07peKx2zd
LiwPR1FvezId89EPjYSJ4pJvBnQDF1EVc3QF18wqf6FagMBAAAgADANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEA5/XNz0mIEccXoRUSPNK01MjkiBnOga79R64pYt3QZD+UJasv
9QkMgHeFvksFRmcsMOzZS1X3b010gzkaJIKzIs7u53pev9VWnRJe+bp2+UHSaOjt
4hNFO+DwubIsmZmJFByppbGVWtcwJFCMPUGxzXouhhNco20KKjNnwhhSs9rcnc3cV
2epNzEtDH1HBF2rJoSTNpW4UA32drGD/dun1NYf1HUKWiz7j517TinmmMNEg7qv5
nlc/MQ63FwLuGJ7rzpcl1Vc2pSfWszv6XBWKG51Sz7chgLeqG3pFa+2qNEVshc
-----
```

提交

6. 按[接受證書]確認接受此證書。

歡迎自製電子證書
電子證書（伺服器）

以下為你的電子證書內的資料：-

用戶資料	
伺服器名稱：	www.myserver.com
額外伺服器名稱：	www.myserver2.com
機構名稱：	My Organization
分行/部門名稱：	
商業登記證：	1234567890123456
公司註冊證 / 公司登記證：	12345678
其他註冊證明文件：	
其他資料（香港郵政核證系統產生）	
登記人參考編號：	0000821066
證書類型：	Hongkong Post e-Cert (Server)
發行編號：	Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10
證書序號：	2E4591
證書有效日期：	27/04/2013 to 27/04/2014

請按[接受]確認接受上述證書，並同意香港郵政根據電子交易條例的規定將該證書於儲存庫公布。

（注意：香港郵政收集你的個人資料，只會用於處理你的電子證書申請事宜。你有權根據個人資料（私隱）條例的規定，要求查詢及更正你的個人資料。）

接受證書 不提交 取消

7. 分別下載以下證書：

- Hongkong Post e-Cert (Server)
- Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10
- Hongkong Post Root CA 1

注意：您也可以從搜尋及下載證書網頁下載您的電子證書（伺服器）。


<http://www.hongkongpost.gov.hk/sc>

注意：如 “Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10” 根源證書 及 “Hongkong Post Root CA 1” 根源證書已安裝於伺服器上，您只需下載 “Hongkong Post e-Cert (Server)” 證書。




D. 安裝香港郵政根源證書

1. 按 [開始] > [執行]，然後輸入“mmc”及按[確定] 來啟動 Microsoft Management Console (MMC)，然後從[檔案]選單中選取[新增/移除嵌入式管理單元]。




2. 按[新增]。




3. 選擇[憑證]，然後按[新增]。



4. 選擇[電腦帳戶]，然後按[下一步]。




5. 選擇[本機電腦]，然後按[完成]。




6. 關閉[新增獨立嵌入式管理單元]對話框，然後按[確定]關閉[新增/移除嵌入式管理單元]對話框。

安裝 “Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10” 根源證書

- 展開[中繼憑證授權]及以滑鼠右鍵按一下[憑證]，然後選擇[所有工作] > [匯入]。




- 在[憑證匯入精靈]內，按[下一步]繼續。



9. 按[瀏覽]指定早前於 C 部的步驟 7 下載的“Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10”根源證書 (ecert_ca_1-10_pem.crt)，然後按[下一步]。




10. 選擇[將所有憑證放入以下的存放區]，然後按[下一步]。



11. 按[完成]來關閉精靈。




12. 按[確定]來完成。




圖表 1: “Hongkong Post e-Cert CA 1 - 10” 根源證書已成功安裝

安裝 “Hongkong Post Root CA 1” 根源證書

13. 展開[信任的根憑證授權]及以滑鼠右鍵按一下[憑證]，然後選擇[所有工作] > [匯入]。




14. 在[憑證匯入精靈]內，按[下一步]繼續。



15. 按[瀏覽]指定早前於 C 部的步驟 7 下載的“Hongkong Post Root CA 1”根源證書 (ecert_ca_1_pem.crt)，然後按[下一步]。




16. 選擇[將所有憑證放入以下的存放區]，然後按[下一步]。



17. 按[完成]來關閉精靈。




18. 按[確定]來完成。




圖表 2: “Hongkong Post Root CA 1” 根源證書已成功安裝

E. 安裝伺服器證書


1. 按 [開始] > [所有程式] > [系統管理工具] > [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] / [Internet 服務管理員] 來啟動網際網路資訊服務 (IIS) 管理員。
2. 在 [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] / [Internet Information Services] 視窗內，展開[網站]及選擇您的網站，以滑鼠右鍵按一下，然後按[內容]。




3. 在[目錄安全設定]索引標籤內，按一下[伺服器憑證]。




4. 在[網頁伺服器憑證精靈] / [Web 伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。




5. 選擇[處理擱置要求及安裝憑證]，然後按[下一步]。



6. 按[瀏覽]指定早前於 C 部的步驟 7 下載的“Hongkong Post e-Cert (Server)”證書，然後按[下一步]。




7. 在[這個網站應該使用的 SSL 連接埠]輸入 443，然後按[下一步]。
(若使用 IIS 5.0，請跳到步驟 8)




8. 按[下一步]。



9. 按[完成]來關閉精靈。



10. 按[檢視憑證]來檢視伺服器證書。




圖表 3: “Hongkong Post e-Cert (Server)” 證書已成功安裝


F. 備份密碼匙

在 IIS 5.0 上備份密碼匙


1. 按 [開始] > [所有程式] > [系統管理工具] > [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 來啟動網際網路資訊服務 (IIS) 管理員。
2. 在 [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 視窗內，展開[網站]及選擇您的網站，以滑鼠右鍵按一下，然後按[內容]。




3. 在[目錄安全設定]索引標籤內，按一下[伺服器憑證]。




4. 在[網頁伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。



5. 選擇[匯出目前的憑證到.pfx 檔案]，然後按[下一步]。



6. 輸入要匯出憑證的檔案名稱及路徑，然後按[下一步]。



7. 輸入並確認密碼為匯出的.pfx 檔加密。


注意：請牢記這個非常重要的密碼。如果您忘記這密碼，您將不能還原您的密碼匙。

The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) dialog box. The title bar is 'IIS 憑證精靈'. The main heading is '憑證密碼' (Certificate Password). Below it, the text says '您必須提供密碼以匯出憑證。' (You must provide a password to export the certificate). The instruction is '請輸入密碼為匯出的 .pfx 檔加密' (Please enter a password to encrypt the exported .pfx file). There are two input fields: '密碼(P):' (Password) and '確認密碼(C):' (Confirm Password). Both fields contain '*****'. At the bottom, there are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

8. 按[下一步]。


The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) dialog box. The title bar is 'IIS 憑證精靈'. The main heading is '匯出憑證摘要' (Export Certificate Summary). Below it, the text says '您已選擇要匯出下列憑證。' (You have selected to export the following certificate). The instruction is '若要匯出下列憑證到此檔案，請按 [下一步]。' (To export the following certificate to this file, click [Next]). The '檔案名稱:' (File name) is 'c:\myserver.pfx'. Below that, the '憑證詳細資訊:' (Certificate details) are listed: '發給' (Issued to) is 'www.myserver.com', '發照者' (Issued by) is 'Hongkong Post e-Cert CA 1', '到期日' (Expiration date) is '2008/11/19', '好記的名稱' (Friendly name) is '預設的網站' (Default website), '國家/地區' (Country/region) is 'HK', '公司' (Company) is 'Hongkong Post e-Cert (Server)', and '單位' (Unit) is '0000812107'. At the bottom, there are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

9. 按[完成]來關閉精靈。




在 IIS 6.0 上備份密碼匙


1. 按 [開始] > [所有程式] > [系統管理工具] > [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 來啟動網際網路資訊服務 (IIS) 管理員。
2. 在 [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 視窗內，展開[網站]及選擇您的網站，以滑鼠右鍵按一下，然後按[內容]。




3. 在[目錄安全設定]索引標籤內，按一下[伺服器憑證]。




4. 在[網頁伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。



5. 選擇[匯出目前的憑證到.pfx 檔案]，然後按[下一步]。



6. 輸入要匯出憑證的檔案名稱及路徑，然後按[下一步]。



7. 輸入並確認密碼為匯出的.pfx 檔加密。

注意：請牢記這個非常重要的密碼。如果您忘記這密碼，您將不能還原您的密碼匙。

IIS 憑證精靈

憑證密碼

您必須提供密碼以匯出憑證。

請輸入密碼為匯出的 .pfx 檔加密

密碼(P):

確認密碼(C):

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

8. 按[下一步]。

IIS 憑證精靈

匯出憑證摘要

您已選擇要匯出下列憑證。

若要匯出下列憑證到此檔案，請按 [下一步]。


檔案名稱: c:\myserver.pfx

憑證詳細資訊:

發給	www.myserver.com
發照者	Hongkong Post e-Cert CA 1
到期日	2008/11/19
好記的名稱	預設的網站
國家/地區	HK
公司	Hongkong Post e-Cert (Server)
單位	0000812107

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消


9. 按[完成]來關閉精靈。




G. 還原密碼匙

在 IIS 5.0 上還原密碼匙

10. 按 [開始] > [執行]，然後輸入“mmc”及按[確定]來啟動 Microsoft Management Console (MMC)，然後從[主控台]選單中選取[新增/移除嵌入式管理單元]。




11. 按[新增]。




12. 選擇[憑證]，然後按[新增]。



13. 選擇[電腦帳戶]，然後按[下一步]。




14. 選擇[本機電腦]，然後按[完成]。




15. 關閉[新增獨立嵌入式管理單元]對話框，然後按[確定]關閉[新增/移除嵌入式管理單元]對話框。


16. 展開[個人]及以滑鼠右鍵按一下[憑證]，然後選擇[所有工作] > [匯入]。（如要還原憑證要求的密碼匙，請展開[憑證註冊要求](或於某些系統稱為[REQUESTS])。）



17. 在[憑證匯入精靈]內，按[下一步]繼續。




18. 按[瀏覽]指定密碼匙的備份檔案，然後按[下一步]。




19. 輸入密碼匙的密碼，然後按[下一步]。


注意：為使您將來可以進行備份或傳輸您的密碼匙，您可以將這個密碼匙設成可匯出。



20. 選擇[將所有憑證放入以下的存放區]，然後按[下一步]。



21. 按[完成]來關閉精靈。




22. 按[確定]來完成。




在 IIS 6.0 上還原密碼匙


1. 按 [開始] > [所有程式] > [系統管理工具] > [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 來啟動網際網路資訊服務 (IIS) 管理員。
2. 在 [網際網路資訊服務 (IIS) 管理員] 視窗內，展開[網站]及選擇您的網站，以滑鼠右鍵按一下，然後按[內容]。




3. 在[目錄安全設定]索引標籤內，按一下[伺服器憑證]。



4. 在[網頁伺服器憑證精靈]內，按[下一步]繼續。




5. 選擇[從.pfx 檔案匯入憑證]，然後按[下一步]。



6. 輸入包含憑證的檔案名稱及路徑，然後按[下一步]。

注意：為使您將來可以進行備份或傳輸您的憑證，您可以將這個憑證標示為可匯出。




7. 輸入憑證的密碼，然後按[下一步]。

The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) window. The title bar is blue with the text 'IIS 憑證精靈' and a close button. The main window has a light gray background. At the top, there is a header bar with the text '匯入憑證密碼' (Import Certificate Password) and a sub-header '您必須提供密碼以匯入憑證。' (You must provide a password to import the certificate). Below this, there is a text box labeled '密碼(P):' (Password(P):) containing several asterisks '*****'. At the bottom right, there are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

8. 在[這個網站應該使用的 SSL 連接埠]輸入 443，然後按[下一步]。

The screenshot shows the 'IIS 憑證精靈' (IIS Certificate Wizard) window. The title bar is blue with the text 'IIS 憑證精靈' and a close button. The main window has a light gray background. At the top, there is a header bar with the text 'SSL 連接埠' (SSL Port) and a sub-header '為這個網站指定 SSL 連接埠。' (Specify the SSL port for this website). Below this, there is a text box labeled '這個網站應該使用的 SSL 連接埠(P):' (The SSL port this website should use(P):) containing the number '443'. At the bottom right, there are three buttons: '< 上一步(B)' (Previous Step), '下一步(N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

9. 按[下一步]。



10. 按[完成]來關閉精靈。

