

使用指南

-JoinNet 入門手冊-

January 2006

概述

JoinNet 是一套發展完善的多媒體通訊軟體。 這是一套免費下載的軟體。一般來說,當 JoinNet 連接到 MCU 伺服器,其功能將會被啓動。

一旦 JoinNet 連接到會議伺服器,你可以開始與其它連接到相同會議伺服器的使 用者談話及和討論,透過 JoinNet 會議室視窗使用聲音、影像及文字聊天室。參與 者也可以分享討論圖片、投影片、文件、網站、電腦桌面以及遠端操控其他電腦。 以下是 JoinNet 軟體的主要畫面:



MCU 支援一個會議中有多個 JoinNet 連線。在一場線上會議中, JoinNet 使用者 會分為四種,以下為簡短說明:

- <u>召集人</u>:召集人安排一場會議並且邀請與會者參與會議,或開啓一個立即的 會議然後允許訪客進入進行中的會議。召集人透過主持權的行使來控制會議 的流向,授予某些特權給主持人,稍後將會提到這個功能。一個會議只能有 一個召集人而只有召集人可以從主持人手上收回主持權。
- <u>主持人</u>:主持人是指擁有主持權的與會者。並成為線上會議中的主席,所有 與會者都能夠聽到他/她的發言;與會者也必須經過他/她的允許來發言;也 可以透過他/她來進行團體意見表決。也可能成為線上會議的簡報人員,他/

她於線上會議中進行簡報、上載檔案、在簡報上做標記以及傳送其他來自個 人電腦的數位內容給所有與會者。主持人可以同時進行發言與允許他人發 言。主持人是主管這個會議一直到召集人收回主持權,或是他/她將主持權 傳遞給其他與會者。預設召集人是原本的主持權持有者。

- <u>有發言權的與會者</u>:任何與會者皆可請求發言或問問題,但是每次主持人只能同意一個與會者允許發言。得到允許發言之後,發言者可以和主持人交談。他/她也可以上載檔案/圖片或是利用 PC 攝影機照相放到討論板讓主持人下載給所有的與會者觀看或是儲存在他們的個人電腦上。
- <u>一般與會者</u>:其他與會者可以聽見或看見主持人或是發言者-不但可以聽見 主持人及發言者之間的對話-以及他們共同在上傳圖片/圖解上所做的註解 與意見。所有與會者可以利用文字訊息和其他人聊天。

允許發言與主持權移轉可以利用控制台完成操作。基於主持權移轉的體制上,所有 與會者可以當主持人和不但可以控制會議的流向而且還可以處理來自其他與會者 的所有發言請求。與會者能夠看見與聽見主持人及發問者的影像與聲音,包括他們 在上載的投影片或檔案上做的標記與註解。

主持權是 JoinNet 不可缺少的部分。有主持權的任何一個人都可以控制會議流向。在每一個會議的開始,主持人可以傳遞主持權給會議上任何一個人使他成為 主持人。在會議的任何時刻召集人可以從主持人手上收回主持權。在操作手冊的後 段部份將會提到許多主持權持有者的功能。

會議使用 JoinNet 軟體,當你做介紹的時候你可以看見和聽見你的同事,傳送立 即訊息,在共享的討論板和共享的白板工作,和共同瀏覽網頁就好像每個人都在同 一間房間一樣。這份文件提供資訊和成功 JoinNet 會議的指導,包括:

- 系統和軟體需求的清單
- JoinNet 特色的清單
- 成功 JoinNet 會議的指導
- 技術性的疑難排解

軟硬體一般需求

JoinNet (使用者端) 軟體的一般需求:

- CPU: Pentium III 333 MHz 以上,而桌上型電腦強力推薦 600 MHz CPU
- 作業系統: Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000
 Professional、 Windows 2000 Server、Windows XP。
- RAM: 64 MB 或是更高, 推薦桌上型電腦 256 MB
- 瀏覽器: Microsoft Internet Explorer 4.0 以上
- 解析度為 800x600 256 色的顯示卡(建議解析度為 1024x768 高彩 (16 位元)以上)
- 透過網際網路作線上多媒體會議,需要 24 Kbps 或者是更快的網際網路連線或停止視訊會議僅需 14.4 Kbps,及考慮到多頻寬連接的桌上型電腦。
- 音效卡:必須有全雙工的音效卡來傳送和接收聲音,在 Window Xp 平台音 效卡也可利用回音取消功能。
- 麥克風和喇叭:建議使用包含麥克風和耳機的頭戴式耳機或是包含 "Echo Cancellation" 技術的喇叭。頭戴式耳機最好包含表現很大聲響的麥克風。 如果使用桌上型麥克風,最好使用電池的單向動態麥克風。如果你沒有使用 包含耳機的麥克風,會議中的其他與會者將會體驗到回聲的問題
- 影像攝影機:沒有特殊的軟體或影體必須接收影像,但是強力推薦使用有
 USB 的 PC camera 。

了解如何發言	每個與會者可以利用 <i>請求發言</i> 鈕與主持人對談。假 想自己在一場正式會議中,你必須舉手發言。
	請求發言。如果想要發言,點選此鈕並且等待主持人 的允許。
	結束發言。如果想要結束發言,點選此鈕結束語音功 能。
_ ₽	你現在可以發言了!在會議室的每個人都能夠聽見 你的聲音。你必須注意顯示於主要影像視窗下的 麥克 風音量統計值。你現在可以跟主持人在討論板上交互 操作。你可以點選此鈕將麥克風靜音。
	麥克風呈現靜音狀態。點選此鈕來開啓麥克風。如果 是使用外接喇叭,且其他觀眾聽見回音,此時最好將 麥克風調至靜音,停止聲音回授。
影像視窗管理	影像會耗費許多頻寬並且會影響語音的品質!但卻 提供一個很好的會議感覺。確定自己需好好地管理影 像視窗以維持線上會議良好的聲音品質。
	正在傳送視訊。點選此鈕來停止傳送視訊。
20	目前停止傳送視訊。點選此鈕開啓傳送視訊。
	正在接收來自其他有發言權的與會者影像。點選此鈕 停止接收視訊。
	目前停止接收來自其他有發言權的與會者影像。位於網路連接較差的使用者,停止視訊能有效地減少網路

壅塞,且能改善語音品質。

即時照相!

0





點選 取消 即時照相。

檢查並/或輸入檔名,點選 上載 傳送至討論板—或

利用自己的 PC 照相機可以捕捉即時書面並上載照片

點選此鈕啓動 PC 照相機捕捉畫面功能。

笑一個!點選 OK 進行取像。

到討論板上。

進行錄影

• REC



切換影像視窗



影像、聲音及討論板上的操作過程,預設是會錄影下來。此功能是在召集人(i.e.,會議室主人)的控制下。

錄影進行中!如果自己是線上會議的召集人或會議 室主人,可以點選此鈕停止錄影—**聲音 及 影像**,並 非資料的操作過程,包含討論板與文字討論區。此強 調安全性的重要。

聲音及影像停止錄影中。如果自己是線上會議的召集 人或會議室主人,可以點選此鈕繼續進行錄影。

可以在主視窗上切換影像。只要點選滑鼠右鍵選擇顯示的影像(主持人與有發言權的與會者)。

假如對方沒有安裝 PC 照相機—或選擇停止傳送視訊 —你會於視窗中看見一張微笑的大臉。

當然也能選擇自我視窗並採全螢幕顯示—然後再點 一下滑鼠,即結束全螢幕顯示。

5

允許發言

*

多重影像視窗



此按鈕僅 **主持人** 使用一取代 "結束發言鈕" 顯示。 當該鈕呈現閃爍時,表示有人正等待主持人允許發 言。事實上,利用控制台來控制發言權是較好的方 式。將會在控制台的章節中作細部敘述。

雖然能夠切換主持人與有發言權的與會者影像,但同時間僅單一影像而已。若同時要觀看多組影像畫面,可以從影像視窗中一顯示一連串正在語音交談的與會者視訊方塊。你可以將視窗單一拖出顯示並調整尺寸大小。



討論板一白板



如何增加投影片?

🔁 🗋 🔄 🌽 🗶

主持人與有發言權的與會者都能上傳投影片。但僅有 主持人能下載投影片至所有與會者的白板,稱為**群** 體閉覽。每個人可以獨立下載投影片到他/她的白 板,稱為個人閉覽—且儲存投影片(或檔案)到個人 電腦上。主持人的下載, i.e., 群體下載, 優先於個 人下載。

JoinNet 提供許多增加投影片的方式,包括

JoinNet 印表機(無按鈕)



主持人/有發言權的與會者都能利用 JoinNet Printer 新增任何可列印形式的投影片至白板上。該 虛擬印表機與 JoinNet 已同時安裝於個人電腦中 -並於 JoinNet 發起時為預設印表機。

首先開啓一份可列印的檔案,例如 Microsoft Word 或 PowerPoint 檔案,選擇 **列印** 命令,如同自己列 印一般檔案一樣,列印至白板上。每一頁會轉換成圖 片格式的型式。

若要列印檔案至白板,請先確定已選擇 JoinNet Printer - 並取消勾選 "輸出至檔案"。

JoinNet 會立即彈出列印檔案至 JoinNet Interactive Board Printer 的視窗。

視窗擷取



可以看見並截取的視窗	
F_FloatingLangBar_Wnd Title	
oinNet-線上人數 (1)	
omerceanne vressensen omNet 4.0.0mercenide doc - Microsoft Word	
oinNet 3.4.1 userguide doc - Microsoft Word	
6-5.JPG - 小畫家	
App_20051129_WO_Trial.doc (唯讀) - Microsoft Word 与否	
山	

開啓特殊列印處理(或不太符合人性化)的應用程式 例如 AutoCAD,或無法執行列印的應用程式如 Real Player 或 IP Messenger。接著調整欲上載到白板所 要瀏覽的應用程式視窗範圍尺寸。

點選視窗擷取鈕並從彈出於個人電腦中所有開啓的 應用程式列表中選擇程式,點選 確定 將應用程式執 行視窗擷取至白板上。

~

所圖片	>
□ 上載空白圖片	確定
- 	取消
C:\Documents and Settings\All Users\	创党

列印螢幕(無按鈕)

拖曳(無按鈕)

新增空白圖片

這是一個很好的上載圖片方式如檔名為 BMP,GIF, JPG,或一般的文字檔如 TXT。

點選功能鈕並會出現對話視窗,點選 瀏灠 選取圖片 或一般的文字檔,接著點選 確定 執行上載至白板 上。

利用標準列印螢幕(Fn-Prnt Scrn)方式擷取桌面並執行貼上(CTRL-V)圖片至白板上如投影片。

利用標準拖曳方式取得圖片檔(BMP,GIF, JPG) 與一般文字檔(TXT)至白板,如投影片。同樣也能利 用標準 **複製—貼上** 增加圖片至白板上。

這是專門使用新增空白頁面至白板上。

點選功能鈕並會出現對話視窗一確認視窗中已勾選 上載空白圖片。點選確定新增空白頁至白板上。

 這是來做檔案分享。你上載一份檔案供其他人下載, 不管是線上會議或收看錄影檔中間。點選功能鈕上載 檔案。 白板上的檔案上載並不會顯示圖片。
 如果自己是主持人或上載投影片(或檔案)的與會者,

可點選功能鈕刪除投影片或檔案。

當有主持人或與會者上載投影片(或檔案),每個人都 可點自行瀏覽投影片(個人閱覽)。或主持人可以同時 帶領大家瀏覽同一張投影片(群體閱覽)。

▶ 點選功能鈕瀏覽下一張投影片一假設有任何 **`**下一張"的投影片該功能鈕才會啓動。

▼ 上載空白圖片	確定
諸指定圖片名稱:	取消

上載檔案

刪除圖片

如何瀏覽投影片?

💶 💽 💽 🔚

下一張

上一張

點選功能鈕瀏覽上一張投影片一假設有任何 **`**上一 張"的投影片該功能鈕才會啓動。

投影片瀏覽器

於投影片瀏覽器點選查閱所有上載的投影片 / 或檔 案一選擇任何一張投影片閱覽。



└── ToinNet - 線上人數 (2)		-8×
檔案(1) 工具(1) 設定(3) 説明(1)		
Åmy		
	副片檔案 🔄 <1>blank page	1
	k 2 Shink page	
	A S (Caron Chen) While ypg	
	S (Amy)edm_bem_12_04.jpg (a, A) = 65 (Amy)img:0073070.jpg	
	Ki Ki (Caron Chen)Bhe hills.jpg	
2 2 2	5.2	
Amy mX有		
		HOMENTING
u 1	傳送給「所有的人	



10

功能表

檔案④	•	上載圖片(A)	Ctrl+N
移至(G)	•	加空白頁(B)	Alt+N
圖片(E)	•	視窗擷取(₩)	
檢視(♡)	+	上載檔案(E)	Ctrl+F
		儲存圖片(2)	Ctrl+S
		刪除圖片①	Del
	ĺ	取消目前的圖片上載(U) 取消目前的圖片下載(D)	

冒

取消目前的圖片上載一主持人與有發言權的與會者 目前的圖片 / 檔案的上載程序。 **取消目前的圖片下載**一主持人與有發言權的與會者 目前的圖片 / 檔案的下載程序。

檔案E	•		
移至(G)	•	上一張创	PgUp
圖片(E)	F	下一張(N)	PgDown
檢視(♡)	•		

上一頁一將目前討論板內容換至上一頁。 下一頁一將目前討論板內容換至下一頁。



貼上一貼上文字內容/新的圖片到白板上。使用 複製(Ctrl+C)指令來複製內容。
清除標記—清除上一個自己所做的標記。
整頁清除—主持人可清除投影片上所有標記。
刪除標記—可以刪除選取的標記範圍。



當上載至討論板的圖片,尤其是透過印表 機,圖片的尺寸可能會較大。提供圖片的 檢視在不同細節的水平,拉近功能。

注意拉近功能是局部的每位參與者。那就 是,各個與會者可以同時調整他的/她的檢 視詳細的標準在主持人之外。諸如此類局 部的行為是不會被錄影下來的。注意-有一 些選擇是召集人、主持人、有發言權的與 會者可使用的。

對投影片的操作?	如果自己"正在發言",可以在目前 <i>主持人瀏覽</i> 的投
	影片上做畫記。

- **瀏覽中的投影片 3*** 如先前提到,投影片目前由主持人瀏覽並可以在上面 做畫記一如果你 *****正在發言"。
- **清除圖片標記 Q**果是主持人,點選功能鈕可清除投影片上的所有標記。
- **回到上一標記** / 如果你可以畫記,點選功能鈕可返回上一個自己所做的標記。

儲存投影片/檔案 Ⅰ
點選功能鈕將目前瀏覽中的投影片(或檔案)儲存至個人電腦中,對所有使用者,不論是個人瀏覽或是跟著主持人做群體瀏覽。請注意,當主持人自你目前儲存的投影片(或檔案)切換至不同的投影片(或檔案),檔案儲存過程可能會受到中斷。

有助的建議:JoinNet 可以依照個人喜好作不同的視 窗配置。



如何操作?		當主持人藉由明確的 URL 進入一個網站,所有與會 者會藉由—共同瀏覽網頁,指引到相同的網站。這個 URL 會傳送至同一會議中的所有與會者。
		請注意,如果該超連結並非藉由明確的 URL 做清楚 的連結,例如該網頁須透過認證,則該網頁也許不會 出現在其他與會者的網頁瀏覽器中,即使主持人端顯 示正常。
重新整理	ø	點選功能鈕重新整理目前所在網頁。
停止執行瀏覽	۲	點選功能鈕停止目前網頁的瀏覽。
字型	A ^a	點選功能鈕選擇瀏覽網頁的字型大小(最大,大,適 中,小,最小),假如該網頁支援不同字大小。
首頁	†	點選功能鈕回到原始瀏覽的網頁。
下一頁		點選功能鈕到下一瀏覽的網頁。
上一頁		點選功能鈕到上一瀏覽的網頁。
允許彈出式視窗		點選功能鈕開啓網頁新視窗一 是 允許彈出或 否 停止彈出。
網頁取像		點選功能鈕擷取目前共同瀏覽網頁所顯示的網頁區域 並貼上至白板。僅主持人與有發言權的與會者可執行。
列印	5	點選功能鈕列印完整的網頁內容或所有連結的網頁 (假如已設定印表機執行)至白板上。僅主持人與有發 言權的與會者可執行。

如何操作? 🛃 📮 🖪 🧱 🖺

本功能僅供主持人執行。JoinNet 其中一項具吸引力 的功能是能夠有效地分享桌面或應用程式即使在較 窄的頻寬下。主持人能切換共享的畫面使同一會議中 的與會者收看他 / 她的桌面或一般的程式視窗。



共享

當首次切換至桌面共享,主持人可以點選 確定 將他 /她的桌面分享給所有與會者或點選 取消,並從列 出 可看見的視窗 程式列表中,選擇共享的程式。 可看見的視窗選單會列出主持人端電腦目前執行中 的程式,當然包含他/她的桌面。

如果自己是主持人,共享桌面/應用程式時,功能鈕應該是"按下"狀態,表示正從個人電腦傳送資料出去。而其他使用者無法使用該功能。主持權持有者在任何時間可以點選"按下"狀態的功能鈕停止桌面共享,或選擇其它程式並點選功能鈕來開啓新的桌面共享一執行共享時應確認功能鈕是否有"按下"。

顯示**"**按下"狀態。表示正在傳送你的桌面 / 應用程 式的共享。

顏色
● 主持人在執行桌面(程式)共享時可以選擇顏色設定。 JoinNet 會記憶設定。爲較佳的影像品質,應該選擇較高的顏色—消耗較高的頻寬。另一方面,爲移動顯示較快速,應該選擇較低的顏色—消耗較高的 CPU及記憶體。JoinNet 支援的顏色有 24 與 16 位元、256 色、16 色、4 色及 2 色。在大部分情況下,建議使用 256 色。

1

視窗擷取由主持人/有發言權的與會者使用。點選功能鈕擷取 桌面(程式)執行畫面並列印至白板上共享。

14

全螢幕顯示



點選功能鈕將主持人的桌面(程式)共享畫面改為全 螢幕顯示,在點選確定後,JoinNet會立即回覆按 Alt+Enter結束全螢幕顯示的提醒視窗。

請注意,假如主持人想做全螢幕的動畫 PowerPoint 簡報,應該共享桌面,非 PowerPoint,開啓播放 PowerPoint,同時要求其他與會者改為全螢幕顯示。



顯示 "按下" 狀態,表示正在接收來自主持人的桌面 (程式)共享畫面。

自動停止 管 點選功能表,在執行下,選擇自動停止。當主持 人切換至討論板的其他區域如白板,桌面(程式)共享 會自動停止。

> 主持人希望持續共享,應取消 自動停止。但即使共 享持續,當主持人切換至討論板的其他區域如白板, 與會者將同步切換至白板。之後主持人需提醒所有與 會者切回至桌面共享來觀看他/她共享的白板或遠 端操控。

主持人端的影響 主持人執行桌面(程式)共享時,下列兩個動作會同時執行。

- ➡ 主持人不會在桌面共享中瀏覽到共享的桌面(程式)。因為主持人已經在觀看他/她的桌面或程式,就不需要再透過MCU傳送回來給自己。進一步來說,假如主持人瀏覽的功能是開啓的,將會發生循環不斷地共享桌面或程式。
- 主持人的視訊會在桌面共享期間關閉。關閉影像是因 為頻寬問題。桌面或程式的共享是使用不同於視訊的 圖解壓縮。

討論板一遠距離操控



控制台

有何作用?

2	4			9
*Carson Chen		~	有	1
Rick		1	有	3
Amy	2	×	有	1
mavis	₩	×	有	3
4				- 6

控制台顯示出使用者的狀態。對主持人來說,可以用 來控制發言流程,給出主持權,檢查個人下載投影片 狀態及進行即時統計活動。透過控制台,在線上會議 的每個人都可以看到其他會者的影音狀態。主持人的 名字會顯示為紅色。



使用者名單

爲掌握線上會議流程,主持人可以在與會者名字上點 選分派(或允許)與會者發言,瀏覽視訊,結束或取消 與會者發言,或結束所有發言(i.e.,停止所有其他人的 語音交談),給出主持權,或甚至強迫與會者退出會 議。僅原會議主持人可收回主持權。

在此圖示之下,與會者的名字是依據進入先後順序排 列,點選該鈕以使用者名稱分類。

在此圖示之下,有發言權的與會者會顯示三種狀態, 點選該鈕來區分。

已被允許並準備發言;

其他人正在發言;以語音影像監視器。

等待允許發言(僅主持權持有者看的到)。

在此圖示之下,會顯示使用者的影像裝置能力,點選該鈕來區分使用者的影像裝置能力。

- ✓ 影像裝置啓用
- ✓ 影像裝置關閉
- ▶ 沒有影像裝置

影像裝置

127

×

在此圖示之下,會顯示所有使用者下載投影片的狀態。 僅主持人可點選該鈕以使用者各自下載的狀態區 分,在進行下一張簡報前,請先確定大家都完成下載 新的簡報圖片。

在此圖示之下,會顯示所有使用者的統計結果。可點 選該鈕以選擇1,2,3,4及5區分。請注意,主持 權持有者須等待 至少30秒 才能得知統計結果或進 行另一場統計問卷。

以下是主持人如何進行即時統計活動的說明:

(1)在控制台點選並選擇現場統計。

(2)所有與會者端會彈出統計問卷的對話視窗。

(3)與會者有 30 秒的時間從 1~5 的選項中做單選。

(4)30秒後,主持人可以點選 統計結果 來瀏 覽結果,並/或將統計結果上載至白板。

有助的建議:你可以永久不變 JoinNet 的附屬視窗。 請向當地的 HomeMeeting 代理商洽詢此進階功能。



•	總人數::	2.無響應	憲人數:0
Ŷ	Answer	Users	Percent
	1:		0% 50%
	3: A:	î,	50%
	5:	Ŭ,	0%

統計活動

倒數計時:

26 秒

(確定(0))

統計問卷

統計問卷

● 1

C 2 C 3

C 4

JoinNet 選項



JoinNet 提供四種選項, i.e.,檔案、工具、設定及說 明。

- 檔案 開啓錄影檔、暫時離開、結束
- 工具
 討論板、控制台、播放控制台、品質統計、

 影像視窗、SIP 電話、彩色照相
- 設定 停止視訊、麥克風靜音、錄影、進階選項、 請勿打擾、自動允許發言、連續鈴響

說明 內容、關於 JoinNet

部分選項中的功能以前有過介紹,某些功能也能直覺 地了解。其它功能(*斜體字*)以下有進一步介紹:

暫時離開或結束? 大部分使用者會.結束 JoinNet 來關閉程式。但如果自己是主持人,有兩種選擇:(1) 暫時離開 保持會議進行,並將主持權交由其他與會者來維持會議一並稍後回來。或(2) 結束 將會議結束並中斷所有與會者。

開啟 已儲存在個人電腦中的錄影檔。JoinNet錄影檔 是以副檔名.jnr儲存。

檢查你的頻寬

開啓錄影檔



點選 品質統計 顯示影音傳送 - 與 - 接收的頻寬。

Bandwidth requirement 表 JoinNet 設定總頻寬。

Video target rate 表示可分配給視訊使用的頻寬。 請注意:

Audio target rate = (Bandwidth requirement) – (Video target rate)

假如聲音延遲過高,你最好停止視訊。

SIP 電話

Call Telephone	×
Phone number: 0922900520	•
☑ Using MCU as the call agent	
Gateway login	
Gateway IP:	Port: 5060
User ID:	
Password:	
Save the password	
Audio codec	OK Cancel

請勿打擾!

彈出撥打 SIP 電話 視窗一該功能需連接至特殊的 MCU 伺服器才可啓用。

有二種撥出選擇:撥打 SIP 電話或撥打一般電話。當 點對點的通訊方式是建立在 JoinNet 與其它電話裝 置之間,JoinNet 使用者可以決定是否邀請電話裝置 的使用者參加會議或與主持人及其他與會者進行語 音會議。

請向當地的 HomeMeeting 代理商洽詢此功能特色。

僅召集人可使用。選擇該功能之後,將會自動拒絕拜 訪的請求。

自動允許訪客! 僅召集人可使用。選擇該功能之後,將會自動接受拜 訪的請求。

自動允許發言! 僅主持人可使用。選擇該功能之後,將會自動允許發言的請求。需注意系統管理者設定的最多發言人數, 一般設定為同時間4人發言,意指一位主持權持有者與三位發言者。萬一即將到達極限,主持權持有者必須手動發言允許一並保持最後一名發問者的變動。

連續鈴響! 僅主持人可使用。選擇該功能之後,將會自動接受拜 訪的請求。當有人正在等待成爲發言者時,主持人端 電腦會有鈴響!當然也能取消選取以關閉該功能。

進階選項 有四種進階選項:Audio、調整視訊品質、網路設定 及語言設定。

調整視訊品質關係到網路照相機的設定,更重要的 是,讓*其它人觀看*的視訊品質—快速視訊 為每秒所 能處理的畫面較快且連續性的動作,觀念上是用在寬 頻的網路連線下,較好品質 為每秒所能處理的畫面 較慢且每秒所能處理的畫面與畫面之間品質較好,觀 念上是用在窄頻的網路連線下 語言設定 能夠選擇由 JoinNet 提供不同語言的使用 者介面(GUI),可以顯示 **多重語言** 輸入/輸出 (UTF8)的文字編碼,並轉換*接收*到的中文字體至繁 體中文或簡體中文。

音效設定能夠讓你在遇到聲音問題時(會在下一章 節疑難排解說明)檢查自己的 **音效裝置**,勾選 **靜音 偵測** 當發言者未發言時停止傳送背景聲音,勾選 **回 音抵消**—回音是由於喇叭輸出的聲音又回朔至使用 者的麥克風—會查出來自喇叭的聲音波形並防止輸 入來自使用者麥克風的輸出波形。回音抵消是依系統 及硬體而定,並只有在 *Windows XP* 及某些音效卡 可以操作。最後,你可以設定 JoinNet 的 audio buffering:增加聲音緩衝當遇到聲音斷續延遲。

udio	調整視訊品質	網路設定	1
	使用代理伺服器	網址:192.168.11	.15 Port: 80
匚健	佣 MCU relay	網址:	Port: 2333
☑剩	I用TCP傳送聲音	市和視測	
- 上傳:	頻寬(Bits/Sec) 128000		

網路設定 能夠讓你設定專門處理公司網際網路運載 量的 代理伺服器,設定 MCU relay 伺服器可以將 公司連到另一台 MCU 參加線上會議的 JoinNet 連線 數合併為單一連線以減少頻寬耗損。萬一聲音/視訊 被防火牆濾除一沒有聲音及視訊,文字傳輸正常一你 可以勾選 TCP 解決這樣的問題。如果當會議中的其 他人抱怨你的聲音品質,你可以減少你的 上傳頻寬 降低對其他人的視訊傳輸。





聽不到你的聲音?

miller

檢查聲音設定



什麼都聽不見?其他人有發言權嗎?你可以利用控 制台來確認他/她的發言狀態。如果語音影像監視器 顯示綠色條狀圖,必須檢查聲音設定。如果監視器沒 有任何顯示,呈現黑色,對方也許受到網路連線問題 或音效裝置設定問題。

在開始檢查聲音設定之前,應該先檢查耳機麥克風的 插入位置,如果是使用耳機麥克風,不要對於插錯音 源孔而感到訝異!

接著,找到音量控制鈕。音量控制鈕會顯示於電腦螢 幕右下方的時間顯示旁。只要滑鼠點選一下,就應該 可以檢查是否取消勾選靜音或是否須調整音量大小。

執行以上動作之後,若依然無法聽到聲音並且控制台 上有顯示接收來自對方的語音,最好將電腦重新開 機,有可能目前其他程式有使用聲音裝置或電腦本身 處理過於繁忙。

聽不到我的聲音?



首先確認自己是否有發言權(e.g.,控制台中於名字旁 邊有麥克風圖示)並且看見音量統計變動(綠色、黃 色、紅色)顯示於主影像視窗之下,如果沒有,但確 定主持忍已經允許發言,則必須檢視自己的音效裝 置。

首先,在JoinNet 設定選單下,選擇進階選項, 選擇 音效,並點選 設定音效裝置。

如果電腦是 Window XP 系統,會帶出 **聲音及音訊 裝置內容**。點選 **音訊**。

如果聲音設定正確,但仍有人抱怨 聲音效果,請到進階選項中勾選 利用 TCP 傳送 。

uNet 設	定		
Audio] 調整視訊品質	網路設定	設定
	使用代理伺服器	網址: 192.10	58.11.15 Port: 80
	使用 MCU relay	網址:	Port: 2333
₽ ₹	可用TCP傳送聲音	和視訊	
上傳	頻寬(Bits/Sec)	-45	
	128000		
	120000	10k · · · ·	' ' 128k
		確定	下省 至田(A)



點選 音量 並會帶出 音量控制。

音量	音效 音訊 語音	│ 硬體
	₹ 預設裝置(D):	
	SoundMAX Digital Audio	•
	音量(型)	進階(N)
音效錄音		
	項設裝置(E):	
18	SoundMAX Digital Audio	-
	音量(0)	進階(<u>C</u>)
MIDI 音	樂播放	
	預設裝置(F):	
	Microsoft GS Wavetable SW 合成	
	音量(<u>M</u>)	關於(B)
▼ 只使用		
		92

設定音	效装置	
□ 使用靜音 □ 体用同合		
L 限用回言	ing a	
inderer and the second		A set to a state way to be

Multimedia Properties 🛛 💽 🗙
Audio Video MIDI CD Music Devices
Pleyback Peterred gevice: ESS Allegro
To select advanced options, click: Advanced Properties
Recording Preferred dgvice: ESS Alegro To select d options, click: Advanced Properties
 ✓ Use only preferred devices. ✓ Show volume control on the taskbar.
OK Cancel Apply

(Win 98) 點選此處帶出 錄音控制 如果是使用 Win98, 點選 設定音效裝置 會帶出 多 媒體內容。只要點選錄音圖案鈕即會帶出錄音控制。

如果電腦有安裝多於一個音效裝置一*某些網路照相 機會附帶聲音裝置*,你必須選擇錄音的預設裝置並確 認是否勾選 只使用預設裝置一位於 聲音及音效裝 置 內容 中下方。

當即使已確認使用的音效裝置,部分網路照相機的麥 克風必須靠手動關閉。欲執行,請至 裝置管理員 位 於 音效,視訊及遊戲控制器 之下,雙擊網路照相機 的麥克風裝置並選擇停用。

你必須找到 聲音回授 是產生來自主持人或另一位 有發言權的與會者。這類情形如同電視 call-in 節目 上,主持人要求 call-in 進來的聽眾將收音機關掉防止 回音。如果是這種情形,你必須請求對方將外擴式喇 叭關閉或當你在發言時請對方將麥克風關閉。

另一方面,也有可能是自己錯誤的音效設定所產生的 狀況一正在播放自己麥克風的聲音。帶出 音量控制 檢查是否將麥克風靜音。麥克風應該是錄音裝置,而 不是放音裝置,除非想說話(或唱歌)給自己聽。



某些情況下,錄音裝置的麥克風必須於進階控制中的 Microphone Boost 取消勾選,避免回授其他人的語音。

= (()) 🕯

回音!回音!回音!



看不見我?



你有發言權嗎?你是否選擇停止視訊?是否其他人 有選擇觀看你的視訊?是否對方選擇停止接收視 訊?

或是自己的網路照相機是否運作正常?請按照相機 手冊中的步驟來確認正常使用網路照相機。你或許不 需要做任何測試或組態視訊設備。無論如何,你需要 按下列指示再做第二次確認。

- ●確認自己的電腦是否支援 USB 安裝。欲執行,開
 啓電腦的 設定,控制台,系統,裝置管理員,在
 通用序列匯流排控制器 中可以看到支援的 USB。
- 安裝正確的網路照相機驅動程式。依照相機廠商所 提供的安裝指示來進行安裝網路照相機。
- 設定顯示轉接器至 16bit 的顏色維持較佳品質。請 注意某些驅動程式將不會在 256 色之下運作。

請注意,使用 JoinNet 之前,確定目前並未執行其它 視訊會議軟體—任何其它從網路攝影機-錄影/照相/ 取像的軟體。

代理伺服器?防火牆?

333

網路安全性與無所不在的通訊通常是無法兼顧的。為 部署通訊服務而協同資料網路代理伺服器/防火牆的 問題需要被解決。事實是:假如能夠使用 HTTPS (or 經由 port 443),你就應該能與世界上其他人透 過 JoinNet 溝通。在大部分情形下,需要使用 TCP 傳送聲音及視訊,並且/或在 JionNet 加入代理伺服 器設定(於 進階選項 下的 網路設定)。

請注意:JoinNet支援會自動處理的網路位址轉換器 (NAT),如果是透過 NAT 進入網際網路,你不需要 設定任何參數。

般 安全性 隱私權 內容 連線 程式第	€│進階 │
要設定網際網路連線,請按 [安裝]。	安装①
	新增(D)
	移(余(<u>R</u>)
如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器, 選擇 (設定值)。 ⓒ 永遠不過點連線(○) ○ 永遠不過點連線(○) ○ 永遠一用語話的準線(○)	設定值圖
	設成預設值型)
end-analyter Unany EXC 画域網路設定不可要用句版就連線。請選擇上 述設定不進行撥號設定。	區域網路設定

如果有使用代理伺服器,你必須在 JoinNet 中加入伺服器設定。在你的 Microsoft Internet Explorer 中有相同的設定。如果要找到自己網路的代理伺服器:

(1)開啓網頁瀏覽器。

(2)在工具下,選擇網際網路選項。

(3)選擇連線,並點選區域網路設定。

自動組態 自動設定會取代手 定。	勧設定。要確保使用手動設	定,諸停用自動設
□ 自動値測設定(A	<u>)</u>	
□ 使用自動組態指	。 令碼(S)	
網址(2)		
Proxy 伺服器		
□ 在您的區域網路 撥號或 VPN 連絡	使用 Proxy 伺服器 (這些設 計)(X)	定將不會套用到
網址(E):	· 連接埠(I):	進階(<u>C</u>)
□ 近端網址不住	吏用 Proxy(B)	
And and a second s		

(4)如果有勾選使用代理伺服器,請將網址及連接埠號複製到 JoinNet—在設定功能表下,選擇進階選項,點選網路設定,勾選使用代理伺服器。

有時候,使用者端的防毒軟體,或防火牆程式,可能 會阻擋 JoinNet 連線至 MCU 伺服器,如果你忘記適 當地組態安全性軟體。

備註:

如有任何問題, 歡迎於上班時間(09:00am~06:00pm) 致電(02)6606-5899 線上空間 詢問,或 於本公司網站 <u>http://ipmeeting.iproom.com</u> 上點選 **IProom客戶服務**^{*″*。}



本系統由IProom線上空間提供: Communications <u>http://www.iproom.com</u>

IProom 使用指南: JoinNet 入門手冊