

ESXi Embedded 入门

Update 1

ESXi 4.0 Embedded

vCenter Server 4.0

在本文档被更新的版本替代之前，本文档支持列出的每个产品的版本和所有后续版本。要查看本文档的更新版本，请访问 <http://www.vmware.com/cn/support/pubs>。

ZH_CN-000255-00

vmware[®]

最新的技术文档可以从 VMware 网站下载：

<http://www.vmware.com/cn/support/pubs/>

VMware 网站还提供最近的产品更新信息。

您如果对本文档有任何意见或建议，请把反馈信息提交至：

docfeedback@vmware.com

版权所有 © 2009, 2010 VMware, Inc. 保留所有权利。本产品受美国和国际版权及知识产权法的保护。VMware 产品受一项或多项专利保护，有关专利详情，请访问 <http://www.vmware.com/go/patents-cn>。

VMware 是 VMware, Inc. 在美国和/或其他法律辖区的注册商标或商标。此处提到的所有其他商标和名称分别是其各自公司的商标。

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

北京办公室
北京市海淀区科学院南路 2 号
融科资讯中心 C 座南 8 层
www.vmware.com/cn

上海办公室
上海市浦东新区浦东南路 999 号
新梅联合广场 23 楼
www.vmware.com/cn

广州办公室
广州市天河北路 233 号
中信广场 7401 室
www.vmware.com/cn

目录

ESXi Embedded 入门	5
入门任务	5
设置 ESXi	6
设置管理员帐户的密码	6
为 ESXi 配置 IP 设置	6
通过直接控制台配置 IP 设置	7
通过直接控制台配置 DNS 设置	8
管理第一台 ESXi 主机	8
vSphere Client 硬件要求	8
vSphere Client 软件要求	9
下载 vSphere Client	9
安装 vSphere Client	9
启动 vSphere Client 和登录 ESXi	10
通过导入虚拟设备添加第一个虚拟机	11
使用 vCenter Server 管理多台主机	12
vSphere 和 vCenter Server	13
vCenter Server 安装	14
使用入门选项卡设置基本清单	18
启动 vSphere Client 并登录 vCenter Server	19
创建数据中心	19
添加主机	21
创建虚拟机	22
后续操作	23
vSphere 教程	23
vSphere 文档	23
索引	25

ESXi Embedded 入门

使用有关初始设置的此信息快速入门 ESXi。遵循此处包含的步骤为单主机虚拟化环境设置基本清单。在主机上安装并运行虚拟机后，可以安装 vCenter Server 并探索多主机虚拟化环境。

本信息面向具有丰富经验且首次使用 VMware ESXi Embedded 部署虚拟化的 Windows 或 Linux 系统管理员。具体来说，本信息面向符合下列条件的用户：

- 拥有配备 ESXi 固件的物理服务器
- 尚未安装 vSphere Client 或 VMware vCenter Server。

入门任务

入门任务将从新虚拟化主机的初始设置到正常工作的虚拟机进行介绍。在具备主机和正常工作的虚拟机之后，可以使用 vCenter Server 设置受管主机环境。

ESXi 入门包括以下任务：

- 将 ESXi Embedded 添加到网络
- 安装 vSphere Client 和连接到 ESXi 主机
- 部署和运行虚拟机

完成入门任务将会如图 1 中所示设置用于虚拟化的单主机管理系统。

图 1 基本单主机管理系统



完成 ESXi 初始设置之后，可以部署带有 vCenter Server 的 vSphere 4.0 以管理多台主机。

设置 ESXi

设置 ESXi 涉及到配置 ESXi 主机的管理 (root) 密码和配置默认网络行为。

在开始这些任务前，必须进行以下设置：

- ESXi 系统已启动并已连接显示器和键盘。
 - （可选）至少有一台其他计算机充当管理站。该计算机必须运行 Windows 且能够通过网络访问 ESXi 主机。
- 请考虑使用带有 DHCP 服务器的网络。

注意 如果系统出现故障，可以还原 ESXi 软件。

首次启动 ESXi 主机时，主机会进入自动配置阶段，该阶段以默认设置配置系统网络及存储设备。主机完成自动配置阶段后，连接的显示器上会显示直接控制台。

在主机所连接的键盘上，按 F2 可以检查默认配置。作为系统管理员，您可以更改默认配置，例如创建管理员密码或设置静态 IP 地址等。VMware 建议配置管理访问设置和服务器网络。

设置管理员帐户的密码

可以使用直接控制台设置管理员帐户 (root) 的密码。

ESXi 4.0 主机的管理员用户名为 root。默认情况下，不设置管理密码。

步骤

- 1 在直接控制台中，选择**配置密码**。
- 2 输入新密码。
- 3 重新键入新的密码，并按 Enter。



为 ESXi 配置 IP 设置

默认情况下，DHCP 设置 IP 地址、子网掩码和默认网关。

为方便日后参考，请记下 IP 地址。

要使 DHCP 能够工作，网络环境必须拥有 DHCP 服务器。如果 DHCP 不可用，主机将分配本地链接 IP 地址，该地址位于子网 169.254.x.x/16 中。所分配的 IP 地址上不允许有出站流量。所分配的 IP 地址显示在直接控制台中。如果无法对主机进行物理访问，则可以使用远程管理应用程序访问直接控制台。

如果有权访问直接控制台，则可以选择配置静态网络地址。默认子网掩码为 255.255.0.0。


如果您的网络不具备 DHCP 服务器，请在直接控制台中为 ESXi 手动配置 IP 设置。

通过直接控制台配置 IP 设置


如果可通过物理方式访问主机或者可以远程访问直接控制台，即可使用直接控制台来配置 IP 地址、子网掩码和默认网关。

步骤

- 1 选择 **配置管理网络** 并按 Enter。
- 2 选择 **IP 配置** 并按 Enter。



3 选择设置静态 IP 地址和网络配置。



4 输入 IP 地址、子网掩码及默认网关，并按 Enter 键。

通过直接控制台配置 DNS 设置

如果可通过物理方式访问主机或者可以远程访问直接控制台，即可使用直接控制台配置 DNS 信息。

步骤

- 1 选择**配置管理网络**并按 Enter。
- 2 选择**DNS 配置**并按 Enter。
- 3 选择使用以下**DNS 服务器地址和主机名**。
- 4 输入主服务器、备用服务器（可选）和主机名称。

管理第一台 ESXi 主机

使用 vSphere Client 管理主机。

完成主机的初始设置之后，请下载并安装 vSphere Client。连接主机并通过导入虚拟设备添加第一台虚拟机。

vSphere Client 硬件要求

确保 vSphere Client 硬件符合要求。

- CPU - 1 CPU
- 处理器 - 266 MHz 或更快的 Intel 或 AMD 处理器（建议 500 MHz）。
- 内存 - 200 MB RAM
- 磁盘存储 - 完整安装需要 1 GB 可用磁盘空间，此安装包括以下组件：
 - Microsoft .NET 2.0
 - Microsoft .NET 3.0 SP1
 - Microsoft Visual J#

- vSphere Client 4.0
- vSphere Host Update Utility 4.0

%temp% 目录所在的驱动器上还必须要有 400 MB 的可用空间。

如果已经安装上述所有必选组件，则 %temp% 目录所在的驱动器上必须有 300 MB 的可用空间，而 vSphere Client 4.0 必须有 450 MB 的可用空间。

- 网络 - 建议使用千兆位连接。

vSphere Client 软件要求

确保您的操作系统支持 vSphere Client。

vSphere Client 要求安装 Microsoft .NET 3.0 SP1 Framework。如果系统尚未安装该组件，vSphere Client 安装程序将会进行安装。

关于受支持的操作系统列表，请参见 VMware vSphere 文档网站上的《兼容性列表》。

下载 vSphere Client

vSphere Client 是一种 Windows 程序，可用于配置主机和运行其虚拟机。可以从任何主机下载 vSphere Client。

前提条件

必须获取主机的 URL。它是一个 IP 地址或主机名称。

步骤

- 1 在 Windows 计算机中，打开 Web 浏览器。
- 2 输入主机的 URL。
例如，<http://testserver.vmware.com> 或 <http://10.20.80.176>。
此时会显示“欢迎使用”页面。
- 3 单击“入门”下方的**下载 vSphere Client**。
- 4 在随后显示的安全警告对话框中单击**是**。

下一步

安装 vSphere Client。

安装 vSphere Client

vSphere Client 使您能够连接到 ESX/ESXi 主机和 vCenter Server 系统。

vSphere Client 必须安装在 Windows 计算机上，且该计算机必须能够通过网络访问 ESXi 主机且可访问 Internet。

vSphere Client 必须安装在 Windows 计算机上，且该计算机必须能够通过网络访问 ESX 主机且可访问 Internet。

步骤

- 1 运行 vSphere Client 安装程序。
 - 在 vCenter Server 安装程序中，在 C:\<vc-installer location>\ 双击 autorun.exe 文件，然后单击 **VMware vSphere Client**。
 - 如果下载了 vSphere Client，则双击 VMware-viclient.exe 文件。
- 2 为安装程序选择一种语言，然后单击**确定**。
- 3 当显示“欢迎使用”屏幕时，单击**下一步**。

- 4 选择**我同意许可协议中的条款**，然后单击**下一步**。
- 5 键入您的用户名和公司名称，然后单击**下一步**。
- 6 选择**安装 VMware vSphere Host Update Utility** 以管理此计算机中的主机修补程序、更新和升级，然后单击**下一步**。
- 7 接受默认安装位置，然后单击**下一步**，或单击**更改**选择不同位置，然后单击**下一步**。
- 8 单击**安装**开始安装。
- 9 单击**完成**完成安装。

下一步

使用 vSphere Client 连接到主机。

启动 vSphere Client 和登录 ESXi

使用 vSphere Client 连接到 ESXi 主机后，可以管理该主机及其管理的所有虚拟机。

步骤

- 1 启动 vSphere Client。

双击快捷方式或选择**开始 > 程序 > VMware > VMware vSphere Client**。



- 2 以管理员身份登录 ESXi 主机。
 - a 输入早先记下的 IP 地址或主机名。
 - b 输入用户名 **root**。
 - c 输入借助于直接控制台设置的密码。
如果未使用直接控制台设置密码，请将**密码**字段留空。

- 3 单击**登录**。

此时将显示安全警告。

- 4 要继续，请单击**忽略**。

显示该安全警告消息的原因是 vSphere Client 检测到一个由 ESXi 主机签署的证书（默认设置）。为实现高度安全的环境，VMware 建议由受信任的第三方生成证书。可以在稍后设置第三方证书。

下一步

在使用 vSphere Client 连接到主机后，使用入门选项卡导入虚拟设备。

通过导入虚拟设备添加第一个虚拟机

连接到主机后，可以向其中添加虚拟机。可以在单台主机上导入或创建一台或多台虚拟机。


要将虚拟机添加到主机，既可以生成新虚拟机，也可以从 VMware 网站导入虚拟设备。虚拟设备是指预先创建并已安装了操作系统和应用程序的虚拟机。vSphere Client 入门选项卡提供引导您完成选项的步骤。如果这是您的第一个虚拟机，VMware 建议您导入虚拟设备。

图 2 主机的入门选项卡



步骤

- 1 在入门选项卡中，单击**导入虚拟设备**。
- 2 选择 **VA Marketplace** 并单击**下一步**。



- 3 从列表选择一个虚拟设备，然后单击**立即下载**。
为尽量缩短下载时间，VMware 建议选择较小的虚拟设备。
- 4 单击**下一步**，然后按照屏幕说明导入虚拟设备。

导入虚拟设备后，可以使用 vSphere Client 上的**控制台**选项卡将其启动并进行查看。要从“控制台”释放指针，请按下 Ctrl+Alt。要以全屏模式查看“控制台”，请在“清单”中，右键单击虚拟机并选择**打开控制台**。

下一步

已完成单主机管理系统的配置，在该管理系统中 ESXi 用于运行虚拟机。浏览使用 vCenter Server 管理多个主机的优点。

使用 vCenter Server 管理多台主机

可以部署带 vCenter Server 的 VMware vSphere 以同时管理多台主机。

使用 vCenter Server 管理多台主机能够让您体验到多种高级管理选项（如资源共享），以及 vSphere 环境中可用的所有其他选项。

与部署单台独立 ESXi 主机相比，部署 vCenter Server 具有多个优势。表 1 列出了其中部分优势，并将使用 vCenter Server 进行多台主机管理与单台主机管理进行了比较。

表 1 多台主机管理和单台主机管理的比较

功能	vCenter Server	ESXi
部署规模	多台主机	单台主机
容量规划	内置	单独适用
服务器整合向导	内置	单独适用

表 1 多台主机管理和单台主机管理的比较（续）

功能	vCenter Server	ESXi
即时服务器置备	可通过模板和克隆实现	不适用
无停机时间维护	可通过 VMotion 实现	不适用
负载平衡	可通过 VMware DRS 实现	不适用
故障切换	可通过 VMware HA 实现	不适用
节电	可通过 VMware Distributed Power Management (DPM) 实现	不适用
集中式访问控制	可通过活动目录集成实现	不适用

vSphere 和 vCenter Server

VMware vSphere 是一套虚拟化应用程序，包括 ESXi 和 vCenter Server。

vSphere 使用虚拟化执行以下任务：

- 在一台物理机上同时运行多个操作系统。
- 回收闲置资源并在多台物理机之间平衡工作负载。
- 处理硬件故障和预定维护。

除了已安装的 ESXi 主机和 vSphere Client 之外，vSphere 还包括以下组件：

VMware vCenter Server

vCenter Server 将各主机中的资源统一在一起，使这些资源在整个数据中心中的虚拟机之间共享。其原理是：根据系统管理员设置的策略，管理在各主机之间虚拟机的分配，以及给定主机内虚拟机的资源分配。

vCenter Server 允许使用 vSphere 的高级功能，如 VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)、VMware 高可用性 (HA) 和 VMware VMotion。

数据中心


数据中心是一种结构，在该结构中，可以向清单中添加主机及其相关虚拟机。

虚拟机

虚拟机是运行操作系统和应用程序的软件计算机，与物理机相似。多个虚拟机可在同一主机上同时运行。由 vCenter Server 管理的虚拟机也可在主机群集上运行。

图 3 显示 vSphere 基本组件之间的关系，以及如何使用 vCenter Server 管理主机和运行虚拟机。

图 3 vSphere 组件



vCenter Server 安装

安装 vCenter Server 以管理多台主机。

若要快速入门 vCenter Server 并管理设置的主机，可以在台式机或笔记本电脑上安装 vCenter Server。必须在 Windows 计算机上安装 vCenter Server，且该计算机必须能够通过网络访问 ESXi 主机。如果是供生产使用，VMware 建议将 vCenter Server 安装在专用服务器系统上。

在安装 vCenter Server 之前，确保系统满足最低硬件和软件要求。vCenter Server 需要数据库。vCenter Server 使用 Microsoft SQL Server 2005 Express，用于最多 5 台主机和 50 个虚拟机的小型部署。对于大型部署，VMware 支持多种 Oracle 和 Microsoft SQL Server 数据库。有关支持的数据库列表，请参考“vSphere 兼容性列表”。

vCenter Server 和 vSphere Client 硬件要求

vCenter Server 是一个可访问支持的数据库的物理机或虚拟机。vCenter Server 系统和 vSphere Client 计算机必须符合特定的要求。

vCenter Server 的最低要求

- CPU - 2 个 CPU
 - 处理器 - 2.0 GHz 或更快的 Intel 或 AMD 处理器。如果数据库运行在同一台计算机上，则对处理器的要求更高。
 - 内存 - 3 GB RAM。如果数据库运行在同一台计算机上，则对内存的要求更高。
- vCenter Server 包括名为 VMware VirtualCenter Management Webservices 的服务。此服务需要 128 MB 到 1.5 GB 的额外内存。VirtualCenter Management Webservices 进程在启动时分配所需内存。
- 磁盘存储 - 2 GB。如果数据库运行在同一台计算机上，则对磁盘的要求更高。
 - Microsoft SQL Server 2005 Express 的磁盘要求 - 最多需要 2 GB 的可用磁盘空间解压安装文件。在安装完成后，系统将删除约 1.5 GB 的此类文件。
 - 网络 - 建议使用千兆位连接。

请查看有关数据库硬件要求的数据库文档。如果数据库和 vCenter Server 在同一台计算机上运行，则数据库的要求是 vCenter Server 的附加要求。

vCenter Server 软件要求

确保操作系统支持 vCenter Server。

请参见 VMware vSphere 文档网站上的《兼容性列表》。

vCenter Server 必备条件

在安装 vCenter Server 前，请检查必备条件。

- 必须拥有安装 DVD，或下载安装 ISO 映像。
- 硬件必须符合 vCenter Server 硬件要求。
- 如果正在安装 vCenter Server 的计算机上安装了 VirtualCenter，则可能要升级 vCenter Server，而不是执行 vCenter Server 的全新安装。

重要事项 如果要保持现有 VirtualCenter 配置，请参见《升级指南》。

- vCenter Server 系统及其要管理的主机之间必须不存在网络地址转换 (NAT)。
- 对于 vCenter Server 的安装，VMware 建议在一个受支持的操作系统上安装捆绑的 SQL Server 2005 Express 数据库。如果已经安装 SQL Native Client，则在开始安装 vCenter Server 之前，请卸载 SQL Native Client。
- 用于安装 vCenter Server 的系统必须属于域而非工作组。如果系统属于工作组，则 vCenter Server 系统在使用诸如 vCenter Guided Consolidation 服务等功能时，将无法发现网络上可用的所有域和系统。要使用 vCenter 链接模式，应将多个 vCenter Server 系统添加到一个域中。要确定系统是属于工作组还是域，请右键单击**我的电脑**，然后依次单击**属性**和**计算机名**选项卡。“计算机名”将显示工作组标签或域标签。
- 在安装期间，计算机和域控制器之间的连接必须正常工作。
- 计算机名称不能超过 15 个字符。
- 计算机的 DNS 名称必须与计算机的实际名称相匹配。
- 确保正在安装 vCenter Server 的系统不是活动目录域控制器。
- 在每个正在运行 vCenter Server 的系统上，确保域用户帐户拥有以下权限：
 - 管理员组的成员
 - 充当操作系统的一部分
 - 作为服务登录
- 为向 vCenter Server 系统提供主机服务的 Windows 服务器分配一个静态 IP 地址和主机名。此 IP 地址必须具有有效的（内部）域名系统 (DNS) 注册，可以从所有受管 ESX 主机正确解析。
- 如果在 Windows Server 2003 SP1 上安装 vCenter Server，则安装目录的磁盘必须是 NTFS 格式，而非 FAT32 格式。
- 与任何其他网络服务器一样，vCenter Server 应当安装在具有固定 IP 地址和众所周知的 DNS 名称的计算机上，以便客户端可以可靠地访问其服务。如果使用 vCenter Server 的 DHCP 而不是静态 IP 地址，请确保 vCenter Server 计算机名称已在域名服务 (DNS) 中更新。测试此内容的一种方法为 ping 计算机名称。例如，如果计算机名称为 host-1.company.com，请在 Windows 命令提示符中运行以下命令：

```
ping host-1.company.com
```

如果可以 ping 计算机名称，则该名称已在 DNS 中更新。

安装 vCenter Server

通过 vCenter Server，可从物理或虚拟 Windows 计算机集中管理主机，并可使用诸如 VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)、VMware High Availability (HA) 和 VMware VMotion 等高级功能。

前提条件

请参见第 15 页，“vCenter Server 必备条件”。

步骤

- 1 在软件安装程序目录中，在 C:\<installer location>\ 双击 autorun.exe 文件。
- 2 单击 vCenter Server。




- 3 为安装程序选择一种语言，然后单击**确定**。
- 4 当显示“欢迎使用”屏幕时，单击**下一步**。
- 5 选择**我同意许可协议中的条款**，然后单击**下一步**。
- 6 键入用户名、组织和 vCenter Server 许可证密钥，然后单击**下一步**。

如果省略许可证密钥，则 vCenter Server 将处于评估模式，此模式允许使用完整功能集合。安装之后，可以通过使用 vSphere Client 输入许可证密钥，将 vCenter Server 转换到许可模式。

- 7 单击**安装 SQL Server 2005 Express 实例**（用于小规模部署）。


此数据库适用于最多 5 台主机和 50 个虚拟机的小型部署。




- 8 输入在登录到要安装 vCenter Server 的系统时所使用的管理员名称及密码，然后单击**下一步**。

需要在此处输入用户名和密码才能在安装后登录 vCenter Server。

- 9 选择使用 **SYSTEM** 帐户，然后单击**下一步**。



- 10 接受默认的目标文件夹，然后单击**下一步**。



- 11 选择**创建独立 VMware vCenter Server 实例**，然后单击**下一步**。
- 12 对于所安装的每个组件，请接受默认端口号，然后单击**下一步**。
如果其他服务已在使用默认端口或代理，请指定替代端口及代理信息。
- 13 单击**安装**。
安装可能需要几分钟时间。安装所选组件的过程中将显示多个进度条。
- 14 单击**完成**。

下一步

完成安装后，使用 vSphere Client 连接到 vCenter Server。

使用入门选项卡设置基本清单

连接到 vCenter Server 的 vSphere Client 中的入门选项卡提供协助您快速设置基本清单的向导。

图 4 vSphere Client 入门选项卡



在安装 vCenter Server 之后，使用入门选项卡设置基本清单涉及到以下任务：

- 创建数据中心
- 将主机添加到数据中心
- 创建虚拟机

必须有空 vCenter Server 清单，才能查看入门选项卡向导。在设置基本清单后，入门选项卡将继续提供有关清单对象的信息，但不再提供清单设置向导帮助。

启动 vSphere Client 并登录 vCenter Server

使用 vSphere Client 连接到 vCenter Server 后，可以管理 vCenter Server 及其管理的所有主机和虚拟机。

步骤

- 1 启动 vSphere Client。

双击快捷方式或选择**开始 > 程序 > VMware > VMware vSphere Client**。



- 2 以管理员身份登录 vCenter Server。
 - a 输入 IP 地址或 vCenter Server 名称。
 - b 输入 Windows 管理员用户名。
 - c 输入 Windows 管理员密码。
- 3 单击**登录**。

下一步

使用 vSphere Client 连接到 vCenter Server 后，使用**入门**选项卡创建数据中心。

创建数据中心

设置 vSphere 环境的第一步是创建数据中心。

如果是首次登录，则“清单”面板中应该没有任何清单项。

图 5 没有清单对象的 vCenter Server 和入门选项卡向导中的第一步



步骤

- 1 在“信息”面板中的入门选项卡上，按照屏幕上的说明进行操作，然后单击**创建数据中心**。这样即可创建一个数据中心。
- 2 命名该数据中心（选中数据中心并输入一个名称）。

下一步


创建数据中心后，将 ESXi 主机添加到该数据中心。

添加主机

将主机添加到数据中心后，vCenter Server 将对其进行管理。

步骤

- 1 在“清单”面板中，选择已创建的数据中心（如果未选中该数据中心）。
- 2 在入门选项卡上，按照屏幕上的说明进行操作，然后单击**添加主机**。



- a 在**主机名**字段中键入 ESXi 主机的 IP 地址或名称。
 - b 为具有选定受管主机上的管理特权的用户帐户输入用户名和密码。
- 3 单击**下一步**。
 - 4 要确认主机摘要信息，请单击**下一步**。
 - 5 将现有许可证密钥分配给主机，然后单击**下一步**。
 - 6 （可选）在 vCenter Server 控制该主机后，可选择**启用锁定模式**以禁用管理员帐户的远程访问。
选中该复选框，确保仅通过具有根特权的 vCenter Server 来管理主机。
 - 7 单击**下一步**。
 - 8 从清单对象列表选择一个位置，然后单击**下一步**。
 - 9 单击**完成**以完成主机添加。

添加主机时，vSphere Client 会在“近期任务”窗格中显示一个进度栏。添加新主机可能需要几分钟时间，而且在此过程中，“状态”百分比可能会在不同百分点处暂停。

添加新主机时，主机会显示为断开连接，直到 vCenter Server 完成任务。主机添加完成后，状态会变成已连接，指示主机连接已完成。

较早安装和设置的主机及已导入的虚拟设备将添加到由 vCenter Server 管理的清单中。

下一步

因为已将带有虚拟设备的主机添加到 vCenter Server，所以在清单中已有一个虚拟机。尝试创建新的虚拟机。

创建虚拟机


创建虚拟机类似于组装计算机。完成虚拟机创建后，必须在其上安装客户机操作系统、应用程序和 VMware Tools。

前提条件

请确保拥有准备在虚拟机上安装的操作系统的 ISO 映像及许可证。

步骤

- 1 在“清单”面板中，选择主机。
- 2 单击入门选项卡上的**创建新的虚拟机**。



- 3 选择**典型**，然后单击**下一步**。
- 4 键入虚拟机名称，然后单击**下一步**。
- 5 选择要在其中存储虚拟机文件的数据存储，然后单击**下一步**。
数据存储的大小必须足以存储虚拟机及其所有虚拟磁盘文件。
- 6 在**客户机操作系统**下，选择操作系统系列（Microsoft Windows、Linux、Novell NetWare、Solaris 或其他），然后在下拉列表中选择版本。
这是适用于虚拟机的操作系统。根据您的计划使用虚拟机的方式进行选择。

注意 向导并不会安装客户机操作系统。新建虚拟机向导使用该信息选择适当的默认值，如所需的内存量。

- 7 指定虚拟磁盘的大小，然后单击**下一步**。

输入以兆字节 (MB) 或千兆字节 (GB) 为单位的磁盘大小。默认为 8 GB。虚拟磁盘的大小必须足以存放客户机操作系统和计划安装的所有软件，还要为数据和数据增长预留空间。

- 8 在“即将完成新建虚拟机”页面上，检查您所做的选择，然后单击**完成**以创建新虚拟机。

创建虚拟机后，在其上安装客户机操作系统和 VMware Tools。有关如何安装客户机操作系统和 VMware Tools 的说明位于可通过 vSphere Client 访问的 vSphere 教程中。选择虚拟机并跟随**入门**选项卡中的链接，可以了解如何安装操作系统。

后续操作

现在已建立起了 vSphere 环境。在这里，可执行以下操作：

- 添加更多的主机和存储器以扩充容量。
- 创建和导入新虚拟机以扩充虚拟数据中心。
- 使用整合向导执行物理服务器的整合。

有关如何评估 vSphere 的功能和优点的详细信息，请转至 http://www.vmware.com/go/vi_evalresources。

vSphere 教程

vSphere 教程包含有关 vSphere 基本组件和任务的信息。

如果想要详细了解有关清单中所选对象的信息，可以通过 vSphere Client 的入门选项卡上的**了解更多信息**链接访问教程。

还可以从 vSphere Client 的**帮助**菜单访问教程。

vSphere 文档

请参阅 VMware vSphere 4.0 文档获取有关高级主机和 vCenter Server 配置的信息、生产环境大规模部署设置以及高级 vSphere 功能的信息。

vSphere 文档由 vCenter Server 和 ESXi Embedded 文档集组合而成。要访问本手册和其他文档的当前版本，请转至 VMware 网站的“vSphere 4.0 文档”页面。

索引

D

登录 vCenter Server 19

登录主机 10

E

ESXi, 设置 6

G

管理主机 8, 14

J

教程 23

Q

清单, 设置基本 18

R

入门任务 5

S

设置 ESXi 6

数据中心

创建 19

添加主机 21

V

vCenter Server, 登录 19

vSphere 13

vSphere Client

管理主机 8

启动 10, 19

vSphere Server, 管理主机 14

vSphere 文档 23

W

文档, 有关 vSphere 23

X

虚拟机

创建 22

添加第一个 11

虚拟设备, 导入 11

Z

主机

登录 10

管理 8

管理多台 12, 14

添加到数据中心 21

