

*IBM SPSS Modeler 18.4 Python Guide de  
script et d'automatisation*



**Remarque**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 483.

**Informations produit**

Cette édition s'applique à la version 18, édition 4, modification 0 de IBM® SPSS Modeler et à toutes les éditions et modifications ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

© Copyright International Business Machines Corporation .

---

# Table des matières

<b>Chapitre 1. Génération de scripts et langage de script.....</b>	<b>1</b>
Présentation de la génération de scripts.....	1
Types de script.....	1
Scripts de flux.....	1
Exemple de script de flux : apprentissage d'un réseau de neurones.....	3
Limites de taille de code Jython.....	3
Scripts autonomes.....	4
Exemple de script autonome : Enregistrement et chargement d'un modèle.....	4
Exemple de script autonome : Génération d'un modèle Sélection de fonction.....	5
Scripts de super noeud.....	5
Exemple de script de super noeud.....	6
Exécution en boucle et conditionnelle dans les flux.....	6
Bouclage dans les flux.....	7
Exécution conditionnelle dans les flux.....	10
Exécution et interruption de scripts.....	12
Recherche et remplacement.....	12
<b>Chapitre 2. Langage de script.....</b>	<b>15</b>
Présentation du langage de script.....	15
Python et Jython.....	15
Scripts Python.....	16
Opérations.....	16
Listes.....	16
Chaînes.....	17
Remarques.....	19
Syntaxe des instructions.....	19
Identificateurs.....	19
Blocs de code.....	20
Transmission d'arguments à un script.....	20
Exemples.....	21
Méthodes mathématiques.....	21
Utilisation des caractères non ASCII.....	23
Programmation orientée objet.....	24
Définition d'une classe.....	24
Création d'une instance de classe.....	25
Ajout d'attributs à une instance de classe.....	25
Définition d'attributs de classe et de méthodes.....	25
Variables masquées.....	26
Héritage.....	26
<b>Chapitre 3. Génération de scripts dans IBM SPSS Modeler.....</b>	<b>27</b>
Types de scripts.....	27
Flux, flux super noeud et diagrammes.....	27
Flux.....	27
Flux super noeud.....	27
Diagrammes.....	27
Exécution d'un flux.....	28
Contexte de scriptage).....	28
Référence aux noeuds existants.....	29
Recherche de noeuds.....	29

Définition des propriétés.....	30
Création de noeuds et modification de flux.....	31
Création de noeuds.....	31
Création et suppression de liens entre les noeuds.....	32
Importation, remplacement et suppression de noeuds.....	33
Traversée des noeuds d'un flux.....	34
Effacement ou suppression d'éléments.....	35
Informations sur les noeuds.....	35
<b>Chapitre 4. API de scriptage.....</b>	<b>39</b>
Introduction à l'API de scriptage.....	39
Exemple 1 : recherche de noeuds à l'aide d'un filtre personnalisé.....	39
Exemple 2 : Permettre aux utilisateurs d'obtenir les informations relatives au fichier ou au répertoire correspondant à leurs privilèges.....	39
Métadonnées : informations sur les données.....	40
Accès aux objets générés.....	43
Gestion des erreurs.....	44
Paramètres de flux, de session et de super noeud.....	45
Valeurs globales.....	48
Utilisation de plusieurs flux : scripts autonomes.....	49
<b>Chapitre 5. Conseils de génération de scripts.....</b>	<b>51</b>
Modification de l'exécution d'un flux.....	51
Bouclage dans les noeuds.....	51
Accès aux objets du référentiel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.....	51
Génération d'un mot de passe codé.....	54
Vérification des scripts.....	54
Génération de scripts à partir de la ligne de commande.....	54
Compatibilité avec les versions précédentes.....	55
accès aux résultats d'exécution de flux.....	55
Modèle de contenu de table.....	56
Modèle de contenu XML.....	57
Modèle de contenu JSON.....	59
Modèle de contenu de statistiques par colonne et modèle de contenu de statistiques par paire....	61
<b>Chapitre 6. Arguments de ligne de commande.....</b>	<b>65</b>
Appel du logiciel.....	65
Utilisation des arguments de ligne de commande.....	65
Arguments système.....	66
Arguments de paramètre.....	67
Arguments de connexion au serveur.....	68
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion.....	70
Arguments de connexion au IBM SPSS Analytic Server.....	70
Combinaison de plusieurs arguments.....	71
<b>Chapitre 7. Référence sur les propriétés.....</b>	<b>73</b>
Présentation des références de propriété.....	73
Syntaxe des propriétés.....	73
Exemples de propriétés de noeud et de flux.....	75
Présentation des propriétés de noeud.....	75
Propriétés communes des noeuds.....	76
<b>Chapitre 8. Propriétés du flux.....</b>	<b>77</b>
<b>Chapitre 9. Propriétés des noeuds source.....</b>	<b>83</b>
Propriétés communes aux noeuds source.....	83

Propriétés de asimport.....	90
Propriétés du noeud cognosimport.....	91
propriétés de databasenode.....	95
Propriétés de datacollectionimportnode.....	96
Propriétés de excelimportnode.....	100
Propriétés de extensionimportnode.....	101
Propriétés de fixedfilenode.....	104
Propriétés du noeud gsdata_import.....	108
Propriétés jsonimportnode.....	108
Propriétés de sasimportnode.....	109
Propriétés de simgennode.....	109
Propriétés de statisticsimportnode.....	111
Propriétés du noeud tm1odataimport.....	111
Propriétés du noeud tm1import (obsolètes).....	112
Propriétés du noeud twcimport.....	113
propriétés de userinputnode.....	114
Propriétés de variablefilenode.....	115
Propriétés de xmlimportnode.....	121

## **Chapitre 10. Propriétés des noeuds d'opérations sur les lignes..... 123**

Propriétés de appendnode.....	123
propriétés de aggregatenode.....	123
propriétés de balancenode.....	125
Propriétés cplexoptnode.....	125
Propriétés derive_stbnode.....	129
propriétés de distinctnode.....	131
Propriétés de extensionprocessnode.....	133
propriétés de mergenode.....	134
propriétés de rfmaggregatenode.....	136
propriétés de samplenode.....	139
propriétés de selectnode.....	141
propriétés de sortnode.....	142
Propriétés de spacetimeboxes.....	142
Propriétés streamingtimeseries.....	144

## **Chapitre 11. Propriétés des noeuds d'opérations sur les champs.....155**

Propriétés de anonymizenode.....	155
Propriétés de autodataprepnnode.....	156
astimeintervalsnode, propriétés.....	160
propriétés de binningnode.....	161
propriétés de derivenode.....	164
propriétés de ensemblenode.....	168
propriétés de fillernode.....	169
propriétés de filternode.....	170
propriétés de historynode.....	171
propriétés de partitionnode.....	172
propriétés de reclassifynode.....	173
propriétés de reordernode.....	174
reprojectnode, propriétés.....	175
propriétés de restructurenode.....	175
propriétés de rfmanalysisnode.....	176
propriétés de settoflagnode.....	178
Propriétés de statisticstransformnode.....	179
Propriétés timeintervalsnode (obsolètes).....	179
propriétés de transposenode.....	186
propriétés de typenode.....	188

<b>Chapitre 12. Propriétés des noeuds Graphiques.....</b>	<b>197</b>
Propriétés communes aux noeuds Graphiques.....	197
Propriétés de collectionnode.....	198
Propriétés de distributionnode.....	199
Propriétés de evaluationnode.....	200
Propriétés de graphboardnode.....	202
Propriétés de histogramnode.....	207
Propriétés mapvisualization.....	208
Propriétés de multiplotnode.....	213
Propriétés de plotnode.....	214
Propriétés de timeplotnode.....	217
Propriétés eplotnode.....	218
Propriétés de tsnode.....	219
Propriétés de webnode.....	221
<b>Chapitre 13. Propriétés des noeuds de modélisation.....</b>	<b>223</b>
Propriétés communes des noeuds de modélisation.....	223
Propriétés de anomalydetectionnode.....	224
Propriétés de apriorinode.....	226
associationrulesnode, propriétés.....	227
propriétés autotoclassifiernode.....	230
Définition des propriétés de l'algorithme.....	233
Propriétés du noeud de cluster automatique.....	233
propriétés de autonumericnode.....	235
Propriétés de bayesnetnode.....	237
Propriétés de c50node.....	240
Propriétés de carmanode.....	241
propriétés de cartnode.....	243
propriétés de chaidnode.....	246
propriétés de coxregnode.....	248
Propriétés de decisionlistnode.....	251
Propriétés de discriminantnode.....	252
Propriétés de extensionmodelnode.....	255
propriétés de factornode.....	257
propriétés de featureselectionnode.....	259
propriétés de genlinnode.....	262
propriétés glmnode.....	267
propriétés gle.....	272
propriétés de kmeansnode.....	279
propriétés de kmeansasnode.....	280
propriétés de knnnode.....	281
propriétés de kohonenode.....	283
Propriétés de linearnode.....	284
Propriétés de linearasnode.....	286
propriétés de logregnode.....	288
propriétés de lsvmnode.....	293
propriétés de neuralnetnode.....	294
propriétés de neuralnetworknode.....	297
propriétés de questnode.....	300
propriétés randomtrees.....	302
propriétés de regressionnode.....	305
propriétés de sequencenode.....	307
propriétés de slrmnode.....	309
propriétés statisticsmodelnode.....	310
propriétés de stpnode.....	310
propriétés de svmnode.....	316

Propriétés de tcmnode.....	318
propriétés ts.....	323
Propriétés de treeas.....	334
Propriétés de twostepnode.....	337
Propriétés de twostepAS.....	338

## **Chapitre 14. Propriétés des noeuds de nugget de modèle..... 341**

Propriétés de applyanomalydetectionnode.....	341
Propriétés de applyapriorinode.....	341
Propriétés de applyassociationrulesnode.....	342
Propriétés de applyautoclassifiernode.....	343
Propriétés de applyautoclusternode.....	344
Propriétés de applyautonumericnode.....	344
Propriétés de applybayesnetnode.....	345
Propriétés de applyc50node.....	345
Propriétés de applycarmanode.....	346
Propriétés de applycartnode.....	346
Propriétés de applychaidnode.....	346
Propriétés de applycoxregnode.....	347
Propriétés de applydecisionlistnode.....	347
Propriétés de applydiscriminantnode.....	348
Propriétés de applyextension.....	348
Propriétés de applyfactornode.....	350
Propriétés de applyfeatureselectionnode.....	350
Propriétés de applygeneralizedlinearnode.....	350
Propriétés de applyglmnode.....	351
Propriétés de applygle.....	352
Propriétés applygmm.....	352
Propriétés de applykmeansnode.....	352
Propriétés de applyknnnode.....	352
Propriétés de applykohonennode.....	353
Propriétés de applylinearnode.....	353
Propriétés de applylinearasnode.....	353
Propriétés de applylogregnode.....	354
Propriétés de applysvmnode.....	354
Propriétés de applyneuralnetnode.....	354
Propriétés de applyneuralnetworknode.....	355
Propriétés de applyocsvmnode.....	356
Propriétés de applyquestnode.....	356
Propriétés de applyrandomtrees.....	357
Propriétés de applyregressionnode.....	358
propriétés de applyselflearningnode.....	358
Propriétés de applysequencenode.....	358
Propriétés de applysvmnode.....	359
Propriétés de applystpnode.....	359
Propriétés de applytcmnode.....	359
Propriétés d'applyts.....	359
Propriétés applytimeseriesnode (obsolètes).....	360
Propriétés de applytreeas.....	360
Propriétés de applytwostepnode.....	361
Propriétés de applytwostepAS.....	361
Propriétés de applyxgboosttreenode.....	361
propriétés de applyxgboostlinearnode.....	362
Propriétés de hdbscannugget.....	362
Propriétés de kdeapply.....	362

## **Chapitre 15. Propriétés des noeuds de modélisation de base de données..... 363**

Propriétés du noeud pour la modélisation Microsoft.....	363
Propriétés des noeuds modélisation Microsoft.....	363
Propriétés du nugget de modèle Microsoft.....	365
Propriétés du noeud pour la modélisation Oracle.....	368
Propriétés du noeud de modélisation Oracle.....	368
Propriétés du nugget de modèle Oracle.....	375
Propriétés du noeud pour la modélisation IBM Netezza Analytics.....	376
Propriétés des noeuds modélisation Netezza.....	376
Propriétés du nugget de modèle Netezza.....	392
<b>Chapitre 16. Propriétés des noeuds de sortie.....</b>	<b>395</b>
Propriétés de analysisnode.....	395
propriétés de dataauditnode.....	396
Propriétés de extensionoutputnode.....	398
propriétés de kdeexport.....	400
propriétés de matrixnode.....	401
propriétés de meansnode.....	403
propriétés de reportnode.....	405
propriétés de setglobalsnode.....	407
Propriétés de simevalnode.....	408
Propriétés de simfitnode.....	409
propriétés de statisticsnode.....	409
Propriétés de statisticsoutputnode.....	411
propriétés de tablenode.....	411
propriétés de transformnode.....	414
<b>Chapitre 17. Propriétés du noeud d'exportation.....</b>	<b>417</b>
Propriétés communes des noeuds Exportation.....	417
Propriétés de asexport.....	417
Propriétés cognosexportnode.....	418
propriétés de databaseexportnode.....	420
Propriétés de datacollectionexportnode.....	425
Propriétés de excelexportnode.....	426
Propriétés de extensionexportnode.....	427
Propriétés jsonexportnode.....	428
Propriétés de outputfilenode.....	429
Propriétés de sasexportnode.....	430
Propriétés de statisticsexportnode.....	430
Propriétés du noeud tm1odataexport.....	431
Propriétés du noeud tm1export (obsolètes).....	433
Propriétés de xmlexportnode.....	435
<b>Chapitre 18. Propriétés de noeuds IBM SPSS Statistics.....</b>	<b>437</b>
Propriétés de statisticsimportnode.....	437
Propriétés de statisticstransformnode.....	437
propriétés statisticsmodelnode.....	438
Propriétés de statisticsoutputnode.....	439
Propriétés de statisticsexportnode.....	439
<b>Chapitre 19. Propriétés du noeud Python.....</b>	<b>441</b>
propriétés gmm.....	441
Propriétés hdbscannode.....	442
Propriétés de kdeamodel.....	444
propriétés de kdeexport.....	445
propriétés gmm.....	446
propriétés ocsvmnode.....	447
propriétés de rfnode.....	449

Propriétés smotencode.....	451
Propriétés de tsencode.....	452
Propriétés de xgboostlinearnode.....	454
Propriétés xgboosttreenode.....	455
<b>Chapitre 20. Propriétés du noeud Spark.....</b>	<b>459</b>
Propriétés de isotonicasnode.....	459
propriétés de kmeansasnode.....	459
Propriétés de multilayerperceptronnnode.....	460
Propriétés de xgboostasnode.....	461
<b>Chapitre 21. Propriétés de super noeud.....</b>	<b>465</b>
<b>Annexe A. Référence des noms de noeuds.....</b>	<b>467</b>
Noms des nuggets de modèle.....	467
Pour éviter les noms de modèle en double.....	469
Noms du type de sortie.....	469
<b>Annexe B. Migration du scriptage existant au scriptage Python.....</b>	<b>471</b>
Présentation de la migration de script existant.....	471
Différences générales.....	471
Contexte de scriptage).....	471
Commandes et fonctions.....	471
Littéraux et commentaires.....	472
Opérateurs.....	472
Commandes conditionnelles et de bouclage.....	473
Variables.....	474
Types de noeud, de sortie et de modèle.....	475
Noms de propriétés.....	475
Références de noeud.....	475
Extraction et définition de propriétés.....	476
Edition de flux.....	476
Opérations de noeud.....	477
Bouclage.....	477
Exécution des flux.....	478
Accès aux objets via le système de fichiers et le référentiel.....	479
Opérations de flux.....	479
Opérations de modèle.....	480
Opérations de sortie de document.....	480
Autres différences entre le scriptage existant et le scriptage Python.....	481
<b>Remarques.....</b>	<b>483</b>
Marques commerciales.....	484
Dispositions relatives à la documentation du produit.....	484
<b>Index.....</b>	<b>487</b>



---

# Chapitre 1. Génération de scripts et langage de script

## Présentation de la génération de scripts

---

La génération de scripts IBM SPSS Modeler est un outil performant pour automatiser les processus dans l'interface utilisateur. Les scripts permettent d'effectuer les mêmes opérations qu'avec la souris ou le clavier. Vous pouvez les utiliser pour automatiser les tâches dont l'exécution manuelle s'avère très répétitive et très longue.

Vous pouvez utiliser les scripts pour :

- Imposer un ordre spécifique d'exécution des noeuds dans un flux.
- Définir des propriétés pour un noeud et effectuer des calculs en utilisant un sous-ensemble du CLEM (Control Language for Expression Manipulation).
- Définir l'exécution automatique d'une séquence d'actions qui nécessite normalement l'intervention de l'utilisateur (création et test d'un modèle, par exemple).
- Mettre en place des processus complexes dans lesquels l'intervention de l'utilisateur est importante (procédures de validation croisée qui exigent la création et le test de nombreux modèles, par exemple).
- Mettre en place des processus de gestion des flux (exécution d'un flux d'apprentissage de modèle et production automatique du flux de test modèle correspondant, par exemple).

Ce chapitre offre des descriptions et des exemples de haut niveau de scripts de flux, de scripts autonomes et de scripts dans les super noeuds dans l'interface IBM SPSS Modeler. Des informations sur la syntaxe, les commandes et le langage de script vous sont fournies dans les sections suivantes.

### Remarque :

Vous ne pouvez pas importer et exécuter des scripts créés dans IBM SPSS Statistics avec IBM SPSS Modeler.

## Types de script

---

IBM SPSS Modeler utilise trois types de script :

- **Les scripts de flux** sont stockés en tant que propriété de flux et sont, par conséquent, sauvegardés et chargés avec un flux spécifique. Par exemple, vous pouvez écrire un script de flux qui automatise le processus de formation et d'application d'un nugget de modèle. Vous pouvez également préciser que lorsqu'un script particulier s'exécute, ce script doit être exécuté à la place du contenu de l'espace de travail de flux.
- **Les scripts autonomes** ne sont pas associés à un flux en particulier et sont sauvegardés dans des fichiers texte externes. Par exemple, vous pouvez utiliser un script autonome pour manipuler plusieurs flux ensemble.
- **Les scripts de super noeud** sont stockés en tant que propriété de flux de super noeud. Les scripts de super noeud sont uniquement accessibles dans les super noeuds terminaux. Vous pouvez utiliser un script de super noeud pour contrôler la séquence d'exécution des contenus de super noeuds. Pour les super noeuds qui ne sont pas terminaux (source ou processus), vous pouvez définir les propriétés du super noeud ou des noeuds qu'il contient directement dans votre script de flux.

## Scripts de flux

---

Les scripts peuvent être utilisés pour personnaliser les opérations réalisées au sein d'un flux particulier, et ils peuvent être enregistrés avec ce flux. Les scripts de flux peuvent être utilisés pour spécifier un ordre d'exécution particulier des noeuds terminaux dans un flux. La boîte de dialogue du script de flux permet d'éditer le script qui est enregistré avec le flux en cours.

Pour accéder à l'onglet du script de flux dans la boîte de dialogue Propriétés du flux :

1. Dans le menu **Outils**, choisissez :

**Propriétés du flux > Exécution**

2. Cliquez sur l'onglet **Exécution** pour utiliser les scripts du flux en cours.

Effectuez les opérations suivantes à l'aide des icônes de la barre d'outils se trouvant en haut de la boîte de dialogue du script de flux :

- Importer les contenus d'un script autonome préexistant dans la fenêtre.
- Sauvegarder un script comme fichier texte.
- Imprimer un script.
- Ajouter le script par défaut.
- Editer un script (annuler, couper, copier, coller et autres fonctions d'édition courantes).
- Exécuter entièrement le script en cours.
- Exécuter les lignes sélectionnées d'un script.
- Arrêter un script pendant l'exécution. (Cette icône est activée uniquement lorsqu'un script est en cours d'exécution.)
- Vérifier la syntaxe d'un script et, en cas d'erreurs, les afficher dans la sous-fenêtre inférieure de la boîte de dialogue.

**Remarque :** A partir de la version 16.0, SPSS Modeler utilise le langage de script Python. Toutes les versions antérieures à la version 16.0 utilisaient un langage de script propre à SPSS Modeler, appelé désormais "scriptage existant". En fonction du type de script que vous utilisez, dans l'onglet **Exécution**, sélectionnez le mode d'exécution **Par défaut (script facultatif)**, puis **Python** ou **Existant**.

Vous pouvez spécifier si un script est exécuté ou non lorsque le flux est exécuté. Pour exécuter le script chaque fois que le flux est exécuté, en respectant l'ordre d'exécution du script, sélectionnez **Exécuter ce script**. Ce paramètre permet l'automatisation au niveau du flux et l'accélération de la vitesse de création des modèles. Cependant, le paramètre par défaut est d'ignorer ce script pendant l'exécution du flux. Même si vous sélectionnez l'option **Ignorer ce script**, vous pouvez quand même exécuter ce script directement depuis la boîte de dialogue.

L'éditeur de script inclut les fonctions suivantes qui facilitent la création de script :

- Mise en évidence de la syntaxe ; les mots-clés, les valeurs littérales (telles que les chaînes et les nombres) et les commentaires sont mis en évidence.
- Numérotation des lignes.
- Mise en correspondance des blocs ; lorsque le curseur est placé au début d'un bloc de programme, le bloc de fin correspondant est également mis en évidence.
- Suggestion de saisie automatique.

Vous pouvez personnaliser les couleurs et les styles de texte utilisés par le surligneur de syntaxe via les préférences d'affichage IBM SPSS Modeler. Pour accéder aux préférences d'affichage, sélectionnez **Outils > Options > Options utilisateur**, puis cliquez sur l'onglet **Syntaxe**.

Vous pouvez accéder à une liste de suggestions syntaxiques. Pour cela, sélectionnez **Suggestion automatique** dans le menu contextuel ou appuyez sur Ctrl + Espace. Utilisez les touches du curseur pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste, puis appuyez sur Entrée pour insérer le texte sélectionné. Pour quitter le mode Suggestion automatique sans modifier le texte existant, appuyez sur Echap.

L'onglet **Débogage** affiche des messages de débogage et peut servir à évaluer l'état du script après l'exécution du script. L'onglet **Débogage** est composé d'une zone de texte en lecture seule et d'un champ de texte d'entrée sur une seule ligne. La zone de texte affiche le texte qui est envoyé soit à la sortie standard, soit à l'erreur standard par les scripts, par exemple via le texte de message d'erreur. Le champ de texte d'entrée utilise l'entrée de l'utilisateur. Cette entrée est ensuite évaluée dans le contexte du script le plus récemment exécuté dans la boîte de dialogue (appelé *contexte de création de script*). La

zone de texte contient la commande et le résultat de sortie pour que l'utilisateur ait une trace des commandes. Le champ de texte d'entrée contient toujours l'invite de commande (- -> pour le scriptage existant).

Un nouveau contexte de création de script est créé dans les circonstances suivantes :

- Un script est exécuté à l'aide du bouton **Exécuter ce script** ou **Exécuter les lignes sélectionnées**.
- Le langage de script est modifié.

Si un nouveau contexte de création de script est créé, le contenu de la zone de texte est effacé.

**Remarque :** L'exécution d'un flux en dehors de la sous-fenêtre de script ne modifie pas le contexte de script de la sous-fenêtre de script. Les valeurs des variables créées dans le cadre de cette exécution ne sont pas visibles dans la boîte de dialogue de script.

## Exemple de script de flux : apprentissage d'un réseau de neurones

Lorsqu'il est exécuté, un flux peut être utilisé pour entraîner un modèle de réseau de neurones. La procédure de test normale consiste à exécuter le noeud de modélisation pour ajouter le modèle au flux, définir les connexions appropriées et exécuter un noeud Analyse.

L'utilisation d'un script IBM SPSS Modeler permet d'automatiser le processus de test du nugget de modèle après sa création. Par exemple, le script de flux suivant pour tester le flux de démonstration `druglearn.str` (disponible dans le dossier `/Demos/streams/` sous votre installation IBM SPSS Modeler) peut être exécuté à partir de la boîte de dialogue Propriétés du flux (**Outils > Propriétés du flux > Script**):

```
stream = modeler.script.stream()
neuralnetnode = stream.findByType("neuralnetwork", None)
results = []
neuralnetnode.run(results)
appliernode = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 594, 187)
analysisnode = stream.createAt("analysis", "Drug", 688, 187)
typenode = stream.findByType("type", None)
stream.linkBetween(appliernode, typenode, analysisnode)
analysisnode.run([])
```

Les puces suivantes décrivent chaque ligne dans cet exemple de script.

- La première ligne définit une variable qui pointe vers le flux en cours.
- Ligne 2, le script recherche le noeud de création de réseau de neurones.
- Ligne 3, le script crée une liste dans laquelle les résultats d'exécution peuvent être stockés.
- Ligne 4, le nugget de modèle Réseau de neurones est créé. Il est stocké dans la liste définie à la ligne 3.
- Ligne 5, un noeud d'application de modèle est créé pour le nugget de modèle et placé dans le canevas de flux.
- Ligne 6, un noeud Analyse appelé Drug est créé.
- Ligne 7, le script recherche le noeud Typer.
- Ligne 8, le script connecte le noeud d'application de modèle créé ligne 5 entre le noeud Type et le noeud Analyse.
- Finalement, le noeud Analyse est exécuté pour produire le rapport Analyse.

Il est possible d'utiliser un script pour créer intégralement un flux à partir d'un espace de travail vierge, et exécuter ce flux.

## Limites de taille de code Jython

Jython compile chaque script en bytecode Java. Celui-ci est ensuite exécuté par la machine virtuelle Java (JVM). Toutefois, Java impose une limite au niveau de la taille des fichiers de bytecode uniques. Ainsi,

lorsque Jython tente de charger le bytecode, cela peut entraîner une panne au niveau de la machine virtuelle Java. IBM SPSS Modeler ne peut pas l'empêcher.

Veillez à utiliser les bonnes pratiques en matière de codification lorsque vous écrivez des scripts Jython (par exemple, réduisez le code dupliqué à l'aide de variables ou de fonctions pour calculer les valeurs intermédiaires courantes). Si nécessaire, vous pouvez être amené à fractionner votre code sur plusieurs fichiers source ou le définir à l'aide de modules, ceux-ci étant en effet compilés en fichiers de bytecode distincts.

## Scripts autonomes

---

Dans la boîte de dialogue Script autonome, vous pouvez créer ou éditer un script sauvegardé en tant que fichier texte. Cette boîte de dialogue indique le nom du fichier et fournit des fonctions pour charger, enregistrer, importer et exécuter des scripts.

Pour accéder à la boîte de dialogue du script autonome :

Dans le menu principal, sélectionnez :

### Outils > Script autonome

Les scripts autonomes disposent de la même barre d'outils et des mêmes options de vérification de syntaxe de script que les scripts de flux. Pour plus d'informations, voir [«Scripts de flux»](#), à la page 1.

## Exemple de script autonome : Enregistrement et chargement d'un modèle

Les scripts autonomes permettent de gérer des flux. Imaginez que vous avez deux flux : l'un qui crée un modèle et l'autre qui utilise les graphiques pour explorer l'ensemble de règles généré à partir du premier flux contenant des champs de données existants. Le script correspondant à ce cas de figure pourrait être semblable au suivant :

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()

# Modify this to the correct Modeler installation Demos folder.
# Note use of forward slash and trailing slash.
installation = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/19/Demos/"

# First load the model builder stream from file and build a model
druglearn_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/druglearn.str", True)
results = []
druglearn_stream.findByType("c50", None).run(results)

# Save the model to file
taskrunner.saveModelToFile(results[0], "rule.gm")

# Now load the plot stream, read the model from file and insert it into the stream
drugplot_stream = taskrunner.openStreamFromFile(installation + "streams/drugplot.str", True)
model = taskrunner.openModelFromFile("rule.gm", True)
modelapplier = drugplot_stream.createModelApplier(model, "Drug")

# Now find the plot node, disconnect it and connect the
# model applier node between the derive node and the plot node
derivenode = drugplot_stream.findByType("derive", None)
plotnode = drugplot_stream.findByType("plot", None)
drugplot_stream.disconnect(plotnode)
modelapplier.setPositionBetween(derivenode, plotnode)
drugplot_stream.linkBetween(modelapplier, derivenode, plotnode)
plotnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
plotnode.run([])
```

**Remarque :** Pour en savoir plus sur le langage de script en général, consultez [«Présentation du langage de script»](#), à la page 15.

## Exemple de script autonome : Génération d'un modèle Sélection de fonction

A partir d'un espace de travail vierge, cet exemple crée un flux qui génère un modèle Sélection de fonction, applique le modèle et crée un tableau répertoriant les 15 champs les plus importants pour la cible indiquée.

```
stream = modeler.script.session().createProcessorStream("featureselection",
True)

statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "Statistics
File", 150, 97)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/
customer_dbase.sav")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 258, 97)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "response_01", "Target")

featureselectionnode = stream.createAt("featureselection", "Feature
Selection", 366, 97)
featureselectionnode.setPropertyValue("top_n", 15)
featureselectionnode.setPropertyValue("max_missing_values", 80.0)
featureselectionnode.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
featureselectionnode.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
featureselectionnode.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")

stream.link(statisticsimportnode, typenode)
stream.link(typenode, featureselectionnode)
models = []
featureselectionnode.run(models)

# Assumes the stream automatically places model apply nodes in the stream
applynode = stream.findByType("applyfeatureselection", None)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", applynode.getXPosition() + 96,
applynode.getYPosition())
stream.link(applynode, tablenode)
tablenode.run([])
```

Le script crée un noeud source permettant la lecture des données, utilise un noeud type pour affecter le rôle (direction) Target au champ response\_01, puis crée et exécute un noeud Sélection de fonction. Le script connecte également les noeuds et les positionne sur le canevas de flux afin d'offrir une présentation lisible. Le nugget de modèle résultant est ensuite connecté à un noeud Table qui répertorie les 15 champs les plus importants, en fonction des propriétés selection\_mode et top\_n. Pour plus d'informations, voir [«propriétés de featureselectionnode»](#), à la page 259.

## Scripts de super noeud

Vous pouvez créer et enregistrer des scripts dans tous les super noeuds terminaux à l'aide du langage de script d'IBM SPSS Modeler. Ces scripts sont uniquement accessibles pour les super noeuds terminaux et sont souvent utilisés lors de la création de modèles de flux ou pour imposer un ordre d'exécution particulier aux contenus des super noeuds. Les scripts de super noeud permettent également d'exécuter plusieurs scripts dans un même flux.

Par exemple, imaginons que vous avez besoin de préciser l'ordre d'exécution d'un flux complexe et que votre super noeud contient plusieurs noeuds qui comprennent un noeud v. globales qui doit être exécuté avant de calculer un nouveau champ utilisé dans un noeud Tracé. Dans ce cas, vous pouvez créer un script de super noeud qui exécute d'abord le noeud v. globales. Les valeurs calculées par ce noeud, telles que la moyenne ou l'écart-type, peuvent être utilisées lorsque le noeud Tracé est exécuté.

Dans le script de super noeud, vous pouvez spécifier les propriétés du noeud de la même façon que les autres scripts. Ou alors, vous pouvez modifier et définir les propriétés de n'importe quel super noeud ou de ses noeuds encapsulés directement depuis un script de flux. Pour plus d'informations, voir [Chapitre](#)

21, «Propriétés de super noeud», à la page 465. Cette méthode fonctionne pour les super noeuds de source et de processus ainsi que pour les super noeuds terminaux.

**Remarque :** Puisque seuls les super noeuds terminaux peuvent exécuter leurs propres scripts, l'onglet Scripts de la boîte de dialogue Super noeud est uniquement accessible pour les super noeuds terminaux.

### **Pour ouvrir la boîte de dialogue de script des super noeuds depuis l'espace de travail principal :**

Sélectionnez un super noeud terminal dans le canevas de flux et, dans le menu Super noeud, choisissez :

**Script Super noeud...**

### **Pour ouvrir la boîte de dialogue de script des super noeuds depuis l'espace de travail de super noeud en zoom avant :**

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'espace de travail de super noeud et, dans le menu contextuel, sélectionnez :

**Script Super noeud...**

## **Exemple de script de super noeud**

Le script de super noeud suivant définit l'ordre dans lequel les noeuds terminaux doivent être exécutés à l'intérieur du super noeud. Cet ordre permet que le noeud v. globales soit exécuté en premier afin que les valeurs calculées par ce noeud puissent ensuite être utilisées lorsqu'un autre noeud est exécuté.

```
execute 'Set Globals'  
execute 'gains'  
execute 'profit'  
execute 'age v. $CC-pep'  
execute 'Table'
```

## **Verrouillage et déverrouillage de super noeuds**

L'exemple suivant illustre la manière dont vous pouvez verrouiller et déverrouiller un super noeud :

```
stream = modeler.script.stream()  
superNode=stream.findByID('id854RNTSD5MB')  
# unlock one super node  
print 'unlock the super node with password abcd'  
if superNode.unlock('abcd'):  
    print 'unlocked.'  
else:  
    print 'invalid password.'  
# lock one super node  
print 'lock the super node with password abcd'  
superNode.lock('abcd')
```

## **Exécution en boucle et conditionnelle dans les flux**

A compter de la version 16.0, SPSS Modeler vous permet de créer des scripts de base à partir d'un flux en sélectionnant des valeurs dans diverses boîtes de dialogue au lieu de devoir écrire des instructions directement dans le langage de script. Les deux principaux types de scripts que vous pouvez créer de cette façon sont les boucles simples et l'exécution de noeuds si une condition prédéfinie est remplie.

Vous pouvez combiner les règles d'exécution en boucle et les règles d'exécution conditionnelle dans un flux. Par exemple, vous pouvez avoir des données relatives aux ventes de voitures des fabricants du monde entier. Vous pouvez définir une boucle visant à traiter les données dans un flux, en identifiant les informations détaillées par pays de fabrication, et obtenir des résultats sous forme de graphiques montrant des informations détaillées telles que les volumes de ventes par modèle, les niveaux d'émissions par constructeur et par taille de moteur, etc. Si vous ne souhaitez analyser que

les données européennes, vous pouvez aussi ajouter au bouclage des conditions empêchant la création de graphiques pour les constructeurs basées en Amérique et en Asie.

**Remarque :** Etant donné que l'exécution conditionnelle et l'exécution en boucle sont toutes deux basées sur des scripts d'arrière-plan, elles sont uniquement appliquées à un flux complet lors de son exécution.

- **Bouclage** Vous pouvez utiliser le bouclage (exécution en boucle) pour automatiser les tâches répétitives. Par exemple, cela peut signifier ajouter un nombre de noeuds donné à un flux et modifier un paramètre de noeud à chaque fois. Vous pouvez aussi contrôler l'exécution d'un flux ou créer des branches successives un certain nombre de fois, comme dans les exemples suivants :
  - Exécuter le flux un certain nombre de fois et modifier la source à chaque fois.
  - Exécuter le flux un certain nombre de fois en modifiant la valeur d'une variable à chaque fois.
  - Exécuter le flux un certain nombre de fois en entrant un champ supplémentaire à chaque exécution.
  - Générer un modèle un certain nombre de fois et modifier son paramétrage à chaque fois.
- **Exécution conditionnelle** Cette option vous permet de contrôler l'exécution de noeuds terminaux en fonction de conditions prédéfinies ; voici des exemples :
  - Vous pouvez définir si un noeud sera exécuté ou non en fonction de la valeur true ou false d'une valeur définie.
  - Vous pouvez définir si l'exécution en boucle des noeuds sera effectuée en mode parallèle ou séquentiel.

Vous définissez l'exécution en boucle et l'exécution conditionnelle dans l'onglet Exécution de la boîte de dialogue Propriétés de flux. Les noeuds qui sont utilisés dans les exécutions en boucle ou conditionnelles sont affichés associés à un symbole supplémentaire dans le canevas de flux afin d'indiquer qu'ils prennent part à l'exécution en boucle ou conditionnelle.

Vous pouvez accéder à l'onglet Exécution de trois manières :

- En utilisant les menus situés en haut de la boîte de dialogue principale :
  1. Dans le menu Outils, sélectionnez :
    - Propriétés du flux > Exécution**
  2. Cliquez sur l'onglet Exécution pour utiliser les scripts du flux en cours.
- A partir d'un flux :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un noeud et sélectionnez **Exécution en boucle/conditionnelle**.
  2. Sélectionnez l'option de sous-menu appropriée.
- A partir de la barre d'outils graphiques située en haut de la boîte de dialogue principale, cliquez sur l'icône des propriétés de flux.

Si c'est la première fois que vous définissez les détails d'une exécution en boucle ou conditionnelle, dans l'onglet Exécution, sélectionnez le mode d'exécution **Exécution en boucle/conditionnelle** puis sélectionnez le sous-onglet **Conditionnel** ou **Bouclage**.

## Bouclage dans les flux

Le bouclage (ou exécution en boucle) vous permet d'automatiser les tâches répétitives dans les flux ; par exemple :

- Exécuter le flux un certain nombre de fois et modifier la source à chaque fois.
- Exécuter le flux un certain nombre de fois en modifiant la valeur d'une variable à chaque fois.
- Exécuter le flux un certain nombre de fois en entrant un champ supplémentaire à chaque exécution.
- Générer un modèle un certain nombre de fois et modifier son paramétrage à chaque fois.

Vous définissez les conditions à remplir dans le sous-onglet **Bouclage** de l'onglet d'exécution du flux. Pour afficher ce sous-onglet, sélectionnez le mode d'exécution **Exécution en boucle/conditionnelle**.

Les modalités d'exécution en boucle que vous définissez prendront effet lors de l'exécution du flux, si le mode d'exécution **Exécution en boucle/conditionnelle** a été défini. Vous pouvez éventuellement générer le code de script correspondant à vos besoins en boucle et le coller dans l'éditeur de script en cliquant sur **Coller ...** Dans le coin inférieur droit du sous-onglet Looping ; l'onglet principal de l'onglet Exécution change pour afficher le mode d'exécution **Par défaut (script facultatif)** avec le script dans la partie supérieure de l'onglet. Cela signifie que vous pouvez définir une structure de bouclage en utilisant les diverses options de la boîte de dialogue de bouclage avant de générer un script que vous pouvez personnaliser ultérieurement dans l'éditeur de script. Notez que lorsque vous cliquez sur **Coller ...** Toutes les exigences d'exécution conditionnelle que vous avez définies seront également affichées dans le script généré.

**Important :** Les variables de bouclage que vous définissez dans un flux SPSS Modeler peuvent être remplacées si vous exécutez le flux dans un travail IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. En effet, l'entrée de l'éditeur de travail IBM SPSS Collaboration and Deployment Services se substitue à l'entrée SPSS Modeler. Par exemple, si vous définissez une variable de bouclage dans le flux pour créer un nom du fichier de sortie différent pour chaque boucle, les fichiers sont nommés correctement dans SPSS Modeler mais sont remplacés par l'entrée fixe saisie dans l'onglet Résultat d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.

## Pour définir une boucle

1. Créez une clé d'itération pour définir la structure de bouclage principale à utiliser dans un flux. Pour plus d'informations, voir [Créer une clé d'itération](#).
2. Lorsque cela est nécessaire, définissez une ou plusieurs variables d'itération. Pour plus d'informations, voir [Créer une variable d'itération](#).
3. Les itérations et les variables que vous avez créées sont affichées dans le corps principal du sous-onglet. Par défaut, les itérations sont exécutées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Pour déplacer une itération vers le haut ou le bas de la liste, cliquez dessus pour la sélectionner puis utilisez les flèches vers le haut ou le bas situées dans la colonne de droite du sous-onglet pour modifier l'ordre.

## Création d'une clé d'itération destinée au bouclage dans les flux

Vous utilisez une clé d'itération pour définir la principale structure de bouclage à utiliser dans un flux. Par exemple, si vous analysez des ventes de voitures, vous pouvez créer un paramètre de flux *Pays de fabrication* et l'utiliser comme clé d'itération. Lorsque le flux est exécuté, cette clé est définie successivement sur chaque valeur de pays lors de chaque itération. Utilisez la boîte de dialogue Définir la clé d'itération pour configurer la clé.

Pour ouvrir la boîte de dialogue, sélectionnez **Clé d'itération ...** Dans le coin inférieur gauche du sous-onglet Looping, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel noeud du flux et sélectionnez **Exécution en boucle / conditionnelle > Définir une clé d'itération (zones)** ou **Exécution en boucle / conditionnelle > Définir la clé d'itération (valeurs)**. Si vous ouvrez la boîte de dialogue à partir du flux, certains des champs peuvent avoir été renseignés automatiquement (par exemple, le nom du noeud).

Pour définir une clé d'itération, renseignez les champs suivants :

**Itérer sur.** Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Paramètre de flux - Champs.** Utilisez cette option pour créer une boucle qui définit la valeur d'un paramètre de flux existant successivement sur chaque champ spécifié.
- **Paramètre de flux - Valeurs.** Utilisez cette option pour créer une boucle qui définit la valeur d'un paramètre de flux existant successivement sur chaque valeur spécifiée.
- **Propriété de noeud - Champs.** Utilisez cette option pour créer une boucle qui définit la valeur d'une propriété de noeud successivement sur chaque champ spécifié.
- **Propriété de noeud - Valeurs.** Utilisez cette option pour créer une boucle qui définit la valeur d'une propriété de noeud successivement sur chaque valeur spécifiée.

**Élément à définir.** Sélectionnez l'élément dont la valeur sera définie à chaque exécution de la boucle. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Paramètre.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Paramètre de flux - Champs** ou **Paramètres de flux - Valeurs**. Sélectionnez le paramètre requis dans la liste disponible.
- **Noeud.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Propriété de noeud - Champs** ou **Propriété de noeud - Valeurs**. Sélectionnez le noeud pour lequel vous souhaitez définir une boucle. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de noeud et choisissez le noeud souhaité ; si la liste contient trop de noeuds, vous pouvez la filtrer afin de n'afficher que certains types de noeuds en sélectionnant l'une des catégories suivantes : Source, Processus, Graphique, Modélisation, Sortie, Exporter ou Appliquer les noeuds modèle.
- **Propriété.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Propriété de noeud - Champs** ou **Propriété de noeud - Valeurs**. Sélectionnez la propriété du noeud dans la liste disponible.

**Champs à utiliser.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Paramètre de flux - Champs** ou **Propriété de noeud - Champs**. Sélectionnez le ou les champs (dans un noeud) à utiliser pour fournir les valeurs d'itération. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Noeud.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Paramètre de flux - Champs**. Sélectionnez le noeud qui contient les détails pour lesquels vous souhaitez définir une boucle. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de noeud et choisissez le noeud souhaité ; si la liste contient trop de noeuds, vous pouvez la filtrer afin de n'afficher que certains types de noeuds en sélectionnant l'une des catégories suivantes : Source, Processus, Graphique, Modélisation, Sortie, Exporter ou Appliquer les noeuds modèle.
- **Liste de champs.** Cliquez sur le bouton de listage dans la colonne de droite pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les champs, au sein de laquelle vous sélectionnez les champs du noeud qui fourniront les données d'itération. Consultez [«Sélection de champs pour les itérations»](#), à la page 10 pour plus d'informations.

**Valeur à utiliser.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Paramètre de flux - Valeurs** ou **Propriété de noeud - Valeurs**. Sélectionnez la ou les valeurs du champ sélectionné à utiliser comme valeurs d'itération. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

- **Noeud.** Uniquement disponible si vous sélectionnez **Paramètre de flux - Valeurs**. Sélectionnez le noeud qui contient les détails pour lesquels vous souhaitez définir une boucle. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de noeud et choisissez le noeud souhaité ; si la liste contient trop de noeuds, vous pouvez la filtrer afin de n'afficher que certains types de noeuds en sélectionnant l'une des catégories suivantes : Source, Processus, Graphique, Modélisation, Sortie, Exporter ou Appliquer les noeuds modèle.
- **Liste de champs.** Sélectionnez le champ du noeud qui fournira les données d'itération.
- **Liste de valeurs.** Cliquez sur le bouton de listage dans la colonne de droite pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner les valeurs, au sein de laquelle vous sélectionnez les valeurs du noeud qui fourniront les données d'itération.

## Création d'une variable d'itération destinée au bouclage dans les flux

Vous pouvez utiliser les variables d'itération pour modifier les valeurs des paramètres ou propriétés de flux des noeuds sélectionnés dans un flux à chaque fois exécution d'une boucle. Par exemple, si la boucle de flux analyse les données de ventes de voitures et utilise *Pays de fabrication* comme clé d'itération, vous pouvez obtenir en sortie un graphique montrant les ventes par modèle et un autre graphique montrant les informations sur les émissions de gaz d'échappement. Dans cet exemple, vous pouvez créer des variables d'itération créant de nouveaux titres pour les graphiques résultants, tels que *Emissions des véhicules suédois* et *Ventes de voitures japonaises par modèle*. Utilisez la boîte de dialogue Définir la variable d'itération pour configurer les variables dont vous avez besoin.

Pour ouvrir la boîte de dialogue, sélectionnez **Ajouter une variable ...** Dans le coin inférieur gauche du sous-onglet Looping, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel noeud du flux et sélectionnez: **Exécution en boucle / conditionnelle > Définir une variable d'itération**.

Pour définir une variable d'itération, renseignez les champs suivants :

**Modifier.** Sélectionnez le type d'attribut à modifier. Vous avez le choix entre **Paramètre de flux** et **Propriété de noeud**.

- Si vous sélectionnez **Paramètre de flux**, choisissez le paramètre qui vous convient, puis, à l'aide de l'une des options suivantes (si elle est disponible dans le flux), définissez la valeur que devra avoir le paramètre avec chaque itération de la boucle :
  - **Variable globale.** Sélectionnez la variable globale que le paramètre de flux devra avoir comme valeur.
  - **Cellule de table de résultats.** Pour définir le paramètre de flux qui devra constituer la valeur d'une cellule de table de résultats, sélectionnez la table dans la liste et entrez les **Ligne** et **Colonne** à utiliser.
  - **Saisir manuellement.** Sélectionnez cette option si vous souhaitez entrer manuellement une valeur que ce paramètre devra prendre à chaque itération. Lorsque vous revenez au sous-onglet Bouclage, une nouvelle colonne est créée et vous permet de saisir le texte requis.
- Si vous sélectionnez **Propriété de noeud**, sélectionnez le noeud requis et l'une de ses propriétés, puis définissez la valeur à utiliser pour cette propriété. Définissez la nouvelle valeur de propriété à l'aide de l'une des options suivantes :
  - **Seul.** La valeur de propriété utilisera la valeur de la clé d'itération. Consultez «[Création d'une clé d'itération destinée au bouclage dans les flux](#)», à la [page 8](#) pour plus d'informations.
  - **Comme préfixe à la racine.** Utilisez la valeur de la clé d'itération comme préfixe de ce que vous entrez dans le champ **Racine**.
  - **Comme suffixe à la racine.** Utilisez la valeur de la clé d'itération comme suffixe de ce que vous entrez dans le champ **Racine**.

Si vous sélectionnez l'option de préfixe ou de suffixe, vous êtes invité à ajouter un texte supplémentaire dans le champ **Racine**. Par exemple, si la valeur de la clé d'itération est *Pays de fabrication* et que vous sélectionnez **Comme préfixe à la racine**, vous pouvez entrer *- ventes par modèle* dans ce champ.

## Sélection de champs pour les itérations

Lorsque vous créez des itérations, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs champs à l'aide de la boîte de dialogue Sélectionner les champs.

**Trier par** Vous pouvez trier les champs disponibles à afficher en sélectionnant l'une des options suivantes :

- **Naturel** Permet d'afficher l'ordre dans lequel les champs ont été transmis via le flux de données dans le noeud actuel.
- **Nom** Permet de trier les champs à afficher dans l'ordre alphabétique.
- **Type** Permet d'afficher les champs triés par niveau de mesure. Cette option est utile lors de la sélection de champs avec un niveau de mesure particulier.

Sélectionnez les champs un par un dans la liste, ou utilisez la méthode de sélection Maj+clic ou Ctrl+clic pour sélectionner plusieurs champs. Vous pouvez également utiliser les boutons situés en dessous de la liste pour sélectionner des groupes de champs en fonction de leur niveau de mesure, ou pour sélectionner ou désélectionner tous les champs du tableau.

Notez que les champs disponibles en sélection sont filtrés pour n'afficher que ceux qui conviennent au paramètre de flux ou à la propriété de noeud que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez un paramètre de flux possédant un type de stockage Chaîne, seuls les champs possédant le même type de stockage sont affichés.

## Exécution conditionnelle dans les flux

L'exécution conditionnelle vous permet de contrôler l'exécution des noeuds terminaux en définissant des conditions pour le contenu du flux ; voici des exemples :

- Vous pouvez définir si un noeud sera exécuté ou non en fonction de la valeur true ou false d'une valeur définie.

- Vous pouvez définir si l'exécution en boucle des noeuds sera effectuée en mode parallèle ou séquentiel.

Vous définissez les conditions à remplir dans le sous-onglet **Conditionnel** de l'onglet d'exécution du flux. Pour afficher ce sous-onglet, sélectionnez le mode d'exécution **Exécution en boucle/conditionnelle**.

Les modalités d'exécution conditionnelle que vous définissez prendront effet lors de l'exécution du flux, si le mode d'exécution **Exécution en boucle/conditionnelle** a été défini. Vous pouvez éventuellement générer le code de script pour vos exigences d'exécution conditionnelle et le coller dans l'éditeur de script en cliquant sur **Coller ...** Dans le coin inférieur droit du sous-onglet Conditionnel ; l'onglet principal de l'onglet Exécution change pour afficher le mode d'exécution **Par défaut (script facultatif)** avec le script dans la partie supérieure de l'onglet. Cela signifie que vous pouvez définir les conditions en utilisant les diverses options de la boîte de dialogue de bouclage avant de générer un script que vous pouvez personnaliser ultérieurement dans l'éditeur de script. Notez que lorsque vous cliquez sur **Coller ...** Toutes les exigences de bouclage que vous avez définies seront également affichées dans le script généré.

Pour définir une condition :

1. Dans la colonne de droite du sous-onglet Conditionnel, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle



condition pour ouvrir la boîte de dialogue **Ajout d'une instruction d'exécution conditionnelle**. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier la condition qui doit être remplie pour que le noeud soit exécuté.

2. Dans la boîte de dialogue **Ajout d'une instruction d'exécution conditionnelle**, indiquez les informations suivantes :

- a. **Noeud**. Sélectionnez le noeud pour lequel vous souhaitez définir une exécution conditionnelle. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de noeud et choisissez le noeud souhaité ; si la liste contient trop de noeuds, vous pouvez la filtrer afin d'afficher les noeuds en fonction de l'une des catégories suivantes : Exporter, Graphique, Modélisation ou Noeud sortie.
- b. **Condition basée sur**. Indiquez la condition qui doit être remplie pour que le noeud soit exécuté. Vous avez le choix entre quatre options : **Paramètre de flux**, **Variable globale**, **Cellule de table de résultats** ou **Toujours vraie**. Les détails que vous entrez dans la moitié inférieure de la boîte de dialogue sont définis par la condition que vous choisissez.
  - **Paramètre de flux**. Sélectionnez le paramètre dans la liste disponible, puis sélectionnez l'**opérateur** de ce paramètre ; par exemple, l'opérateur peut être Supérieur à, Egal, Inférieur à, Entre, etc. Vous entrez ensuite la **valeur** ou les valeurs minimale et maximale, selon l'opérateur.
  - **Variable globale**. Sélectionnez la variable dans la liste disponible ; il peut s'agir par exemple de Moyenne, Somme, Valeur minimale, Valeur maximale ou Ecart type. Sélectionnez ensuite l'**opérateur** et les valeurs requises.
  - **Cellule de table de résultats**. Sélectionnez le noeud table dans la liste disponible, puis sélectionnez la **ligne** et la **colonne** dans la table. Sélectionnez ensuite l'**opérateur** et les valeurs requises.
  - **Toujours vraie**. Sélectionnez cette option si le noeud doit toujours être exécuté. Si vous sélectionnez cette option, il n'y a aucun autre paramètre à sélectionner.

3. Répétez les étapes 1 et 2 aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez configuré toutes les conditions souhaitées. Le noeud que vous avez sélectionné et la condition à remplir pour que le noeud soit exécuté sont affichés dans le corps principal du sous-onglet dans les colonnes **Exécuter un noeud** et **Si cette condition est vraie**.

4. Par défaut, les noeuds et conditions sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Pour déplacer un noeud et une condition vers le haut ou le bas de la liste, cliquez dessus pour le sélectionner puis utilisez les flèches vers le haut ou le bas situées dans la colonne de droite du sous-onglet pour modifier l'ordre.

En outre, vous pouvez définir les options suivantes au bas du sous-onglet Conditionnel :

- **Évaluer tout dans l'ordre.** Sélectionnez cette option pour évaluer les conditions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le sous-onglet. Les noeuds pour lesquels les conditions ont la valeur "True" sont tous exécutés une fois toutes les conditions évaluées.
- **Exécuter un à un.** Uniquement disponible si **Évaluer tout dans l'ordre** est sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, si une condition est évaluée comme ayant la valeur "True", le noeud associé à cette condition est exécuté avant que la condition suivante ne soit évaluée.
- **Évaluer jusqu'au premier résultat.** Lorsque vous sélectionnez cette option, seul le premier noeud qui renvoie une évaluation "True" à partir des conditions spécifiées s'exécute.

## Exécution et interruption de scripts

---

Plusieurs manières d'exécuter les scripts sont disponibles. Par exemple, dans la boîte de dialogue du script de flux ou du script autonome, le bouton « Exécuter ce script » permet d'exécuter l'intégralité du script :



Figure 1. Bouton Exécuter ce script

Le bouton « Exécuter les lignes sélectionnées » exécute une ligne unique ou un bloc de lignes adjacentes que vous avez sélectionnées dans le script :



Figure 2. Bouton Exécuter les lignes sélectionnées

Pour exécuter un script, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquer sur le bouton « Exécuter ce script » ou sur le bouton « Exécuter les lignes sélectionnées » dans la boîte de dialogue du script de flux ou du script autonome.
- Exécutez un flux dans lequel la méthode d'exécution par défaut est **Exécuter ce script**.
- Utilisez l'indicateur -execute au démarrage en mode interactif. Pour plus d'informations, voir «Utilisation des arguments de ligne de commande», à la page 65.

**Remarque :** Un script associé à un super noeud est exécuté en même temps que ce dernier si vous avez sélectionné **Exécuter ce script** dans la boîte de dialogue de script du super noeud.

### Interruption de l'exécution d'un script

Dans la boîte de dialogue du script de flux, le bouton rouge d'arrêt est activé pendant l'exécution du script. Ce bouton permet d'abandonner l'exécution du script et de tout flux actuel.

## Recherche et remplacement

---

La boîte de dialogue Rechercher/Remplacer est disponible aux emplacements où vous modifier un script ou le texte d'une expression, par exemple l'éditeur de script ou le générateur d'expression CLEM, ou encore lors de la définition d'un modèle dans le noeud Rapport. Lorsque vous éditez du texte dans l'un de ces champs, appuyez sur **Ctrl+F** pour accéder à la boîte de dialogue, en vous assurant que le curseur est centré sur une zone de texte. Si vous travaillez dans un noeud Remplacer, par exemple, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue depuis toute zone de texte de l'onglet Paramètres, ou depuis le champ de texte du générateur d'expression.

1. Lorsque le curseur se trouve sur une zone de texte, appuyez sur **Ctrl+F** pour accéder à la boîte de dialogue Rechercher/Remplacer.
2. Entrez le texte que vous souhaitez rechercher ou faites un choix dans la liste déroulante des éléments récemment consultés.
3. Saisissez éventuellement un texte de remplacement.

4. Cliquez sur **Suivant** pour lancer la recherche.
5. Cliquez sur **Remplacer** pour remplacer la sélection en cours, ou **Remplacer tout** pour mettre à jour certaines instances ou les instances sélectionnées.
6. La boîte de dialogue se ferme après chaque opération. Appuyez sur F3 depuis toute zone de texte pour répéter la dernière opération de recherche ou sur Ctrl+F pour accéder de nouveau à la boîte de dialogue.

### Options de recherche

**Respecter la casse.** Spécifie si l'opération de recherche est sensible à la casse ; par exemple, si *myvar* correspond à *myVar*. Le texte de remplacement est toujours inséré exactement tel qu'il a été saisi, quel que soit le réglage de ce paramètre.

**Mot entier.** Spécifie si l'opération de recherche doit porter sur le texte inséré dans des mots. Si cette option est sélectionnée, par exemple, une recherche portant sur *spider* ne produira pas la réponse *spiderman* ou *spider-man*.

**Caractères génériques.** Spécifie si la syntaxe des caractères génériques est utilisée (voir la section suivante). Lorsqu'elle est sélectionnée, l'option **Mot entier** est désactivée et sa valeur est ignorée.

**Texte sélectionné.** Contrôle la portée de la recherche lorsque vous utilisez l'option **Remplacer tout**.

### Syntaxe des caractères génériques

Les caractères génériques vous permettent de rechercher des caractères spéciaux tels que les tabulations ou les sauts de ligne, des classes ou des intervalles de caractères telles que *a* à *d*, toute valeur numérique ou non et les limites telles que le début ou la fin d'une ligne. Les types d'expression suivants sont pris en charge :

Tableau 1. Correspondances de caractères	
Caractères	Correspondances
x	Le caractère x
\\	Le caractère barre oblique inversée
\On	Le caractère présentant la valeur octale On (0 <= n <= 7)
\Onn	Le caractère présentant la valeur octale Onn (0 <= n <= 7)
\Omnn	Le caractère présentant la valeur octale Omnn (0 <= m <= 3, 0 <= n <= 7)
\xhh	Le caractère présentant la valeur hexadécimale Oxhh
\uhhhh	Le caractère présentant la valeur hexadécimale Oxhhhh
\t	Le caractère tabulation ('\u0009')
\n	Le caractère saut de ligne (retour à la ligne) ('\u000A')
\r	Le caractère retour chariot ('\u000D')
\f	Le caractère alimentation de formulaire ('\u000C')
\a	Le caractère alerte (sonnerie) ('\u0007')
\e	Le caractère d'échappement ('\u001B')
\cx	Le caractère de contrôle correspondant à x

Tableau 2. Classes de caractères correspondantes	
Classes de caractères	Correspondances
[abc]	a, b ou c (classe simple)

Tableau 2. Classes de caractères correspondantes (suite)

Classes de caractères	Correspondances
[^abc]	Tout caractère excepté a, b ou c (soustraction)
[a-zA-Z]	Caractères de a à z ou de A à Z compris (intervalle)
[a-d[m-p]]	Caractères de a à d ou de m à p (union). Cette option peut aussi être spécifiée comme [a-dm-p]
[a-z&&[def]]	Caractères de a à z ainsi que d, e ou f (intersection)
[a-z&&[^bc]]	Caractères de a à z à l'exception de b et c (soustraction). Cette option peut aussi être spécifiée comme [ad-z]
[a-z&&[^m-p]]	Caractères de a à z, mais pas de m à p (soustraction). Cette option peut aussi être spécifiée comme [a-lq-z]

Tableau 3. Classes de caractères prédéfinies

Classes de caractères prédéfinies	Correspondances
.	Tout caractère (peut correspondre ou non aux terminaisons de ligne)
\d	Tout chiffre : [0-9]
\D	Un caractère non numérique : [^0-9]
\s	Un espace blanc : [\t\n\x0B\f\r]
\S	Un espace non blanc : [^\s]
\w	Un mot : [a-zA-Z_0-9]
\W	Un caractère non alphanumérique : [^\w]

Tableau 4. Correspondances de limites

Correspondances de limites	Correspondances
^	Le début d'une ligne
\$	La fin d'une ligne
\b	Une limite de mot
\B	Une limite autre que celle d'un mot
\A	Le début de la saisie
\Z	La fin de la saisie à l'exception de la terminaison finale éventuelle
\z	La fin de la saisie

---

# Chapitre 2. Langage de script

## Présentation du langage de script

---

La fonction de scriptage (génération de scripts) pour IBM SPSS Modeler vous permet de créer des scripts qui fonctionnent sur l'interface utilisateur SPSS Modeler, manipulent des objets de sortie et exécutent la syntaxe de commande. Vous pouvez exécuter des scripts directement depuis SPSS Modeler.

Les scripts d'IBM SPSS Modeler sont écrits dans le langage de script Python. L'implémentation Java de Python qui est utilisée par IBM SPSS Modeler est appelée Jython. Le langage de script est composé des fonctions suivantes :

- un format pour le référencement des noeuds, des flux, des projets, des sorties, ainsi que d'autres objets IBM SPSS Modeler ;
- Un ensemble d'instructions ou de commandes de script qui permettent de manipuler ces objets.
- Un langage d'expression de script pour le paramétrage des valeurs des variables, paramètres et autres objets.
- Une prise en charge des commentaires, des lignes incomplètes et des blocs de texte littéral.

Les sections suivantes décrivent le langage de script Python, l'implémentation Jython de Python et la syntaxe de base pour s'initier au scriptage dans IBM SPSS Modeler. Des informations sur les propriétés et commandes spécifiques vous sont fournies dans les sections suivantes.

## Python et Jython

---

Jython est une implémentation du langage de script Python, qui est écrit dans le langage Java et intégré à la plateforme Java. Python est un puissant langage de script orienté objet. Jython est utile car il offre les fonctions de productivité d'un langage de script abouti et, contrairement à Python, s'exécute dans tout environnement prenant en charge une machine virtuelle Java (JVM). Ainsi, les bibliothèques Java de la machine virtuelle Java peuvent être utilisées lorsque vous écrivez des programmes. Avec Jython, vous pouvez tirer profit de cette différence et utiliser la syntaxe ainsi que la plupart des fonctions du langage Python.

En tant que langage de script, Python (et son implémentation Jython) est facile à comprendre, permet un codage efficace et ne requiert qu'une structure minimale pour créer un programme d'exécution. Le code peut être saisi de manière interactive, c'est-à-dire une ligne à la fois. Python est un langage de script interprété ; il n'existe aucune étape de précompilation, comme c'est le cas dans Java. Les programmes Python sont simplement des fichiers textes interprétés lors de leur entrée (après l'analyse syntaxique recherchant les erreurs de syntaxe). Les expressions simples, telles que les valeurs définies, ainsi que les actions plus complexes, telles que les définitions de fonctions, sont immédiatement exécutées et utilisables. Les modifications apportées au code peuvent être testées rapidement. Toutefois, l'interprétation de script présente certains inconvénients. Par exemple, l'utilisation d'une variable non définie n'est pas une erreur de compilateur. Ainsi, elle est détectée uniquement si (et lorsque) l'instruction dans laquelle est utilisée la variable est exécutée. Dans ce cas, le programme peut être modifié et exécuté pour déboguer l'erreur.

Python perçoit tout, y compris l'ensemble du code et des données, comme un objet. Par conséquent, vous pouvez manipuler ces objets avec des lignes de code. Certains types, tels que les nombres et les chaînes, sont plus aisément considérés comme des valeurs, et non comme des objets ; Python assure cette prise en charge. Une seule valeur nulle est prise en charge. Cette valeur nulle porte le nom réservé None (aucun).

Pour une introduction plus approfondie des scripts Python et Jython et pour obtenir des exemples de scripts, voir <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython1/j-jython1.html> et <http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-jython2/j-jython2.html>.

## Scripts Python

Ce guide relatif au langage de script Python est une introduction aux composants les plus susceptibles d'être utilisés lors de la génération de scripts (scriptage) dans IBM SPSS Modeler, notamment les concepts et les notions de base de la programmation. Ce guide vous apportera les connaissances nécessaires pour commencer à développer vos propres scripts Python à utiliser dans IBM SPSS Modeler.

### Opérations

L'affectation est effectuée à l'aide d'un signe égal (=). Par exemple, pour affecter la valeur "3" à une variable appelée "x", vous utilisez l'instruction suivante:

```
x = 3
```

Le signe égal permet également d'affecter des données de type chaîne à une variable. Par exemple, pour affecter la valeur "a string value" à la variable "y", utilisez l'instruction suivante :

```
y = "a string value"
```

Le tableau suivant répertorie certaines des opérations numériques et de comparaison courantes ainsi que leurs descriptions.

Opération	Description
$x < y$	x est-il inférieur à y ?
$x > y$	x est-il supérieur à y ?
$x \leq y$	x est-il inférieur ou égal à y ?
$x \geq y$	x est-il supérieur ou égal à y ?
$x == y$	x est-il égal à y ?
$x != y$	x est-il différent de y ?
$x <> y$	x est-il différent de y ?
$x + y$	Ajoute y à x
$x - y$	Soustrait y de x
$x * y$	Multiplie x par y
$x / y$	Divise x par y
$x ** y$	Elève x à la puissance y

### Listes

Les listes sont des séquences d'éléments. Une liste peut contenir tout nombre d'éléments, et les éléments de la liste peuvent correspondre à tout type d'objet. Les listes peuvent également être considérées comme des tableaux. Le nombre d'éléments dans une liste peut augmenter ou diminuer au fur et à mesure que des éléments sont ajoutés, supprimés ou remplacés.

Exemples

<code>[]</code>	Une liste vide.
<code>[1]</code>	Une liste avec un seul élément : un entier.
<code>["Mike", 10, "Don", 20]</code>	Une liste avec quatre éléments : deux éléments chaînes et deux éléments entiers.

```
[[], [7], [8, 9]]
```

Une liste de listes. Chaque sous-liste est soit une liste vide soit une liste d'éléments entiers.

```
x = 7; y = 2; z = 3;  
[1, x, y, x + y]
```

Une liste d'entiers. Cet exemple illustre l'utilisation de variables et d'expressions.

Vous pouvez affecter une liste à une variable, par exemple :

```
mylist1 = ["one", "two", "three"]
```

Vous pouvez ensuite accéder à des éléments spécifiques de la liste, par exemple :

```
mylist[0]
```

La sortie suivante est générée :

```
one
```

Le nombre entre crochets (`[]`) est appelé *index* et renvoie à un élément particulier de la liste. Les éléments d'une liste sont indexés à partir de 0.

Vous pouvez également sélectionner une plage d'éléments d'une liste ; on appelle cela le *tranchage* (slicing). Par exemple, `x[1:3]` sélectionne les deuxième et troisième éléments de `x`. L'index de fin est l'élément qui suit la sélection.

## Chaînes

Une *chaîne* est une séquence de caractères non modifiable considérée comme une valeur. Les chaînes prennent en charge l'ensemble des fonctions et opérateurs de séquence non modifiable qui donnent lieu à une nouvelle chaîne. Par exemple, `"abcdef"[1:4]` génère la sortie `"bcd"`.

En Python, les caractères sont représentés par des chaînes de longueur un.

Les littéraux de chaîne sont définis par l'utilisation de guillemets simples ou triples. Les chaînes définies à l'aide de guillemets simples ne peuvent pas s'étendre sur plusieurs lignes, alors que les chaînes définies à l'aide de guillemets triples le peuvent. Une chaîne peut être placée entre guillemets simples (') ou entre guillemets ("). Un caractère de citation peut contenir l'autre caractère de citation non échappé ou le caractère de citation qui s'est échappé, qui est précédé de la barre oblique inversée (\).

Exemples

```
"This is a string"  
'This is also a string'  
"It's a string"  
'This book is called "Python Scripting and Automation Guide".'  
"This is an escape quote (\") in a quoted string"
```

Plusieurs chaînes séparées par un blanc sont automatiquement concaténées par l'analyseur Python. Cela facilite la saisie des chaînes longues et permet de mélanger les types de guillemets dans une même chaîne. Par exemple :

```
"This string uses ' and " 'that string uses ".'
```

La sortie suivante est générée :

```
This string uses ' and that string uses ".
```

Les chaînes prennent en charge plusieurs méthodes utiles. Certaines de ces méthodes sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 6. Méthodes de chaîne

Méthode	Utilisation
<code>s.capitalize()</code>	Majuscule initiale pour s
<code>s.count(ss {,start {,end}})</code>	Compte les occurrences de ss dans s[start:end]
<code>s.startswith(str {, start {, end}})</code> <code>s.endswith(str {, start {, end}})</code>	Test pour savoir si s commence par str Test pour savoir si s se termine par str
<code>s.expandtabs({size})</code>	Remplace les tabulations par des espaces, la taille (size) par défaut est 8
<code>s.find(str {, start {, end}})</code> <code>s.rfind(str {, start {, end}})</code>	Recherche le premier index de str dans s ; s'il est introuvable, le résultat est -1. rfind recherche de droite à gauche.
<code>s.index(str {, start {, end}})</code> <code>s.rindex(str {, start {, end}})</code>	Recherche le premier index de str dans s ; s'il est introuvable, renvoie l'erreur ValueError. rindex recherche de droite à gauche.
<code>s.isalnum</code>	Test pour savoir si la chaîne est alphanumérique
<code>s.isalpha</code>	Test pour savoir si la chaîne est alphabétique
<code>s.isnum</code>	Test pour savoir si la chaîne est numérique
<code>s.isupper</code>	Test pour savoir si la chaîne est tout en majuscules
<code>s.islower</code>	Test pour savoir si la chaîne est tout en minuscules
<code>s.isspace</code>	Test pour savoir si la chaîne n'est constituée que de blancs
<code>s.istitle</code>	Test pour savoir si la chaîne est une séquence de chaînes alphanumériques avec majuscule initiale
<code>s.lower()</code> <code>s.upper()</code> <code>s.swapcase()</code> <code>s.title()</code>	Convertit tout en minuscules Convertit tout en majuscules Convertit tout dans la casse opposée Convertit tout en casse titre
<code>s.join(seq)</code>	Joint les chaînes dans seq avec s comme séparateur
<code>s.splitlines({keep})</code>	Fractionne s en lignes, si keep a la valeur true, conserve les nouvelles lignes
<code>s.split({sep {, max}})</code>	Fractionne s en "mots" avec sep (par défaut, sep est un blanc), le nombre de fois indiqué par max
<code>s.ljust(width)</code> <code>s.rjust(width)</code> <code>s.center(width)</code> <code>s.zfill(width)</code>	Justifie à gauche la chaîne dans un champ de largeur width Justifie à droite la chaîne dans un champ de largeur width Centre la chaîne dans un champ de largeur width Remplit avec 0.

Tableau 6. Méthodes de chaîne (suite)

Méthode	Utilisation
<pre>s.lstrip() s.rstrip() s.strip()</pre>	Supprime l'espace blanc de début Supprime l'espace blanc de fin Supprime les espaces blancs de début et de fin
<pre>s.translate(str {,delc})</pre>	Traduire s à l'aide de la table, après avoir supprimé les caractères dans delc. str doit être une chaîne de longueur == 256.
<pre>s.replace(old, new {, max})</pre>	Remplace toutes les occurrences (ou le nombre d'occurrences indiqué par max) de la chaîne old par la chaîne new

## Remarques

Les remarques sont des commentaires introduits par le signe dièse (ou hachage) (#). Tout le texte qui suit le signe dièse sur la même ligne est considéré comme faisant partie de la remarque et est ignoré. Une remarque peut commencer dans n'importe quelle colonne. L'exemple suivant illustre l'utilisation des remarques :

```
#The HelloWorld application is one of the most simple
print 'Hello World' # print the Hello World line
```

## Syntaxe des instructions

La syntaxe des instructions pour Python est très simple. En général, chaque ligne source correspond à une instruction unique. A l'exception des instructions `expression` et `assignment`, chaque instruction est introduite par un nom de mot-clé, tel que `if` ou `for`. Des lignes vierges ou des lignes de remarques peuvent être insérées partout entre les instructions du code. Si une ligne comporte plusieurs instructions, les instructions doivent être séparées par un point-virgule (;).

Les très longues instructions peuvent s'étendre sur plusieurs lignes. Dans ce cas, l'instruction qui doit se poursuivre sur la ligne suivante doit se terminer par une barre oblique inversée (\), par exemple :

```
x = "A loooooooooooooooooooooong string" + \
    "another loooooooooooooooooooooong string"
```

Lorsqu'une structure figure entre parenthèses (()), crochets ([]), ou accolades ({}), l'instruction peut se poursuivre sur une nouvelle ligne après toute virgule, sans nécessiter l'insertion d'une barre oblique inversée, par exemple :

```
x = (1, 2, 3, "hello",
    "goodbye", 4, 5, 6)
```

## Identificateurs

Les identificateurs sont utilisés pour nommer des variables, des fonctions, des classes et des mots-clés. Les identificateurs peuvent être de n'importe quelle longueur, mais ils doivent commencer par un caractère alphabétique majuscule ou de minuscule, ou par le caractère de soulignement (\_). Les noms qui commencent par un trait de soulignement sont généralement réservés aux noms internes ou privés. Au delà du premier caractère, l'identificateur peut contenir n'importe quel nombre et n'importe quelle combinaison de caractères alphabétiques, nombres de 0 à 9, et le caractère de soulignement.

Il existe des mots réservés dans Python qui ne peuvent pas être utilisés pour nommer les variables, les fonctions ou les classes. Ils appartiennent aux catégories suivantes :

- **Préfixes d'instruction** : `assert`, `break`, `class`, `continue`, `def`, `del`, `elif`, `else`, `except`, `exec`, `finally`, `for`, `from`, `global`, `if`, `import`, `pass`, `print`, `raise`, `return`, `try` et `while`
- **Préfixes de paramètre** : `as`, `import` et `in`
- **Opérateurs** : `and`, `in`, `is`, `lambda`, `not` et `or`

L'utilisation d'un mot-clé incorrect entraîne généralement une erreur `SyntaxError`.

## Blocs de code

Les blocs de code sont des groupes d'instructions utilisés où des instructions uniques sont attendues. Les blocs de code peuvent respecter les instructions suivantes : `if`, `elif`, `else`, `for`, `while`, `try`, `except`, `def` et `class`. Ces instructions introduisent le bloc de code avec le caractère deux-points (:), par exemple :

```
if x == 1:
    y = 2
    z = 3
elif:
    y = 4
    z = 5
```

L'indentation (mise en retrait) est utilisée pour délimiter les blocs de code (plutôt que les accolades utilisées dans Java). Toutes les lignes d'un bloc de code doivent être mises en retrait à la même position. En effet, un changement d'indentation indique la fin d'un bloc de code. Il est courant d'effectuer une mise en retrait de quatre espaces par niveau. Il est recommandé d'utiliser des espaces plutôt que des tabulations pour mettre en retrait les lignes. Vous ne devez pas mélanger les espaces et les tabulations. Les lignes du bloc le plus vers l'extérieur d'un module doivent commencer à la colonne un ; sinon, une erreur `SyntaxError` survient.

Les instructions qui constituent un bloc de code (et suivent le caractère deux-points) peuvent également figurer sur une seule ligne et être séparées par des points-virgules, par exemple :

```
if x == 1: y = 2; z = 3;
```

## Transmission d'arguments à un script

La transmission d'arguments à un script est utile car cela signifie qu'un script peut être utilisé de manière répétée sans modification. Les arguments transmis sur la ligne de commande sont transmis en tant que valeurs dans la liste `sys.argv`. Vous pouvez obtenir le nombre de valeurs transmises à l'aide de la commande `len(sys.argv)`. Par exemple :

```
import sys
print "test1"
print sys.argv[0]
print sys.argv[1]
print len(sys.argv)
```

Dans cet exemple, la commande `import` importe toute la classe `sys` de manière à ce que les méthodes qui existent pour cette classe, telles que `argv`, puissent être utilisées.

Le script de cet exemple peut être appelé à l'aide de la ligne suivante :

```
/u/mjloos/test1 mike don
```

La sortie suivante est générée :

```
/u/mjloos/test1 mike don
test1
mike
don
3
```

## Exemples

Le mot-clé `print` imprime les arguments qui le suivent immédiatement. Si l'instruction est suivie d'une virgule, aucune nouvelle ligne n'est incluse dans la sortie. Par exemple :

```
print "This demonstrates the use of a",  
print " comma at the end of a print statement."
```

La sortie suivante est générée :

```
This demonstrates the use of a comma at the end of a print statement.
```

L'instruction `for` est utilisée pour itérer un bloc de code. Par exemple :

```
mylist1 = ["one", "two", "three"]  
for lv in mylist1:  
    print lv  
    continue
```

Dans cet exemple, trois chaînes sont affectées à la liste `mylist1`. Les éléments de la liste sont ensuite imprimés, avec un élément de chaque ligne. La sortie suivante est générée :

```
one  
two  
three
```

Dans cet exemple, l'itérateur `lv` prend la valeur de chaque élément dans la liste `mylist1` tour à tour tandis que la boucle `for` implémente le bloc de code pour chaque élément. Un itérateur peut être n'importe quel identificateur valide, de n'importe quelle longueur.

L'instruction `if` est une instruction conditionnelle. Elle évalue la condition et renvoie `true` ou `false`, selon le résultat de l'évaluation. Par exemple :

```
mylist1 = ["one", "two", "three"]  
for lv in mylist1:  
    if lv == "two"  
        print "The value of lv is ", lv  
    else  
        print "The value of lv is not two, but ", lv  
    continue
```

Dans cet exemple, la valeur de l'itérateur `lv` est évaluée. Si la valeur de `lv` est `two`, la chaîne renvoyée est différente de la chaîne renvoyée si la valeur de `lv` n'est pas `two`. La sortie suivante est générée :

```
The value of lv is not two, but one  
The value of lv is two  
The value of lv is not two, but three
```

## Méthodes mathématiques

A partir du module `math`, vous avez accès à des méthodes mathématiques utiles. Certaines de ces méthodes sont présentées dans le tableau suivant. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont renvoyées en tant que variables flottantes.

Tableau 7. Méthodes mathématiques	
Méthode	Utilisation
<code>math.ceil(x)</code>	Renvoie la partie entière par excès de <code>x</code> en tant que variable flottante, c'est-à-dire le plus petit entier supérieur ou égal à <code>x</code> .
<code>math.copysign(x, y)</code>	Renvoie <code>x</code> avec le signe <code>y</code> . <code>copysign(1, -0.0)</code> renvoie <code>-1</code>

Tableau 7. Méthodes mathématiques (suite)

Méthode	Utilisation
<code>math.fabs(x)</code>	Renvoie la valeur absolue de x.
<code>math.factorial(x)</code>	Renvoie la factorielle de x. Si x est négatif ou n'est pas un entier, une erreur <code>ValueError</code> est renvoyée.
<code>math.floor(x)</code>	Renvoie la partie entière par défaut de x en tant que variable flottante, c'est-à-dire le plus grand entier inférieur ou égal à x.
<code>math.frexp(x)</code>	Renvoie la mantisse (m) et l'exposant (e) de x en tant que paire (m, e). m est une variable flottante et e est un entier, tel que $x == m * 2^{**}e$ exactement. Si x est égal à zéro, renvoie (0.0, 0), sinon $0.5 \leq \text{abs}(m) < 1$ .
<code>math.fsum(iterable)</code>	Renvoie une somme de valeurs à virgule flottante précise dans <code>iterable</code> .
<code>math.isinf(x)</code>	Vérifie si la variable flottante x est un infinitif positif ou négatif.
<code>math.isnan(x)</code>	Vérifie si la variable flottante x n'est pas un nombre, à savoir NaN (not a number).
<code>math.ldexp(x, i)</code>	Renvoie $x * (2^{**}i)$ . Il s'agit pour l'essentiel de l'inverse de la fonction <code>frexp</code> .
<code>math.modf(x)</code>	Renvoie les parties fractionnelle et entière de x. Les deux résultats portent le signe de x et sont des variables flottantes.
<code>math.trunc(x)</code>	Renvoie la valeur réelle (Real) x, qui a été tronquée en intégrale (Integral).
<code>math.exp(x)</code>	Renvoie $e^{**}x$ .
<code>math.log(x[, base])</code>	Renvoie le logarithme de x à la valeur donnée de base. Si base n'est pas spécifié, le logarithme naturel de x est renvoyé.
<code>math.log1p(x)</code>	Renvoie le logarithme naturel de 1+x (base e)
<code>math.log10(x)</code>	Renvoie le logarithme de base 10 de x.
<code>math.pow(x, y)</code>	Renvoie x élevé à la puissance y. <code>pow(1.0, x)</code> et <code>pow(x, 0.0)</code> renvoient toujours 1, même lorsque x est égal à zéro ou NaN.
<code>math.sqrt(x)</code>	Renvoie la racine carrée de x.

Outre les fonctions mathématiques, il existe certaines méthodes trigonométriques utiles. Ces méthodes sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 8. Méthodes trigonométriques

Méthode	Utilisation
<code>math.acos(x)</code>	Renvoie le cosinus inverse de x en radians.
<code>math.asin(x)</code>	Renvoie le sinus inverse de x en radians.

Méthode	Utilisation
<code>math.atan(x)</code>	Renvoie la tangente inverse de x en radians.
<code>math.atan2(y, x)</code>	Renvoie <code>atan(y / x)</code> en radians.
<code>math.cos(x)</code>	Renvoie le cosinus de x en radians.
<code>math.hypot(x, y)</code>	Renvoie la norme euclidienne <code>sqrt(x*x + y*y)</code> . Il s'agit de la longueur du vecteur de l'origine jusqu'au point (x, y).
<code>math.sin(x)</code>	Renvoie le sinus de x en radians.
<code>math.tan(x)</code>	Renvoie la tangente de x en radians.
<code>math.degrees(x)</code>	Convertit l'angle x de radians en degrés.
<code>math.radians(x)</code>	Convertit l'angle x de degrés en radians.
<code>math.acosh(x)</code>	Renvoie le cosinus hyperbolique inverse de x.
<code>math.asinh(x)</code>	Renvoie le sinus hyperbolique inverse de x.
<code>math.atanh(x)</code>	Renvoie la tangente hyperbolique inverse de x.
<code>math.cosh(x)</code>	Renvoie le cosinus hyperbolique de x.
<code>math.sinh(x)</code>	Renvoie le cosinus hyperbolique de x.
<code>math.tanh(x)</code>	Renvoie la tangente hyperbolique de x.

Il existe également deux constantes mathématiques. La valeur de `math.pi` est la constante mathématique pi. La valeur de `math.e` est la constante mathématique e.

## Utilisation des caractères non ASCII

Pour pouvoir utiliser des caractères non ASCII, Python requiert un codage et un décodage explicite des chaînes en Unicode. Dans IBM SPSS Modeler, les scripts Python sont supposés être codés en UTF-8, ce qui est un codage Unicode standard prenant en charge les caractères non ASCII. Le script suivant peut être compilé car le compilateur Python a été configuré en UTF-8 par SPSS Modeler.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "テストノード", 96, 64)
```

Le noeud résultant aura un libellé incorrect.



ãfã, 'ãf^ãf ãf%ãf%

Figure 3. Libellé de noeud contenant des caractères non ASCII affiché incorrectement

Le libellé est incorrect car le littéral chaîne a lui-même été converti en une chaîne ASCII par Python.

Python permet de spécifier des littéraux chaîne Unicode en ajoutant un préfixe `u` devant le littéral chaîne :

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", u"テストノード", 96, 64)
```

Une chaîne Unicode est créée et le libellé s'affiche correctement.



Figure 4. Libellé de noeud contenant des caractères non ASCII affiché correctement

L'utilisation de Python et de l'Unicode est un vaste sujet qui dépasse la portée du présent document. De nombreux ouvrages et de nombreuses ressources en lignes traitant en détail de ce sujet sont à votre disposition.

## Programmation orientée objet

La programmation orientée objet repose sur la notion de création d'un modèle du problème cible dans vos programmes. La programmation orientée objet réduit les erreurs de programmation et favorise la réutilisation du code. Python est un langage orienté objet. Les objets définis dans Python sont dotés des caractéristiques suivantes :

- **Identité** : Chaque objet doit être distinct et vous devez pouvoir le tester. A cet effet, il existe des tests `is` et `is not`.
- **Etat**. Chaque objet doit pouvoir stocker un état. Des attributs, tels que les champs et les variables d'instance, existent à cet effet.
- **Comportement** : Chaque objet doit pouvoir manipuler son état. Il existe des méthodes pour cela.

Python inclut les fonctions suivantes pour prendre en charge la programmation orientée objet :

- **Création d'objet basée sur les classes** : Les classes sont des modèles pour la création d'objets. Les objets sont des structures de données avec le comportement associé.
- **Héritage avec polymorphisme** : Python prend en charge l'héritage unique et l'héritage multiple. Toutes les méthodes d'instance Python sont polymorphes et peuvent être remplacées par des sous-classes.
- **Encapsulation avec masquage des données** : Python permet de masquer les attributs. Lorsque les attributs sont masqués, ils sont accessibles depuis l'extérieur de la classe uniquement via des méthodes de la classe. Les classes implémentent des méthodes pour modifier les données.

## Définition d'une classe

Dans une classe Python, les variables et les méthodes peuvent être définies. A la différence de Java, avec Python, vous pouvez définir n'importe quel nombre de classes publiques par fichier source (ou *module*). Par conséquent, on peut considérer un module dans Python comme semblable à un package dans Java.

Dans Python, les classes sont définies à l'aide de l'instruction `class`. L'instruction `class` présente la forme suivante :

```
class name (superclasses): statement
```

ou

```
class name (superclasses):  
    assignment  
    .  
    .  
    function  
    .  
    .
```

Lorsque vous définissez une classe, vous avez la possibilité de fournir plusieurs instructions d'*affectation* ou aucune. Ces dernières créent des attributs de classe partagés par toutes les instances de la classe. Vous pouvez également fournir plusieurs définitions de *fonction* ou aucune. Ces définitions de fonction créent des méthodes. La liste de superclasses est facultative.

Le nom de classe doit être unique dans un même périmètre, c'est-à-dire au sein d'un module, d'une fonction ou d'une classe. Vous pouvez définir plusieurs variables pour faire référence à la même classe.

## Création d'une instance de classe

Les classes permettent de stocker des attributs de classe (ou partagés) ou de créer des instances de classe. Pour créer une instance de classe, vous appelez la classe comme s'il s'agissait d'une fonction. Prenons l'exemple de la classe suivante :

```
class MyClass:
    pass
```

Dans ce cas, l'instruction `pass` est utilisée car une instruction est requise pour terminer la classe, mais aucune action à l'aide d'un programme n'est nécessaire.

L'instruction suivante crée une instance de la classe `MyClass` :

```
x = MyClass()
```

## Ajout d'attributs à une instance de classe

A la différence de Java, avec Python, les clients peuvent ajouter des attributs à l'instance d'une classe. Une seule instance est modifiée. Par exemple, pour ajouter des attributs à une instance `x`, définissez de nouvelles valeurs sur cette instance :

```
x.attr1 = 1
x.attr2 = 2
:
:
x.attrN = n
```

## Définition d'attributs de classe et de méthodes

Toute variable liée à une classe est un *attribut de classe*. Toute fonction définie dans une classe est une *méthode*. Les méthodes reçoivent une instance de la classe, appelée de manière conventionnelle `self`, comme premier argument. Par exemple, pour définir certains attributs de classe et méthodes, vous pouvez saisir le code suivant :

```
class MyClass
    attr1 = 10      #class attributes
    attr2 = "hello"

    def method1(self):
        print MyClass.attr1    #reference the class attribute

    def method2(self):
        print MyClass.attr2    #reference the class attribute

    def method3(self, text):
        self.text = text        #instance attribute
        print text, self.text   #print my argument and my attribute

    method4 = method3    #make an alias for method3
```

Au sein d'une classe, vous devez qualifier toutes les références à des attributs de classe avec le nom de classe ; par exemple, `MyClass.attr1`. Toutes les références à des attributs d'instance doivent être qualifiées avec la variable `self` ; par exemple, `self.text`. En dehors de la classe, vous devez qualifier toutes les références à des attributs de classe avec le nom de classe (par exemple `MyClass.attr1`) ou avec une instance de la classe (par exemple `x.attr1`, où `x` est une instance de la classe). En dehors de

la classe, vous devez qualifier toutes les références à des variables d'instance avec une instance de la classe ; par exemple, `x.text`.

## Variables masquées

Vous pouvez masquer des données en créant des variables *Private* (privées). Les variables privées sont accessibles uniquement par la classe elle-même. Si vous déclarez des noms de la forme `__xxx` ou `__xxx_yyy`, c'est-à-dire précédés de deux traits de soulignement, l'analyseur Python ajoutera automatiquement le nom de classe au nom déclaré, créant des variables masquées, par exemple :

```
class MyClass:
    __attr = 10    #private class attribute

    def method1(self):
        pass

    def method2(self, p1, p2):
        pass

    def __privateMethod(self, text):
        self.__text = text    #private attribute
```

A la différence de Java, avec Python, toutes les références à des variables d'instance doivent être qualifiées avec `self` ; il n'y a pas d'utilisation implicite de `this`.

## Héritage

La capacité à hériter de classes est fondamentale à la programmation orientée objet. Python prend en charge aussi bien l'héritage unique que l'héritage multiple. L'*héritage unique* signifie qu'il ne peut exister qu'une seule superclasse. L'*héritage multiple* signifie qu'il peut exister plusieurs superclasses.

L'héritage est mis en oeuvre par la sous-classification d'autres classes. Un nombre quelconque de classes Python peuvent être des superclasses. Dans l'implémentation Jython de Python, il n'est possible d'hériter directement ou indirectement que d'une seule classe Java. Il n'est pas nécessaire de fournir une superclasse.

Tout attribut ou toute méthode d'une superclasse se trouve également dans une sous-classe et peut être utilisé par la classe elle-même, ou par un client dans la mesure où l'attribut ou la méthode n'est pas masqué. Il est possible d'utiliser une instance de sous-classe partout où une instance de superclasse peut être utilisée ; c'est un exemple de *polymorphisme*. Ces fonctionnalités permettent la réutilisation et facilitent l'extension.

Exemple

```
class Class1: pass    #no inheritance
class Class2: pass
class Class3(Class1): pass    #single inheritance
class Class4(Class3, Class2): pass    #multiple inheritance
```

---

# Chapitre 3. Génération de scripts dans IBM SPSS Modeler

## Types de scripts

---

Dans IBM SPSS Modeler, il existe trois types de scripts :

- Les *scripts de flux* sont utilisés pour contrôler l'exécution d'un flux unique et sont stockés dans le flux.
- Les *scripts de super noeud* sont utilisés pour contrôler le comportement des super noeuds.
- Les *scripts autonomes ou de session* peuvent être utilisés pour coordonner l'exécution sur plusieurs flux différents.

Diverses méthodes peuvent être utilisées dans les scripts dans IBM SPSS Modeler et permettent d'accéder à un large éventail de fonctionnalités SPSS Modeler. Ces méthodes sont également utilisées dans [Chapitre 4, «API de scriptage»](#), à la page 39 pour créer des fonctions plus avancées.

## Flux, flux super noeud et diagrammes

---

La plupart du temps, le terme *flux* signifie la même chose, qu'il s'agisse d'un flux chargé à partir d'un fichier ou utilisé dans un super noeud. Il signifie généralement une collection de noeuds connectés ensemble et pouvant être exécutés. Toutefois, dans le cadre du scriptage, toutes les opérations ne sont pas forcément prises en charge dans tous les emplacements. Cela signifie qu'un auteur de script doit connaître les variantes de script qu'il utilise.

### Flux

Un flux est le principal type de document IBM SPSS Modeler. Il peut être enregistré, chargé, édité et exécuté. Les flux peuvent aussi être associés à des paramètres, des valeurs globales, un script et d'autres d'informations.

### Flux super noeud

Le *flux super noeud* est le type de flux utilisé dans un super noeud. Tout comme un flux normal, il contient des noeuds qui sont liés ensemble. Les flux super noeud présentent cependant des différences par rapport à un flux normal :

- Les paramètres et les éventuels scripts sont associés au super noeud propriétaire du flux super noeud, et non au flux super noeud lui-même.
- Les flux super noeud possèdent des noeuds de connecteurs d'entrée et de sortie supplémentaires, selon le type de super noeud. Ces noeuds de connecteur sont utilisés pour faire circuler les informations en entrée et en sortie du flux super noeud et sont créés automatiquement lors de la création de ce dernier.

### Diagrammes

Le terme *diagramme* couvre les fonctions qui sont prises en charge par les flux normaux et les flux super noeud, telles que l'ajout et la suppression de noeuds ou la modification des connexions entre noeuds.

## Exécution d'un flux

L'exemple suivant exécute tous les noeuds exécutables dans le flux, et constitue le type de script de flux le plus simple :

```
modeler.script.stream().runAll(None)
```

L'exemple suivant exécute également tous les noeuds exécutables dans le flux :

```
stream = modeler.script.stream()
stream.runAll(None)
```

Dans cet exemple, le flux est stocké dans une variable appelée `stream` (flux). Le stockage du flux dans une variable est utile car un script sert généralement à modifier soit le flux soit les noeuds au sein d'un flux. La création d'une variable qui stocke le flux permet d'obtenir un script plus concis.

## Contexte de scriptage)

Le module `modeler.script` fournit le contexte dans lequel un script est exécuté. Le module est automatiquement importé dans un script SPSS Modeler au moment de l'exécution. Le module définit quatre fonctions qui permettent au script d'accéder à son environnement d'exécution :

- La fonction `session()` renvoie la session pour le script. La session définit des informations telles que les paramètres régionaux et le backend SPSS Modeler (soit un processus local soit un SPSS Modeler Server en réseau) utilisé pour exécuter les flux.
- La fonction `stream()` peut être utilisée avec les scripts de flux et de super noeud. Cette fonction renvoie le flux propriétaire du script de flux ou de super noeud en cours d'exécution.
- La fonction `diagram()` peut être utilisée avec les scripts de super noeud. Cette fonction renvoie le diagramme au sein du super noeud. Pour les autres types de script, cette fonction renvoie les mêmes éléments que la fonction `stream()`.
- La fonction `supernode()` peut être utilisée avec les scripts de super noeud. Cette fonction renvoie le super noeud propriétaire du script en cours d'exécution.

Les quatre fonctions et leurs sorties sont résumées dans le tableau suivant.

Type de script	<code>session()</code>	<code>stream()</code>	<code>diagram()</code>	<code>supernode()</code>
Autonome	Renvoie une session.	Renvoie le flux en cours de gestion au moment de l'appel du script (par exemple, le flux transmis via l'option <code>-stream</code> du mode de traitement par lots), ou <code>None</code> .	Identique à <code>stream()</code>	Non applicable
Flux	Renvoie une session.	Renvoie un flux.	Identique à <code>stream()</code>	Non applicable
Super noeud	Renvoie une session.	Renvoie un flux.	Renvoie un flux de super noeud.	Renvoie un super noeud.

Le module `modeler.script` définit également une méthode d'arrêt du script avec un code d'exit. La fonction `exit(exit-code)` arrête l'exécution du script et renvoie le code d'exit entier fourni.

L'une des méthodes définies pour un flux est `runAll(List)`. Cette méthode exécute tous les noeuds exécutables. Tous les modèles ou sorties générés par l'exécution des noeuds sont ajoutés à la liste fournie.

Il est courant pour une exécution de flux de générer des sorties telles que des modèles, des graphiques et autres résultats. Pour capturer cette sortie, un script peut fournir une variable initialisée en liste, par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
results = []
stream.runAll(results)
```

Lorsque l'exécution est terminée, tous les objets générés par l'exécution sont accessibles à partir de la liste `results`.

## Référence aux noeuds existants

Un flux est souvent préconfiguré avec certains paramètres qui doivent être modifiés avant l'exécution du flux. La modification de ces paramètres implique les tâches suivantes :

1. Localisation des noeuds dans le flux approprié.
2. Modification des paramètres de noeud et/ou de flux.

## Recherche de noeuds

Les flux permettent de localiser un noeud existant de différentes manières. Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.

<i>Tableau 10. Méthodes de localisation d'un noeud existant</i>		
<b>Méthode</b>	<b>Type de retour</b>	<b>Description</b>
<code>s.findAll(type, label)</code>	Collecte	Renvoie une liste de tous les noeuds avec le type et le libellé spécifiés. Le type ou le libellé peut avoir la valeur <code>None</code> , auquel cas l'autre paramètre est utilisé.
<code>s.findAll(filter, recursive)</code>	Collecte	Renvoie l'ensemble de tous les noeuds acceptés par le filtre spécifié. Si l'indicateur récursif est <code>True</code> , tous les super noeuds appartenant au flux spécifié font également l'objet de la recherche.
<code>s.findById(id)</code>	Noeud	Renvoie le noeud avec l'ID fourni ou <code>None</code> si ce noeud n'existe pas. La recherche se limite au flux en cours.
<code>s.findByType(type, label)</code>	Noeud	Renvoie le noeud avec le type et/ou le libellé fourni. Le type ou le nom peut avoir la valeur <code>None</code> , auquel cas l'autre paramètre est utilisé. Si plusieurs noeuds génèrent une correspondance, un noeud arbitraire est choisi et renvoyé. Si aucun noeud ne génère une correspondance, la valeur renvoyée est <code>None</code> .

Tableau 10. Méthodes de localisation d'un noeud existant (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.findDownstream(fromNodes)</code>	Collecte	Recherche dans la liste de noeuds fournie et renvoie l'ensemble de noeuds en aval des noeuds fournis. La liste renvoyée inclut les noeuds initialement fournis.
<code>s.findUpstream(fromNodes)</code>	Collecte	Recherche dans la liste de noeuds fournie et renvoie l'ensemble de noeuds en amont des noeuds fournis. La liste renvoyée inclut les noeuds initialement fournis.
<code>s.findProcessorForID(String id, boolean recursive)</code>	Noeud	Renvoie le noeud avec l'ID fourni ou None si ce noeud n'existe pas. Si l'indicateur récursif est <code>true</code> , tous les noeuds composites figurant dans ce diagramme font également l'objet de la recherche.

Par exemple, si un flux contient un seul noeud Filtrer auquel doit accéder le script, le noeud Filtrer peut être localisé à l'aide du script suivant :

```
stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByType("filter", None)
...
```

Si non, si l'ID du noeud (tel qu'il apparaît dans l'onglet Annotations de la boîte de dialogue du noeud) est connu, il peut être utilisé pour rechercher le noeud, par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByID("id32FJT71G2") # the filter node ID
...
```

## Définition des propriétés

Les noeuds, les flux, les modèles et les sorties sont tous dotés de propriétés qui sont accessibles et qui peuvent, dans la plupart des cas, être définies. Les propriétés sont généralement utilisées pour modifier le comportement ou l'apparence de l'objet. Les méthodes disponibles pour accéder aux propriétés d'objet et pour les définir sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 11. Méthodes permettant d'accéder aux propriétés d'objet et de les définir

Méthode	Type de retour	Description
<code>p.getPropertyValue(propertyName)</code>	Objet	Renvoie la valeur de la propriété nommée, ou None s'il n'existe aucune propriété de ce genre.
<code>p.setPropertyValue(propertyName, value)</code>	Non applicable	Définit la valeur de la propriété nommée.

Tableau 11. Méthodes permettant d'accéder aux propriétés d'objet et de les définir (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>p.setPropertyValues(properties)</code>	Non applicable	Définit les valeurs des propriétés nommées. Chaque entrée dans la carte de propriétés est composée d'une clé qui représente le nom de la propriété et la valeur qui doit être affectée à cette propriété.
<code>p.getKeyedPropertyValue(propertyName, keyName)</code>	Objet	Renvoie la valeur de la propriété nommée et la clé associée, ou None s'il n'existe aucune propriété ou clé de ce genre.
<code>p.setKeyedPropertyValue(propertyName, keyName, value)</code>	Non applicable	Définit la valeur de la propriété nommée et de la clé.

Par exemple, si vous souhaitez définir la valeur d'un noeud Délimité au début d'un flux, vous pouvez utiliser le script suivant :

```
stream = modeler.script.stream()
node = stream.findByType("variablefile", None)
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")
...
```

Vous pouvez aussi souhaiter filtrer un champ à partir d'un noeud Filtrer. Dans ce cas, la valeur est également saisie sur le nom du champ, par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
# Locate the filter node ...
node = stream.findByType("filter", None)
# ... and filter out the "Na" field
node.setKeyedPropertyValue("include", "Na", False)
```

## Création de noeuds et modification de flux

Dans certains cas, vous souhaitez peut-être ajouter de nouveaux noeuds à des flux existants. L'ajout de noeuds à des flux existants implique généralement les tâches suivantes :

1. Création de noeuds.
2. Création de liens entre les noeuds dans le flux existant.

### Création de noeuds

Les flux permettent de créer des noeuds de différentes manières. Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 12. Méthodes de création de noeuds

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.create(nodeType, name)</code>	Noeud	Crée un noeud du type spécifié et l'ajoute au flux spécifié.

Tableau 12. Méthodes de création de noeuds (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.createAt(nodeType, name, x, y)</code>	Noeud	Crée un noeud du type spécifié et l'ajoute au flux spécifié à l'emplacement spécifié. Si $x < 0$ ou $y < 0$ , l'emplacement n'est pas défini.
<code>s.createModelApplier(modelOutput, name)</code>	Noeud	Crée un noeud application de modèle dérivé de l'objet de sortie de modèle fourni.

Par exemple, pour créer un nouveau noeud `Typier` dans un flux, vous pouvez utiliser le script suivant :

```
stream = modeler.script.stream()
# Create a new type node
node = stream.create("type", "My Type")
```

## Création et suppression de liens entre les noeuds

Lorsqu'un nouveau noeud est créé au sein d'un flux, il doit être connecté dans une séquence de noeuds pour pouvoir être utilisé. Les flux fournissent plusieurs méthodes permettant de créer et de supprimer des liens entre les noeuds. Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 13. Méthodes de création et de suppression de liens entre les noeuds

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.link(source, target)</code>	Non applicable	Crée un nouveau lien entre les noeuds source et cible.
<code>s.link(source, targets)</code>	Non applicable	Crée de nouveaux liens entre le noeud source et chaque noeud cible dans la liste fournie.
<code>s.linkBetween(inserted, source, target)</code>	Non applicable	Connecte un noeud entre deux autres instances de noeud (les noeuds source et cible) et définit la position du noeud inséré pour qu'il soit entre eux. Tout lien direct entre les noeuds source et cible est d'abord supprimé.
<code>s.linkPath(path)</code>	Non applicable	Crée un nouveau chemin d'accès entre les instances de noeud. Le premier noeud est lié au deuxième, le deuxième est lié au troisième, et ainsi de suite.
<code>s.unlink(source, target)</code>	Non applicable	Supprime tout lien direct entre les noeuds source et cible.
<code>s.unlink(source, targets)</code>	Non applicable	Supprime tout lien direct entre le noeud source et chaque objet dans la liste des cibles.
<code>s.unlinkPath(path)</code>	Non applicable	Supprime tout chemin d'accès existant entre des instances de noeud.

Tableau 13. Méthodes de création et de suppression de liens entre les noeuds (suite)

Méthode	Type de retour	Description
s.disconnect(node)	Non applicable	Supprime tout lien entre le noeud fourni et les autres noeuds du flux spécifié.
s.isValidLink(source, target)	Booléen	Renvoie True s'il est possible (valide) de créer un lien entre les noeuds source et cible spécifiés. Cette méthode vérifie que les deux objets appartiennent au flux spécifié, que le noeud source peut fournir un lien, que le noeud cible peut recevoir un lien, et que la création d'un tel lien ne provoquera pas de circularité dans le flux.

L'exemple de script ci-dessous effectue les cinq tâches suivantes :

1. Crée un noeud d'entrée Délimité, un noeud Filtrer et un noeud de sortie Table.
2. Connecte les noeuds.
3. Définit le nom de fichier sur le noeud d'entrée Délimité.
4. Filtre le champ "Drug" dans le résultat.
5. Exécute le noeud Table.

```
stream = modeler.script.stream()
filenode = stream.createAt("variablefile", "My File Input ", 96, 64)
filternode = stream.createAt("filter", "Filter", 192, 64)
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 64)
stream.link(filenode, filternode)
stream.link(filternode, tablenode)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
results = []
tablenode.run(results)
```

## Importation, remplacement et suppression de noeuds

Outre la création et la connexion de noeuds, il est souvent nécessaire de remplacer et de supprimer des noeuds du flux. Les méthodes disponibles pour importer, remplacer et supprimer des noeuds sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 14. Méthodes d'importation, de remplacement et de suppression de noeuds

Méthode	Type de retour	Description
s.replace(originalNode, replacementNode, discardOriginal)	Non applicable	Remplace le noeud spécifié dans le flux spécifié. Le noeud d'origine et le noeud de remplacement doivent tous deux appartenir au flux spécifié.

Tableau 14. Méthodes d'importation, de remplacement et de suppression de noeuds (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.insert(source, nodes, newIDs)</code>	Liste	Insère des copies des noeuds dans la liste fournie. On suppose que tous les noeuds de la liste fournie sont inclus dans le flux spécifié. L'indicateur <code>newIDs</code> indique si de nouveaux ID doivent être générés pour chaque noeud ou si l'ID existant doit être copié et utilisé. Il est admis que tous les noeuds d'un flux ont un ID unique ; cet indicateur doit donc être défini sur <code>True</code> si le flux source est identique au flux spécifié. La méthode renvoie la liste des noeuds récemment insérés, où l'ordre des noeuds est non défini (autrement dit, l'ordre n'est pas nécessairement le même que celui des noeuds dans la liste d'entrée).
<code>s.delete(node)</code>	Non applicable	Supprime du flux spécifié le noeud spécifié. Le noeud doit appartenir au flux spécifié.
<code>s.deleteAll(nodes)</code>	Non applicable	Supprime du flux spécifié tous les noeuds spécifiés. Tous les noeuds de la collection doivent appartenir au flux spécifié.
<code>s.clear()</code>	Non applicable	Supprime tous les noeuds du flux spécifié.

## Traversée des noeuds d'un flux

L'une des conditions requises courantes est d'identifier les noeuds qui se trouvent en amont ou en aval d'un noeud particulier. Le flux fournit plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour identifier ces noeuds. Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 15. Méthodes d'identification des noeuds en amont et en aval

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.iterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur sur les objets de noeud contenus dans le flux spécifié. Si le flux est modifié entre les appels de la fonction <code>next()</code> , le comportement de l'itérateur est non défini.
<code>s.predecessorAt(node, index)</code>	Noeud	Renvoie le prédécesseur immédiat spécifié du noeud fourni ou <code>None</code> si l'index est en dehors des limites.

Tableau 15. Méthodes d'identification des noeuds en amont et en aval (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>s.predecessorCount(node)</code>	entier	Renvoie le nombre de prédécesseurs immédiats du noeud fourni.
<code>s.predecessors(node)</code>	Liste	Renvoie les prédécesseurs immédiats du noeud fourni.
<code>s.successorAt(node, index)</code>	Noeud	Renvoie le successeur immédiat spécifié du noeud fourni ou None si l'index est en dehors des limites.
<code>s.successorCount(node)</code>	entier	Renvoie le nombre de successeurs immédiats du noeud fourni.
<code>s.successors(node)</code>	Liste	Renvoie les successeurs immédiats du noeud fourni.

## Effacement ou suppression d'éléments

La fonction de scriptage existante prend en charge différentes utilisations de la commande `clear`, par exemple :

- `clear outputs` Pour supprimer tous les éléments de sortie de la palette du gestionnaire.
- `clear generated palette` Pour effacer tous les nuggets de modèle dans la palette Modèles.
- `clear stream` Pour supprimer le contenu d'un flux.

Le scriptage Python prend en charge un ensemble similaire de fonctions ; la commande `removeAll()` permet d'effacer les gestionnaires de flux, de sorties et de modèles, par exemple :

- Pour effacer le gestionnaire de flux :

```
session = modeler.script.session()
session.getStreamManager.removeAll()
```

- Pour effacer le gestionnaire de sorties :

```
session = modeler.script.session()
session.getDocumentOutputManager().removeAll()
```

- Pour effacer le gestionnaire de modèles :

```
session = modeler.script.session()
session.getModelOutputManager().removeAll()
```

## Informations sur les noeuds

Les noeuds appartiennent à différentes catégories telles que les noeuds d'importation et d'exportation de données, les noeuds de génération de modèle et d'autres types de noeuds. Pour chaque noeud, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour trouver des informations sur le noeud.

Les méthodes disponibles pour obtenir l'ID, le nom et le libellé d'un noeud sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 16. Méthodes permettant d'obtenir l'ID, le nom et le libellé d'un noeud

Méthode	Type de retour	Description
<code>n.getLabel()</code>	<i>string</i>	Renvoie le libellé d'affichage du noeud spécifié. Le libellé correspond à la valeur de la propriété <code>custom_name</code> uniquement si cette propriété est une chaîne non vide et si la propriété <code>use_custom_name</code> n'est pas définie ; sinon, le libellé correspond à la valeur de <code>getName()</code> .
<code>n.setLabel(label)</code>	Non applicable	Définit le libellé d'affichage du noeud spécifié. Si le nouveau libellé est une chaîne non vide, il est affecté à la propriété <code>custom_name</code> et <code>False</code> est affecté à la propriété <code>use_custom_name</code> afin que le libellé indiqué ait la priorité ; sinon, une chaîne vide est affectée à la propriété <code>custom_name</code> et <code>True</code> est affecté à la propriété <code>use_custom_name</code> .
<code>n.getName()</code>	<i>string</i>	Renvoie le nom du noeud spécifié.
<code>n.getID()</code>	<i>string</i>	Renvoie l'ID du noeud spécifié. Un nouvel ID est créé chaque fois qu'un nouveau noeud est créé. L'ID est conservé avec le noeud lorsqu'il est sauvegardé dans le cadre d'un flux, de sorte que lorsque le flux est ouvert, les ID de noeud sont préservés. Toutefois, si un noeud sauvegardé est inséré dans un flux, le noeud inséré est considéré comme un nouvel objet et un nouvel ID lui sera attribué.

Les méthodes disponibles pour obtenir d'autres informations sur un noeud sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 17. Méthodes permettant d'obtenir des informations sur un noeud

Méthode	Type de retour	Description
<code>n.getTypeName()</code>	<i>string</i>	Renvoie le nom de génération de scripts de ce noeud. Il s'agit du même nom qui peut être utilisé pour créer une nouvelle instance de ce noeud.

Tableau 17. Méthodes permettant d'obtenir des informations sur un noeud (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>n.isInitial()</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> s'il s'agit d'un noeud <i>initial</i> , c'est-à-dire un noeud qui apparaît au début d'un flux.
<code>n.isInline()</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> s'il s'agit d'un noeud <i>en ligne</i> , c'est-à-dire un noeud qui apparaît au milieu d'un flux.
<code>n.isTerminal()</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> s'il s'agit d'un noeud <i>terminal</i> , c'est-à-dire un noeud qui apparaît à la fin d'un flux.
<code>n.getXPosition()</code>	<i>entier</i>	Renvoie le décalage de la position x du noeud dans le flux.
<code>n.getYPosition()</code>	<i>entier</i>	Renvoie le décalage de la position y du noeud dans le flux.
<code>n.setXYPosition(x, y)</code>	Non applicable	Définit la position du noeud dans le flux.
<code>n.setPositionBetween(sour ce, target)</code>	Non applicable	Définit la position du noeud dans le flux de manière à le positionner entre les noeuds fournis.
<code>n.isCacheEnabled()</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> si le cache est activé ; sinon, renvoie <code>False</code> .
<code>n.setCacheEnabled(val)</code>	Non applicable	Active ou désactive le cache pour cet objet. Si le cache est saturé et que la mise en cache se trouve désactivée, le cache est vidé.
<code>n.isCacheFull()</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> si le cache est saturé ; sinon, renvoie <code>False</code> .
<code>n.flushCache()</code>	Non applicable	Vide le cache de ce noeud. N'a aucune incidence si le cache est désactivé ou n'est pas saturé.



---

# Chapitre 4. API de scriptage

## Introduction à l'API de scriptage

---

L'API de scriptage (génération de scripts) donne accès à un large éventail de fonctionnalités SPSS Modeler. Toutes les méthodes décrites jusqu'ici font partie de l'API et sont accessibles de manière implicite au sein du script, sans autre importation. Toutefois, si vous souhaitez faire référence aux classes de l'API, vous devez importer explicitement l'API avec l'instruction suivante :

```
import modeler.api
```

Cette instruction d'importation est requise par de nombreux exemples de l'API de scriptage.

Vous trouverez un guide complet sur les classes, les méthodes et les paramètres qui sont disponibles par le biais de l'API de scriptage dans le document *IBM SPSS Modeler Python Scripting API Reference Guide*.

## Exemple 1 : recherche de noeuds à l'aide d'un filtre personnalisé

---

La section «Recherche de noeuds», à la page 29 inclut un exemple de recherche de noeud dans un flux et utilise le nom de type du noeud comme critère de recherche. Dans certains cas, une recherche plus générique est requise et peut être implémentée en utilisant la classe `NodeFilter` et la méthode `findAll()` du flux. Ce type de recherche implique les deux étapes suivantes :

1. Création d'une nouvelle classe qui étend `NodeFilter` et qui implémente une version personnalisée de la méthode `accept()`.
2. Appel de la méthode `findAll()` du flux avec une instance de cette nouvelle classe. Tous les noeuds correspondant aux critères définis dans la méthode `accept()` sont ainsi renvoyés.

L'exemple suivant indique comment rechercher dans un flux des noeuds pour lesquels le cache de noeud est activé. La liste de noeuds renvoyée peut être utilisée pour vider ou désactiver les caches de ces noeuds.

```
import modeler.api

class CacheFilter(modeler.api.NodeFilter):
    """A node filter for nodes with caching enabled"""
    def accept(this, node):
        return node.isCacheEnabled()

cachingnodes = modeler.script.stream().findAll(CacheFilter(), False)
```

## Exemple 2 : Permettre aux utilisateurs d'obtenir les informations relatives au fichier ou au répertoire correspondant à leurs privilèges

---

Pour éviter que PSAPI ne soit ouverte aux utilisateurs, vous pouvez, via l'appel de la fonction PSAPI, utiliser la méthode appelée `session.getServerFileSystem()` pour créer un objet de système de fichiers.

L'exemple suivant montre comment permettre à un utilisateur d'obtenir les informations relatives au fichier ou au répertoire correspondant à ses privilèges lorsqu'il se connecte à IBM SPSS Modeler Server.

```
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
sourceNode = stream.findByID('')
session = modeler.script.session()
fileSystem = session.getServerFileSystem()
parameter = stream.getParameterValue('VPATH')
```

```

serverDirectory = fileSystem.getServerFile(parameter)
files = fileSystem.GetFiles(serverDirectory)
for f in files:
    if f.isDirectory():
        print 'Directory:'
    else:
        print 'File:'
        sourceNode.setPropertyValue('full_filename',f.getPath())
        break
    print f.getName(),f.getPath()
stream.execute()

```

## Métadonnées : informations sur les données

Etant donné que les noeuds sont connectés entre eux dans un flux, des informations sur les colonnes ou les champs disponibles à chaque noeud sont également disponibles. Par exemple, dans l'interface utilisateur Modeler, vous pouvez ainsi sélectionner les champs en fonction desquels effectuer un tri ou une agrégation. Ces informations sont appelées modèle de données.

Les scripts peuvent également accéder au modèle de données en consultant les champs entrant ou sortant dans un noeud. Pour certains noeuds, les modèles de données de sortie et d'entrée sont les mêmes (par exemple, un noeud Trier réorganise simplement les enregistrements mais ne modifie pas le modèle de données). Certains noeuds, comme le noeud Dériver, ajoutent de nouveaux champs. D'autres, tels que le noeud Filtrer, peuvent renommer ou supprimer des champs.

Dans l'exemple suivant, le script prend le flux IBM SPSS Modeler `drugLearn.str` standard et, pour chaque zone, génère un modèle avec l'une des zones d'entrée supprimées. Il effectue cette opération en :

1. accédant au modèle de données de sortie à partir du noeud Typer ;
2. effectuant une boucle dans chaque champ du modèle de données de sortie ;
3. modifiant le noeud Filtrer pour chaque champ d'entrée ;
4. modifiant le nom du modèle généré ;
5. exécutant le noeud génération du modèle.

**Remarque :** Avant d'exécuter le script dans le flux `druglearn.str`, n'oubliez pas de définir le langage de script sur Python (le flux a été créé dans une version précédente de IBM SPSS Modeler afin que le langage de script de flux soit défini sur Legacy).

```

import modeler.api

stream = modeler.script.stream()
filternode = stream.findByType("filter", None)
typenode = stream.findByType("type", None)
c50node = stream.findByType("c50", None)
# Always use a custom model name
c50node.setPropertyValue("use_model_name", True)

lastRemoved = None
fields = typenode.getOutputDataModel()
for field in fields:
    # If this is the target field then ignore it
    if field.getModelingRole() == modeler.api.ModelingRole.OUT:
        continue

    # Re-enable the field that was most recently removed
    if lastRemoved != None:
        filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, True)

    # Remove the field
    lastRemoved = field.getColumnName()
    filternode.setKeyedPropertyValue("include", lastRemoved, False)

# Set the name of the new model then run the build
c50node.setPropertyValue("model_name", "Exclude " + lastRemoved)
c50node.run([])

```

L'objet Modèle de données offre un certain nombre de méthodes pour accéder aux informations relatives aux champs ou aux colonnes du modèle de données. Ces méthodes sont résumées dans le tableau suivant.

Tableau 18. Méthodes de l'objet Modèle de données pour accéder aux informations sur les champs ou les colonnes

Méthode	Type de retour	Description
<code>d.getColumnCount()</code>	<i>entier</i>	Renvoie le nombre de colonnes du modèle de données.
<code>d.columnIterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur qui renvoie chaque colonne dans l'ordre d'insertion "naturel". L'itérateur renvoie les instances de colonne.
<code>d.nameIterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur qui renvoie le nom de chaque colonne dans l'ordre d'insertion "naturel".
<code>d.contains(name)</code>	<i>Booléen</i>	Renvoie <code>True</code> s'il existe une colonne avec le nom indiqué dans ce modèle de données et <code>False</code> dans le cas contraire.
<code>d.getColumn(name)</code>	Colonne	Renvoie la colonne portant le nom indiqué.
<code>d.getColumnGroup(name)</code>	Groupe de colonnes	Renvoie le groupe de colonne désigné ou <code>None</code> si ce groupe n'existe pas.
<code>d.getColumnGroupCount()</code>	<i>entier</i>	Renvoie le nombre de groupes de colonnes du modèle de données.
<code>d.columnGroupIterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur qui renvoie chaque groupe de colonnes l'un après l'autre.
<code>d.toArray()</code>	Colonne [ ]	Renvoie le modèle de données sous forme de tableau de colonnes. Les colonnes sont classées dans leur ordre d'insertion "naturel".

Chaque champ (objet de colonne) inclut un certain nombre de méthodes pour accéder aux informations relatives à la colonne. Le tableau ci-après présente une sélection de ces méthodes.

Tableau 19. Méthodes de l'objet de colonne pour accéder aux informations sur la colonne

Méthode	Type de retour	Description
<code>c.getColumnName()</code>	<i>string</i>	Renvoie le nom de la colonne.
<code>c.getColumnLabel()</code>	<i>string</i>	Renvoie le libellé de la colonne ou une chaîne vide si aucun libellé n'est associé à la colonne.
<code>c.getMeasureType()</code>	Type de mesure ( <code>MeasureType</code> )	Renvoie le type de mesure de la colonne.
<code>c.getStorageType()</code>	Type de stockage ( <code>StorageType</code> )	Renvoie le type de stockage de la colonne.

Tableau 19. Méthodes de l'objet de colonne pour accéder aux informations sur la colonne (suite)

Méthode	Type de retour	Description
<code>c.isMeasureDiscrete()</code>	Booléen	Renvoie True si la colonne est discrète. Les colonnes qui sont un ensemble ou un indicateur sont considérées comme discrètes.
<code>c.isModelOutputColumn()</code>	Booléen	Renvoie True si la colonne est une colonne de sortie de modèle.
<code>c.isStorageDatetime()</code>	Booléen	Renvoie True si le stockage de la colonne est une valeur d'heure, de date ou d'horodatage.
<code>c.isStorageNumeric()</code>	Booléen	Renvoie True si le stockage de la colonne est un entier ou un nombre réel.
<code>c.isValidValue(value)</code>	Booléen	Renvoie True si la valeur spécifiée est valide pour ce stockage et valid lorsque les valeurs de colonne valides sont affichées.
<code>c.getModelingRole()</code>	Rôle de modélisation (ModelingRole)	Renvoie le rôle de modélisation de la colonne.
<code>c.getSetValues()</code>	Objet [ ]	Renvoie un tableau de valeurs valides pour la colonne ou None si les valeurs ne sont pas affichées ou si la colonne n'est pas un ensemble.
<code>c.getValueLabel(value)</code>	string	Renvoie le libellé de la valeur dans la colonne.
<code>c.getFalseFlag()</code>	Objet	Renvoie l'indicateur "false" pour la colonne ou None si la valeur n'est pas affichée ou si la colonne n'est pas un indicateur.
<code>c.getTrueFlag()</code>	Objet	Renvoie l'indicateur "true" pour la colonne ou None si la valeur n'est pas affichée ou si la colonne n'est pas un indicateur.
<code>c.getLowerBound()</code>	Objet	Renvoie la valeur limite inférieure des valeurs de la colonne ou None si la valeur n'est pas affichée ou si la colonne n'est pas continue.
<code>c.getUpperBound()</code>	Objet	Renvoie la valeur limite supérieure des valeurs de la colonne ou None si la valeur n'est pas affichée ou si la colonne n'est pas continue.

Notez que la plupart des méthodes qui accèdent aux informations relatives à une colonne possèdent des méthodes équivalentes définies dans l'objet de modèle de données lui-même. Par exemple, les deux instructions suivantes sont équivalentes :

```
dataModel.getColumn("someName").getModelingRole()
dataModel.getModelingRole("someName")
```

## Accès aux objets générés

L'exécution d'un flux implique généralement la génération d'objets de sortie supplémentaires. Ces objets supplémentaires peuvent être un nouveau modèle ou une partie de sortie fournissant des informations à utiliser lors des exécutions ultérieures.

Dans l'exemple ci-dessous, le flux `druglearn.str` est de nouveau utilisé comme point de départ pour le flux. Dans cet exemple, tous les noeuds du flux sont exécutés et les résultats sont stockés dans une liste. Le script effectue ensuite des boucles via les résultats, et toutes les sorties de modèle résultant de l'exécution sont enregistrées sous la forme d'un fichier de modèle IBM SPSS Modeler (.gm) et le modèle est PMML exporté.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Set this to an existing folder on your system.
# Include a trailing directory separator
modelFolder = "C:/temp/models/"

# Execute the stream
models = []
stream.runAll(models)

# Save any models that were created
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
for model in models:
    # If the stream execution built other outputs then ignore them
    if not(isinstance(model, modeler.api.ModelOutput)):
        continue

    label = model.getLabel()
    algorithm = model.getModelDetail().getAlgorithmName()

    # save each model...
    modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".gm"
    taskrunner.saveModelToFile(model, modelFile)

    # ...and export each model PMML...
    modelFile = modelFolder + label + algorithm + ".xml"
    taskrunner.exportModelToFile(model, modelFile, modeler.api.FileFormat.XML)
```

La classe d'exécution de tâche permet d'exécuter facilement diverses tâches courantes. Les méthodes disponibles dans cette classe sont résumées dans le tableau suivant.

<i>Tableau 20. Méthodes de la classe d'exécution de tâche pour effectuer des tâches courantes</i>		
<b>Méthode</b>	<b>Type de retour</b>	<b>Description</b>
<code>t.createStream(name, autoConnect, autoManage)</code>	Flux	Crée et renvoie un nouveau flux. Notez que le code chargé de créer des flux de manière privée, sans qu'ils soient visibles pour l'utilisateur, doit définir l'indicateur <code>autoManage</code> sur <code>False</code> .
<code>t.exportDocumentToFile(documentOutput, filename, fileFormat)</code>	Non applicable	Exporte la description du flux vers un fichier en utilisant le format de fichier spécifié.

Tableau 20. Méthodes de la classe d'exécution de tâche pour effectuer des tâches courantes (suite)

Méthode	Type de retour	Description
t.exportModelToFile(modelOutput, filename, fileFormat)	Non applicable	Exporte le modèle vers un fichier en utilisant le format de fichier spécifié.
t.exportStreamToFile(stream, filename, fileFormat)	Non applicable	Exporte le flux vers un fichier en utilisant le format de fichier spécifié.
t.insertNodeFromFile(filename, diagram)	Noeud	Lit et renvoie un noeud à partir du fichier spécifié, en l'insérant dans le diagramme fourni. Vous pouvez l'utiliser pour lire des objets de noeud et de super noeud.
t.openDocumentFromFile(filename, autoManage)	DocumentOutput	Lit et renvoie un document à partir du fichier spécifié.
t.openModelFromFile(filename, autoManage)	ModelOutput	Lit et renvoie un modèle à partir du fichier spécifié.
t.openStreamFromFile(filename, autoManage)	Flux	Lit et renvoie un flux à partir du fichier spécifié.
t.saveDocumentToFile(documentOutput, filename)	Non applicable	Enregistre le document à l'emplacement de fichier spécifié.
t.saveModelToFile(modelOutput, filename)	Non applicable	Enregistre le modèle à l'emplacement de fichier spécifié.
t.saveStreamToFile(stream, filename)	Non applicable	Enregistre le flux à l'emplacement de fichier spécifié.

## Gestion des erreurs

Le langage Python fournit un traitement des erreurs via le bloc de code `try . . . except`. Celui-ci peut être utilisé dans les scripts pour intercepter les exceptions et gérer les problèmes qui, sans cela, entraîneraient l'arrêt du script.

Dans l'exemple de script ci-dessous, on tente d'extraire un modèle d'un IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Cette opération peut provoquer une exception ; par exemple, il se peut que les données de connexion au référentiel n'aient pas été correctement configurées ou que le chemin de référentiel soit incorrect. Dans le script, cela peut entraîner l'émission d'un `ModelerException` (toutes les exceptions générées par IBM SPSS Modeler sont dérivées de `modeler.api.ModelerException`).

```
import modeler.api

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # print goes to the Modeler UI script panel Debug tab
    print "Everything OK"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "An error occurred:", e.getMessage()
```

**Remarque :** certaines opérations de script peuvent provoquer l'émission d'exceptions Java standard ; celles-ci ne sont pas dérivées de `ModelerException`. Pour intercepter ces exceptions, un bloc `except` supplémentaire peut être utilisé pour intercepter toutes les exceptions Java, par exemple :

```
import modeler.api
import java.lang.Exception

session = modeler.script.session()
try:
    repo = session.getRepository()
    m = repo.retrieveModel("/some-non-existent-path", None, None, True)
    # print goes to the Modeler UI script panel Debug tab
    print "Everything OK"
except modeler.api.ModelerException, e:
    print "An error occurred:", e.getMessage()
except java.lang.Exception, e:
    print "A Java exception occurred:", e.getMessage()
```

## Paramètres de flux, de session et de super noeud

Les paramètres sont utiles pour transmettre des valeurs au moment de l'exécution, plutôt que de les coder en dur directement dans un script. Les paramètres et leurs valeurs sont définis de la même manière que pour les flux, à savoir comme des entrées dans la table de paramètres d'un flux ou super noeud, ou comme des paramètres sur la ligne de commande. Les classes de flux (`Stream`) et de super noeud (`SuperNode`) implémentent un ensemble de fonctions définies par l'objet `ParameterProvider`, comme indiqué dans le tableau suivant. La session fournit un appel `getParameters()` qui renvoie un objet définissant ces fonctions.

Méthode	Type de retour	Description
<code>p.parameterIterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur des noms de paramètres pour cet objet.
<code>p.getParameterDefinition(parameterName)</code>	<code>ParameterDefinition</code>	Renvoie la définition de paramètre pour le paramètre avec le nom spécifié, ou <code>None</code> s'il n'existe aucun paramètre de ce genre dans ce fournisseur. Le résultat peut être un instantané de la définition au moment de l'appel de la méthode et ne doit pas forcément refléter les modifications apportées ultérieurement au paramètre via ce fournisseur.
<code>p.getParameterLabel(parameterName)</code>	<i>string</i>	Renvoie le libellé du paramètre nommé, ou <code>None</code> s'il n'existe aucun paramètre de ce genre.
<code>p.setParameterLabel(parameterName, label)</code>	Non applicable	Définit le libellé du paramètre nommé.
<code>p.getParameterStorage(parameterName)</code>	<code>ParameterStorage</code>	Renvoie le stockage du paramètre nommé, ou <code>None</code> s'il n'existe aucun paramètre de ce genre.
<code>p.setParameterStorage(parameterName, storage)</code>	Non applicable	Définit le stockage du paramètre nommé.

Tableau 21. Fonctions définies par l'objet ParameterProvider (suite)

Méthode	Type de retour	Description
p.getParameterType(parameterName)	ParameterType	Renvoie le type du paramètre nommé, ou None s'il n'existe aucun paramètre de ce genre.
p.setParameterType(parameterName, type)	Non applicable	Définit le type du paramètre nommé.
p.getParameterValue(parameterName)	Objet	Renvoie la valeur du paramètre nommé, ou None s'il n'existe aucun paramètre de ce genre.
p.setParameterValue(parameterName, value)	Non applicable	Définit la valeur du paramètre nommé.

Dans l'exemple suivant, le script agrège certaines données Telco pour rechercher la région dont le revenu moyen (average income) est le plus faible. Un paramètre de flux est ensuite défini avec cette région. Ce paramètre de flux est par la suite utilisé dans un noeud Sélectionner (Select) afin d'exclure cette région des données, avant qu'un modèle d'attrition soit généré sur le reste.

Cet exemple est fictif car le script génère le noeud Sélectionner (Select) lui-même et aurait donc pu générer directement la valeur correcte dans l'expression du noeud Sélectionner (Select). Toutefois, les flux sont généralement préconfigurés ; la définition des paramètres de cette manière permet donc de donner un exemple utile.

La première partie de l'exemple de script crée le paramètre de flux qui contiendra la région dont le revenu moyen est le plus faible. Le script crée également les noeuds dans la branche d'agrégation et la branche de génération de modèle, et les connecte.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Initialize a stream parameter
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# First create the aggregation branch to compute the average income per region
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregatenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Reference the stream parameter in the selection
selectnode.setPropertyValue("condition", "region = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)
```

L'exemple de script crée le flux suivant.




Figure 5. Flux résultant de l'exemple de script

La partie suivante de l'exemple de script exécute le noeud Table à la fin de la branche d'agrégation.

```
# First execute the table node
results = []
tablenode.run(results)
```

La partie suivante de l'exemple de script accède à la sortie de table générée par l'exécution du noeud Table. Ensuite, le script parcourt les lignes de la table, à la recherche de la région présentant le revenu moyen le plus faible.

```
# Running the table node should produce a single table as output
table = results[0]

# table output contains a RowSet so we can access values as rows and columns
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# From the way the aggregate node is defined, the first column
# contains the region and the second contains the average income
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)
    row += 1
```

La partie suivante du script utilise la région présentant le revenu moyen le plus faible pour définir le paramètre de flux "LowestRegion" créé précédemment. Le script exécute ensuite le générateur de modèle en excluant la région spécifiée des données d'apprentissage.

```
# Check that a value was assigned
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# Finally run the model builder with the selection criteria
c50node.run([])
```

L'exemple de script complet est présenté ci-dessous.

```
import modeler.api

stream = modeler.script.stream()

# Create a stream parameter
stream.setParameterStorage("LowestRegion", modeler.api.ParameterStorage.INTEGER)

# First create the aggregation branch to compute the average income per region
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SPSS File", 114, 142)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/telco.sav")
```

```

statisticsimportnode.setPropertyValue("use_field_format_for_storage", True)

aggregatenode = modeler.script.stream().createAt("aggregate", "Aggregate", 294, 142)
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["region"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "income", ["Mean"])

tablenode = modeler.script.stream().createAt("table", "Table", 462, 142)

stream.link(statisticsimportnode, aggregetenode)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

selectnode = stream.createAt("select", "Select", 210, 232)
selectnode.setPropertyValue("mode", "Discard")
# Reference the stream parameter in the selection
selectnode.setPropertyValue("condition", "'region' = '$P-LowestRegion'")

typenode = stream.createAt("type", "Type", 366, 232)
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "churn", "Target")

c50node = stream.createAt("c50", "C5.0", 534, 232)

stream.link(statisticsimportnode, selectnode)
stream.link(selectnode, typenode)
stream.link(typenode, c50node)

# First execute the table node
results = []
tablenode.run(results)

# Running the table node should produce a single table as output
table = results[0]

# table output contains a RowSet so we can access values as rows and columns
rowset = table.getRowSet()
min_income = 1000000.0
min_region = None

# From the way the aggregate node is defined, the first column
# contains the region and the second contains the average income
row = 0
rowcount = rowset.getRowCount()
while row < rowcount:
    if rowset.getValueAt(row, 1) < min_income:
        min_income = rowset.getValueAt(row, 1)
        min_region = rowset.getValueAt(row, 0)
    row += 1

# Check that a value was assigned
if min_region != None:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", min_region)
else:
    stream.setParameterValue("LowestRegion", -1)

# Finally run the model builder with the selection criteria
c50node.run([])

```

## Valeurs globales

Les valeurs globales sont utilisées pour calculer diverses statistiques récapitulatives pour des champs spécifiés. Ces valeurs récapitulatives sont accessibles partout dans le flux. Les valeurs globales sont semblables aux paramètres de flux en ce sens qu'elles sont accessibles par nom via le flux. Elles diffèrent des paramètres de flux dans la mesure où les valeurs associées sont mises à jour automatiquement lorsqu'un noeud V. globales (Valeurs globales) est exécuté, plutôt que d'être affectées par le scriptage ou depuis la ligne de commande. Il est possible d'accéder aux valeurs globales pour un flux en appelant la méthode `getGlobalValues()` du flux.

L'objet `GlobalValues` définit les fonctions indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 22. Fonctions définies par l'objet GlobalValues

Méthode	Type de retour	Description
<code>g.fieldNameIterator()</code>	Itérateur	Renvoie un itérateur pour chaque nom de champ avec au moins une valeur globale.
<code>g.getValue(type, fieldName)</code>	Objet	Renvoie la valeur globale pour le type et le nom de champ spécifiés, ou None si aucune valeur n'est trouvée. La valeur renvoyée est généralement un nombre, mais il se peut que des fonctionnalités futures renvoient des types de valeur différents.
<code>g.getValues(fieldName)</code>	Carte	Renvoie une carte contenant les entrées connues pour le nom de champ spécifié, ou None s'il n'existe aucune entrée pour le champ.

GlobalValues . Type définit le type des statistiques récapitulatives disponibles. Les statistiques récapitulatives suivantes sont disponibles :

- MAX : valeur maximum du champ.
- MEAN : valeur moyenne du champ.
- MIN : valeur minimum du champ.
- STDDEV : écart type du champ.
- SUM : somme des valeurs dans le champ.

Par exemple, le script suivant accède à la valeur moyenne du champ "income", qui est calculée par un noeud V. globales (Valeurs globales) :

```
import modeler.api

globals = modeler.script.stream().getGlobalValues()
mean_income = globals.getValue(modeler.api.GlobalValues.Type.MEAN, "income")
```

## Utilisation de plusieurs flux : scripts autonomes

Pour utiliser plusieurs flux, il convient d'utiliser un script autonome. Le script autonome peut être édité et exécuté dans l'interface utilisateur IBM SPSS Modeler ou transmis comme paramètre de ligne de commande en mode de traitement par lots.

Le script autonome suivant ouvre deux flux. L'un de ces flux génère un modèle, et le deuxième trace la distribution des valeurs prédites.

```
# Change to the appropriate location for your system
demosDir = "C:/Program Files/IBM/SPSS/Modeler/18.4.0/DEMOS/streams/"

session = modeler.script.session()
tasks = session.getTaskRunner()

# Open the model build stream, locate the C5.0 node and run it
buildstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "druglearn.str", True)
c50node = buildstream.findByType("c50", None)
results = []
c50node.run(results)

# Now open the plot stream, find the Na_to_K derive and the histogram
plotstream = tasks.openStreamFromFile(demosDir + "drugplot.str", True)
derivenode = plotstream.findByType("derive", None)
```

```

histogramnode = plotstream.findByType("histogram", None)

# Create a model applier node, insert it between the derive and histogram nodes
# then run the histogram
applyc50 = plotstream.createModelApplier(results[0], results[0].getName())
applyc50.setPositionBetween(derivenode, histogramnode)
plotstream.linkBetween(applyc50, derivenode, histogramnode)
histogramnode.setPropertyValue("color_field", "$C-Drug")
histogramnode.run([])

# Finally, tidy up the streams
buildstream.close()
plotstream.close()

```

L'exemple suivant montre comment vous pouvez également effectuer une itération sur les flux ouverts (tous les flux ouverts dans l'onglet Flux). Notez que cela n'est possible dans les scripts autonomes.

```

for stream in modeler.script.streams():
    print stream.getName()

```

---

## Chapitre 5. Conseils de génération de scripts

Cette section présente les différents conseils et techniques pour l'utilisation des scripts : modification de l'exécution du flux, utilisation d'un mot de passe codé dans un script et accès aux objets du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

---

### Modification de l'exécution d'un flux

Lorsqu'un flux est exécuté, ses noeuds terminaux sont exécutés dans un ordre optimisé pour la situation par défaut. Dans certains cas, vous pouvez choisir un ordre d'exécution différent. Pour modifier l'ordre d'exécution d'un flux, réalisez les opérations suivantes dans l'onglet Exécution de la boîte de dialogue Propriétés du flux :

1. Commencez par un script vide.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter le script par défaut** de la barre d'outils pour ajouter le script de flux par défaut.
3. Modifiez à votre convenance l'ordre des instructions qu'il contient.

---

### Bouclage dans les noeuds

Vous pouvez utiliser une boucle `for` pour parcourir en boucle tous les noeuds d'un flux. Ainsi, les deux exemples de script suivants parcourent en boucle tous les noeuds et mettent les noms de champ de tous les noeuds Filtrer en majuscules.

Ces scripts peuvent être utilisés dans n'importe quel flux comportant un noeud, même si aucun champ n'est en réalité filtré. Ajoutez simplement un noeud Filtrer qui transmet tous les champs afin de mettre les noms de champ en majuscules sur l'ensemble du système.

```
# Alternative 1: using the data model nameIterator() function
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # nameIterator() returns the field names
        for field in node.getInputDataModel().nameIterator():
            newname = field.upper()
            node.setKeyedPropertyValue("new_name", field, newname)
```

```
# Alternative 2: using the data model iterator() function
stream = modeler.script.stream()
for node in stream.iterator():
    if (node.getTypeName() == "filter"):
        # iterator() returns the field objects so we need
        # to call getColumnName() to get the name
        for field in node.getInputDataModel().iterator():
            newname = field.getColumnName().upper()
            node.setKeyedPropertyValue("new_name", field.getColumnName(), newname)
```

Le script parcourt en boucle tous les noeuds du flux actuel et vérifie si chaque noeud est un noeud Filtrer. Si tel est le cas, le script parcourt en boucle chaque champ dans le noeud et utilise la fonction `field.upper()` ou `field.getColumnName().upper()` pour mettre le nom en majuscules.

---

### Accès aux objets du référentiel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Si vous disposez d'une licence pour le référentiel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, vous pouvez stocker et extraire des objets dans le référentiel à l'aide de commandes de script. Utilisez le référentiel pour gérer le cycle de vie des modèles d'exploration de données et des objets prédictifs associés dans le contexte d'applications, de solutions et d'outils professionnels.

## Connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Pour pouvoir accéder au référentiel, vous devez d'abord configurer une connexion valide à ce dernier, en utilisant le menu **Outils** de l'interface utilisateur SPSS Modeler ou via la ligne de commande. Pour plus d'informations, voir «IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion», à la page 70.

### Accès au référentiel

Vous pouvez accéder au référentiel à partir de la session, par exemple :

```
repo = modeler.script.session().getRepository()
```

### Extraction d'objets du référentiel

Dans un script, utilisez les fonctions `retrieve*` pour accéder à divers objets, notamment des flux, des modèles, la sortie et des noeuds. Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions d'extraction.

Type d'objet	Fonction de référentiel
Flux	<code>repo.retrieveStream</code> (chaîne de chemin, chaîne de version, chaîne de libellé, valeur booléenne <code>autoManage</code> )
Modèle	<code>repo.retrieveModel</code> (chaîne de chemin, chaîne de version, chaîne de libellé, valeur booléenne <code>autoManage</code> )
Sortie	<code>repo.retrieveDocument</code> (chaîne de chemin, chaîne de version, chaîne de libellé, valeur booléenne <code>autoManage</code> )
Noeud	<code>repo.retrieveProcessor</code> (chaîne de chemin, chaîne de version, chaîne de libellé, diagramme <code>ProcessorDiagram</code> )

Par exemple, vous pouvez extraire un flux du référentiel avec la fonction suivante :

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", None, "production", True)
```

Cet exemple extrait le flux `risk_score.str` du dossier spécifié. Le libellé `production` identifie la version du flux à extraire et le dernier paramètre indique que SPSS Modeler doit gérer le flux (par exemple, le flux s'affiche dans l'onglet **Flux** si l'interface utilisateur SPSS Modeler est visible). Vous pouvez aussi utiliser une version spécifique sans libellé :

```
stream = repo.retrieveStream("/projects/retention/risk_score.str", "0:2015-10-12 14:15:41.281", None, True)
```

**Remarque :** Si les paramètres de version et de libellé ont tous les deux la valeur `None`, la version la plus récente est renvoyée.

### Stockage d'objets dans le référentiel

Si vous voulez utiliser la génération de scripts pour stocker des objets dans le référentiel, utilisez les fonctions `store*`. Le tableau ci-dessous répertorie les fonctions de stockage.

Type d'objet	Fonction de référentiel
Flux	<code>repo.storeStream</code> (flux <code>ProcessorStream</code> , chaîne de chemin, chaîne de libellé)
Modèle	<code>repo.storeModel</code> (sortie de modèle <code>ModelOutput</code> , chaîne de chemin, chaîne de libellé)

Tableau 24. Fonctions de script pour le stockage (suite)

Type d'objet	Fonction de référentiel
Sortie	repo.storeDocument(sortie de document DocumentOutput, chaîne de chemin, chaîne de libellé)
Noeud	repo.storeProcessor(noeud Processor, chaîne de chemin, chaîne de libellé)

Par exemple, vous pouvez stocker une nouvelle version du flux `risk_score.str` avec la fonction suivante :

```
versionId = repo.storeStream(stream, "/projects/retention/risk_score.str", "test")
```

Cet exemple stocke une nouvelle version du flux, l'associe au libellé "test", et renvoie le marqueur de version pour la nouvelle version.

**Remarque :** Si vous ne voulez pas associer de libellé à la nouvelle version, indiquez None pour le libellé.

## Gestion des dossiers du référentiel

En utilisant des dossiers dans le référentiel, vous pouvez organiser les objets dans des groupes logiques et voir plus facilement quels sont les objets liés. Créez des dossiers avec la fonction `createFolder()`, comme dans l'exemple suivant :

```
newpath = repo.createFolder("/projects", "cross-sell")
```

Cet exemple crée un dossier appelé "cross-sell" dans le dossier "/projects". La fonction renvoie le chemin d'accès complet au nouveau dossier.

Pour renommer un dossier, utilisez la fonction `renameFolder()` :

```
repo.renameFolder("/projects/cross-sell", "cross-sell-Q1")
```

Le premier paramètre est le chemin d'accès complet au dossier à renommer, et le deuxième paramètre est le nouveau nom à attribuer à ce dossier.

Pour supprimer un dossier vide, utilisez la fonction `deleteFolder()` :

```
repo.deleteFolder("/projects/cross-sell")
```

## Verrouillage et déverrouillage d'objets

A partir d'un script, vous pouvez verrouiller un objet pour empêcher les autres utilisateurs de mettre à jour ses versions existantes ou de créer de nouvelles versions. Vous pouvez également déverrouiller un objet que vous avez verrouillé.

La syntaxe pour verrouiller et déverrouiller un objet est la suivante :

```
repo.lockFile(REPOSITORY_PATH)
repo.lockFile(URI)

repo.unlockFile(REPOSITORY_PATH)
repo.unlockFile(URI)
```

Tout comme avec le stockage et la récupération d'objets, le `REPOSITORY_PATH` vous donne l'emplacement de l'objet dans le référentiel. Le chemin doit être placé entre guillemets et délimité par des barres obliques. Il ne distingue pas les majuscules des minuscules.

```
repo.lockFile("/myfolder/Stream1.str")
repo.unlockFile("/myfolder/Stream1.str")
```

Vous pouvez également utiliser un URI (Uniform Resource Identifier) plutôt qu'un chemin de référentiel pour fournir l'emplacement de l'objet. L'URI doit inclure le préfixe `spsscrl:` et doit être entièrement entre guillemets. Seules les barres obliques sont autorisées en tant que délimiteurs de chemin ; les espaces, quant à eux, doivent être codés. En d'autres termes, utilisez `%20` à la place d'un espace dans le chemin. L'URI ne distingue pas les majuscules des minuscules. Voici quelques exemples :

```
repo.lockFile("spsscrl://myfolder/Stream1.str")
repo.unlockFile("spsscrl://myfolder/Stream1.str")
```

Veuillez noter que le verrouillage d'objets s'applique à toutes les versions d'un objet. Vous ne pouvez pas verrouiller ou déverrouiller des versions individuelles.

## Génération d'un mot de passe codé

Dans certains cas, vous pouvez être amené à ajouter un mot de passe à un script, par exemple, pour accéder à une source de données protégée par un mot de passe. Vous pouvez utiliser les mots de passe codés dans :

- Les propriétés des noeuds source et de sortie SGBD
- Les arguments de ligne de commande permettant la connexion au serveur
- Les propriétés de connexion à la base de données stockées dans un fichier `.par` (fichier de paramètres généré depuis l'onglet Publier d'un noeud Export)

L'interface utilisateur dispose d'un outil qui permet de générer des mots de passe codés à partir de l'algorithme Blowfish (pour plus d'informations, voir <http://www.schneier.com/blowfish.html>). Une fois le mot de passe codé, vous pouvez le copier et le stocker dans des fichiers de script et des arguments de ligne de commande. La propriété de noeud `epassword`, utilisée pour `databasenode` et `databaseexportnode`, stocke le mot de passe codé.

1. Pour générer un mot de passe codé, choisissez l'option suivante dans le menu Outils :

### Coder le mot de passe...

2. Entrez un mot de passe dans la zone de texte Mot de passe.
3. Cliquez sur **Coder** pour générer le codage aléatoire de votre mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton Copier pour copier le mot de passe codé dans le Presse-papiers.
5. Collez le mot de passe dans le script ou le paramètre souhaité.

## Vérification des scripts

Vous pouvez procéder à une vérification rapide de la syntaxe de tous les types de script en cliquant sur le bouton de vérification rouge dans la barre d'outils de la boîte de dialogue Script autonome.



Figure 6. Icônes de la barre d'outils du script de flux

La vérification du script vous prévient de toute erreur se produisant dans votre code et vous propose des recommandations d'amélioration. Pour visualiser la ligne comportant des erreurs, cliquez sur le commentaire dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. L'erreur est surlignée en rouge.

## Génération de scripts à partir de la ligne de commande

La génération de scripts vous permet d'exécuter des opérations généralement effectuées dans l'interface utilisateur. Il vous suffit d'indiquer et d'exécuter un script autonome dans la ligne de commande lors du lancement d'IBM SPSS Modeler. Par exemple :

```
client -script scores.txt -execute
```

L'indicateur `-script` charge le script spécifié et l'indicateur `-execute` exécute toutes les commandes du fichier de script.

## Compatibilité avec les versions précédentes

---

Les scripts créés dans les versions antérieures d'IBM SPSS Modeler doivent en général fonctionner tels quels dans la nouvelle version. Cependant, les nuggets de modèle peuvent désormais être insérés automatiquement dans le flux (réglage par défaut), et peuvent soit remplacer soit compléter un nugget existant de ce type dans le flux. La question de savoir si cela se produit dépend des paramètres des options **Ajouter un modèle au flux** et **Remplacer le modèle précédent (Outils > Options > Options utilisateur > Notifications)**. Vous pouvez, par exemple, être amené à modifier le script d'une version précédente dans laquelle le remplacement de nugget est géré en supprimant le nugget existant et en insérant le nouveau.

Il se peut que des scripts créés dans la version actuelle ne fonctionnent pas dans les versions antérieures.

Si un script créé dans une version antérieure utilise une commande qui a été remplacée depuis (ou qui est obsolète), l'ancienne forme reste prise en charge mais un message d'avertissement apparaît. Par exemple, l'ancien mot-clé `generated` a été remplacé par `model`, et `clear generated palette` par `clear generated palette`. Les scripts qui utilisent les anciennes formes continuent de s'exécuter mais un avertissement apparaît.

## accès aux résultats d'exécution de flux

---

De nombreux noeuds IBM SPSS Modeler produisent des objets en sortie tels que des modèles, des graphiques et des données tabulaires. Un grand nombre de ces sorties contiennent des valeurs utiles qui peuvent être utilisées par des scripts pour guider les exécutions suivantes. Ces valeurs sont regroupées dans des conteneurs de contenu (appelés simplement conteneurs) auxquels on peut accéder à l'aide de balises ou d'ID qui identifient chaque conteneur. Le mode d'accès aux valeurs dépend du format ou "modèle de contenu" utilisé par ce conteneur.

Par exemple, de nombreuses sorties de modèle prédictif utilisent une variante de XML appelée PMML pour représenter les informations sur le modèle, par exemple, les champs utilisés par un arbre de décisions à chaque scission ou la manière dont les neurones d'un réseau de neurones sont connectés et avec quelle force. Les sorties de modèle qui utilisent PMML fournissent un modèle de contenu XML qui permet d'accéder à ces informations. Par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
# Assume the stream contains a single C5.0 model builder node
# and that the datasource, predictors and targets have already been
# set up
modelbuilder = stream.findByType("c50", None)
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]

# check how many contents are there and what are their names
tags = modeloutput.getContentModelTags()
print "Content Model Tags : " , tags

# Now that we have the C5.0 model output object, access the
# relevant content model
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")
if (cm != None) :
    # The PMML content model is a generic XML-based content model that
    # uses XPath syntax. Use that to find the names of the data fields.
    # The call returns a list of strings match the XPath values
    dataFieldNames = cm.getStringValues("/PMML/DataDictionary/DataField",
    "name")
    print "Data Field Names:" , dataFieldNames
```

IBM SPSS Modeler prend en charge les modèles de contenu suivants dans le scriptage :

- Le **modèle de contenu de tableau** donne accès à des données tabulaires simples représentées sous forme de lignes et de colonnes.
- Le **modèle de contenu XML** donne accès au contenu stocké au format XML.
- Le **modèle de contenu JSON** donne accès au contenu stocké au format JSON.
- Le **modèle de contenu de statistiques de colonne** donne accès à des statistiques récapitulatives d'un champ spécifique.
- Le **modèle de contenu de statistiques de colonne par paire** donne accès à des statistiques récapitulatives entre deux champs ou les valeurs de deux champs distincts.

Notez que les noeuds suivants ne contiennent pas ces modèles de contenu :

- Série temporelle
- Analyse discriminante
- SLRM
- TCM
- Tous les noeuds Python
- Tous les noeuds Spark
- Tous les noeuds de modélisation de base de données
- Modèle d'extension
- protocole STP

## Modèle de contenu de table

Le modèle de contenu de table fournit un modèle simple permettant d'accéder à des données de ligne ou de colonne simples. Les valeurs d'une colonne particulière doivent avoir le même type de stockage (par exemple, des chaîne ou des entiers).

### API

Renvoyer	Méthode	Description
int	getRowCount()	Renvoie le nombre de lignes de cette table.
int	getColumnCount()	Renvoie le nombre de colonnes de cette table.
String	getColumnName(int columnIndex)	Renvoie le nom de la colonne à l'index de colonne spécifié. L'index de colonne démarre à 0.
StorageType	getStorageType(int columnIndex)	Renvoie le type de stockage de la colonne à l'index spécifié. L'index de colonne démarre à 0.
Object	getValueAt(int rowIndex, int columnIndex)	Renvoie la valeur figurant à l'index de ligne et de colonne spécifié. Les index de ligne et de colonne démarrent à 0.
void	reset()	Vide la mémoire interne associée à ce modèle de contenu.

## Noeuds et sorties

Ce tableau répertorie les noeuds qui génèrent des sorties qui incluent ce type de modèle de contenu.

Tableau 26. Noeuds et sorties		
Nom du noeud	Nom de sortie	ID de conteneur
table	table	"table"

## Exemple de script

```
stream = modeler.script.stream()
from modeler.api import StorageType

# Set up the variable file import node
varfilenode = stream.createAt("variablefile", "DRUG Data", 96, 96)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")

# Next create the aggregate node and connect it to the variable file node
aggregatenode = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 192, 96)
stream.link(varfilenode, aggregetenode)

# Configure the aggregate node
aggregatenode.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Min", "Max"])
aggregatenode.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Na", ["Mean", "SDev"])

# Then create the table output node and connect it to the aggregate node
tablenode = stream.createAt("table", "Table", 288, 96)
stream.link(aggregatenode, tablenode)

# Execute the table node and capture the resulting table output object
results = []
tablenode.run(results)
tableoutput = results[0]

# Access the table output's content model
tablecontent = tableoutput.getContentModel("table")

# For each column, print column name, type and the first row
# of values from the table content
col = 0
while col < tablecontent.getColumnCount():
    print tablecontent.getColumnName(col), \
          tablecontent.getStorageType(col), \
          tablecontent.getValueAt(0, col)
    col = col + 1
```

The output in the scripting Debug tab will look something like this:

```
Age_Min Integer 15
Age_Max Integer 74
Na_Mean Real 0.730851098901
Na_SDev Real 0.116669731242
Drug String drugY
Record_Count Integer 91
```

## Modèle de contenu XML

Le modèle de contenu XML donne accès au contenu XML.

Le modèle de contenu XML prend en charge la capacité à accéder aux composants basés sur des expressions XPath. Les expressions XPath sont des chaînes qui définissent les éléments ou les attributs qui sont requis par l'appelant. Le modèle de contenu XML masque les détails de la génération de divers objet et de différentes expressions de compilation qui sont généralement nécessaires pour la prise en charge de XPath. Cela simplifie l'appel depuis les scripts Python.

Le modèle de contenu XML inclut une fonction qui renvoie le document XML sous forme d'une chaîne. Cela permet à des utilisateurs de script Python d'utiliser leur bibliothèque Python préférée pour analyser le code XML.

## API

*Tableau 27. API*

<b>Renvoyer</b>	<b>Méthode</b>	<b>Description</b>
String	<code>getXMLAsString()</code>	Renvoie le code XML sous forme de chaîne.
number	<code>getNumericValue(String xpath)</code>	Renvoie le résultat de l'évaluation du chemin avec un type de retour numérique (par exemple, comptage du nombre d'éléments qui correspondent à l'expression de chemin).
boolean	<code>getBooleanValue(String xpath)</code>	Renvoie le résultat booléen de l'évaluation de l'expression de chemin spécifiée.
String	<code>getStringValue(String xpath, String attribute)</code>	Renvoie la valeur d'attribut ou la valeur de noeud XML qui correspond au chemin spécifié.
List of strings	<code>getStringValues(String xpath, String attribute)</code>	Renvoie la liste de toutes les valeurs d'attribut ou les valeurs de noeud XML qui correspondent au chemin spécifié.
List of lists of strings	<code>getValuesList(String xpath, &lt;List of strings&gt; attributes, boolean includeValue)</code>	Renvoie la liste de toutes les valeurs d'attribut qui correspondent au chemin spécifié avec la valeur de noeud XML si nécessaire.
Hash table (key:string, value:list of string)	<code>getValuesMap(String xpath, String keyAttribute, &lt;List of strings&gt; attributes, boolean includeValue)</code>	Renvoie une table de hachage qui utilise l'attribut de clé ou la valeur de noeud XML en tant que clé, et la liste des valeurs d'attribut spécifiées en tant que valeurs de table.
boolean	<code>isNamespaceAware()</code>	Indique si les analyseurs syntaxiques XML doivent prendre en compte les espaces de nom. La valeur par défaut est False.

Tableau 27. API (suite)

Renvoyer	Méthode	Description
void	setNamespaceAware(boolean value)	Définit si les analyseurs syntaxiques XML doivent prendre en compte les espaces de nom. Appelle également reset() pour s'assurer que les modifications sont sélectionnées par les appels ultérieurs.
void	reset()	Vide la mémoire interne associée à ce modèle de contenu (par exemple, un objet DOM mis en cache).

## Noeuds et sorties

Ce tableau répertorie les noeuds qui génèrent des sorties qui incluent ce type de modèle de contenu.

Tableau 28. Noeuds et sorties

Nom du noeud	Nom de sortie	ID de conteneur
Most model builders	Most generated models	"PMML "
"autodataprep"	n/a	"PMML "

## Exemple de script

Le code de scriptage Python permettant d'accéder au contenu peut ressembler à ceci :

```
results = []
modelbuilder.run(results)
modeloutput = results[0]
cm = modeloutput.getContentModel("PMML")

dataFieldNames = cm.getStringValues("/PMML/DataDictionary/DataField", "name")
predictedNames = cm.getStringValues("//MiningSchema/
MiningField[@usageType='predicted']", "name")
```

## Modèle de contenu JSON

Le modèle de contenu JSON est utilisé pour assurer la prise en charge du contenu au format JSON. Il fournit une interface de programme d'application (API) de base pour permettre aux appelants d'extraire des valeurs dans l'hypothèse où ils savent à quelles valeurs accéder.

### API

Tableau 29. API

Renvoyer	Méthode	Description
String	getJSONAsString()	Renvoie le contenu JSON sous forme de chaîne.

Tableau 29. API (suite)

Renvoyer	Méthode	Description
Object	<code>getObjectAt(&lt;List of cbjecta&gt; path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Renvoie l'objet dans le chemin spécifié. L'artefact racine fourni peut être NULL auquel cas la racine du contenu est utilisée. La valeur renvoyée peut être une chaîne littérale, un entier, un nombre réel ou une valeur booléenne, ou un artefact JSON (un objet JSON ou un tableau JSON).
Hash table (key:object, value:object)	<code>getChildValuesAt(&lt;List of object&gt; path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Renvoie les valeurs enfant du chemin spécifié si le chemin mène à un objet JSON, sinon renvoie NULL. Les clés dans la table sont des chaînes tandis que la valeur associée peut être une chaîne littérale, un entier, un nombre réel ou une valeur booléenne, ou un artefact JSON (un objet JSON ou un tableau JSON).
List of objects	<code>getChildrenAt(&lt;List of object&gt; path path, JSONArtifact artifact)</code> throws Exception	Renvoie la liste d'objets du chemin spécifié si le chemin mène à un tableau JSON, sinon renvoie NULL. Les valeurs renvoyées peuvent être une chaîne littérale, un entier, un nombre réel ou une valeur booléenne, ou un artefact JSON (un objet JSON ou un tableau JSON).
void	<code>reset()</code>	Vide la mémoire interne associée à ce modèle de contenu (par exemple, un objet DOM mis en cache).

## Noeuds et sorties

Ce tableau répertorie les noeuds qui génèrent des sorties qui incluent ce type de modèle de contenu.

Tableau 30. Noeuds et sorties

Nom du noeud	Nom de sortie	ID de conteneur
"applykmeansas"	n/a	"JSON_MV"
"applyxgboosttree"	n/a	"JSON_MV"

## Exemples de scripts

Les scripts suivants extront les fichiers JSON:

```
applykmeansas = stream.findByType("applykmeansas", None)
```

```
mvjson = applykmeansas.getContentModel("JSON_MV")
print(mvjson.getJSONAsString())
```

```
applyxgboosttree = stream.findByType("applyxgboosttree", None)
mvjson = applyxgboosttree.getContentModel("JSON_MV")
print(mvjson.getJSONAsString())
```

## Modèle de contenu de statistiques par colonne et modèle de contenu de statistiques par paire

Le modèle de contenu de colonne de statistiques donne accès à des statistiques qui peuvent être calculées pour chaque champ (statistiques univariées). Le modèle de contenu de statistiques par paire permet d'accéder à des statistiques qui peuvent être calculées entre des paires de champs ou de valeurs dans un champ.

Les mesures de statistiques possibles sont les suivantes :

- Count
- UniqueCount
- ValidCount
- Mean
- Sum
- Min
- Max
- Range
- Variance
- StandardDeviation
- StandardErrorOfMean
- Skewness
- SkewnessStandardError
- Kurtosis
- KurtosisStandardError
- Median
- Mode
- Pearson
- Covariance
- TTest
- FTest

Certaines valeurs ne conviennent que pour les statistiques de colonne unique alors que d'autres ne sont appropriées que pour les statistiques par paire.

Les noeuds qui génèrent ces statistiques sont les suivants :

- Le **noeud Statistiques** génère des statistiques de colonne et peut produire des statistiques par paire lorsque des champs de corrélation sont spécifiés.
- Le **noeud Audit données** génère des statistiques de colonne et peut produire des statistiques par paire lorsqu'un champ de superposition est spécifié.
- Le **noeud Moyennes** génère des statistiques par paire lors de la comparaison des valeurs d'un champ avec d'autres récapitulatifs de champ.

Les modèles de contenu et les statistiques qui sont disponibles dépendent des capacités du noeud et des paramètres au sein de ce noeud.

## API ColumnStatsContentModel

*Tableau 31. API ColumnStatsContentModel*

Renvoyer	Méthode	Description
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Renvoie les statistiques disponibles dans ce modèle. Tous les champs n'auront pas forcément des valeurs pour toutes les statistiques.
List<String>	getAvailableColumns()	Renvoie les noms des colonnes pour lesquelles des statistiques sont calculées.
Number	getStatistic(String column, StatisticType statistic)	Renvoie les valeurs statistiques associées à la colonne.
void	reset()	Vide la mémoire interne associée à ce modèle de contenu.

## API PairwiseStatsContentModel

*Tableau 32. API PairwiseStatsContentModel*

Renvoyer	Méthode	Description
List<StatisticType>	getAvailableStatistics()	Renvoie les statistiques disponibles dans ce modèle. Tous les champs n'auront pas forcément des valeurs pour toutes les statistiques.
List<String>	getAvailablePrimaryColumns()	Renvoie les noms des colonnes primaires pour lesquelles des statistiques ont été calculées.
List<Object>	getAvailablePrimaryValues()	Renvoie les valeurs de la colonne primaire pour laquelle des statistiques ont été calculées.
List<String>	getAvailableSecondaryColumns()	Renvoie les noms des colonnes secondaires pour lesquelles des statistiques ont été calculées.
Number	getStatistic(String primaryColumn, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Renvoie les valeurs statistiques associées aux colonnes.
Number	getStatistic(String primaryColumn, Object primaryValue, String secondaryColumn, StatisticType statistic)	Renvoie les valeurs statistiques associées à la colonne primaire et à la colonne secondaire.

Tableau 32. API PairwiseStatsContentModel (suite)

Renvoyer	Méthode	Description
void	reset()	Vide la mémoire interne associée à ce modèle de contenu.

## Noeuds et sorties

Ce tableau répertorie les noeuds qui génèrent des sorties qui incluent ce type de modèle de contenu.

Tableau 33. Noeuds et sorties

Nom du noeud	Nom de sortie	ID de conteneur	Remarques
"means" (Noeud Moyennes)	"means"	"columnStatistics"	
"means" (Noeud Moyennes)	"means"	"pairwiseStatistics"	
"dataaudit" (Noeud Audit données)	"means"	"columnStatistics"	
"statistics" (Noeud Statistiques)	"statistics"	"columnStatistics"	Généré uniquement lorsque des champs spécifiques sont examinés.
"statistics" (Noeud Statistiques)	"statistics"	"pairwiseStatistics"	Généré uniquement lorsque des champs sont corrélés.

## Exemple de script

```

from modeler.api import StatisticType
stream = modeler.script.stream()

# Set up the input data
varfile = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfile.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")

# Now create the statistics node. This can produce both
# column statistics and pairwise statistics
statisticsnode = stream.createAt("statistics", "Stats", 192, 96)
statisticsnode.setPropertyValue("examine", ["Age", "Na", "K"])
statisticsnode.setPropertyValue("correlate", ["Age", "Na", "K"])
stream.link(varfile, statisticsnode)

results = []
statisticsnode.run(results)
statsoutput = results[0]
statscm = statsoutput.getContentModel("columnStatistics")
if (statscm != None):
    cols = statscm.getAvailableColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    print "Column stats:", cols[0], str(stats[0]), " = ",
    statscm.getStatistic(cols[0], stats[0])

```

```
statscm = statsoutput.getContentModel("pairwiseStatistics")
if (statscm != None):
    pcols = statscm.getAvailablePrimaryColumns()
    scols = statscm.getAvailableSecondaryColumns()
    stats = statscm.getAvailableStatistics()
    corr = statscm.getStatistic(pcols[0], scols[0], StatisticType.Pearson)
    print "Pairwise stats:", pcols[0], scols[0], " Pearson = ", corr
```

# Chapitre 6. Arguments de ligne de commande

## Appel du logiciel

Vous pouvez utiliser la ligne de commande de votre système d'exploitation pour lancer IBM SPSS Modeler comme suit :

1. Dans le cas d'un ordinateur sur lequel est installé IBM SPSS Modeler, ouvrez une fenêtre DOS ou une invite de commande.
2. Pour lancer l'interface IBM SPSS Modeler en mode interactif, tapez la commande `modelerclient` suivie des arguments requis, par exemple :

```
modelerclient -stream report.str -execute
```

Les arguments disponibles (indicateurs) vous permettent de vous connecter à un serveur, de charger des flux, d'exécuter des scripts ou d'indiquer les autres paramètres nécessaires.

## Utilisation des arguments de ligne de commande

Vous pouvez ajouter des arguments de ligne de commande (également appelés *Indicateurs*) à la commande `modelerclient` initiale pour modifier l'appel de IBM SPSS Modeler.

Plusieurs types d'arguments de ligne de commande sont disponibles et décrits plus loin dans cette section.

Type d'argument	Description
Arguments système	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Arguments système»</a> , à la page 66.
Arguments de paramètre	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Arguments de paramètre»</a> , à la page 67.
Arguments de connexion au serveur	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Arguments de connexion au serveur»</a> , à la page 68.
Arguments de connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion»</a> , à la page 70.
Arguments de connexion au IBM SPSS Analytic Server	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Arguments de connexion au IBM SPSS Analytic Server»</a> , à la page 70.

Vous pouvez par exemple utiliser les indicateurs `-server`, `-stream` et `-execute` pour vous connecter à un serveur, puis charger et exécuter un flux, comme indiqué ci-dessous :

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer  
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Notez que lors d'une exécution en parallèle avec l'installation d'un client local, les arguments de connexion au serveur ne sont pas obligatoires.

Il est possible de placer entre guillemets doubles les valeurs de paramètre qui contiennent des espaces. Par exemple :

```
modelerclient -stream mystream.str -Pusername="Joe User" -execute
```

Vous pouvez également exécuter des états et des scripts IBM SPSS Modeler de cette manière, à l'aide des indicateurs `-state` et `-script`, respectivement.

**Remarque :** Si vous utilisez un paramètre structuré dans une commande, vous devez faire précéder les guillemets par une barre oblique inversée. Ainsi, les guillemets ne seront pas supprimés lors de l'interprétation de la chaîne.

## Débugage des arguments de ligne de commande

Pour déboguer une ligne de commande, utilisez la commande `modelerclient` pour lancer IBM SPSS Modeler avec les arguments souhaités. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier que les commandes s'exécutent comme souhaité. Vous pouvez également vérifier les valeurs de paramètre transmises depuis la ligne de commande dans la boîte de dialogue Paramètres de session (menu Outils, Définir les paramètres de session).

## Arguments système

Le tableau suivant décrit les arguments système disponibles pour l'appel de la ligne de commande de l'interface utilisateur.

Tableau 35. Arguments système	
Argument	Comportement/description
@ < commandFile>	Le caractère @ suivi d'un nom de fichier indique une liste de commandes. Lorsque <code>modelerclient</code> détecte un argument commençant par le caractère @, il agit sur les commandes du fichier correspondant comme si elles s'étaient trouvées dans la ligne de commande. Pour plus d'informations, voir «Combinaison de plusieurs arguments», à la page 71.
-directory < rép >	Définit le répertoire de travail par défaut. En mode local, ce répertoire est utilisé pour les données et la sortie. Exemple: <code>-directory c:/</code> ou <code>-directory c:\\</code>
-server_directory < rép >	Définit le répertoire du serveur par défaut pour les données. Le répertoire de travail, défini à l'aide de l'indicateur <code>-directory</code> est utilisé pour la sortie.
-execute	Après le démarrage, exécute tout flux, état ou script chargé au démarrage. Si un script est chargé en plus d'un flux ou d'un état, seul le script est exécuté.
-stream < stream>	Au démarrage, charge le flux spécifié. Vous pouvez spécifier plusieurs flux, mais le dernier flux sera défini comme flux en cours.
-script <script>	Charge, au démarrage, le script autonome spécifié. Vous pouvez le spécifier en plus d'un flux ou d'un état comme décrit ci-dessous, mais un seul script peut être chargé au démarrage.
-model < modèle>	Au démarrage, charge le modèle généré (fichier au format <code>.gm</code> ) indiqué.
-state < état >	Au démarrage, charge l'état enregistré indiqué.
-project <PROJECT>	Charge le projet spécifié. Vous ne pouvez charger qu'un seul projet au démarrage.
-output < output>	Au démarrage, charge l'objet de sortie enregistré (fichier au format <code>.cou</code> ).
-help	Affiche la liste des arguments de ligne de commande. Lorsque cette option est précisée, tous les autres arguments sont ignorés et l'écran Aide apparaît.

Tableau 35. Arguments système (suite)

Argument	Comportement/description
-P < nom> = < valeur>	Sert à définir un paramètre de démarrage. Peut également être utilisé pour définir les propriétés de noeud (paramètres de propriété).

**Remarque :** Vous pouvez également définir les répertoires par défaut dans l'interface utilisateur. Pour accéder aux options, dans le menu Fichier, sélectionnez **Définir le répertoire de travail** ou **Définir le répertoire du serveur**.

## Chargement de plusieurs fichiers

A partir de la ligne de commande, vous pouvez charger plusieurs flux, états et sorties au démarrage en répétant l'argument applicable pour chaque objet chargé. Par exemple, pour charger et exécuter deux flux nommés `report.str` et `train.str`, utilisez la commande suivante :

```
modelerclient -stream report.str -stream train.str -execute
```

## Chargement d'objets à partir d'IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository

Etant donné que vous pouvez charger certains objets à partir d'un fichier ou de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (s'il est sous licence), le préfixe de nom de fichier `spsscr:` et, éventuellement, `file:` (pour les objets sur disque) indique à IBM SPSS Modeler où rechercher l'objet. Le préfixe fonctionne avec les indicateurs suivants :

- `-stream`
- `-script`
- `-output`
- `-model`
- `-project`

Vous utilisez le préfixe pour créer un URI qui indique l'emplacement de l'objet. Par exemple : `-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str"`. La présence du préfixe `spsscr:` requiert qu'une connexion valide à IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository ait été spécifiée dans la même commande. Ainsi, par exemple, la commande complète serait semblable à ce qui suit :

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

A partir de la ligne de commande, vous devez utiliser un URI. L'élément simple `REPOSITORY_PATH` n'est pas pris en charge. (Il fonctionne uniquement au sein des scripts.) Pour plus de détails sur les URI relatifs aux objets du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, voir la rubrique «[Accès aux objets du référentiel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository](#)», à la page 51.

## Arguments de paramètre

Les paramètres peuvent être utilisés en tant qu'indicateurs pendant l'exécution de la ligne de commande d'IBM SPSS Modeler. Dans les arguments de ligne de commande, l'indicateur `-P` est utilisé pour désigner un paramètre de la forme `-P <Nom> = <Valeur>`.

Il peut s'agir des paramètres suivants :

- Des **paramètres simples** (ou des paramètres utilisés directement dans les expressions CLEM).

- Des **paramètres de propriété**, également appelés propriétés de noeud. Ces paramètres servent à modifier les paramètres des noeuds du flux. Pour plus d'informations «[Présentation des propriétés de noeud](#)», à la page 75, voir la rubrique.
- Des **paramètres de ligne de commande**, utilisés pour modifier l'appel d'IBM SPSS Modeler.

Par exemple, vous pouvez fournir les noms d'utilisateur et les mots de passe d'une source de données sous la forme d'un indicateur de ligne de commande, comme l'illustre l'exemple suivant :

```
modelerclient -stream response.str -P:databasenode.datasouce="{\"ORA
10gR2\", user1, mypsw, false}"
```

Le format est identique à celui du paramètre `datasouce` de la propriété du noeud `databasenode`. Pour plus d'informations, voir : «[propriétés de databasenode](#)», à la page 95.

Le dernier paramètre doit être défini sur `true` si vous transmettez un mot de passe codé. Notez également qu'aucun espace à gauche ne doit être utilisé avant le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, sauf bien entendu si le nom d'utilisateur ou le mot de passe contient réellement un espace à gauche.

**Remarque :** Si le noeud est nommé, vous devez placer son nom entre guillemets et utiliser une barre oblique inversée comme caractère d'échappement pour les guillemets. Par exemple, si le noeud de source de données de l'exemple précédent porte le nom `Source_ABC`, l'entrée doit se présenter comme suit :

```
modelerclient -stream response.str
-P:databasenode.\"Source_ABC\".datasouce="{\"ORA 10gR2\",
user1, mypsw, true}"
```

Une barre oblique inversée est également obligatoire devant les guillemets qui identifient un paramètre structuré, comme dans l'exemple de source de données `TM1` suivant :

```
clemb -server -hostname 9.115.21.169 -port 28053 -username administrator
-execute -stream C:\Share\TM1_Script.str -P:tm1import.pm_host="http://9.115.21.163:9510/
pmhub/pm"
-P:tm1import.tm1_connection="{\"SData\", \"\", \"admin\", \"apple\"}"
-P:tm1import.selected_view="{\"SalesPriorCube\", \"salesmargin%\"}"
```

**Remarque :** Si le nom de base de données (dans la propriété `datasouce`) contient un ou plusieurs espaces, points ou traits de soulignement, vous pouvez utiliser le format "barre oblique inversée guillemet" pour le traiter en tant que chaîne. Par exemple : `"{\"db2v9.7.6_linux\"}"` ou : `"{\"TDATA 131\"}"`. En outre, enfermez toujours les valeurs de chaîne `datasouce` entre guillemets et accolades, comme dans l'exemple suivant : `"{\"SQL Server\", spssuser, abcd1234, false}"`.

## Arguments de connexion au serveur

L'indicateur `-server` indique à IBM SPSS Modeler qu'il doit se connecter à un serveur public, et les indicateurs `-hostname`, `-use_ssl`, `-port`, `-username`, `-password` et `-domain` sont utilisés pour indiquer à IBM SPSS Modeler comment se connecter au serveur public. Si aucun argument `-server` n'est spécifié, le serveur par défaut ou le serveur local est utilisé.

### Exemples

Pour vous connecter à un serveur public :

```
modelerclient -server -hostname myserver -port 80 -username dminer
-password 1234 -stream mystream.str -execute
```

Pour vous connecter à un cluster de serveurs :

```
modelerclient -server -cluster "QA Machines" \  
-spsscr_hostname pes_host -spsscr_port 8080 \  
-spsscr_username asmith -spsscr_epassword xyz
```

Notez que la connexion à un cluster de serveurs requiert le coordinateur des processus via IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, de sorte que l'argument `-cluster` doit être utilisé en combinaison avec les options de connexion au référentiel (`spsscr_*`). Pour plus d'informations, voir la rubrique «[IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion](#)», à la page 70.

<i>Tableau 36. Arguments de connexion au serveur</i>	
<b>Argument</b>	<b>Comportement/description</b>
<code>-server</code>	Exécute IBM SPSS Modeler en mode serveur, en se connectant à un serveur public à l'aide des indicateurs <code>-hostname</code> , <code>-port</code> , <code>-username</code> , <code>-password</code> et <code>-domain</code> .
<code>-hostname &lt;NAME&gt;</code>	Nom d'hôte du serveur. Disponible en mode serveur uniquement.
<code>-use_ssl</code>	Indique que la connexion doit utiliser le protocole SSL (Secure Socket Layer). Cet indicateur est facultatif ; par défaut, le protocole SSL n'est <i>pas</i> utilisé.
<code>-port &lt; numéro&gt;</code>	Numéro de port du serveur spécifié. Disponible en mode serveur uniquement.
<code>-cluster &lt;NAME&gt;</code>	Spécifie une connexion à un cluster de serveurs plutôt qu'à un serveur nommé ; cet argument est une alternative aux arguments <code>hostname</code> , <code>port</code> et <code>use_ssl</code> . Le nom est le nom de groupe ou une URI unique qui identifie le groupe dans IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Le cluster de serveurs est géré par le coordinateur de processus dans IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Pour plus d'informations, voir « <a href="#">IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion</a> », à la page 70.
<code>-username &lt;NAME&gt;</code>	Nom d'utilisateur utilisé pour la connexion au serveur. Disponible en mode serveur uniquement.
<code>-password &lt;mot_de_passe&gt;</code>	Mot de passe utilisé pour la connexion au serveur. Disponible en mode serveur uniquement. <b>Remarque :</b> Si l'argument <code>-password</code> n'est pas utilisé, le système vous invite à entrer un mot de passe.
<code>-epassword &lt; codedpasswordstring&gt;</code>	Mot de passe codé utilisé pour la connexion au serveur. Disponible en mode serveur uniquement. <b>Remarque :</b> Vous pouvez créer un mot de passe codé à partir du menu Outils de l'application IBM SPSS Modeler.
<code>-domain &lt;NAME&gt;</code>	Domaine utilisé pour la connexion au serveur. Disponible en mode serveur uniquement.
<code>-P &lt; nom&gt; = &lt; valeur&gt;</code>	Sert à définir un paramètre de démarrage. Peut également être utilisé pour définir les propriétés de noeud (paramètres de propriété).

## IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository Arguments de connexion

Pour pouvoir stocker ou extraire des objets du IBM SPSS Collaboration and Deployment Services via la ligne de commande, vous devez indiquer une connexion valide au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Par exemple :

```
modelerclient -spsscr_hostname myhost -spsscr_port 8080  
-spsscr_username myusername -spsscr_password mypassword  
-stream "spsscr:///folder_1/scoring_stream.str" -execute
```

Le tableau suivant répertorie les arguments qu'il convient d'utiliser pour paramétrer la connexion.

Argument	Comportement/description
-spsscr_hostname < nom d'hôte ou adresse IP >	Nom d'hôte ou adresse IP du serveur sur lequel est installé IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_port < numéro >	Numéro de port sur lequel IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository accepte les connexions (8080 par défaut).
-spsscr_use_ssl	Indique que la connexion doit utiliser le protocole SSL (Secure Socket Layer). Cet indicateur est facultatif ; par défaut, le protocole SSL n'est pas utilisé.
-spsscr_username <NAME>	Nom d'utilisateur utilisé pour la connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_password <mot_de_passe>	Mot de passe utilisé pour la connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_epassword < mot de passe codé >	Mot de passe codé utilisé pour la connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
-spsscr_providername <NAME>	Le fournisseur d'authentification utilisé pour la connexion au IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (Active Directory ou LDAP). Il n'est pas requis si vous utilisez le fournisseur natif (référentiel local).

## Arguments de connexion au IBM SPSS Analytic Server

Pour pouvoir stocker ou extraire des objets d'IBM SPSS Analytic Server via la ligne de commande, vous devez indiquer une connexion valide à IBM SPSS Analytic Server.

**Remarque :** L'emplacement par défaut de Analytic Server est obtenu à partir de SPSS Modeler Server. Les utilisateurs peuvent également définir leurs propres connexions à Analytic Server via **Outils > Connexions Analytic Server**.

Le tableau suivant répertorie les arguments qu'il convient d'utiliser pour paramétrer la connexion.

Argument	Comportement/description
-analytic_server_username	Nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_password	Mot de passe utilisé pour la connexion à IBM SPSS Analytic Server.

Tableau 38. Arguments de connexion au IBM SPSS Analytic Server (suite)

Argument	Comportement/description
-analytic_server_epassword	Mot de passe codé utilisé pour la connexion à IBM SPSS Analytic Server.
-analytic_server_credential	Données d'identification utilisées pour la connexion à IBM SPSS Analytic Server.

## Combinaison de plusieurs arguments

Utilisez le symbole @ suivi du nom du fichier pour combiner plusieurs arguments dans un fichier de commande unique défini lors de l'appel de la commande. Vous pouvez ainsi raccourcir l'appel via la ligne de commande et remédier aux éventuelles limites appliquées à la longueur des commandes par les systèmes d'exploitation. Par exemple, la commande de démarrage suivante utilise les arguments spécifiés dans le fichier référencé par <commandFileName>.

```
modelerclient @<commandFileName>
```

Si vous devez utiliser des espaces, placez le nom et le chemin d'accès du fichier entre guillemets, comme indiqué ci-dessous :

```
modelerclient @ "C:\Program  
Files\IBM\SPSS\Modeler\nn\scripts\my_command_file.txt"
```

Le fichier de commande peut contenir tous les arguments qui étaient auparavant spécifiés séparément au démarrage, avec un argument par ligne. Par exemple :

```
-stream report.str  
-Porder.full_filename=APR_orders.dat  
-Preport.filename=APR_report.txt  
-execute
```

Lorsque vous rédigez des fichiers de commande et que vous y faites référence, veillez à respecter les contraintes suivantes :

- N'inscrivez qu'une commande par ligne.
- N'intégrez pas un argument @CommandFile au sein d'un fichier de commande.



---

# Chapitre 7. Référence sur les propriétés

## Présentation des références de propriété

---

Vous pouvez indiquer un certain nombre de propriétés pour les noeuds, les flux, les projets et les super noeuds. Certaines propriétés sont communes à tous les noeuds, telles que le nom, l'annotation et l'info-bulle, alors que d'autres sont propres à certains types de noeud. D'autres propriétés font référence aux opérations de flux de haut niveau, comme la mise en cache ou le comportement du super noeud. Vous pouvez accéder aux propriétés via l'interface utilisateur standard (par exemple, lorsque vous ouvrez une boîte de dialogue pour modifier les options d'un noeud) et les utiliser de plusieurs manières.

- Vous pouvez modifier les propriétés via des scripts, comme l'explique cette section. Pour plus d'informations, voir «[Syntaxe des propriétés](#)», à la page 73.
- Les propriétés de noeud peuvent être utilisées dans les paramètres du super noeud.
- Les propriétés de noeud peuvent également être utilisées dans le cadre d'une option de ligne de commande (à l'aide de l'indicateur -P) lors du démarrage de IBM SPSS Modeler.

Dans le cadre de la création de script dans IBM SPSS Modeler, les propriétés de noeud et de flux sont souvent appelées **paramètres de propriété**. Dans cette aide, elles sont appelées propriétés de noeud ou de flux.

## Syntaxe des propriétés

Les propriétés peuvent être définies à l'aide de la syntaxe suivante :

```
OBJECT.setPropertyValue(PROPERTY, VALUE)
```

ou :

```
OBJECT.setKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY, VALUE)
```

La valeur des propriétés peuvent être extraites à l'aide de la syntaxe suivante :

```
VARIABLE = OBJECT.getPropertyValue(PROPERTY)
```

ou :

```
VARIABLE = OBJECT.getKeyedPropertyValue(PROPERTY, KEY)
```

Où OBJECT est un noeud ou une sortie, PROPERTY est le nom de la propriété de noeud à laquelle votre expression fait référence et KEY est la valeur de clé pour des propriétés saisies. Par exemple, la syntaxe suivante est utilisée pour trouver le noeud filtre, puis définir la valeur par défaut pour inclure tous les champs et filtrer le champ Age des données en aval :

```
filternode = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
filternode.setPropertyValue("default_include", True)
filternode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

Tous les noeuds utilisés dans IBM SPSS Modeler peuvent être situés à l'aide de la fonction `findByType(TYPE, LABEL)` du flux. Au moins TYPE ou LABEL doit être spécifié.

## Propriétés structurées

Pour obtenir une plus grande clarté lors de l'analyse, la génération de scripts peut utiliser les propriétés structurées de deux façons différentes :

- Attribuer une structure aux noms des propriétés des noeuds complexes, tels que les noeuds types, Filtrer ou Equilibrer.
- Fournir un format afin de spécifier plusieurs propriétés en une opération.

## Structuration des interfaces complexes

Les scripts des noeuds contenant des tableaux ou d'autres interfaces complexes (par exemple, les noeuds types, Filtrer et Equilibrer) doivent suivre une structure particulière afin de procéder à une analyse correcte. Ces propriétés ont besoin d'un nom plus complexe que le nom correspondant à un identificateur unique. Ce nom est appelé "clé". Par exemple, dans un noeud Filtrer, chaque champ disponible (en amont) peut être activé ou désactivé. Pour faire référence à ces informations, le noeud Filtrer stocke une information par champ (indiquant s'il est vrai ou faux). Cette propriété peut avoir, ou se voir affecter, la valeur True ou False (vrai ou faux). Prenons l'exemple d'un noeud Filtrer appelé mynode et comportant, en amont, un champ appelé Age. Pour désactiver ce champ, définissez la propriété include, avec la clé Age, sur la valeur False comme suit :

```
mynode.setKeyedPropertyValue("include", "Age", False)
```

## Structuration permettant de définir plusieurs propriétés

Pour de nombreux noeuds, vous pouvez affecter plusieurs propriétés de noeud ou de flux à la fois. Cette opération est appelée **définition globale** ou **définition en bloc**.

Les propriétés structurées peuvent parfois être très complexes. En voici un exemple :

```
sortnode.setPropertyValue("keys", [{"K", "Descending"}, {"Age", "Ascending"}, {"Na", "Descending"}])
```

Les propriétés structurées offrent également la possibilité de définir plusieurs propriétés d'un noeud avant que le noeud soit stable. Par défaut, une définition globale définit toutes les propriétés d'un bloc avant d'agir en fonction du paramétrage d'une propriété spécifique. Par exemple, lors de la définition d'un noeud Fixe, la spécification des propriétés de champs en deux étapes génère des erreurs dans la mesure où le noeud n'est pas cohérent tant que les deux paramètres ne sont pas valides. Le fait de définir les propriétés en utilisant une définition globale permet d'éviter ce problème dans la mesure où les deux propriétés sont définies avant que le modèle de données ne soit mis à jour.

## Abréviations

Les abréviations standard sont utilisées tout au long de la syntaxe des propriétés de noeud. La connaissance des abréviations est utile lors de la rédaction de scripts.

<i>Tableau 39. Abréviations standard utilisées tout au long de la syntaxe</i>	
<b>Abréviation</b>	<b>Explication</b>
abs	Valeur absolue
len	Longueur
min.	Minimum
max	Maximum
correl	Corrélation
covar	Covariance :
num	Nombre ou numérique
pct (pourcentage)	Percent (pour cent) ou (percentage) pourcentage
transp	Transparence

Tableau 39. Abréviations standard utilisées tout au long de la syntaxe (suite)

Abréviation	Explication
xval	Cross-validation (validation croisée)
var	Variance ou variable (dans les noeuds source)

## Exemples de propriétés de noeud et de flux

Dans IBM SPSS Modeler, les propriétés de noeud et de flux peuvent être utilisées de différentes façons. Ces propriétés sont le plus souvent utilisées dans le cadre d'un script, que ce soit un **script autonome**, pour automatiser plusieurs flux ou opérations, ou un **script de flux**, pour automatiser des processus au sein d'un flux unique. Vous pouvez également indiquer des paramètres de noeud à l'aide des propriétés de noeud du super noeud. Au niveau le plus basique, les propriétés peuvent aussi être utilisées sous forme d'une option de ligne de commande pour démarrer IBM SPSS Modeler. Si vous utilisez le commutateur -p dans le cadre de l'appel d'une ligne de commande, vous pouvez modifier un paramètre dans le flux à l'aide d'une propriété du flux.

Tableau 40. Exemples de propriétés de noeud et de flux

Propriété	Signification
s.max_size	Désigne la propriété max_size du noeud s.
s:samplenode.max_size	Désigne la propriété max_size du noeud s, qui doit être un noeud Echantillonner.
:samplenode.max_size	Désigne la propriété max_size du noeud Echantillonner du flux actuel (il ne peut exister qu'un noeud de ce type).
s:sample.max_size	Désigne la propriété max_size du noeud s, qui doit être un noeud Echantillonner.
t.direction.Age	Désigne le rôle du champ Age du noeud type t.
:.max_size	*** NON AUTORISE *** Vous devez indiquer le nom ou le type du noeud.

Comme l'illustre l'exemple s:sample.max\_size, vous n'avez pas besoin d'écrire les types de noeud en entier.

L'exemple t.direction.Age montre que certains noms de propriété peuvent être structurés lorsque les attributs d'un noeud sont trop complexes pour pouvoir être définis par des propriétés aux valeurs individuelles. Ces propriétés sont appelées propriétés **structurées** ou **complexes**.

## Présentation des propriétés de noeud

Pour chaque type de noeud, un certain nombre de propriétés sont autorisées. Chaque propriété comporte un type. Ce type peut être « général » (nombre, indicateur ou chaîne), auquel cas le type approprié est attribué automatiquement aux paramètres de la propriété. Si le type correct ne peut pas être défini, une erreur est renvoyée. Sinon, la référence de propriété peut spécifier la plage de valeurs légales, telles que Discard, PairAndDiscard et IncludeAsText, auquel cas une erreur est générée si une autre valeur est utilisée. Les propriétés de l'indicateur doivent être lues ou définies à l'aide des valeurs true et false. (Les variations dont Off, OFF, off, No, NO, no, n, N, f, F, false, False, FALSE ou 0 sont également reconnues lors de la définition des valeurs, mais peuvent entraîner des erreurs lors de la lecture de valeurs de propriété dans certains cas. Toute autre valeur sera interprétée comme étant True (vrai). Utiliser true et false de façon cohérente permet d'éviter toute confusion.) Dans les tableaux de référence du présent document, les propriétés structurées sont indiquées telles quelles dans la colonne **Description de la propriété** et sont accompagnées de la syntaxe à utiliser.

## Propriétés communes des noeuds

Dans IBM SPSS Modeler, un certain nombre de propriétés sont communes à tous les noeuds (y compris les super noeuds).

*Tableau 41. Propriétés communes des noeuds*

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
use_custom_name	<i>indicateur</i>	
name	<i>string</i>	Propriété en lecture seule qui lit le nom (automatique ou personnalisé) d'un noeud de l'espace de travail.
custom_name	<i>string</i>	Indique le nom personnalisé du noeud.
tooltip	<i>string</i>	
annotation	<i>string</i>	
keywords	<i>string</i>	Emplacement structuré qui spécifie une liste de mots clés associés à l'objet (par exemple, ["Keyword1" "Keyword2"]).
cache_enabled	<i>indicateur</i>	
node_type	source_supernode process_supernode terminal_supernode tous les noms de noeud indiqués pour la scriptage	Propriété en lecture seule utilisée pour faire référence à un noeud par type. Par exemple, au lieu de faire référence à un noeud uniquement par nom, tel que <code>real_income</code> , vous pouvez également spécifier le type, tel que <code>userinputnode</code> ou <code>filternode</code> .

Les propriétés propres aux super noeuds sont abordées séparément, comme pour tous les autres noeuds. Pour plus d'informations, voir [Chapitre 21, «Propriétés de super noeud»](#), à la page 465.

## Chapitre 8. Propriétés du flux

La création de script permet de contrôler différentes propriétés de flux. Pour référencer les propriétés de flux, vous devez définir la méthode d'exécution pour utiliser des scripts :

```
stream = modeler.script.stream()
stream.setPropertyValue("execute_method", "Script")
```

### Exemple

La propriété de noeud est utilisée pour faire référence aux noeuds du flux en cours. Le script de flux suivant fournit un exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
annotation = stream.getPropertyValue("annotation")

annotation = annotation + "\n\nThis stream is called \"" + stream.getLabel() + "\" and
contains the following nodes:\n"

for node in stream.iterator():
    annotation = annotation + "\n" + node.getTypeName() + " node called \"" + node.getLabel()
    + "\"

stream.setPropertyValue("annotation", annotation)
```

Dans l'exemple ci-dessus, la propriété de noeud est utilisée pour créer la liste de tous les noeuds du flux et pour écrire cette liste dans les annotations du flux. L'annotation générée ressemble à l'annotation suivante :

```
This stream is called "druglearn" and contains the following nodes:
type node called "Define Types"
derive node called "Na_to_K"
variablefile node called "DRUG1n"
neuralnetwork node called "Drug"
c50 node called "Drug"
filter node called "Discard Fields"
```

Les propriétés de flux sont décrites dans le tableau suivant.

Tableau 42. Propriétés du flux		
Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
execute_method	Normal Script	

Tableau 42. Propriétés du flux (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
date_format	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY" "DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	
date_baseline	<i>nombre</i>	
date_2digit_baseline	<i>nombre</i>	
time_format	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	
time_rollover	<i>indicateur</i>	
import_datetime_as_string	<i>indicateur</i>	
decimal_places	<i>nombre</i>	
decimal_symbol	Default  Period  Comma	
angles_in_radians	<i>indicateur</i>	
use_max_set_size	<i>indicateur</i>	
max_set_size	<i>nombre</i>	

Tableau 42. Propriétés du flux (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
ruleset_evaluation	Voting FirstHit	
refresh_source_nodes	indicateur	Permet de rafraîchir les noeuds source automatiquement dès l'exécution du flux.
script	string	
annotation	string	
name	string	<b>Remarque :</b> Cette propriété est en lecture seule. Si vous souhaitez modifier le nom d'un flux, vous devez l'enregistrer sous un autre nom.
parameters		Utilisez cette propriété pour mettre à jour les paramètres de flux à partir d'un script autonome.
nodes		Reportez-vous aux informations détaillées ci-dessous.
encoding	SystemDefault "UTF-8"	
stream_rewriting	Booléen	
stream_rewriting_maximise_sql	Booléen	
stream_rewriting_optimise_cl em_ execution	Booléen	
stream_rewriting_optimise_sy ntax_ execution	Booléen	
enable_parallelism	Booléen	
sql_generation	Booléen	
database_caching	Booléen	
sql_logging	Booléen	
sql_generation_logging	Booléen	
sql_log_native	Booléen	
sql_log_prettyprint	Booléen	
record_count_suppress_inpu t	Booléen	

Tableau 42. Propriétés du flux (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
record_count_feedback_interval	entier	
use_stream_auto_create_node_settings	Booléen	Si la valeur est définie sur true (vrai), les paramètres spécifiques au flux sont utilisés ; sinon, les préférences utilisateur sont utilisées.
create_model_applier_for_new_models	Booléen	Si la valeur est définie sur true (vrai), lorsqu'un générateur de modèle crée un nouveau modèle et qu'il ne contient aucun lien de mise à jour actif, un nouvel applicateur de modèle est ajouté.  <b>Remarque :</b> Si vous utilisez IBM SPSS Modeler Batch version 15, vous devez ajouter explicitement l'applicateur de modèle dans votre script.
create_model_applier_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Définit le type de lien créé lorsqu'un noeud applicateur de modèle est automatiquement ajouté.
create_source_node_from_builders	Booléen	Si la valeur est définie sur true (vrai), lorsqu'un générateur de source crée une nouvelle sortie source et qu'elle ne contient aucun lien de mise à jour actif, un nouveau noeud source est ajouté.
create_source_node_update_links	createEnabled createDisabled doNotCreate	Définit le type de lien créé lorsqu'un noeud source est automatiquement ajouté.
has_coordinate_system	Booléen	Si la valeur est true, applique un système de coordonnées à la totalité du flux.
coordinate_system	string	Nom du système de coordonnées projetées sélectionné.
deployment_area	ModelRefresh Scoring None	Sélectionnez la façon dont vous souhaitez déployer le flux. Si cette valeur est définie sur None, aucune autre entrée de déploiement n'est utilisée.
scoring_terminal_node_id	string	Choisissez la branche d'évaluation dans le flux. Il peut s'agir d'un noeud terminal dans le flux.
scoring_node_id	string	Choisissez le nugget dans la branche d'évaluation.

Tableau 42. Propriétés du flux (suite)

<b>Nom de propriété</b>	<b>Type de données</b>	<b>Description de la propriété</b>
model_build_node_id	<i>string</i>	Sélectionnez le noeud de modélisation dans le flux.



---

# Chapitre 9. Propriétés des noeuds source

## Propriétés communes aux noeuds source

---

Les propriétés communes à tous les noeuds source sont répertoriées ci-dessous, avec des informations sur certains noeuds dans les rubriques suivantes.

### Exemple 1

```
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "Var. File")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("check", "Age", "None")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])
varfilenode.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

### Exemple 2

Ce script suppose que le fichier de données spécifié contient un champ appelé Region qui représente une chaîne multiligne.

```
from modeler.api import StorageType
from modeler.api import MeasureType

# Create a Variable File node that reads the data set containing
# the "Region" field
varfilenode = modeler.script.stream().create("variablefile", "My Geo Data")
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "C:/mydata/mygeodata.csv")
varfilenode.setPropertyValue("treat_square_brackets_as_lists", True)

# Override the storage type to be a list...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_storage_type", "Region",
StorageType.LIST)
# ...and specify the type if values in the list and the list depth
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_storage_type", "Region",
StorageType.INTEGER)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("custom_list_depth", "Region", 2)

# Now change the measurement to indentify the field as a geospatial value...
varfilenode.setKeyedPropertyValue("measure_type", "Region",
MeasureType.GEOSPATIAL)
# ...and finally specify the necessary information about the specific
# type of geospatial object
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_type", "Region", "MultiLineString")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("geo_coordinates", "Region", "2D")
varfilenode.setKeyedPropertyValue("has_coordinate_system", "Region", True)
varfilenode.setKeyedPropertyValue("coordinate_system", "Region",
"ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
direction	Input Target Both None Partition Split Frequency RecordID	Propriété saisie (rôles des champs).  Syntaxe :  NODE.direction.FIELDNAME  <b>Remarque :</b> Les valeurs In et Out sont désormais obsolètes. Leur prise en charge pourrait être supprimée dans une version ultérieure.
type	Range Flag Set Typeless Discrete Ordered Set Default	Type de champ. Si vous paramétrez cette propriété sur <i>Par défaut</i> , toute définition de propriété de valeurs est effacée. Si la valeur value_mode est paramétrée sur <i>Spécifier</i> , elle est redéfinie sur <i>Lire</i> . Si la propriété value_mode est paramétrée sur <i>Transférer</i> ou <i>Lire</i> , la définition du type n'a aucune incidence sur elle.  Syntaxe :  NODE.type.FIELDNAME
storage	Unknown String Integer Real Time Date Timestamp	Propriété saisie en lecture seule pour le type de stockage de champ.  Syntaxe :  NODE.storage.FIELDNAME

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
check	None Nullify Coerce Discard Warn Abort	Propriété saisie (vérification du type et de l'intervalle des champs).  Syntaxe :  NODE . check . FIELDNAME
values	[valeur valeur]	Pour un champ continu (intervalle), la première valeur représente la valeur minimale et la dernière valeur, la valeur maximale. Pour des champs nominaux (ensemble), spécifiez toutes les valeurs. Pour les champs indicateurs, la première valeur représente <i>false</i> (faux) et la dernière valeur, <i>true</i> (vrai). La définition automatique de cette propriété paramètre la propriété <i>value_mode</i> sur <i>Specify</i> . Le stockage est déterminé en fonction de la première valeur de la liste. Par exemple, si la première valeur est une <i>chaîne</i> , le stockage est défini sur Chaîne (String).  Syntaxe :  NODE . values . FIELDNAME
value_mode	Read Pass Read+ Current Specify	Détermine la façon dont les valeurs sont déterminées pour un champ lors du passage suivant des données.  Syntaxe :  NODE . value_mode . FIELDNAME  Remarque : vous ne pouvez pas paramétrer directement cette propriété sur <i>Spécifier</i> . Pour utiliser des valeurs spécifiques, paramétrez la propriété <i>values</i> .
default_value_mode	Read Pass	Indique la méthode par défaut de définition des valeurs de tous les champs.  Syntaxe :  NODE . default_value_mode  Ce paramètre peut être ignoré pour certains champs à l'aide de la propriété <i>value_mode</i> .

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
extend_values	indicateur	S'applique lorsque la propriété <code>value_mode</code> est paramétrée sur <code>Read</code> . Paramétrez cette valeur sur <code>T</code> pour ajouter des valeurs qui viennent d'être lues aux valeurs existantes du champ. Paramétrez cette valeur sur <code>F</code> pour supprimer des valeurs existantes en faveur des valeurs qui viennent d'être lues.  Syntaxe :  <code>NODE.extend_values.FIELDNAME</code>
value_labels	string	Permet d'utiliser un libellé de valeur. Vous devez d'abord indiquer les valeurs.
enable_missing	indicateur	Lorsque cette propriété est paramétrée sur <code>T</code> , elle active le suivi des valeurs manquantes du champ.  Syntaxe :  <code>NODE.enable_missing.FIELDNAME</code>
missing_values	[valeur valeur ...]	Spécifie les valeurs de données qui indiquent les données manquantes.  Syntaxe :  <code>NODE.missing_values.FIELDNAME</code>
range_missing	indicateur	Lorsque cette propriété est définie sur <code>T</code> , spécifie si un intervalle de valeurs manquantes (vides) est défini pour un champ.  Syntaxe :  <code>NODE.range_missing.FIELDNAME</code>
missing_lower	string	Lorsque le paramètre <code>range_missing</code> a pour valeur <code>true</code> (vrai), indique la limite inférieure de l'intervalle des valeurs manquantes.  Syntaxe :  <code>NODE.missing_lower.FIELDNAME</code>
missing_upper	string	Lorsque le paramètre <code>range_missing</code> a pour valeur <code>true</code> , indique la limite supérieure de l'intervalle des valeurs manquantes.  Syntaxe :  <code>NODE.missing_upper.FIELDNAME</code>

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
null_missing	indicateur	Lorsque cette propriété est paramétrée sur <i>T</i> , les valeurs nulles (valeurs non définies affichées sous la forme \$null\$ dans le logiciel) sont considérées comme des valeurs manquantes.  Syntaxe :  NODE.null_missing.FIELDNAME
whitespace_missing	indicateur	Lorsque cette propriété est paramétrée sur <i>T</i> , les valeurs composées uniquement d'espaces blancs (espaces, tabulations et caractères de nouvelle ligne) sont considérées comme des valeurs manquantes.  Syntaxe :  NODE.whitespace_missing.FIELDNAME
description	string	Permet d'indiquer un libellé de champ ou une description.
default_include	indicateur	Propriété saisie permettant d'indiquer si le comportement par défaut consiste à transmettre ou à filtrer les champs :  NODE.default_include  Exemple :  set mynode:filternode.default_include = false
include	indicateur	Propriété saisie utilisée pour déterminer pour chaque champ s'il doit être inclus ou filtré :  NODE.include.FIELDNAME.
new_name	string	

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
measure_type	Range / MeasureType.RANGE  Discrete / MeasureType.DISCRETE  Flag / MeasureType.FLAG  Set / MeasureType.SET  OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET  Typeless / MeasureType.TYPELESS  Collection / MeasureType.COLLECTION  Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Cette propriété saisie est similaire à type dans la mesure où elle peut être utilisée pour définir la mesure associée au champ. La différence est que dans un script Python, l'une des valeurs de MeasureType peut également être transmise à la fonction de méthode d'accès set (setter) alors que la méthode d'accès get (getter) est toujours renvoyée sur les valeurs de MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE  Flag / MeasureType.FLAG  Set / MeasureType.SET  OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET  Typeless / MeasureType.TYPELESS	Pour les champs de résumé (listes avec une profondeur de 0), cette propriété saisie définit le type de mesure associé aux valeurs sous-jacentes.

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
geo_type	Point MultiPoint LineString MultiLineString Polygon MultiPolygon	Pour les champs géospatiaux, cette propriété saisie définit le type d'objet géospatial représenté par ce champ. Elle doit être cohérente avec la profondeur de liste des valeurs.
has_coordinate_system	Booléen	Pour les champs géospatiaux, cette propriété spécifie si le champ comporte un système de coordonnées
coordinate_system	string	Pour les champs géospatiaux, cette propriété saisie définit le système de coordonnées pour ce champ.
custom_storage_type	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Cette propriété saisie est similaire à custom_storage dans la mesure où elle peut être utilisée pour définir le stockage de substitution pour le champ. La différence est que dans un script Python, l'une des valeurs de StorageType peut également être transmise à la fonction de méthode d'accès set (setter) alors que la méthode d'accès get (getter) est toujours renvoyée sur les valeurs de StorageType.

Tableau 43. Propriétés communes aux noeuds source (suite)

Nom de propriété	Type de données	Description de la propriété
custom_list_storage_type	String / MeasureType.STRING  Integer / MeasureType.INTEGER  Real / MeasureType.REAL  Time / MeasureType.TIME  Date / MeasureType.DATE  Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Pour les champs de liste, cette propriété saisie spécifie le type de stockage des valeurs sous-jacentes.
custom_list_depth	entier	Pour les champs de liste, cette propriété saisie spécifie la profondeur du champ.
max_list_length	entier	Disponible seulement pour les données dont le niveau de mesure est <i>Géospatial</i> ou <i>Collection</i> . Définissez la longueur maximale de la liste en spécifiant le nombre d'éléments que la liste peut contenir.
max_string_length	entier	Disponible uniquement pour les données <i>sans type</i> et utilisé lorsque vous générez du code SQL pour créer une table. Entrez la valeur de la plus grande chaîne de vos données ; cette opération génère une colonne dans la table suffisamment grande pour contenir la chaîne.

## Propriétés de asimport

La source Analytic Server vous permet d'exécuter un flux sur un système de fichier HDFS (Hadoop Distributed File System).

### Exemple

```
node.setPropertyValue("use_default_as", False)
node.setPropertyValue("connection",
["false", "9.119.141.141", "9080", "analyticserver", "ibm", "admin", "admin", "false", "", "", "", "", ""])
```

Tableau 44. propriétés de `asimport`

Propriétés de <code>asimport</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>data_source</code>	<i>string</i>	Nom de la source de données.
<code>use_default_as</code>	<i>Booléen</i>	Si elle est définie sur <code>True</code> , utilise la connexion Analytic Server par défaut configurée dans le fichier <code>options.cfg</code> du serveur. Si cette propriété est définie sur <code>False</code> , utilise la connexion de ce noeud.
<code>connection</code>	<code>["string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string"]</code>	Propriété de liste contenant les détails de la connexion Analytic Server. Le format est: <code>["is_secure_connect", "server_url", "server_port", "context_root", "consumer", "user_name", "password", "use-kerberos-auth", "kerberos-krb5-config-file-path", "kerberos-jaas-config-file-path", "kerberos-krb5-service-principal-name", "enable-kerberos-debug"]</code> où: <code>is_secure_connect</code> : indique si la connexion sécurisée est utilisée et est <code>true</code> ou <code>false</code> . <code>use-kerberos-auth</code> : indique si l'authentification Kerberos est utilisée ou pas ( <code>true</code> ou <code>false</code> ). <code>enable-kerberos-debug</code> : indique si le mode de débogage de l'authentification Kerberos est utilisé ou non ( <code>true</code> ou <code>false</code> ).

## Propriétés du noeud `cognosimport`



Le noeud source IBM Cognos importe les données des bases de données Cognos Analytics .

### Exemple

```
node = stream.create("cognosimport", "My node")
node.setPropertyValue("cognos_connection", ["http://mycogsrv1:9300/p2pd/
servlet/dispatch",
True, "", "", ""])
node.setPropertyValue("cognos_package_name", "/Public Folders/GOSALES")
node.setPropertyValue("cognos_items", ["[GreatOutdoors].[BRANCH].
[BRANCH_CODE]", "[GreatOutdoors]
.[BRANCH].[COUNTRY_CODE]"])
```

Tableau 45. Propriétés du noeud *cognosimport*

<b>Propriétés du noeud <i>cognosimport</i></b>	<b>Type de données</b>	<b>Description de la propriété</b>
mode	Data Report	Spécifie s'il faut importer les données Cognos (par défaut) ou les rapports.

Tableau 45. Propriétés du noeud cognosimport (suite)

Propriétés du noeud cognosimport	Type de données	Description de la propriété
cognos_connection	["chaîne",indicateur,"chaîne", "Chaîne", "chaîne"]	<p>Une propriété de liste contenant les détails de la connexion du serveur Cognos. Le format est le suivant : ["Cognos_server_URL", login_mode, "namespace", "username", "password"]</p> <p>où :</p> <p>Cognos_server_URL est l'URL du serveur Cognos contenant la source.</p> <p>login_mode indique si la connexion anonyme est utilisée et est true ou false; si elle est définie sur true, les zones suivantes doivent être définies sur "" .</p> <p>namespace indique le fournisseur d'authentification de sécurité utilisé pour se connecter au serveur.</p> <p>username et password sont ceux qui sont utilisés pour se connecter au serveur Cognos.</p> <p>Au lieu de login_mode, les modes suivants sont également disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anonymousMode. Par exemple: ['Cognos_server_url', 'anonymousMode', "namespace", "username", "password"]</li> <li>• credentialMode. Par exemple: ['Cognos_server_url', 'credentialMode', "namespace", "username", "password"]</li> <li>• storedCredentialMode. Par exemple: ['Cognos_server_url', 'storedCredentialMode', "stored_credential_name"]</li> </ul> <p>Où stored_credential_name est le nom d'un justificatif Cognos dans le référentiel.</p>

Tableau 45. Propriétés du noeud cognosimport (suite)

Propriétés du noeud cognosimport	Type de données	Description de la propriété
cognos_package_name	<i>string</i>	Le chemin d'accès et le nom du package Cognos depuis lequel vous importez les objets de données, par exemple :  /Public Folders/GOSALES  <b>Remarque :</b> Seules les barres obliques sont valides.
cognos_items	[ "field", "field", ..., "field" ]	Le nom d'un ou plusieurs objets de données à importer. Le format de <i>champ</i> est [namespace].[query_subject].[query_item]
cognos_filters	<i>champ</i>	Le nom d'un ou plusieurs filtres à appliquer avant d'importer les données.
cognos_data_parameters	<i>LIST</i>	Valeurs des paramètres d'invite des données. Les paires nom/valeur sont entre crochets, les paires multiples sont séparées par des virgules et la chaîne entière est entre crochets.  Format :  [["param1", "valeur"],...,["paramN", "valeur"]]
cognos_report_directory	<i>champ</i>	Le chemin Cognos d'un dossier ou d'un package depuis lequel importer les rapports, par exemple :  /Public Folders/GOSALES  <b>Remarque :</b> Seules les barres obliques sont valides.
cognos_report_name	<i>champ</i>	Le chemin et le nom dans l'emplacement d'un rapport à importer.
cognos_report_parameters	<i>LIST</i>	Valeurs des paramètres de rapport. Les paires nom/valeur sont entre crochets, les paires multiples sont séparées par des virgules et la chaîne entière est entre crochets.  Format :  [["param1", "valeur"],...,["paramN", "valeur"]]

## propriétés de databasenode



Vous pouvez utiliser le noeud Base de données pour importer des données provenant de nombreux autres logiciels utilisant la connectivité ODBC (Open Database Connectivity), tels que Microsoft SQL Server, Db2, Oracle, etc.

### Exemple

```
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("database", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Table")
node.setPropertyValue("query", "SELECT * FROM drug1n")
node.setPropertyValue("datasource", "Drug1n_db")
node.setPropertyValue("username", "spss")
node.setPropertyValue("password", "spss")
node.setPropertyValue("tablename", ".Drug1n")
```

Tableau 46. propriétés de databasenode

Propriétés de databasenode	Type de données	Description de la propriété
mode	Table Query	Spécifiez <i>Table</i> pour établir la connexion à une table de base de données à l'aide des commandes de la boîte de dialogue ou indiquez <i>Requête</i> pour interroger la base de données sélectionnée en utilisant SQL.
datasource	<i>string</i>	Nom de la base de données (reportez-vous à la remarque ci-dessous).
username	<i>string</i>	Détails de la connexion à la base de données (reportez-vous aussi à la remarque ci-dessous).
password	<i>string</i>	
credential	<i>string</i>	Nom des données d'identification stockées dans IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Peut être utilisé au lieu des propriétés <code>username</code> et <code>password</code> . Le nom d'utilisateur et le mot de passe des données d'identification doivent correspondre à ceux qui sont requis pour accéder à la base de données.
use_credential		Défini sur <code>True</code> ou <code>False</code> .
epassword	<i>string</i>	Indique un mot de passe codé à la place du codage en dur d'un mot de passe dans un script.  Pour plus d'informations, voir «Génération d'un mot de passe codé», à la page 54. Cette propriété est en lecture seule au cours de l'exécution.
tablename	<i>string</i>	Nom de la table à laquelle vous souhaitez accéder.

Tableau 46. propriétés de databasenode (suite)

Propriétés de databasenode	Type de données	Description de la propriété
strip_spaces	None Left Right Both	Options permettant de supprimer des espaces situés en début et en fin de chaîne.
use_quotes	AsNeeded Always Never	Indiquez si les noms des tables et des colonnes sont placés entre guillemets lors de l'envoi des requêtes à la base de données (par exemple, s'ils contiennent des espaces ou des signes de ponctuation).
query	string	Indique le code SQL de la requête à soumettre.

**Remarque :** Si le nom de la base de données (dans la propriété de datasource) comporte des espaces, au lieu des propriétés individuelles de datasource, username et password, vous pouvez également utiliser une propriété de datasource unique au format suivant :

Tableau 47. Propriétés de databasenode - datasource spécifique

Propriétés de databasenode	Type de données	Description de la propriété
datasource	string	Format :  [database_name, username, password[, true   false]]  Le dernier paramètre sert aux mots de passe codés. S'il est défini sur true, le mot de passe est décodé avant usage.

Utilisez aussi ce format si vous modifiez la source de données ; cependant, si vous souhaitez simplement changer le nom d'utilisateur ou le mot de passe, vous pouvez utiliser les propriétés username ou password.

## Propriétés de datacollectionimportnode



Le noeud d'importation des données Data Collection importe des données d'enquête en fonction du modèle de données Data Collection utilisé par les produits dédiés aux études de marché. Pour pouvoir utiliser ce noeud, vous devez avoir installé la bibliothèque de données Data Collection au préalable.

Exemple

```
node = stream.create("datacollectionimport", "My node")
node.setPropertyValue("metadata_name", "m1QvDsc")
node.setPropertyValue("metadata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/
DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("casedata_name", "m1QvDsc")
```

```

node.setPropertyValue("casedata_source_type", "File")
node.setPropertyValue("casedata_file", "C:/Program Files/IBM/SPSS/
DataCollection/DDL/Data/
Quanvert/Museum/museum.pkd")
node.setPropertyValue("import_system_variables", "Common")
node.setPropertyValue("import_multi_response", "MultipleFlags")

```

Tableau 48. propriétés de datacollectionimportnode

Propriétés de datacollectionimportnode	Type de données	Description de la propriété
metadata_name	string	<p>Nom du MDSC. La valeur spéciale DimensionsMDD indique que le document de métadonnées Data Collection standard doit être utilisé. Autres valeurs possibles :</p> <p>mrADODsc</p> <p>mrI2dDsc</p> <p>mrLogDsc</p> <p>mrQdiDrsDsc</p> <p>mrQvDsc</p> <p>mrSampleReportingMDSC</p> <p>mrSavDsc</p> <p>mrSCDsc</p> <p>mrScriptMDSC</p> <p>La valeur spéciale none (aucun) indique qu'il n'existe aucun MDSC.</p>
metadata_file	string	Nom du fichier de stockage des métadonnées.

Tableau 48. propriétés de datacollectionimportnode (suite)

Propriétés de datacollectionimportnode	Type de données	Description de la propriété
casedata_name	string	<p>Nom du CDSC. Valeurs possibles :</p> <p>mrADODsc</p> <p>mrI2dDsc</p> <p>mrLogDsc</p> <p>mrPunchDSC</p> <p>mrQdiDrsDsc</p> <p>mrQvDsc</p> <p>mrRdbDsc2</p> <p>mrSavDsc</p> <p>mrScDSC</p> <p>mrXmlDsc</p> <p>La valeur spéciale none (aucun) indique qu'il n'existe aucun CDSC.</p>
casedata_source_type	Unknown  File  Folder  UDL  DSN	Indique le type de source du CDSC.
casedata_file	string	Quand la propriété casedata_source_type est paramétrée sur <i>Fichier</i> , cette propriété indique le fichier contenant les données d'observation.
casedata_folder	string	Quand la propriété casedata_source_type est paramétrée sur <i>Dossier</i> , cette propriété indique le dossier contenant les données d'observation.

Tableau 48. propriétés de `datacollectionimportnode` (suite)

Propriétés de <code>datacollectionimportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>casedata_udl_string</code>	<i>string</i>	Quand la propriété <code>casedata_source_type</code> est paramétrée sur <i>UDL</i> , cette propriété indique la chaîne de connexion OLE-DB correspondant à la source de données contenant les données d'observation.
<code>casedata_dsn_string</code>	<i>string</i>	Quand la propriété <code>casedata_source_type</code> est paramétrée sur <i>DSN</i> , cette propriété indique la chaîne de connexion ODBC correspondant à la source de données.
<code>casedata_project</code>	<i>string</i>	Lorsque vous lisez des données d'observation provenant d'une base de données Data Collection, vous pouvez fournir le nom du projet. Pour tous les autres types de données d'observation, ce paramètre doit rester vide.
<code>version_import_mode</code>	All Latest Specify	Définit le mode de traitement des versions.
<code>specific_version</code>	<i>string</i>	Quand la propriété <code>version_import_mode</code> est paramétrée sur <i>Spécifier</i> , cette propriété définit la version des données d'observation à importer.
<code>use_language</code>	<i>string</i>	Définit si les libellés d'une langue spécifique doivent être utilisés.
<code>language</code>	<i>string</i>	Si la propriété <code>use_language</code> est paramétrée sur <i>True</i> (vrai), cette propriété définit le code langue à utiliser pour l'importation. Il doit s'agir de l'un des codes disponibles dans les données d'observation.
<code>use_context</code>	<i>string</i>	Définit si un contexte spécifique doit être importé. Les contextes sont utilisés pour varier la description associée aux réponses.
<code>context</code>	<i>string</i>	Si la propriété <code>use_context</code> est paramétrée sur <i>True</i> (vrai), cette propriété définit le contexte à importer. Il doit s'agir de l'un des contextes disponibles dans les données d'observation.
<code>use_label_type</code>	<i>string</i>	Définit si un type de libellé spécifique doit être importé.

Tableau 48. propriétés de datacollectionimportnode (suite)

Propriétés de datacollectionimportnode	Type de données	Description de la propriété
label_type	string	Si la propriété use_label_type est paramétrée sur True (vrai), cette propriété définit le type de libellé à importer. Il doit s'agir de l'un des types de libellé disponibles dans les données d'observation.
user_id	string	Pour les bases de données exigeant une connexion explicite, indiquez l'ID et le mot de passe utilisateur nécessaires pour accéder à la source de données.
password	string	
import_system_variables	Common None All	Spécifie les variables système qui sont importées.
import_codes_variables	indicateur	
import_sourcefile_variables	indicateur	
import_multi_response	MultipleFlags Single	

## Propriétés de excelimportnode



Le noeud Import Excel permet d'importer des données de Microsoft Excel dans le format de fichier .xlsx. Aucune source de données ODBC n'est requise.

### Exemples

```
#To use a named range:
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("use_named_range", True)
node.setPropertyValue("named_range", "DRUG")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
```

```
#To use an explicit range:
node = stream.create("excelimport", "My node")
node.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/drug.xlsx")
node.setPropertyValue("worksheet_mode", "Name")
node.setPropertyValue("worksheet_name", "Drug")
node.setPropertyValue("explicit_range_start", "A1")
node.setPropertyValue("explicit_range_end", "F300")
```

Tableau 49. propriétés de `excelimportnode`

Propriétés de <code>excelimportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>excel_file_type</code>	Excel2007	
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Nom du fichier complet, y compris son chemin d'accès.
<code>use_named_range</code>	<i>Booléen</i>	Si vous voulez utiliser un intervalle nommé. Si cette propriété est définie sur True (vrai), la propriété <code>named_range</code> est utilisée pour indiquer l'intervalle à lire. Les autres paramètres de feuille de calcul et d'intervalle de données sont ignorés.
<code>named_range</code>	<i>string</i>	
<code>worksheet_mode</code>	Index Name	Indique si la feuille de calcul est définie par un index ou par un nom.
<code>worksheet_index</code>	<i>entier</i>	Index de la feuille de calcul à lire : 0 pour la première, 1 pour la deuxième, etc.
<code>worksheet_name</code>	<i>string</i>	Nom de la feuille de calcul à lire.
<code>data_range_mode</code>	FirstNonBlank ExplicitRange	Indique le mode de détermination de l'intervalle.
<code>blank_rows</code>	StopReading ReturnBlankRows	Quand la propriété <code>data_range_mode</code> est paramétrée sur <i>PremièreLigneRenseignée</i> , cette propriété indique comment traiter les lignes non renseignées.
<code>explicit_range_start</code>	<i>string</i>	Quand la propriété <code>data_range_mode</code> est paramétrée sur <i>IntervalleExplicite</i> , cette propriété indique le point de départ de l'intervalle à lire.
<code>explicit_range_end</code>	<i>string</i>	
<code>read_field_names</code>	<i>Booléen</i>	Indique si la première ligne de l'intervalle spécifié doit être utilisée pour les noms de champ (de colonne).
<code>scanLineCount</code>	<i>entier</i>	Indique le nombre de lignes à analyser pour le type de colonne et de stockage. La valeur par défaut est 200.

## Propriétés de `extensionimportnode`



Avec le noeud Importation d'extension, vous pouvez exécuter des scripts R ou Python for Spark pour l'importation des données.

## Exemple Python for Spark

```
##### Script example for Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_importer", "extension_importer")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """
import spss.pyspark
from pyspark.sql.types import *

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

_schema = StructType([StructField('id', LongType(), nullable=False), \
StructField('age', LongType(), nullable=True), \
StructField('Sex', StringType(), nullable=True), \
StructField('BP', StringType(), nullable=True), \
StructField('Cholesterol', StringType(), nullable=True), \
StructField('K', DoubleType(), nullable=True), \
StructField('Na', DoubleType(), nullable=True), \
StructField('Drug', StringType(), nullable=True)])

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()
    if df is None:
        drugList=[(1,23,'F','HIGH','HIGH',0.792535,0.031258,'drugY'), \
(2,47,'M','LOW','HIGH',0.739309,0.056468,'drugC'),\
(3,47,'M','LOW','HIGH',0.697269,0.068944,'drugC'),\
(4,28,'F','NORMAL','HIGH',0.563682,0.072289,'drugX'),\
(5,61,'F','LOW','HIGH',0.559294,0.030998,'drugY'),\
(6,22,'F','NORMAL','HIGH',0.676901,0.078647,'drugX'),\
(7,49,'F','NORMAL','HIGH',0.789637,0.048518,'drugY'),\
(8,41,'M','LOW','HIGH',0.766635,0.069461,'drugC'),\
(9,60,'M','NORMAL','HIGH',0.777205,0.05123,'drugY'),\
(10,43,'M','LOW','NORMAL',0.526102,0.027164,'drugY')]
        sqlcxt = cxt.getSparkSQLContext()
        rdd = cxt.getSparkContext().parallelize(drugList)
        print 'pyspark read data count = '+str(rdd.count())
        df = sqlcxt.createDataFrame(rdd, _schema)

    """
    cxt.setSparkOutputData(df)

node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)
```

## Exemple R

```
##### Script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")

R_script = """# 'JSON Import' Node v1.0 for IBM SPSS Modeler
# 'RJSONIO' package created by Duncan Temple Lang - http://cran.r-project.org/web/packages/RJSONIO
# 'plyr' package created by Hadley Wickham http://cran.r-project.org/web/packages/plyr
# Node developer: Danil Savine - IBM Extreme Blue 2014
# Description: This node allows you to import into SPSS a table data from a JSON.
# Install function for packages
packages <- function(x){
  x <- as.character(match.call()[[2]])
  if (!require(x,character.only=TRUE)){
    install.packages(pkgs=x,repos="http://cran.r-project.org")
    require(x,character.only=TRUE)
  }
}
# packages
packages(RJSONIO)
packages(plyr)
### This function is used to generate automatically the dataModel
getMetaData <- function(data) {
  if (dim(data)[1]<=0) {

    print("Warning : modelerData has no line, all fieldStorage fields set to strings")
    getStorage <- function(x){return("string")}

  } else {
```

```

getStorage <- function(x) {
  res <- NULL
  #if x is a factor, typeof will return an integer so we treat the case on the side
  if(is.factor(x)) {
    res <- "string"
  } else {
    res <- switch(typeof(unlist(x)),
                  integer = "integer",
                  double = "real",
                  character = "string",
                  "string")
  }
  return (res)
}

col = vector("list", dim(data)[2])
for (i in 1:dim(data)[2]) {
  col[[i]] <- c(fieldName=names(data[i]),
               fieldLabel="",
               fieldStorage=getStorage(data[i]),
               fieldMeasure="",
               fieldFormat="",
               fieldRole="")
}
mdm<-do.call(cbind,col)
mdm<-data.frame(mdm)
return(mdm)
}

# From JSON to a list
txt <- readLines('C:/test.json')
formattedtxt <- paste(txt, collapse = '')
json.list <- fromJSON(formattedtxt)
# Apply path to json.list
if(strsplit(x='true', split='
', fixed=TRUE)[[1]][1]) {
  path.list <- unlist(strsplit(x='id_array', split=','))
  i = 1
  while(i<length(path.list)+1){
    if(is.null(getElement(json.list, path.list[i]))){
      json.list <- json.list[[1]]
    }else{
      json.list <- getElement(json.list, path.list[i])
      i <- i+1
    }
  }
}

# From list to dataframe via unlisted json
i <-1
filled <- data.frame()
while(i < length(json.list)+ 1){
  unlisted.json <- unlist(json.list[[i]])
  to.fill <- data.frame(t(as.data.frame(unlisted.json, row.names = names(unlisted.json))),
stringsAsFactors=FALSE)
  filled <- rbind.fill(filled,to.fill)
  i <- 1 + i
}

# Export to SPSS Modeler Data
modelerData <- filled
print(modelerData)
modelerDataModel <- getMetaData(modelerData)
print(modelerDataModel)

"""

node.setPropertyValue("r_syntax", R_script)

```

Tableau 50. Propriétés de extensionimportnode

Propriétés extensionimportnode	Type de données	Description de la propriété
syntax_type	T <i>Python</i>	Indiquez le script à exécuter : R ou Python (R est la valeur par défaut).

Tableau 50. Propriétés de `extensionimportnode` (suite)

Propriétés <code>extensionimportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>r_syntax</code>	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage R à exécuter.
<code>python_syntax</code>	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python à exécuter.

## Propriétés de `fixedfilenode`



Le noeud Fixe permet d'importer les données de fichiers texte de longueur fixe, c'est-à-dire les fichiers dont les champs ne sont pas délimités, mais commencent au même endroit et sont de longueur fixe. Les données générées automatiquement ou héritées sont souvent stockées au format de longueur fixe.

### Exemple

```
node = stream.create("fixedfile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("record_len", 32)
node.setPropertyValue("skip_header", 1)
node.setPropertyValue("fields", [{"Age", 1, 3}, {"Sex", 5, 7}, {"BP", 9, 10}, {"Cholesterol", 12, 22}, {"Na", 24, 25}, {"K", 27, 27}, {"Drug", 29, 32}])
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
node.setPropertyValue("lines_to_scan", 30)
```

Tableau 51. propriétés de `fixedfilenode`

Propriétés de <code>fixedfilenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>record_len</code>	<i>nombre</i>	Indique le nombre de caractères dans chaque enregistrement.
<code>line_oriented</code>	<i>indicateur</i>	Ignore le caractère de nouvelle ligne figurant à la fin de chaque enregistrement.
<code>decimal_symbol</code>	Default Comma Period	Type de séparateur décimal utilisé dans votre source de données.
<code>skip_header</code>	<i>nombre</i>	Indique le nombre de lignes à ignorer au début du premier enregistrement. Utile pour ignorer les en-têtes de colonne.
<code>auto_recognize_datetime</code>	<i>indicateur</i>	Spécifie si les dates ou les heures sont automatiquement identifiées dans les données source.
<code>lines_to_scan</code>	<i>nombre</i>	
<code>fields</code>	<i>LIST</i>	Propriétés structurées.
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Nom complet (répertoire compris) du fichier à lire.

Tableau 51. propriétés de `fixedfilenode` (suite)

Propriétés de <code>fixedfilenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>strip_spaces</code>	None Left Right Both	Les espaces situés en début et en fin de chaîne sont supprimés lors de l'importation.
<code>invalid_char_mode</code>	Discard Replace	Supprime les caractères non valides (null, 0 ou tout caractère inexistant dans le codage en cours) de l'entrée de données ou remplace les caractères non valides par le symbole représentant un caractère.
<code>invalid_char_replacement</code>	<i>string</i>	
<code>use_custom_values</code>	<i>indicateur</i>	
<code>custom_storage</code>	Unknown String Integer Real Time Date Timestamp	

Tableau 51. propriétés de fixedfilenode (suite)

Propriétés de fixedfilenode	Type de données	Description de la propriété
custom_date_format	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY"	Cette propriété est applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.

Tableau 51. propriétés de fixedfilenode (suite)

Propriétés de fixedfilenode	Type de données	Description de la propriété
	"DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	
custom_time_format	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	Cette propriété est applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.

Tableau 51. propriétés de fixedfilenode (suite)

Propriétés de fixedfilenode	Type de données	Description de la propriété
custom_decimal_symbol	champ	Applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Indique la méthode de codage de texte.

## Propriétés du noeud gsdata\_import



Utilisez le noeud source Géospatial pour ajouter des données de carte ou spatiales dans votre session d'exploration de données.

Tableau 52. propriétés du noeud gsdata\_import

Propriétés du noeud gsdata_import	Type de données	Description de la propriété
full_filename	string	Entrez le chemin d'accès au fichier .shp à charger.
map_service_URL	string	Entrez l'URL du service de carte auquel se connecter.
map_name	string	Uniquement si map_service_URL est utilisé. Contient la structure des dossiers de niveau supérieur du service de carte.

## Propriétés jsonimportnode



Le noeud source JSON importe les données à partir d'un fichier JSON.

Tableau 53. propriétés de jsonimportnode

Propriétés jsonimportnode	Type de données	Description de la propriété
full_filename	string	Nom du fichier complet, y compris son chemin d'accès.
string_format	records Values	Indiquez le format de la chaîne JSON. La valeur par défaut est records.
auto_label		Ajouté dans la version 18.2.1.1.

## Propriétés de sasimportnode



Le noeud SAS permet d'importer des données SAS dans IBM SPSS Modeler.

### Exemple

```
node = stream.create("sasimport", "My node")
node.setPropertyValue("format", "Windows")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/retail.sas7bdat")
node.setPropertyValue("member_name", "Test")
node.setPropertyValue("read_formats", False)
node.setPropertyValue("full_format_filename", "Test")
node.setPropertyValue("import_names", True)
```

Tableau 54. propriétés de sasimportnode

Propriétés de sasimportnode	Type de données	Description de la propriété
format	Windows UNIX Transport SAS7 SAS8 SAS9	Format du fichier à importer.
full_filename	string	Nom de fichier complet que vous entrez, y compris son chemin d'accès.
member_name	string	Indique le membre à importer du fichier Transport SAS spécifié.
read_formats	indicateur	Lit les formats de données (tels que les libellés de variable) du fichier de format spécifié.
full_format_filename	string	
import_names	NamesAndLabels LabelsasNames	Spécifie la méthode de mappage des noms de variable et des libellés lors de l'importation.

## Propriétés de simgennode



Le noeud Simulation Generate permet de générer facilement des données simulées, soit intégralement à l'aide de distributions statistiques spécifiées par l'utilisateur, soit automatiquement à l'aide des distributions obtenues via l'exécution d'un noeud Simulation Fitting sur des données historiques existantes. Ceci est utile lorsque vous voulez évaluer le résultat d'un modèle prédictif en présence d'incertitude dans les entrées de modèle.

Tableau 55. Propriétés de *simgennode*

Propriétés de <i>simgennode</i>	Type de données	Description de la propriété
fields	Propriété structurée	Voir l'exemple
correlations	Propriété structurée	Voir l'exemple
keep_min_max_setting	Booléen	
refit_correlations	Booléen	
max_cases	entier	La valeur minimum est de 1000 ; la valeur maximum est de 2 147 483 647.
create_iteration_field	Booléen	
iteration_field_name	string	
replicate_results	Booléen	
random_seed	entier	
parameter_xml	string	Renvoie le paramètre Xml sous forme de chaîne.

## Exemple pour fields

Il s'agit d'un paramètre de propriété structurée dont la syntaxe est :

```
simgennode.setPropertyValue("fields", [
    [field1, storage, locked, [distribution1], min, max],
    [field2, storage, locked, [distribution2], min, max],
    [field3, storage, locked, [distribution3], min, max]
])
```

distribution est une déclaration du nom de distribution suivie par une liste contenant des paires de noms d'attribut et de valeurs. Chaque distribution est définie de la manière suivante :

```
[distributionname, [[par1], [par2], [par3]]]

simgennode = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 726, 322)
simgennode.setPropertyValue("fields", [[["Age", "integer", False, ["Uniform", ["min", "1"],
["max", "2"]]], "", ""]])
```

Par exemple, pour créer un noeud qui génère un champ unique avec une distribution binomiale, vous pouvez utiliser le script suivant :

```
simgen_node1 = modeler.script.stream().createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)
simgen_node1.setPropertyValue("fields", [[["Education", "Real", False, ["Binomial", [[["n", 32],
["prob", 0.7]]]], "", ""]])
```

La distribution binomiale (Binomial) utilise deux paramètres : n et prob. Comme Binomial ne prend pas en charge les valeurs de minimum et de maximum, ces valeurs sont fournies en tant que chaîne vide.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas définir directement la distribution ; vous l'utilisez conjointement avec la propriété fields.

Les exemples suivants représentent tous les types de distribution possibles. Le seuil est entré sous la forme de thresh dans NegativeBinomialFailures et NegativeBinomialTrial.

```
stream = modeler.script.stream()
simgennode = stream.createAt("simgen", u"Sim Gen", 200, 200)

beta_dist = ["Field1", "Real", False, ["Beta", [{"shape1", "1"}, {"shape2", "2"}]], "", ""]
binomial_dist = ["Field2", "Real", False, ["Binomial", [{"n", "1"}, {"prob", "1"}]], "", ""]
categorical_dist = ["Field3", "String", False, ["Categorical", [{"A", 0.3}, {"B", 0.5}, {"C", 0.2}], "", ""]
dice_dist = ["Field4", "Real", False, ["Dice", [{"1", "0.5"}, {"2", "0.5"}]], "", ""]
exponential_dist = ["Field5", "Real", False, ["Exponential", [{"scale", "1"}]], "", ""]
```

```

fixed_dist = ["Field6", "Real", False, ["Fixed", [{"value", "1"}]], "", ""
gamma_dist = ["Field7", "Real", False, ["Gamma", [{"scale", "1"}, {"shape", "1"}]], "", ""
lognormal_dist = ["Field8", "Real", False, ["Lognormal", [{"a", "1"}, {"b", "1"}]], "", ""
negbinomialfailures_dist = ["Field9", "Real", False, ["NegativeBinomialFailures", [{"prob", "0.5"}, {"thresh", "1"}]], "", ""
negbinomialtrial_dist = ["Field10", "Real", False, ["NegativeBinomialTrials", [{"prob", "0.2"}, {"thresh", "1"}]], "", ""
normal_dist = ["Field11", "Real", False, ["Normal", [{"mean", "1"}, {"stddev", "2"}]], "", ""
poisson_dist = ["Field12", "Real", False, ["Poisson", [{"mean", "1"}]], "", ""
range_dist = ["Field13", "Real", False, ["Range", [{"BEGIN", "1"}, {"END", "2"}, {"PROB", "[0.5],[0.5]"}]], "", ""
triangular_dist = ["Field14", "Real", False, ["Triangular", [{"min", "0"}, {"max", "1"}, {"mode", "1"}]], "", ""
uniform_dist = ["Field15", "Real", False, ["Uniform", [{"min", "1"}, {"max", "2"}]], "", ""
weibull_dist = ["Field16", "Real", False, ["Weibull", [{"a", "0"}, {"b", "1"}, {"c", "1"}]], "", ""

```

```

simgennode.setPropertyValue("fields", [
  beta_dist, \
  binomial_dist, \
  categorical_dist, \
  dice_dist, \
  exponential_dist, \
  fixed_dist, \
  gamma_dist, \
  lognormal_dist, \
  negbinomialfailures_dist, \
  negbinomialtrial_dist, \
  normal_dist, \
  poisson_dist, \
  range_dist, \
  triangular_dist, \
  uniform_dist, \
  weibull_dist
])

```

## Exemple pour corrélations

Il s'agit d'un paramètre de propriété structurée dont la syntaxe est :

```

simgennode.setPropertyValue("correlations", [
  [field1, field2, correlation],
  [field1, field3, correlation],
  [field2, field3, correlation]
])

```

La corrélation peut correspondre à n'importe quel nombre compris entre +1 et -1. Vous pouvez indiquer autant ou aussi peu de corrélations que vous le souhaitez. Toutes les corrélations non spécifiées sont définies sur zéro. Si des champs sont inconnus, la valeur de corrélation doit être définie sur la matrice (ou table) de corrélation et apparaît sous forme de texte rouge. Lorsque des champs sont inconnus, il est impossible d'exécuter le noeud.

## Propriétés de statisticsimportnode



Le noeud Fichier IBM SPSS Statistics lit les données du format de fichier .sav utilisé par IBM SPSS Statistics ainsi que des fichiers cache enregistrés dans IBM SPSS Modeler, qui utilisent le même format.

Les propriétés de ce noeud sont décrites dans «Propriétés de statisticsimportnode», à la page 437.

## Propriétés du noeud tm1odataimport



Le noeud source IBM Cognos TM1 importe des données depuis les bases de données Cognos TM1.

Tableau 56. propriétés du noeud tm1odataimport		
Propriétés du noeud tm1odataimport	Type de données	Description de la propriété
credential_type	inputCredential ou storedCredential	Utilisé pour indiquer le type de données d'identification.

Tableau 56. propriétés du noeud *tm1odataimport* (suite)

Propriétés du noeud <i>tm1odataimport</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>input_credential</code>	<i>LIST</i>	Si la valeur de <code>credential_type</code> est <code>inputCredential</code> , spécifiez le domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
<code>stored_credential_name</code>	<i>string</i>	Lorsque <code>credential_type</code> est <code>storedCredential</code> , indiquez le nom du droit d'accès sur le serveur C & DS.
<code>selected_view</code>	<i>["champ" "champ"]</i>	Propriété de liste contenant les détails du cube TM1 sélectionné et le nom de la vue de cube depuis laquelle les données seront importées dans SPSS. Par exemple : <code>TM1_import.setPropertyValue("selected_view", ['plan_BudgetPlan', 'Goal Input'])</code>
<code>is_private_view</code>	<i>indicateur</i>	Indique si <code>selected_view</code> correspond à une vue privée. La valeur par défaut est <code>false</code> .
<code>selected_columns</code>	<i>["champ"]</i>	Indiquez la colonne sélectionnée ; un seul élément peut être spécifié. Par exemple : <code>setPropertyValue("selected_columns", ["Measures"])</code>
<code>selected_rows</code>	<i>["champ" "champ"]</i>	Indiquez les lignes sélectionnées. Par exemple : <code>setPropertyValue("selected_rows", ["Dimension_1_1", "Dimension_2_1", "Dimension_3_1", "Periods"])</code>
<code>connection_type</code>	<code>AdminServer</code> <code>TM1Server</code>	Indique le type de connexion. Par défaut, <code>AdminServer</code> .
<code>admin_host</code>	<i>string</i>	Adresse URL du nom d'hôte de l'API REST. Obligatoire si <code>connection_type</code> est <code>AdminServer</code> .
<code>server_name</code>	<i>string</i>	Nom du serveur TM1 sélectionné à partir de <code>admin_host</code> . Obligatoire si <code>connection_type</code> est <code>AdminServer</code> .
<code>server_url</code>	<i>string</i>	URL de l'API REST du serveur TM1. Obligatoire si <code>connection_type</code> est <code>TM1Server</code> .

## Propriétés du noeud *tm1import* (obsolètes)



Le noeud source IBM Cognos TM1 importe des données depuis les bases de données Cognos TM1.

**Remarque :** Ce noeud est devenu obsolète dans Modeler 18.0. Le nom de script du noeud qui le remplace est *tm1odataimport*.

Tableau 57. propriétés du noeud tm1import

Propriétés du noeud tm1import	Type de données	Description de la propriété
pm_host	string	<b>Remarque :</b> Uniquement pour les versions 16.0 et 17.0  Nom d'hôte. Par exemple : TM1_import.setPropertyValue("pm_host", 'http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm')
tm1_connection	[ "field", "field", ..., "field" ]	<b>Remarque :</b> Uniquement pour les versions 16.0 et 17.0  Une propriété de liste contenant les détails de la connexion du serveur TM1. Le format est le suivant : [ "TM1_Server_Name", "tm1_username", "tm1_password" ]  Par exemple : TM1_import.setPropertyValue("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin", "apple"])
selected_view	["champ" "champ"]	Propriété de liste contenant les détails du cube TM1 sélectionné et le nom de la vue de cube depuis laquelle les données seront importées dans SPSS. Par exemple : TM1_import.setPropertyValue("selected_view", ['plan_BudgetPlan', 'Goal Input'])
selected_column	["champ"]	Indiquez la colonne sélectionnée ; un seul élément peut être spécifié.  Par exemple : setPropertyValue("selected_columns", ["Measures"])
selected_rows	["champ" "champ"]	Indiquez les lignes sélectionnées.  Par exemple : setPropertyValue("selected_rows", ["Dimension_1_1", "Dimension_2_1", "Dimension_3_1", "Periods"])

## Propriétés du noeud twcimport



Le noeud source TWC importe les données météorologiques de The Weather Company, une entreprise IBM. Ce noeud vous permet d'obtenir des données météorologiques historiques ou prévisionnelles relatives à une localisation. Cela peut vous aider à développer de meilleures solutions métier météorologiques pour une prise de décision plus avisée à l'aide des données météorologiques les plus précises disponibles.

Tableau 58. Propriétés du noeud `twcimport`

Propriétés du noeud <code>twcimport</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>TWCDataImport.latitude</code>	<i>real</i>	Indique une valeur de latitude dans le format [-90.0~90.0].
<code>TWCDataImport.longitude</code>	<i>real</i>	Indique une valeur de longitude dans le format [-180.0~180.0].
<code>TWCDataImport.licenseKey</code>	<i>string</i>	Indique la clé de licence obtenue de la société The Weather Company.
<code>TWCDataImport.measurementUnit</code>	English Metric Hybrid	Indique l'unité de mesure. Les valeurs possibles sont English, Metric ou Hybrid. Metric est la valeur par défaut.
<code>TWCDataImport.dataType</code>	Historical Forecast	Indique le type de données météorologiques à entrer. Les valeurs possibles sont Historical ou Forecast. Historical est la valeur par défaut.
<code>TWCDataImport.startDate</code>	<i>entier</i>	Si Historical est spécifié pour <code>TWCDataImport.dataType</code> , indiquez une date de début dans le format yyyyMMdd.
<code>TWCDataImport.endDate</code>	<i>entier</i>	Si Historical est spécifié pour <code>TWCDataImport.dataType</code> , indiquez une date de fin dans le format yyyyMMdd.
<code>TWCDataImport.forecastHour</code>	6 12 24 48	Si Forecast est spécifié pour <code>TWCDataImport.dataType</code> , indiquez 6, 12, 24 ou 48 pour l'heure.

## propriétés de `userinputnode`



Le noeud Utilisateur représente une façon simple de créer des données synthétiques (à partir de zéro ou en modifiant des données existantes). Ceci est utile, par exemple, si vous souhaitez créer un jeu de données de test pour la modélisation.

Exemple

```
node = stream.create("userinput", "My node")
node.setPropertyValue("names", ["test1", "test2"])
node.setKeyedPropertyValue("data", "test1", "2, 4, 8")
node.setKeyedPropertyValue("custom_storage", "test1", "Integer")
node.setPropertyValue("data_mode", "Ordered")
```

Tableau 59. propriétés de `userinputnode`

Propriétés de <code>userinputnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>data</code>		
<code>names</code>		Propriété structurée définissant ou renvoyant une liste de noms de champ générés par le noeud.
<code>custom_storage</code>	Unknown String Integer Real Time Date Timestamp	Propriété saisie définissant ou renvoyant le stockage d'un champ.
<code>data_mode</code>	Combined Ordered	Si la propriété est définie sur <code>Combined</code> , les enregistrements sont générés pour chaque combinaison de valeurs définies et de valeurs min/max. Le nombre d'enregistrements générés est égal au produit du nombre de valeurs dans chaque champ. Si la propriété est définie sur <code>Ordered</code> , une valeur est copiée à partir des colonnes de chaque enregistrement pour générer une ligne de données. Le nombre d'enregistrements générés est égal au plus grand nombre de valeurs associées à un champ. Tous les champs comportant moins de valeurs de données seront remplis à l'aide de valeurs nulles.
<code>values</code>		<b>Remarque :</b> Cette propriété a été remplacée par <code>userinputnode.data</code> et ne doit plus être utilisée.

## Propriétés de `variablefilenode`



Le noeud `Délimité` lit les données de fichiers texte de longueur variable, c'est-à-dire les fichiers dont les enregistrements contiennent un nombre fixe de champs et un nombre variable de caractères. Ce noeud est également utile pour les fichiers contenant des textes d'en-tête de longueur fixe et certains types d'annotation.

### Exemple

```
node = stream.create("variablefile", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node.setPropertyValue("read_field_names", True)
```

```

node.setPropertyValue("delimit_other", True)
node.setPropertyValue("other", ",")
node.setPropertyValue("quotes_1", "Discard")
node.setPropertyValue("decimal_symbol", "Comma")
node.setPropertyValue("invalid_char_mode", "Replace")
node.setPropertyValue("invalid_char_replacement", "|")
node.setKeyedPropertyValue("use_custom_values", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "Age", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Age", [1, 100])

```

Tableau 60. propriétés de variablefilenode

Propriétés de variablefilenode	Type de données	Description de la propriété
skip_header	<i>nombre</i>	Indique le nombre de caractères à ignorer au début du premier enregistrement.
num_fields_auto	<i>indicateur</i>	Détermine automatiquement le nombre de champs dans chaque enregistrement. Les enregistrements doivent être terminés par un caractère de retour à la ligne.
num_fields	<i>nombre</i>	Indiquez manuellement le nombre de champs dans chaque enregistrement.
delimit_space	<i>indicateur</i>	Indique le caractère utilisé pour délimiter les champs dans le fichier.
delimit_tab	<i>indicateur</i>	
delimit_new_line	<i>indicateur</i>	
delimit_non_printing	<i>indicateur</i>	
delimit_comma	<i>indicateur</i>	Si la virgule sert à la fois de délimiteur de champs et de séparateur décimal pour les flux, paramétrez delimit_other sur <i>true</i> (vrai), puis indiquez la virgule comme délimiteur à l'aide de la propriété other.
delimit_other	<i>indicateur</i>	Vous permet d'indiquer un délimiteur personnalisé à l'aide de la propriété other.
other	<i>string</i>	Indique le délimiteur utilisé quand la propriété delimit_other est paramétrée sur <i>true</i> (vrai).
decimal_symbol	Default Comma Period	Indique le séparateur décimal utilisé dans la source de données.
multi_blank	<i>indicateur</i>	Considère plusieurs délimiteurs non renseignés non adjacents comme un seul délimiteur.
read_field_names	<i>indicateur</i>	Considère la première ligne du fichier de données comme des libellés de colonne.

Tableau 60. propriétés de variable `filenode` (suite)

Propriétés de <code>variablefilenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>strip_spaces</code>	None Left Right Both	Les espaces situés en début et en fin de chaîne sont supprimés lors de l'importation.
<code>invalid_char_mode</code>	Discard Replace	Supprime les caractères non valides (null, 0 ou tout caractère inexistant dans le codage en cours) de l'entrée de données ou remplace les caractères non valides par le symbole représentant un caractère.
<code>invalid_char_replacement</code>	<i>string</i>	
<code>break_case_by_newline</code>	<i>indicateur</i>	Indique que le délimiteur de ligne est le caractère de retour à la ligne.
<code>lines_to_scan</code>	<i>nombre</i>	Indique le nombre de lignes à analyser pour les types de données spécifiés.
<code>auto_recognize_datetime</code>	<i>indicateur</i>	Spécifie si les dates ou les heures sont automatiquement identifiées dans les données source.
<code>quotes_1</code>	Discard PairAndDiscard IncludeAsText	Indique la manière dont les guillemets simples sont traités lors de l'importation.
<code>quotes_2</code>	Discard PairAndDiscard IncludeAsText	Indique la manière dont les guillemets doubles sont traités lors de l'importation.
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Nom complet (répertoire compris) du fichier à lire.
<code>use_custom_values</code>	<i>indicateur</i>	

Tableau 60. propriétés de variablefilenode (suite)

<b>Propriétés de variablefilenode</b>	<b>Type de données</b>	<b>Description de la propriété</b>
custom_storage	Unknown String Integer Real Time Date Timestamp	

Tableau 60. propriétés de variablefilenode (suite)

Propriétés de variablefilenode	Type de données	Description de la propriété
custom_date_format	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY"	Applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.

Tableau 60. propriétés de variablefilenode (suite)

Propriétés de variablefilenode	Type de données	Description de la propriété
	"DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	

Tableau 60. propriétés de variablefilenode (suite)

Propriétés de variablefilenode	Type de données	Description de la propriété
custom_time_format	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	Applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.
custom_decimal_symbol	champ	Applicable uniquement si un stockage personnalisé est indiqué.
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	Indique la méthode de codage de texte.

## Propriétés de xmlimportnode



Le noeud source XML importe des données au format XML dans le flux. Vous pouvez importer un fichier ou tous les fichiers dans un répertoire. Vous pouvez aussi spécifier un fichier de schéma à partir duquel lire la structure XML.

## Exemple

```
node = stream.create("xmlimport", "My node")
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/import/ebooks.xml")
node.setPropertyValue("records", "/author/name")
```

Tableau 61. propriétés de `xmlimportnode`

Propriétés de <code>xmlimportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>read</code>	single directory	Lit un seul fichier de données (par défaut), ou tous les fichiers XML d'un répertoire.
<code>recurse</code>	<i>indicateur</i>	Spécifie s'il faut lire des fichiers XML supplémentaires dans tous les sous-répertoires du répertoire spécifié.
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	(obligatoire) Chemin complet et nom de fichier du fichier XML à importer (si <code>read = single</code> ).
<code>directory_name</code>	<i>string</i>	(requis) Chemin complet et nom du répertoire à partir duquel importer les fichiers XML (si <code>read = directory</code> ).
<code>full_schema_filename</code>	<i>string</i>	Chemin complet et nom du fichier XSD ou DTD à partir duquel la structure XML est lue. Si vous omettez ce paramètre, la structure est lue à partir du fichier source XML.
<code>records</code>	<i>string</i>	Expression XPath (par exemple. <code>/auteur/nom</code> ) pour définir la limite de l'enregistrement. A chaque fois que cet élément est rencontré dans le fichier source, un nouvel enregistrement est créé.
<code>mode</code>	read specify	Lire toutes les données (par défaut), ou spécifier les éléments à lire.
<code>fields</code>		Liste des éléments (éléments et attributs) à importer. Chaque élément de la liste est une expression XPath.

# Chapitre 10. Propriétés des noeuds d'opérations sur les lignes

## Propriétés de appendnode



Le noeud Ajouter réalise la concaténation d'ensembles d'enregistrements. Il permet de combiner des jeux de données dont les structures sont similaires, mais les données différentes.

Exemple

```
node = stream.create("append", "My node")
node.setPropertyValue("match_by", "Name")
node.setPropertyValue("match_case", True)
node.setPropertyValue("include_fields_from", "All")
node.setPropertyValue("create_tag_field", True)
node.setPropertyValue("tag_field_name", "Append_Flag")
```

Tableau 62. Propriétés de appendnode

Propriétés de appendnode	Type de données	Description de la propriété
match_by	Position Name	Vous pouvez ajouter des jeux de données sur la base de la position des champs dans la source de données principale, ou du nom des champs dans les jeux de données d'entrée.
match_case	<i>indicateur</i>	Active la distinction des majuscules/minuscules lors de la mise en correspondance des noms de champ.
include_fields_from	Main All	
create_tag_field	<i>indicateur</i>	
tag_field_name	<i>string</i>	

## propriétés de aggregatenode



Le noeud Agréger remplace une séquence d'enregistrements d'entrée par des enregistrements de sortie abrégés et agrégés.

Exemple

```
node = stream.create("aggregate", "My node")
# dbnode is a configured database import node
stream.link(dbnode, node)
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Drug"])
node.setKeyedPropertyValue("aggregates", "Age", ["Sum", "Mean"])
```

```

node.setPropertyValue("inc_record_count", True)
node.setPropertyValue("count_field", "index")
node.setPropertyValue("extension", "Aggregated_")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")

```

Tableau 63. propriétés de *aggreatenode*

Propriétés de <i>aggreatenode</i>	Type de données	Description de la propriété
keys	<i>LIST</i>	Affiche les champs qui peuvent être utilisés comme clés pour l'agrégation. Par exemple, si Sex et Region sont vos champs clés, chaque combinaison unique de M et de F avec les régions N et S (quatre combinaisons uniques) aura un enregistrement agrégé.
contiguous	<i>indicateur</i>	Sélectionnez cette option si vous savez que tous les enregistrements ayant les mêmes valeurs de clés sont regroupés dans l'entrée (si, par exemple, l'entrée est triée sur les champs de clé). Ainsi, vous améliorez les performances.
aggregates		Propriété structurée affichant les champs numériques dont les valeurs seront agrégées, ainsi que les modes d'agrégation sélectionnés.
aggregate_exprs		Propriété saisie qui entre le nom de champ calculé avec l'expression agrégée utilisée pour le calcul. Par exemple :  <pre>aggreatenode.setKeyedPropertyValue("aggregate_exprs", "Na_MAX", "MAX('Na')")</pre>
extension	<i>string</i>	Indique un préfixe ou un suffixe pour les champs agrégés dupliqués (exemple ci-dessous).
add_as	Suffix Prefix	
inc_record_count	<i>indicateur</i>	Crée un champ supplémentaire qui indique le nombre d'enregistrements d'entrée agrégés pour constituer chaque enregistrement agrégé.
count_field	<i>string</i>	Indique le nom du champ de nombre d'enregistrements.
allow_approximation	<i>Booléen</i>	Autorise une approximation des statistiques d'ordre lorsqu'une agrégation est exécutée dans Analytic Server
bin_count	<i>entier</i>	Spécifie le nombre de casiers à utiliser dans l'approximation

## propriétés de balancenode



Le noeud Equilibrer corrige les déséquilibres survenant dans un de l'ensemble de données, de manière à respecter une condition précise. La règle d'équilibrage ajuste la proportion d'enregistrements présentant une condition True (vrai) par rapport au facteur indiqué.

Exemple

```
node = stream.create("balance", "My node")
node.setPropertyValue("training_data_only", True)
node.setPropertyValue("directives", [[1.3, "Age > 60"], [1.5, "Na > 0.5"]])
```

Tableau 64. propriétés de balancenode

Propriétés de balancenode	Type de données	Description de la propriété
directives		Propriété structurée permettant d'équilibrer la proportion de valeurs de champ en fonction du nombre spécifié (reportez-vous à l'exemple ci-dessous).
training_data_only	<i>indicateur</i>	Spécifie que seules des données d'apprentissage devraient être équilibrées. Si aucun champ de partitionnement n'est présent dans le flux, cette option n'est pas prise en compte.

Cette propriété de noeud utilise le format suivant :

[[ *nombre, chaîne* ] \ [ *nombre, chaîne* ] \ ... [ *nombre, chaîne* ]].

**Remarque :** Si des chaînes (utilisant des guillemets doubles) sont intégrées à l'expression, elles doivent être précédées du caractère d'échappement " \ ". Le caractère " \ " est également le caractère de continuation de ligne, qui vous permet d'aligner les arguments pour plus de clarté.

## Propriétés cplexoptnode



Le noeud Optimisation CPLEX permet d'utiliser l'optimisation mathématique complexe (CPLEX) via un fichier de modèle OPL (Optimization Programming Language). Cette fonctionnalité était disponible dans le produit IBM Analytical Decision Management qui n'est plus pris en charge. Mais vous pouvez également utiliser le noeud CPLEX dans SPSS Modeler sans avoir besoin de IBM Analytical Decision Management.

Tableau 65. Propriétés cplexoptnode

Propriétés cplexoptnode cplexoptnode	Type de données	Description de la propriété
opl_model_text	<i>string</i>	Programme de script OPL (Optimization Programming Language) qui est exécuté par le noeud Optimisation CPLEX et qui génère les résultats d'optimisation.

Tableau 65. Propriétés cplexoptnode (suite)

Propriétés cplexoptnode cplexoptnode	Type de données	Description de la propriété
opl_tuple_set_name	<i>string</i>	Nom de l'ensemble de tuples dans le modèle OPL qui correspond aux données entrantes. Cette propriété n'est pas obligatoire et n'est généralement pas définie via le script. Elle doit être utilisée uniquement pour modifier les mappages de champ d'une source de données sélectionnée.
data_input_map	<i>Liste de propriétés structurées</i>	Mappages de champ d'entrée d'une source de données. Cette propriété n'est pas obligatoire et n'est généralement pas définie via le script. Elle doit être utilisée uniquement pour modifier les mappages de champ d'une source de données sélectionnée.

Tableau 65. Propriétés cplexoptnode (suite)

Propriétés cplexoptnode cplexoptnode	Type de données	Description de la propriété
md_data_input_map	<i>Liste de propriétés structurées</i>	<p>Mappages de champ entre chaque tuple défini dans OPL, avec chaque source de données correspondante du champ (données entrantes). Les utilisateurs peuvent les modifier individuellement, par source de données. Avec ce script, vous pouvez définir la propriété directement pour définir tous les mappages en même temps. Ce paramètre n'apparaît pas dans l'interface utilisateur.</p> <p>Chaque entité de la liste correspond à des données structurées :</p> <p><b>Data Source Tag.</b> Balise de la source de données, disponible dans le menu déroulant de la source de données. Par exemple, pour <code>0_Products_Type</code>, la balise est <code>0</code>.</p> <p><b>Data Source Index.</b> Séquence physique (index) de la source de données. Elle est déterminée par l'ordre des connexions.</p> <p><b>Noeud source.</b> Noeud source (annotation) de la source de données. Il est disponible dans le menu déroulant de la source de données. Par exemple, pour <code>0_Products_Type</code>, le noeud source est <code>Products</code>.</p> <p><b>Noeud connecté.</b> Noeud précédent (annotation) qui connecte le noeud Optimisation CPLEX en cours. Il est disponible dans le menu déroulant de la source de données. Par exemple, pour <code>0_Products_Type</code>, le noeud connecté est <code>Type</code>.</p> <p><b>Nom de l'ensemble de tuples.</b> Nom de l'ensemble de tuples de la source de données. Il doit correspondre au nom défini dans OPL.</p> <p><b>Tuple Field Name.</b> Nom du champ de l'ensemble de tuples de la source de données. Il doit correspondre au nom configuré dans la définition de l'ensemble de tuples OPL.</p> <p><b>Type de stockage.</b> Type de stockage du champ. Les valeurs admises sont <code>int</code>, <code>float</code> ou <code>string</code>.</p>

Tableau 65. Propriétés cplexoptnode (suite)

Propriétés cplexoptnode cplexoptnode	Type de données	Description de la propriété
		<p><b>Data Field Name.</b> Nom de champ de la source de données.</p> <p><b>Exemple :</b></p> <pre>[[0,0,'Product','Type','Products','prod_id_tup','int','prod_id'], [0,0,'Product','Type','Products','prod_name_tup','string', 'prod_name'], [1,1,'Components','Type','Components', 'comp_id_tup','int','comp_id'], [1,1,'Components','Type', 'Components','comp_name_tup','string', 'comp_name']]</pre>
opl_data_text	string	Définition de certaines variables ou données utilisées pour OPL.
output_value_mode	string	Les valeurs possibles sont raw ou dvar. Si dvar est indiqué, sous l'onglet Sortie, l'utilisateur doit spécifier le nom de la variable de la fonction d'objectif dans l'OPL pour la sortie. Si raw est indiqué, la fonction d'objectif est sortie directement, indépendamment du nom.
decision_variable_name	string	Nom de variable de fonction d'objectif définie dans OPL. Cette propriété est activée uniquement lorsque la propriété output_value_mode a pour valeur dvar.
objective_function_value_fieldname	string	Nom du champ de la valeur de fonction d'objectif à utiliser dans la sortie. La valeur par défaut est _OBJECTIVE.
output_tuple_set_names	string	<p>Nom des tuples prédéfinis à partir des données entrantes. Il représente les index de la variable de décision et doit être généré avec les sorties de variable. Le tuple de sortie doit être cohérent avec la définition de variable de décision indiquée dans OPL. S'il existe plusieurs index, les noms des tuples doivent être séparés par une virgule (,).</p> <p>Un exemple de tuple unique est Products, où la définition OPL correspondante est dvar float+ Production[Products];</p> <p>Exemple pour plusieurs tuples : Products, Components, où la définition OPL correspondante est dvar float+ Production[Products][Components];</p>

Tableau 65. Propriétés cplexoptnode (suite)

Propriétés cplexoptnode cplexoptnode	Type de données	Description de la propriété
decision_output_map	Liste de propriétés structurées	<p>Mappage de champ entre des variables définies dans OPL qui doivent être générées et des champs de sortie. Chaque entité de la liste correspond à des données structurées :</p> <p><b>Nom de variable.</b> Nom de la variable dans OPL à générer.</p> <p><b>Type de stockage.</b> Les valeurs admises sont int, float ou string.</p> <p><b>Nom du champ de sortie.</b> Nom de champ prévu dans les résultats (sortie ou exportation).</p> <p><b>Exemple :</b></p> <pre>[[ 'Production', 'int', 'res'], [ 'Remark', 'string', 'res_1'] [ 'Cost', 'float', 'res_2']]</pre>

## Propriétés derive\_stbnode



Le noeud Cases-Espace-Heure dérive la valeur Cases-Espace-Heure des champs de latitude, de longitude et d'horodatage. Vous pouvez également identifier les valeurs Cases-Espace-Heure fréquentes comme des arrêts ou des ralentissements.

### Exemple

```
node = modeler.script.stream().createAt("derive_stb", "My node", 96, 96)

# Individual Records mode
node.setPropertyValue("mode", "IndividualRecords")
node.setPropertyValue("latitude_field", "Latitude")
node.setPropertyValue("longitude_field", "Longitude")
node.setPropertyValue("timestamp_field", "OccurredAt")
node.setPropertyValue("densities", ["STB_GH7_1HOUR", "STB_GH7_30MINS"])
node.setPropertyValue("add_extension_as", "Prefix")
node.setPropertyValue("name_extension", "stb_")

# Hangouts mode
node.setPropertyValue("mode", "Hangouts")
node.setPropertyValue("hangout_density", "STB_GH7_30MINS")
node.setPropertyValue("id_field", "Event")
node.setPropertyValue("qualifying_duration", "30MINUTES")
node.setPropertyValue("min_events", 4)
node.setPropertyValue("qualifying_pct", 65)
```

Tableau 66. Propriétés du noeud Space-Time-Boxes

Propriétés de derive_stbnode	Type de données	Description de la propriété
mode	IndividualRecords Hangouts	

Tableau 66. Propriétés du noeud Space-Time-Boxes (suite)

Propriétés de <code>derive_stbnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>latitude_field</code>	<i>champ</i>	
<code>longitude_field</code>	<i>champ</i>	
<code>timestamp_field</code>	<i>champ</i>	
<code>hangout_density</code>	<i>densité</i>	Densité unique. Pour obtenir les valeurs de densité valides, voir <code>densities</code> .
<code>densities</code>	[ <i>densité,densité,..., densité</i> ]	Chaque densité est une chaîne ; par exemple <code>STB_GH8_1DAY</code> .  <b>Remarque :</b> Il existe des limites de validité des densités. Pour geohash, les valeurs doivent être comprises entre GH1 et GH15. Pour la partie temporelle, les valeurs suivantes peuvent être utilisées :  <pre> EVER 1YEAR 1MONTH 1DAY 12HOURS 8HOURS 6HOURS 4HOURS 3HOURS 2HOURS 1HOUR 30MINS 15MINS 10MINS 5MINS 2MINS 1MIN 30SECS 15SECS 10SECS 5SECS 2SECS 1SEC </pre>
<code>id_field</code>	<i>champ</i>	
<code>qualifying_duration</code>	<pre> 1DAY 12HOURS 8HOURS 6HOURS 4HOURS 3HOURS 2Hours 1HOUR 30MIN 15MIN 10MIN 5MIN 2MIN 1MIN 30SECS 15SECS 10SECS 5SECS 2SECS 1SECS </pre>	Doit être une chaîne.
<code>min_events</code>	<i>entier</i>	La valeur entière minimale valide est 2.

Tableau 66. Propriétés du noeud Space-Time-Boxes (suite)

Propriétés de <code>derive_stbnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>qualifying_pct</code>	<i>entier</i>	Doit être compris entre 1 et 100.
<code>add_extension_as</code>	Prefix Suffix	
<code>name_extension</code>	<i>string</i>	

## propriétés de `distinctnode`



Le noeud Distinguer supprime les enregistrements en double, soit en incluant le premier enregistrement dans le flux de données, soit en le supprimant et en incluant ses doublons dans le flux de données.

### Exemple

```
node = stream.create("distinct", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("fields", ["Age" "Sex"])
node.setPropertyValue("keys_pre_sorted", True)
```

Tableau 67. propriétés de `distinctnode`

Propriétés de <code>distinctnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>mode</code>	Include Discard	Vous pouvez enlever le premier enregistrement distinct du flux de données, ou l'isoler et transmettre les éventuels enregistrements dupliqués au flux de données.
<code>grouping_fields</code>	<i>LIST</i>	Affiche les champs utilisés pour détecter les enregistrements identiques. <b>Remarque :</b> cette propriété est obsolète à partir d'IBM SPSS Modeler 16.
<code>composite_value</code>	Propriété structurée	Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.
<code>composite_values</code>	Propriété structurée	Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.
<code>inc_record_count</code>	<i>indicateur</i>	Crée un champ supplémentaire qui indique le nombre d'enregistrements d'entrée agrégés pour constituer chaque enregistrement agrégé.
<code>count_field</code>	<i>string</i>	Indique le nom du champ de nombre d'enregistrements.
<code>sort_keys</code>	Propriété structurée.	<b>Remarque :</b> cette propriété est obsolète à partir d'IBM SPSS Modeler 16.
<code>default_ascending</code>	<i>indicateur</i>	

Tableau 67. propriétés de distinctnode (suite)

Propriétés de distinctnode	Type de données	Description de la propriété
low_distinct_key_count	indicateur	Spécifie que vous avez seulement un petit nombre d'enregistrements et/ou un petit nombre de valeurs uniques du/des champ(s)-clé(s).
keys_pre_sorted	indicateur	Spécifie que tous les enregistrements avec les mêmes valeurs-clés sont regroupés dans l'entrée.
disable_sql_generation	indicateur	

## Exemple de propriété composite\_value

La propriété composite\_value a le format général suivant :

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", FIELD, FILLOPTION)
```

FILLOPTION a le format [ FillType, Option1, Option2, ...].

Exemples :

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["First"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["last"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Total"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Average"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Min"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Age", ["Max"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Earliest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["Latest"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["FirstAlpha"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["LastAlpha"])
```

Les options personnalisées ont besoin de plusieurs arguments qui sont ajoutés sous forme de liste, par exemple :

```
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Name", ["MostFrequent", "FirstRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Date", ["LeastFrequent", "LastRecord"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Pending", ["IncludesValue", "T", "F"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Space"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "Comma"])
node.setKeyedPropertyValue("composite_value", "Code", ["Concatenate", "UnderScore"])
```

## Exemple de propriété composite\_values

La propriété composite\_values a le format général suivant :

```
node.setPropertyValue("composite_values", [
    [FIELD1, [FILLOPTION1]],
    [FIELD2, [FILLOPTION2]],
    .
    .
])
```

Exemple :

```
node.setPropertyValue("composite_values", [
    ["Age", ["First"]],
    ["Name", ["MostFrequent", "First"]],
    ["Pending", ["IncludesValue", "T"]],
    ["Marital", ["FirstMatch", "Married", "Divorced", "Separated"]],
```

```
["Code", ["Concatenate", "Comma"]]
])
```

## Propriétés de extensionprocessnode



Avec le noeud Transformation d'extension, vous pouvez prendre les données d'un flux et appliquer les transformations aux données à l'aide du scriptage R ou du scriptage Python for Spark.

### Exemple Python for Spark

```
##### script example for Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_process", "extension_process")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

process_script = """
import spss.pyspark.runtime
from pyspark.sql.types import *

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    _schema = StructType([StructField("Age", LongType(), nullable=True), \
        StructField("Sex", StringType(), nullable=True), \
        StructField("BP", StringType(), nullable=True), \
        StructField("Na", DoubleType(), nullable=True), \
        StructField("K", DoubleType(), nullable=True), \
        StructField("Drug", StringType(), nullable=True)])
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()
    print df.dtypes[:]
    _newDF = df.select("Age", "Sex", "BP", "Na", "K", "Drug")
    print _newDF.dtypes[:]
    cxt.setSparkOutputData(_newDF)
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", process_script)
```

### Exemple R

```
##### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", "" "day<-as.Date(modelerData$dob, format="%Y-%m-%d")
next_day<-day + 1
modelerData<-cbind(modelerData,next_day)
var1<-c(fieldName="Next day",fieldLabel="",fieldStorage="date",fieldMeasure="",fieldFormat="",
fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")
```

Tableau 68. Propriétés de extensionprocessnode

Propriétés extensionprocessnode	Type de données	Description de la propriété
syntax_type	<i>T</i> <i>Python</i>	Indiquez le script à exécuter : R ou Python (R est la valeur par défaut).
r_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage R à exécuter.
python_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python à exécuter.

Tableau 68. Propriétés de extensionprocessnode (suite)

Propriétés extensionprocessnode	Type de données	Description de la propriété
use_batch_size	indicateur	Activez l'utilisation du traitement par lots.
batch_size	entier	Indiquez le nombre maximal d'enregistrements de données à inclure dans chaque lot.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.
convert_missing	indicateur	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en une valeur R NA .
convert_datetime	indicateur	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.

## propriétés de mergenode



Le noeud Fusionner permet de créer, à partir de plusieurs enregistrements d'entrée, un seul enregistrement de sortie contenant tout ou partie des champs d'entrée. Il sert notamment à fusionner des données provenant de différentes sources, telles que les données client internes et les données démographiques acquises.

### Exemple

```
node = stream.create("merge", "My node")
# assume customerdata and salesdata are configured database import nodes
stream.link(customerdata, node)
stream.link(salesdata, node)
node.setPropertyValue("method", "Keys")
node.setPropertyValue("key_fields", ["id"])
node.setPropertyValue("common_keys", True)
node.setPropertyValue("join", "PartialOuter")
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "2", True)
node.setKeyedPropertyValue("outer_join_tag", "4", True)
node.setPropertyValue("single_large_input", True)
node.setPropertyValue("single_large_input_tag", "2")
node.setPropertyValue("use_existing_sort_keys", True)
node.setPropertyValue("existing_sort_keys", [["id", "Ascending"]])
```

Tableau 69. propriétés de mergenode

Propriétés de mergenode	Type de données	Description de la propriété
method	Order Keys Condition Rankedcondition	Indique si les enregistrements font l'objet d'une fusion dans l'ordre dans lequel ils sont répertoriés dans les fichiers de données, si des champs-clés sont utilisés pour fusionner les enregistrements comportant des valeurs identiques dans ces champs-clés, si des enregistrements feront l'objet d'une fusion si une condition particulière est satisfaite ou si chaque ligne appariée dans l'ensemble de données principal et tous les jeux de données secondaires doit être fusionnée, en utilisant l'expression de classement pour trier les correspondances multiples par ordre croissant.
condition	<i>string</i>	Si method est défini sur Condition, spécifie la condition d'inclusion ou d'exclusion des enregistrements.
key_fields	<i>LIST</i>	
common_keys	<i>indicateur</i>	
join	Inner FullOuter PartialOuter Anti	
outer_join_tag.n	<i>indicateur</i>	Dans cette propriété, <i>n</i> est le nom de la balise tel qu'il apparaît dans la boîte de dialogue de sélection du de l'ensemble de données. Remarque : vous pouvez indiquer plusieurs noms de balise, puisque n'importe quel nombre de jeux de données peut générer des enregistrements incomplets.
single_large_input	<i>indicateur</i>	Indique si une fonction d'optimisation est utilisée lorsqu'une entrée est plus volumineuse que les autres.
single_large_input_tag	<i>string</i>	Indique le nom de la balise tel qu'il apparaît dans la boîte de dialogue de sélection du de l'ensemble de données volumineux. L'utilisation de cette propriété diffère légèrement de celle de la propriété <code>outer_join_tag</code> (indicateur/chaîne) car un seul de l'ensemble de données d'entrée peut être spécifié.
use_existing_sort_keys	<i>indicateur</i>	Indique si les entrées sont déjà triées en fonction d'un ou de plusieurs champs-clés.

Tableau 69. propriétés de mergenode (suite)

Propriétés de mergenode	Type de données	Description de la propriété
existing_sort_keys	[[ <i>chaîne</i> , 'Ascending'] \ [ <i>chaîne</i> ', 'Descending']]	Indique les champs déjà triés ainsi que le sens du tri.
primary_dataset	<i>string</i>	Si method est Rankedcondition, sélectionnez l'ensemble de données principal dans la fusion. Cet ensemble de données peut être considéré comme la partie de gauche d'une fusion de jointure externe.
rename_duplicate_fields	<i>Booléen</i>	Si method est Rankedcondition et si Y est défini, si l'ensemble de données fusionné résultant contient plusieurs champs avec le même nom issus de sources de données différentes, les balises respectives provenant des sources de données sont ajoutées au début des entêtes de colonne de champ.
merge_condition	<i>string</i>	
ranking_expression	<i>string</i>	
Num_matches	<i>entier</i>	Nombre de correspondances à renvoyer en fonction de merge_condition et ranking_expression. Minimum 1, maximum 100.

## propriétés de rfmaggregatenode



Le noeud Recence, Frequency, Monetary (RFM) Aggregate vous permet de prendre en compte les données transactionnelles historiques des clients, de supprimer toutes les données non utilisées et de combiner toutes leurs données de transaction restantes en une seule ligne qui répertorie le moment où ils ont été traités pour la dernière fois, le nombre de transactions qu'ils ont effectuées et la valeur monétaire totale de ces transactions.

### Exemple

```
node = stream.create("rfmaggregate", "My node")
node.setPropertyValue("relative_to", "Fixed")
node.setPropertyValue("reference_date", "2007-10-12")
node.setPropertyValue("id_field", "CardID")
node.setPropertyValue("date_field", "Date")
node.setPropertyValue("value_field", "Amount")
node.setPropertyValue("only_recent_transactions", True)
node.setPropertyValue("transaction_date_after", "2000-10-01")
```

Tableau 70. propriétés de *rfmaggregatenode*

propriétés de <i>rfmaggregatenode</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>relative_to</i>	Fixed Today	Spécifie la date à partir de laquelle la récence des transactions sera calculée.
<i>reference_date</i>	<i>Date</i>	Disponible uniquement si Fixed est choisi dans <i>relative_to</i> .
<i>contiguous</i>	<i>indicateur</i>	Si vos données sont pré-triées de façon à ce que tous les enregistrements avec le même ID apparaissent ensemble dans le flux de données, la sélection de cette option accélère le traitement.
<i>id_field</i>	<i>champ</i>	Spécifie le champ à utiliser pour identifier le client et ses transactions.
<i>date_field</i>	<i>champ</i>	Spécifie le champ de date à utiliser pour calculer la récence.
<i>value_field</i>	<i>champ</i>	Spécifie le champ à utiliser pour calculer la valeur monétaire.
<i>extension</i>	<i>string</i>	Indique un préfixe ou un suffixe pour les champs agrégés en double.
<i>add_as</i>	Suffix Prefix	Spécifie si l'extension doit être ajoutée comme suffixe ou comme préfixe.
<i>discard_low_value_records</i>	<i>indicateur</i>	Active l'utilisation du paramètre <i>discard_records_below</i> .
<i>discard_records_below</i>	<i>nombre</i>	Spécifie une valeur minimale sous laquelle les éventuels détails de la transaction ne seront pas utilisés pour calculer les totaux RFM. Les unités de valeur se rapportent au champ <i>value</i> sélectionné.
<i>only_recent_transactions</i>	<i>indicateur</i>	Active l'utilisation des paramètres <i>specify_transaction_date</i> ou <i>transaction_within_last</i> .
<i>specify_transaction_date</i>	<i>indicateur</i>	
<i>transaction_date_after</i>	<i>Date</i>	Disponible uniquement si <i>specify_transaction_date</i> est sélectionné. Spécifie la date de transaction après laquelle les enregistrements seront inclus dans votre analyse.

Tableau 70. propriétés de *rfmaggregatenode* (suite)

propriétés de <i>rfmaggregatenode</i>	Type de données	Description de la propriété
transaction_within_last	nombre	Disponible uniquement si <i>transaction_within_last</i> est sélectionné. Spécifie le nombre et le type de périodes (jours, semaines, mois ou années) provenant de la valeur de calcul de récence par rapport à la date après laquelle les enregistrements seront inclus dans votre analyse.
transaction_scale	Days Weeks Months Years	Disponible uniquement si <i>transaction_within_last</i> est sélectionné. Spécifie le nombre et le type de périodes (jours, semaines, mois ou années) provenant de la valeur de calcul de récence par rapport à la date après laquelle les enregistrements seront inclus dans votre analyse.
save_r2	indicateur	Affiche la date de l'avant-dernière transaction pour chaque client.
save_r3	indicateur	Disponible uniquement si <i>save_r2</i> est sélectionné. Affiche la date de la troisième transaction la plus récente pour chaque client.

## Propriétés de Rprocessnode



Le noeud Transformation R vous permet d'utiliser les données d'un flux IBM(r) SPSS(r) Modeler et de modifier ces données à l'aide de votre propre script R personnalisé. Une fois modifiées, les données retournent dans le flux.

### Exemple

```
node = stream.create("rprocess", "My node")
node.setPropertyValue("custom_name", "my_node")
node.setPropertyValue("syntax", "" "day<-as.Date(modelerData$dob, format="%Y-%m-%d")
next_day<-day + 1
modelerData<-cbind(modelerData,next_day)
var1<-c(fieldName="Next
day",fieldLabel="",fieldStorage="date",fieldMeasure="",fieldFormat="",
fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")
node.setPropertyValue("convert_datetime", "POSIXct")
```

Tableau 71. Propriétés de *Rprocessnode*

Propriétés de <i>Rprocessnode</i>	Type de données	Description de la propriété
syntax	string	

Tableau 71. Propriétés de Rprocessnode (suite)

Propriétés de Rprocessnode	Type de données	Description de la propriété
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	indicateur	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	indicateur	
use_batch_size	indicateur	Activez l'utilisation du traitement par lots
batch_size	entier	Spécifiez le nombre d'enregistrements de données à inclure dans chaque lot

## propriétés de samplenode



Le noeud Echantillonner sélectionne un sous-ensemble d'enregistrements. Divers types d'échantillons sont pris en charge, notamment les échantillons stratifiés, en cluster et non aléatoires (structurés). L'échantillonnage peut être utile pour améliorer les performances et pour sélectionner des groupes d'enregistrements associés ou des transactions pour analyse.

### Exemple

```

/* Create two Sample nodes to extract
   different samples from the same data */

node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Simple")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("sample_type", "First")
node.setPropertyValue("first_n", 500)

node = stream.create("sample", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Complex")
node.setPropertyValue("stratify_by", ["Sex", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("sample_units", "Proportions")
node.setPropertyValue("sample_size_proportions", "Custom")
node.setPropertyValue("sizes_proportions", [{"M", "High", "Default"}, {"M",
"Normal", "Default"},
{"F", "High", 0.3}, {"F", "Normal", 0.3}])

```

Tableau 72. propriétés de samplenode

Propriétés de samplenode	Type de données	Description de la propriété
method	Simple Complexe	
mode	Include Discard	Enlève ou isole les enregistrements qui correspondent à la condition indiquée.

Tableau 72. propriétés de `samplenode` (suite)

Propriétés de <code>samplenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>sample_type</code>	First OneInN RandomPct	Indique la méthode d'échantillonnage.
<code>first_n</code>	<i>entier</i>	Les enregistrements jusqu'au point de césure indiqué sont inclus ou exclus.
<code>one_in_n</code>	<i>nombre</i>	Inclut ou exclut un enregistrement tous les <i>n</i> enregistrements.
<code>rand_pct</code>	<i>nombre</i>	Indique le pourcentage d'enregistrements à inclure ou à exclure.
<code>use_max_size</code>	<i>indicateur</i>	Active l'utilisation du paramètre <code>maximum_size</code> .
<code>maximum_size</code>	<i>entier</i>	Indiquez la taille maximale des échantillons à inclure dans le flux de données ou à exclure du flux. Cette option est redondante et par conséquent désactivée si les options <code>First</code> et <code>Include</code> sont sélectionnées.
<code>set_random_seed</code>	<i>indicateur</i>	Active l'utilisation du paramètre de valeur de départ aléatoire.
<code>random_seed</code>	<i>entier</i>	Indique la valeur utilisée en tant que valeur de départ aléatoire.
<code>complex_sample_type</code>	Random Systematic	
<code>sample_units</code>	Proportions Counts	
<code>sample_size_proportions</code>	Fixed Custom Variable	
<code>sample_size_counts</code>	Fixed Custom Variable	
<code>fixed_proportions</code>	<i>nombre</i>	
<code>fixed_counts</code>	<i>entier</i>	
<code>variable_proportions</code>	<i>champ</i>	
<code>variable_counts</code>	<i>champ</i>	

Tableau 72. propriétés de `samplenode` (suite)

Propriétés de <code>samplenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>use_min_stratum_size</code>	<i>indicateur</i>	
<code>minimum_stratum_size</code>	<i>entier</i>	Cette option s'applique uniquement lorsqu'un exemple complexe est pris avec <code>Sample units=Proportions</code> .
<code>use_max_stratum_size</code>	<i>indicateur</i>	
<code>maximum_stratum_size</code>	<i>entier</i>	Cette option s'applique uniquement lorsqu'un exemple complexe est pris avec <code>Sample units=Proportions</code> .
<code>clusters</code>	<i>champ</i>	
<code>stratify_by</code>	<i>[field1 ... champN]</i>	
<code>specify_input_weight</code>	<i>indicateur</i>	
<code>input_weight</code>	<i>champ</i>	
<code>new_output_weight</code>	<i>string</i>	
<code>sizes_proportions</code>	<i>[[string valeur de chaîne][string valeur de chaîne]...]</i>	Si <code>sample_units=proportions</code> et <code>sample_size_proportions=Custom</code> , spécifie une valeur pour chaque combinaison possible de valeurs pour les champs de stratification.
<code>default_proportion</code>	<i>nombre</i>	
<code>sizes_counts</code>	<i>[[string valeur de chaîne][string valeur de chaîne]...]</i>	Spécifie une valeur pour chaque combinaison de valeurs possible pour les champs de stratification. L'utilisation est similaire à celle de <code>sizes_proportions</code> , mais en spécifiant un entier au lieu d'une proportion.
<code>default_count</code>	<i>nombre</i>	

## propriétés de `selectnode`



Le noeud Sélectionner permet de sélectionner ou d'exclure des sous-ensembles d'enregistrements d'un flux de données sur la base d'une condition spécifique. Par exemple, vous pouvez sélectionner les enregistrements qui appartiennent à un secteur de ventes particulier.

Exemple

```
node = stream.create("select", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Include")
node.setPropertyValue("condition", "Age < 18")
```

Tableau 73. propriétés de `selectnode`

Propriétés de <code>selectnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>mode</code>	Include Discard	Indique si les enregistrements sélectionnés sont à enlever ou à isoler.

Tableau 73. propriétés de `selectnode` (suite)

Propriétés de <code>selectnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>condition</code>	<i>string</i>	Condition d'inclusion ou d'exclusion des enregistrements.

## propriétés de `sortnode`



Le noeud Trier trie les enregistrements par ordre croissant ou décroissant, en fonction de la valeur d'un ou de plusieurs champs.

Exemple

```
node = stream.create("sort", "My node")
node.setPropertyValue("keys", [["Age", "Ascending"], ["Sex", "Descending"]])
node.setPropertyValue("default_ascending", False)
node.setPropertyValue("use_existing_keys", True)
node.setPropertyValue("existing_keys", [["Age", "Ascending"]])
```

Tableau 74. propriétés de `sortnode`

Propriétés de <code>sortnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>keys</code>	<i>LIST</i>	Spécifie les champs servant de base au tri. Si aucune direction n'est indiquée, la valeur utilisée est celle par défaut.
<code>default_ascending</code>	<i>indicateur</i>	Indique l'ordre de tri par défaut.
<code>use_existing_keys</code>	<i>indicateur</i>	Indique si le tri est optimisé à l'aide de l'ordre de tri précédent des champs déjà triés.
<code>existing_keys</code>		Indique les champs déjà triés ainsi que le sens du tri. Utilise le même format que la propriété <code>keys</code> .

## Propriétés de `spacetimeboxes`



Les noeuds Boîtes espace-temps constituent une extension des emplacements spatiaux avec Geohash. Un noeud Boîtes espace-temps est en particulier une chaîne alphanumérique qui représente une zone d'espace et de temps de forme régulière.

Tableau 75. Propriétés de `spacetimeboxes`

Propriétés <code>spacetimeboxes</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>mode</code>	<i>Enregistrements individuels :</i> <i>blocages</i>	
<code>latitude_field</code>	<i>champ</i>	
<code>longitude_field</code>	<i>champ</i>	

Tableau 75. Propriétés de spacetimeboxes (suite)

Propriétés spacetimeboxes	Type de données	Description de la propriété
timestamp_field	champ	
densities	[densité, densité, densité...]	<p>Chaque densité est une chaîne. Par exemple : STB_GH8_1DAY</p> <p>Notez qu'il existe des limites de validité des densités.</p> <p>Pour le géohachage, les valeurs de GH1-GH15 peuvent être utilisées.</p> <p>Pour la partie temporelle, les valeurs suivantes peuvent être utilisées :</p> <pre> EVER 1YEAR 1MONTH 1DAY 12HOURS 8HOURS 6HOURS 4HOURS 3HOURS 2HOURS 1HOUR 30MINS 15MINS 10MINS 5MINS 2 MINS 1 MIN 30SECS 15SECS 10SECS 5 SECS 2 SECS 1SEC </pre>
field_name_extension	string	
add_extension_as	Préfixe Suffix	
hangout_density	densité	Densité unique (voir ci-dessus)
id_field	champ	
qualifying_duration	<pre> 1DAY 12HOURS 8HOURS 6HOURS 4HOURS 2HOURS 1HOUR 30MIN 15MIN 10MIN 5MIN 2MIN 1MIN 30SECS 15SECS 10SECS 5SECS 2SECS 1SECS </pre>	Il doit s'agir d'une chaîne.
min_events	entier	La valeur minimum est de 2

Tableau 75. Propriétés de spacetimeboxes (suite)		
Propriétés spacetimeboxes	Type de données	Description de la propriété
qualifying_pct	entier	Doit être compris entre 1 et 100

## Propriétés streamingtimeseries



Le noeud Streaming Time Series génère et évalue les modélisations des séries chronologiques en une seule étape.

**Remarque :** Ce noeud Streaming Time Series remplace le noeud Streaming TS d'origine qui est devenu obsolète dans la version 18 de SPSS Modeler.

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries		
Propriétés streamingtimeseries	Valeurs	Description de la propriété
targets	champ	Le noeud Streaming Time Series prévoit une ou plusieurs cibles, utilisant éventuellement un ou plusieurs champs d'entrée en tant que prédicteurs. Les champs de fréquences et de pondération ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
candidate_inputs	[field1 ... champN]	Champs d'entrée ou prédicteur utilisés par le modèle.
use_period	indicateur	
date_time_field	champ	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

Propriétés streamingtimeseries	Valeurs	Description de la propriété
input_interval	None Unknown Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	champ	
period_start_value	entier	
num_days_per_week	entier	
start_day_of_week	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	
num_hours_per_day	entier	
start_hour_of_day	entier	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

<b>Propriétés streamingtimeseries</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Description de la propriété</b>
timestamp_increments	<i>entier</i>	
cyclic_increments	<i>entier</i>	
cyclic_periods	<i>LIST</i>	
output_interval	None Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	<i>indicateur</i>	
cross_hour	<i>indicateur</i>	
aggregate_and_distribute	<i>LIST</i>	
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	
distribute_default	Mean Sum	

Tableau 76. Propriétés *streamingtimeseries* (suite)

Propriétés <i>streamingtimeseries</i>	Valeurs	Description de la propriété
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_span_points	<i>entier</i>	
use_estimation_period	<i>indicateur</i>	
estimation_period	Observations Times	
date_estimation	<i>LIST</i>	Disponible uniquement si vous utilisez <code>date_time_field</code>
period_estimation	<i>LIST</i>	Disponible uniquement si vous utilisez <code>use_period</code>
observations_type	Latest Earliest	
observations_num	<i>entier</i>	
observations_exclude	<i>entier</i>	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

<b>Propriétés streamingtimeseries</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Description de la propriété</b>
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	<i>indicateur</i>	
detect_outliers	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_additive	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_innovational	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_transient	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_seasonal_additive	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_local_trend	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_additive_patch	<i>indicateur</i>	
consider_newesmodels	<i>indicateur</i>	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

Propriétés streamingtimeseries	Valeurs	Description de la propriété
exsmooth_model_type	Simple HoltLinearTrend BrownLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative DampedTrendAdditive DampedTrendMultiplicative MultiplicativeTrendAdditive MultiplicativeSeasonal MultiplicativeTrendMultiplicative MultiplicativeTrend	
futureValue_type_method	Compute specify	
exsmooth_transformation_type	None SquareRoot NaturalLog	
arma.p	entier	
arma.d	entier	
arma.q	entier	
arma.sp	entier	
arma.sd	entier	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

Propriétés streamingtimeseries	Valeurs	Description de la propriété
arima.sq	entier	
arima_transformation_type	None SquareRoot NaturalLog	
arima_include_constant	indicateur	
tf_arima.p. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.d. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.q. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sp. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sd. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sq. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.delay. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.transformation_type. <i>nom de champ</i>	None SquareRoot NaturalLog	Pour les fonctions de transfert.
arima_detect_outliers	indicateur	
arima_outlier_additive	indicateur	
arima_outlier_level_shift	indicateur	
arima_outlier_innovational	indicateur	
arima_outlier_transient	indicateur	
arima_outlier_seasonal_additive	indicateur	
arima_outlier_local_trend	indicateur	
arima_outlier_additive_patch	indicateur	
conf_limit_pct	real	
events	Zones	
forecastperiods	entier	
extend_records_into_future	indicateur	

Tableau 76. Propriétés streamingtimeseries (suite)

Propriétés streamingtimeseries	Valeurs	Description de la propriété
conf_limits	indicateur	
noise_res	indicateur	

## Propriétés streamingts (obsolètes)



**Remarque :** Ce noeud Streaming Time Series d'origine est devenu obsolète dans la version 18 de SPSS Modeler et a été remplacé par le nouveau noeud Streaming Time Series conçu pour exploiter la puissance d'IBM SPSS Analytic Server traiter des données volumineuses.

Le noeud Flux TS (Streaming TS) crée et évalue des modèles de séries chronologiques en une seule étape, sans avoir besoin d'un noeud Intervalles de temps.

### Exemple

```
node = stream.create("streamingts", "My node")
node.setPropertyValue("deployment_force_rebuild", True)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_mode", "Count")
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_count", 3)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_pct", 11)
node.setPropertyValue("deployment_rebuild_field", "Year")
```

Tableau 77. Propriété de streamingts

Propriété de streamingts	Type de données	Description de la propriété
custom_fields	indicateur	Si custom_fields=false, on utilise les paramètres provenant d'un noeud Type en amont. Si custom_fields=true, vous devez spécifier targets et inputs.
targets	[field1...fieldN]	
inputs	[field1...fieldN]	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
calculate_conf	indicateur	
conf_limit_pct	real	
use_time_intervals_node	indicateur	Si use_time_intervals_node=true, on utilise les paramètres provenant d'un noeud Intervalle de temps en amont. Si use_time_intervals_node=false, interval_offset_position, interval_offset et interval_type doivent être spécifiés.
interval_offset_position	LastObservation LastRecord	LastObservation fait référence à <b>dernière observation valide</b> . LastRecord fait référence à <b>Compter depuis le dernier enregistrement</b> .

Tableau 77. Propriété de *streamingts* (suite)

Propriété de <i>streamingts</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>interval_offset</code>	<i>nombre</i>	
<code>interval_type</code>	Periods Years Quarters Months WeeksNonPeriodic DaysNonPeriodic HoursNonPeriodic MinutesNonPeriodic SecondsNonPeriodic	
<code>events</code>	<i>Zones</i>	
<code>expert_modeler_method</code>	AllModels Exsmooth Arima	
<code>consider_seasonal</code>	<i>indicateur</i>	
<code>detect_outliers</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_additive</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_level_shift</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_innovational</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_transient</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_seasonal_additive</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_local_trend</code>	<i>indicateur</i>	
<code>expert_outlier_additive_patch</code>	<i>indicateur</i>	
<code>exsmooth_model_type</code>	Simple HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
<code>exsmooth_transformation_type</code>	None SquareRoot NaturalLog	
<code>arima_p</code>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<code>arima_d</code>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<code>arima_q</code>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles

Tableau 77. Propriété de *streamingts* (suite)

Propriété de <i>streamingts</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>arma_sp</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<i>arma_sd</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<i>arma_sq</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<i>arma_transformation_type</i>	None SquareRoot NaturalLog	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<i>arma_include_constant</i>	<i>indicateur</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles
<i>tf_arma_p.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_d.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_q.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_sp.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_sd.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_sq.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_delay.fieldname</i>	<i>entier</i>	Même propriété que pour le noeud de modélisation des séries temporelles. Pour les fonctions de transfert.
<i>tf_arma_transformation_type.fieldname</i>	None SquareRoot NaturalLog	
<i>arma_detect_outlier_mode</i>	None Automatic	
<i>arma_outlier_additive</i>	<i>indicateur</i>	
<i>arma_outlier_level_shift</i>	<i>indicateur</i>	
<i>arma_outlier_innovational</i>	<i>indicateur</i>	

Tableau 77. Propriété de streamings (suite)

Propriété de streamings	Type de données	Description de la propriété
arima_outlier_transient	<i>indicateur</i>	
arima_outlier_seasonal_additive	<i>indicateur</i>	
arima_outlier_local_trend	<i>indicateur</i>	
arima_outlier_additive_patch	<i>indicateur</i>	
deployment_force_rebuild	<i>indicateur</i>	
deployment_rebuild_mode	Count Percent	
deployment_rebuild_count	<i>nombre</i>	
deployment_rebuild_pct	<i>nombre</i>	
deployment_rebuild_field	<i>&lt;field&gt;</i>	

# Chapitre 11. Propriétés des noeuds d'opérations sur les champs

## Propriétés de anonymizenode



Le noeud Anonymiser transforme la façon dont les noms et les valeurs des champs sont représentés en aval, masquant ainsi les données d'origine. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez permettre à d'autres utilisateurs de générer des modèles utilisant des données confidentielles, par exemple des noms de clients ou autre.

### Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
varfilenode = stream.createAt("variablefile", "File", 96, 96)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO/DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("anonymize", "My node", 192, 96)
# Anonymize node requires the input fields while setting the values
stream.link(varfilenode, node)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("transformation", "Age", "Random")
node.setKeyedPropertyValue("set_random_seed", "Age", True)
node.setKeyedPropertyValue("random_seed", "Age", 123)
node.setKeyedPropertyValue("enable_anonymize", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("use_prefix", "Drug", True)
node.setKeyedPropertyValue("prefix", "Drug", "myprefix")
```

Tableau 78. Propriétés de anonymizenode

Propriétés de anonymizenode	Type de données	Description de la propriété
enable_anonymize	<i>indicateur</i>	Lorsque cette propriété est définie sur <code>True</code> , elle active l'anonymisation des valeurs de champ (revient à sélectionner <b>Oui</b> pour ce champ dans la colonne Anonymiser des valeurs).
use_prefix	<i>indicateur</i>	Lorsque cette propriété est définie sur <code>True</code> , un préfixe personnalisé sera utilisé, s'il en existe un. S'applique aux champs qui seront anonymisés grâce à la méthode de hachage et revient à sélectionner la case d'option <b>Personnalisé</b> dans la boîte de dialogue Remplacer les valeurs pour ce champ.
prefix	<i>string</i>	Revient à taper un préfixe dans la zone de texte de la boîte de dialogue Remplacer les valeurs. Le préfixe par défaut est la valeur par défaut si rien d'autre n'a été indiqué.
transformation	Random Fixed	Détermine si les paramètres de transformation pour un champ anonymisé par la méthode de transformation seront aléatoires ou fixes.
set_random_seed	<i>indicateur</i>	Lorsque cette propriété est définie sur <code>True</code> , la valeur de départ indiquée sera utilisée, si la propriété transformation est également définie sur <code>Random</code> (Aléatoire).

Tableau 78. Propriétés de anonymizenode (suite)

Propriétés de anonymizenode	Type de données	Description de la propriété
random_seed	entier	Lorsque set_random_seed est défini sur True, il s'agit de la valeur de départ pour le nombre aléatoire.
scale	nombre	Lorsque la propriété transformation est définie sur Fixed (Fixe), cette valeur sert pour la mise à l'échelle ("scale by"). La valeur d'échelle maximale est normalement 10, mais elle peut être diminuée pour éviter tout dépassement.
translate	nombre	Lorsque la propriété transformation est définie sur Fixed (Fixe), cette valeur est utilisée pour "translate." La valeur maximale de conversion est normalement 1 000, mais elle peut être diminuée pour éviter tout dépassement.

## Propriétés de autodatapreprenode



Le noeud de préparation automatisée de données (ADP) peut analyser vos données, identifier des corrections et filtrer des champs qui sont problématiques ou qui sont peu susceptibles d'être utiles. Il peut aussi créer de nouveaux attributs le cas échéant et améliorer la performance au moyen de techniques de filtrage et d'échantillonnage intelligentes. Vous pouvez utiliser le noeud de manière totalement automatisée, en laissant le noeud choisir et appliquer les corrections, ou vous pouvez prévisualiser les modifications avant qu'elles ne soient mises en place et les accepter, les rejeter ou les modifier selon les besoins.

### Exemple

```
node = stream.create("autodataprep", "My node")
node.setPropertyValue("objective", "Balanced")
node.setPropertyValue("excluded_fields", "Filter")
node.setPropertyValue("prepare_dates_and_times", True)
node.setPropertyValue("compute_time_until_date", True)
node.setPropertyValue("reference_date", "Today")
node.setPropertyValue("units_for_date_durations", "Automatic")
```

Tableau 79. Propriétés de autodatapreprenode

Propriétés de autodatapreprenode	Type de données	Description de la propriété
objective	Balanced Speed Accuracy Custom	

Tableau 79. Propriétés de autodatapreinode (suite)

Propriétés de autodatapreinode	Type de données	Description de la propriété
custom_fields	indicateur	Si la valeur est définie sur true (vrai), elle permet de spécifier les champs cible, entrée et d'autres champs pour le noeud actuel. Si elle est définie sur false (faux), les paramètres actuels provenant d'un noeud Typier en amont sont utilisés.
target	champ	Spécifie un champ cible unique.
inputs	[field1 ... champN]	Champs d'entrée ou prédicteur utilisés par le modèle.
use_frequency	indicateur	
frequency_field	champ	
use_weight	indicateur	
weight_field	champ	
excluded_fields	Filter None	
if_fields_do_not_match	StopExecution ClearAnalysis	
prepare_dates_and_times	indicateur	Contrôle l'accès à tous les champs date et heure
compute_time_until_date	indicateur	
reference_date	Today Fixed	
fixed_date	Date	
units_for_date_durations	Automatic Fixed	
fixed_date_units	Years Months Days	
compute_time_until_time	indicateur	
reference_time	CurrentTime Fixed	
fixed_time	Durée	

Tableau 79. Propriétés de autodatapreptime (suite)

Propriétés de autodatapreptime	Type de données	Description de la propriété
units_for_time_durations	Automatic Fixed	
fixed_date_units	Hours Minutes Seconds	
extract_year_from_date	<i>indicateur</i>	
extract_month_from_date	<i>indicateur</i>	
extract_day_from_date	<i>indicateur</i>	
extract_hour_from_time	<i>indicateur</i>	
extract_minute_from_time	<i>indicateur</i>	
extract_second_from_time	<i>indicateur</i>	
exclude_low_quality_inputs	<i>indicateur</i>	
exclude_too_many_missing	<i>indicateur</i>	
maximum_percentage_missing	<i>nombre</i>	
exclude_too_many_categories	<i>indicateur</i>	
maximum_number_categories	<i>nombre</i>	
exclude_if_large_category	<i>indicateur</i>	
maximum_percentage_category	<i>nombre</i>	
prepare_inputs_and_target	<i>indicateur</i>	
adjust_type_inputs	<i>indicateur</i>	
adjust_type_target	<i>indicateur</i>	
reorder_nominal_inputs	<i>indicateur</i>	
reorder_nominal_target	<i>indicateur</i>	
replace_outliers_inputs	<i>indicateur</i>	
replace_outliers_target	<i>indicateur</i>	
replace_missing_continuou s_inputs	<i>indicateur</i>	
replace_missing_continuou s_target	<i>indicateur</i>	
replace_missing_nominal_i nputs	<i>indicateur</i>	

Tableau 79. Propriétés de autodatapreinode (suite)

Propriétés de autodatapreinode	Type de données	Description de la propriété
replace_missing_nominal_target	indicateur	
replace_missing_ordinal_inputs	indicateur	
replace_missing_ordinal_target	indicateur	
maximum_values_for_ordinal	nombre	
minimum_values_for_continuous	nombre	
outlier_cutoff_value	nombre	
outlier_method	Replace Delete	
rescale_continuous_inputs	indicateur	
rescaling_method	MinMax ZScore	
min_max_minimum	nombre	
min_max_maximum	nombre	
z_score_final_mean	nombre	
z_score_final_sd	nombre	
rescale_continuous_target	indicateur	
target_final_mean	nombre	
target_final_sd	nombre	
transform_select_input_fields	indicateur	
maximize_association_with_target	indicateur	
p_value_for_merging	nombre	
merge_ordinal_features	indicateur	
merge_nominal_features	indicateur	
minimum_cases_in_category	nombre	
bin_continuous_fields	indicateur	
p_value_for_binning	nombre	
perform_feature_selection	indicateur	
p_value_for_selection	nombre	

Tableau 79. Propriétés de autodatapreinode (suite)

Propriétés de autodatapreinode	Type de données	Description de la propriété
perform_feature_construction	indicateur	
transformed_target_name_extension	string	
transformed_inputs_name_extension	string	
constructed_features_root_name	string	
years_duration_name_extension	string	
months_duration_name_extension	string	
days_duration_name_extension	string	
hours_duration_name_extension	string	
minutes_duration_name_extension	string	
seconds_duration_name_extension	string	
year_cyclical_name_extension	string	
month_cyclical_name_extension	string	
day_cyclical_name_extension	string	
hour_cyclical_name_extension	string	
minute_cyclical_name_extension	string	
second_cyclical_name_extension	string	

## astimeintervalsnode, propriétés



Utilisez le noeud Intervalles de temps pour spécifier des intervalles et calculer un nouveau champ Heure pour l'estimation ou la prévision. Un ensemble complet d'intervalles de temps, allant des secondes aux années, est pris en charge.

Tableau 80. *astimeintervalnode*, propriétés

Propriétés <i>astimeintervalnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>time_field</code>	<i>champ</i>	Peut uniquement accepter un seul champ continu. Ce champ est utilisé pour le noeud comme clé d'agrégation pour la conversion de l'intervalle. Si un champ de type entier est utilisé ici, il est considéré comme un index de temps.
<code>dimensions</code>	<i>[champ1 champ2 ... champn]</i>	Ces champs sont utilisés pour créer des séries temporelles individuelles en fonction des valeurs des champs.
<code>fields_to_aggregate</code>	<i>[champ1 champ2 ... champn]</i>	Ces champs sont agrégés dans le cadre du changement de période du champ d'heure. Les champs qui ne sont pas inclus dans ce sélecteur sont filtrés et exclus des données qui quittent le noeud.

## propriétés de *binningnode*



Le noeud Discrétiser crée automatiquement des champs nominaux (ensemble) sur la base des valeurs d'un ou de plusieurs champs continus (intervalle numérique) existants. Par exemple, vous pouvez transformer un champ continu de revenus en un nouveau champ catégoriel contenant des groupes de revenus comme écarts par rapport à la moyenne. Une fois les intervalles du nouveau champ créés, vous pouvez générer un noeud Calculer à partir des points de césure.

Exemple

```
node = stream.create("binning", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("method", "Rank")
node.setPropertyValue("fixed_width_name_extension", "_binned")
node.setPropertyValue("fixed_width_add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("fixed_bin_method", "Count")
node.setPropertyValue("fixed_bin_count", 10)
node.setPropertyValue("fixed_bin_width", 3.5)
node.setPropertyValue("tile10", True)
```

Tableau 81. propriétés de *binningnode*

Propriétés de <i>binningnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>fields</code>	<i>[field1 field2 ... champN]</i>	Champs continus (intervalle numérique) en attente de transformation. Vous pouvez créer des intervalles pour plusieurs champs simultanément.

Tableau 81. propriétés de binningnode (suite)

Propriétés de binningnode	Type de données	Description de la propriété
method	FixedWidth EqualCount Rank SDev Optimal	Méthode utilisée pour déterminer les points de césure des nouveaux intervalles de champ (catégories).
rcalculate_bins	Always IfNecessary	Indique si les intervalles sont recalculés et les données placées dans l'intervalle approprié à chaque exécution du noeud ou si les données sont uniquement ajoutées aux intervalles existants et aux nouveaux intervalles éventuellement ajoutés.
fixed_width_name_extension	string	L'extension par défaut est <i>_BIN</i> .
fixed_width_add_as	Suffix Prefix	Indique si l'extension est ajoutée à la fin (suffixe) ou au début (préfixe) du nom du champ. L'extension par défaut est <i>income_BIN</i> .
fixed_bin_method	Width Count	
fixed_bin_count	entier	Désigne l'entier déterminant le nombre d'intervalles de largeur fixe (catégories) des nouveaux champs.
fixed_bin_width	real	Valeur (entier ou réel) permettant de calculer la largeur de l'intervalle.
equal_count_name_ extension	string	L'extension par défaut est <i>_TILE</i> .
equal_count_add_as	Suffix Prefix	Indique une extension, suffixe ou préfixe, utilisée pour le nom de champ généré à l'aide de centiles standard. L'extension par défaut est <i>_TILE</i> plus <i>N</i> , <i>N</i> étant le numéro du quantile.
tile4	indicateur	Génère quatre intervalles de quintile, chacun contenant 25 % des observations.
tile5	indicateur	Génère cinq intervalles de quintiles.
tile10	indicateur	Génère 10 intervalles de déciles.
tile20	indicateur	Génère 20 intervalles de vingtiles.
tile100	indicateur	Génère 100 intervalles de centiles.

Tableau 81. propriétés de binningnode (suite)

Propriétés de binningnode	Type de données	Description de la propriété
use_custom_tile	indicateur	
custom_tile_name_extension	string	L'extension par défaut est <i>_TILEN</i> .
custom_tile_add_as	Suffix Prefix	
custom_tile	entier	
equal_count_method	RecordCount ValueSum	La méthode RecordCount vise à affecter un nombre égal d'enregistrements à chaque intervalle, tandis que la méthode ValueSum affecte les enregistrements de sorte que la somme des valeurs de chaque intervalle soit égale.
tied_values_method	Next Current Random	Spécifie l'intervalle dans lequel les données de valeur ex æquo doivent être placées.
rank_order	Ascending Descending	Cette propriété peut avoir la valeur Ascending (la valeur la plus faible est marquée 1) ou Descending (la valeur la plus élevée est marquée 1).
rank_add_as	Suffix Prefix	Cette option s'applique au rang, au rang fractionnaire et au rang de pourcentage.
rank	indicateur	
rank_name_extension	string	L'extension par défaut est <i>_RANK</i> .
rank_fractional	indicateur	Permet de classer les observations dans lesquelles la valeur du nouveau champ équivaut au rang divisé par la somme des pondérations des observations non manquantes. Les rangs fractionnaires sont compris dans l'intervalle 0–1
rank_fractional_name_ extension	string	L'extension par défaut est <i>_F_RANK</i> .
rank_pct	indicateur	Chaque rang est divisé par le nombre d'enregistrements avec valeurs valides et multiplié par 100. Les rangs fractionnaires de pourcentage sont compris dans l'intervalle 1-100..
rank_pct_name_extension	string	L'extension par défaut est <i>_P_RANK</i> .
sdev_name_extension	string	

Tableau 81. propriétés de binningnode (suite)

Propriétés de binningnode	Type de données	Description de la propriété
sdev_add_as	Suffix Prefix	
sdev_count	One Two Three	
optimal_name_extension	string	L'extension par défaut est <i>_OPTIMAL</i> .
optimal_add_as	Suffix Prefix	
optimal_supervisor_field	champ	Champ choisi comme champ de superviseur et auquel les champs sélectionnés pour la création d'intervalles sont associés.
optimal_merge_bins	indicateur	Indique que tous les intervalles présentant peu d'observations seront ajoutés à un intervalle voisin plus grand.
optimal_small_bin_threshold	entier	
optimal_pre_bin	indicateur	Indique que la pré-crédation d'intervalles de l'ensemble de données va avoir lieu.
optimal_max_bins	entier	Définit une limite supérieure afin d'éviter de créer un nombre d'intervalles trop important.
optimal_lower_end_point	Inclusive Exclusive	
optimal_first_bin	Unbounded Bounded	
optimal_last_bin	Unbounded Bounded	

## propriétés de derivenode



Le noeud Calculer modifie les valeurs de données ou crée des nouveaux champs à partir d'un ou de plusieurs champs existants. Il crée des champs de formule de type, d'indicateur, de nominal, d'état, de comptage et de conditionnel.

## Exemple 1

```
# Create and configure a Flag Derive field node
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("new_name", "DrugX_Flag")
node.setPropertyValue("result_type", "Flag")
node.setPropertyValue("flag_true", "1")
node.setPropertyValue("flag_false", "0")
node.setPropertyValue("flag_expr", "'Drug' == \"drugX\"")

# Create and configure a Conditional Derive field node
node = stream.create("derive", "My node")
node.setPropertyValue("result_type", "Conditional")
node.setPropertyValue("cond_if_cond", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\"")
node.setPropertyValue("cond_then_expr", "@OFFSET(\"Age\", 1) = \"Age\" ><
@INDEX")
node.setPropertyValue("cond_else_expr", "\"Age\"")
```

## Exemple 2

Ce script suppose qu'il existe deux colonnes numériques appelées XPos et YPos qui représentent les coordonnées X et Y d'un point (par exemple, le moment où un événement a eu lieu). Le script crée un noeud Calculer qui calcule une colonne géospatiale depuis les coordonnées X et Y représentant ce point dans un système de coordonnées spécifique :

```
stream = modeler.script.stream()
# Other stream configuration code
node = stream.createAt("derive", "Location", 192, 96)
node.setPropertyValue("new_name", "Location")
node.setPropertyValue("formula_expr", "['XPos', 'YPos']")
node.setPropertyValue("formula_type", "Geospatial")
# Now we have set the general measurement type, define the
# specifics of the geospatial object
node.setPropertyValue("geo_type", "Point")
node.setPropertyValue("has_coordinate_system", True)
node.setPropertyValue("coordinate_system", "ETRS_1989_EPSG_Arctic_zone_5-47")
```

Tableau 82. propriétés de *derivenode*

Propriétés de <i>derivenode</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>new_name</code>	<i>string</i>	Nom du nouveau champ.
<code>mode</code>	Single Multiple	Spécifie un ou plusieurs champs.
<code>fields</code>	<i>LIST</i>	Utilisé en mode Multiple uniquement pour sélectionner plusieurs champs.
<code>name_extension</code>	<i>string</i>	Indique l'extension des nouveaux noms de champ.
<code>add_as</code>	Suffix Prefix	Ajoute l'extension du nom de champ en tant que préfixe (au début) ou en tant que suffixe (à la fin).

Tableau 82. propriétés de *derivenode* (suite)

Propriétés de <i>derivenode</i>	Type de données	Description de la propriété
result_type	Formula Flag Set State Count Conditional	Les six types de nouveau champ que vous pouvez créer.
formula_expr	<i>string</i>	Expression de calcul de la valeur du nouveau champ dans un noeud Dériver
flag_expr	<i>string</i>	
flag_true	<i>string</i>	
flag_false	<i>string</i>	
set_default	<i>string</i>	
set_value_cond	<i>string</i>	Propriété structurée (définition de la condition associée à une valeur donnée).
state_on_val	<i>string</i>	Indique la valeur du nouveau champ si la condition Activé est vérifiée.
state_off_val	<i>string</i>	Indique la valeur du nouveau champ si la condition Désactivé est vérifiée.
state_on_expression	<i>string</i>	
state_off_expression	<i>string</i>	
state_initial	On Off	Affecte à chaque enregistrement du nouveau champ la valeur initiale On ou Off. Cette valeur peut changer au fur et à mesure que les conditions sont respectées.
count_initial_val	<i>string</i>	
count_inc_condition	<i>string</i>	
count_inc_expression	<i>string</i>	
count_reset_conditio n	<i>string</i>	
cond_if_cond	<i>string</i>	
cond_then_expr	<i>string</i>	
cond_else_expr	<i>string</i>	

Tableau 82. propriétés de *derivenode* (suite)

Propriétés de <i>derivenode</i>	Type de données	Description de la propriété
formula_measure_type	Range / MeasureType.RANGE  Discrete / MeasureType.DISCRETE  Flag / MeasureType.FLAG  Set / MeasureType.SET  OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET  Typeless / MeasureType.TYPELESS  Collection / MeasureType.COLLECTION  Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Cette propriété peut être utilisée pour définir la mesure associée au champ calculé. La fonction de méthode d'accès set (setter) peut être transmise sous la forme de chaîne ou de l'une des valeurs MeasureType. La fonction de méthode d'accès get (getter) renvoie toujours les valeurs MeasureType.
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE  Flag / MeasureType.FLAG  Set / MeasureType.SET  OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET  Typeless / MeasureType.TYPELESS	Pour les champs de résumé (listes avec une profondeur de 0), cette propriété définit le type de mesure associé au valeurs sous-jacentes.
geo_type	Point  MultiPoint  LineString  MultiLineString  Polygon  MultiPolygon	Pour les champs géospatiaux, cette propriété définit le type d'objet géospatial représenté par ce champ. Elle doit être cohérente avec la profondeur de liste des valeurs.
has_coordinate_system	Booléen	Pour les champs géospatiaux, cette propriété spécifie si le champ comporte un système de coordonnées

Tableau 82. propriétés de derivenode (suite)

Propriétés de derivenode	Type de données	Description de la propriété
coordinate_system	string	Pour les champs géospatiaux, cette propriété définit le système de coordonnées pour ce champ.

## propriétés de ensemblenode



Le noeud Ensemble combine deux ou plusieurs nuggets de modèle pour obtenir des prédictions plus précises que celles qui peuvent être obtenues à partir de n'importe quel modèle.

### Exemple

```
# Create and configure an Ensemble node
# Use this node with the models in demos\streams\pm_binaryclassifier.str
node = stream.create("ensemble", "My node")
node.setPropertyValue("ensemble_target_field", "response")
node.setPropertyValue("filter_individual_model_output", False)
node.setPropertyValue("flag_ensemble_method", "ConfidenceWeightedVoting")
node.setPropertyValue("flag_voting_tie_selection", "HighestConfidence")
```

Tableau 83. propriétés de ensemblenode

Propriétés de ensemblenode	Type de données	Description de la propriété
ensemble_target_field	champ	Indique le champ cible pour tous les modèles utilisés dans l'ensemble.
filter_individual_model_output	indicateur	Indique si les résultats de scoring de modèles individuels doivent être supprimés.
flag_ensemble_method	Voting ConfidenceWeightedVoting RawPropensityWeightedVoting AdjustedPropensityWeightedVoting HighestConfidence AverageRawPropensity AverageAdjustedPropensity	Indique la méthode utilisée pour déterminer le score de l'ensemble. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ indicateur.

Tableau 83. propriétés de `ensemblenode` (suite)

Propriétés de <code>ensemblenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>set_ensemble_method</code>	Voting ConfidenceWeightedVoting HighestConfidence	Indique la méthode utilisée pour déterminer le score de l'ensemble. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ nominal.
<code>flag_voting_tie_selection</code>	Random HighestConfidence RawPropensity AdjustedPropensity	Si une méthode de vote est sélectionnée, indique la manière dont les ex æquo sont résolus. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ indicateur.
<code>set_voting_tie_selection</code>	Random HighestConfidence	Si une méthode de vote est sélectionnée, indique la manière dont les ex æquo sont résolus. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ nominal.
<code>calculate_standard_error</code>	<i>indicateur</i>	Si le champ cible est continu, un calcul d'erreur standard est exécuté par défaut pour calculer la différence entre les valeurs mesurées ou estimées et les valeurs réelles, et pour montrer la correspondance proche de ces évaluations.

## propriétés de `fillernode`



Le noeud Remplacer permet de remplacer les valeurs de champ et de modifier le type de stockage. Vous pouvez décider de remplacer les valeurs reposant sur une condition CLEM, telle que `@BLANK(@FIELD)`. Vous pouvez également choisir de remplacer tous les blancs ou toutes les valeurs nulles par une valeur précise. Un noeud de remplissage est souvent utilisé avec un noeud de type pour remplacer les valeurs manquantes.

### Exemple

```
node = stream.create("filler", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Age"])
node.setPropertyValue("replace_mode", "Always")
node.setPropertyValue("condition", "(\"Age\" > 60) and (\"Sex\" = \"M\")")
node.setPropertyValue("replace_with", "\"old man\"")
```

Tableau 84. propriétés de fillernode

Propriétés de fillernode	Type de données	Description de la propriété
fields	LIST	Champs du de l'ensemble de données dont les valeurs sont examinées et remplacées.
replace_mode	Always Conditional Blank Null BlankAndNull	Vous pouvez remplacer toutes les valeurs, les valeurs vides ou les valeurs nulles, ou effectuer le remplacement en fonction d'une condition définie.
condition	string	
replace_with	string	

## propriétés de filternode



Le noeud Filtrer filtre (supprime) les champs, les renomme et les mappe entre un noeud source et un autre.

Exemple :

```
node = stream.create("filter", "My node")
node.setPropertyValue("default_include", True)
node.setKeyedPropertyValue("new_name", "Drug", "Chemical")
node.setKeyedPropertyValue("include", "Drug", False)
```

**Utilisation de la propriété default\_include.** Le paramétrage de la valeur de la propriété default\_include n'implique pas l'inclusion ou l'exclusion automatique de tous les champs ; il détermine simplement la valeur par défaut pour la sélection actuelle. Ceci équivaut, d'un point de vue fonctionnel, à cliquer sur le bouton **Inclure les champs par défaut** dans la boîte de dialogue du noeud Filtrer. Supposons, par exemple, que vous exécutiez le script suivant :

```
node = modeler.script.stream().create("filter", "Filter")
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Include these two fields in the list
for f in ["Age", "Sex"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

Cela permet au noeud de transmettre les champs Age et Sex et de supprimer tous les autres. Supposons qu'après avoir exécuté le script précédent vous souhaitiez y ajouter les lignes suivantes pour nommer deux champs supplémentaires :

```
node.setPropertyValue("default_include", False)
# Include these two fields in the list
for f in ["BP", "Na"]:
    node.setKeyedPropertyValue("include", f, True)
```

Cela va ajouter deux champs supplémentaires au filtre de sorte qu'un total de quatre champs seront traités (Age, Sex, BP, Na). En d'autres termes, la réinitialisation de la valeur de `default_include` sur `False` ne réinitialisera pas automatiquement tous les champs.

D'autre part, si vous paramétrez maintenant la propriété `default_include` sur `True` (vrai), par le biais d'un script ou de la boîte de dialogue du noeud Filtrer, le résultat est inversé et les quatre champs répertoriés ci-dessus sont ignorés plutôt qu'inclus. Si vous avez un doute, manipulez les commandes de la boîte de dialogue du noeud Filtrer pour comprendre cette interaction.

Tableau 85. propriétés de `filternode`

Propriétés de <code>filternode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>default_include</code>	<i>indicateur</i>	Propriété saisie permettant d'indiquer si le comportement par défaut consiste à transmettre ou à filtrer les champs :  Le paramétrage de cette propriété n'implique pas l'inclusion ou l'exclusion automatique de tous les champs ; il détermine simplement si les champs sélectionnés sont inclus ou exclus par défaut. Pour consulter d'autres commentaires, reportez-vous à l'exemple ci-dessous.
<code>include</code>	<i>indicateur</i>	Propriété saisie (inclusion et suppression de champs).
<code>new_name</code>	<i>string</i>	

## propriétés de `historynode`



Le noeud Historiser crée des champs contenant des données provenant de champs d'enregistrements antérieurs. Les noeuds Historiser sont souvent utilisés pour les données séquentielles, telles que les séries temporelles. Avant d'utiliser un noeud Historique, vous pouvez trier les données à l'aide d'un noeud Trier.

### Exemple

```
node = stream.create("history", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug"])
node.setPropertyValue("offset", 1)
node.setPropertyValue("span", 3)
node.setPropertyValue("unavailable", "Discard")
node.setPropertyValue("fill_with", "undef")
```

Tableau 86. propriétés de `historynode`

Propriétés de <code>historynode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>fields</code>	<i>LIST</i>	Champs pour lesquels vous souhaitez un historique.
<code>offset</code>	<i>nombre</i>	Indique le dernier enregistrement (avant l'enregistrement actuel) à partir duquel extraire les valeurs de champ historiques.

Tableau 86. propriétés de historynode (suite)

Propriétés de historynode	Type de données	Description de la propriété
span	nombre	Indique le nombre d'enregistrements précédents desquels extraire des valeurs.
unavailable	Discard Leave Fill	Propriété destinée à la gestion des enregistrements qui n'ont aucune valeur historique ; fait généralement référence aux premiers enregistrements (situés au début de l'ensemble de données) et pour lesquels il n'existe aucun enregistrement précédent à utiliser en tant qu'historique.
fill_with	String Number	Indique la valeur ou la chaîne à utiliser pour les enregistrements dans lesquels aucune valeur d'historique n'est disponible.

## propriétés de partitionnode



Le noeud Partitionner génère un champ de partition qui répartit les données dans des sous-ensembles distincts pour les étapes d'apprentissage, de test et de validation de la création d'un modèle.

### Exemple

```
node = stream.create("partition", "My node")
node.setPropertyValue("create_validation", True)
node.setPropertyValue("training_size", 33)
node.setPropertyValue("testing_size", 33)
node.setPropertyValue("validation_size", 33)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 123)
node.setPropertyValue("value_mode", "System")
```

Tableau 87. propriétés de partitionnode

Propriétés de partitionnode	Type de données	Description de la propriété
new_name	string	Nom du champ de partition généré par le noeud.
create_validation	indicateur	Indique si une partition de validation doit être créée.
training_size	entier	Pourcentage des enregistrements (0 à 100) à allouer à la partition d'apprentissage.
testing_size	entier	Pourcentage des enregistrements (0 à 100) à allouer à la partition de test.
validation_size	entier	Pourcentage des enregistrements (0 à 100) à allouer à la partition de validation. Ignoré si aucune partition de validation n'est créée.
training_label	string	Libellé de la partition d'apprentissage.

Tableau 87. propriétés de partitionnode (suite)

Propriétés de partitionnode	Type de données	Description de la propriété
testing_label	string	Libellé de la partition de test.
validation_label	string	Libellé de la partition de validation. Ignoré si aucune partition de validation n'est créée.
value_mode	System SystemAndLabel Label	Indique les valeurs utilisées pour représenter chaque partition dans les données. Par exemple, l'échantillon d'apprentissage peut être représenté par l'entier système 1, le libellé Training ou une combinaison des deux : 1_Training.
set_random_seed	Booléen	Indique si vous devez utiliser une valeur de départ aléatoire définie par l'utilisateur.
random_seed	entier	Valeur de départ aléatoire définie par l'utilisateur. Pour utiliser cette valeur, set_random_seed doit avoir la valeur True (vrai).
enable_sql_generation	Booléen	Spécifie s'il faut utiliser la répercussion SQL pour affecter des enregistrements à des partitions.
unique_field		Spécifie le champ d'entrée utilisé pour vérifier que des enregistrements sont attribués à des partitions de manière aléatoire mais répétitive. Pour utiliser cette valeur, enable_sql_generation doit avoir la valeur True (vrai).

## propriétés de reclassifynode



Le noeud Recoder permet de transformer un ensemble de valeurs catégorielles en un autre. La recodification est utile pour réduire des catégories ou regrouper des données à analyser.

### Exemple

```
node = stream.create("reclassify", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Multiple")
node.setPropertyValue("replace_field", True)
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("new_name", "Chemical")
node.setPropertyValue("fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("name_extension", "reclassified")
node.setPropertyValue("add_as", "Prefix")
node.setKeyedPropertyValue("reclassify", "drugA", True)
node.setPropertyValue("use_default", True)
node.setPropertyValue("default", "BrandX")
node.setPropertyValue("pick_list", ["BrandX", "Placebo", "Generic"])
```

Tableau 88. propriétés de reclassifynode

Propriétés de reclassifynode	Type de données	Description de la propriété
mode	Single Multiple	La propriété Single recodifie les catégories d'un champ. La propriété Multiple active les options permettant de transformer plusieurs champs simultanément.
replace_field	indicateur	
field	string	Utilisé en mode Simple uniquement.
new_name	string	Utilisé en mode Simple uniquement.
fields	[field1 field2 ... champN]	Utilisé en mode Multiple uniquement.
name_extension	string	Utilisé en mode Multiple uniquement.
add_as	Suffix Prefix	Utilisé en mode Multiple uniquement.
reclassify	string	Propriété structurée (valeur des champs).
use_default	indicateur	Utilisez la valeur par défaut.
default	string	Spécifiez une valeur par défaut.
pick_list	[chaîne chaîne ... chaîne]	Permet à l'utilisateur d'importer la liste des nouvelles valeurs connues pour remplir la liste déroulante de la table.

## propriétés de reordernode



Le noeud Re-trier définit l'ordre naturel utilisé pour afficher les champs situés en aval. Cet ordre a une incidence sur l'affichage des champs en différents endroits : tableaux, listes et sélecteur de champs. Cette opération est utile lorsque vous travaillez avec des ensembles de données larges afin de rendre les champs d'intérêt plus visibles.

Exemple

```
node = stream.create("reorder", "My node")
node.setPropertyValue("mode", "Custom")
node.setPropertyValue("sort_by", "Storage")
node.setPropertyValue("ascending", False)
node.setPropertyValue("start_fields", ["Age", "Cholesterol"])
node.setPropertyValue("end_fields", ["Drug"])
```

Tableau 89. propriétés de reordernode

Propriétés de reordernode	Type de données	Description de la propriété
mode	Custom Auto	Vous pouvez trier les valeurs automatiquement ou indiquer un ordre personnalisé.

Tableau 89. propriétés de reordernode (suite)

Propriétés de reordernode	Type de données	Description de la propriété
sort_by	Name  Type  Storage	
ascending	indicateur	
start_fields	[champ1 champ2 ... champn]	Les nouveaux champs sont insérés après ces champs.
end_fields	[champ1 champ2 ... champn]	Les nouveaux champs sont insérés avant ces champs.

## reprojectnode, propriétés



Dans SPSS Modeler, les éléments tels que les fonctions spatiales du générateur d'expressions, le noeud Spatio-Temporal Prediction (STP) et le noeud Visualisation de carte utilisent le système de coordonnées projetées. Utilisez le noeud Reprojecter pour changer le système de coordonnées des données que vous importez et qui utilisent un système de coordonnées géographiques.

Tableau 90. reprojectnode, propriétés

Propriétés reprojectnode	Type de données	Description de la propriété
reproject_fields	[champ1 champ2 ... champn]	Liste de tous les champs à reprojeter.
reproject_type	Streamdefault  Specify	Sélectionnez le mode de reprojection des champs.
coordinate_system	string	Nom du système de coordonnées à appliquer aux champs. Exemple :  set reprojectnode.coordinate_system = "WGS_1984_World_Mercator"

## propriétés de restructurenode



Le noeud Restructurer convertit un champ nominal ou un champ indicateur en un groupe de champs renseignés à partir des valeurs d'un autre champ. Par exemple, dans une zone nommée *Type de paiement*, avec les valeurs *Crédit*, *Encaisse* et *Débit*, trois nouvelles zones sont créées (*Crédit*, *Encaisse*, *Débit*), chacune pouvant contenir la valeur du paiement réel effectué.

Exemple

```
node = stream.create("restructure", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("include_field_name", True)
```

```
node.setPropertyValue("value_mode", "OtherFields")
node.setPropertyValue("value_fields", ["Age", "BP"])
```

Tableau 91. propriétés de *restructurenode*

Propriétés de <i>restructurenode</i>	Type de données	Description de la propriété
fields_from	[ <i>catégorie catégorie</i> <i>catégorie</i> ]  all	
include_field_name	<i>indicateur</i>	Indique si le nom de champ doit être utilisé dans le nom de champ restructuré.
value_mode	OtherFields  Flags	Indique le mode de spécification des valeurs pour les champs restructurés. Avec OtherFields, vous devez indiquer les champs à utiliser (voir ci-dessous). Avec Flags, les valeurs sont des indicateurs numériques.
value_fields	<i>LIST</i>	Obligatoire si la propriété value_mode a la valeur OtherFields. Indique les champs à utiliser en tant que champs de valeur.

## propriétés de *rfanalysisnode*



Le noeud Analyse de la Récence, Fréquence, Monétaire (RFM) vous permet de déterminer quantitativement quels clients sont susceptibles d'être les meilleurs en examinant la dernière fois qu'ils ont acheté de vous (récence), combien de fois ils ont acheté (fréquence) et combien ils ont dépensé pour toutes les transactions (monétaires).

### Exemple

```
node = stream.create("rfanalysis", "My node")
node.setPropertyValue("recency", "Recency")
node.setPropertyValue("frequency", "Frequency")
node.setPropertyValue("monetary", "Monetary")
node.setPropertyValue("tied_values_method", "Next")
node.setPropertyValue("recalculate_bins", "IfNecessary")
node.setPropertyValue("recency_thresholds", [1, 500, 800, 1500, 2000, 2500])
```

Tableau 92. propriétés de *rfanalysisnode*

Propriétés de <i>rfanalysisnode</i>	Type de données	Description de la propriété
recency	<i>champ</i>	Indiquez le champ de récence. Il peut s'agir d'une date, d'un horodatage ou d'un simple nombre.
frequency	<i>champ</i>	Indiquez le champ de fréquence.
monetary	<i>champ</i>	Spécifiez le champ monétaire.
recency_bins	<i>entier</i>	Indiquez le nombre d'intervalles de récence à générer.

Tableau 92. propriétés de *rfanalysisnode* (suite)

Propriétés de <i>rfanalysisnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>recency_weight</i>	<i>nombre</i>	Indiquez la pondération à appliquer aux données de récence. La valeur par défaut est 100.
<i>frequency_bins</i>	<i>entier</i>	Indiquez le nombre d'intervalles de fréquence à générer.
<i>frequency_weight</i>	<i>nombre</i>	Indiquez la pondération à appliquer aux données de fréquence. La valeur par défaut est 10.
<i>monetary_bins</i>	<i>entier</i>	Indiquez le nombre d'intervalles monétaires à générer.
<i>monetary_weight</i>	<i>nombre</i>	Indiquez la pondération à appliquer aux données monétaires. La valeur par défaut est 1.
<i>tied_values_method</i>	Next Current	Spécifiez l'intervalle dans lequel les données de valeur ex æquo doivent être placées.
<i>recalculate_bins</i>	Always IfNecessary	
<i>add_outliers</i>	<i>indicateur</i>	Disponible uniquement si <i>recalculate_bins</i> est défini sur <i>IfNecessary</i> . Si cette valeur est définie, les enregistrements situés sous l'intervalle inférieur seront ajoutés à celui-ci et les enregistrements situés au-dessus de l'intervalle supérieur seront ajoutés à ce dernier.
<i>binned_field</i>	Recency Frequency Monetary	
<i>recency_thresholds</i>	<i>valeur valeur</i>	Disponible uniquement si <i>recalculate_bins</i> est défini sur <i>Always</i> . Spécifiez les seuils supérieur et inférieur pour les intervalles de récence. Le seuil supérieur d'un intervalle est aussi le seuil inférieur de l'intervalle suivant ; par exemple, [10 30 60] définirait deux intervalles, le premier présentant des seuils supérieur et inférieur de 10 et 30, les seuils du deuxième intervalle étant de 30 et 60.
<i>frequency_thresholds</i>	<i>valeur valeur</i>	Disponible uniquement si <i>recalculate_bins</i> est défini sur <i>Always</i> .

Tableau 92. propriétés de rfmanalysisnode (suite)

Propriétés de rfmanalysisnode	Type de données	Description de la propriété
monetary_thresholds	valeur valeur	Disponible uniquement si recalculate_bins est défini sur Always.

## propriétés de settoflagnode



Le noeud Binariser calcule plusieurs champs indicateurs en fonction des valeurs catégorielles définies pour un ou plusieurs champs nominaux.

### Exemple

```
node = stream.create("settoflag", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("fields_from", "Drug", ["drugA", "drugX"])
node.setPropertyValue("true_value", "1")
node.setPropertyValue("false_value", "0")
node.setPropertyValue("use_extension", True)
node.setPropertyValue("extension", "Drug_Flag")
node.setPropertyValue("add_as", "Suffix")
node.setPropertyValue("aggregate", True)
node.setPropertyValue("keys", ["Cholesterol"])
```

Tableau 93. propriétés de settoflagnode

Propriétés de settoflagnode	Type de données	Description de la propriété
fields_from	[catégorie catégorie catégorie]  all	
true_value	string	Indiquez la valeur true (vrai) utilisée par le noeud lors de la définition d'un indicateur. La valeur par défaut est T.
false_value	string	Indique la valeur false (faux) utilisée par le noeud lors de la définition d'un indicateur. La valeur par défaut est F.
use_extension	indicateur	Utilisez une extension en tant que suffixe ou préfixe pour le nouveau champ indicateur.
extension	string	
add_as	Suffix  Prefix	Indique si l'extension est ajoutée en tant que suffixe ou préfixe.
aggregate	indicateur	Regroupe des enregistrements sur la base des champs-clés. Tous les champs indicateurs d'un groupe sont activés si un enregistrement est paramétré sur true (vrai).

Tableau 93. propriétés de settoflagnode (suite)

Propriétés de settoflagnode	Type de données	Description de la propriété
keys	LIST	Champs-clés.

## Propriétés de statistictransformnode



Le noeud Transformation exécute une sélection de commandes de syntaxe IBM SPSS Statistics en fonction des sources de données dans IBM SPSS Modeler. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

Les propriétés de ce noeud sont décrites dans «Propriétés de statistictransformnode», à la page 437.

## Propriétés timeintervalsnode (obsolètes)



**Remarque :** Ce noeud est devenu obsolète dans la version 18 de SPSS Modeler et a été remplacé par le nouveau noeud Séries temporelles.

Le noeud Intervalle de temps définit des intervalles et crée, si nécessaire, des libellés pour la modélisation des séries temporelles. Si les valeurs ne sont pas espacées de manière égale, ce noeud peut les remplir ou les agréger, selon les besoins, pour générer un intervalle uniforme entre les enregistrements.

Exemple

```
node = stream.create("timeintervals", "My node")
node.setPropertyValue("interval_type", "SecondsPerDay")
node.setPropertyValue("days_per_week", 4)
node.setPropertyValue("week_begins_on", "Tuesday")
node.setPropertyValue("hours_per_day", 10)
node.setPropertyValue("day_begins_hour", 7)
node.setPropertyValue("day_begins_minute", 5)
node.setPropertyValue("day_begins_second", 17)
node.setPropertyValue("mode", "Label")
node.setPropertyValue("year_start", 2005)
node.setPropertyValue("month_start", "January")
node.setPropertyValue("day_start", 4)
node.setKeyedPropertyValue("pad", "AGE", "MeanOfRecentPoints")
node.setPropertyValue("agg_mode", "Specify")
node.setPropertyValue("agg_set_default", "Last")
```

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode`

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>interval_type</code>	None Periods CyclicPeriods Years Quarters Months DaysPerWeek DaysNonPeriodic HoursPerDay HoursNonPeriodic MinutesPerDay MinutesNonPeriodic SecondsPerDay SecondsNonPeriodic	
<code>mode</code>	Label Create	Indique si vous souhaitez étiqueter les enregistrements de manière consécutive ou créer la série sur la base d'un champ de date, d'horodatage ou d'heure spécifié.
<code>field</code>	<i>champ</i>	Lorsque la série est créée à partir des données, indique le champ qui détermine la date ou l'heure de chaque enregistrement.
<code>period_start</code>	<i>entier</i>	Indique l'intervalle de début pour les périodes ou les périodes cycliques.
<code>cycle_start</code>	<i>entier</i>	Cycle de début pour les périodes cycliques.
<code>year_start</code>	<i>entier</i>	Pour les types d'intervalle concernés, année qui inclut le premier intervalle.
<code>quarter_start</code>	<i>entier</i>	Pour les types d'intervalle concernés, trimestre qui inclut le premier intervalle.

Tableau 94. propriétés de `timeintervalnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>month_start</code>	January February March April May June July August September October November December	
<code>day_start</code>	<i>entier</i>	
<code>hour_start</code>	<i>entier</i>	
<code>minute_start</code>	<i>entier</i>	
<code>second_start</code>	<i>entier</i>	
<code>periods_per_cycle</code>	<i>entier</i>	Pour les périodes cycliques, nombre de périodes au sein de chaque cycle.
<code>fiscal_year_begins</code>	January February March April May June July August September October November December	Pour les intervalles trimestriels, indique le mois au cours duquel l'exercice commence.
<code>week_begins_on</code>	Sunday  Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday  Saturday  Sunday	Pour les intervalles périodiques (jours par semaine, heures par jour, minutes par jour et secondes par jour), indique le jour au cours duquel la semaine commence.

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>day_begins_hour</code>	<i>entier</i>	Pour les intervalles périodiques (heures par jour, minutes par jour, secondes par jour), indique l'heure au cours de laquelle le jour commence. Il est possible d'utiliser cette propriété en combinaison avec <code>day_begins_minute</code> et <code>day_begins_second</code> pour indiquer une heure exacte telle que <code>8:05:01</code> . Reportez-vous à l'exemple de syntaxe ci-dessous.
<code>day_begins_minute</code>	<i>entier</i>	Pour les intervalles périodiques (heures par jour, minutes par jour, secondes par jour), indique la minute au cours de laquelle le jour commence (par exemple, <code>5</code> dans <code>8:05</code> ).
<code>day_begins_second</code>	<i>entier</i>	Pour les intervalles périodiques (heures par jour, minutes par jour, secondes par jour), indique la seconde au cours de laquelle le jour commence (par exemple, <code>17</code> dans <code>8:05:17</code> ).
<code>days_per_week</code>	<i>entier</i>	Pour les intervalles périodiques (jours par semaine, heures par jour, minutes par jour et secondes par jour), indique le nombre de jours par semaine.
<code>hours_per_day</code>	<i>entier</i>	Pour les intervalles périodiques (heures par jour, minutes par jour et secondes par jour), indique le nombre d'heures par jour.

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>interval_increment</code>	1 2 3 4 5 6 10 15 20 30	Pour les minutes par jour et les secondes par jour, indique le nombre de minutes ou de secondes qui fait l'objet de l'incrément pour chaque enregistrement.
<code>field_name_extension</code>	<i>string</i>	
<code>field_name_extension_as_prefix</code>	<i>indicateur</i>	
<code>date_format</code>	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY" "DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>time_format</code>	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	
<code>aggregate</code>	Mean  Sum  Mode  Min  Max  First  Last  TrueIfAnyTrue	Indique la méthode d'agrégation pour un champ.
<code>pad</code>	Blank  MeanOfRecentPoints  True  False	Indique la méthode de remplissage pour un champ.
<code>agg_mode</code>	All  Specify	Indique si l'agrégation ou le remplissage de tous les champs doit avoir lieu à l'aide des fonctions par défaut (si nécessaire) ou si les champs et les fonctions à utiliser doivent être spécifiés.

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>agg_range_default</code>	Mean Sum Mode Min Max	Indique la fonction par défaut à utiliser lors de l'agrégation de champs continus.
<code>agg_set_default</code>	Mode First Last	Indique la fonction par défaut à utiliser lors de l'agrégation de champs nominaux.
<code>agg_flag_default</code>	TrueIfAnyTrue Mode First Last	
<code>pad_range_default</code>	Blank MeanOfRecentPoints	Indique la fonction par défaut à utiliser lors du remplissage de champs continus.
<code>pad_set_default</code>	Blank MostRecentValue	
<code>pad_flag_default</code>	Blank True False	
<code>max_records_to_create</code>	<i>entier</i>	Indique le nombre maximal d'enregistrements à créer lors du remplissage de la série.
<code>estimation_from_beginning</code>	<i>indicateur</i>	
<code>estimation_to_end</code>	<i>indicateur</i>	
<code>estimation_start_offset</code>	<i>entier</i>	
<code>estimation_num_holdouts</code>	<i>entier</i>	
<code>create_future_records</code>	<i>indicateur</i>	
<code>num_future_records</code>	<i>entier</i>	

Tableau 94. propriétés de `timeintervalsnode` (suite)

Propriétés de <code>timeintervalsnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>create_future_field</code>	<i>indicateur</i>	
<code>future_field_name</code>	<i>string</i>	

## propriétés de `transposenode`



Le noeud Transpose échange les données dans les lignes et les colonnes de sorte que les enregistrements deviennent des champs et que les zones deviennent des enregistrements.

### Exemple

```
node = stream.create("transpose", "My node")
node.setPropertyValue("transposed_names", "Read")
node.setPropertyValue("read_from_field", "TimeLabel")
node.setPropertyValue("max_num_fields", "1000")
node.setPropertyValue("id_field_name", "ID")
```

Tableau 95. propriétés de `transposenode`

Propriétés <code>transposenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>transpose_method</code>	<i>enum</i>	Spécifie la méthode de transposition : Normal ( <code>normal</code> ), CASE to VAR ( <code>casetovar</code> ) ou VAR to CASE ( <code>vartocase</code> ).
<code>transposed_names</code>	Prefix Read	Propriété de la méthode de transposition Normal. Les nouveaux noms de champ peuvent être générés automatiquement à partir d'un préfixe défini ou ils peuvent être lus à partir d'un champ existant dans les données.
<code>prefix</code>	<i>string</i>	Propriété de la méthode de transposition Normal.
<code>num_new_fields</code>	<i>entier</i>	Propriété de la méthode de transposition Normal. Lorsqu'un préfixe est utilisé, indique le nombre maximal de champs à créer.
<code>read_from_field</code>	<i>champ</i>	Propriété de la méthode de transposition Normal. Champ à partir duquel les noms sont lus. Il doit s'agir d'un champ instancié ; sinon, une erreur apparaît lorsque le noeud est exécuté.
<code>max_num_fields</code>	<i>entier</i>	Propriété de la méthode de transposition Normal. Lorsque des noms sont lus à partir d'un champ, indique une limite supérieure afin d'éviter de créer un nombre de champs trop important.

Tableau 95. propriétés de transposenode (suite)

Propriétés transposenode	Type de données	Description de la propriété
transpose_type	Numeric String Custom	Propriété de la méthode de transposition Normal. Par défaut, seuls les champs continus (intervalle numérique) sont transposés, mais vous pouvez choisir un sous-ensemble personnalisé de champs numériques ou choisir de transposer tous les champs de type chaîne.
transpose_fields	LIST	Propriété de la méthode de transposition Normal. Indique les champs à transposer lorsque l'option Custom est utilisée.
id_field_name	champ	Propriété de la méthode de transposition Normal.
transpose_casetovar_id_fields	champ	Propriété de la méthode de transposition CASE to VAR (casetovar). Accepte plusieurs champs utilisables en tant que champs d'index.  field1 ... fieldN
transpose_casetovar_columnfields	champ	Propriété de la méthode de transposition CASE to VAR (casetovar). Accepte plusieurs champs utilisables en tant que champs de colonnes.  field1 ... fieldN
transpose_casetovar_valuefields	champ	Propriété de la méthode de transposition CASE to VAR (casetovar). Accepte plusieurs champs utilisables en tant que champs de valeurs.  field1 ... fieldN
transpose_vartocase_id_fields	champ	Propriété de la méthode de transposition VAR to CASE (vartocase). Accepte plusieurs champs utilisables en tant que champs de variables ID.  field1 ... fieldN
transpose_vartocase_valuefields	champ	Propriété de la méthode de transposition VAR to CASE (vartocase). Accepte plusieurs champs utilisables en tant que champs de variables de valeurs.  field1 ... fieldN

## propriétés de typenode



Le noeud type définit les propriétés et métadonnées de champ. Par exemple, vous pouvez indiquer un niveau de mesure (continu, nominal, ordinal ou indicateur) pour chaque champ, définir des options pour la gestion des valeurs manquantes et des valeurs système nulles, spécifier le rôle d'un champ en vue de la modélisation, définir des libellés de champ et de valeur, et indiquer les valeurs d'un champ.

### Exemple

```
node = stream.createAt("type", "My node", 50, 50)
node.setKeyedPropertyValue("check", "Cholesterol", "Coerce")
node.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Input")
node.setKeyedPropertyValue("type", "K", "Range")
node.setKeyedPropertyValue("values", "Drug", ["drugA", "drugB", "drugC",
"drugD", "drugX",
"drugY", "drugZ"])
node.setKeyedPropertyValue("null_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("whitespace_missing", "BP", False)
node.setKeyedPropertyValue("description", "BP", "Blood Pressure")
node.setKeyedPropertyValue("value_labels", "BP", [["HIGH", "High Blood
Pressure"],
["NORMAL", "normal blood pressure"]])
```

Dans certains cas, le noeud type doit être complètement instancié de façon à ce que d'autres noeuds fonctionnent correctement, notamment la propriété `fields from` du noeud `Binariser`. Vous pouvez simplement connecter un noeud `Table` et l'exécuter pour instancier les champs :

```
tablenode = stream.createAt("table", "Table node", 150, 50)
stream.link(node, tablenode)
tablenode.run(None)
stream.delete(tablenode)
```

Tableau 96. propriétés de typenode

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
direction	Input Target Both None Partition Split Frequency RecordID	Propriété saisie (rôles des champs).  <b>Remarque :</b> Les valeurs In et Out sont désormais obsolètes. Leur prise en charge pourrait être supprimée dans une version ultérieure.

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
type	Range Flag Set Typeless Discrete OrderedSet Default	<p>Niveau de mesure du champ (précédemment appelé le « type » de champ). La définition de type sur Default effacera toute valeur du paramètre values et si value_mode a la valeur Specify, ce paramètre sera réinitialisé à Read.</p> <p>Si la propriété value_mode est paramétrée sur Pass ou Read, la définition du type n'a aucune incidence sur value_mode.</p> <p><b>Remarque :</b> Les types de données utilisés en interne diffèrent de ceux visibles dans le noeud de type. La correspondance est comme suit : Range -&gt; Continuous Set -&gt; Nominal OrderedSet -&gt; Ordinal Discrete-&gt; Categorical</p>
storage	Unknown String Integer Real Time Date Timestamp	Propriété saisie en lecture seule pour le type de stockage de champ.
check	None Nullify Coerce Discard Warn Abort	Propriété saisie (vérification du type et de l'intervalle des champs).

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
values	[valeur valeur]	Pour les champs continus , la première valeur représente la valeur minimale et la dernière valeur, la valeur maximale. Pour des champs nominaux, spécifiez toutes les valeurs. Pour les champs indicateurs, la première valeur représente <i>false</i> (faux) et la dernière valeur, <i>true</i> (vrai). La définition automatique de cette propriété paramètre la propriété value_mode sur Specify.
value_mode	Read Pass Read+ Current Specify	Détermine le mode de définition des valeurs. Notez que vous ne pouvez pas définir cette propriété directement sur Specify; pour utiliser des valeurs spécifiques, établissez la propriété values.
extend_values	indicateur	S'applique lorsque la propriété value_mode est paramétrée sur Read. Paramétrez cette valeur sur T pour ajouter des valeurs qui viennent d'être lues aux valeurs existantes du champ. Paramétrez cette valeur sur F pour supprimer des valeurs existantes en faveur des valeurs qui viennent d'être lues.
enable_missing	indicateur	Lorsque cette propriété est paramétrée sur T, elle active le suivi des valeurs manquantes du champ.
missing_values	[valeur valeur ...]	Spécifie les valeurs de données qui indiquent les données manquantes.
range_missing	indicateur	Indique si un intervalle de valeurs manquantes (non renseignées) a été défini pour un champ.
missing_lower	string	Lorsque le paramètre range_missing a pour valeur true (vrai), indique la limite inférieure de l'intervalle des valeurs manquantes.
missing_upper	string	Lorsque le paramètre range_missing a pour valeur true, indique la limite supérieure de l'intervalle des valeurs manquantes.

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
null_missing	<i>indicateur</i>	Lorsque cette propriété est paramétrée sur T, les valeurs <i>nulles</i> (valeurs non définies affichées sous la forme \$null\$ dans le logiciel) sont considérées comme des valeurs manquantes.
whitespace_missing	<i>indicateur</i>	Lorsque cette propriété est paramétrée sur T, les valeurs composées uniquement de blancs (espaces, tabulations et caractères de nouvelle ligne) sont considérées comme des valeurs manquantes.
description	<i>string</i>	Définit la description d'un champ.
value_labels	<i>[[Valeur ChaîneLibellé] [Valeur ChaîneLibellé] ...]</i>	Permet d'attribuer des libellés aux paires de valeurs.
display_places	<i>entier</i>	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est affiché (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est REAL (REEL)). La valeur -1 utilise le flux par défaut.
export_places	<i>entier</i>	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est exporté (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est REAL (REEL)). La valeur -1 utilise le flux par défaut.
decimal_separator	DEFAULT PERIOD COMMA	Définit le séparateur décimal du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est REAL (REEL)).

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
date_format	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY" "DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	Définit le format de date du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est DATE ou TIMESTAMP).
time_format	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	Définit le format d'heure du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est TIME ou TIMESTAMP).
number_format	DEFAULT  STANDARD  SCIENTIFIC  CURRENCY	Définit le format d'affichage des nombres du champ.
standard_places	<i>entier</i>	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est affiché au format standard. La valeur -1 utilise le flux par défaut. La propriété <i>display_places</i> existante modifie également ce nombre, mais a été remplacée.
scientific_places	<i>entier</i>	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est affiché au format scientifique. La valeur -1 utilise le flux par défaut.

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
currency_places	entier	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est affiché au format monétaire. La valeur -1 utilise le flux par défaut.
grouping_symbol	DEFAULT NONE LOCALE PERIOD COMMA SPACE	Définit le symbole de regroupement du champ.
column_width	entier	Définit la largeur des colonnes du champ. La valeur -1 définit la largeur des colonnes sur Auto.
justify	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Définit la justification des colonnes du champ.
measure_type	Range / MeasureType.RANGE Discrete / MeasureType.DISCRETE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS Collection / MeasureType.COLLECTION Geospatial / MeasureType.GEOSPATIAL	Cette propriété saisie est similaire à type dans la mesure où elle peut être utilisée pour définir la mesure associée au champ. La différence est que dans un script Python, l'une des valeurs de MeasureType peut également être transmise à la fonction de méthode d'accès set (setter) alors que la méthode d'accès get (getter) est toujours renvoyée sur les valeurs de MeasureType.

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
collection_measure	Range / MeasureType.RANGE Flag / MeasureType.FLAG Set / MeasureType.SET OrderedSet / MeasureType.ORDERED_SET Typeless / MeasureType.TYPELESS	Pour les champs de résumé (listes avec une profondeur de 0), cette propriété saisie définit le type de mesure associé aux valeurs sous-jacentes.
geo_type	Point MultiPoint LineString MultiLineString Polygon MultiPolygon	Pour les champs géospatiaux, cette propriété saisie définit le type d'objet géospatial représenté par ce champ. Elle doit être cohérente avec la profondeur de liste des valeurs.
has_coordinate_system	Booléen	Pour les champs géospatiaux, cette propriété spécifie si le champ comporte un système de coordonnées
coordinate_system	string	Pour les champs géospatiaux, cette propriété saisie définit le système de coordonnées pour ce champ.
custom_storage_type	Unknown / MeasureType.UNKNOWN String / MeasureType.STRING Integer / MeasureType.INTEGER Real / MeasureType.REAL Time / MeasureType.TIME Date / MeasureType.DATE Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP List / MeasureType.LIST	Cette propriété saisie est similaire à custom_storage dans la mesure où elle peut être utilisée pour définir le stockage de substitution pour le champ. La différence est que dans un script Python, l'une des valeurs de StorageType peut également être transmise à la fonction de méthode d'accès set (setter) alors que la méthode d'accès get (getter) est toujours renvoyée sur les valeurs de StorageType.

Tableau 96. propriétés de typenode (suite)

Propriétés de typenode	Type de données	Description de la propriété
custom_list - storage_type	String / MeasureType.STRING  Integer / MeasureType.INTEGER  Real / MeasureType.REAL  Time / MeasureType.TIME  Date / MeasureType.DATE  Timestamp / MeasureType.TIMESTAMP	Pour les champs de liste, cette propriété saisie spécifie le type de stockage des valeurs sous-jacentes.
custom_list _depth	entier	Pour les champs de liste, cette propriété saisie spécifie la profondeur du champ.
max_list_length	entier	Disponible seulement pour les données dont le niveau de mesure est <i>Géospatial</i> ou <i>Collection</i> . Définissez la longueur maximale de la liste en spécifiant le nombre d'éléments que la liste peut contenir.
max_string_length	entier	Disponible uniquement pour les données <i>sans type</i> et utilisé lorsque vous générez du code SQL pour créer une table. Entrez la valeur de la plus grande chaîne de vos données ; cette opération génère une colonne dans la table suffisamment grande pour contenir la chaîne.



# Chapitre 12. Propriétés des noeuds Graphiques

## Propriétés communes aux noeuds Graphiques

Cette section décrit les propriétés disponibles pour les noeuds Graphiques, notamment les propriétés communes, ainsi que celles propres à chaque type de noeud.

Propriétés communes aux noeuds Graphiques	Type de données	Description de la propriété
title	<i>string</i>	Spécifie le titre. Exemple : « Ceci est un titre ».
caption	<i>string</i>	Spécifie la légende. Exemple : « Ceci est une légende ».
output_mode	Screen File	Indique si la sortie d'un noeud Graphique doit être affichée ou écrite dans un fichier.
output_format	BMP JPEG PNG HTML output (.cou)	Indique le type de sortie. Le type exact de sortie autorisée varie pour chaque noeud.
full_filename	<i>string</i>	Indique le chemin et le nom de fichier cible de la sortie générée à partir du noeud Graphique.
use_graph_size	<i>indicateur</i>	Vérifie si le graphique est dimensionné de manière explicite, à l'aide des propriétés de largeur et de hauteur définies ci-dessous. Ne concerne que les graphiques affichés à l'écran. Non disponible pour le noeud distribution.
graph_width	<i>nombre</i>	Lorsque use_graph_size prend la valeur True (vrai), définit la largeur du graphique en pixels.
graph_height	<i>nombre</i>	Lorsque use_graph_size prend la valeur True (vrai), définit la hauteur du graphique en pixels.

### Désactivation de champs facultatifs

Vous pouvez désactiver les champs facultatifs (par exemple, un champ de superposition pour les nuages) en paramétrant la valeur de la propriété sur " " (chaîne vide), comme le montre l'exemple suivant.

```
plotnode.setPropertyValue("color_field", "")
```

## Spécification de couleurs

Vous pouvez indiquer les couleurs des titres, légendes, arrière-plans et libellés à l'aide des chaînes hexadécimales commençant par le symbole dièse (#). Par exemple, pour mettre l'arrière-plan du graphique en bleu ciel, utilisez l'instruction suivante :

```
mygraphnode.setPropertyValue("graph_background", "#87CEEB")
```

Les deux premiers caractères, 87, indiquent le contenu rouge, les deux caractères du milieu, CE, indiquent le contenu vert, et les deux derniers caractères, EB, indiquent le contenu bleu. Chaque caractère peut correspondre à une valeur comprise entre 0–9 ou A–F. Si elles sont associées, ces valeurs peuvent indiquer une couleur RVB (rouge, vert, bleu).

**Remarque :** Lorsque vous spécifiez des couleurs en RVB, vous pouvez utiliser le sélecteur de champs de l'interface utilisateur pour déterminer le code couleur correct. Déplacez la souris au-dessus de la couleur pour activer l'info-bulle contenant les informations souhaitées.

## Propriétés de collectionnode



Le noeud Résumé fournit la proportion de valeurs d'un champ numérique par rapport aux valeurs d'un autre champ. (Il génère des graphiques semblables aux histogrammes.) Il est utile pour illustrer une variable ou un champ dont les valeurs changent avec le temps. Grâce à la représentation graphique en 3D, vous pouvez en outre inclure un axe symbolique affichant les proportions par catégorie.

### Exemple

```
node = stream.create("collection", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("collect_field", "Drug")
node.setPropertyValue("over_field", "Age")
node.setPropertyValue("by_field", "BP")
node.setPropertyValue("operation", "Sum")
# "Overlay" section
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# "Options" tab
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1)
node.setPropertyValue("range_max", 100)
node.setPropertyValue("bins", "ByNumber")
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 5)
```

Tableau 98. propriétés de collectionnode

Propriétés de collectionnode	Type de données	Description de la propriété
over_field	champ	
over_label_auto	indicateur	
over_label	string	
collect_field	champ	
collect_label_auto	indicateur	
collect_label	string	

Tableau 98. propriétés de collectionnode (suite)

Propriétés de collectionnode	Type de données	Description de la propriété
three_D	<i>indicateur</i>	
by_field	<i>champ</i>	
by_label_auto	<i>indicateur</i>	
by_label	<i>string</i>	
operation	Sum Mean Min Max SDev	
color_field	<i>string</i>	
panel_field	<i>string</i>	
animation_field	<i>string</i>	
range_mode	Automatic UserDefined	
range_min	<i>nombre</i>	
range_max	<i>nombre</i>	
bins	ByNumber ByWidth	
num_bins	<i>nombre</i>	
bin_width	<i>nombre</i>	
use_grid	<i>indicateur</i>	
graph_background	<i>Couleur</i>	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
page_background	<i>Couleur</i>	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.

## Propriétés de distributionnode



Le noeud distribution fournit l'occurrence des valeurs symboliques (catégorielles), comme un type de prêt hypothécaire ou le sexe d'un individu. Ce noeud est souvent utilisé pour montrer les déséquilibres des données, déséquilibres que vous pouvez rectifier à l'aide d'un noeud Equilibrer avant la création d'un modèle.

## Exemple

```
node = stream.create("distribution", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("plot", "Flags")
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("sort_mode", "ByOccurence")
node.setPropertyValue("use_proportional_scale", True)
```

Tableau 99. propriétés de distributionnode

Propriétés de distributionnode	Type de données	Description de la propriété
plot	SelectedFields Flags	
x_field	champ	
color_field	champ	Champ de superposition.
normalize	indicateur	
sort_mode	ByOccurence Alphabetic	
use_proportional_scale	indicateur	

## Propriétés de evaluationnode



Le noeud Evaluation permet d'évaluer et de comparer des modèles prédictifs. Le graphique d'évaluation montre l'aptitude des modèles à prédire des résultats spécifiques. Il trie les enregistrements en fonction de la valeur prédite et de la confiance dans cette prévision. Il scinde les enregistrements en groupes de taille égale (**quantiles**), puis reporte la valeur du critère traité pour chaque quantile, du plus élevé au plus faible. Les divers modèles apparaissent sous forme de lignes dans le graphique.

## Exemple

```
node = stream.create("evaluation", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("chart_type", "Gains")
node.setPropertyValue("cumulative", False)
node.setPropertyValue("field_detection_method", "Name")
node.setPropertyValue("inc_baseline", True)
node.setPropertyValue("n_tile", "Deciles")
node.setPropertyValue("style", "Point")
node.setPropertyValue("point_type", "Dot")
node.setPropertyValue("use_fixed_cost", True)
node.setPropertyValue("cost_value", 5.0)
node.setPropertyValue("cost_field", "Na")
node.setPropertyValue("use_fixed_revenue", True)
node.setPropertyValue("revenue_value", 30.0)
node.setPropertyValue("revenue_field", "Age")
node.setPropertyValue("use_fixed_weight", True)
```

```
node.setPropertyValue("weight_value", 2.0)
node.setPropertyValue("weight_field", "K")
```

Tableau 100. propriétés de evaluationnode

Propriétés de evaluationnode	Type de données	Description de la propriété
chart_type	Gains Response Lift Profit ROI ROC	
inc_baseline	<i>indicateur</i>	
field_detection_method	Metadata  Name	
use_fixed_cost	<i>indicateur</i>	
cost_value	<i>nombre</i>	
cost_field	<i>string</i>	
use_fixed_revenue	<i>indicateur</i>	
revenue_value	<i>nombre</i>	
revenue_field	<i>string</i>	
use_fixed_weight	<i>indicateur</i>	
weight_value	<i>nombre</i>	
weight_field	<i>champ</i>	
n_tile	Quartiles  Quintles  Deciles  Vingtiles  Percentiles  1000-tiles	
cumulative	<i>indicateur</i>	
style	Line  Point	

Tableau 100. propriétés de evaluationnode (suite)

Propriétés de evaluationnode	Type de données	Description de la propriété
point_type	Rectangle Dot Triangle Hexagon Plus Pentagon Star BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Factory House Cathedral OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Fan	
export_data	<i>indicateur</i>	
data_filename	<i>string</i>	
delimiter	<i>string</i>	
new_line	<i>indicateur</i>	
inc_field_names	<i>indicateur</i>	
inc_best_line	<i>indicateur</i>	
inc_business_rule	<i>indicateur</i>	
business_rule_condition	<i>string</i>	
plot_score_fields	<i>indicateur</i>	
score_fields	<i>[field1 ... champN]</i>	
target_field	<i>champ</i>	
use_hit_condition	<i>indicateur</i>	
hit_condition	<i>string</i>	
use_score_expression	<i>indicateur</i>	
score_expression	<i>string</i>	
caption_auto	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de graphboardnode



Le noeud Représentation Graphique offre de nombreux types de graphiques différents dans un seul noeud. Ce noeud permet de choisir les champs de données que vous souhaitez explorer puis de sélectionner un graphique parmi ceux disponibles pour les données sélectionnées. Le noeud filtre automatiquement tous les types de graphiques ne fonctionnant pas avec les sélections de champs.

**Remarque :** Si vous définissez une propriété non valide pour le type de graphique (par exemple, si vous spécifiez `y_field` pour un histogramme), cette propriété est ignorée.

**Remarque :** Dans l'interface utilisateur, sur l'onglet Détaillé de nombreux types de graphique différents, il existe un champ **Récapitulatif** (Summary). Vous ne pouvez pas définir ce champ à l'aide du scriptage.

Exemple

```
node = stream.create("graphboard", "My node")
node.setPropertyValue("graph_type", "Line")
node.setPropertyValue("x_field", "K")
node.setPropertyValue("y_field", "Na")
```

Tableau 101. propriétés de graphboardnode

propriétés de graphboard	Type de données	Description de la propriété
graph_type	2DDotplot 3DArea 3DBar 3DDensity 3DHistogram 3DPie 3DScatterplot Area ArrowMap Bar BarCounts BarCountsMap BarMap BinnedScatter Boxplot Bubble ChoroplethMeans ChoroplethMedians ChoroplethSums ChoroplethValues	Identifie le type de graphique.

Tableau 101. propriétés de graphboardnode (suite)

propriétés de graphboard	Type de données	Description de la propriété
	ChoroplethCounts CoordinateMap CoordinateChoroplethMeans CoordinateChoroplethMedians CoordinateChoroplethSums CoordinateChoroplethValues CoordinateChoroplethCounts Dotplot Heatmap HexBinScatter Histogram Line LineChartMap LineOverlayMap Parallel Path Pie PieCountMap PieCounts PieMap	

Tableau 101. propriétés de graphboardnode (suite)

propriétés de graphboard	Type de données	Description de la propriété
	PointOverlayMap PolygonOverlayMap Ribbon Scatterplot SPLOM Surface	
x_field	champ	Spécifie un libellé personnalisé pour l'axe x. Disponible uniquement pour les libellés.
y_field	champ	Spécifie un libellé personnalisé pour l'axe y. Disponible uniquement pour les libellés.
z_field	champ	Utilisé dans certains graphiques en 3D
color_field	champ	Utilisé dans les cartes de densité.
size_field	champ	Utilisé dans les graphiques à bulles.
categories_field	champ	
values_field	champ	
rows_field	champ	
columns_field	champ	
fields	champ	
start_longitude_field	champ	Utilisé avec les flèches sur une carte de référence.
end_longitude_field	champ	
start_latitude_field	champ	
end_latitude_field	champ	
data_key_field	champ	Utilisé dans diverses cartes.
panelrow_field	string	
panelcol_field	string	
animation_field	string	

Tableau 101. propriétés de graphboardnode (suite)

propriétés de graphboard	Type de données	Description de la propriété
longitude_field	champ	Utilisé avec les coordonnées sur les cartes.
latitude_field	champ	
map_color_field	champ	

## Propriétés de histogramnode



Le noeud Histogramme montre l'occurrence des valeurs des champs numériques. Il est souvent utilisé pour explorer les données avant toute création de modèles ou manipulation. Semblable au noeud distribution, le noeud Histogramme sert souvent à montrer les déséquilibres des données.

### Exemple

```
node = stream.create("histogram", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("field", "Drug")
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "")
# "Options" tab
node.setPropertyValue("range_mode", "Automatic")
node.setPropertyValue("range_min", 1.0)
node.setPropertyValue("range_max", 100.0)
node.setPropertyValue("num_bins", 10)
node.setPropertyValue("bin_width", 10)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("separate_bands", False)
```

Tableau 102. propriétés de histogramnode

Propriétés de histogramnode	Type de données	Description de la propriété
field	champ	
color_field	champ	
panel_field	champ	
animation_field	champ	
range_mode	Automatic UserDefined	
range_min	nombre	
range_max	nombre	
bins	ByNumber ByWidth	
num_bins	nombre	
bin_width	nombre	
normalize	indicateur	

Tableau 102. propriétés de histogramnode (suite)

Propriétés de histogramnode	Type de données	Description de la propriété
separate_bands	indicateur	
x_label_auto	indicateur	
x_label	string	
y_label_auto	indicateur	
y_label	string	
use_grid	indicateur	
graph_background	Couleur	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
page_background	Couleur	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
normal_curve	indicateur	Indique si la courbe de proportion normale doit apparaître sur la sortie.

## Propriétés mapvisualization



Le noeud Visualisation de carte peut accepter plusieurs connexions d'entrée et afficher des données géospatiales sur une carte sous forme de série de couches. Chaque couche est un champ géospatial unique. Par exemple, la couche de base peut être la carte d'un pays ; sur cette couche, il peut y avoir une couche pour les routes, une couche pour les rivières et une couche pour les villes.

Tableau 103. Propriétés mapvisualization

Propriétés mapvisualization	Type de données	Description de la propriété
tag	string	Définit le nom de la balise de l'entrée. La balise par défaut est un nombre en fonction de l'ordre dans lequel les entrées ont été connectées au noeud (la première balise de connexion est 1, la deuxième, 2, etc.)

Tableau 103. Propriétés mapvisualization (suite)

Propriétés mapvisualization	Type de données	Description de la propriété
layer_field	<i>champ</i>	<p>Sélectionne le champ géographique du fichier à afficher comme couche sur la carte. La sélection par défaut dépend de l'ordre de tri suivant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premier - Point</li> <li>• Chaîne</li> <li>• Polygone</li> <li>• Multipoint</li> <li>• Multichaîne</li> <li>• Dernier - MultiPolygone</li> </ul> <p>Si deux champs possèdent le même type de mesure, le premier champ (trié par ordre alphabétique sur son nom) est sélectionné par défaut.</p>
color_type	<i>Booléen</i>	<p>Indique si une couleur standard est appliquée à toutes les fonctionnalités du champ géographique ou à un champ de superposition qui colore les fonctionnalités en fonction des valeurs d'un autre champ du fichier. Les valeurs possibles sont <i>standard</i> et <i>overlay</i>. La valeur par défaut est <i>standard</i>.</p>
color	<i>string</i>	<p>Si <i>standard</i> est sélectionné pour <i>color_type</i>, la liste déroulante contient la palette de couleurs correspondant à l'ordre des couleurs des graphiques dans l'onglet Afficher de la boîte de dialogue Options utilisateur.</p> <p>Par défaut, la couleur des graphiques est 1.</p>
color_field	<i>champ</i>	<p>Si <i>overlay</i> est sélectionné pour <i>color_type</i>, la liste déroulante contient tous les champs du même de l'ensemble de données que le champ géographique sélectionné comme couche.</p>
symbol_type	<i>Booléen</i>	<p>Indique si un symbole standard est appliqué à tous les enregistrements du champ géographique ou si un symbole de superposition qui modifie l'icône de symbole des points en fonction des valeurs d'un autre champ du fichier est appliqué. Les valeurs possibles sont <i>standard</i> et <i>overlay</i>. La valeur par défaut est <i>standard</i>.</p>

Tableau 103. Propriétés mapvisualization (suite)

<b>Propriétés mapvisualization</b>	<b>Type de données</b>	<b>Description de la propriété</b>
symbol	<i>string</i>	Si standard est sélectionné pour symbol_type, la liste déroulante contient une sélection de symboles qui peuvent être utilisés pour afficher des points sur la carte.
symbol_field	<i>champ</i>	Si overlay est sélectionné pour symbol_type, la liste déroulante contient tous les champs catégoriels, ordinaux et nominaux du même de l'ensemble de données que le champ géographique sélectionné comme couche.
size_type	<i>Booléen</i>	Indique si une taille standard est appliquée à tous les enregistrements du champ géographique ou si une taille de superposition qui modifie la taille de l'icône de symbole ou l'épaisseur des lignes en fonction des valeurs d'un autre champ du fichier est appliquée. Les valeurs possibles sont standard et overlay. La valeur par défaut est standard.
size	<i>string</i>	Si standard est sélectionné pour size_type, pour point ou multipoint, la liste déroulante contient une sélection de tailles pour le symbole sélectionné. Pour linestring ou multilinestring, la liste déroulante contient une sélection d'épaisseurs de ligne.
size_field	<i>champ</i>	Si overlay est sélectionné pour size_type, la liste déroulante contient tous les champs du même de l'ensemble de données que le champ géographique sélectionné comme couche.
transp_type	<i>Booléen</i>	Indique si une transparence standard est appliquée à tous les enregistrements du champ géographique ou si une transparence de superposition qui modifie le niveau de transparence du symbole, de la ligne ou du polygone en fonction des valeurs d'un autre champ du fichier est appliquée. Les valeurs possibles sont standard et overlay. La valeur par défaut est standard.

Tableau 103. Propriétés mapvisualization (suite)

Propriétés mapvisualization	Type de données	Description de la propriété
transp	entier	<p>Si standard est sélectionné pour transp_type, la liste déroulante contient une sélection de niveaux de transparence, de la valeur 0% (opaque) à la valeur 100% (transparente), par incréments de 10 %.</p> <p>Définit la transparence des points, des lignes ou des polygones sur la carte.</p> <p>Si overlay est sélectionné pour size_type, la liste déroulante contient tous les champs du même de l'ensemble de données que le champ géographique sélectionné comme couche.</p> <p>Pour points, multipoints, linestrings et multilinestrings, polygones et multipolygones (couche inférieure), la valeur par défaut est 0%.</p> <p>Pour polygones et multipolygones qui ne sont pas la couche inférieure, la valeur par défaut est 50% (pour éviter les couches obscurantes sous ces polygones).</p>
transp_field	champ	<p>Si overlay est sélectionné pour transp_type, la liste déroulante contient tous les champs du même de l'ensemble de données que le champ géographique sélectionné comme couche.</p>
data_label_field	champ	<p>Indique le champ à utiliser comme libellés de données sur la carte. Par exemple, si la couche à laquelle ce paramètre est appliqué est une couche polygone, le libellé de données peut être le champ name, qui contient le nom de chaque polygone. Sélectionner le champ name ici affiche donc ces noms sur la carte.</p>
use_hex_binning	Booléen	<p>Active le compartimentage hexadécimal et toutes les listes déroulantes de regroupement. Ce paramètre est désactivé par défaut.</p>

Tableau 103. Propriétés mapvisualization (suite)

Propriétés mapvisualization	Type de données	Description de la propriété
color_aggregation et transp_aggregation	<i>string</i>	<p>Si vous sélectionnez un champ superposition pour une couche de points qui utilise le compartimentage hexagonal, toutes les valeurs de ce champ doivent être agrégées pour tous les points dans l'hexagone. Par conséquent, vous devez spécifier une fonction d'agrégation pour les champs de superposition à appliquer à la carte.</p> <p>Les fonctions d'agrégation disponibles sont les suivantes :</p> <p>Continu (stockage de nombre réels ou entiers) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somme</li> <li>• Moyenne</li> <li>• min</li> <li>• Max.</li> <li>• Valeur médiane</li> <li>• 1er quartile</li> <li>• 3ème quartile</li> </ul> <p>Continu (stockage des heures, dates ou horodatages) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moyenne</li> <li>• min</li> <li>• Max.</li> </ul> <p>Nominal/Catégoriel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mode</li> <li>• min</li> <li>• Max.</li> </ul> <p>Indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valeur true si l'un des éléments est vrai</li> <li>• Valeur false si l'un des éléments est faux</li> </ul>
custom_storage	<i>string</i>	<p>Définit le type de stockage global du champ. La valeur par défaut est List. Si List est spécifié, les contrôles custom_value_storage et list_depth suivants sont désactivés.</p>
custom_value_storage	<i>string</i>	<p>Définit les types de stockage des éléments de la liste, par opposition au champ entier. La valeur par défaut est Real.</p>

Tableau 103. Propriétés mapvisualization (suite)

Propriétés mapvisualization	Type de données	Description de la propriété
list_depth	entier	<p>Définit la profondeur du champ de liste. Elle dépend du type de champ géospatial et respecte les critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Point - 0</li> <li>• Chaîne - 1</li> <li>• Polygone - 2</li> <li>• Multipoint - 1</li> <li>• Multichaîne - 2</li> <li>• Multipolygone - 3</li> </ul> <p>Vous devez connaître le type de champ géospatial que vous convertissez en liste et la profondeur pour ce type de champ. S'il n'est pas défini correctement, le champ ne peut pas être utilisé.</p> <p>La valeur par défaut est 0, la valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 10.</p>

## Propriétés de multiplotnode



Le noeud Courbes génère un graphique qui affiche plusieurs champs Y pour un seul champ X. Les champs Y sont représentés par des lignes colorées. Chacun équivaut à un noeud Tracé dont le style est défini sur **Ligne** et le mode X sur **Trier**. Les graphiques Courbes sont utiles lorsque vous souhaitez étudier la fluctuation de plusieurs variables au fil du temps.

### Exemple

```
node = stream.create("multiplot", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("x_field", "Age")
node.setPropertyValue("y_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
# "Overlay" section
node.setPropertyValue("animation_field", "")
node.setPropertyValue("tooltip", "test")
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("use_overlay_expr", False)
node.setPropertyValue("overlay_expression", "test")
node.setPropertyValue("records_limit", 500)
node.setPropertyValue("if_over_limit", "PlotSample")
```

Tableau 104. propriétés de multiplotnode

Propriétés de multiplotnode	Type de données	Description de la propriété
x_field	champ	
y_fields	LIST	
panel_field	champ	
animation_field	champ	

Tableau 104. propriétés de `multiplotnode` (suite)

Propriétés de <code>multiplotnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>normalize</code>	<i>indicateur</i>	
<code>use_overlay_expr</code>	<i>indicateur</i>	
<code>overlay_expression</code>	<i>string</i>	
<code>records_limit</code>	<i>nombre</i>	
<code>if_over_limit</code>	PlotBins PlotSample PlotAll	
<code>x_label_auto</code>	<i>indicateur</i>	
<code>x_label</code>	<i>string</i>	
<code>y_label_auto</code>	<i>indicateur</i>	
<code>y_label</code>	<i>string</i>	
<code>use_grid</code>	<i>indicateur</i>	
<code>graph_background</code>	<i>Couleur</i>	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
<code>page_background</code>	<i>Couleur</i>	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.

## Propriétés de `plotnode`



Le noeud Tracé montre les relations existant entre les champs numériques. Vous pouvez créer un tracé à l'aide de points (nuage de points) ou de courbes.

Exemple

```
node = stream.create("plot", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("three_D", True)
node.setPropertyValue("x_field", "BP")
node.setPropertyValue("y_field", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("z_field", "Drug")
# "Overlay" section
node.setPropertyValue("color_field", "Drug")
node.setPropertyValue("size_field", "Age")
node.setPropertyValue("shape_field", "")
node.setPropertyValue("panel_field", "Sex")
node.setPropertyValue("animation_field", "BP")
node.setPropertyValue("transp_field", "")
node.setPropertyValue("style", "Point")
# "Output" tab
node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "JPEG")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/temp/graph_output/
plot_output.jpeg")
```

Tableau 105. propriétés de plotnode

Propriétés de plotnode	Type de données	Description de la propriété
x_field	champ	Spécifie un libellé personnalisé pour l'axe x. Disponible uniquement pour les libellés.
y_field	champ	Spécifie un libellé personnalisé pour l'axe y. Disponible uniquement pour les libellés.
three_D	indicateur	Spécifie un libellé personnalisé pour l'axe y. Disponible uniquement pour les libellés des graphiques en 3D.
z_field	champ	
color_field	champ	Champ de superposition.
size_field	champ	
shape_field	champ	
panel_field	champ	Sélectionne un champ nominal ou un champ indicateur pour créer un graphique distinct pour chaque catégorie. Les graphiques apparaissent tous sous forme de panneaux dans une fenêtre de sortie.
animation_field	champ	Spécifie un champ nominal ou un champ indicateur pour mettre en évidence les catégories des valeurs de données en créant une série de graphiques animés apparaissant les uns après les autres.
transp_field	champ	Désigne un champ destiné à mettre en évidence les catégories des valeurs de données en utilisant un degré de transparence différent pour chaque catégorie. Non disponible pour les graphiques de répartition.
overlay_type	None Smoother Function	Indique si une fonction de superposition ou un lissage LOESS est affiché.
overlay_expression	string	Définit l'expression utilisée lorsque la valeur Function est affectée à overlay_type.
style	Point Line	

Tableau 105. propriétés de plotnode (suite)

Propriétés de plotnode	Type de données	Description de la propriété
point_type	Rectangle Dot Triangle Hexagon Plus Pentagon Star BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Factory House Cathedral OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Fan	
x_mode	Sort  Overlay  AsRead	
x_range_mode	Automatic  UserDefined	
x_range_min	<i>nombre</i>	
x_range_max	<i>nombre</i>	
y_range_mode	Automatic  UserDefined	
y_range_min	<i>nombre</i>	
y_range_max	<i>nombre</i>	
z_range_mode	Automatic  UserDefined	
z_range_min	<i>nombre</i>	
z_range_max	<i>nombre</i>	
jitter	<i>indicateur</i>	
records_limit	<i>nombre</i>	
if_over_limit	PlotBins  PlotSample  PlotAll	

Tableau 105. propriétés de plotnode (suite)

Propriétés de plotnode	Type de données	Description de la propriété
x_label_auto	indicateur	
x_label	string	
y_label_auto	indicateur	
y_label	string	
z_label_auto	indicateur	
z_label	string	
use_grid	indicateur	
graph_background	Couleur	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
page_background	Couleur	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
use_overlay_expr	indicateur	Désormais obsolète et remplacé par overlay_type.

## Propriétés de timeplotnode



Le noeud Tracé horaire affiche un ou plusieurs jeux de données temporelles. En règle générale, vous devez d'abord utiliser un noeud Intervalles de temps pour créer une zone *Libellé*, qui sera utilisée pour étiqueter l'axe X.

### Exemple

```
node = stream.create("timeplot", "My node")
node.setPropertyValue("y_fields", ["sales", "men", "women"])
node.setPropertyValue("panel", True)
node.setPropertyValue("normalize", True)
node.setPropertyValue("line", True)
node.setPropertyValue("smoother", True)
node.setPropertyValue("use_records_limit", True)
node.setPropertyValue("records_limit", 2000)
# Appearance settings
node.setPropertyValue("symbol_size", 2.0)
```

Tableau 106. propriétés de timeplotnode

Propriétés de timeplotnode	Type de données	Description de la propriété
plot_series	Series Models	
use_custom_x_field	indicateur	
x_field	champ	
y_fields	LIST	
panel	indicateur	
normalize	indicateur	

Tableau 106. propriétés de timeplotnode (suite)

Propriétés de timeplotnode	Type de données	Description de la propriété
line	indicateur	
points	indicateur	
point_type	Rectangle Dot Triangle Hexagon Plus Pentagon Star BowTie HorizontalDash VerticalDash IronCross Factory House Cathedral OnionDome ConcaveTriangle OblateGlobe CatEye FourSidedPillow RoundRectangle Fan	
smoother	indicateur	Pour pouvoir ajouter des fonctions de lissage au graphique, paramétrez panel sur True (vrai).
use_records_limit	indicateur	
records_limit	entier	
symbol_size	nombre	Définit une taille de symbole.
panel_layout	Horizontal  Vertical	

## Propriétés eplotnode



Le noeud E-Tracé (Bêta) montre les relations existant entre les champs numériques. Il ressemble au noeud Tracé, mais ses options sont différentes et sa sortie utilise une nouvelle interface de graphique spécifique à ce noeud. Utilisez le noeud de niveau bêta pour vous familiariser avec les nouvelles fonctions de graphique.

Tableau 107. propriétés eplotnode

Propriétés eplotnode	Type de données	Description de la propriété
x_field	string	Sélectionnez le champ à afficher sur l'axe des X horizontal.
y_field	string	Indiquez le champ à afficher sur l'axe des Y vertical.
color_field	string	Indiquez le champ à utiliser pour la superposition de mappe de couleur dans la sortie, si vous le souhaitez.

Tableau 107. propriétés eplotnode (suite)

Propriétés eplotnode	Type de données	Description de la propriété
size_field	string	Indiquez le champ à utiliser pour la superposition de mappe de taille dans la sortie, si vous le souhaitez.
shape_field	string	Indiquez le champ à utiliser pour la superposition de mappe de forme dans la sortie, si vous le souhaitez.
interested_fields	string	Indiquez les champs que vous souhaitez inclure dans la sortie.
records_limit	entier	Indiquez une valeur pour le nombre maximal d'enregistrements à tracer dans la sortie. 2000 est la valeur par défaut.
if_over_limit	Booléen	Indiquez si l'option Sample ou l'option Use all data doit être utilisée si records_limit est dépassé. Sample est la valeur par défaut et échantille de manière aléatoire les données jusqu'à ce qu'elle atteigne le records_limit. Si vous spécifiez Use all data pour ignorer le records_limit et tracer tous les points de données, notez que cela peut réduire considérablement les performances.

## Propriétés de tsnode



t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) est un outil permettant de visualiser des données en grande dimension. Il convertit les analogies de points de données en probabilités. Ce noeud t-SNE de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Python et nécessite la bibliothèque Python scikit-learn®.

Tableau 108. propriétés tsnode

Propriétés tsnode	Type de données	Description de la propriété
mode_type	string	Indiquez le mode simple ou expert.
n_components	string	Dimension de l'espace intégré (2D ou 3D). Indiquez 2 ou 3. La valeur par défaut est 2.
method	string	Indiquez barnes_hut ou exact. La valeur par défaut est barnes_hut.
init	string	Initialisation de l'incorporation. Indiquez random ou pca. La valeur par défaut est random.
target_field Renommé en target à partir de la version 18.2.1.1	string	Nom du champ cible. Il se présente sous la forme d'une table des couleurs sur le graphique de sortie. Le graphique utilisera une seule couleur si aucune zone cible n'est indiquée.

Tableau 108. propriétés tsnode (suite)

Propriétés tsnode	Type de données	Description de la propriété
perplexity	<i>FLOAT</i>	La perplexité est liée au nombre de voisins les plus proches utilisés dans d'autres algorithmes d'apprentissage divers. Les jeux de données plus volumineux nécessitent généralement une plus grande perplexité. Sélectionnez de préférence une valeur comprise entre 5 et 50. La valeur par défaut est 30.
early_exaggeration	<i>FLOAT</i>	Détermine à quel point les clusters naturels de l'espace d'origine sont proches dans l'espace intégré, ainsi que l'espace qui les séparera. La valeur par défaut est 12.0.
learning_rate	<i>FLOAT</i>	La valeur par défaut est 200.
n_iter	<i>entier</i>	Nombre maximum d'itérations pour l'optimisation. A définir au minimum sur 250. La valeur par défaut est 1000.
angle	<i>FLOAT</i>	Taille angulaire du noeud distant mesurée à partir d'un point. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 1. La valeur par défaut est 0.5.
enable_random_seed	<i>Booléen</i>	A définir sur <code>true</code> pour activer le paramètre <code>random_seed</code> . La valeur par défaut est <code>false</code> .
random_seed	<i>entier</i>	Valeur de départ de nombre aléatoire à utiliser. La valeur par défaut est <code>None</code> .
n_iter_without_progress	<i>entier</i>	Itérations maximales sans avancement. La valeur par défaut est 300.
min_grad_norm	<i>string</i>	Si la norme de gradient est inférieure à ce seuil, l'optimisation sera arrêtée. La valeur par défaut est $1.0E-7$ . Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0E-1</li> <li>• 1.0E-2</li> <li>• 1.0E-3</li> <li>• 1.0E-4</li> <li>• 1.0E-5</li> <li>• 1.0E-6</li> <li>• 1.0E-7</li> <li>• 1.0E-8</li> </ul>
isGridSearch	<i>Booléen</i>	A définir sur <code>true</code> pour exécuter t-SNE avec plusieurs perplexités. La valeur par défaut est <code>false</code> .

Tableau 108. propriétés tsnode (suite)

Propriétés tsnode	Type de données	Description de la propriété
output_Rename	Booléen	Indiquez true pour entrer un nom personnalisé ou false pour nommer la sortie automatiquement. La valeur par défaut est false (faux).
output_to	string	Indiquez Screen ou Output. La valeur par défaut est Screen.
full_filename	string	Indiquez le nom du fichier de sortie.
output_file_type	string	Format du fichier de sortie. Indiquez HTML ou Output object. La valeur par défaut est HTML.

## Propriétés de webnode



Le noeud Relations illustre la force de la relation existant entre les valeurs de plusieurs champs symboliques (catégoriels). Le graphique utilise des lignes d'épaisseur différente pour représenter les forces de connexion. Vous pouvez utiliser un noeud Web, par exemple, pour explorer la relation entre l'achat d'un ensemble d'articles dans un site de vente en ligne.

### Exemple

```
node = stream.create("web", "My node")
# "Plot" tab
node.setPropertyValue("use_directed_web", True)
node.setPropertyValue("to_field", "Drug")
node.setPropertyValue("fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex", "Drug"])
node.setPropertyValue("from_fields", ["BP", "Cholesterol", "Sex"])
node.setPropertyValue("true_flags_only", False)
node.setPropertyValue("line_values", "Absolute")
node.setPropertyValue("strong_links_heavier", True)
# "Options" tab
node.setPropertyValue("max_num_links", 300)
node.setPropertyValue("links_above", 10)
node.setPropertyValue("num_links", "ShowAll")
node.setPropertyValue("discard_links_min", True)
node.setPropertyValue("links_min_records", 5)
node.setPropertyValue("discard_links_max", True)
node.setPropertyValue("weak_below", 10)
node.setPropertyValue("strong_above", 19)
node.setPropertyValue("link_size_continuous", True)
node.setPropertyValue("web_display", "Circular")
```

Tableau 109. propriétés de webnode

Propriétés de webnode	Type de données	Description de la propriété
use_directed_web	indicateur	
fields	LIST	
to_field	champ	
from_fields	LIST	
true_flags_only	indicateur	

Tableau 109. propriétés de webnode (suite)

Propriétés de webnode	Type de données	Description de la propriété
line_values	Absolute OverallPct PctLarger PctSmaller	
strong_links_heavier	<i>indicateur</i>	
num_links	ShowMaximum ShowLinksAbove ShowAll	
max_num_links	<i>nombre</i>	
links_above	<i>nombre</i>	
discard_links_min	<i>indicateur</i>	
links_min_records	<i>nombre</i>	
discard_links_max	<i>indicateur</i>	
links_max_records	<i>nombre</i>	
weak_below	<i>nombre</i>	
strong_above	<i>nombre</i>	
link_size_continuous	<i>indicateur</i>	
web_display	Circular Network Directed Grid	
graph_background	<i>Couleur</i>	Les couleurs de graphique standard sont décrites au début de cette section.
symbol_size	<i>nombre</i>	Définit une taille de symbole.

# Chapitre 13. Propriétés des noeuds de modélisation

## Propriétés communes des noeuds de modélisation

Les propriétés suivantes sont communes à certains ou à tous les noeuds de modélisation. Les éventuelles exceptions sont notées dans la documentation des noeuds de modélisation individuels, le cas échéant.

Propriété	Valeurs	Description de la propriété
custom_fields	<i>indicateur</i>	Si la valeur est définie sur true (vrai), elle permet de spécifier les champs cible, entrée et d'autres champs pour le noeud actuel. Si elle est définie sur false (faux), les paramètres actuels provenant d'un noeud <code>Typet</code> en amont sont utilisés.
target ou targets	<i>champ</i> ou <i>[field1 ... champN]</i>	Spécifie un ou plusieurs champs cibles selon le type de modèle.
inputs	<i>[field1 ... champN]</i>	Champs d'entrée ou prédicteur utilisés par le modèle.
partition	<i>champ</i>	
use_partitioned_data	<i>indicateur</i>	Si un champ de partition est défini, cette option assure que seules les données provenant de la partition d'apprentissage sont utilisées pour générer le modèle.
use_split_data	<i>indicateur</i>	
splits	<i>[field1 ... champN]</i>	Indique le champ ou les champs à utiliser pour la modélisation découpée. Activé uniquement si <code>use_split_data</code> est défini sur <code>True</code> .
use_frequency	<i>indicateur</i>	Les champs de pondération et de fréquence sont utilisés par des modèles spécifiques comme indiqué pour chaque type de modèle.
frequency_field	<i>champ</i>	
use_weight	<i>indicateur</i>	
weight_field	<i>champ</i>	
use_model_name	<i>indicateur</i>	
model_name	<i>string</i>	Nom personnalisé du nouveau modèle.

Tableau 110. Propriétés communes des noeuds de modélisation (suite)

Propriété	Valeurs	Description de la propriété
mode	Simple	
	Expert	

## Propriétés de anomalydetectionnode



Le noeud Détection des anomalies identifie les observations inhabituelles, ou valeurs extrêmes, qui ne se conforment pas aux motifs de données "normales". Avec ce noeud, il est possible d'identifier des valeurs aberrantes même si elles ne correspondent à aucun schéma connu auparavant et même si vous n'êtes pas certain de ce que vous recherchez.

### Exemple

```
node = stream.create("anomalydetection", "My node")
node.setPropertyValue("anomaly_method", "PerRecords")
node.setPropertyValue("percent_records", 95)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("peer_group_num_auto", True)
node.setPropertyValue("min_num_peer_groups", 3)
node.setPropertyValue("max_num_peer_groups", 10)
```

Tableau 111. Propriétés de anomalydetectionnode

Propriétés anomalydetectionnode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles Détection des anomalies filtrent les enregistrements en fonction des champs d'entrée spécifiés. Ils n'utilisent pas de champ cible. Les champs de pondération et de fréquence également ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page <a href="#">223</a> .
mode	Expert	
	Simple	
anomaly_method	IndexLevel PerRecords NumRecords	Indique la méthode utilisée pour déterminer la valeur de césure de signalement des enregistrements jugés comme irréguliers.
index_level	nombre	Indique la valeur de césure limite pour le signalement des anomalies.

Tableau 111. Propriétés de `anomalydetectionnode` (suite)

Propriétés <code>anomalydetectionnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>percent_records</code>	<i>nombre</i>	Définit le seuil de signalement des enregistrements, basé sur le pourcentage d'enregistrements dans les données d'apprentissage.
<code>num_records</code>	<i>nombre</i>	Définit le seuil de signalement des enregistrements, basé sur le nombre d'enregistrements dans les données d'apprentissage.
<code>num_fields</code>	<i>entier</i>	Nombre de champs à signaler pour chaque enregistrement irrégulier.
<code>impute_missing_values</code>	<i>indicateur</i>	
<code>adjustment_coef</code>	<i>nombre</i>	Valeur utilisée pour équilibrer la pondération relative attribuée aux champs continus et aux champs catégoriels pour les calculs de distance.
<code>peer_group_num_auto</code>	<i>indicateur</i>	Calcule automatiquement le nombre de groupes d'homologues.
<code>min_num_peer_groups</code>	<i>entier</i>	Indique le nombre minimal de groupes d'homologues utilisés quand la propriété <code>peer_group_num_auto</code> est définie sur <code>True</code> (vrai).
<code>max_num_per_groups</code>	<i>entier</i>	Indique le nombre maximal de groupes d'homologues.
<code>num_peer_groups</code>	<i>entier</i>	Indique le nombre de groupes d'homologues utilisés quand la propriété <code>peer_group_num_auto</code> est définie sur <code>False</code> .
<code>noise_level</code>	<i>nombre</i>	Détermine le mode de traitement des valeurs extrêmes au cours de la classification non supervisée. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 0,5.
<code>noise_ratio</code>	<i>nombre</i>	Indique la quantité de mémoire allouée au composant qui doit être utilisée pour la mise en mémoire tampon du bruit. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 0,5.

## Propriétés de apriorinode



Le noeud Apriori extrait des données un ensemble de règles et retient les règles contenant la plus grande quantité d'informations. Le noeud Apriori fournit cinq méthodes de sélection de règles et utilise un modèle d'indexation sophistiqué pour traiter efficacement les volumes de données importants. Pour les problèmes importants, l'apprentissage du noeud Apriori est généralement plus rapide ; il n'existe aucune limite quant au nombre de règles pouvant être conservées et il peut prendre en charge des règles faisant l'objet de 32 pré-conditions. Le noeud Apriori exige que les champs d'entrée et de sortie soient tous catégoriels, mais fournit de meilleures performances car il est optimisé de ce type de données.

### Exemple

```
node = stream.create("apriori", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# For non-transactional
node.setPropertyValue("use_transactional_data", False)
node.setPropertyValue("consequents", ["Age"])
node.setPropertyValue("antecedents", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
# For transactional
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("content_field", "Drug")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Apriori_bp_choles_drug")
node.setPropertyValue("min_supp", 7.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_antecedents", 7)
node.setPropertyValue("true_flags", False)
node.setPropertyValue("optimize", "Memory")
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("evaluation", "ConfidenceRatio")
node.setPropertyValue("lower_bound", 7)
```

Tableau 112. Propriétés de apriorinode

Propriétés de apriorinode	Valeurs	Description de la propriété
consequents	<i>champ</i>	Les modèles Apriori utilisent les Conséquences et les Antécédents à la place des champs cible et entrée standard. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
antecedents	<i>[field1 ... champN]</i>	
min_supp	<i>nombre</i>	
min_conf	<i>nombre</i>	
max_antecedents	<i>nombre</i>	
true_flags	<i>indicateur</i>	

Tableau 112. Propriétés de apriorinode (suite)

Propriétés de apriorinode	Valeurs	Description de la propriété
optimize	Speed Memory	
use_transactional_data	indicateur	Lorsque la valeur est true, le score de chaque ID de transaction est indépendant des autres ID transaction. Lorsque les données à évaluer sont trop volumineuses pour obtenir des performances acceptables, nous vous conseillons de séparer les données.
contiguous	indicateur	
id_field	string	
content_field	string	
mode	Simple Expert	
evaluation	RuleConfidence DifferenceToPrior ConfidenceRatio InformationDifference NormalizedChiSquare	
lower_bound	nombre	
optimize	Speed Memory	Permet d'indiquer si la création du modèle doit être optimisée en vitesse ou en mémoire.

## associationrulesnode, propriétés



Le noeud Règles d'association est similaire au noeud Apriori ; toutefois, à la différence de celui-ci, il peut traiter les données de liste. Par ailleurs, le noeud Règles d'association peut être utilisé avec IBM SPSS Analytic Server pour traiter des données volumineuses et exploiter un traitement parallèle, lequel est plus rapide.

Tableau 113. associationrulesnode, propriétés

Propriétés associationrulesnode	Type de données	Description de la propriété
predictions	champ	Les champs de cette liste peuvent uniquement apparaître en tant que prédicteur d'une règle.

Tableau 113. associationrulesnode, propriétés (suite)

Propriétés associationrulesnode	Type de données	Description de la propriété
conditions	[field1...fieldN]	Les champs de cette liste peuvent uniquement apparaître en tant que condition d'une règle.
max_rule_conditions	entier	Nombre maximal de conditions pouvant être incluses dans une même règle. Minimum 1, maximum 9.
max_rule_predictions	entier	Nombre maximal de prévisions pouvant être incluses dans une même règle. Minimum 1, maximum 5.
max_num_rules	entier	Nombre maximal de règles pouvant être prises en compte dans la construction de règles. Minimum 1, maximum 10000.
rule_criterion_top_n	Confidence Rulesupport Lift Conditionsupport Deployability	Critère de règle qui détermine la valeur selon laquelle les "N" premières règles sont sélectionnées dans le modèle.
true_flags	Booléen	Si vous indiquez Y, seules les valeurs true pour les champs indicateur sont prises en compte lors de la génération de règle.
rule_criterion	Booléen	Si vous indiquez Y, les valeurs de critère de règle sont utilisées pour exclure des règles lors de la génération de modèle.
min_confidence	nombre	0.1 à 100 - valeur de pourcentage du niveau de confiance minimum requis pour une règle générée par le modèle. Si le modèle génère une règle avec un niveau de confiance inférieur à la valeur spécifiée ici, la règle est ignorée.
min_rule_support	nombre	0.1 à 100 - valeur de pourcentage de niveau de prise en charge de la règle minimum requis pour une règle générée par le modèle. Si le modèle génère une règle avec un niveau de prise en charge de la règle inférieur à la valeur spécifiée, la règle est ignorée.

Tableau 113. associationrulesnode, propriétés (suite)

Propriétés associationrulesnode	Type de données	Description de la propriété
min_condition_support	nombre	0.1 à 100 - valeur de pourcentage de niveau de prise en charge de la condition minimum requis pour une règle générée par le modèle. Si le modèle génère une règle avec un niveau de prise en charge de la condition inférieur à la valeur spécifiée, la règle est ignorée.
min_lift	entier	1 à 10 - représente le lift minimum requis pour une règle générée par le modèle. Si le modèle génère une règle avec un niveau de lift inférieur à la valeur spécifiée, la règle est ignorée.
exclude_rules	Booléen	Permet de sélectionner une liste de champs associés que le modèle ne doit pas utiliser pour la création.  Exemple: set :gsarsnode.exclude_rules = [ [field1,field2, field3] ], [ [field4, field5] ] - où chaque liste de zones séparées par [ ] est une ligne de la table.
num_bins	entier	Définit le nombre de casiers automatiques dans lesquels les champs continus sont regroupés. Minimum 2, maximum 10.
max_list_length	entier	S'applique aux champs de liste pour lesquels la longueur maximale n'est pas connue. Les éléments de la liste dans la limite du nombre spécifié ici sont inclus dans la génération du modèle ; les autres éléments sont ignorés. Minimum 1, maximum 100.
output_confidence	Booléen	
output_rule_support	Booléen	
output_lift	Booléen	
output_condition_support	Booléen	
output_deployability	Booléen	
rules_to_display	upto all	Nombre maximal de règles à afficher dans les tables de sortie.
display_upto	entier	Si upto est défini dans rules_to_display, stipule le nombre de règles à afficher dans les tables de sortie. Minimum 1.
field_transformations	Booléen	
records_summary	Booléen	

Tableau 113. associationrulesnode, propriétés (suite)

Propriétés associationrulesnode	Type de données	Description de la propriété
rule_statistics	Booléen	
most_frequent_values	Booléen	
most_frequent_fields	Booléen	
word_cloud	Booléen	
word_cloud_sort	Confidence Rulesupport Lift Conditionsupport Deployability	
word_cloud_display	entier	Minimum 1, maximum 20
max_predictions	entier	Nombre maximal de règles pouvant être appliquées à chaque entrée dans le score.
criterion	Confidence Rulesupport Lift Conditionsupport Deployability	Sélectionnez la mesure utilisée pour déterminer la puissance des règles.
allow_repeats	Booléen	Détermine si des règles avec la même prévision sont incluses dans le score.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

## propriétés autotoclassifiernode



Le noeud Classificateur automatique crée et compare les résultats binaires de plusieurs modèles différents (oui ou non, avec ou sans attrition, etc.), ce qui vous permet de choisir la meilleure approche pour une analyse donnée. Plusieurs algorithmes de modélisation sont pris en charge. Vous pouvez alors sélectionner les méthodes que vous souhaitez utiliser, les options spécifiques pour chacune d'elles et le critère de comparaison des résultats. Le noeud génère un ensemble de modèles en fonction des options spécifiées et classe les meilleurs candidats en fonction des critères que vous spécifiez.

## Exemple

```
node = stream.create("autoclassifier", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Accuracy")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_accuracy_limit", True)
node.setPropertyValue("accuracy_limit", 0.9)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("svm", False)
```

Tableau 114. propriétés autoclassifiernode

Propriétés autoclassifiernode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Pour les cibles indicateur, le noeud Classificateur automatique requiert un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Il est également possible de spécifier des champs de pondération et de fréquence. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
ranking_measure	Accuracy Area_under_curve Profit Lift Num_variables	
ranking_dataset	Training Test	
number_of_models	entier	Nombre de modèles à inclure dans le nugget de modèle. Indiquez un entier compris entre 1 et 100.
calculate_variable_importance	indicateur	
enable_accuracy_limit	indicateur	
accuracy_limit	entier	Entier compris entre 0 et 100.
enable_area_under_curve_limit	indicateur	
area_under_curve_limit	nombre	Nombre réel compris entre 0,0 et 1,0.
enable_profit_limit	indicateur	
profit_limit	nombre	Entier supérieur à 0.

Tableau 114. propriétés autoclassifiernode (suite)

Propriétés autoclassifiernode	Valeurs	Description de la propriété
enable_lift_limit	<i>indicateur</i>	
lift_limit	<i>nombre</i>	Nombre réel supérieur à 1.0.
enable_number_of_variables_limit	<i>indicateur</i>	
number_of_variables_limit	<i>nombre</i>	Entier supérieur à 0.
use_fixed_cost	<i>indicateur</i>	
fixed_cost	<i>nombre</i>	Nombre réel supérieur à 0.0.
variable_cost	<i>champ</i>	
use_fixed_revenue	<i>indicateur</i>	
fixed_revenue	<i>nombre</i>	Nombre réel supérieur à 0.0.
variable_revenue	<i>champ</i>	
use_fixed_weight	<i>indicateur</i>	
fixed_weight	<i>nombre</i>	Nombre réel supérieur à 0,0.
variable_weight	<i>champ</i>	
lift_percentile	<i>nombre</i>	Entier compris entre 0 et 100.
enable_model_build_time_limit	<i>indicateur</i>	
model_build_time_limit	<i>nombre</i>	Entier défini sur le nombre de minutes devant être utilisé pour limiter le temps nécessaire à la création de chaque modèle.
enable_stop_after_time_limit	<i>indicateur</i>	
stop_after_time_limit	<i>nombre</i>	Nombre réel défini sur le nombre d'heures servant à limiter le temps global passé pour une exécution de Classificateur automatique.
enable_stop_after_valid_model_produced	<i>indicateur</i>	
use_costs	<i>indicateur</i>	
<algorithm>	<i>indicateur</i>	Active ou désactive l'utilisation d'un algorithme particulier.
<algorithm>.<property>	<i>string</i>	Définit une valeur de propriété pour un algorithme spécifique. Pour plus d'informations, voir «Définition des propriétés de l'algorithme», à la page 233.

## Définition des propriétés de l'algorithme

Pour les noeuds Classificateur automatique, Numérisation automatique et Cluster automatique, les propriétés d'algorithmes spécifiques utilisées par le noeud peuvent être définies à l'aide de la forme générale :

```
autonode.setKeyedPropertyValue(<algorithm>, <property>, <value>)
```

Par exemple :

```
node.setKeyedPropertyValue("neuralnetwork", "method", "MultilayerPerceptron")
```

Les noms d'algorithme pour le noeud Classificateur automatique sont `cart`, `chaid`, `quest`, `c50`, `logreg`, `decisionlist`, `bayesnet`, `discriminant`, `svm` et `knn`.

Les noms d'algorithme pour le noeud Numérisation automatique sont `cart`, `chaid`, `neuralnetwork`, `genlin`, `svm`, `regression`, `linear` et `knn`.

Les noms d'algorithme pour le noeud de cluster automatique sont `twostep`, `k-means`, et `kohonen`.

Les noms de propriété sont standard (reportez-vous aux informations relatives à chaque noeud d'algorithme).

Les propriétés d'algorithme qui contiennent des points ou d'autres signes de ponctuation doivent être placés entre guillemets simples (' '), par exemple :

```
node.setKeyedPropertyValue("logreg", "tolerance", "1.0E-5")
```

Plusieurs valeurs peuvent également être affectées à une propriété, par exemple :

```
node.setKeyedPropertyValue("decisionlist", "search_direction", ["Up", "Down"])
```

Pour activer ou désactiver l'utilisation d'un algorithme particulier :

```
node.setPropertyValue("chaid", True)
```

**Remarque :** Lorsque certaines options d'algorithme ne sont pas disponibles dans le noeud Classificateur automatique ou qu'une seule valeur peut être indiquée plutôt qu'un intervalle de valeurs, les mêmes limites s'appliquent à la création de script que lorsque l'on accède au noeud de la manière standard.

## Propriétés du noeud de cluster automatique



Le noeud Cluster automatique évalue et compare les modèles de classification identifiant des groupes d'enregistrements ayant des caractéristiques similaires. Le noeud fonctionne de la même manière que les autres noeuds modélisation automatiques, vous permettant de tester plusieurs combinaisons d'options en une seule modélisation. Les modèles peuvent être comparés à l'aide de mesures de base pour tenter de filtrer et de classer l'utilité des modèles de cluster, et de fournir une mesure basée sur l'importance de domaines particuliers.

Exemple

```
node = stream.create("autocluster", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Silhouette")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_silhouette_limit", True)
node.setPropertyValue("silhouette_limit", 5)
```

Tableau 115. Propriétés du noeud de cluster automatique

Propriétés de autoclusternode	Valeurs	Description de la propriété
evaluation	champ	<b>Remarque :</b> Noeud de cluster automatique uniquement : Identifie le champ pour lequel une valeur d'importance sera calculée. Il peut aussi être utilisé pour identifier la façon dont un cluster différencie la valeur de ce champ et, par conséquent, la façon dont le modèle pourra prédire ce champ.
ranking_measure	Silhouette Num_clusters Size_smallest_cluster Size_largest_cluster Smallest_to_largest Importance	
ranking_dataset	Training Test	
summary_limit	entier	Nombre de modèles devant figurer dans le rapport. Indiquez un entier compris entre 1 et 100.
enable_silhouette_limit	indicateur	
silhouette_limit	entier	Entier compris entre 0 et 100.
enable_number_less_limit	indicateur	
number_less_limit	nombre	Nombre réel compris entre 0,0 et 1,0.
enable_number_greater_limit	indicateur	
number_greater_limit	nombre	Entier supérieur à 0.
enable_smallest_cluster_limit	indicateur	
smallest_cluster_units	Percentage Counts	
smallest_cluster_limit_percentage	nombre	
smallest_cluster_limit_count	entier	Entier supérieur à 0.

Tableau 115. Propriétés du noeud de cluster automatique (suite)

Propriétés de <b>autoclusternode</b>	Valeurs	Description de la propriété
enable_largest_cluster_limit	<i>indicateur</i>	
largest_cluster_units	Percentage Counts	
largest_cluster_limit_percentage	<i>nombre</i>	
largest_cluster_limit_count	<i>entier</i>	
enable_smallest_largest_limit	<i>indicateur</i>	
smallest_largest_limit	<i>nombre</i>	
enable_importance_limit	<i>indicateur</i>	
importance_limit_condition	Greater_than Less_than	
importance_limit_greater_than	<i>nombre</i>	Entier compris entre 0 et 100.
importance_limit_less_than	<i>nombre</i>	Entier compris entre 0 et 100.
<algorithm>	<i>indicateur</i>	Active ou désactive l'utilisation d'un algorithme particulier.
<algorithm>.<property>	<i>string</i>	Définit une valeur de propriété pour un algorithme spécifique. Pour plus d'informations, voir «Définition des propriétés de l'algorithme», à la page 233.

## propriétés de autonumericnode



Le noeud Numérisation automatique évalue et compare des modèles pour des résultats d'intervalle numérique continus par le biais de différentes méthodes. Le noeud fonctionne de la même manière que le noeud Classificateur automatique, vous permettant ainsi de choisir les algorithmes à utiliser et à tester avec différentes combinaisons d'options en un seul passage de modélisation. Les algorithmes pris en charge comprennent les réseaux de neurones, l'algorithme d'arbre C&RT, CHAID, la régression linéaire, la régression linéaire généralisée et Support Vector Machines (SVM). Les modèles peuvent être comparés en fonction de la corrélation, de l'erreur relative ou du nombre de variables utilisées.

### Exemple

```
node = stream.create("autonumeric", "My node")
node.setPropertyValue("ranking_measure", "Correlation")
node.setPropertyValue("ranking_dataset", "Training")
node.setPropertyValue("enable_correlation_limit", True)
```

```

node.setPropertyValue("correlation_limit", 0.8)
node.setPropertyValue("calculate_variable_importance", True)
node.setPropertyValue("neuralnetwork", True)
node.setPropertyValue("chaid", False)

```

Tableau 116. propriétés de autonumericnode

Propriétés de autonumericnode	Valeurs	Description de la propriété
custom_fields	<i>indicateur</i>	Si cette valeur est définie sur True (vrai), les paramètres de champ personnalisés seront utilisés à la place des paramètres du noeud type.
target	<i>champ</i>	Le noeud Numérisation automatique requiert un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Il est également possible de spécifier des champs de pondération et de fréquence. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
inputs	<i>[field1 ... field2]</i>	
partition	<i>champ</i>	
use_frequency	<i>indicateur</i>	
frequency_field	<i>champ</i>	
use_weight	<i>indicateur</i>	
weight_field	<i>champ</i>	
use_partitioned_data	<i>indicateur</i>	Si un champ de partition est défini, seules les données d'apprentissage sont utilisées pour la création du modèle.
ranking_measure	Correlation NumberOfFields	
ranking_dataset	Test Training	
number_of_models	<i>entier</i>	Nombre de modèles à inclure dans le nugget de modèle. Indiquez un entier compris entre 1 et 100.
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
enable_correlation_limit	<i>indicateur</i>	
correlation_limit	<i>entier</i>	
enable_number_of_fields_limit	<i>indicateur</i>	

Tableau 116. propriétés de autonumericnode (suite)

Propriétés de autonumericnode	Valeurs	Description de la propriété
number_of_fields_limit	entier	
enable_relative_error_limit	indicateur	
relative_error_limit	entier	
enable_model_build_time_limit	indicateur	
model_build_time_limit	entier	
enable_stop_after_time_limit	indicateur	
stop_after_time_limit	entier	
stop_if_valid_model	indicateur	
<algorithm>	indicateur	Active ou désactive l'utilisation d'un algorithme particulier.
<algorithm>.<property>	string	Définit une valeur de propriété pour un algorithme spécifique. Pour plus d'informations, voir «Définition des propriétés de l'algorithme», à la page 233.

## Propriétés de bayesnetnode



Le noeud Réseau Bayésien permet de créer un modèle de probabilité en combinant les preuves observées et enregistrées avec les connaissances réelles pour établir la probabilité des occurrences. Le noeud est axé sur le Tree Augmented Naïve Bayes (TAN) et sur les réseaux Couverture de Markov qui servent principalement à la classification.

### Exemple

```
node = stream.create("bayesnet", "My node")
node.setPropertyValue("continue_training_existing_model", True)
node.setPropertyValue("structure_type", "MarkovBlanket")
node.setPropertyValue("use_feature_selection", True)
# Expert tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("independence", "Pearson")
```

Tableau 117. Propriétés de bayesnetnode

Propriétés bayesnetnode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles de réseau Bayésien utilisent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Les champs continus sont automatiquement mis en intervalles. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
continue_training_existing_model	indicateur	
structure_type	TAN MarkovBlanket	Sélectionne la structure à utiliser lors de la création du réseau Bayésien.
use_feature_selection	indicateur	
parameter_learning_method	Likelihood Bayes	Spécifie la méthode utilisée pour estimer les tableaux de probabilités conditionnelles entre les noeuds où les valeurs des parent sont connues.
mode	Expert Simple	
missing_values	indicateur	
all_probabilities	indicateur	
independence	Likelihood Pearson	Spécifie la méthode utilisée pour déterminer si des observations par paire sur deux variables sont indépendantes l'une de l'autre.
significance_level	nombre	Spécifie la valeur de césure permettant de déterminer l'indépendance.
maximal_conditioning_set	nombre	Définit le nombre maximum de variables de conditionnement à utiliser pour les essais d'indépendance.
inputs_always_selected	[field1 ... champN]	Spécifie les champs du de l'ensemble de données qui doivent toujours être utilisés lors de la création du réseau Bayésien.  <b>Remarque :</b> Le champ cible est toujours sélectionné.
maximum_number_inputs	nombre	Spécifie le nombre maximum de champs d'entrée à utiliser pour créer le réseau Bayésien.

Tableau 117. Propriétés de bayesnetnode (suite)

Propriétés bayesnetnode	Valeurs	Description de la propriété
calculate_variable_importance	indicateur	
calculate_raw_propensities	indicateur	
calculate_adjusted_propensities	indicateur	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## Propriétés de buildr



Le noeud de génération R permet d'effectuer, dans IBM SPSS Modeler, des opérations de génération et de scoring de modèles via des scripts R personnalisés.

### Exemple

```
node = stream.create("buildr", "My node")
node.setPropertyValue("score_syntax", "")
result<-predict(modelerModel,newdata=modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,result)
var1<-
c(fieldName="NaPrediction",fieldLabel="",fieldStorage="real",fieldMeasure="",
fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)"")
```

Tableau 118. Propriétés de buildr

Propriétés de buildr	Valeurs	Description de la propriété
build_syntax	string	Syntaxe de script R pour la création du modèle.
score_syntax	string	Syntaxe de script R pour l'évaluation du modèle.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.
convert_datetime	indicateur	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.
convert_missing	indicateur	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en valeur R NA .

Tableau 118. Propriétés de `buildr` (suite)

Propriétés de <code>buildr</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>output_html</code>	<i>indicateur</i>	Option permettant d'afficher les graphiques sur un onglet du nugget de modèle R.
<code>output_text</code>	<i>indicateur</i>	Option permettant d'écrire la sortie texte de console R sur un onglet du nugget de modèle R.

## Propriétés de `c50node`



Le noeud C5.0 crée un arbre de décisions ou un ensemble de règles. Le fonctionnement de ce modèle repose sur un découpage de l'échantillon basé sur le champ qui fournit le gain d'informations le plus important à chaque niveau. Le champ cible doit être catégoriel. Les divisions multiples en plus de deux sous-groupes sont autorisées.

### Exemple

```
node = stream.create("c50", "My node")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "C5_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("output_type", "DecisionTree")
node.setPropertyValue("use_xval", True)
node.setPropertyValue("xval_num_folds", 3)
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("favor", "Generality")
node.setPropertyValue("min_child_records", 3)
# "Costs" tab
node.setPropertyValue("use_costs", True)
node.setPropertyValue("costs", [{"drugA", "drugX", 2}])
```

Tableau 119. Propriétés de `c50node`

Propriétés de <code>c50node</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>target</code>	<i>champ</i>	Les modèles C50 utilisent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ poids peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page <a href="#">223</a> .
<code>output_type</code>	DecisionTree RuleSet	
<code>group_symbolics</code>	<i>indicateur</i>	
<code>use_boost</code>	<i>indicateur</i>	
<code>boost_num_trials</code>	<i>nombre</i>	
<code>use_xval</code>	<i>indicateur</i>	
<code>xval_num_folds</code>	<i>nombre</i>	

Tableau 119. Propriétés de c50node (suite)

Propriétés de c50node	Valeurs	Description de la propriété
mode	Simple Expert	
favor	Accuracy Generality	Privilégiez l'exactitude ou la généralité.
expected_noise	<i>nombre</i>	
min_child_records	<i>nombre</i>	
pruning_severity	<i>nombre</i>	
use_costs	<i>indicateur</i>	
costs	<i>structurée</i>	Il s'agit d'une propriété structurée.
use_winning	<i>indicateur</i>	
use_global_pruning	<i>indicateur</i>	Activé (True(vrai)) par défaut.
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## Propriétés de carmanode



Le modèle CARMA extrait un ensemble de règles des données sans que vous ayez à définir les champs d'entrée ou les champs cible. Contrairement à Apriori, le noeud CARMA offre des paramètres de génération pour le support des règles (visant l'antécédent et le conséquent) plutôt que le seul antécédent. Cela signifie que les règles générées peuvent être utilisées dans un grand nombre d'applications, par exemple, pour rechercher une liste des produits ou des services (antécédents) dont la conséquence correspond à l'élément que vous souhaitez promouvoir à l'occasion de cette période de congés.

### Exemple

```
node = stream.create("carma", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("use_transactional_data", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Drug"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "age_bp_drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 10.0)
```

```

node.setPropertyValue("min_conf", 30.0)
node.setPropertyValue("max_size", 5)
# Expert Options
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 300)
node.setPropertyValue("vary_support", True)
node.setPropertyValue("estimated_transactions", 30)
node.setPropertyValue("rules_without_antecedents", True)

```

Tableau 120. Propriétés de carmanode

Propriétés de carmanode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles CARMA utilisent une liste de champs d'entrée, mais pas de cible. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
id_field	champ	Champ utilisé en tant que champ d'ID pour la création du modèle.
contiguous	indicateur	Permet d'indiquer si les ID du champ ID sont contigus.
use_transactional_data	indicateur	
content_field	champ	
min_supp	nombre (pourcentage)	Est lié à la prise en charge de la règle plutôt qu'à celle des antécédents. La valeur par défaut est 20 %.
min_conf	nombre (pourcentage)	La valeur par défaut est 20 %.
max_size	nombre	La valeur par défaut est 10.
mode	Simple Expert	La valeur par défaut est Simple.
exclude_multiple	indicateur	Exclut les règles comportant plusieurs conséquences. La valeur par défaut est False.
use_pruning	indicateur	La valeur par défaut est False.
pruning_value	nombre	La valeur par défaut est 500.
vary_support	indicateur	
estimated_transactions	entier	
rules_without_antecedents	indicateur	

## propriétés de cartnode



Le noeud Arbre Classification et Regression (C&RT) génère un arbre de décisions qui vous permet de prévoir ou de classifier les observations futures. La méthode utilise la technique de partition récursive afin de diviser les données d'apprentissage en segments en réduisant l'index d'impureté à chaque étape, un noeud de l'arbre étant considéré comme "pur" si 100 % de ses observations appartiennent à une catégorie spécifique du champ cible. Les champs cible et les champs d'entrée peuvent être des champs d'intervalle numériques ou des champs catégoriels numériques (nominal, ordinal ou drapeaux). Toutes les séparations sont binaires (deux sous-groupes uniquement).

### Exemple

```
node = stream.createAt("cart", "My node", 200, 100)
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "BP", "Cholesterol"])
# "Build Options" tab, "Objective" panel
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", """Grow Node Index 0 Children 1 2
Grow Node Index 2 Children 3 4""")
# "Build Options" tab, "Basics" panel
node.setPropertyValue("prune_tree", False)
node.setPropertyValue("use_std_err_rule", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3.0)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 7)
# "Build Options" tab, "Stopping Rules" panel
node.setPropertyValue("use_percentage", True)
node.setPropertyValue("min_parent_records_pc", 5)
node.setPropertyValue("min_child_records_pc", 3)
# "Build Options" tab, "Advanced" panel
node.setPropertyValue("min_impurity", 0.0003)
node.setPropertyValue("impurity_measure", "Twoing")
# "Model Options" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Cart_Drug")
```

Tableau 121. propriétés de cartnode

Propriétés de cartnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles d'arbre C&R requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
continue_training_existsing_model	indicateur	

Tableau 121. propriétés de cartnode (suite)

Propriétés de cartnode	Valeurs	Description de la propriété
objective	Standard Boosting Bagging psm	psm est destinée aux jeux de données très volumineux et nécessite une connexion à un serveur.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	<i>indicateur</i>	
tree_directives	<i>string</i>	Définissez les directives de développement de l'arbre. Vous pouvez placer les directives entre guillemets triples pour ne pas tenir compte des caractères d'insertion de ligne ou des guillemets doubles. Notez que les directives sont parfois très sensibles aux modifications, même mineures, apportées aux données ou aux options de modélisation. Elles peuvent ne pas s'étendre aux autres jeux de données.
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	<i>entier</i>	Profondeur maximale de l'arbre, de 0 à 1000. Utilisé uniquement si use_max_depth = Custom.
prune_tree	<i>indicateur</i>	Elagage de l'arbre pour éviter le surajustement.
use_std_err	<i>indicateur</i>	Utiliser la différence maximale pour le risque (dans Erreurs standard).
std_err_multiplier	<i>nombre</i>	Différence maximale.
max_surrogates	<i>nombre</i>	Nombre maximal de substitutions.
use_percentage	<i>indicateur</i>	
min_parent_records_pc	<i>nombre</i>	
min_child_records_pc	<i>nombre</i>	
min_parent_records_abs	<i>nombre</i>	
min_child_records_abs	<i>nombre</i>	
use_costs	<i>indicateur</i>	
costs	<i>structurée</i>	Propriétés structurées.

Tableau 121. propriétés de cartnode (suite)

Propriétés de cartnode	Valeurs	Description de la propriété
priors	Data Equal Custom	
custom_priors	<i>structurée</i>	Propriétés structurées.
adjust_priors	<i>indicateur</i>	
trials	<i>nombre</i>	Nombre des modèles de composant pour le boosting ou le bagging.
set_ensemble_method	Voting HighestProbability HighestMeanProbability	Règles de combinaison par défaut pour les cibles catégorielles.
range_ensemble_method	Mean Median	Règles de combinaison par défaut pour les cibles continues.
large_boost	<i>indicateur</i>	Appliquer le boosting aux jeux de données très volumineux.
min_impurity	<i>nombre</i>	
impurity_measure	Gini Twoing Ordered	
train_pct	<i>nombre</i>	Ensemble de prévention de surajustement.
set_random_seed	<i>indicateur</i>	Dupliquer l'option des résultats.
seed	<i>nombre</i>	
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## propriétés de chaidnode



Le noeud CHAID génère des arbres de décisions à l'aide des statistiques du khi-deux pour identifier les séparations optimales. Contrairement aux noeuds Arbre C&RT et QUEST, CHAID peut générer des arbres non binaires, ce qui implique que certaines divisions possèdent plusieurs branches. Les champs cibles et les champs d'entrée peuvent être d'intervalle numérique (continu) ou catégoriques. La méthode Exhaustive CHAID est une modification de CHAID qui examine plus en détail toutes les séparations possibles, mais dont les calculs sont plus longs.

### Exemple

```

filenode = stream.createAt("variablefile", "My node", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("chaid", "My node", 200, 100)
stream.link(filenode, node)

node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "CHAID")
node.setPropertyValue("method", "Chaid")
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("tree_directives", "Test")
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("merge_alpha", 0.04)
node.setPropertyValue("chi_square", "Pearson")
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("epsilon", 0.003)
node.setPropertyValue("max_iterations", 75)
node.setPropertyValue("split_merged_categories", True)
node.setPropertyValue("bonferroni_adjustment", True)

```

Tableau 122. propriétés de chaidnode

Propriétés de chaidnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles CHAID requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
continue_training_existing_model	indicateur	
objective	Standard Boosting Bagging psm	psm est destinée aux jeux de données très volumineux et nécessite une connexion à un serveur.

Tableau 122. propriétés de chaidnode (suite)

Propriétés de chaidnode	Valeurs	Description de la propriété
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	<i>indicateur</i>	
tree_directives	<i>string</i>	
method	Chaid ExhaustiveChaid	
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	<i>entier</i>	Profondeur maximale de l'arbre, de 0 à 1000. Utilisé uniquement si use_max_depth = Custom.
use_percentage	<i>indicateur</i>	
min_parent_records_pc	<i>nombre</i>	
min_child_records_pc	<i>nombre</i>	
min_parent_records_abs	<i>nombre</i>	
min_child_records_abs	<i>nombre</i>	
use_costs	<i>indicateur</i>	
costs	<i>structurée</i>	Propriétés structurées.
trails	<i>nombre</i>	Nombre des modèles de composant pour le boosting ou le bagging.
set_ensemble_method	Voting HighestProbability HighestMeanProbability	Règles de combinaison par défaut pour les cibles catégorielles.
range_ensemble_method	Mean Median	Règles de combinaison par défaut pour les cibles continues.
large_boost	<i>indicateur</i>	Appliquer le boosting aux jeux de données très volumineux.
split_alpha	<i>nombre</i>	Niveau de signification pour la division.
merge_alpha	<i>nombre</i>	Niveau de signification pour la fusion.
bonferroni_adjustment	<i>indicateur</i>	Ajuster les valeurs de signification à l'aide de la méthode Bonferroni.
split_merged_categories	<i>indicateur</i>	Autoriser une nouvelle division des catégories fusionnées.

Tableau 122. propriétés de chaidnode (suite)

Propriétés de chaidnode	Valeurs	Description de la propriété
chi_square	Pearson LR	Méthode utilisée pour calculer les statistiques du khi-carré : Pearson ou Likelihood Ratio
epsilon	<i>nombre</i>	Modification minimale dans les prévisions de fréquence de cellule..
max_iterations	<i>nombre</i>	Itérations maximales pour convergence.
set_random_seed	<i>entier</i>	
seed	<i>nombre</i>	
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	
maximum_number_of_models	<i>entier</i>	

## propriétés de coxregnode



Le noeud de régression de Cox vous permet de créer un modèle de survie pour les données de durée jusqu'à l'événement en présence d'enregistrements censurés. Le modèle produit une fonction de survie qui prédit la probabilité que l'événement d'intérêt ait eu lieu à un instant  $t$  pour des valeurs données des variables d'entrée.

### Exemple

```
node = stream.create("coxreg", "My node")
node.setPropertyValue("survival_time", "tenure")
node.setPropertyValue("method", "BackwardsStepwise")
# Expert tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("removal_criterion", "Conditional")
node.setPropertyValue("survival", True)
```

Tableau 123. propriétés de coxregnode

Propriétés de coxregnode	Valeurs	Description de la propriété
survival_time	<i>champ</i>	Les modèles de régression de Cox requièrent un champ unique contenant les durées de survie.

Tableau 123. propriétés de coxregnode (suite)

Propriétés de coxregnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles de régression de Cox requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
method	Enter Stepwise BackwardsStepwise	
groups	champ	
model_type	MainEffects Custom	
custom_terms	["BP*Sex" "BP*Age"]	
mode	Expert Simple	
max_iterations	nombre	
p_converge	1.0E-4 1.0E-5 1.0E-6 1.0E-7 1.0E-8 0	
p_converge	1.0E-4 1.0E-5 1.0E-6 1.0E-7 1.0E-8 0	

Tableau 123. propriétés de coxregnode (suite)

Propriétés de coxregnode	Valeurs	Description de la propriété
l_converge	1.0E-1 1.0E-2 1.0E-3 1.0E-4 1.0E-5 0	
removal_criterion	LR Wald Conditional	
probability_entry	<i>nombre</i>	
probability_removal	<i>nombre</i>	
output_display	EachStep LastStep	
ci_enable	<i>indicateur</i>	
ci_value	90 95 99	
correlation	<i>indicateur</i>	
display_baseline	<i>indicateur</i>	
survival	<i>indicateur</i>	
hazard	<i>indicateur</i>	
log_minus_log	<i>indicateur</i>	
one_minus_survival	<i>indicateur</i>	
separate_line	<i>champ</i>	
value	<i>nombre</i> ou <i>chaîne</i>	Si aucune valeur n'est spécifiée pour un champ, l'option par défaut, « Moyenne » sera utilisée pour ce champ.

## Propriétés de decisionlistnode



Le noeud Liste de décision identifie les sous-groupes, ou les segments, qui présentent une probabilité plus élevée ou plus faible d'un résultat binaire donné par rapport à la population globale. Vous pouvez, par exemple, rechercher les clients qui ont une faible probabilité d'attrition ou ceux qui ont une plus forte probabilité de répondre favorablement à une campagne. Vous pouvez incorporer vos connaissances métier dans le modèle en ajoutant vos propres segments personnalisés et en prévisualisant des modèles alternatifs côte à côte de façon à comparer les résultats. Les modèles Liste de décision se composent d'une liste de règles dans laquelle chaque règle présente une condition et un résultat. Les règles sont appliquées dans l'ordre et la première règle correspondante détermine le résultat.

### Exemple

```
node = stream.create("decisionlist", "My node")
node.setPropertyValue("search_direction", "Down")
node.setPropertyValue("target_value", 1)
node.setPropertyValue("max_rules", 4)
node.setPropertyValue("min_group_size_pct", 15)
```

Tableau 124. Propriétés de decisionlistnode

Propriétés de decisionlistnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles Liste de décision utilisent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
model_output_type	Model InteractiveBuilder	
search_direction	Up Down	Est lié à la recherche de segments ; où Up est l'équivalent de Forte probabilité et Down est l'équivalent de Faible probabilité.
target_value	string	Si cette propriété n'est pas définie, la valeur True (vrai) est sélectionnée pour les champs indicateurs.
max_rules	entier	Nombre maximal de segments, sauf le reste.
min_group_size	entier	Taille minimale de segment.
min_group_size_pct	nombre	Taille minimale de segment, en pourcentage.

Tableau 124. Propriétés de decisionlistnode (suite)

Propriétés de decisionlistnode	Valeurs	Description de la propriété
confidence_level	<i>nombre</i>	Seuil minimal dont dispose un champ d'entrée pour améliorer (augmenter) la probabilité d'une réponse, pour que son ajout à une définition de segment soit utile.
max_segments_per_rule	<i>entier</i>	
mode	Simple Expert	
bin_method	EqualWidth EqualCount	
bin_count	<i>nombre</i>	
max_models_per_cycle	<i>entier</i>	Largeur de recherche des listes.
max_rules_per_cycle	<i>entier</i>	Largeur de recherche des règles de segment.
segment_growth	<i>nombre</i>	
include_missing	<i>indicateur</i>	
final_results_only	<i>indicateur</i>	
reuse_fields	<i>indicateur</i>	Permet aux attributs (champs d'entrée qui apparaissent dans les règles) d'être réutilisés.
max_alternatives	<i>entier</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## Propriétés de discriminantnode



L'analyse discriminante fait des hypothèses plus rigoureuses que la régression logistique, mais peut constituer une alternative valable ou un complément à une analyse de régression logistique lorsque ces hypothèses sont remplies.

Exemple

```
node = stream.create("discriminant", "My node")
node.setPropertyValue("target", "custcat")
```

```
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
```

Tableau 125. Propriétés de discriminantnode

Propriétés de discriminantnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles Discriminant requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
method	Enter Stepwise	
mode	Simple Expert	
prior_probabilities	AllEqual ComputeFromSizes	
covariance_matrix	WithinGroups SeparateGroups	
means	indicateur	Options Statistiques dans la boîte de dialogue Sortie avancée.
univariate_anovas	indicateur	
box_m	indicateur	
within_group_covariance	indicateur	
within_groups_correlation	indicateur	
separate_groups_covariance	indicateur	
total_covariance	indicateur	
fishers	indicateur	
unstandardized	indicateur	
casewise_results	indicateur	Options Classification dans la boîte de dialogue Sortie avancée.
limit_to_first	nombre	La valeur par défaut est 10.
summary_table	indicateur	
leave_one_classification	indicateur	
combined_groups	indicateur	

Tableau 125. Propriétés de discriminantnode (suite)

Propriétés de discriminantnode	Valeurs	Description de la propriété
separate_groups_covariance	<i>indicateur</i>	Option Matrices, <b>Covariance par groupes distincts</b>
territorial_map	<i>indicateur</i>	
combined_groups	<i>indicateur</i>	Option Tracé <b>Groupes regroupés.</b>
separate_groups	<i>indicateur</i>	Option Tracé <b>Groupes distincts</b>
summary_of_steps	<i>indicateur</i>	
F_pairwise	<i>indicateur</i>	
stepwise_method	WilksLambda UnexplainedVariance MahalanobisDistance SmallestF RaosV	
V_to_enter	<i>nombre</i>	
criteria	UseValue UseProbability	
F_value_entry	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 3,84.
F_value_removal	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 2,71.
probability_entry	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 0.05.
probability_removal	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 0.10.
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## Propriétés de extensionmodelnode



Avec le noeud Modèle d'extension, vous pouvez exécuter des scripts R ou Python for Spark pour la génération et l'évaluation des résultats.

### Exemple Python for Spark

```
##### script example for Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_build", "extension_build")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

build_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime
from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint
from pyspark.mllib.linalg import DenseVector
from pyspark.mllib.tree import DecisionTree

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
schema = df.dtypes[:]

target = "Drug"
predictors = ["Age", "BP", "Sex", "Cholesterol", "Na", "K"]

def metaMap(row, schema):
    col = 0
    meta = []
    for (cname, ctype) in schema:
        if ctype == 'string':
            meta.append(set([row[col]]))
        else:
            meta.append((row[col], row[col]))
        col += 1
    return meta

def metaReduce(meta1, meta2, schema):
    col = 0
    meta = []
    for (cname, ctype) in schema:
        if ctype == 'string':
            meta.append(meta1[col].union(meta2[col]))
        else:
            meta.append((min(meta1[col][0], meta2[col][0]), max(meta1[col][1], meta2[col][1])))
        col += 1
    return meta

metadata = df.rdd.map(lambda row: metaMap(row, schema)).reduce(lambda x, y: metaReduce(x, y, schema))

def setToList(v):
    if isinstance(v, set):
        return list(v)
    return v

metadata = map(lambda x: setToList(x), metadata)
print metadata

lookup = {}
for i in range(0, len(schema)):
    lookup[schema[i][0]] = i

def row2LabeledPoint(dm, lookup, target, predictors, row):
    target_index = lookup[target]
    tval = dm[target_index].index(row[target_index])
    pvals = []
    for predictor in predictors:
        predictor_index = lookup[predictor]
        if isinstance(dm[predictor_index], list):
            pval = dm[predictor_index].index(row[predictor_index])
        else:
```

```

        pval = row[predictor_index]
        pvals.append(pval)
    return LabeledPoint(tval,DenseVector(pvals))

# count number of target classes
predictorClassCount = len(metadata[lookup[target]])

# define function to extract categorical predictor information from datamodel
def getCategoricalFeatureInfo(dm,lookup,predictors):
    info = {}
    for i in range(0,len(predictors)):
        predictor = predictors[i]
        predictor_index = lookup[predictor]
        if isinstance(dm[predictor_index],list):
            info[i] = len(dm[predictor_index])
    return info

# convert dataframe to an RDD containing LabeledPoint
lps = df.rdd.map(lambda row: row2LabeledPoint(metadata,lookup,target,predictors,row))

treeModel = DecisionTree.trainClassifier(
    lps,
    numClasses=predictorClassCount,
    categoricalFeaturesInfo=getCategoricalFeatureInfo(metadata, lookup, predictors),
    impurity='gini',
    maxDepth=5,
    maxBins=100)

_outputPath = cxt.createTemporaryFolder()
treeModel.save(cxt.getSparkContext(), _outputPath)
cxt.setModelContentFromPath("TreeModel", _outputPath)
cxt.setModelContentFromString("model.dm", json.dumps(metadata), mimeType="application/json")\
    .setModelContentFromString("model.structure",treeModel.toDebugString())

"""

node.setPropertyValue("python_build_syntax", build_script)

```

## Exemple R

```

#### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_build_syntax", """modelerModel <-
lm(modelerData$Na-modelerData$K,modelerData)
modelerDataModel
modelerModel
""")

```

Tableau 126. Propriétés de extensionmodelnode

Propriétés extensionmodelnode	Valeurs	Description de la propriété
syntax_type	<i>T</i> <i>Python</i>	Indiquez le script à exécuter : R ou Python (R est la valeur par défaut).
r_build_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage R pour la génération du modèle.
r_score_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage R pour l'évaluation du modèle.
python_build_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python pour la génération du modèle.
python_score_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python pour l'évaluation du modèle.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.

Tableau 126. Propriétés de extensionmodelnode (suite)

Propriétés extensionmodelnode	Valeurs	Description de la propriété
convert_missing	indicateur	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en valeur R NA .
convert_datetime	indicateur	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.
output_html	indicateur	Option permettant d'afficher les graphiques sur un onglet du nugget de modèle R.
output_text	indicateur	Option permettant d'écrire la sortie texte de console R sur un onglet du nugget de modèle R.

## propriétés de factornode



Le noeud ACP/Analyse factorielle propose des techniques de factorisation puissantes qui vous permettent de réduire la complexité de vos données. L'analyse en composantes principales (ACP) recherche les combinaisons linéaires des champs d'entrée qui permettent de capturer au mieux la variance dans l'ensemble de champs, où les composantes sont orthogonales (perpendiculaires) les unes par rapport aux autres. L'analyse factorielle a pour but d'identifier les facteurs sous-jacents qui expliquent la tendance des corrélations dans un ensemble de champs observés. Quelle que soit l'approche choisie, le but consiste à trouver un nombre limité de champs dérivés récapitulant les informations contenues dans l'ensemble de champs d'origine.

### Exemple

```
node = stream.create("factor", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Na", "K"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Factor_Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("method", "GLS")
# Expert options
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", True)
node.setPropertyValue("matrix", "Covariance")
node.setPropertyValue("max_iterations", 30)
node.setPropertyValue("extract_factors", "ByFactors")
node.setPropertyValue("min_eigenvalue", 3.0)
node.setPropertyValue("max_factor", 7)
node.setPropertyValue("sort_values", True)
node.setPropertyValue("hide_values", True)
node.setPropertyValue("hide_below", 0.7)
# "Rotation" section
```

```
node.setPropertyValue("rotation", "DirectOblimin")
node.setPropertyValue("delta", 0.3)
node.setPropertyValue("kappa", 7.0)
```

Tableau 127. propriétés de factornode

Propriétés de factornode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles APC/Facteur utilisent une liste de champs d'entrée, mais pas de cible. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
method	PC ULS GLS ML PAF Alpha Image	
mode	Simple Expert	
max_iterations	<i>nombre</i>	
complete_records	<i>indicateur</i>	
matrix	Correlation Covariance	
extract_factors	ByEigenvalues ByFactors	
min_eigenvalue	<i>nombre</i>	
max_factor	<i>nombre</i>	

Tableau 127. propriétés de factornode (suite)

Propriétés de factornode	Valeurs	Description de la propriété
rotation	None Varimax DirectOblimin Equamax Quartimax Promax	
delta	<i>nombre</i>	Si vous sélectionnez DirectOblimin comme type de données de rotation, vous pouvez indiquer une valeur de delta.  Si vous ne le faites pas, la valeur par défaut pour delta est utilisée.
kappa	<i>nombre</i>	Si vous sélectionnez Promax comme type de données de rotation, vous pouvez indiquer une valeur de kappa.  Si vous ne le faites pas, la valeur par défaut pour kappa est utilisée.
sort_values	<i>indicateur</i>	
hide_values	<i>indicateur</i>	
hide_below	<i>nombre</i>	

## propriétés de featureselectionnode



Le noeud Sélection de fonction filtre les champs d'entrée en vue de leur suppression, en fonction d'un ensemble de critères donné (tel que le pourcentage de valeurs manquantes) ; il classe ensuite les entrées restantes selon leur importance par rapport à la cible indiquée. Si l'on prend, par exemple, un de l'ensemble de données comportant des centaines d'entrées potentielles, quelles sont celles susceptibles d'être les plus utiles dans la modélisation des résultats de patients ?

### Exemple

```
node = stream.create("featureselection", "My node")
node.setPropertyValue("screen_single_category", True)
node.setPropertyValue("max_single_category", 95)
node.setPropertyValue("screen_missing_values", True)
node.setPropertyValue("max_missing_values", 80)
node.setPropertyValue("criteria", "Likelihood")
node.setPropertyValue("unimportant_below", 0.8)
node.setPropertyValue("important_above", 0.9)
node.setPropertyValue("important_label", "Check Me Out!")
```

```
node.setPropertyValue("selection_mode", "TopN")
node.setPropertyValue("top_n", 15)
```

Pour un exemple plus détaillé de création et d'application d'un modèle Sélection de fonction, voir «Exemple de script autonome : Génération d'un modèle Sélection de fonction», à la page 5.

*Tableau 128. propriétés de featureselectionnode*

<b>Propriétés featureselectionnode</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Description de la propriété</b>
target	<i>champ</i>	Les modèles Sélection de fonction classent les prédicteurs par rapport à la cible spécifiée. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
screen_single_category	<i>indicateur</i>	Si cette propriété est définie sur True (vrai), elle filtre les champs qui comportent, par rapport au nombre total d'enregistrements, trop d'enregistrements relatifs à une même catégorie.
max_single_category	<i>nombre</i>	Indique le seuil utilisé quand la propriété screen_single_category est définie sur True (vrai).
screen_missing_values	<i>indicateur</i>	Si cette propriété est définie sur True (vrai), elle filtre les champs qui comportent un nombre trop important de valeurs manquantes, exprimé en pourcentage du nombre total d'enregistrements.
max_missing_values	<i>nombre</i>	
screen_num_categories	<i>indicateur</i>	Si cette propriété est définie sur True (vrai), elle filtre les champs comportant trop de catégories par rapport au nombre total d'enregistrements.
max_num_categories	<i>nombre</i>	
screen_std_dev	<i>indicateur</i>	Si cette propriété est définie sur True (vrai), elle filtre les champs dont l'écart type est inférieur ou égal à la valeur minimale indiquée.
min_std_dev	<i>nombre</i>	
screen_coef_of_var	<i>indicateur</i>	Si cette propriété est définie sur True (vrai), elle filtre les champs dont le coefficient de la variance est inférieur ou égal à la valeur minimale spécifiée.
min_coef_of_var	<i>nombre</i>	

Tableau 128. propriétés de featureselectionnode (suite)

Propriétés featureselectionnode	Valeurs	Description de la propriété
criteria	Pearson Likelihood CramersV Lambda	Lors du classement des prédicteurs indépendants par rapport à une cible catégorielle, indique la mesure sur laquelle est basée la valeur d'importance.
unimportant_below	<i>nombre</i>	Indique les valeurs $p$ du seuil, utilisées pour classer les variables comme étant importantes, marginales ou non significatives. Accepte des valeurs de 0,0 à 1,0.
important_above	<i>nombre</i>	Accepte des valeurs de 0,0 à 1,0.
unimportant_label	<i>string</i>	Indique le libellé du classement non significatif.
marginal_label	<i>string</i>	
important_label	<i>string</i>	
selection_mode	ImportanceLevel ImportanceValue TopN	
select_important	<i>indicateur</i>	Quand la propriété selection_mode est définie sur ImportanceLevel, indique si les champs importants doivent être sélectionnés.
select_marginal	<i>indicateur</i>	Quand la propriété selection_mode est définie sur ImportanceLevel, indique si les champs marginaux doivent être sélectionnés.
select_unimportant	<i>indicateur</i>	Quand la propriété selection_mode est définie sur ImportanceLevel, indique si les champs non significatifs doivent être sélectionnés.
importance_value	<i>nombre</i>	Quand la propriété selection_mode est définie sur ImportanceValue, indique la valeur de césure à utiliser. Accepte des valeurs de 0 à 100.

Tableau 128. propriétés de *featureselectionnode* (suite)

Propriétés <i>featureselectionnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
top_n	entier	Quand la propriété <i>selection_mode</i> est définie sur TopN, indique la valeur de césure à utiliser. Accepte des valeurs de 0 à 1000.

## propriétés de *genlinnode*



La procédure Modèles linéaires généralisés développe le modèle linéaire général de sorte que la variable dépendante soit linéairement reliée aux facteurs et covariables via une fonction de lien précise. En outre, le modèle permet à la variable dépendante de suivre une distribution non normale. Il couvre la fonctionnalité d'un grand nombre de modèles statistiques, y compris la régression linéaire, la régression logistique, les modèles loglinear pour les données de comptage et les modèles de survie censurés par intervalles.

### Exemple

```
node = stream.create("genlin", "My node")
node.setPropertyValue("model_type", "MainAndAllTwoWayEffects")
node.setPropertyValue("offset_type", "Variable")
node.setPropertyValue("offset_field", "Claimant")
```

Tableau 129. propriétés de *genlinnode*

Propriétés de <i>genlinnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles linéaires généralisés requièrent un seul champ cible, qui doit être un champ nominal ou indicateur, et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ poids peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
use_weight	indicateur	
weight_field	champ	Le champ peut uniquement être de type continu.
target_represents_trials	indicateur	
trials_type	Variable FixedValue	
trials_field	champ	Le champ est de type Continu, Indicateur ou Ordinal.
trials_number	nombre	La valeur par défaut est 10.

Tableau 129. propriétés de genlinnode (suite)

Propriétés de genlinnode	Valeurs	Description de la propriété
model_type	MainEffects MainAndAllTwoWayEffects	
offset_type	Variable FixedValue	
offset_field	champ	Le champ peut uniquement être de type continu.
offset_value	nombre	Doit être un nombre réel.
base_category	Last First	
include_intercept	indicateur	
mode	Simple Expert	
distribution	BINOMIAL GAMMA IGAUSS NEGBIN NORMAL POISSON TWEEDIE MULTINOMIAL	IGAUSS: Gaussienne inverse. NEGBIN : Binomiale négative.
negbin_para_type	Specify Estimate	
negbin_parameter	nombre	La valeur par défaut est 1. Doit contenir un nombre réel non négatif.
tweedie_parameter	nombre	

Tableau 129. propriétés de genlinnode (suite)

Propriétés de genlinnode	Valeurs	Description de la propriété
link_function	IDENTITY CLOGLOG LOG LOGC LOGIT NEGBIN NLOGLOG ODDSPOWER PROBIT POWER CUMCAUCHIT CUMCLOGLOG CUMLOGIT CUMNLOGLOG CUMPROBIT	CLOGLOG : Log-log complémentaire. LOGC : complément log. NEGBIN : Binomiale négative. NLOGLOG : Log-log négatif. CUMCAUCHIT : Cauchit cumulé. CUMCLOGLOG : Log-log complémentaire cumulé. CUMLOGIT : Logit cumulé. CUMNLOGLOG : Log-log négatif cumulé. CUMPROBIT : Probit cumulé.
power	<i>nombre</i>	La valeur doit être un nombre réel autre que zéro.
method	Hybrid Fisher NewtonRaphson	
max_fisher_iterations	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 1 ; seuls les entiers positifs sont autorisés.
scale_method	MaxLikelihoodEstimate Deviance PearsonChiSquare FixedValue	

Tableau 129. propriétés de `genlnode` (suite)

Propriétés de <code>genlnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>scale_value</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 1 ; elle doit être supérieure à 0.
<code>covariance_matrix</code>	ModelEstimator RobustEstimator	
<code>max_iterations</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 100 ; entiers non négatifs uniquement.
<code>max_step_halving</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 5 ; entiers positifs uniquement.
<code>check_separation</code>	<i>indicateur</i>	
<code>start_iteration</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 20 ; seuls les entiers positifs sont autorisés.
<code>estimates_change</code>	<i>indicateur</i>	
<code>estimates_change_min</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 1E-006 ; seuls les nombres positifs sont autorisés.
<code>estimates_change_type</code>	Absolute Relative	
<code>loglikelihood_change</code>	<i>indicateur</i>	
<code>loglikelihood_change_min</code>	<i>nombre</i>	Seuls les nombres positifs sont autorisés.
<code>loglikelihood_change_type</code>	Absolute Relative	
<code>hessian_convergence</code>	<i>indicateur</i>	
<code>hessian_convergence_min</code>	<i>nombre</i>	Seuls les nombres positifs sont autorisés.
<code>hessian_convergence_type</code>	Absolute Relative	
<code>case_summary</code>	<i>indicateur</i>	
<code>contrast_matrices</code>	<i>indicateur</i>	
<code>descriptive_statistics</code>	<i>indicateur</i>	
<code>estimable_functions</code>	<i>indicateur</i>	
<code>model_info</code>	<i>indicateur</i>	
<code>iteration_history</code>	<i>indicateur</i>	
<code>goodness_of_fit</code>	<i>indicateur</i>	
<code>print_interval</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 1 ; il doit s'agir d'un entier positif.

Tableau 129. propriétés de genlinnode (suite)

Propriétés de genlinnode	Valeurs	Description de la propriété
model_summary	indicateur	
lagrange_multiplieur	indicateur	
parameter_estimates	indicateur	
include_exponential	indicateur	
covariance_estimates	indicateur	
correlation_estimates	indicateur	
analysis_type	TypeI TypeIII TypeIAndTypeIII	
statistics	Wald LR	
citype	Wald Profile	
tolerancelevel	nombre	La valeur par défaut est 0,0001.
confidence_interval	nombre	La valeur par défaut est 95.
loglikelihood_function	Full Kernel	
singularity_tolerance	1E-007 1E-008 1E-009 1E-010 1E-011 1E-012	
value_order	Ascending Descending DataOrder	
calculate_variable_importance	indicateur	

Tableau 129. propriétés de `genlnode` (suite)

Propriétés de <code>genlnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>adjusted_propensity_partition</code>	Test Validation	

## propriétés `glmmnode`



Un modèle mixte linéaire généralisé (MMLG) élargit le modèle linéaire de sorte que la cible puisse avoir une distribution non normale, qu'elle soit liée linéairement aux facteurs et covariables via une fonction de lien spécifiée, et que les observations puissent être corrélées. Les modèles mixtes linéaires généralisés couvrent une large variété de modèles, depuis les modèles de régression linéaire simple aux modèles multi-niveaux complexes destinés aux données longitudinales non normales.

Tableau 130. propriétés `glmmnode`

Propriétés <code>glmmnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>residual_subject_spec</code>	<i>structurée</i>	La combinaison des valeurs des champs catégoriels spécifiés qui définissent de manière unique les sujets dans l'ensemble de données
<code>repeated_measures</code>	<i>structurée</i>	Champs à utiliser pour identifier les observations répétées.
<code>residual_group_spec</code>	<i>[field1 ... champN]</i>	Champs qui définissent les ensembles indépendants des paramètres de covariance d'effets répétés.
<code>residual_covariance_type</code>	Diagonal AR1 ARMA11 COMPOUND_SYMMETRY IDENTITY TOEPLITZ UNSTRUCTURED VARIANCE_COMPONENTS	Spécifie la structure de la covariance des résidus.

Tableau 130. propriétés glmmnode (suite)

Propriétés glmmnode	Valeurs	Description de la propriété
custom_target	<i>indicateur</i>	Indique s'il faut utiliser la cible définie dans le noeud en amont ( <i>false</i> ) ou la cible personnalisée spécifiée par <i>target_field</i> ( <i>true</i> ).
target_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser comme cible si <i>custom_target</i> a la valeur <i>true</i> .
use_trials	<i>indicateur</i>	Indique si un champ supplémentaire ou une valeur spécifiant le nombre d'essais doit être utilisé lorsque la réponse cible est un nombre d'événements se produisant dans un ensemble d'essais. La valeur par défaut est <i>false</i> (faux).
use_field_or_value	Field Value	Indique si un champ (par défaut) ou une valeur est utilisé pour spécifier le nombre d'essais.
trials_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser pour spécifier le nombre d'essais.
trials_value	<i>entier</i>	Valeur à utiliser pour spécifier le nombre d'essais. Si spécifiée, la valeur minimum est 1.
use_custom_target_reference	<i>indicateur</i>	Indique si la catégorie de référence personnalisée doit être utilisée pour une cible catégorielle. La valeur par défaut est <i>false</i> (faux).
target_reference_value	<i>string</i>	Catégorie de référence à utiliser si <i>use_custom_target_reference</i> a la valeur <i>true</i> .
dist_link_combination	Nominal Logit GammaLog BinomialLogit PoissonLog BinomialProbit NegbinLog BinomialLogC Custom	Modèles standard pour la distribution des valeurs de la cible. Choisissez Custom pour spécifier une distribution à partir de la liste fournie par <i>target_distribution</i> .

Tableau 130. propriétés glmmnode (suite)

Propriétés glmmnode	Valeurs	Description de la propriété
target_distribution	Normal Binomial Multinomial Gamma Inverse NegativeBinomial Poisson	Distribution des valeurs de la cible quand dist_link_combination a la valeur Custom.
link_function_type	Identity LogC Log CLOGLOG Logit NLOGLOG PROBIT POWER CAUCHIT	Fonction de lien permettant de relier la cible valeurs liées aux prédicteurs. Si target_distribution a la valeur Binomial, vous pouvez utiliser n'importe laquelle des fonctions de lien listées. Si target_distribution a la valeur Multinomial, vous pouvez utiliser CLOGLOG, CAUCHIT, LOGIT, NLOGLOG ou PROBIT. Si target_distribution a la valeur autre que Binomial ou Multinomial, vous pouvez utiliser IDENTITY, LOG ou POWER.
link_function_param	<i>nombre</i>	Valeur de paramètre de fonction de lien à utiliser. S'applique uniquement si normal_link_function ou link_function_type a la valeur POWER.
use_predefined_inputs	<i>indicateur</i>	Indique si les champs d'effet fixe doivent être ceux qui ont été définis en amont en tant que champs de saisie (true) ou ceux de fixed_effects_list (false). La valeur par défaut est false
fixed_effects_list	<i>structurée</i>	Si use_predefined_inputs est false, spécifie les champs d'entrée à utiliser comme champs d'effets fixes.
use_intercept	<i>indicateur</i>	Si true (par défaut), inclut la constante dans le modèle.

Tableau 130. propriétés glmmnode (suite)

Propriétés glmmnode	Valeurs	Description de la propriété
random_effects_list	<i>structurée</i>	Liste des champs à spécifier comme effets aléatoires.
regression_weight_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser comme champ de pondération d'analyse.
use_offset	None offset_value offset_field	Indique comment le décalage est spécifié. La valeur None signifie qu'aucun décalage n'est spécifié.
offset_value	<i>nombre</i>	Valeur à utiliser pour le décalage si use_offset est défini sur offset_value.
offset_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser pour la valeur de décalage si use_offset est défini sur offset_field.
target_category_order	Ascending Descending Data	Ordre de tri des cibles catégorielles. La valeur Data spécifie qu'il faut utiliser l'ordre de tri trouvé dans les données. La valeur par défaut est Ascending.
inputs_category_order	Ascending Descending Data	Ordre de tri pour les prédicteurs indépendants. La valeur Data spécifie qu'il faut utiliser l'ordre de tri trouvé dans les données. La valeur par défaut est Ascending.
max_iterations	<i>entier</i>	Nombre maximum d'itérations que l'algorithme effectuera. Un entier positif ; la valeur par défaut est 100.
confidence_level	<i>entier</i>	Niveau de confiance utilisé pour calculer les estimations d'intervalle des coefficients de modèle. Un entier positif ; le nombre maximum est 100, la valeur par défaut est 95.
degrees_of_freedom_method	Fixed Varied	Spécifie comment les degrés de liberté sont calculés pour le test de signification.
test_fixed_effects_coefficients	Model Robust	Méthode de calcul de la matrice de covariance des estimations de paramètre.
use_p_converge	<i>indicateur</i>	Option pour la convergence de paramètres.
p_converge	<i>nombre</i>	Vide ou valeur positive.

Tableau 130. propriétés glmnode (suite)

Propriétés glmnode	Valeurs	Description de la propriété
p_converge_type	Absolute Relative	
use_l_converge	indicateur	Option pour la convergence du log de vraisemblance.
l_converge	nombre	Vide ou valeur positive.
l_converge_type	Absolute Relative	
use_h_converge	indicateur	Option pour la convergence hessienne.
h_converge	nombre	Vide ou valeur positive.
h_converge_type	Absolute Relative	
max_fisher_steps	entier	
singularity_tolerance	nombre	
use_model_name	indicateur	Indique s'il faut spécifier un nom personnalisé pour le modèle (true) ou utiliser le nom généré par le système (false). La valeur par défaut est false.
model_name	string	Si use_model_name a la valeur true (vrai), indique le nom de modèle à utiliser.
confidence	onProbability onIncrease	Base de calcul de la valeur de confiance de scoring : probabilité prédite la plus élevée ou différence entre les probabilités prédites les plus élevées et les deuxièmes plus élevées.
score_category_probabilities	indicateur	Si true, produit des probabilités prédites pour les cibles catégorielles. La valeur par défaut est false.
max_categories	entier	Si score_category_probabilities a la valeur true, spécifie le nombre maximum de catégories à enregistrer.
score_propensity	indicateur	Si true, produit des scores de propension pour les champs cibles indicateurs qui indiquent la probabilité du résultat « true » pour le champ.
emeans	structure	Pour chaque champ catégoriel de la liste des effets fixes, spécifie s'il faut produire des moyennes marginales estimées.

Tableau 130. propriétés glmmnode (suite)

Propriétés glmmnode	Valeurs	Description de la propriété
covariance_list	structure	Pour chaque champ continu de la liste des effets fixes, spécifie s'il faut utiliser la moyenne ou une valeur personnalisée lors du calcul des moyennes marginales estimées.
mean_scale	Original Transformed	Spécifie s'il faut calculer les moyennes marginales estimées en fonction de l'échelle originale de la cible (par défaut) ou de la transformation de la fonction de lien.
comparison_adjustment_method	LSD SEQBONFERRONI SEQSIDAK	Méthode d'ajustement à utiliser lors des tests d'hypothèse avec contrastes multiples.

## propriétés gle



Un GLE élargit le modèle linéaire de sorte que la cible puisse avoir une distribution non normale, qu'elle soit liée linéairement aux facteurs et covariables via une fonction de lien spécifiée, et que les observations puissent être corrélées. Les modèles mixtes linéaires généralisés couvrent une large variété de modèles, depuis les modèles de régression linéaire simple aux modèles multi-niveaux complexes destinés aux données longitudinales non normales.

Tableau 131. propriétés gle

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
custom_target	indicateur	Indique s'il faut utiliser la cible définie dans le noeud en amont ( <i>false</i> ) ou la cible personnalisée spécifiée par <i>target_field</i> ( <i>true</i> ).
target_field	champ	Champ à utiliser comme cible si <i>custom_target</i> a la valeur <i>true</i> .
use_trials	indicateur	Indique si un champ supplémentaire ou une valeur spécifiant le nombre d'essais doit être utilisé lorsque la réponse cible est un nombre d'événements se produisant dans un ensemble d'essais. La valeur par défaut est <i>false</i> (faux).
use_trials_field_or_value	Field Value	Indique si un champ (par défaut) ou une valeur est utilisé pour spécifier le nombre d'essais.
trials_field	champ	Champ à utiliser pour spécifier le nombre d'essais.

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
trials_value	<i>entier</i>	Valeur à utiliser pour spécifier le nombre d'essais. Si spécifiée, la valeur minimum est 1.
use_custom_target_reference	<i>indicateur</i>	Indique si la catégorie de référence personnalisée doit être utilisée pour une cible catégorielle. La valeur par défaut est <i>false</i> (faux).
target_reference_value	<i>string</i>	Catégorie de référence à utiliser si <i>use_custom_target_reference</i> a la valeur <i>true</i> .
dist_link_combination	NormalIdentity GammaLog PoissonLog NegbinLog TweedieIdentity NominalLogit BinomialLogit BinomialProbit BinomialLogC CUSTOM	Modèles standard pour la distribution des valeurs de la cible.  Choisissez CUSTOM pour spécifier une distribution à partir de la liste fournie par <i>target_distribution</i> .
target_distribution	Normal Binomial Multinomial Gamma INVERSE_GAUSS NEG_BINOMIAL Poisson TWEEDIE UNKNOWN	Distribution des valeurs de la cible quand <i>dist_link_combination</i> a la valeur Custom.

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
link_function_type	UNKNOWN	Fonction de lien pour associer les valeurs cibles aux prédicteurs. Si target_distribution a la valeur Binomial, vous pouvez utiliser :
	IDENTITY	
	LOG	UNKNOWN
	LOGIT	IDENTITY
	PROBIT	LOG
	COMPL_LOG_LOG	LOGIT
	POWER	PROBIT
	LOG_COMPL	COMPL_LOG_LOG
	NEG_LOG_LOG	POWER
	ODDS_POWER	LOG_COMPL
	NEG_BINOMIAL	NEG_LOG_LOG
	GEN_LOGIT	ODDS_POWER
	CUMUL_LOGIT	Si target_distribution a la valeur NEG_BINOMIAL, vous pouvez utiliser :
	CUMUL_PROBIT	NEG_BINOMIAL.
	CUMUL_COMPL_LOG_LOG	Si target_distribution a la valeur UNKNOWN, vous pouvez utiliser :
	CUMUL_NEG_LOG_LOG	GEN_LOGIT
	CUMUL_CAUCHIT	CUMUL_LOGIT
	CUMUL_PROBIT	
	CUMUL_COMPL_LOG_LOG	
	CUMUL_NEG_LOG_LOG	
	CUMUL_CAUCHIT	

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
link_function_param	<i>nombre</i>	Valeur de paramètre Tweedie à utiliser. S'applique uniquement si normal_link_function ou link_function_type a la valeur POWER.
tweedie_param	<i>nombre</i>	Valeur de paramètre de fonction de lien à utiliser. S'applique uniquement si dist_link_combination est défini sur TweedieIdentity, ou si link_function_type est TWEEDIE.
use_predefined_inputs	<i>indicateur</i>	Indique si les champs d'effets de modèle doivent être ceux définis en amont comme champs d'entrée (true) ou ceux de fixed_effects_list (false).
model_effects_list	<i>structurée</i>	Si use_predefined_inputs est false, spécifie les champs d'entrée à utiliser comme champs d'effet de modèle.
use_intercept	<i>indicateur</i>	Si true (par défaut), inclut la constante dans le modèle.
regression_weight_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser comme champ de pondération d'analyse.
use_offset	None Value Variable	Indique comment le décalage est spécifié. La valeur None signifie qu'aucun décalage n'est spécifié.
offset_value	<i>nombre</i>	Valeur à utiliser pour le décalage si use_offset est défini sur offset_value.
offset_field	<i>champ</i>	Champ à utiliser pour la valeur de décalage si use_offset est défini sur offset_field.
target_category_order	Ascending Descending	Ordre de tri des cibles catégorielles. La valeur par défaut est Ascending (faux).
inputs_category_order	Ascending Descending	Ordre de tri pour les prédicteurs indépendants. La valeur par défaut est Ascending (faux).
max_iterations	<i>entier</i>	Nombre maximum d'itérations que l'algorithme effectuera. Un entier positif ; la valeur par défaut est 100.
confidence_level	<i>nombre</i>	Niveau de confiance utilisé pour calculer les estimations d'intervalle des coefficients de modèle. Un entier positif ; le nombre maximum est 100, la valeur par défaut est 95.

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
test_fixed_effects_coef fecients	Model Robust	Méthode de calcul de la matrice de covariance des estimations de paramètre.
detect_outliers	<i>indicateur</i>	Lorsque la valeur est true, l'algorithme détecte les valeurs extrêmes influentes de toutes les distributions, sauf la distribution multinomiale.
conduct_trend_analysis	<i>indicateur</i>	Lorsque la valeur est true, l'algorithme mène une analyse de tendance pour le nuage de points.
estimation_method	FISHER_SCORING NEWTON_RAPHSON HYBRID	Indiquez l'algorithme d'estimation du maximum de vraisemblance.
max_fisher_iterations	<i>entier</i>	Si vous utilisez la méthode FISHER_SCORING estimation_method, nombre maximum d'itérations. Minimum 0, maximum 20.
scale_parameter_method	MLE FIXED DEVIANCE PEARSON_CHISQUARE	Indiquez la méthode à utiliser pour l'estimation du paramètre d'échelle.
scale_value	<i>nombre</i>	Disponible uniquement si scale_parameter_method est défini sur Fixed.
negative_binomial_metho d	MLE FIXED	Indiquez la méthode à utiliser pour l'estimation du paramètre auxiliaire de la distribution binomiale négative.
negative_binomial_value	<i>nombre</i>	Disponible uniquement si negative_binomial_method est défini sur Fixed.
non_neg_least_squares	<i>indicateur</i>	Indiquez s'il convient de calculer les moindres carrés non négatifs. La valeur par défaut est false (faux).
use_p_converge	<i>indicateur</i>	Option pour la convergence de paramètres.
p_converge	<i>nombre</i>	Vide ou valeur positive.
p_converge_type	<i>indicateur</i>	True = Absolu, False = Relatif
use_l_converge	<i>indicateur</i>	Option pour la convergence du log de vraisemblance.
l_converge	<i>nombre</i>	Vide ou valeur positive.
l_converge_type	<i>indicateur</i>	True = Absolu, False = Relatif
use_h_converge	<i>indicateur</i>	Option pour la convergence hessienne.

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
h_converge	nombre	Vide ou valeur positive.
h_converge_type	indicateur	True = Absolu, False = Relatif
max_iterations	entier	Nombre maximum d'itérations que l'algorithme effectuera. Un entier positif ; la valeur par défaut est 100.
sing_tolerance	entier	
use_model_selection	indicateur	Active le seuil de paramètre et les contrôles de la méthode de sélection du modèle.
method	LASSO ELASTIC_NET FORWARD_STEPWISE RIDGE	Détermine la méthode de sélection du modèle ou, si vous utilisez Ridge, la méthode de régularisation utilisée.
detect_two_way_interactions	indicateur	Lorsque la valeur est True, le modèle détecte automatiquement les interactions bidirectionnelles entre les champs d'entrée.  Ce contrôle ne doit être activé que si le modèle a uniquement des effets principaux (c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas créé d'effets d'ordre supérieur) et si la méthode method sélectionnée est Pas à pas ascendante, Lasso ou Elastic Net.
automatic_penalty_params	indicateur	Disponible uniquement si la sélection de modèle method est Lasso ou Elastic Net.  Utilisez cette fonction pour entrer des paramètres de pénalité associés aux méthodes de sélection de variable Lasso ou Elastic Net.  Si la valeur est True, les valeurs par défaut sont utilisées. Si elle est False, les paramètres de pénalité sont des valeurs personnalisées activées qui peuvent être entrées.
lasso_penalty_param	nombre	Disponible uniquement si la sélection de modèle method est Lasso ou Elastic Net et si automatic_penalty_params est False. Indiquez la valeur de paramètre de pénalité de Lasso.
elastic_net_penalty_param1	nombre	Disponible uniquement si la sélection de modèle method est Lasso ou Elastic Net et si automatic_penalty_params est False. Indiquez la valeur de paramètre de pénalité du paramètre 1 de Elastic Net.

Tableau 131. propriétés gle (suite)

Propriétés gle	Valeurs	Description de la propriété
elastic_net_penalty_param2	<i>nombre</i>	Disponible uniquement si la sélection de modèle method est Lasso ou Elastic Net et si automatic_penalty_params est False. Indiquez la valeur de paramètre de pénalité du paramètre 2 de Elastic Net.
probability_entry	<i>nombre</i>	Disponible uniquement si la méthode method sélectionnée est Pas à pas ascendante. Indiquez le niveau d'importance du critère de statistiques F de l'inclusion d'effet.
probability_removal	<i>nombre</i>	Disponible uniquement si la méthode method sélectionnée est Pas à pas ascendante. Indiquez le niveau d'importance du critère de statistiques F de la suppression d'effet.
use_max_effects	<i>indicateur</i>	Disponible uniquement si la méthode method sélectionnée est Pas à pas ascendante.  Active le contrôle max_effects.  Lorsque la valeur est False, le nombre d'effets par défaut inclus doit être égal au nombre total d'effets fournis au modèle, moins la constante.
max_effects	<i>entier</i>	Spécifiez le nombre maximum d'effets lorsque vous utilisez la méthode de génération pas à pas ascendante.
use_max_steps	<i>indicateur</i>	Active le contrôle max_steps.  Lorsque la valeur est False, le nombre d'étapes par défaut inclus doit être égal à trois fois le nombre total d'effets fournis au modèle, sauf la constante.
max_steps	<i>entier</i>	Indiquez le nombre d'étapes à effectuer lorsque vous utilisez la méthode method de génération Pas à pas ascendante.
use_model_name	<i>indicateur</i>	Indique s'il faut spécifier un nom personnalisé pour le modèle (true) ou utiliser le nom généré par le système (false). La valeur par défaut est false.
model_name	<i>string</i>	Si use_model_name a la valeur true (vrai), indique le nom de modèle à utiliser.
usePI	<i>indicateur</i>	Si true, l'importance des prédicteurs est calculée.

## propriétés de kmeansnode



Le noeud k moyenne classe l'ensemble de données dans différents groupes (ou clusters). La méthode définit un nombre de clusters fixe, affecte à plusieurs reprises des enregistrements à des clusters et ajuste les centres de cluster, jusqu'à ce que le modèle ne puisse plus être amélioré. Au lieu de tenter de prédire un résultat, le modèle *k*-means utilise un processus connu sous le nom d'apprentissage non supervisé pour découvrir des tendances dans l'ensemble de champs d'entrée.

### Exemple

```
node = stream.create("kmeans", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Cholesterol", "BP", "Drug", "Na", "K",
"Age"])
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Kmeans_allinputs")
node.setPropertyValue("num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("gen_distance", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "Number")
node.setPropertyValue("label_prefix", "Kmeans_")
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("stop_on", "Custom")
node.setPropertyValue("max_iterations", 10)
node.setPropertyValue("tolerance", 3.0)
node.setPropertyValue("encoding_value", 0.3)
```

Tableau 132. propriétés de kmeansnode

Propriétés de kmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles k moyenne procèdent à une analyse des clusters sur un ensemble de champs d'entrée, mais n'utilisent pas de champ cible. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
num_clusters	nombre	
gen_distance	indicateur	
cluster_label	String Number	
label_prefix	string	
mode	Simple Expert	

Tableau 132. propriétés de kmeansnode (suite)

Propriétés de kmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
stop_on	Default Custom	
max_iterations	<i>nombre</i>	
tolerance	<i>nombre</i>	
encoding_value	<i>nombre</i>	
optimize	Speed Memory	Permet d'indiquer si la création du modèle doit être optimisée en vitesse ou en mémoire.

## propriétés de kmeansasnode



K moyenne est l'un des algorithmes de cluster les plus couramment utilisés. Il regroupe des points de données au sein d'un certain nombre de clusters prédéfinis. Le noeud K moyenne AS de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Spark. Pour plus d'informations sur les algorithmes K moyenne, voir <https://spark.apache.org/docs/2.2.0/ml-clustering.html>. Notez que le noeud K moyenne AS effectue automatiquement le codage "one-hot" des variables catégorielles.

Tableau 133. propriétés de kmeansasnode

Propriétés kmeansasnode	Valeurs	Description de la propriété
roleUse	<i>string</i>	Indiquez predefined pour utiliser des rôles prédéfinis ou custom pour utiliser des affectations de champ personnalisé. La valeur par défaut est predefined.
autoModel	<i>Booléen</i>	Indiquez true pour utiliser le nom par défaut (\$S-prediction) pour le nouveau champ de scoring généré ou false pour utiliser un nom personnalisé. La valeur par défaut est true.
features	<i>champ</i>	Liste des noms de champ pour l'entrée lorsque la propriété roleUse est définie sur custom.
name	<i>string</i>	Nom du nouveau champ de scoring généré lorsque la propriété autoModel est définie sur false.
clustersNum	<i>entier</i>	Nombre de clusters à créer. La valeur par défaut est 5.
initMode	<i>string</i>	Algorithme d'initialisation. Les valeurs possibles sont k-means     et random. La valeur par défaut est k-means    .

Tableau 133. propriétés de kmeansnode (suite)

Propriétés kmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
initSteps	entier	Nombre d'étapes d'initialisation lorsque initMode est défini sur k-means     . La valeur par défaut est 2.
advancedSettings	Booléen	Indiquez true pour rendre disponibles les quatre propriétés suivantes. La valeur par défaut est false (faux).
maxIteration	entier	Nombre maximal d'itérations pour le groupement. La valeur par défaut est 20.
tolerance	string	Tolérance d'arrêt des itérations. Les paramètres possibles sont 1.0E-1, 1.0E-2, ..., 1.0E-6. La valeur par défaut est 1.0E-4.
setSeed	Booléen	Indiquez true pour utiliser une valeur de départ aléatoire personnalisée. La valeur par défaut est false (faux).
randomSeed	entier	Valeur de départ aléatoire personnalisée lorsque la propriété setSeed est définie sur true.

## propriétés de knnnode



Le noeud  $k$ -Voisin le plus proche (KNN) associe une nouvelle observation à la catégorie ou à la valeur des objets  $k$  les plus proches dans l'espace du prédicteur, où  $k$  est un entier. Les observations semblables sont proches l'une de l'autre et les observations dissemblables sont éloignées l'une de l'autre.

### Exemple

```
node = stream.create("knn", "My node")
# Objectives tab
node.setPropertyValue("objective", "Custom")
# Settings tab - Neighbors panel
node.setPropertyValue("automatic_k_selection", False)
node.setPropertyValue("fixed_k", 2)
node.setPropertyValue("weight_by_importance", True)
# Settings tab - Analyze panel
node.setPropertyValue("save_distances", True)
```

Tableau 134. propriétés de knnnode

Propriétés de knnnode	Valeurs	Description de la propriété
analysis	PredictTarget	
	IdentifyNeighbors	

Tableau 134. propriétés de knnnode (suite)

Propriétés de knnnode	Valeurs	Description de la propriété
objective	Balance Speed Accuracy Custom	
normalize_ranges	<i>indicateur</i>	
use_case_labels	<i>indicateur</i>	Cochez la case pour activer l'option suivante.
case_labels_field	<i>champ</i>	
identify_focal_cases	<i>indicateur</i>	Cochez la case pour activer l'option suivante.
focal_cases_field	<i>champ</i>	
automatic_k_selection	<i>indicateur</i>	
fixed_k	<i>entier</i>	Activé uniquement si automatic_k_selectio est False
minimum_k	<i>entier</i>	Activé uniquement si automatic_k_selectio est True
maximum_k	<i>entier</i>	
distance_computation	Euclidean CityBlock	
weight_by_importance	<i>indicateur</i>	
range_predictions	Mean Median	
perform_feature_selection	<i>indicateur</i>	
forced_entry_inputs	[ <i>field1 ... champN</i> ]	
stop_on_error_ratio	<i>indicateur</i>	
number_to_select	<i>entier</i>	
minimum_change	<i>nombre</i>	
validation_fold_assign_by_field	<i>indicateur</i>	
number_of_folds	<i>entier</i>	Activé uniquement si validation_fold_assign_by_field est False
set_random_seed	<i>indicateur</i>	
random_seed	<i>nombre</i>	

Tableau 134. propriétés de knnnode (suite)

Propriétés de knnnode	Valeurs	Description de la propriété
folds_field	champ	Activé uniquement si validation_fold_assign_by_field est True
all_probabilities	indicateur	
save_distances	indicateur	
calculate_raw_propensities	indicateur	
calculate_adjusted_propensities	indicateur	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## propriétés de kohonennode



Le noeud Kohonen génère un type de réseau de neurones qui peut être utilisé pour classer les données en groupes distincts. Lorsque l'apprentissage du réseau est terminé, les enregistrements similaires doivent être regroupés dans la connexion de sortie, tandis que les enregistrements différents sont à l'opposé. Vous pouvez étudier le nombre d'observations capturées par chaque unité du nugget de modèle afin d'identifier les unités fortes. Vous pouvez ainsi vous faire une idée du nombre de clusters approprié.

### Exemple

```
node = stream.create("kohonen", "My node")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Symbolic Cluster")
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("time", 1)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("width", 3)
node.setPropertyValue("length", 3)
node.setPropertyValue("decay_style", "Exponential")
node.setPropertyValue("phase1_neighborhood", 3)
node.setPropertyValue("phase1_eta", 0.5)
node.setPropertyValue("phase1_cycles", 10)
node.setPropertyValue("phase2_neighborhood", 1)
node.setPropertyValue("phase2_eta", 0.2)
node.setPropertyValue("phase2_cycles", 75)
```

Tableau 135. propriétés de kohonennode

Propriétés de kohonennode	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[field1 ... champN]	Les modèles Kohonen utilisent une liste de champs d'entrée, mais pas de cible. Les champs de fréquences et de pondération ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
continue	indicateur	
show_feedback	indicateur	
stop_on	Default Time	
time	nombre	
optimize	Speed Memory	Permet d'indiquer si la création du modèle doit être optimisée en vitesse ou en mémoire.
cluster_label	indicateur	
mode	Simple Expert	
width	nombre	
length	nombre	
decay_style	Linear Exponential	
phase1_neighborhood	nombre	
phase1_eta	nombre	
phase1_cycles	nombre	
phase2_neighborhood	nombre	
phase2_eta	nombre	
phase2_cycles	nombre	

## Propriétés de linearnode



Les modèles de régression linéaire prédisent une cible continue sur la base de relations linéaires entre la cible et un ou plusieurs prédicteurs.

Exemple

```
node = stream.create("linear", "My node")
# Build Options tab - Objectives panel
```

```

node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Build Options tab - Model Selection panel
node.setPropertyValue("model_selection", "BestSubsets")
node.setPropertyValue("criteria_best_subsets", "ASE")
# Build Options tab - Ensembles panel
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")

```

Tableau 136. Propriétés de *linearnode*

Propriétés de <i>linearnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
target	<i>champ</i>	Spécifie un champ cible unique.
inputs	[ <i>field1 ... champN</i> ]	Champs prédicteurs utilisés par le modèle.
continue_training_existing_model	<i>indicateur</i>	
objective	Standard Bagging Boosting psm	psm est destinée aux jeux de données très volumineux et nécessite une connexion à un serveur.
use_auto_data_preparation	<i>indicateur</i>	
confidence_level	<i>nombre</i>	
model_selection	ForwardStepwise BestSubsets None	
criteria_forward_stepwise	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	
probability_entry	<i>nombre</i>	
probability_removal	<i>nombre</i>	
use_max_effects	<i>indicateur</i>	
max_effects	<i>nombre</i>	
use_max_steps	<i>indicateur</i>	
max_steps	<i>nombre</i>	

Tableau 136. Propriétés de *linearnode* (suite)

Propriétés de <i>linearnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
criteria_best_subsets	AICC AdjustedRSquare ASE	
combining_rule_continuou s	Mean Median	
component_models_n	<i>nombre</i>	
use_random_seed	<i>indicateur</i>	
random_seed	<i>nombre</i>	
use_custom_model_name	<i>indicateur</i>	
custom_model_name	<i>string</i>	
use_custom_name	<i>indicateur</i>	
custom_name	<i>string</i>	
tooltip	<i>string</i>	
keywords	<i>string</i>	
annotation	<i>string</i>	

## Propriétés de *linearnode*



Les modèles de régression linéaire prédisent une cible continue sur la base de relations linéaires entre la cible et un ou plusieurs prédicteurs.

Tableau 137. Propriétés de *linearnode*

Propriétés de <i>linearnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
target	<i>champ</i>	Spécifie un champ cible unique.
inputs	[ <i>field1 ... champN</i> ]	Champs prédicteurs utilisés par le modèle.
weight_field	<i>champ</i>	Champ d'analyse utilisé par le modèle.
custom_fields	<i>indicateur</i>	La valeur par défaut est TRUE.
intercept	<i>indicateur</i>	La valeur par défaut est TRUE.
detect_2way_interaction	<i>indicateur</i>	Indique si l'interaction bidirectionnelle doit être envisagée. La valeur par défaut est TRUE.

Tableau 137. Propriétés de *linearasnode* (suite)

Propriétés de <i>linearasnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
<code>cin</code>	<i>nombre</i>	Intervalle de confiance utilisé pour calculer les estimations des coefficients de modèle. Spécifiez une valeur supérieure à 0 et inférieure à 100. La valeur par défaut est 95.
<code>factor_order</code>	ascending descending	Ordre de tri pour les prédicteurs indépendants. La valeur par défaut est ascending.
<code>var_select_method</code>	ForwardStepwise BestSubsets none	Méthode de sélection à utiliser. La valeur par défaut est ForwardStepwise.
<code>criteria_for_forward_stepwise</code>	AICC Fstatistics AdjustedRSquare ASE	Statistiques utilisées pour déterminer si un effet doit être ajouté au modèle ou être supprimé de celui-ci. La valeur par défaut est AdjustedRSquare.
<code>pin</code>	<i>nombre</i>	L'effet qui a la plus petite valeur p inférieure au seuil <code>pin</code> indiqué est ajouté au modèle. La valeur par défaut est 0.05.
<code>pout</code>	<i>nombre</i>	Tout effet du modèle ayant une valeur p supérieure au seuil <code>pout</code> indiqué est supprimé. La valeur par défaut est 0.10.
<code>use_custom_max_effects</code>	<i>indicateur</i>	Indique si le nombre maximum d'effets doit être utilisé dans le modèle final. La valeur par défaut est FALSE.
<code>max_effects</code>	<i>nombre</i>	Nombre maximum d'effets à utiliser dans le modèle final. La valeur par défaut est 1.
<code>use_custom_max_steps</code>	<i>indicateur</i>	Indique si le nombre maximum d'étapes doit être utilisé. La valeur par défaut est FALSE.
<code>max_steps</code>	<i>nombre</i>	Nombre maximal d'étapes avant l'arrêt de l'algorithme pas à pas. La valeur par défaut est 1.
<code>criteria_for_best_subsets</code>	AICC AdjustedRSquare ASE	Mode de critères à utiliser. La valeur par défaut est AdjustedRSquare.

## propriétés de logregnode



La régression logistique est une technique statistique de classification des enregistrements sur la base des valeurs des champs d'entrée. C'est analogue à la régression linéaire mais prend une zone cible catégorielle au lieu d'une plage numérique.

### Exemple multinomial

```
node = stream.create("logreg", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Cholesterol", "Age"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Multinomial")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("model_type", "FullFactorial")
node.setPropertyValue("custom_terms", [["BP", "Sex"], ["Age"], ["Na", "K"]])
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
# "Convergence..." section
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("max_steps", 3)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
node.setPropertyValue("delta", 0.03)
# "Output..." section
node.setPropertyValue("summary", True)
node.setPropertyValue("likelihood_ratio", True)
node.setPropertyValue("asymptotic_correlation", True)
node.setPropertyValue("goodness_fit", True)
node.setPropertyValue("iteration_history", True)
node.setPropertyValue("history_steps", 3)
node.setPropertyValue("parameters", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", 90)
node.setPropertyValue("asymptotic_covariance", True)
node.setPropertyValue("classification_table", True)
# "Stepping" options
node.setPropertyValue("min_terms", 7)
node.setPropertyValue("use_max_terms", True)
node.setPropertyValue("max_terms", 10)
node.setPropertyValue("probability_entry", 3)
node.setPropertyValue("probability_removal", 5)
node.setPropertyValue("requirements", "Containment")
```

### Exemple binomial

```
node = stream.create("logreg", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Cholesterol")
node.setPropertyValue("inputs", ["BP", "Drug", "Age"])
```

```

node.setPropertyValue("partition", "Test")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "Log_reg Cholesterol")
node.setPropertyValue("multinomial_base_category", "BP")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("binomial_method", "Forwards")
node.setPropertyValue("logistic_procedure", "Binomial")
node.setPropertyValue("binomial_categorical_input", "Sex")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_contrast", "Sex", "Simple")
node.setKeyedPropertyValue("binomial_input_category", "Sex", "Last")
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("scale", "Pearson")
node.setPropertyValue("scale_value", 3.0)
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-7")
# "Convergence..." section
node.setPropertyValue("max_iterations", 50)
node.setPropertyValue("l_converge", "1.0E-3")
node.setPropertyValue("p_converge", "1.0E-7")
# "Output..." section
node.setPropertyValue("binomial_output_display", "at_each_step")
node.setPropertyValue("binomial_goodness_of_fit", True)
node.setPropertyValue("binomial_iteration_history", True)
node.setPropertyValue("binomial_parameters", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci_enable", True)
node.setPropertyValue("binomial_ci", 85)
# "Stepping" options
node.setPropertyValue("binomial_removal_criterion", "LR")
node.setPropertyValue("binomial_probability_removal", 0.2)

```

Tableau 138. propriétés de logregnode

Propriétés de logregnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles de régression logistique requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Les champs de fréquences et de pondération ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
logistic_procedure	Binomial Multinomial	
include_constant	indicateur	
mode	Simple Expert	

Tableau 138. propriétés de logregnode (suite)

Propriétés de logregnode	Valeurs	Description de la propriété
method	Enter Stepwise Forwards Backwards BackwardsStepwise	
binomial_method	Enter Forwards Backwards	
model_type	MainEffects FullFactorial Custom	Lorsque le type de modèle indiqué est FullFactorial, les méthodes d'analyse pas à pas ne sont pas exécutées, même si elles sont spécifiées. La méthode utilisée sera la méthode Enter.  Si le type de modèle est paramétré sur Custom, mais qu'aucun champ personnalisé n'est indiqué, un modèle Effets principaux est créé.
custom_terms	[[BP Sex]][BP][Age]	
multinomial_base_category	string	Indique le mode de détermination de la catégorie de référence.
binomial_categorical_input	string	
binomial_input_contrast	Indicator Simple Difference Helmert Repeated Polynomial Deviation	Propriété saisie pour l'entrée catégorielle qui indique la façon dont le contraste est déterminé.

Tableau 138. propriétés de logregnode (suite)

Propriétés de logregnode	Valeurs	Description de la propriété
binomial_input_category	First Last	Propriété saisie pour l'entrée catégorielle qui indique la façon dont la catégorie de référence est déterminée.
scale	None UserDefined Pearson Deviance	
scale_value	<i>nombre</i>	
all_probabilities	<i>indicateur</i>	
tolerance	1.0E-5 1.0E-6 1.0E-7 1.0E-8 1.0E-9 1.0E-10	
min_terms	<i>nombre</i>	
use_max_terms	<i>indicateur</i>	
max_terms	<i>nombre</i>	
entry_criterion	Score LR	
removal_criterion	LR Wald	
probability_entry	<i>nombre</i>	
probability_removal	<i>nombre</i>	
binomial_probability_entry	<i>nombre</i>	
binomial_probability_removal	<i>nombre</i>	

Tableau 138. propriétés de logregnode (suite)

Propriétés de logregnode	Valeurs	Description de la propriété
requirements	HierarchyDiscrete HierarchyAll  Containment  None	
max_iterations	<i>nombre</i>	
max_steps	<i>nombre</i>	
p_converge	1.0E-4  1.0E-5  1.0E-6  1.0E-7  1.0E-8  0	
l_converge	1.0E-1  1.0E-2  1.0E-3  1.0E-4  1.0E-5  0	
delta	<i>nombre</i>	
iteration_history	<i>indicateur</i>	
history_steps	<i>nombre</i>	
summary	<i>indicateur</i>	
likelihood_ratio	<i>indicateur</i>	
asymptotic_correlation	<i>indicateur</i>	
goodness_fit	<i>indicateur</i>	
parameters	<i>indicateur</i>	
confidence_interval	<i>nombre</i>	
asymptotic_covariance	<i>indicateur</i>	
classification_table	<i>indicateur</i>	

Tableau 138. propriétés de logregnode (suite)

Propriétés de logregnode	Valeurs	Description de la propriété
stepwise_summary	indicateur	
info_criteria	indicateur	
monotonicity_measures	indicateur	
binomial_output_display	at_each_step at_last_step	
binomial_goodness_of_fit	indicateur	
binomial_parameters	indicateur	
binomial_iteration_history	indicateur	
binomial_classification_plots	indicateur	
binomial_ci_enable	indicateur	
binomial_ci	nombre	
binomial_residual	outliers all	
binomial_residual_enable	indicateur	
binomial_outlier_threshold	nombre	
binomial_classification_cutoff	nombre	
binomial_removal_criterion	LR Wald Conditional	
calculate_variable_importance	indicateur	
calculate_raw_propensities	indicateur	

## propriétés de lsvmnode



Le noeud Linear Support Vector Machine (LSVM) vous permet de classer les données dans l'un de deux groupes sans surajustement. LSVM est linéaire et fonctionne bien avec les grands jeux de données, comme ceux qui disposent d'un très grand nombre d'enregistrements.

Tableau 139. propriétés de lsvmnode

Propriétés lsvmnode	Valeurs	Description de la propriété
intercept	<i>indicateur</i>	Comprend la constante dans le modèle. La valeur par défaut est True.
target_order	Ascending Descending	Indique l'ordre de tri de la cible catégorielle. Non pris en compte pour les cibles continues. La valeur par défaut est Ascending.
precision	<i>nombre</i>	Option uniquement utilisée si le niveau de mesure du champ cible est Continuous. Indique le paramètre lié à la sensibilité de la perte pour la régression. Minimum 0, pas de maximum. La valeur par défaut est 0.1.
exclude_missing_values	<i>indicateur</i>	Lorsque la valeur est True, un enregistrement est exclu si une valeur unique est manquante. La valeur par défaut est False.
penalty_function	L1 L2	Indique le type de fonction de pénalité utilisée. La valeur par défaut est L2.
lambda	<i>nombre</i>	Paramètre de pénalité (régularisation).
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	Pour des modèles qui produisent une mesure appropriée d'importance, cette option affiche un graphique qui indique l'importance relative de chaque prédicteur dans l'estimation du modèle. Notez que le calcul de l'importance des variables peut prendre davantage de temps en particulier si vous travaillez sur des jeux de données volumineux, et si elle est par conséquent désactivée par défaut pour certains modèles. L'importance des variables n'est pas disponible pour des modèles de liste de décision.

## propriétés de neuralnetnode

**Important :** Une nouvelle version du noeud de modélisation Réseau de neurones, avec des caractéristiques améliorées, est disponible dans cette version et est décrite dans la section suivante (*neuralnetwork*). Bien que vous soyez encore en mesure de créer et d'évaluer un modèle avec la version précédente, nous vous conseillons de procéder à la mise à jour de vos scripts afin d'utiliser la nouvelle version. Les détails de la version précédentes sont conservées ici pour référence.

## Exemple

```

node = stream.create("neuralnet", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("targets", ["Drug"])
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Dynamic")
node.setPropertyValue("train_pct", 30)
node.setPropertyValue("set_random_seed", True)
node.setPropertyValue("random_seed", 12345)
node.setPropertyValue("stop_on", "Time")
node.setPropertyValue("accuracy", 95)
node.setPropertyValue("cycles", 200)
node.setPropertyValue("time", 3)
node.setPropertyValue("optimize", "Speed")
# "Multiple Method Expert Options" section
node.setPropertyValue("m_topologies", "5 30 5; 2 20 3, 1 10 1")
node.setPropertyValue("m_non_pyramids", False)
node.setPropertyValue("m_persistence", 100)

```

Tableau 140. propriétés de neuralnetnode

Propriétés de neuralnetnode	Valeurs	Description de la propriété
targets	[field1 ... champN]	Le noeud Réseau de neurones attend un ou plusieurs champs cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Les champs de fréquence et de pondération sont ignorés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
method	Quick Dynamic Multiple Prune ExhaustivePrune RBFN	
prevent_overtrain	indicateur	
train_pct	nombre	
set_random_seed	indicateur	
random_seed	nombre	
mode	Simple Expert	

Tableau 140. propriétés de neuralnetnode (suite)

Propriétés de neuralnetnode	Valeurs	Description de la propriété
stop_on	Default Accuracy Cycles Time	Mode d'arrêt.
accuracy	<i>nombre</i>	Exactitude d'arrêt.
cycles	<i>nombre</i>	Cycles d'apprentissage.
time	<i>nombre</i>	Durée d'apprentissage (minutes).
continue	<i>indicateur</i>	
show_feedback	<i>indicateur</i>	
binary_encode	<i>indicateur</i>	
use_last_model	<i>indicateur</i>	
gen_logfile	<i>indicateur</i>	
logfile_name	<i>string</i>	
alpha	<i>nombre</i>	
initial_eta	<i>nombre</i>	
high_eta	<i>nombre</i>	
low_eta	<i>nombre</i>	
eta_decay_cycles	<i>nombre</i>	
hid_layers	One Two Three	
hl_units_one	<i>nombre</i>	
hl_units_two	<i>nombre</i>	
hl_units_three	<i>nombre</i>	
persistence	<i>nombre</i>	
m_topologies	<i>string</i>	
m_non_pyramids	<i>indicateur</i>	
m_persistence	<i>nombre</i>	
p_hid_layers	One Two Three	

Tableau 140. propriétés de neuralnetnode (suite)

Propriétés de neuralnetnode	Valeurs	Description de la propriété
p_hl_units_one	nombre	
p_hl_units_two	nombre	
p_hl_units_three	nombre	
p_persistence	nombre	
p_hid_rate	nombre	
p_hid_pers	nombre	
p_inp_rate	nombre	
p_inp_pers	nombre	
p_overall_pers	nombre	
r_persistence	nombre	
r_num_clusters	nombre	
r_eta_auto	indicateur	
r_alpha	nombre	
r_eta	nombre	
optimize	Speed Memory	Permet d'indiquer si la création du modèle doit être optimisée en vitesse ou en mémoire.
calculate_variable_importance	indicateur	Remarque : la propriété <code>sensitivity_analysis</code> utilisée dans les versions précédentes est remplacée par cette propriété. L'ancienne propriété est toujours prise en charge, mais il est recommandé d'utiliser <code>calculate_variable_importance</code> .
calculate_raw_propensities	indicateur	
calculate_adjusted_propensities	indicateur	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## propriétés de neuralnetworknode



Le noeud R. neurones est un modèle simplifié de la manière dont le cerveau humain traite les informations. Le fonctionnement de ce modèle repose sur la simulation d'un grand nombre d'unités de traitement simples interconnectées, qui sont en quelque sorte des versions abstraites de nos neurones. Les réseaux de neurones sont de puissants estimateurs de fonctions qui ne requièrent qu'une connaissance limitée en matière de statistiques ou de mathématiques.

## Exemple

```
node = stream.create("neuralnetwork", "My node")
# Build Options tab - Objectives panel
node.setPropertyValue("objective", "Standard")
# Build Options tab - Ensembles panel
node.setPropertyValue("combining_rule_categorical", "HighestMeanProbability")
```

Tableau 141. propriétés de `neuralnetworknode`

Propriétés de <code>neuralnetworknode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>targets</code>	<code>[field1 ... champN]</code>	Spécifie des champs cible.
<code>inputs</code>	<code>[field1 ... champN]</code>	Champs prédicteurs utilisés par le modèle.
<code>splits</code>	<code>[field1 ... champN]</code>	Indique le champ ou les champs à utiliser pour la modélisation découpée.
<code>use_partition</code>	<i>indicateur</i>	Si un champ de partition est défini, cette option assure que seules les données provenant de la partition d'apprentissage sont utilisées pour générer le modèle.
<code>continue</code>	<i>indicateur</i>	Poursuivre le modèle d'apprentissage existant.
<code>objective</code>	Standard Bagging Boosting psm	psm est destinée aux jeux de données très volumineux et nécessite une connexion à un serveur.
<code>method</code>	MultilayerPerceptron RadialBasisFunction	
<code>use_custom_layers</code>	<i>indicateur</i>	
<code>first_layer_units</code>	<i>nombre</i>	
<code>second_layer_units</code>	<i>nombre</i>	
<code>use_max_time</code>	<i>indicateur</i>	
<code>max_time</code>	<i>nombre</i>	
<code>use_max_cycles</code>	<i>indicateur</i>	
<code>max_cycles</code>	<i>nombre</i>	
<code>use_min_accuracy</code>	<i>indicateur</i>	
<code>min_accuracy</code>	<i>nombre</i>	

Tableau 141. propriétés de neuralnetworknode (suite)

Propriétés de neuralnetworknode	Valeurs	Description de la propriété
combining_rule_categorical	Voting HighestProbability HighestMeanProbability	
combining_rule_continuou s	Mean Median	
component_models_n	<i>nombre</i>	
overfit_prevention_pct	<i>nombre</i>	
use_random_seed	<i>indicateur</i>	
random_seed	<i>nombre</i>	
missing_values	listwiseDeletion missingValueImputation	
use_model_name	<i>Booléen</i>	
model_name	<i>string</i>	
confidence	onProbability onIncrease	
score_category_probabili ties	<i>indicateur</i>	
max_categories	<i>nombre</i>	
score_propensity	<i>indicateur</i>	
use_custom_name	<i>indicateur</i>	
custom_name	<i>string</i>	
tooltip	<i>string</i>	
keywords	<i>string</i>	
annotation	<i>string</i>	

## propriétés de questnode



Le noeud QUEST est une méthode de classification supervisée binaire permettant de créer des arbres de décisions, développée pour réduire le temps de traitement nécessaire aux analyses C&R Tree importantes, tout en limitant la tendance, observée parmi les méthodes d'arbre de classification, à favoriser les entrées autorisant un nombre supérieur de divisions. Les champs d'entrée peuvent être des intervalles numériques (continues) mais les champs cible doivent être catégoriels. Toutes les divisions sont binaires.

### Exemple

```
node = stream.create("quest", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Drug")
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "Na", "K", "Cholesterol", "BP"])
node.setPropertyValue("model_output_type", "InteractiveBuilder")
node.setPropertyValue("use_tree_directives", True)
node.setPropertyValue("max_surrogates", 5)
node.setPropertyValue("split_alpha", 0.03)
node.setPropertyValue("use_percentage", False)
node.setPropertyValue("min_parent_records_abs", 40)
node.setPropertyValue("min_child_records_abs", 30)
node.setPropertyValue("prune_tree", True)
node.setPropertyValue("use_std_err", True)
node.setPropertyValue("std_err_multiplier", 3)
```

Tableau 142. propriétés de questnode

Propriétés de questnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles QUEST requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
continue_training_existing_model	indicateur	
objective	Standard Boosting Bagging psm	psm est destinée aux jeux de données très volumineux et nécessite une connexion à un serveur.
model_output_type	Single InteractiveBuilder	
use_tree_directives	indicateur	
tree_directives	string	

Tableau 142. propriétés de questnode (suite)

Propriétés de questnode	Valeurs	Description de la propriété
use_max_depth	Default Custom	
max_depth	entier	Profondeur maximale de l'arbre, de 0 à 1000. Utilisé uniquement si use_max_depth = Custom.
prune_tree	indicateur	Elagage de l'arbre pour éviter le surajustement.
use_std_err	indicateur	Utiliser la différence maximale pour le risque (dans Erreurs standard).
std_err_multiplier	nombre	Différence maximale.
max_surrogates	nombre	Nombre maximal de substitutions.
use_percentage	indicateur	
min_parent_records_pc	nombre	
min_child_records_pc	nombre	
min_parent_records_abs	nombre	
min_child_records_abs	nombre	
use_costs	indicateur	
costs	structurée	Propriétés structurées.
priors	Data Equal Custom	
custom_priors	structurée	Propriétés structurées.
adjust_priors	indicateur	
trials	nombre	Nombre des modèles de composant pour le boosting ou le bagging.
set_ensemble_method	Voting HighestProbability HighestMeanProbability	Règles de combinaison par défaut pour les cibles catégorielles.
range_ensemble_method	Mean Median	Règles de combinaison par défaut pour les cibles continues.
large_boost	indicateur	Appliquer le boosting aux jeux de données très volumineux.
split_alpha	nombre	Niveau de signification pour la division.

Tableau 142. propriétés de questnode (suite)

Propriétés de questnode	Valeurs	Description de la propriété
train_pct	nombre	Ensemble de prévention de surajustement.
set_random_seed	indicateur	Dupliquer l'option des résultats.
seed	nombre	
calculate_variable_importance	indicateur	
calculate_raw_propensities	indicateur	
calculate_adjusted_propensities	indicateur	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## propriétés randomtrees



Le noeud Arbres aléatoires est similaire au noeud C & RT existant ; cependant, le noeud Arbres aléatoires est conçu pour traiter les données importantes pour créer une seule arborescence et affiche le modèle résultant dans l'afficheur de sortie qui a été ajouté dans SPSS Modeler version 17. Le noeud de l'arbre Random Trees génère un arbre décision qui vous permet de prévoir ou de classifier les observations futures. La méthode utilise la technique de partition récursive afin de diviser les données d'apprentissage en segments en réduisant l'index d'impureté à chaque étape, un noeud de l'arbre étant considéré comme *pur* si 100 % de ses observations appartiennent à une catégorie spécifique du champ cible. Les champs cible et les champs d'entrée peuvent être des champs d'intervalle numériques ou des champs catégoriels numériques (nominal, ordinal ou indicateur). Toutes les divisions sont binaires (deux sous-groupes uniquement).

Tableau 143. propriétés randomtrees

Propriétés randomtrees	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Dans le noeud Random Trees, les modèles requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
number_of_models	entier	Détermine le nombre de modèles à créer dans le cadre de la modélisation d'ensemble.
use_number_of_predictors	indicateur	Indique si number_of_predictors est utilisé.

Tableau 143. propriétés randomtrees (suite)

Propriétés randomtrees	Valeurs	Description de la propriété
number_of_predictors	<i>entier</i>	Indique le nombre de prédicteurs à utiliser lors de la création de modèles de scission.
use_stop_rule_for_accuracy	<i>indicateur</i>	Indique si la génération de modèle s'arrête lorsque la précision ne peut pas être améliorée.
sample_size	<i>nombre</i>	Réduisez cette valeur pour améliorer les performances lors du traitement de très grands jeux de données.
handle_imbalanced_data	<i>indicateur</i>	Si la cible du modèle est un résultat d'indicateur particulier, et si le ratio du résultat souhaité est très petit, les données sont alors non équilibrées et l'échantillonnage par bootstrap réalisé par le modèle peut impacter son exactitude. Activez la manipulation des données non équilibrées afin que le modèle capture une plus grande proportion du résultat souhaité et génère un modèle plus performant.
use_weighted_sampling	<i>indicateur</i>	Lorsque la valeur est <i>False</i> , les variables de chaque noeud sont sélectionnées aléatoirement avec la même probabilité. Lorsque la valeur est <i>True</i> , les variables sont pondérées et sélectionnées en conséquence.
max_node_number	<i>entier</i>	Nombre maximum de noeuds autorisés dans les arbres individuels. Si le nombre est dépassé lors de la division suivante, la croissance de l'arbre s'arrête.
max_depth	<i>entier</i>	Profondeur maximale d'arbre avant que la croissance s'arrête.
min_child_node_size	<i>entier</i>	Détermine le nombre minimum d'enregistrements autorisés dans un noeud enfant après la division du noeud parent. Si un noeud enfant contient moins d'enregistrements que le nombre indiqué ici, le noeud parent ne sera pas divisé.
use_costs	<i>indicateur</i>	

Tableau 143. propriétés randomtrees (suite)

Propriétés randomtrees	Valeurs	Description de la propriété
costs	structurée	Propriétés structurées. Le format est une liste de 3 valeurs : la valeur réelle, la valeur prédite et le coût en cas d'erreur de cette prévision. Par exemple :  tree.setPropertyValue("costs", [{"drugA", "drugB", 3.0}, {"drugX", "drugY", 4.0}])
default_cost_increase	none  linear  square  custom	<b>Remarque :</b> Uniquement activé dans les cibles ordinales.  Définissez les valeurs par défaut dans la matrice de coût.
max_pct_missing	entier	Si le pourcentage des valeurs manquantes dans une entrée est supérieur à la valeur indiquée ici, l'entrée est exclue. Minimum 0, maximum 100.
exclude_single_cat_pct	entier	Si une valeur de catégorie représente un pourcentage d'enregistrements supérieur à celui indiqué ici, le champ tout entier est exclu de la création de modèle. Minimum 1, maximum 99.
max_category_number	entier	Si le nombre de catégories d'un champ dépasse cette valeur, le champ est exclu de la création de modèle. Minimum 2.
min_field_variation	nombre	Si le coefficient de variation d'un champ continu est inférieur à cette valeur, le champ est exclu de la création de modèle.
num_bins	entier	Utilisé uniquement si les données sont constitués d'entrées continues. Définissez le nombre de casiers de fréquence égale à utiliser pour les entrées. Les options possibles sont 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100.
topN	entier	Indique le nombre de règles à signaler. La valeur par défaut est 50 et les valeurs minimale et maximale sont respectivement de 1 et 1000.

## propriétés de regressionnode



La régression linéaire est une technique statistique commune permettant de résumer les données et de faire des prédictions en ajustant une ligne droite ou une surface qui minimise les écarts entre les valeurs de sortie prévues et réelles.

**Remarque :** le noeud Régression sera remplacé par le noeud Linéaire dans une prochaine version. Nous recommandons d'ores et déjà d'utiliser les modèles linéaires pour la régression linéaire.

Exemple

```
node = stream.create("regression", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("target", "Age")
node.setPropertyValue("inputs", ["Na", "K"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_weight", True)
node.setPropertyValue("weight_field", "Drug")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Regression Age")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("method", "Stepwise")
node.setPropertyValue("include_constant", False)
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("complete_records", False)
node.setPropertyValue("tolerance", "1.0E-3")
# "Stepping..." section
node.setPropertyValue("stepping_method", "Probability")
node.setPropertyValue("probability_entry", 0.77)
node.setPropertyValue("probability_removal", 0.88)
node.setPropertyValue("F_value_entry", 7.0)
node.setPropertyValue("F_value_removal", 8.0)
# "Output..." section
node.setPropertyValue("model_fit", True)
node.setPropertyValue("r_squared_change", True)
node.setPropertyValue("selection_criteria", True)
node.setPropertyValue("descriptives", True)
node.setPropertyValue("p_correlations", True)
node.setPropertyValue("collinearity_diagnostics", True)
node.setPropertyValue("confidence_interval", True)
node.setPropertyValue("covariance_matrix", True)
node.setPropertyValue("durbin_watson", True)
```

Tableau 144. propriétés de regressionnode

Propriétés de regressionnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Les modèles Régression requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ poids peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.

Tableau 144. propriétés de regressionnode (suite)

Propriétés de regressionnode	Valeurs	Description de la propriété
method	Enter Stepwise Backwards Forwards	
include_constant	<i>indicateur</i>	
use_weight	<i>indicateur</i>	
weight_field	<i>champ</i>	
mode	Simple Expert	
complete_records	<i>indicateur</i>	
tolerance	1.0E-1 1.0E-2 1.0E-3 1.0E-4 1.0E-5 1.0E-6 1.0E-7 1.0E-8 1.0E-9 1.0E-10 1.0E-11 1.0E-12	Pour les arguments, utilisez des guillemets doubles.
stepping_method	useP useF	useP : utiliser la probabilité de F useF : utiliser la valeur F
probability_entry	<i>nombre</i>	
probability_removal	<i>nombre</i>	

Tableau 144. propriétés de regressionnode (suite)

Propriétés de regressionnode	Valeurs	Description de la propriété
F_value_entry	<i>nombre</i>	
F_value_removal	<i>nombre</i>	
selection_criteria	<i>indicateur</i>	
confidence_interval	<i>indicateur</i>	
covariance_matrix	<i>indicateur</i>	
collinearity_diagnostics	<i>indicateur</i>	
regression_coefficients	<i>indicateur</i>	
exclude_fields	<i>indicateur</i>	
durbin_watson	<i>indicateur</i>	
model_fit	<i>indicateur</i>	
r_squared_change	<i>indicateur</i>	
p_correlations	<i>indicateur</i>	
descriptives	<i>indicateur</i>	
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	

## propriétés de sequencenode



Le noeud Séquence recherche des règles d'association dans des données dotées d'une dimension temporelle. Une séquence est une liste de jeux d'éléments ayant tendance à survenir dans un ordre prévisible. Par exemple, un client qui achète un rasoir et une lotion après-rasage achètera vraisemblablement de la crème à raser. Le noeud Séquence est basé sur l'algorithme de règles d'association CARMA, qui utilise une méthode efficace de double lecture pour rechercher des séquences.

### Exemple

```
node = stream.create("sequence", "My node")
# "Fields" tab
node.setPropertyValue("id_field", "Age")
node.setPropertyValue("contiguous", True)
node.setPropertyValue("use_time_field", True)
node.setPropertyValue("time_field", "Date1")
node.setPropertyValue("content_fields", ["Drug", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
# "Model" tab
node.setPropertyValue("use_model_name", True)
node.setPropertyValue("model_name", "Sequence_test")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", False)
node.setPropertyValue("min_supp", 15.0)
node.setPropertyValue("min_conf", 14.0)
node.setPropertyValue("max_size", 7)
node.setPropertyValue("max_predictions", 5)
# "Expert" tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("use_max_duration", True)
node.setPropertyValue("max_duration", 3.0)
```

```

node.setPropertyValue("use_pruning", True)
node.setPropertyValue("pruning_value", 4.0)
node.setPropertyValue("set_mem_sequences", True)
node.setPropertyValue("mem_sequences", 5.0)
node.setPropertyValue("use_gaps", True)
node.setPropertyValue("min_item_gap", 20.0)
node.setPropertyValue("max_item_gap", 30.0)

```

Tableau 145. propriétés de sequencenode

Propriétés de sequencenode	Valeurs	Description de la propriété
id_field	champ	Pour créer un modèle Séquence, vous devez renseigner un champ ID, un champ de temps facultatif et au moins un champ d'analyse. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page <a href="#">223</a> .
time_field	champ	
use_time_field	indicateur	
content_fields	[field1 ... champn]	
contiguous	indicateur	
min_supp	nombre	
min_conf	nombre	
max_size	nombre	
max_predictions	nombre	
mode	Simple Expert	
use_max_duration	indicateur	
max_duration	nombre	
use_gaps	indicateur	
min_item_gap	nombre	
max_item_gap	nombre	
use_pruning	indicateur	
pruning_value	nombre	
set_mem_sequences	indicateur	
mem_sequences	entier	

## propriétés de slrmnode



Le noeud Modèle de réponse en auto-apprentissage (SLRM) vous permet de créer un modèle dans lequel une nouvelle observation unique, ou un petit nombre de nouvelles observations, peuvent être utilisés pour réestimer un modèle sans qu'un recyclage de toutes les données soit nécessaire.

### Exemple

```
node = stream.create("slrm", "My node")
node.setPropertyValue("target", "Offer")
node.setPropertyValue("target_response", "Response")
node.setPropertyValue("inputs", ["Cust_ID", "Age", "Ave_Bal"])
```

Tableau 146. propriétés de slrmnode

Propriétés de slrmnode	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Le champ cible doit être nominal ou indicateur. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
target_response	champ	Type doit être indicateur.
continue_training_existing_model	indicateur	
target_field_values	indicateur	Use all : Utiliser toutes les valeurs source.  Specify : Sélectionner les valeurs nécessaires.
target_field_values_specify	[field1 ... champN]	
include_model_assessment	indicateur	
model_assessment_random_seed	nombre	Doit être un nombre réel.
model_assessment_sample_size	nombre	Doit être un nombre réel.
model_assessment_iterations	nombre	Nombre d'itérations.
display_model_evaluation	indicateur	
max_predictions	nombre	
randomization	nombre	
scoring_random_seed	nombre	
sort	Ascending  Descending	Indique si les premières offres affichées sont celles dont les scores sont les plus élevés ou les moins élevés.

Tableau 146. propriétés de slrmnode (suite)

Propriétés de slrmnode	Valeurs	Description de la propriété
model_reliability	indicateur	
calculate_variable_importance	indicateur	

## propriétés statisticsmodelnode



Le noeud Modèle Statistics vous permet d'analyser et de travailler avec vos données en exécutant des procédures IBM SPSS Statistics qui produisent un PMML. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

Les propriétés de ce noeud sont décrites dans «propriétés statisticsmodelnode», à la page 438.

## propriétés de stpnode



Le noeud de prévisions spatio-temporelles (STP) utilise des données contenant des informations d'emplacement, des champs d'entrée pour la prévision (prédicteurs), une zone temporelle et une zone cible. Chaque emplacement comporte plusieurs lignes dans les données, lesquelles représentent les valeurs de chaque prédicteur à chaque mesure. Une fois les données analysées, elles peuvent être utilisées pour anticiper des valeurs cibles à n'importe quel emplacement dans les données de forme utilisées dans l'analyse.

Tableau 147. propriétés de stpnode

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
Onglet <b>Champs</b>		
target	champ	Il s'agit du champ cible.
location	champ	Champ d'emplacement pour le modèle. Seuls les champs géospatiaux sont autorisés.
location_label	champ	Champ catégoriel à utiliser pour libeller les emplacements sélectionnés dans location
time_field	champ	Champ de date/heure pour le modèle. Seuls les champs dont le niveau de mesure est continu sont autorisés et le type de stockage doit être de type heure, date, horodatage ou entier.
inputs	[field1 ... champN]	Liste de champs d'entrée.
Onglet <b>Intervalles de temps</b>		

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
interval_type_timestamp	Years Quarters Months Weeks Days Hours Minutes Seconds	
interval_type_date	Years Quarters Months Weeks Days	
interval_type_time	Hours Minutes Seconds	Limite le nombre de jours par semaine pris en compte lors de la création de l'index de date/heure utilisé par STP pour le calcul
interval_type_integer	Periods  (Champs d'index de date/heure uniquement, Stockage d'entier)	Intervalle auquel l'ensemble de données sera converti. La sélection disponible dépend du type de stockage du champ sélectionné comme champ de date/heure (time_field) pour le modèle.
period_start	entier	

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
start_month	January February March April May June July August September October November December	Mois à partir duquel le modèle démarre l'indexation (par exemple, si la valeur est March (mars), mais que le premier enregistrement de l'ensemble de données est January (janvier), le modèle ignorera les deux premiers enregistrements et commencera l'indexation à Mars.
week_begins_on	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	Point de départ de l'index de date/heure créé par STP à partir des données
days_per_week	<i>entier</i>	Minimum 1, maximum 7, par incréments de 1

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
hours_per_day	entier	Nombre d'heures que le modèle prend en compte dans une journée. Si la valeur est 10, le modèle démarre l'indexation à l'heure de day_begins_at, continue l'indexation pendant 10 heures, puis passe à la valeur suivante correspondant à la valeur de day_begins_at, etc.
day_begins_at	00:00 01:00 02:00 03:00 ... 23:00	Définit la valeur d'heure à partir de laquelle le modèle démarre l'indexation.
interval_increment	1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30	Ce paramètre d'incrémentatation correspond aux minutes ou aux secondes. Il détermine à quel moment le modèle crée des index depuis les données. Ainsi, avec un incrément de 30 et un type d'intervalle seconds, le modèle crée un index à partir des données toutes les 30 secondes.

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
data_matches_interval	Booléen	<p>Si la valeur est N, la conversion des données en interval_type classique a lieu avant la création du modèle.</p> <p>Si les données sont déjà au format correct, et si interval_type et les paramètres associés correspondent à vos données, indiquez Y pour empêcher la conversion ou l'agrégation de vos données.</p> <p>Si vous indiquez Y pour cette propriété, tous les contrôles d'agrégation sont désactivés.</p>
agg_range_default	Sum Mean Min Max Median 1stQuartile 3rdQuartile	<p>Détermine la méthode d'agrégation par défaut utilisée pour les champs continus. Les champs continus qui ne sont pas inclus spécifiquement dans l'agrégation personnalisée seront agrégés à l'aide de la méthode spécifiée ici.</p>
custom_agg	<p>[[field, aggregation method], [..]]</p> <p>Démonstration :</p> <pre>[[ 'x5'   'FirstQuartile' ] [ 'x4'   'Sum' ] ]</pre>	<p>Propriété structurée :</p> <p>Paramètre de script : custom_agg</p> <p>Par exemple :</p> <pre>set :stpnode.custom_agg = [   [field1 function]   [field2 function] ]</pre> <p>Où fonction est la fonction d'agrégation à utiliser avec ce champ.</p>

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
<b>Onglet Bases</b>		
include_intercept	<i>indicateur</i>	
max_autoregressive_lag	<i>entier</i>	1 minimum, 5 maximum par incréments de 1. Il s'agit du nombre d'enregistrements antérieurs requis pour une prédiction. Par exemple, si la valeur est 5, les 5 enregistrements précédents sont utilisés pour créer une prévision. Le nombre d'enregistrements spécifié ici depuis les données de création sont incorporés dans le modèle. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin de fournir à nouveau les données lors du scoring du modèle.
estimation_method	Parametric Nonparametric	Méthode de modélisation de la matrice de covariance spatiale
parametric_model	Gaussian Exponential PoweredExponential	Paramètre d'ordre pour le modèle de covariance spatiale Parametric
exponential_power	<i>nombre</i>	Niveau de puissance pour le modèle PoweredExponential. Minimum 1, maximum 2.
<b>Onglet Avancé</b>		
max_missing_values	<i>entier</i>	Pourcentage maximal d'enregistrements avec des valeurs manquantes autorisé dans le modèle.
significance	<i>nombre</i>	Niveau de signification pour les tests d'hypothèses dans la construction du modèle Spécifie la valeur d'importance pour tous les tests d'estimation du modèle STP, y-compris deux tests de qualité d'ajustement, tests d'effets F et tests de coefficient T.
<b>Onglet Sortie</b>		
model_specifications	<i>indicateur</i>	
temporal_summary	<i>indicateur</i>	

Tableau 147. propriétés de stpnode (suite)

Propriétés de stpnode	Type de données	Description de la propriété
location_summary	indicateur	Détermine si la table récapitulative des emplacements (Location Summary) est incluse dans la sortie du modèle.
model_quality	indicateur	
test_mean_structure	indicateur	
mean_structure_coefficients	indicateur	
autoregressive_coefficients	indicateur	
test_decay_space	indicateur	
parametric_spatial_covariance	indicateur	
correlations_heat_map	indicateur	
correlations_map	indicateur	
location_clusters	indicateur	
similarity_threshold	nombre	Seuil auquel les clusters de sortie sont considérés comme étant suffisamment similaires pour être fusionnés en un seul cluster.
max_number_clusters	entier	Nombre maximal de clusters pouvant être inclus dans la sortie du modèle.
Onglet <b>Options de modèle</b>		
use_model_name	indicateur	
model_name	string	
uncertainty_factor	nombre	Minimum 0, maximum 100. Détermine l'augmentation d'incertitude (erreur) appliquée aux prévisions à l'avenir. Il s'agit des limites supérieure et inférieure pour les prévisions.

## propriétés de svmnode



Le noeud Support Vector Machine (SVM) vous permet de classer les données dans l'un de deux groupes sans surajustement. SVM fonctionne bien avec les grands jeux de données, comme ceux qui disposent d'un très grand nombre de champs d'entrée.

### Exemple

```
node = stream.create("svm", "My node")
# Expert tab
node.setPropertyValue("mode", "Expert")
node.setPropertyValue("all_probabilities", True)
```

```
node.setPropertyValue("kernel", "Polynomial")
node.setPropertyValue("gamma", 1.5)
```

Tableau 148. propriétés de svmnode

Propriétés de svmnode	Valeurs	Description de la propriété
all_probabilities	<i>indicateur</i>	
stopping_criteria	1.0E-1 1.0E-2 1.0E-3 (valeur par défaut) 1.0E-4 1.0E-5 1.0E-6	Détermine le moment de l'arrêt de l'algorithme d'optimisation.
regularization	<i>nombre</i>	Egalement appelé Paramètre C
precision	<i>nombre</i>	Option uniquement utilisée si le niveau de mesure du champ cible est Continuous.
kernel	RBF(valeur par défaut) Polynomial Sigmoid Linear	Type de fonction de noyau utilisée pour la transformation.
rbf_gamma	<i>nombre</i>	Utilisé uniquement si le kernel est RBF.
gamma	<i>nombre</i>	Utilisé uniquement si le kernel est Polynomial ou Sigmoid.
bias	<i>nombre</i>	
degree	<i>nombre</i>	Utilisé uniquement si le kernel est Polynomial.
calculate_variable_importance	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity_partition	Test Validation	

## Propriétés de tcnode



La modélisation de causalité temporelle tente de découvrir des relations de causalité clés dans les données de séries temporelles. Dans la modélisation de causalité temporelle, vous spécifiez un ensemble de séries cibles et un ensemble d'entrées candidates sur ces cibles. La procédure construit alors un modèle de série temporelle autorégressive pour chaque cible et n'inclut que les entrées avec la relation de causalité la plus significative avec la cible.

Tableau 149. propriétés de tcnode

Propriétés de tcnode	Valeurs	Description de la propriété
custom_fields	Booléen	
dimensionlist	[dimension1 ... dimensionN]	
data_struct	Multiple Single	
metric_fields	Zones	
both_target_and_input	[f1 ... cN]	
targets	[f1 ... cN]	
candidate_inputs	[f1 ... cN]	
forced_inputs	[f1 ... cN]	
use_timestamp	Timestamp Period	

Tableau 149. propriétés de tcmnode (suite)

Propriétés de tcmnode	Valeurs	Description de la propriété
input_interval	None Unknown Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	<i>string</i>	
period_start_value	<i>entier</i>	
num_days_per_week	<i>entier</i>	
start_day_of_week	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	
num_hours_per_day	<i>entier</i>	
start_hour_of_day	<i>entier</i>	
timestamp_increments	<i>entier</i>	

Tableau 149. propriétés de tcmnode (suite)

Propriétés de tcmnode	Valeurs	Description de la propriété
cyclic_increments	entier	
cyclic_periods	LIST	
output_interval	None Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	Same Notsame	
cross_hour	Booléen	
aggregate_and_distribute	LIST	
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	
distribute_default	Mean Sum	

Tableau 149. propriétés de tcmnode (suite)

Propriétés de tcmnode	Valeurs	Description de la propriété
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_meridian Linear_trend None	
k_mean_param	<i>entier</i>	
k_median_param	<i>entier</i>	
missing_value_threshold	<i>entier</i>	
conf_level	<i>entier</i>	
max_num_predictor	<i>entier</i>	
max_lag	<i>entier</i>	
epsilon	<i>nombre</i>	
threshold	<i>entier</i>	
is_re_est	<i>Booléen</i>	
num_targets	<i>entier</i>	
percent_targets	<i>entier</i>	
fields_display	<i>LIST</i>	
series_display	<i>LIST</i>	
network_graph_for_target	<i>Booléen</i>	
sign_level_for_target	<i>nombre</i>	
fit_and_outlier_for_target	<i>Booléen</i>	
sum_and_para_for_target	<i>Booléen</i>	
impact_diag_for_target	<i>Booléen</i>	

Tableau 149. propriétés de tcmnode (suite)

Propriétés de tcmnode	Valeurs	Description de la propriété
impact_diag_type_for_target	Effect Cause Both	
impact_diag_level_for_target	entier	
series_plot_for_target	Booléen	
res_plot_for_target	Booléen	
top_input_for_target	Booléen	
forecast_table_for_target	Booléen	
same_as_for_target	Booléen	
network_graph_for_series	Booléen	
sign_level_for_series	nombre	
fit_and_outlier_for_series	Booléen	
sum_and_para_for_series	Booléen	
impact_diagram_for_series	Booléen	
impact_diagram_type_for_series	Effect Cause Both	
impact_diagram_level_for_series	entier	
series_plot_for_series	Booléen	
residual_plot_for_series	Booléen	
forecast_table_for_series	Booléen	
outlier_root_cause_analysis	Booléen	
causal_levels	entier	
outlier_table	Interactive Pivot Both	
rmsp_error	Booléen	

Tableau 149. propriétés de tcmnode (suite)

Propriétés de tcmnode	Valeurs	Description de la propriété
bic	Booléen	
r_square	Booléen	
outliers_over_time	Booléen	
series_transormation	Booléen	
use_estimation_period	Booléen	
estimation_period	Times Observation	
observations	LIST	
observations_type	Latest Earliest	
observations_num	entier	
observations_exclude	entier	
extend_records_into_futu re	Booléen	
forecastperiods	entier	
max_num_distinct_values	entier	
display_targets	FIXEDNUMBER PERCENTAGE	
goodness_fit_measure	ROOTMEAN BIC RSQUARE	
top_input_for_series	Booléen	
aic	Booléen	
rmse	Booléen	

## propriétés ts



Le noeud Séries temporelles estime les modèles de lissage exponentiel, d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) univariable et d'ARIMA multivariable (ou fonction de transfert) pour les données de séries temporelles et génère des prévisions d'une performance future. Ce noeud Séries temporelles est similaire au noeud Séries temporelles précédent rendu obsolète dans SPSS Modeler version 18. Toutefois, ce noeud Séries temporelles plus récent est conçu pour exploiter la puissance d'IBM SPSS Analytic Server afin de traiter les données volumineuses et d'afficher le modèle résultant dans l'afficheur de résultat ajouté dans SPSS Modeler version 17.

Tableau 150. propriétés ts

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
targets	champ	Le noeud Séries temporelles prévoit une ou plusieurs cibles, utilisant éventuellement un ou plusieurs champs d'entrée en tant que prédicteurs. Les champs de fréquences et de pondération ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
candidate_inputs	[field1 ... champN]	Champs d'entrée ou prédicteur utilisés par le modèle.
use_period	indicateur	
date_time_field	champ	
input_interval	None Unknown Year Quarter Month Week Day Hour Hour_nonperiod Minute Minute_nonperiod Second Second_nonperiod	
period_field	champ	

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
period_start_value	entier	
num_days_per_week	entier	
start_day_of_week	Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday	
num_hours_per_day	entier	
start_hour_of_day	entier	
timestamp_increments	entier	
cyclic_increments	entier	
cyclic_periods	LIST	
output_interval	None Year Quarter Month Week Day Hour Minute Second	
is_same_interval	indicateur	
cross_hour	indicateur	
aggregate_and_distribute	LIST	

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
aggregate_default	Mean Sum Mode Min Max	
distribute_default	Mean Sum	
group_default	Mean Sum Mode Min Max	
missing_imput	Linear_interp Series_mean K_mean K_median Linear_trend	
k_span_points	<i>entier</i>	
use_estimation_period	<i>indicateur</i>	
estimation_period	Observations Times	
date_estimation	<i>LIST</i>	Disponible uniquement si vous utilisez <code>date_time_field</code>
period_estimation	<i>LIST</i>	Disponible uniquement si vous utilisez <code>use_period</code>

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
observations_type	Latest Earliest	
observations_num	<i>entier</i>	
observations_exclude	<i>entier</i>	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
expert_modeler_method	ExpertModeler Exsmooth Arima	
consider_seasonal	<i>indicateur</i>	
detect_outliers	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_additive	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_innovational	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_level_shift	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_transient	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_seasonal_additive	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_local_trend	<i>indicateur</i>	
expert_outlier_additive_patch	<i>indicateur</i>	
consider_newesmodels	<i>indicateur</i>	

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
exsmooth_model_type	Simple HoltsLinearTrend BrownsLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative DampedTrendAdditive DampedTrendMultiplicative MultiplicativeTrendAdditive MultiplicativeSeasonal MultiplicativeTrendMultiplicative MultiplicativeTrend	Indique la méthode de lissage exponentiel. La valeur par défaut est Simple.

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
futureValue_type_method	Compute  specify	<p>Si Compute est utilisé, le système calcule les valeurs futures pour la période de prévision pour chaque prédicteur.</p> <p>Pour chaque prédicteur, vous pouvez faire un choix dans une liste de fonctions (vide, moyenne des points récents, valeur la plus récente) ou cliquer sur specify pour entrer des valeurs manuellement. Pour indiquer des zones et caractéristiques individuelles, utilisez la propriété extend_metric_value s. Par exemple :</p> <pre> set :ts.futureValue_t ype_method="specify" set :ts.extend_metric _values=[{'Market_1', 'USER_SPECIFY', [1,2,3]}, {'Market_2', 'MOST_REC ENT_VALUE', ''}, {'Market_3', 'RECENT_P OINTS_MEAN', ''}] </pre>
exsmooth_transformation_type	None  SquareRoot  NaturalLog	
arma.p	entier	
arma.d	entier	
arma.q	entier	
arma.sp	entier	
arma.sd	entier	
arma.sq	entier	
arma_transformation_type	None  SquareRoot  NaturalLog	
arma_include_constant	indicateur	

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
tf_arima.p. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.d. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.q. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sp. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sd. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.sq. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.delay. <i>nom de champ</i>	entier	Pour les fonctions de transfert.
tf_arima.transformation_type. <i>nom de champ</i>	None SquareRoot NaturalLog	Pour les fonctions de transfert.
arma_detect_outliers	indicateur	
arma_outlier_additive	indicateur	
arma_outlier_level_shift	indicateur	
arma_outlier_innovational	indicateur	
arma_outlier_transient	indicateur	
arma_outlier_seasonal_additive	indicateur	
arma_outlier_local_trend	indicateur	
arma_outlier_additive_patch	indicateur	
max_lags	entier	
cal_PI	indicateur	
conf_limit_pct	real	
events	Zones	
continue	indicateur	
scoring_model_only	indicateur	Utilisation pour les modèles comportant un grand nombre (des dizaines de milliers) de séries temporelles.
forecastperiods	entier	
extend_records_into_future	indicateur	

Tableau 150. propriétés ts (suite)

Propriétés ts	Valeurs	Description de la propriété
extend_metric_values	Zones	Vous permet de fournir des valeurs futures pour des prédicteurs.
conf_limits	indicateur	
noise_res	indicateur	
max_models_output	entier	Contrôle le nombre de modèles affichés dans la sortie. La valeur par défaut est 10. Les modèles ne sont pas affichés dans la sortie si le nombre total de modèles générés dépasse cette valeur. Les modèles sont toujours disponibles pour l'évaluation.

## Propriétés timeseriesnode (obsolètes)



**Remarque :** Ce noeud Séries temporelles d'origine est devenu obsolète dans la version 18 de SPSS Modeler et a été remplacé par le nouveau noeud Séries temporelles conçu pour exploiter la puissance d'IBM SPSS Analytic Server traiter des données volumineuses.

Le noeud Séries temporelles estime les modèles de lissage exponentiel, d'ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) univariable et d'ARIMA multivariable (ou fonction de transfert) pour les données de séries temporelles et génère des prévisions d'une performance future. Un noeud Séries temporelles doit toujours être précédé d'un noeud Intervalles de temps.

### Exemple

```
node = stream.create("timeseries", "My node")
node.setPropertyValue("method", "Exsmooth")
node.setPropertyValue("exsmooth_model_type", "HoltsLinearTrend")
node.setPropertyValue("exsmooth_transformation_type", "None")
```

Tableau 151. propriétés de timeseriesnode

Propriétés de timeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
targets	champ	Le noeud Séries temporelles prévoit une ou plusieurs cibles, utilisant éventuellement un ou plusieurs champs d'entrée en tant que prédicteurs. Les champs de fréquences et de pondération ne sont pas utilisés. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Propriétés communes des noeuds de modélisation»</a> , à la page 223.
continue	indicateur	
method	ExpertModeler Exsmooth Arima Reuse	
expert_modeler_method	indicateur	
consider_seasonal	indicateur	
detect_outliers	indicateur	
expert_outlier_additive	indicateur	
expert_outlier_level_shift	indicateur	
expert_outlier_innovational	indicateur	
expert_outlier_level_shift	indicateur	
expert_outlier_transient	indicateur	
expert_outlier_seasonal_additive	indicateur	
expert_outlier_local_trend	indicateur	
expert_outlier_additive_patch	indicateur	

Tableau 151. propriétés de timeseriesnode (suite)

Propriétés de timeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
exsmooth_model_type	Simple HoltLinearTrend BrownLinearTrend DampedTrend SimpleSeasonal WintersAdditive WintersMultiplicative	
exsmooth_transformation_type	None SquareRoot NaturalLog	
arma_p	<i>entier</i>	
arma_d	<i>entier</i>	
arma_q	<i>entier</i>	
arma_sp	<i>entier</i>	
arma_sd	<i>entier</i>	
arma_sq	<i>entier</i>	
arma_transformation_type	None SquareRoot NaturalLog	
arma_include_constant	<i>indicateur</i>	
tf_arma_p. <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
tf_arma_d. <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
tf_arma_q. <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
tf_arma_sp. <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
tf_arma_sd. <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.

Tableau 151. propriétés de *timeseriesnode* (suite)

Propriétés de <i>timeseriesnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
<code>tf_arima_sq</code> . <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
<code>tf_arima_delay</code> . <i>nom de champ</i>	<i>entier</i>	Pour les fonctions de transfert.
<code>tf_arima_transformation_type</code> . <i>nom de champ</i>	None SquareRoot NaturalLog	Pour les fonctions de transfert.
<code>arima_detect_outlier_mode</code>	None Automatic	
<code>arima_outlier_additive</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_level_shift</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_innovational</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_transient</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_seasonal_additive</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_local_trend</code>	<i>indicateur</i>	
<code>arima_outlier_additive_patch</code>	<i>indicateur</i>	
<code>conf_limit_pct</code>	<i>real</i>	
<code>max_lags</code>	<i>entier</i>	
<code>events</code>	<i>Zones</i>	
<code>scoring_model_only</code>	<i>indicateur</i>	Utilisation pour les modèles comportant un grand nombre (des dizaines de milliers) de séries temporelles.

## Propriétés de *treeas*



Le noeud Tree-AS est similaire au schéma existant du noeud existant CHAID. Toutefois, le noeud Tree-AS Forest est conçu pour traiter des données volumineuses afin de créer un arbre unique, et affiche le modèle obtenu dans l'afficheur des résultats ajouté dans SPSS Modeler version 17. Il génère un arbre de décisions à l'aide des statistiques du khi-carré (CHAID) afin d'identifier les divisions optimales. Cette utilisation de CHAID peut générer des arbres non binaires, ce qui implique que certaines divisions possèdent plusieurs branches. Les champs cibles et les champs d'entrée peuvent être d'intervalle numérique (continu) ou catégoriques. La méthode Exhaustive CHAID correspond à une modification du CHAID qui examine plus en détail toutes les divisions possibles, mais dont les calculs sont plus longs.

Tableau 152. Propriétés de `treeas`

Propriétés de <code>treeas</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>target</code>	<i>champ</i>	Dans le noeud Tree-AS, les modèles requièrent un seul champ cible et un ou plusieurs champs d'entrée. Un champ de fréquence peut aussi être spécifié. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
<code>method</code>	<code>chaid</code> <code>exhaustive_chaid</code>	
<code>max_depth</code>	<i>entier</i>	Profondeur maximale de l'arbre comprise entre 0 et 20. La valeur par défaut est 5.
<code>num_bins</code>	<i>entier</i>	Utilisé uniquement si les données sont constituées d'entrées continues. Définissez le nombre de casiers de fréquence égale à utiliser pour les entrées. Les options possibles sont 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100.
<code>record_threshold</code>	<i>entier</i>	Nombre d'enregistrements à partir duquel le modèle cesse d'utiliser des valeurs p pour passer aux Tailles d'effet lors de la création de l'arbre. La valeur par défaut est 1 000 000. Augmentez ou diminuez-la par incréments de 10 000.
<code>split_alpha</code>	<i>nombre</i>	Niveau de signification pour la division. La valeur doit être comprise entre 0.01 et 0.99.
<code>merge_alpha</code>	<i>nombre</i>	Niveau de signification pour la fusion. La valeur doit être comprise entre 0.01 et 0.99.
<code>bonferroni_adjustment</code>	<i>indicateur</i>	Ajuster les valeurs de signification à l'aide de la méthode Bonferroni.
<code>effect_size_threshold_continuous</code>	<i>nombre</i>	Définit la Taille effet lorsque vous divisez des noeuds et fusionnez des catégories en cas d'utilisation d'une cible continue. La valeur doit être comprise entre 0.01 et 0.99.
<code>effect_size_threshold_categorical</code>	<i>nombre</i>	Définit le seuil de la Taille effet lorsque vous divisez des noeuds et fusionnez des catégories en cas d'utilisation d'une cible continue. La valeur doit être comprise entre 0.01 et 0.99.
<code>split_merged_categories</code>	<i>indicateur</i>	Autoriser une nouvelle division des catégories fusionnées.

Tableau 152. Propriétés de `treeas` (suite)

Propriétés de <code>treeas</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>grouping_sig_level</code>	<i>nombre</i>	Détermine la façon dont les groupes de noeuds sont formés ou comment les noeuds inhabituels sont identifiés.
<code>chi_square</code>	<code>pearson</code> <code>likelihood_ratio</code>	Méthode utilisée pour calculer les statistiques du khi-carré : Pearson ou Likelihood Ratio
<code>minimum_record_use</code>	<code>use_percentage</code> <code>use_absolute</code>	
<code>min_parent_records_pc</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 2. Minimum 1, maximum 100, par incréments de 1. La valeur de la branche parent doit être supérieure à la branche enfant.
<code>min_child_records_pc</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 1. Minimum 1, maximum 100, par incréments de 1.
<code>min_parent_records_abs</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 100. Minimum 1, maximum 100, par incréments de 1. La valeur de la branche parent doit être supérieure à la branche enfant.
<code>min_child_records_abs</code>	<i>nombre</i>	La valeur par défaut est 50. Minimum 1, maximum 100, par incréments de 1.
<code>epsilon</code>	<i>nombre</i>	Modification minimale dans les prévisions de fréquence de cellule..
<code>max_iterations</code>	<i>nombre</i>	Itérations maximales pour convergence.
<code>use_costs</code>	<i>indicateur</i>	
<code>costs</code>	<i>structurée</i>	Propriétés structurées. Le format est une liste de 3 valeurs : la valeur réelle, la valeur prédite et le coût en cas d'erreur de cette prévision. Par exemple :  <code>tree.setPropertyValue("costs", [{"drugA", "drugB", 3.0}, {"drugX", "drugY", 4.0}])</code>
<code>default_cost_increase</code>	<code>none</code> <code>linear</code> <code>square</code> <code>custom</code>	<b>Remarque :</b> Uniquement activé dans les cibles ordinales.  Définissez les valeurs par défaut dans la matrice de coût.
<code>calculate_conf</code>	<i>indicateur</i>	

Tableau 152. Propriétés de `treeas` (suite)

Propriétés de <code>treeas</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>display_rule_id</code>	<i>indicateur</i>	Ajoute un champ à la sortie de scoring, indiquant l'ID du noeud terminal auquel chaque enregistrement est affecté.

## Propriétés de `twostepnode`



Le noeud `TwoStep` utilise une méthode de classification non supervisée en deux étapes. La première étape consiste en une exploration des données visant à compresser les données d'entrée brutes en sous-clusters plus faciles à manipuler. Au cours de la seconde étape, l'utilisation d'une méthode de classification hiérarchique permet de fusionner progressivement les sous-clusters en clusters de plus en plus importants. La technique `TwoStep` a l'avantage d'évaluer automatiquement le nombre de clusters optimal pour les données d'apprentissage. Il peut prendre en charge de manière efficace des types de champ mixtes et des jeux de données volumineux.

### Exemple

```
node = stream.create("twostep", "My node")
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("inputs", ["Age", "K", "Na", "BP"])
node.setPropertyValue("partition", "Test")
node.setPropertyValue("use_model_name", False)
node.setPropertyValue("model_name", "TwoStep_Drug")
node.setPropertyValue("use_partitioned_data", True)
node.setPropertyValue("exclude_outliers", True)
node.setPropertyValue("cluster_label", "String")
node.setPropertyValue("label_prefix", "TwoStep_")
node.setPropertyValue("cluster_num_auto", False)
node.setPropertyValue("max_num_clusters", 9)
node.setPropertyValue("min_num_clusters", 3)
node.setPropertyValue("num_clusters", 7)
```

Tableau 153. propriétés de `twostepnode`

Propriétés de <code>twostepnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>inputs</code>	<i>[field1 ... champN]</i>	Les modèles <code>TwoStep</code> utilisent une liste de champs d'entrée, mais pas de cible. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas reconnus. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds de modélisation», à la page 223.
<code>standardize</code>	<i>indicateur</i>	
<code>exclude_outliers</code>	<i>indicateur</i>	
<code>percentage</code>	<i>nombre</i>	
<code>cluster_num_auto</code>	<i>indicateur</i>	
<code>min_num_clusters</code>	<i>nombre</i>	
<code>max_num_clusters</code>	<i>nombre</i>	

Tableau 153. propriétés de twostepnode (suite)

Propriétés de twostepnode	Valeurs	Description de la propriété
num_clusters	nombre	
cluster_label	String Number	
label_prefix	string	
distance_measure	Euclidean Loglikelihood	
clustering_criterion	AIC BIC	

## Propriétés de twostepAS



Le cluster TwoStep est un outil d'exploration conçu pour dévoiler des regroupements naturels (ou encore clusters) dans un ensemble de données, regroupements qui autrement ne seraient pas apparents. L'algorithme employé par cette procédure dispose de certaines fonctionnalités intéressantes qui le différencient des techniques de clustering traditionnelles, par exemple, des fonctions de gestion des données catégorielles et continues, de sélection automatique du nombre de clusters et d'évolutivité.

Tableau 154. propriétés de twostepAS

Propriétés de twostepAS	Valeurs	Description de la propriété
inputs	[f1 ... cN]	Les modèles TwoStepAS utilisent une liste de champs d'entrée, mais pas de cible. Les champs de pondération et de fréquence ne sont pas reconnus.
use_predefined_roles	Booléen	Valeur par défaut = True
use_custom_field_assignments	Booléen	Valeur par défaut = True
cluster_num_auto	Booléen	Valeur par défaut = True
min_num_clusters	entier	Default=2
max_num_clusters	entier	Default=15
num_clusters	entier	Default=5
clustering_criterion	AIC BIC	

Tableau 154. propriétés de twostepAS (suite)

Propriétés de twostepAS	Valeurs	Description de la propriété
automatic_clustering_method	use_clustering_criterion_setting  Distance_jump  Minimum  Maximum	
feature_importance_method	use_clustering_criterion_setting  effect_size	
use_random_seed	Booléen	
random_seed	entier	
distance_measure	Euclidean  Loglikelihood	
include_outlier_clusters	Booléen	Valeur par défaut = True
num_cases_in_feature_tree_leaf_is_less_than	entier	Default=10
top_perc_outliers	entier	Default=5
initial_dist_change_threshold	entier	Default=0
leaf_node_maximum_branches	entier	Default=8
non_leaf_node_maximum_branches	entier	Default=8
max_tree_depth	entier	Default=3
adjustment_weight_on_measurement_level	entier	Default=6
memory_allocation_mb	nombre	Default=512
delayed_split	Booléen	Valeur par défaut = True
fields_to_standardize	[f1 ... cN]	
adaptive_feature_selection	Booléen	Valeur par défaut = True
featureMisPercent	entier	Default=70
coefRange	nombre	Default=0.05
percCasesSingleCategory	entier	Default=95
numCases	entier	Default=24
include_model_specifications	Booléen	Valeur par défaut = True
include_record_summary	Booléen	Valeur par défaut = True
include_field_transformations	Booléen	Valeur par défaut = True

Tableau 154. propriétés de twostepAS (suite)

Propriétés de twostepAS	Valeurs	Description de la propriété
excluded_inputs	Booléen	Valeur par défaut = True
evaluate_model_quality	Booléen	Valeur par défaut = True
show_feature_importance_bar chart	Booléen	Valeur par défaut = True
show_feature_importance_ word_cloud	Booléen	Valeur par défaut = True
show_outlier_clusters interactive_table_and_chart	Booléen	Valeur par défaut = True
show_outlier_clusters_pivot_table	Booléen	Valeur par défaut = True
across_cluster_feature_importance	Booléen	Valeur par défaut = True
across_cluster_profiles_pivot_table	Booléen	Valeur par défaut = True
withinprofiles	Booléen	Valeur par défaut = True
cluster_distances	Booléen	Valeur par défaut = True
cluster_label	String Number	
label_prefix	String	

# Chapitre 14. Propriétés des noeuds de nugget de modèle

Les noeuds de nugget de modèle partagent les mêmes propriétés que les autres noeuds. Pour plus d'informations, voir «Propriétés communes des noeuds», à la page 76.

## Propriétés de `applyanomalydetectionnode`

Les noeuds modélisation Détection des anomalies peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Détection des anomalies. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyanomalydetectionnode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `anomalydetectionnode`», à la page 224.

Tableau 155. Propriétés de `applyanomalydetectionnode`

Propriétés de <code>applyanomalydetectionnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>anomaly_score_method</code>	FlagAndScore FlagOnly ScoreOnly	Détermine les sorties créées pour le scoring.
<code>num_fields</code>	<i>entier</i>	Champs à signaler.
<code>discard_records</code>	<i>indicateur</i>	Indique si les enregistrements sont supprimés de la sortie.
<code>discard_anomalous_records</code>	<i>indicateur</i>	Indique s'il faut supprimer les enregistrements irréguliers ou <i>réguliers</i> . La valeur par défaut est <code>off</code> , ce qui signifie que les enregistrements <i>normaux</i> sont supprimés. Si elle est <code>on</code> , les enregistrements irréguliers sont supprimés. Cette propriété n'est activée que si la propriété <code>discard_records</code> l'est également.

## Propriétés de `applyapriorinode`

Les noeuds modélisation Apriori peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Apriori. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyapriorinode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `apriorinode`», à la page 226.

Tableau 156. propriétés de `applyapriorinode`

Propriétés de <code>applyapriorinode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>max_predictions</code>	<i>nombre (entier)</i>	
<code>ignore_unmatched</code>	<i>indicateur</i>	
<code>allow_repeats</code>	<i>indicateur</i>	

Tableau 156. propriétés de applyapriorinode (suite)

Propriétés de applyapriorinode	Valeurs	Description de la propriété
check_basket	NoPredictions Predictions NoCheck	
criterion	Confidence Support RuleSupport Lift Deployability	

## Propriétés de applyassociationrulesnode

Le noeud de modélisation Règles d'association peut être utilisé pour générer un nugget de modèle de règles d'association. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applyassociationrulesnode*. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «associationrulesnode, propriétés», à la page 227.

Tableau 157. propriétés de applyassociationrulesnode

Propriétés de applyassociationrulesnode	Type de données	Description de la propriété
max_predictions	entier	Nombre maximal de règles pouvant être appliquées à chaque entrée dans le score.
criterion	Confidence Rulesupport Lift Conditionsupport Deployability	Sélectionnez la mesure utilisée pour déterminer la puissance des règles.
allow_repeats	Booléen	Détermine si des règles avec la même prévision sont incluses dans le score.
check_input	NoPredictions Predictions NoCheck	

## Propriétés de applyautoclassifiernode

Les noeuds modélisation de Discriminant automatique peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle de Discriminant automatique. Le nom de script de ce nugget de modèle est *applyautoclassifiernode*. Pour de plus amples informations sur la création de script du noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés autoclassifiernode», à la page 230.

Propriétés de applyautoclassifiernode	Valeurs	Description de la propriété
flag_ensemble_method	Voting EvaluationWeightedVoting ConfidenceWeightedVoting RawPropensityWeightedVoting HighestConfidence AverageRawPropensity	Indique la méthode utilisée pour déterminer le score de l'ensemble. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ indicateur.
flag_evaluation_selection	Accuracy AUC_ROC	Cette option s'applique uniquement à la cible de type indicateur dans le but de désigner la mesure d'évaluation choisie pour le vote pondéré par les évaluations.
filter_individual_model_output	<i>indicateur</i>	Indique si les résultats de scoring de modèles individuels doivent être supprimés.
is_ensemble_update	<i>indicateur</i>	Active le mode d'apprentissage automatique continu qui ajoute de nouveaux modèles de composant à un ensemble de modèles automatiques existants au lieu de le remplacer ce dernier, et réévalue les mesures des modèles de composant existants en utilisant les nouvelles données disponibles.
is_auto_ensemble_weights_reevaluation	<i>indicateur</i>	Active la réévaluation automatique des pondérations de modèle.
use_accumulated_factor	<i>indicateur</i>	Le facteur cumulé est utilisé pour calculer les mesures cumulées.
accumulated_factor	<i>nombre (double)</i>	La valeur maximale est 0.99 et la valeur minimale est 0.85.

Tableau 158. propriétés de `applyautoclassifiernode` (suite)

Propriétés de <code>applyautoclassifiernode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>use_accumulated_reducing</code>	<i>indicateur</i>	Effectue la réduction de modèle basée sur la limite cumulée lors de l'actualisation du modèle.
<code>accumulated_reducing_limit</code>	<i>nombre (double)</i>	La valeur maximale est 0.7 et la valeur minimale est 0.1.
<code>use_accumulated_weighted_evaluation</code>	<i>indicateur</i>	La mesure des évaluations cumulées est utilisée pour le vote lorsque la méthode de vote pondéré par les évaluations est sélectionnée pour la méthode d'ensemble.
<code>flag_voting_tie_selection</code>	Random HighestConfidence RawPropensity	Si une méthode de vote est sélectionnée, indique la manière dont les ex æquo sont résolus. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ indicateur.
<code>set_ensemble_method</code>	Voting EvaluationWeightedVoting ConfidenceWeightedVoting HighestConfidence	Indique la méthode utilisée pour déterminer le score de l'ensemble. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ d'ensemble.
<code>set_voting_tie_selection</code>	Random HighestConfidence	Si une méthode de vote est sélectionnée, indique la manière dont les ex æquo sont résolus. Ce paramètre s'applique uniquement si la cible sélectionnée est un champ nominal.

## Propriétés de `applyautoclusternode`

Les noeuds de modélisation de cluster automatique peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle de cluster automatique. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est `applydecisionlistnode`. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés du noeud de cluster automatique», à la page 233.

## Propriétés de `applyautonumericnode`

Les noeuds de modélisation de numérisation automatique peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle de numérisation automatique. Le nom de script de ce nugget de modèle est `applyautonumericnode`. Pour de plus amples informations sur la génération de scripts du noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de `autonumericnode`», à la page 235.

Tableau 159. Propriétés de *applyautonumericnode*

Propriétés de <i>applyautonumericnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
calculate_standard_error	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de *applybayesnetnode*

Les noeuds de modélisation Réseau Bayésien peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Réseau Bayésien. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applybayesnetnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de *bayesnetnode*», à la page 237.

Tableau 160. propriétés de *applybayesnetnode*

Propriétés de <i>applybayesnetnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
all_probabilities	<i>indicateur</i>	
raw_propensity	<i>indicateur</i>	
adjusted_propensity	<i>indicateur</i>	
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de *applyc50node*

Les noeuds modélisation C5.0 peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle C5.0. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applyc50node*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de *c50node*», à la page 240.

Tableau 161. propriétés de *applyc50node*

Propriétés de <i>applyc50node</i>	Valeurs	Description de la propriété
sql_generate	udf Never NoMissingValues	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution des ensembles de règles. La valeur par défaut est udf.
calculate_conf	<i>indicateur</i>	Disponible lorsque la génération SQL est activée, cette propriété inclut des calculs de confiance dans l'arbre généré.
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de applycarmanode

Les noeuds de modélisation CARMA peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle CARMA. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applycarmanode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de carmanode», à la page 241.

## Propriétés de applycartnode

Des noeuds de modélisation d'arbre C&R peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle d'arbre C&R. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applycartnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de cartnode», à la page 243.

Propriétés de applycartnode	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	Never MissingValues NoMissingValues	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution des ensembles de règles.
calculate_conf	<i>indicateur</i>	Disponible lorsque la génération SQL est activée, cette propriété inclut des calculs de confiance dans l'arbre généré.
display_rule_id	<i>indicateur</i>	Ajoute un champ à la sortie de scoring, indiquant l'ID du noeud terminal auquel chaque enregistrement est affecté.
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_adjusted_propensities	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de applychaidnode

Les noeuds de modélisation CHAID peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle CHAID. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applychaidnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de chaidnode», à la page 246.

Propriétés de applychaidnode	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	Never MissingValues	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution des ensembles de règles.
calculate_conf	<i>indicateur</i>	

Tableau 163. propriétés de applychaidnode (suite)		
Propriétés de applychaidnode	Valeurs	Description de la propriété
display_rule_id	indicateur	Ajoute un champ à la sortie de scoring, indiquant l'ID du noeud terminal auquel chaque enregistrement est affecté.
calculate_raw_propensitives	indicateur	
calculate_adjusted_propensivities	indicateur	

## Propriétés de applycoxregnode

Les noeuds de modélisation de Cox peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle de Cox. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applycoxregnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de coxregnode», à la page 248.

Tableau 164. propriétés de applycoxregnode		
Propriétés de applycoxregnode	Valeurs	Description de la propriété
future_time_as	Intervals Fields	
time_interval	nombre	
num_future_times	entier	
time_field	champ	
past_survival_time	champ	
all_probabilities	indicateur	
cumulative_hazard	indicateur	

## Propriétés de applydecisionlistnode

Les noeuds de modélisation Liste de décision peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Liste de décision. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applydecisionlistnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de decisionlistnode», à la page 251.

Tableau 165. propriétés de applydecisionlistnode		
Propriétés de applydecisionlistnode	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	indicateur	Lorsque la valeur est true (vrai), IBM SPSS Modeller essaie de répercuter le modèle Liste de décision dans SQL.
calculate_raw_propensitives	indicateur	

Tableau 165. propriétés de `applydecisionlistnode` (suite)

Propriétés de <code>applydecisionlistnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de `applydiscriminantnode`

Les noeuds de modélisation Discriminant peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Discriminant. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est `applydiscriminantnode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `discriminantnode`», à la page 252.

Tableau 166. propriétés de `applydiscriminantnode`

Propriétés de <code>applydiscriminantnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de `applyextension`



Les noeuds Modèle d'extension peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle d'extension. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyextension`. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `extensionmodelnode`», à la page 255.

### Exemple Python for Spark

```
##### script example for Python for Spark
applyModel = stream.findByType("extension_apply", None)

score_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime
from pyspark.mllib.regression import LabeledPoint
from pyspark.mllib.linalg import DenseVector
from pyspark.mllib.tree import DecisionTreeModel
from pyspark.sql.types import StringType, StructField

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()

if cxt.isComputeDataModelOnly():
    _schema = cxt.getSparkInputSchema()
    _schema.fields.append(StructField("Prediction", StringType(), nullable=True))
    cxt.setSparkOutputSchema(_schema)
else:
    df = cxt.getSparkInputData()

    _modelPath = cxt.getModelContentToPath("TreeModel")
    metadata = json.loads(cxt.getModelContentToString("model.dm"))

    schema = df.dtypes[:]
    target = "Drug"
    predictors = ["Age", "BP", "Sex", "Cholesterol", "Na", "K"]

    lookup = {}
```

```

for i in range(0,len(schema)):
    lookup[schema[i][0]] = i

def row2LabeledPoint(dm,lookup,target,predictors,row):
    target_index = lookup[target]
    tval = dm[target_index].index(row[target_index])
    pvals = []
    for predictor in predictors:
        predictor_index = lookup[predictor]
        if isinstance(dm[predictor_index],list):
            pval = row[predictor_index] in dm[predictor_index] and
dm[predictor_index].index(row[predictor_index]) or -1
        else:
            pval = row[predictor_index]
        pvals.append(pval)
    return LabeledPoint(tval, DenseVector(pvals))

# convert dataframe to an RDD containing LabeledPoint
lps = df.rdd.map(lambda row: row2LabeledPoint(metadata,lookup,target,predictors,row))
treeModel = DecisionTreeModel.load(cxt.getSparkContext(), _modelPath);
# score the model, produces an RDD containing just double values
predictions = treeModel.predict(lps.map(lambda lp: lp.features))

def addPrediction(x,dm,lookup,target):
    result = []
    for _idx in range(0, len(x[0])):
        result.append(x[0][_idx])
    result.append(dm[lookup[target]][int(x[1])])
    return result

_schema = cxt.getSparkInputSchema()
_schema.fields.append(StructField("Prediction", StringType(), nullable=True))
rdd2 = df.rdd.zip(predictions).map(lambda x:addPrediction(x, metadata, lookup, target))
outDF = cxt.getSparkSQLContext().createDataFrame(rdd2, _schema)

""" cxt.setSparkOutputData(outDF)
applyModel.setPropertyValue("python_syntax", score_script)

```

## Exemple R

```

##### script example for R
applyModel.setPropertyValue("r_syntax", """
result<-predict(modelerModel,newdata=modelerData)
modelerData<-cbind(modelerData,result)
var1<-c(fieldName="NaPrediction",fieldLabel="",fieldStorage="real",fieldMeasure="",
fieldFormat="",fieldRole="")
modelerDataModel<-data.frame(modelerDataModel,var1)""")

```

Tableau 167. Propriétés de *applyextension*

Priorités <i>applyextension</i>	Valeurs	Description de la propriété
<code>r_syntax</code>	<i>string</i>	Syntaxe de script R pour l'évaluation du modèle.
<code>python_syntax</code>	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python pour l'évaluation du modèle.
<code>use_batch_size</code>	<i>indicateur</i>	Activez l'utilisation du traitement par lots.
<code>batch_size</code>	<i>entier</i>	Indiquez le nombre d'enregistrements de données à inclure dans chaque lot.
<code>convert_flags</code>	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.

Tableau 167. Propriétés de *applyextension* (suite)

Priorités <i>applyextension</i>	Valeurs	Description de la propriété
convert_missing	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en une valeur R NA .
convert_datetime	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.

## Propriétés de *applyfactornode*

Les noeuds de modélisation APC/Facteur peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle APC/Facteur. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyfactornode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *factornode*», à la page 257.

## Propriétés de *applyfeatureselectionnode*

Les noeuds de modélisation Sélection de fonction peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Sélection de fonction. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyfeatureselectionnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *featureselectionnode*», à la page 259.

Tableau 168. propriétés de *applyfeatureselectionnode*

Propriétés de <i>applyfeatureselectionnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
selected_ranked_fields		Indique les champs classés sélectionnés dans le navigateur de modèle.
selected_screened_fields		Indique les champs filtrés sélectionnés dans le navigateur de modèle.

## Propriétés de *applygeneralizedlinearnode*

Les noeuds de modélisation linéaire généralisée (*genlin*) peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle linéaire généralisé. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applygeneralizedlinearnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *genlinnode*», à la page 262.

Tableau 169. propriétés de *applygeneralizedlinearnode*

Propriétés de <i>applygeneralizedlinearnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	

Tableau 169. propriétés de *applygeneralizedlinearnode* (suite)

Propriétés de <i>applygeneralizedlinearnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
calculate_adjusted_proportionsities	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de *applyglmnode*

Les noeuds modélisation MMLG peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle MMLG. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applyglmnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés glmnode](#)», à la page 267.

Tableau 170. propriétés de *applyglmnode*

Propriétés de <i>applyglmnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
confidence	onProbability onIncrease	Base de calcul de la valeur de confiance de scoring : probabilité prédite la plus élevée ou différence entre les probabilités prédites les plus élevées et les deuxièmes plus élevées.
score_category_probabilities	<i>indicateur</i>	Si elle est définie sur True, produit des probabilités prédites pour les cibles catégorielles. Un champ est créé pour chaque modalité. La valeur par défaut est False.
max_categories	<i>entier</i>	Nombre maximal de catégories pour lesquelles prédire des probabilités. Utilisée uniquement si <i>score_category_probabilities</i> a la valeur True.
score_propensity	<i>indicateur</i>	Si elle est définie sur True, produit des scores de propension brute (probabilité du résultat "True") pour les modèles avec des cibles <i>indicateur</i> . Si les partitions sont activées, produit également des scores de propension ajustée basés sur la partition de test. La valeur par défaut est False.
enable_sql_generation	udf native	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant un adaptateur de scoring SPSS Modeler Server (en cas de connexion à une base de données avec un adaptateur de scoring installé) ou déterminer le score dans SPSS Modeler.  La valeur par défaut est udf.

## Propriétés de applygle

Le noeud de modélisation GLE peut être utilisé pour générer un nugget de modèle GLE. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applygle*. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés gle», à la page 272.

Tableau 171. propriétés applygle

Propriétés applygle	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	udf native	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez choisir d'envoyer une répercussion à la base de données et de calculer le score avec un adaptateur de score SPSS Modeler Server (s'il est connecté à une base de données avec un adaptateur de score installé), ou de calculer le score dans SPSS Modeler.

## Propriétés applygmm

Le noeud Gaussian Mixture permet de générer un nugget de modèle Gaussian Mixture. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applygmm*. Les propriétés répertoriées dans le tableau suivant sont disponibles dans la version 18.2.1.1 et ultérieures. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés gmm», à la page 441.

Tableau 172. Propriétés applygmm

Propriétés applygmm	Type de données	Description de la propriété
centers		
item_count		
total		
dimension		
components		
partition		

## Propriétés de applykmeansnode

Les noeuds de modélisation k moyenne peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle k moyenne. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applykmeansnode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de kmeansnode», à la page 279.

## Propriétés de applyknnnode

Les noeuds de modélisation KNN peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle KNN. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyknnnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de knnnode», à la page 281.

Tableau 173. Propriétés de <i>applyknnnode</i>		
Propriétés de <i>applyknnnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
<i>all_probabilities</i>	<i>indicateur</i>	
<i>save_distances</i>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de *applykohonennode*

Les noeuds de modélisation Kohonen peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Kohonen. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applykohonennode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de *c50node*», à la page 240.

## Propriétés de *applylinearnode*

Les noeuds de modélisation linéaire peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle linéaire. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applylinearnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de *linearnode*», à la page 284.

Tableau 174. Propriétés de <i>applylinearnode</i>		
Propriétés <i>linear</i>	Valeurs	Description de la propriété
<i>use_custom_name</i>	<i>indicateur</i>	
<i>custom_name</i>	<i>string</i>	
<i>enable_sql_generation</i>	<i>udf</i> <i>native</i> <i>puresql</i>	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant un adaptateur de scoring SPSS Modeler Server (en cas de connexion à une base de données avec un adaptateur de scoring installé), déterminer le score dans SPSS Modeler ou répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant SQL.  La valeur par défaut est <i>udf</i> .

## Propriétés de *applylinearasnode*

Les noeuds de modélisation Linear-AS peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Linear-AS. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applylinearasnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de *linearasnode*», à la page 286.

Tableau 175. Propriétés de <i>applylinearasnode</i>		
Propriété de <i>applylinearasnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	udf native	La valeur par défaut est udf.

## Propriétés de *applylogregnode*

Les noeuds de modélisation Régression logistique peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Régression logistique. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applylogregnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *logregnode*», à la page 288.

Tableau 176. Propriétés de <i>applylogregnode</i>		
Propriétés de <i>applylogregnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	
calculate_conf	<i>indicateur</i>	
enable_sql_generation	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de *applysvmnode*

Les noeuds modélisation LSVM peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle LSVM. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applysvmnode*. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *lsvmnode*», à la page 293.

Tableau 177. propriétés de <i>applysvmnode</i>		
Propriétés de <i>applylsvmnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
calculate_raw_propensities	<i>indicateur</i>	Indique si les scores de propension brute doivent être calculés.
enable_sql_generation	udf native	Indique si le score doit être déterminé avec l'adaptateur de scoring (s'il est installé) ou dans le processus, ou si le score doit être évalué en dehors de la base de données.

## Propriétés de *applyneuralnetnode*

Les noeuds de modélisation Réseau de neurones peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Réseau de neurones. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyneuralnetnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés de *neuralnetnode*», à la page 294.

**Attention** : une nouvelle version du nugget Réseau de neurones, avec des fonctions améliorées, est disponible dans cette version et est décrite dans la section suivante (*applyneuralnetwork*). Bien que la version précédente soit encore disponible, nous vous conseillons de procéder à la mise à jour de vos scripts afin d'utiliser la nouvelle version. Les détails de la version précédente sont préservés ici à titre de référence, mais la prise en charge sera supprimée dans une version ultérieure.

Tableau 178. propriétés de `applyneuralnetnode`

Propriétés de <code>applyneuralnetnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>calculate_conf</code>	<i>indicateur</i>	Disponible lorsque la génération SQL est activée, cette propriété inclut des calculs de confiance dans l'arbre généré.
<code>enable_sql_generation</code>	<i>indicateur</i>	
<code>nn_score_method</code>	Difference SoftMax	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de `applyneuralnetworknode`

Les noeuds modélisation Réseau de neurones peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Réseau de neurones. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyneuralnetworknode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir [Propriétés neuralnetworknode](#).

Tableau 179. Propriétés de `applyneuralnetworknode`

Propriétés de <code>applyneuralnetworknode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>use_custom_name</code>	<i>indicateur</i>	
<code>custom_name</code>	<i>string</i>	
<code>confidence</code>	onProbability onIncrease	
<code>score_category_probabilities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>max_categories</code>	<i>nombre</i>	
<code>score_propensity</code>	<i>indicateur</i>	

Tableau 179. Propriétés de `applyneuralnetworknode` (suite)

Propriétés de <code>applyneuralnetworknode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>enable_sql_generation</code>	udf native puresql	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant un adaptateur de scoring SPSS Modeler Server (en cas de connexion à une base de données avec un adaptateur de scoring installé), déterminer le score dans SPSS Modeler ou répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant SQL.  La valeur par défaut est <code>udf</code> .

## Propriétés de `applyocsvmnode`

Les noeuds SVM à classe unique permettent de générer un nugget de modèle SVM à classe unique. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyocsvmnode`. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés ocsvmnode](#)», à la page 447.

## Propriétés de `applyquestnode`

Les noeuds modélisation QUEST peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle QUEST. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyquestnode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de questnode](#)», à la page 300.

Tableau 180. propriétés de `applyquestnode`

Propriétés de <code>applyquestnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>enable_sql_generation</code>	Never MissingValues NoMissingValues	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution des ensembles de règles.
<code>calculate_conf</code>	<i>indicateur</i>	
<code>display_rule_id</code>	<i>indicateur</i>	Ajoute un champ à la sortie de scoring, indiquant l'ID du noeud terminal auquel chaque enregistrement est affecté.
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de applyr

Les noeuds de création R peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle R. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyr*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de buildr», à la page 239.

Tableau 181. propriétés applyr

Propriétés de applyr	Valeurs	Description de la propriété
score_syntax	string	Syntaxe de script R pour l'évaluation du modèle.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.
convert_datetime	indicateur	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.
convert_missing	indicateur	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en valeur R NA .
use_batch_size	indicateur	Activez l'utilisation du traitement par lots
batch_size	entier	Spécifiez le nombre d'enregistrements de données à inclure dans chaque lot

## Propriétés de applyrandomtrees

Le noeud de modélisation Random Trees peut être utilisé pour générer un nugget de modèle Random Trees. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applyrandomtrees*. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «propriétés randomtrees», à la page 302.

Tableau 182. propriétés de applyrandomtrees

Propriétés applyrandomtrees	Valeurs	Description de la propriété
calculate_conf	indicateur	Cette propriété inclut des calculs de confiance dans l'arbre généré.

Tableau 182. propriétés de *applyrandomtrees* (suite)

Propriétés <i>applyrandomtrees</i>	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	udf  native	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez choisir d'envoyer une répercussion à la base de données et de calculer le score avec un adaptateur de score SPSS Modeler Server (s'il est connecté à une base de données avec un adaptateur de score installé), ou de calculer le score dans SPSS Modeler.

## Propriétés de *applyregressionnode*

Les noeuds de modélisation Régression linéaire peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Régression linéaire. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyregressionnode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de regressionnode](#)», à la page 305.

## propriétés de *applyselflearningnode*

Les noeuds de modélisation Réponse en auto-apprentissage (SLRM) peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle SLRM. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applyselflearningnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de slrmnode](#)», à la page 309.

Tableau 183. propriétés de *applyselflearningnode*

Propriétés de <i>applyselflearningnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
max_predictions	<i>nombre</i>	
randomization	<i>nombre</i>	
scoring_random_seed	<i>nombre</i>	
sort	ascending  descending	Indique si les premières offres affichées sont celles dont les scores sont les plus élevés ou les moins élevés.
model_reliability	<i>indicateur</i>	Option Prendre en compte la fiabilité du modèle dans l'onglet Paramètres.

## Propriétés de *applysequencenode*

Les noeuds de modélisation Séquence peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Séquence. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applysequencenode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de sequencenode](#)», à la page 307.

## Propriétés de `applysvmnode`

Les noeuds de modélisation SVM peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle SVM. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est `applysvmnode`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de svmnode](#)», à la page 316.

Propriétés de <code>applysvmnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>all_probabilities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_raw_propensities</code>	<i>indicateur</i>	
<code>calculate_adjusted_propensities</code>	<i>indicateur</i>	

## Propriétés de `applystpnode`

Le noeud de modélisation STP peut être utilisé pour générer un nugget de modèle associé qui affiche la sortie du modèle dans le Visualiseur de sortie. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applystpnode`. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés de stpnode](#)», à la page 310.

<code>applystpnode</code> propriétés	Type de données	Description de la propriété
<code>uncertainty_factor</code>	<i>Booléen</i>	Minimum 0, maximum 100.

## Propriétés de `applytcmnode`

Les noeuds de modélisation de causalité temporelle (TCM) peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle TCM. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applytcmnode`. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[Propriétés de tcmnode](#)», à la page 318.

Propriétés de <code>applytcmnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>ext_future</code>	<i>Booléen</i>	
<code>ext_future_num</code>	<i>entier</i>	
<code>noise_res</code>	<i>Booléen</i>	
<code>conf_limits</code>	<i>Booléen</i>	
<code>target_fields</code>	<i>LIST</i>	
<code>target_series</code>	<i>LIST</i>	

## Propriétés d'`applyts`

Le noeud de modélisation Séries temporelles peut être utilisé pour générer un nugget de modèle Séries temporelles. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `applyts`. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «[propriétés ts](#)», à la page 323.

Tableau 187. propriétés d'applyts		
Propriétés d'applyts	Valeurs	Description de la propriété
extend_records_into_future	Booléen	
ext_future_num	entier	
compute_future_values_input	Booléen	
forecastperiods	entier	
noise_res	Booléen	
conf_limits	Booléen	
target_fields	LIST	
target_series	LIST	
includeTargets	champ	

## Propriétés applytimeseriesnode (obsolètes)

Le noeud de modélisation Séries temporelles peut être utilisé pour générer un nugget de modèle Séries temporelles. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applytimeseriesnode*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés timeseriesnode (obsolètes)», à la page 331.

Tableau 188. propriétés de applytimeseriesnode		
Propriétés de applytimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
calculate_conf	indicateur	
calculate_residuals	indicateur	

## Propriétés de applytreeas

Les noeuds modélisation Tree-AS peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle Tree-AS. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applytreeas*. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de treeas», à la page 334.

Tableau 189. propriétés de applytreeas		
Propriétés de applytreeas	Valeurs	Description de la propriété
calculate_conf	indicateur	Cette propriété inclut des calculs de confiance dans l'arbre généré.
display_rule_id	indicateur	Ajoute un champ à la sortie de scoring, indiquant l'ID du noeud terminal auquel chaque enregistrement est affecté.

Tableau 189. propriétés de applytreeas (suite)

Propriétés de applytreeas	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	udf  native	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez choisir d'envoyer une répercussion à la base de données et de calculer le score avec un adaptateur de score SPSS Modeler Server (s'il est connecté à une base de données avec un adaptateur de score installé), ou de calculer le score dans SPSS Modeler.

## Propriétés de applytwestepnode

Les noeuds de modélisation TwoStep peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle TwoStep. Le nom de génération de scripts de ce nugget de modèle est *applytwestepnode*. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de twostepnode», à la page 337.

## Propriétés de applytwestepAS

Les noeuds modélisation TwoStep AS peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle TwoStep AS. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applytwestepAS*. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de twostepAS», à la page 338.

Tableau 190. Propriétés de applytwestepAS

Propriétés applytwestepAS	Valeurs	Description de la propriété
enable_sql_generation	udf  native	Permet de définir les options de génération SQL au cours de l'exécution du flux. Vous pouvez répercuter les données dans la base de données et déterminer le score en utilisant un adaptateur de scoring SPSS Modeler Server (en cas de connexion à une base de données avec un adaptateur de scoring installé) ou déterminer le score dans SPSS Modeler.  La valeur par défaut est udf.

## Propriétés de applyxgboosttreenode

Le noeud Arbre de décision XGBoost peut être utilisé pour générer un nugget de modèle Arbre de décision XGBoost. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est *applyxgboosttreenode*. Les propriétés répertoriées dans le tableau suivant ont été ajoutées dans la version 18.2.1.1. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés xgboosttreenode», à la page 455.

Tableau 191. Propriétés de `applyxgboosttreenode`

Propriétés <code>applyxgboosttreenode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>use_model_name</code>		
<code>model_name</code>		

## propriétés de `applyxgboostlinearnode`

Les noeuds XGBoost Linear peuvent être utilisés pour générer un nugget de modèle XGBoost Linear. Le nom de création de script de ce nugget de modèle est `applyxgboostlinearnode`. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `xgboostlinearnode`», à la page 454.

## Propriétés de `hdbscannugget`

Le noeud HDBSCAN peut être utilisé pour générer un nugget de modèle HDBSCAN. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `hdbscannugget`. Aucune autre propriété n'existe pour ce nugget de modèle. Pour plus d'informations sur la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés `hdbscannode`», à la page 442.

## Propriétés de `kdeapply`

Le noeud KDE Modeling peut être utilisé pour générer un nugget de modèle KDE. Le nom de génération de script de ce nugget de modèle est `kdeapply`. Pour plus d'informations à propos de la génération de script pour le noeud de modélisation lui-même, voir «Propriétés de `kdemodel`», à la page 444.

Tableau 192. Propriétés de `kdeapply`

Propriétés de <code>kdeapply</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>outLogDensity</code>  Renommé en <code>out_log_density</code> à partir de la version 18.2.1.1	<i>Booléen</i>	Indiquez <code>True</code> ou <code>False</code> pour inclure ou exclure la valeur de densité de journal dans la sortie. La valeur par défaut est <code>False</code> .

# Chapitre 15. Propriétés des noeuds de modélisation de base de données

IBM SPSS Modeler prend en charge l'intégration avec les outils d'exploration de données et de modélisation disponibles auprès des fournisseurs de base de données, notamment Microsoft SQL Server Analysis Services, Oracle Data Mining, et IBM Netezza Analytics. Vous pouvez créer et déterminer le score des modèles à l'aide d'algorithmes natifs de base de données, qui proviennent tous de l'application IBM SPSS Modeler. Les modèles de base de données peuvent également être créés et manipulés via des scripts à l'aide des propriétés décrites dans cette section.

Par exemple, l'extrait de script suivant illustre la création d'un modèle d'arbre de décisions Microsoft via l'interface de génération de scripts d'IBM SPSS Modeler :

```
stream = modeler.script.stream()
msbuilder = stream.createAt("mstreenode", "MSBuilder", 200, 200)

msbuilder.setPropertyValue("analysis_server_name", 'localhost')
msbuilder.setPropertyValue("analysis_database_name", 'TESTDB')
msbuilder.setPropertyValue("mode", 'Expert')
msbuilder.setPropertyValue("datasource", 'LocalServer')
msbuilder.setPropertyValue("target", 'Drug')
msbuilder.setPropertyValue("inputs", ['Age', 'Sex'])
msbuilder.setPropertyValue("unique_field", 'IDX')
msbuilder.setPropertyValue("custom_fields", True)
msbuilder.setPropertyValue("model_name", 'MSDRUG')

typenode = stream.findByType("type", None)
stream.link(typenode, msbuilder)
results = []
msbuilder.run(results)
msapplier = stream.createModelApplierAt(results[0], "Drug", 200, 300)
tablenode = stream.createAt("table", "Results", 300, 300)
stream.linkBetween(msapplier, typenode, tablenode)
msapplier.setPropertyValue("sql_generate", True)
tablenode.run([])
```

## Propriétés du noeud pour la modélisation Microsoft

### Propriétés des noeuds modélisation Microsoft

#### Propriétés communes

Les propriétés suivantes sont communes aux noeuds modélisation de base de données Microsoft.

Propriétés communes des noeuds Microsoft	Valeurs	Description de la propriété
analysis_database_name	<i>string</i>	Nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	<i>string</i>	Nom de l'hôte Analysis Services.
use_transactional_data	<i>indicateur</i>	Spécifie si les données d'entrée sont au format tabulaire ou transactionnel.
inputs	<i>LIST</i>	Champs d'entrée pour les données tabulaires.

Tableau 193. Propriétés communes des noeuds Microsoft (suite)

Propriétés communes des noeuds Microsoft	Valeurs	Description de la propriété
target	champ	Champ prédit (ne s'applique pas au noeuds Classification non supervisée MS ou Classification de séquences).
unique_field	champ	Champ-clé.
msas_parameters	structurée	Paramètres d'algorithme. Pour plus d'informations, voir «Paramètres d'algorithme», à la page 365.
with_drillthrough	indicateur	Option Avec extraction

### Arbre de décision MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `mstreenode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

### Classification non supervisée MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `msclusternode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

### Règles d'association MS

Les propriétés particulières suivantes sont disponibles pour les noeuds du type `msassocnode`.

Tableau 194. propriétés de `msassocnode`

Propriétés de <code>msassocnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
id_field	champ	Identifie chaque transaction dans les données.
trans_inputs	LIST	Champs d'entrée pour les données transactionnelles.
transactional_target	champ	Champ variable indépendante (données transactionnelles).

### MS Naive Bayes

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `msbayesnode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

### Régression linéaire MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `msregressionnode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

### réseau neuronal MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `msneuralnetworknode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

### Régression logistique MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `mslogisticnode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

## Séries temporelles MS

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `mstimeseriesnode`. Reportez-vous aux propriétés Microsoft communes au début de cette section.

## mise en cluster de séquences MS

Les propriétés particulières suivantes sont disponibles pour les noeuds du type `mssequenceclusternode`.

Propriétés de <code>mssequenceclusternode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>id_field</code>	<i>champ</i>	Identifie chaque transaction dans les données.
<code>input_fields</code>	<i>LIST</i>	Champs d'entrée pour les données transactionnelles.
<code>sequence_field</code>	<i>champ</i>	Identificateur de séquence.
<code>target_field</code>	<i>champ</i>	Champ variable indépendante (données tabulaires).

## Paramètres d'algorithme

Chaque type de modèle de base de données Microsoft possède des paramètres spécifiques qui peuvent être définis à l'aide de la propriété `msas_parameters` -- par exemple:

```
stream = modeler.script.stream()
msregressionnode = stream.findByType("msregression", None)
msregressionnode.setPropertyValue("msas_parameters",
[["MAXIMUM_INPUT_ATTRIBUTES", 255],
["MAXIMUM_OUTPUT_ATTRIBUTES", 255]])
```

Ces paramètres sont issus de SQL Server. Pour visualiser les paramètres pertinents de chaque noeud, procédez comme suit :

1. Placez un noeud source de base de données dans l'espace de travail.
2. Ouvrez le noeud source de base de données.
3. Sélectionnez une source valide dans la liste déroulante **Source de données**.
4. Sélectionnez une table valide dans la liste **Nom de la table**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer le noeud source de base de données.
6. Reliez le noeud de modélisation de base de données Microsoft dont vous voulez répertorier les propriétés.
7. Ouvrez le noeud de modélisation de base de données.
8. Cliquez sur l'onglet **Expert**.

Les propriétés `msas_parameters` disponibles pour ce noeud apparaissent.

## Propriétés du nugget de modèle Microsoft

Les propriétés suivantes s'appliquent aux nuggets de modèle créés à l'aide des noeuds modélisation de la base de données Microsoft.

## Arbre de décision MS

Tableau 196. Propriétés de l'arbre de décisions MS		
Propriétés de <b>appliednode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.
datasource	string	Nom de la source de données (DSN) ODBC du serveur SQL.
sql_generate	indicateur  udf	Active la génération SQL.

## Régression linéaire MS

Tableau 197. Propriétés de la régression linéaire MS		
Propriétés de <b>appliednode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.

## réseau neuronal MS

Tableau 198. Propriétés du réseau neuronal MS		
Propriétés de <b>appliednode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.

## Régression logistique MS

Tableau 199. Propriétés de la régression logistique MS		
Propriétés de <b>applieslogisticnode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.

## Séries temporelles MS

Tableau 200. Propriétés des séries temporelles MS		
Propriétés de <b>appliestimeseriesnode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.
start_from	new_prediction  historical_prediction	Spécifie s'il faut faire des prévisions futures ou des prévisions historiques.
new_step	nombre	Définit la période de commencement des prévisions futures.
historical_step	nombre	Définit la période de commencement des prévisions historiques.
end_step	nombre	Définit la période de fin des prévisions.

## mise en cluster de séquences MS

Tableau 201. Propriétés de clustering de séquences MS		
Propriétés de <b>appliessequenceclusternode</b>	Valeurs	Description
analysis_database_name	string	Ce noeud peut être directement évalué dans un flux.  Cette propriété est utilisée pour identifier le nom de la base de données Analysis Services.
analysis_server_name	string	Nom de l'hôte du serveur Analysis.

## Propriétés du noeud pour la modélisation Oracle

### Propriétés du noeud de modélisation Oracle

Les propriétés suivantes sont communes aux noeuds modélisation de base de données Oracle.

<i>Tableau 202. Propriétés communes aux noeuds Oracle</i>		
<b>Propriétés communes des noeuds Oracle</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Description de la propriété</b>
target	<i>champ</i>	
inputs	<i>Liste des champs</i>	
partition	<i>champ</i>	Champ utilisé pour partitionner les données en échantillons distincts pour les étapes d'apprentissage, de test et de validation de la création d'un modèle.
datasource		
username		
password		
epassword		
use_model_name	<i>indicateur</i>	
model_name	<i>string</i>	Nom personnalisé du nouveau modèle.
use_partitioned_data	<i>indicateur</i>	Si un champ de partition est défini, cette option assure que seules les données provenant de la partition d'apprentissage sont utilisées pour générer le modèle.
unique_field	<i>champ</i>	
auto_data_prep	<i>indicateur</i>	Active ou désactive la fonction de préparation de données automatique d'Oracle (Bases de données 11g uniquement).
costs	<i>structurée</i>	Propriété structurée utilisant la syntaxe :  [[drugA drugB 1.5] [drugA drugC 2.1]], où les arguments entre [] sont les coûts réels prédits.
mode	Simple Expert	Certaines propriétés sont ignorées si ce paramètre est défini sur Simple, comme indiqué dans les propriétés de noeud individuelles.
use_prediction_probability	<i>indicateur</i>	
prediction_probability	<i>string</i>	
use_prediction_set	<i>indicateur</i>	

### Oracle Naive Bayes

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type oranbnode.

Tableau 203. propriétés de oranbnode

Propriétés de oranbnode	Valeurs	Description de la propriété
singleton_threshold	nombre	0,0–1,0.*
pairwise_threshold	nombre	0,0–1,0.*
priors	Data Equal Custom	
custom_priors	structurée	Propriété structurée utilisant la syntaxe :  set :oranbnode.custom_priors = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## Oracle Adaptive Bayes

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type oraabnnode.

Tableau 204. propriétés de oraabnnode

Propriétés de oraabnnode	Valeurs	Description de la propriété
model_type	SingleFeature MultiFeature NaiveBayes	
use_execution_time_limit	indicateur	*
execution_time_limit	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
max_naive_bayes_predictors	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
max_predictors	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
priors	Data Equal Custom	
custom_priors	structurée	Propriété structurée utilisant la syntaxe :  set :oraabnnode.custom_priors = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## Oracle Support Vector Machines

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type orasvmnode.

*Tableau 205. propriétés de orasvmnode*

Propriétés de orasvmnode	Valeurs	Description de la propriété
active_learning	Enable Disable	
kernel_function	Linear Gaussian System	
normalization_method	zscore minmax none	
kernel_cache_size	<i>entier</i>	Noyau gaussien uniquement. La valeur doit être supérieure à 0.*
convergence_tolerance	<i>nombre</i>	La valeur doit être supérieure à 0.*
use_standard_deviation	<i>indicateur</i>	Noyau gaussien uniquement.*
standard_deviation	<i>nombre</i>	La valeur doit être supérieure à 0.*
use_epsilon	<i>indicateur</i>	Modèles de régression uniquement.*
epsilon	<i>nombre</i>	La valeur doit être supérieure à 0.*
use_complexity_factor	<i>indicateur</i>	*
complexity_factor	<i>nombre</i>	*
use_outlier_rate	<i>indicateur</i>	Variante à classe unique seulement.*
outlier_rate	<i>nombre</i>	Variante à classe unique seulement. 0,0–1,0.*
weights	Data Equal Custom	

Tableau 205. propriétés de orasvnode (suite)

Propriétés de orasvnode	Valeurs	Description de la propriété
custom_weights	structurée	Propriété structurée utilisant la syntaxe :  set :orasvnode.custom_weights = [[drugA 1][drugB 2][drugC 3][drugX 4][drugY 5]]

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## Modèles linéaires généralisés d'Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type oraglmnode.

Tableau 206. propriétés de oraglmnode

Propriétés de oraglmnode	Valeurs	Description de la propriété
normalization_method	zscore  minmax  none	
missing_value_handling	ReplaceWithMean  UseCompleteRecords	
use_row_weights	indicateur	*
row_weights_field	champ	*
save_row_diagnostics	indicateur	*
row_diagnostics_table	string	*
coefficient_confidence	nombre	*
use_reference_category	indicateur	*
reference_category	string	*
ridge_regression	Auto  Off  On	*
parameter_value	nombre	*
vif_for_ridge	indicateur	*

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## Arbre décision Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type oradecisiontreenode.

Tableau 207. propriétés de oradecisiontreenode

Propriétés de oradecisiontreenode	Valeurs	Description de la propriété
use_costs	indicateur	
impurity_metric	Entropy Gini	
term_max_depth	entier	2–20.*
term_minpct_node	nombre	0,0–10,0.*
term_minpct_split	nombre	0,0–20,0.*
term_minrec_node	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
term_minrec_split	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
display_rule_ids	indicateur	*

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## O-Cluster Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type oraoclusternode.

Tableau 208. propriétés de oraoclusternode

Propriétés de oraoclusternode	Valeurs	Description de la propriété
max_num_clusters	entier	La valeur doit être supérieure à 0.
max_buffer	entier	La valeur doit être supérieure à 0.*
sensitivity	nombre	0,0–1,0.*

\* Propriété ignorée si mode est défini sur Simple.

## KMeans Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type orakmeansnode.

Tableau 209. propriétés de orakmeansnode

Propriétés de orakmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
num_clusters	entier	La valeur doit être supérieure à 0.
normalization_method	zscore minmax none	
distance_fonction	Euclidean Cosine	

Tableau 209. propriétés de `orakmeansnode` (suite)

Propriétés de <code>orakmeansnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>iterations</code>	<i>entier</i>	0–20.*
<code>conv_tolerance</code>	<i>nombre</i>	0,0–0,5.*
<code>split_criterion</code>	Variance Size	La valeur par défaut est Variance.*
<code>num_bins</code>	<i>entier</i>	La valeur doit être supérieure à 0.*
<code>block_growth</code>	<i>entier</i>	1–5.*
<code>min_pct_attr_support</code>	<i>nombre</i>	0,0–1,0.*

\* Propriété ignorée si `mode` est défini sur `Simple`.

## NMF Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type `oranmfnode`.

Tableau 210. propriétés de `oranmfnode`

Propriétés de <code>oranmfnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>normalization_method</code>	minmax none	
<code>use_num_features</code>	<i>indicateur</i>	*
<code>num_features</code>	<i>entier</i>	0–1. La valeur par défaut est estimée à partir des données par l'algorithme.*
<code>random_seed</code>	<i>nombre</i>	*
<code>num_iterations</code>	<i>entier</i>	0–500.*
<code>conv_tolerance</code>	<i>nombre</i>	0,0–0,5.*
<code>display_all_features</code>	<i>indicateur</i>	*

\* Propriété ignorée si `mode` est défini sur `Simple`.

## Apriori Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type `oraapriorinode`.

Tableau 211. propriétés de `oraapriorinode`

Propriétés de <code>oraapriorinode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>content_field</code>	<i>champ</i>	
<code>id_field</code>	<i>champ</i>	
<code>max_rule_length</code>	<i>entier</i>	2–20.
<code>min_confidence</code>	<i>nombre</i>	0,0–1,0.
<code>min_support</code>	<i>nombre</i>	0,0–1,0.
<code>use_transactional_data</code>	<i>indicateur</i>	

## Description de longueur minimale d'Oracle (MDL)

Aucune propriété spécifique n'est définie pour les noeuds de type `oramdlnode`. Reportez-vous aux propriétés Oracle courantes au début de cette section.

## Importance de l'attribut d'Oracle (IA)

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds de type `oraainode`.

<i>Tableau 212. propriétés de oraainode</i>		
<b>Propriétés de oraainode</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Description de la propriété</b>
<code>custom_fields</code>	<i>indicateur</i>	Si la valeur est définie sur <code>true</code> (vrai), elle permet de spécifier les champs cible, entrée et d'autres champs pour le noeud actuel. Si elle est définie sur <code>false</code> (faux), les paramètres actuels provenant d'un noeud <code>Typier</code> en amont sont utilisés.
<code>selection_mode</code>	<code>ImportanceLevel</code> <code>ImportanceValue</code> <code>TopN</code>	
<code>select_important</code>	<i>indicateur</i>	Quand la propriété <code>selection_mode</code> est définie sur <code>ImportanceLevel</code> , indique si les champs importants doivent être sélectionnés.
<code>important_label</code>	<i>string</i>	Indique le libellé du classement « significatif ».
<code>select_marginal</code>	<i>indicateur</i>	Quand la propriété <code>selection_mode</code> est définie sur <code>ImportanceLevel</code> , indique si les champs marginaux doivent être sélectionnés.
<code>marginal_label</code>	<i>string</i>	Indique le libellé du classement « marginal ».
<code>important_above</code>	<i>nombre</i>	0,0–1,0.
<code>select_unimportant</code>	<i>indicateur</i>	Quand la propriété <code>selection_mode</code> est définie sur <code>ImportanceLevel</code> , indique si les champs non significatifs doivent être sélectionnés.
<code>unimportant_label</code>	<i>string</i>	Indique le libellé du classement « non significatif ».
<code>unimportant_below</code>	<i>nombre</i>	0,0–1,0.
<code>importance_value</code>	<i>nombre</i>	Quand la propriété <code>selection_mode</code> est définie sur <code>ImportanceValue</code> , indique la valeur de césure à utiliser. Accepte des valeurs de 0 à 100.
<code>top_n</code>	<i>nombre</i>	Quand la propriété <code>selection_mode</code> est définie sur <code>TopN</code> , indique la valeur de césure à utiliser. Accepte des valeurs de 0 à 1000.

## Propriétés du nugget de modèle Oracle

Les propriétés suivantes s'appliquent aux nuggets de modèle créés à l'aide des modèles Oracle.

### Oracle Naive Bayes

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `applyoranbnode`.

### Oracle Adaptive Bayes

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `applyoraabnnode`.

### Oracle Support Vector Machines

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `applyorasvmnode`.

### Arbre décision Oracle

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type `applyoradecisiontreenode`.

<i>Tableau 213. propriétés de <code>applyoradecisiontreenode</code></i>		
Propriétés de <code>applyoradecisiontreenode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>use_costs</code>	<i>indicateur</i>	
<code>display_rule_ids</code>	<i>indicateur</i>	

### O-Cluster Oracle

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `applyoraoclusternode`.

### KMeans Oracle

Aucune propriété particulière n'est définie pour les noeuds du type `applyorakmeansnode`.

### NMF Oracle

La propriété suivante est disponible pour les noeuds du type `applyoranmfnode` :

<i>Tableau 214. propriétés de <code>applyoranmfnode</code></i>		
Propriétés de <code>applyoranmfnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>display_all_features</code>	<i>indicateur</i>	

### Apriori Oracle

Ce nugget de modèle ne peut pas être appliqué dans la génération de script.

### MDL Oracle

Ce nugget de modèle ne peut pas être appliqué dans la génération de script.

## Propriétés du noeud pour la modélisation IBM Netezza Analytics

### Propriétés des noeuds modélisation Netezza

Les propriétés suivantes sont communes aux noeuds modélisation de base de données IBM Netezza.

Propriétés communes des noeuds Netezza	Valeurs	Description de la propriété
custom_fields	<i>indicateur</i>	Si la valeur est définie sur true (vrai), elle permet de spécifier les champs cible, entrée et d'autres champs pour le noeud actuel. Si elle est définie sur false (faux), les paramètres actuels provenant d'un noeud Typier en amont sont utilisés.
inputs	<i>[field1 ... champN]</i>	Champs d'entrée ou prédicteur utilisés par le modèle.
target	<i>champ</i>	Champ cible (continu ou qualitatif).
record_id	<i>champ</i>	Champ à utiliser comme identifiant d'enregistrement unique.
use_upstream_connection	<i>indicateur</i>	Si true (vrai) (valeur par défaut), les détails de connexion spécifiés dans un noeud en amont. Non utilisé si move_data_to_connection est spécifié.
move_data_connection	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), déplace les données vers la base de données mentionnée par connection. Non utilisé si use_upstream_connection est spécifié.
connection	<i>structurée</i>	<p>La chaîne de connexion à la base de données Netezza où le modèle est stocké. Propriété structurée utilisant la syntaxe :</p> <pre>['odbc' '&lt;dsn&gt;' '&lt;username&gt;' '&lt;psw&gt;' '&lt;catname&gt;' '&lt;conn_attribs&gt;' [true false]]</pre> <p>où :</p> <p>&lt;dsn&gt; est le nom de la source de données</p> <p>&lt;username&gt; et &lt;psw&gt; sont le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données</p> <p>&lt;catname&gt; est le nom du catalogue</p> <p>&lt;conn_attribs&gt; sont les attributs de connexion</p> <p>true   false indique si un mot de passe est requis.</p>
table_name	<i>string</i>	Le nom de la table de la base de données où le modèle est stocké.

Tableau 215. Propriétés communes aux noeuds Netezza (suite)

Propriétés communes des noeuds Netezza	Valeurs	Description de la propriété
use_model_name	indicateur	Si true (vrai), utilise le nom spécifié par model_name comme nom du modèle ; sinon, le nom du modèle est créé par le système.
model_name	string	Nom personnalisé du nouveau modèle.
include_input_fields	indicateur	Si true (vrai), passe tous les champs d'entrée en aval ; sinon, passe uniquement record_id et les champs générés par le modèle.

## Arbre décision Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type netezzadectreenode.

Tableau 216. propriétés de netezzadectreenode

Propriétés de netezzadectreenode	Valeurs	Description de la propriété
impurity_measure	Entropy Gini	La mesure d'impureté, utilisée pour évaluer le meilleur endroit où diviser l'arbre.
max_tree_depth	entier	Nombre de niveaux maximum que l'arbre peut atteindre. La valeur par défaut est 62 (le nombre maximum possible).
min_improvement_splits	nombre	Amélioration minimum de l'impureté pour que la division ait lieu. La valeur par défaut est de 0,01.
min_instances_split	entier	Nombre minimum d'enregistrements non divisés restants avant que la division n'ait lieu. La valeur par défaut est 2 (le nombre minimum possible).
weights	structurée	Pondérations relatives des classes. Propriété structurée utilisant la syntaxe :  <pre>set :netezza_dectree.weights = [[drugA 0.3][drugB 0.6]]</pre> La valeur par défaut est une pondération de 1 pour toutes les classes.

Tableau 216. propriétés de netezzadectreenode (suite)

Propriétés de netezzadectreenode	Valeurs	Description de la propriété
pruning_measure	Acc wAcc	La valeur par défaut est Acc (exactitude). wAcc (exactitude pondérée) tient compte des pondérations de classe tout en appliquant l'élagage.
prune_tree_options	allTrainingData partitionTrainingData useOtherTable	La valeur par défaut est d'utiliser allTrainingData pour estimer l'exactitude du modèle. Utilisez partitionTrainingData pour spécifier un pourcentage de données d'apprentissage à utiliser ou useOtherTable pour utiliser un jeu de données d'apprentissage d'une table de base de données spécifique.
perc_training_data	nombre	Si prune_tree_options est définie sur partitionTrainingData, spécifie le pourcentage de données à utiliser pour l'apprentissage.
prune_seed	entier	Valeur de départ aléatoire à utiliser pour dupliquer les résultats d'analyse quand prune_tree_options est définie sur partitionTrainingData ; la valeur par défaut est 1.
pruning_table	string	Nom de la table d'un l'ensemble de données d'élagage distinct pour estimer l'exactitude du modèle.
compute_probabilities	indicateur	Si true (vrai), produit un champ de niveau de confiance (probabilité) ainsi que le champ de prévision.

### k moyenne Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type netezzakmeansnode.

Tableau 217. propriétés de netezzakmeansnode

Propriétés de netezzakmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
distance_measure	Euclidean Manhattan Canberra maximum	Méthode à utiliser pour mesurer la distance entre les points de données.
num_clusters	entier	Le nombre de clusters à créer ; la valeur par défaut est 3.
max_iterations	entier	Le nombre d'itérations d'algorithme après lequel arrêter l'apprentissage du modèle ; la valeur par défaut est 5.
rand_seed	entier	Valeur de départ aléatoire à utiliser pour dupliquer les résultats d'analyse ; la valeur par défaut est 12345.

## Bayes Net Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type netezزابayesnode.

Tableau 218. propriétés de netezزابayesnode

Propriétés de netezزابayesnode	Valeurs	Description de la propriété
base_index	entier	Identifiant numérique attribué au premier champ d'entrée pour la gestion interne ; la valeur par défaut est 777.
sample_size	entier	Taille de l'échantillon à prélever si le nombre d'attributs est très grand ; la valeur par défaut est 10 000.
display_additional_information	indicateur	Si true (vrai), affiche les informations de progression supplémentaires dans une boîte de dialogue.
type_of_prediction	best neighbors nn-neighbors	Type d'algorithme de prévision à utiliser : best (meilleur ; voisin le plus corrélé), neighbors (voisins ; prévision pondérée des voisins) ou nn-neighbors (voisins nn ; voisins non nuls).

## Naive Bayes Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type netezzanaiwebayesnode.

Tableau 219. propriétés de *netezzanaivebayesnode*

Propriétés de <i>netezzanaivebayesnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
<code>compute_probabilities</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), produit un champ de niveau de confiance (probabilité) ainsi que le champ de prévision.
<code>use_m_estimation</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), utilise la technique de m-estimation pour éviter les probabilités zéro pendant l'estimation.

## KNN Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type *netezzaknnnode*.

Tableau 220. propriétés de *netezzaknnnode*

Propriétés de <i>netezzaknnnode</i>	Valeurs	Description de la propriété
<code>weights</code>	<i>structurée</i>	Propriété structurée utilisée pour attribuer des pondérations aux classes individuelles. Exemple :  <code>set :netezzaknnnode.weights = [[drugA 0.3][drugB 0.6]]</code>
<code>distance_measure</code>	Euclidean Manhattan Canberra Maximum	Méthode à utiliser pour mesurer la distance entre les points de données.
<code>num_nearest_neighbors</code>	<i>entier</i>	Nombre de voisins les plus proches pour un cas particulier ; la valeur par défaut est 3.
<code>standardize_measurements</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), standardise les mesures des champs d'entrée continus avant de calculer les valeurs de distance.
<code>use_coresets</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), utilise l'échantillonnage d'ensembles principaux pour accélérer le calcul de grands jeux de données.

## Classification par division Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type *netezzadivclusternode*.

Tableau 221. propriétés de *netezzadivclusternode*

Propriétés de <i>netezzadivclusternode</i>	Valeurs	Description de la propriété
distance_measure	Euclidean Manhattan Canberra Maximum	Méthode à utiliser pour mesurer la distance entre les points de données.
max_iterations	entier	Nombre maximum d'itérations d'algorithme à effectuer avant l'arrêt de l'apprentissage du modèle ; la valeur par défaut est 5.
max_tree_depth	entier	Nombre maximum de niveaux dans lesquels les jeux de données peuvent être divisés ; la valeur par défaut est 3.
rand_seed	entier	Valeur de départ aléatoire utilisée pour dupliquer les analyses ; la valeur par défaut est 12345.
min_instances_split	entier	Nombre minimum d'enregistrements pouvant être divisés, la valeur par défaut est 5.
level	entier	Niveau hiérarchique selon lequel les enregistrements sont évalués ; la valeur par défaut est -1.

## ACP Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type *netezzapcanode*.

Tableau 222. propriétés de *netezzapcanode*

Propriétés de <i>netezzapcanode</i>	Valeurs	Description de la propriété
center_data	indicateur	Si true (vrai) (par défaut), effectue un centrage des données (également nommé « soustraction moyenne ») avant l'analyse.
perform_data_scaling	indicateur	Si true (vrai), effectue la mise à l'échelle des données avant l'analyse. Ceci peut rendre l'analyse moins arbitraire quand différentes variables sont mesurées dans différentes unités.
force_eigenolve	indicateur	Si true (vrai), utilise une méthode moins précise mais plus rapide pour trouver les composantes principales.
pc_number	entier	Nombre de composantes principales auquel l'ensemble de données doit être réduit ; la valeur par défaut est 1.

## Arbre de régression Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type *netezzaregtreenode*.

Tableau 223. propriétés de netezzaregtreenode

Propriétés de netezzaregtreenode	Valeurs	Description de la propriété
max_tree_depth	entier	Nombre maximum de niveaux auxquels l'arbre peut grandir sous le noeud racine ; la valeur par défaut est 10.
split_evaluation_measure	Variance	Mesure d'impureté de la classe, utilisée pour évaluer le meilleur endroit pour diviser l'arbre ; la valeur par défaut (et actuellement la seule option) est Variance.
min_improvement_splits	nombre	Quantité minimale pour réduire l'impureté avant de créer une nouvelle division dans l'arbre.
min_instances_split	entier	Le nombre minimal d'enregistrements pouvant être divisés.
pruning_measure	mse r2 pearson spearman	Méthode à utiliser pour l'élagage.
prune_tree_options	allTrainingData partitionTrainingData useOtherTable	La valeur par défaut est d'utiliser allTrainingData pour estimer l'exactitude du modèle. Utilisez partitionTrainingData pour spécifier un pourcentage de données d'apprentissage à utiliser ou useOtherTable pour utiliser un jeu de données d'apprentissage d'une table de base de données spécifique.
perc_training_data	nombre	Si prune_tree_options est définie sur PercTrainingData, spécifie le pourcentage de données à utiliser pour l'apprentissage.
prune_seed	entier	Valeur de départ aléatoire à utiliser pour dupliquer les résultats d'analyse quand prune_tree_options est définie sur PercTrainingData ; la valeur par défaut est 1.

Tableau 223. propriétés de `netezzaregtreenode` (suite)

Propriétés de <code>netezzaregtreenode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>pruning_table</code>	<i>string</i>	Nom de la table d'un l'ensemble de données d'élagage distinct pour estimer l'exactitude du modèle.
<code>compute_probabilities</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), spécifie que les variances des classes attribuées doivent être incluses dans la sortie.

## Régression linéaire Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type `netezzalineressionnode`.

Tableau 224. propriétés `netezzalineressionnode`

Propriétés de <code>netezzalineressionnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>use_svd</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), utilise la matrice de décomposition en valeurs singulières à la place de la matrice d'origine, pour améliorer la vitesse et l'exactitude numérique.
<code>include_intercept</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai) (défaut), augmente l'exactitude générale de la solution.
<code>calculate_model_diagnostics</code>	<i>indicateur</i>	Si true (vrai), calcule le diagnostic sur le modèle.

## Séries temporelles Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type `netezzatimeseriesnode`.

Tableau 225. propriétés `netezzatimeseriesnode`

Propriétés de <code>netezzatimeseriesnode</code>	Valeurs	Description de la propriété
<code>time_points</code>	<i>champ</i>	Champ d'entrée contenant les valeurs de date et d'heure des séries temporelles.
<code>time_series_ids</code>	<i>champ</i>	Un champ d'entrée contenant des ID de séries temporelles à utiliser si l'entrée contient plusieurs séries temporelles.
<code>model_table</code>	<i>champ</i>	Nom de la table de la base de données dans laquelle le modèle de séries temporelles Netezza sera stocké.
<code>description_table</code>	<i>champ</i>	Nom de la table d'entrée qui contient les noms et descriptions des séries temporelles.

Tableau 225. propriétés netezatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
seasonal_adjustment_table	champ	Nom de la table de sortie dans laquelle les valeurs ajustées de manière saisonnière calculées par des algorithmes de lissage exponentiel ou de décomposition des tendances saisonnières seront stockées.
algorithm_name	SpectralAnalysis ou spectral  ExponentialSmoothing ou esmoothing  ARIMA  SeasonalTrendDecomposition ou std	Algorithme à utiliser pour la modélisation des séries temporelles.
trend_name	N  A  DA  M  DM	Type de tendance du lissage exponentiel :  N - none (aucun)  A - additive (additif)  DA - damped additive (additif amorti)  M - multiplicative (multiplicatif)  DM - damped multiplicative (Multiplicatif amorti)
seasonality_type	N  A  M	Type de saisonnalité pour le lissage exponentiel :  N - none (aucun)  A - additive (additif)  M - multiplicative (multiplicatif)
interpolation_method	linear  cubicspline  exponentialspline	Méthode d'interpolation à utiliser.

Tableau 225. propriétés netezatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
timerange_setting	SD  SP	Paramètre pour l'intervalle de temps à utiliser :  SD - system-determined (déterminé par le système) (utilise toute la plage de séries temporelles)  SP - spécifié par l'utilisateur via earliest_time et latest_time
earliest_time	<i>entier</i>	Valeurs de début et de fin, si timerange_setting est SP.
latest_time	<i>Date</i>  <i>Durée</i>  <i>Horodatage</i>	Le format doit suivre la valeur de time_points.  Par exemple, si le champ time_points contient une date, cette valeur doit également être une date.  Exemple :  set NZ_DT1.timerange_setting = 'SP'  set NZ_DT1.earliest_time = '1921-01-01'  set NZ_DT1.latest_time = '2121-01-01'

Tableau 225. propriétés netezzatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezzatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
arima_setting	SD SP	<p>Paramètre pour l'algorithme ARIMA (utilisé uniquement si algorithm_name est défini sur ARIMA) :</p> <p>SD - system-determined (déterminé par le système)</p> <p>SP - spécifié par l'utilisateur</p> <p>Si arima_setting = SP, utilisez les paramètres suivants pour définir les valeurs saisonnières et non saisonnières. Exemple (non saisonnier uniquement) :</p> <pre>set NZ_DT1.algorithm_name = 'arima' set NZ_DT1.arima_setting = 'SP' set NZ_DT1.p_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.p = '4' set NZ_DT1.d_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.d = '2' set NZ_DT1.q_symbol = 'lesseq' set NZ_DT1.q = '4'</pre>
p_symbol	less	<p>ARIMA - opérateur pour les paramètres p, d, q, sp, sd et sq :</p> <p>less - inférieur à</p> <p>eq - égal à</p> <p>lesseq - inférieur ou égal à</p>
d_symbol	eq	
q_symbol		
sp_symbol	lesseq	
sd_symbol		
sq_symbol		
p	entier	ARIMA - degrés d'autocorrélation non saisonniers.

Tableau 225. propriétés netezatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
q	entier	ARIMA - valeur de calcul non saisonnier.
d	entier	ARIMA - nombre d'ordres de moyenne mobile non saisonniers dans le modèle.
sp	entier	ARIMA - degrés d'autocorrélation saisonniers.
sq	entier	ARIMA - valeur de dérivation saisonnière.
sd	entier	ARIMA - nombre d'ordres de moyenne mobile saisonniers dans le modèle.
advanced_setting	SD SP	Détermine comment traiter les paramètres avancés :  SD - system-determined (déterminé par le système)  SP - spécifié par l'utilisateur via <code>period</code> , <code>units_period</code> et <code>forecast_setting</code> .  Exemple :  <code>set NZ_DT1.advanced_setting = 'SP'</code>  <code>set NZ_DT1.period = 5</code>  <code>set NZ_DT1.units_period = 'd'</code>
period	entier	Longueur du cycle saisonnier spécifié en association avec <code>units_period</code> . Ne s'applique pas à l'analyse spectrale.

Tableau 225. propriétés netezatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
units_period	ms s min h d wk q y	Unités dans lesquelles period est exprimé : ms - millisecondes s - secondes min - minutes h - heures d - jours wk - semaines q - trimestres y - années Par exemple, pour une série temporelle hebdomadaire, utilisez 1 pour period et wk pour units_period.
forecast_setting	forecasthorizon forecasttimes	Indique comment doivent être effectuées les prévisions.
forecast_horizon	<i>entier</i> <i>Date</i> <i>Durée</i> <i>Horodatage</i>	Si forecast_setting = forecasthorizon, indique la valeur de point final des prévisions. Le format doit suivre la valeur de time_points. Par exemple, si le champ time_points contient une date, cette valeur doit également être une date.

Tableau 225. propriétés netezatimeseriesnode (suite)

Propriétés de netezatimeseriesnode	Valeurs	Description de la propriété
forecast_times	entier  Date  Durée  Horodatage	Si forecast_setting = forecasttimes, indique les valeurs à utiliser pour les prévisions.  Le format doit suivre la valeur de time_points.  Par exemple, si le champ time_points contient une date, cette valeur doit également être une date.
include_history	indicateur	Indique si les valeurs historiques doivent être incluses dans la sortie.
include_interpolated_values	indicateur	Indique si les valeurs interpolées doivent être incluses dans la sortie. Ne s'applique pas si include_history est false.

### Linéaire généralisé Netezza

Les propriétés suivantes sont disponibles pour les noeuds du type netezzaglmnode.

Tableau 226. propriétés netezzaglmnode

Propriétés de netezzaglmnode	Valeurs	Description de la propriété
dist_family	bernoulli  gaussian  poisson  negativebinomial  wald  gamma	Type de distribution ; le type par défaut est bernoulli.
dist_params	nombre	Valeur de paramètre de distribution à utiliser. S'applique uniquement si distribution est Negativebinomial.

Tableau 226. propriétés netezzaglmnode (suite)

Propriétés de netezzaglmnode	Valeurs	Description de la propriété
trials	<i>entier</i>	S'applique uniquement si distribution est Binomial. Lorsque la réponse cible est un nombre d'événements se produisant dans un ensemble d'essais, le champ <code>target</code> contient le nombre d'événements et le champ <code>trials</code> contient le nombre d'essais.
model_table	<i>champ</i>	Nom de la table de la base de données dans laquelle le modèle linéaire généralisé Netezza sera stocké.
maxit	<i>entier</i>	Nombre maximum d'itérations que l'algorithme doit exécuter ; la valeur par défaut est de 20.
eps	<i>nombre</i>	Valeur du nombre maximal d'erreurs (en notation scientifique) à laquelle l'algorithme doit s'arrêter de rechercher le modèle le plus adapté. La valeur par défaut est de -3, soit 1E-3 ou 0,001.
tol	<i>nombre</i>	Valeur (en notation scientifique) sous laquelle les erreurs sont traitées comme ayant une valeur de zéro. La valeur par défaut est de -7, ce qui signifie que les valeurs d'erreurs inférieures à 1E-7 (ou 0,0000001) sont considérées comme non significatives.

Tableau 226. propriétés netezzaglmnode (suite)

Propriétés de netezzaglmnode	Valeurs	Description de la propriété
link_func	identity inverse invnegative invsquare sqrt power oddspower log clog loglog cloglog logit probit gaussit cauchit canbinom cangeom cannegbinom	Fonction de lien à utiliser ; la fonction par défaut est logit.
link_params	nombre	Valeur de paramètre de fonction de lien à utiliser. S'applique uniquement si link_function est power ou oddspower.

Propriétés de netezzaglmnode	Valeurs	Description de la propriété
interaction	[[[colnames1],[levels1]], [[colnames2],[levels2]], ...,[[ColnamesN],[NiveN]],]	Spécifie des interactions entre les champs. <i>colnames</i> est une liste de champs d'entrée et <i>level</i> est toujours 0 pour chaque champ.  Exemple :  [[["K", "BP", "Sex", "K"], [0, 0, 0, 0]], [["Age", "Na"], [0, 0]]]
intercept	<i>indicateur</i>	Si true, inclut la constante dans le modèle.

## Propriétés du nugget de modèle Netezza

Les propriétés suivantes sont communes aux noeuds de modèle de base de données Netezza.

Propriétés communes du nugget de modèle Netezza	Valeurs	Description de la propriété
connection	<i>string</i>	La chaîne de connexion à la base de données Netezza où le modèle est stocké.
table_name	<i>string</i>	Le nom de la table de la base de données où le modèle est stocké.

Les autres propriétés du nugget de modèle sont les mêmes que celles du noeud de modélisation correspondant.

Les noms de script des nuggets de modèle sont les suivants.

Nugget de modèle	Nom du script
Arbre de décisions	applynetezzagdectreenode
k moyenne	applynetezzagkmeansnode
Réseau Bayésien	applynetezzagabayesnode
Naive Bayes	applynetezzaganaivebayesnode
KNN	applynetezzagknnnode
Classification par division	applynetezzagdivclusternode
ACP	applynetezzagapcanode
Arbre de régression	applynetezzagaregtreenode
Régression linéaire	applynetezzagalineregressionnode
Série temporelle	applynetezzagatimeseriesnode

Tableau 228. Noms de script des nuggets de modèle Netezza (suite)

<b>Nugget de modèle</b>	<b>Nom du script</b>
Linéaire généralisé	applynetezzaglmnode



# Chapitre 16. Propriétés des noeuds de sortie

Les propriétés de noeud de sortie diffèrent légèrement de celles des autres types de noeud. Au lieu de faire référence à une option de noeud particulière, les propriétés du noeud de sortie stockent une référence à l'objet de sortie. Cela peut être utile lorsque vous choisissez une valeur dans un tableau pour la définir en tant que paramètre de flux.

Cette section décrit les propriétés de génération de scripts disponibles pour les noeuds de sortie.

## Propriétés de analysisnode



Le noeud Analyse évalue la capacité des modèles prédictifs à générer des prévisions précises. Les noeuds Analyse comparent les valeurs prédites et les valeurs réelles d'un ou de plusieurs nuggets de modèle. Ils peuvent également comparer les modèles prédictifs les uns aux autres.

### Exemple

```
node = stream.create("analysis", "My node")
# "Analysis" tab
node.setPropertyValue("coincidence", True)
node.setPropertyValue("performance", True)
node.setPropertyValue("confidence", True)
node.setPropertyValue("threshold", 75)
node.setPropertyValue("improve_accuracy", 3)
node.setPropertyValue("inc_user_measure", True)
# "Define User Measure..."
node.setPropertyValue("user_if", "@TARGET = @PREDICTED")
node.setPropertyValue("user_then", "101")
node.setPropertyValue("user_else", "1")
node.setPropertyValue("user_compute", ["Mean", "Sum"])
node.setPropertyValue("by_fields", ["Drug"])
# "Output" tab
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/analysis_out.html")
```

Tableau 229. Propriétés de analysisnode

Propriétés de analysisnode	Type de données	Description de la propriété
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
output_format	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie.

Tableau 229. Propriétés de analysisnode (suite)

Propriétés de analysisnode	Type de données	Description de la propriété
by_fields	LIST	
full_filename	string	Si vous indiquez Disque, Données ou HTML : nom du fichier de sortie utilisé.
coincidence	indicateur	
performance	indicateur	
evaluation_binary	indicateur	
confidence	indicateur	
threshold	nombre	
improve_accuracy	nombre	
field_detection_method	Metadata Name	Détermine la façon dont les champs prédits sont en correspondance avec le champ cible d'origine. Spécifiez Metadata ou Name.
inc_user_measure	indicateur	
user_if	expression	
user_then	expression	
user_else	expression	
user_compute	[Mean Sum Min Max SDev]	

## propriétés de dataauditnode



Le noeud Audit données fournit un premier aperçu complet des données, notamment des statistiques récapitulatives, des histogrammes et distributions pour chaque champ, ainsi que des informations sur les valeurs éloignées, les valeurs manquantes et les valeurs extrêmes. Les résultats sont affichés dans une matrice facile à lire qui peut être triée et utilisée pour générer des graphiques de taille réelle et des noeuds de préparation de données.

### Exemple

```

filenode = stream.createAt("variablefile", "File", 100, 100)
filenode.setPropertyValue("full_filename", "$CLEO_DEMOS/DRUG1n")
node = stream.createAt("dataaudit", "My node", 196, 100)
stream.link(filenode, node)
node.setPropertyValue("custom_fields", True)
node.setPropertyValue("fields", ["Age", "Na", "K"])
node.setPropertyValue("display_graphs", True)
node.setPropertyValue("basic_stats", True)
node.setPropertyValue("advanced_stats", True)
node.setPropertyValue("median_stats", False)
node.setPropertyValue("calculate", ["Count", "Breakdown"])
node.setPropertyValue("outlier_detection_method", "std")
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_outlier", 1.0)

```

```
node.setPropertyValue("outlier_detection_std_extreme", 3.0)
node.setPropertyValue("output_mode", "Screen")
```

Tableau 230. propriétés de dataauditnode

Propriétés de dataauditnode	Type de données	Description de la propriété
custom_fields	indicateur	
fields	[champ1 ... champN]	
overlay	champ	
display_graphs	Flag	Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des graphiques dans la matrice de sortie.
basic_stats	indicateur	
advanced_stats	indicateur	
median_stats	indicateur	
calculate	Count Breakdown	Utilisée pour calculer les valeurs manquantes. Sélectionnez une méthode de calcul, les deux ou bien aucune.
outlier_detection_method	std iqr	Utilisé pour indiquer la méthode de détection des valeurs éloignées et des valeurs extrêmes.
outlier_detection_std_outlier	nombre	Si outlier_detection_method est défini sur std, indique le nombre à utiliser pour définir les valeurs extrêmes.
outlier_detection_std_extreme	nombre	Si outlier_detection_method est défini sur std, indique le nombre à utiliser pour définir les valeurs extrêmes.
outlier_detection_iqr_outlier	nombre	Si outlier_detection_method est défini sur iqr, indique le nombre à utiliser pour définir les valeurs extrêmes.
outlier_detection_iqr_extreme	nombre	Si outlier_detection_method est défini sur iqr, indique le nombre à utiliser pour définir les valeurs extrêmes.
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.

Tableau 230. propriétés de dataauditnode (suite)

Propriétés de dataauditnode	Type de données	Description de la propriété
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.
output_format	Formatted (.onglet) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie.
paginate_output	indicateur	Lorsque output_format est défini sur HTML, cette propriété divise la sortie en pages.
lines_per_page	nombre	Lorsque cette propriété est utilisée avec paginate_output, elle indique le nombre de lignes par page de sortie.
full_filename	string	

## Propriétés de extensionoutputnode



Le noeud Sortie d'extension permet d'analyser les données et les résultats de l'évaluation du modèle à l'aide de votre propre script R ou Python for Spark personnalisé. La sortie de l'analyse peut être de type texte ou graphique. Elle est ajoutée à l'onglet **Sortie** du panneau du gestionnaire ou peut être redirigée vers un fichier.

### Exemple Python for Spark

```
##### script example for Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_output", "extension_output")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """
import json
import spss.pyspark.runtime

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
schema = df.dtypes[:]
print df
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)
```

## Exemple R

```
#### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", "print(modelerData$Age)")
```

Tableau 231. Propriétés de extensionoutputnode

Propriétés extensionoutputnode	Type de données	Description de la propriété
syntax_type	<i>T</i> <i>Python</i>	Indiquez le script à exécuter : R ou Python (R est la valeur par défaut).
r_syntax	<i>string</i>	Syntaxe de script R pour l'évaluation du modèle.
python_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python pour l'évaluation du modèle.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.
convert_missing	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en une valeur R NA .
convert_datetime	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.
output_to	Screen File	Permet d'indiquer le type de sortie (Screen ou File).
output_type	Graph Text	Permet d'indiquer le type de sortie, texte ou graphique.
full_filename	<i>string</i>	Nom de fichier à utiliser pour la sortie générée.
graph_file_type	HTML COU	Type du fichier de sortie (.html ou .cou).
text_file_type	HTML TEXT COU	Permet d'indiquer le type de fichier de sortie au format texte (.html, .txt ou .cou).

## propriétés de kdeexport



L'estimation de densité par noyau (Kernel Density Estimation ou KDE)<sup>®</sup> utilise les algorithmes Arbre sphérique ou Arbre KD pour des requêtes efficaces et combine des concepts provenant de l'apprentissage non supervisé, de la création de fonctions et de la modélisation de données. Les approches basées sur des voisins comme KDE sont quelques-unes des techniques d'estimation de la densité les plus populaires et les plus utiles. Dans SPSS Modeler, les noeuds KDE Modeling et KDE Simulation exposent les principales fonctions et les paramètres couramment utilisés de la bibliothèque KDE. Les noeuds sont mis en oeuvre dans Python.

Tableau 232. propriétés de kdeexport

Propriétés de kdeexport	Type de données	Description de la propriété
bandwidth	Double	La valeur par défaut est 1.
kernel	string	Noyau à utiliser : gaussian ou tophat. La valeur par défaut est gaussian.
algorithm	string	Algorithme d'arborescence à utiliser : kd_tree, ball_tree ou auto. La valeur par défaut est auto.
metric	string	Mesure à utiliser lors du calcul de la distance. Pour l'algorithme kd_tree, choisissez parmi les éléments suivants : Euclidean, Chebyshev, Cityblock, Minkowski, Manhattan, Infinity, P, L2 ou L1. Pour l'algorithme ball_tree, choisissez parmi les éléments suivants : Euclidian, Braycurtis, Chebyshev, Canberra, Cityblock, Dice, Hamming, Infinity, Jaccard, L1, L2, Minkowski, Matching, Manhattan, P, Rogersanimoto, Russellrao, Sokalmichener, Sokalsneath ou Kulsinski. La valeur par défaut est Euclidean.
atol	FLOAT	Tolérance absolue souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 0.0.
rtol	FLOAT	Tolérance relative souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 1E-8.
breadthFirst	Booléen	Définissez ce paramètre sur True pour utiliser une approche basée sur la largeur. Définissez ce paramètre sur False pour utiliser une approche basée sur la profondeur. La valeur par défaut est True.
LeafSize	entier	Taille de feuille de l'arborescence sous-jacente. La valeur par défaut est 40. La modification de cette valeur peut avoir un impact significatif sur les performances.

Tableau 232. propriétés de kdeexport (suite)

Propriétés de kdeexport	Type de données	Description de la propriété
pValue	Double	Indiquez la valeur P obligatoire si vous utilisez Minkowski pour la mesure. La valeur par défaut est 1.5.

## propriétés de matrixnode



Le noeud Matrice permet de créer un tableau dans lequel les relations entre les champs sont indiquées. Il est le plus souvent utilisé pour montrer la relation entre deux champs symboliques, mais il peut également montrer des relations entre des champs de drapeau ou des champs numériques.

### Exemple

```
node = stream.create("matrix", "My node")
# "Settings" tab
node.setPropertyValue("fields", "Numerics")
node.setPropertyValue("row", "K")
node.setPropertyValue("column", "Na")
node.setPropertyValue("cell_contents", "Function")
node.setPropertyValue("function_field", "Age")
node.setPropertyValue("function", "Sum")
# "Appearance" tab
node.setPropertyValue("sort_mode", "Ascending")
node.setPropertyValue("highlight_top", 1)
node.setPropertyValue("highlight_bottom", 5)
node.setPropertyValue("display", ["Counts", "Expected", "Residuals"])
node.setPropertyValue("include_totals", True)
# "Output" tab
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/matrix_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
```

Tableau 233. propriétés de matrixnode

Propriétés de matrixnode	Type de données	Description de la propriété
fields	Selected Flags Numerics	
row	champ	
column	champ	
include_missing_values	indicateur	Indique si les valeurs utilisateur (blancs) et système (valeurs nulles) manquantes sont incluses dans la sortie des lignes et des colonnes.
cell_contents	CrossTabs Function	

Tableau 233. propriétés de matrixnode (suite)

Propriétés de matrixnode	Type de données	Description de la propriété
function_field	string	
function	Sum Mean Min Max SDev	
sort_mode	Unsorted Ascending Descending	
highlight_top	nombre	Si non égal à zéro, alors True (vrai).
highlight_bottom	nombre	Si non égal à zéro, alors True (vrai).
display	[Counts Expected Residuals RowPct ColumnPct TotalPct]	
include_totals	indicateur	
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.

Tableau 233. propriétés de matrixnode (suite)

Propriétés de matrixnode	Type de données	Description de la propriété
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie. Les formats Formatted et Delimited peuvent utiliser le modificateur transposed, qui transpose les lignes et les colonnes dans le tableau.
paginate_output	indicateur	Lorsque output_format est défini sur HTML, cette propriété divise la sortie en pages.
lines_per_page	nombre	Lorsque cette propriété est utilisée avec paginate_output, elle indique le nombre de lignes par page de sortie.
full_filename	string	

## propriétés de meansnode



Le nœud des moyennes compare les moyennes entre des groupes indépendants ou entre des paires de zones associées pour vérifier si une différence significative existe. Par exemple, vous pouvez comparer les revenus moyens avant et après l'application d'une augmentation, ou comparer les revenus des personnes ayant obtenu une augmentation avec ceux des personnes qui n'en ont pas eu.

### Exemple

```
node = stream.create("means", "My node")
node.setPropertyValue("means_mode", "BetweenFields")
node.setPropertyValue("paired_fields", [["OPEN_BAL", "CURR_BAL"]])
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("output_view", "Advanced")
node.setPropertyValue("output_mode", "File")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/means_output.html")
```

Tableau 234. propriétés de meansnode

Propriétés de meansnode	Type de données	Description de la propriété
means_mode	BetweenGroups BetweenFields	Indique le type de statistique de moyenne à exécuter sur les données.
test_fields	[field1 ... fieldn]	Indique le champ de test lorsque means_mode est paramétré sur BetweenGroups.
grouping_field	champ	Indique le champ de regroupement.

Tableau 234. propriétés de meansnode (suite)

Propriétés de meansnode	Type de données	Description de la propriété
paired_fields	[[field1 field2]  [field3 field4]  ...]	Indique les paires de champs à utiliser lorsque means_mode est paramétré sur BetweenFields.
label_correlations	indicateur	Indique si les libellés de corrélation apparaissent dans la sortie. Ce paramètre ne s'applique que si means_mode est paramétré sur BetweenFields.
correlation_mode	Probability  Absolute	Indique si les corrélations doivent être étiquetées par probabilité ou valeur absolue.
weak_label	string	
medium_label	string	
strong_label	string	
weak_below_probability	nombre	Lorsque correlation_mode est paramétré sur Probability, cette propriété indique la valeur de césure utilisée pour les corrélations faibles. Il doit s'agir d'une valeur comprise entre 0 et 1 (par exemple, 0,90).
strong_above_probability	nombre	Valeur de césure utilisée pour les corrélations fortes.
weak_below_absolute	nombre	Lorsque correlation_mode est paramétré sur Absolute, cette propriété indique la valeur de césure utilisée pour les corrélations faibles. Il doit s'agir d'une valeur comprise entre 0 et 1 (par exemple, 0,90).
strong_above_absolute	nombre	Valeur de césure utilisée pour les corrélations fortes.
unimportant_label	string	
marginal_label	string	
important_label	string	
unimportant_below	nombre	Valeur de césure utilisée pour une importance de champ faible. Il doit s'agir d'une valeur comprise entre 0 et 1 (par exemple, 0,90).

Tableau 234. propriétés de meansnode (suite)

Propriétés de meansnode	Type de données	Description de la propriété
important_above	nombre	
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Nom à utiliser.
output_mode	Screen File	Indique l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.
output_format	Formatted (.onglet) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Indique le type de sortie.
full_filename	string	
output_view	Simple Advanced	Indique si la vue simple ou avancée est affichée dans la sortie.

## propriétés de reportnode



Ce noeud permet de créer des rapports formatés contenant du texte fixe et des données, ainsi que des expressions calculées à partir de ces dernières. Le format du rapport est déterminé par des modèles texte définissant la structure du texte fixe et de la sortie de données. Vous pouvez définir un formatage de texte personnalisé en utilisant des balises HTML dans le modèle et en définissant des options dans l'onglet Sortie. Vous pouvez inclure des valeurs de données et d'autres sorties conditionnelles à l'aide d'expressions CLEM dans le modèle.

### Exemple

```
node = stream.create("report", "My node")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/report_output.html")
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
node.setPropertyValue("title", "Report node created by a script")
node.setPropertyValue("highlights", False)
```

Tableau 235. propriétés de reportnode

Propriétés de reportnode	Type de données	Description de la propriété
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.

Tableau 235. propriétés de reportnode (suite)

Propriétés de reportnode	Type de données	Description de la propriété
output_format	HTML (.html) Text (.txt) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie de fichier.
format	Auto Custom	Permet de choisir si la sortie est formatée automatiquement ou avec le langage HTML inclus dans le modèle. Pour utiliser le formatage HTML dans le modèle, spécifiez Custom.
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
text	string	
full_filename	string	
highlights	indicateur	
title	string	
lines_per_page	nombre	

## Propriétés de routputnode



Le noeud sortie R permet d'analyser les données et les résultats du scoring du modèle à l'aide de votre propre script R personnalisé. La sortie de l'analyse peut être de type texte ou graphique. Elle est ajoutée à l'onglet **Sortie** du panneau de gestionnaire ou peut être redirigée vers un fichier.

Tableau 236. Propriétés de routputnode

Propriétés de routputnode	Type de données	Description de la propriété
syntax	string	
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	
convert_datetime	indicateur	
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	
convert_missing	indicateur	

Tableau 236. Propriétés de routputnode (suite)

Propriétés de routputnode	Type de données	Description de la propriété
output_name	Auto Custom	
custom_name	string	
output_to	Screen File	
output_type	Graph Text	
full_filename	string	
graph_file_type	HTML COU	
text_file_type	HTML TEXT COU	

## propriétés de setglobalsnode



Le noeud Valeurs globales analyse les données et calcule des valeurs récapitulatives pouvant être utilisées dans des expressions CLEM. Par exemple, vous pouvez utiliser ce noeud pour calculer des statistiques pour une zone appelée *âge*, puis utiliser la moyenne globale de *âge* dans les expressions CLEM en insérant la fonction @GLOBAL\_MEAN(age).

### Exemple

```
node = stream.create("setglobals", "My node")
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Na", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "K", ["Max", "Sum", "Mean"])
node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])
node.setPropertyValue("clear_first", False)
node.setPropertyValue("show_preview", True)
```

Tableau 237. propriétés de setglobalsnode

Propriétés de setglobalsnode	Type de données	Description de la propriété
globals	[Sum Mean Min Max SDev]	Propriété structurée où les champs à définir doivent être référencés avec la syntaxe suivante :  node.setKeyedPropertyValue("globals", "Age", ["Max", "Sum", "Mean", "SDev"])
clear_first	indicateur	

Tableau 237. propriétés de setglobalsnode (suite)

Propriétés de setglobalsnode	Type de données	Description de la propriété
show_preview	indicateur	

## Propriétés de simevalnode



Le noeud Evaluation de simulation évalue un champ cible prévu et spécifié, et présente les informations de distribution et de corrélation concernant le champ cible.

Tableau 238. Propriétés de simevalnode

Propriétés de simevalnode	Type de données	Description de la propriété
target	champ	
iteration	champ	
presorted_by_iteration	Booléen	
max_iterations	nombre	
tornado_fields	[field1...fieldN]	
plot_pdf	Booléen	
plot_cdf	Booléen	
show_ref_mean	Booléen	
show_ref_median	Booléen	
show_ref_sigma	Booléen	
num_ref_sigma	nombre	
show_ref_pct	Booléen	
ref_pct_bottom	nombre	
ref_pct_top	nombre	
show_ref_custom	Booléen	
ref_custom_values	[number1...numberN]	
category_values	Category Probabilities Both	
category_groups	Categories Iterations	
create_pct_table	Booléen	
pct_table	Quartiles Intervals Custom	
pct_intervals_num	nombre	
pct_custom_values	[number1...numberN]	

## Propriétés de simfitnode



Le noeud Simulation Fitting examine la distribution statistique des données dans chaque champ et génère (ou met à jour) un noeud Simulation Generate en affectant à chaque champ la distribution la mieux adaptée. Le noeud Simulation Generate peut ensuite être utilisé pour générer des données simulées.

Tableau 239. Propriétés de simfitnode

Propriétés de simfitnode	Type de données	Description de la propriété
build	Node XMLExport Both	
use_source_node_name	Booléen	
source_node_name	string	Nom personnalisé du noeud source qui est soit en cours de génération soit en cours de mise à jour.
use_cases	All LimitFirstN	
use_case_limit	entier	
fit_criterion	AndersonDarling KolmogorovSmirnov	
num_bins	entier	
parameter_xml_filename	string	
generate_parameter_import	Booléen	

## propriétés de statisticsnode



Le noeud Statistiques fournit des informations récapitulatives de base sur les champs numériques. Il calcule les statistiques récapitulatives des champs individuels et des corrélations entre les champs.

### Exemple

```
node = stream.create("statistics", "My node")
# "Settings" tab
node.setPropertyValue("examine", ["Age", "BP", "Drug"])
node.setPropertyValue("statistics", ["mean", "sum", "sdev"])
node.setPropertyValue("correlate", ["BP", "Drug"])
# "Correlation Labels..." section
node.setPropertyValue("label_correlations", True)
node.setPropertyValue("weak_below_absolute", 0.25)
node.setPropertyValue("weak_label", "lower quartile")
node.setPropertyValue("strong_above_absolute", 0.75)
node.setPropertyValue("medium_label", "middle quartiles")
node.setPropertyValue("strong_label", "upper quartile")
# "Output" tab
node.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/statistics_output.html")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
```

Tableau 240. propriétés de *statisticsnode*

Propriétés de <i>statisticsnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>use_output_name</code>	<i>indicateur</i>	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
<code>output_name</code>	<i>string</i>	Si <code>use_output_name</code> a la valeur <code>true</code> (vrai), indique le nom à utiliser.
<code>output_mode</code>	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.
<code>output_format</code>	Text (.txt) HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie.
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	
<code>examine</code>	<i>LIST</i>	
<code>correlate</code>	<i>LIST</i>	
<code>statistics</code>	[count mean sum min max range variance sdev semean median mode]	
<code>correlation_mode</code>	Probability Absolute	Indique si les corrélations doivent être étiquetées par probabilité ou valeur absolue.
<code>label_correlations</code>	<i>indicateur</i>	
<code>weak_label</code>	<i>string</i>	
<code>medium_label</code>	<i>string</i>	
<code>strong_label</code>	<i>string</i>	
<code>weak_below_probability</code>	<i>nombre</i>	Lorsque <code>correlation_mode</code> est paramétré sur <code>Probability</code> , cette propriété indique la valeur de césure utilisée pour les corrélations faibles. Il doit s'agir d'une valeur comprise entre 0 et 1 (par exemple, 0,90).
<code>strong_above_probability</code>	<i>nombre</i>	Valeur de césure utilisée pour les corrélations fortes.

Tableau 240. propriétés de statisticsnode (suite)

Propriétés de statisticsnode	Type de données	Description de la propriété
weak_below_absolute	nombre	Lorsque correlation_mode est paramétré sur Absolute, cette propriété indique la valeur de césure utilisée pour les corrélations faibles. Il doit s'agir d'une valeur comprise entre 0 et 1 (par exemple, 0,90).
strong_above_absolute	nombre	Valeur de césure utilisée pour les corrélations fortes.

## Propriétés de statisticsoutputnode



Le noeud Sortie Statistics vous permet d'appeler une procédure IBM SPSS Statistics pour analyser les données IBM SPSS Modeler. De nombreuses procédures d'analyses IBM SPSS Statistics sont disponibles. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

Les propriétés de ce noeud sont décrites dans «Propriétés de statisticsoutputnode», à la page 439.

## propriétés de tablenode



Le noeud Table affiche les données au format tabulaire (ces données peuvent également être écrites dans un fichier). Ainsi, vous pouvez passer en revue les valeurs de données ou les exporter dans un format facilement lisible.

Exemple

```
node = stream.create("table", "My node")
node.setPropertyValue("highlight_expr", "Age > 30")
node.setPropertyValue("output_format", "HTML")
node.setPropertyValue("transpose_data", True)
node.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/table_output.htm")
node.setPropertyValue("paginate_output", True)
node.setPropertyValue("lines_per_page", 50)
```

Tableau 241. propriétés de tablenode

Propriétés de tablenode	Type de données	Description de la propriété
full_filename	string	Si vous indiquez Disque, Données ou HTML : nom du fichier de sortie utilisé.
use_output_name	indicateur	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.

Tableau 241. propriétés de tablenode (suite)

Propriétés de tablenode	Type de données	Description de la propriété
output_format	Formatted (.tab) Delimited (.csv) HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie.
transpose_data	indicateur	Transpose les données avant l'exportation, afin que les lignes et les colonnes représentent respectivement les champs et les enregistrements.
paginate_output	indicateur	Lorsque output_format est défini sur HTML, cette propriété divise la sortie en pages.
lines_per_page	nombre	Lorsque cette propriété est utilisée avec paginate_output, elle indique le nombre de lignes par page de sortie.
highlight_expr	string	
output	string	Propriété en lecture seule qui comporte une référence à la dernière table créée par le noeud.
value_labels	[[Valeur ChaîneLibellé] [Valeur ChaîneLibellé] ...]	Permet d'attribuer des libellés aux paires de valeurs.
display_places	entier	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est affiché (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est Réel). La valeur -1 utilise le flux par défaut.
export_places	entier	Définit le nombre de décimales du champ lorsqu'il est exporté (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est Réel). La valeur -1 utilise le flux par défaut.
decimal_separator	DEFAULT PERIOD COMMA	Définit le séparateur décimal du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est Réel).

Tableau 241. propriétés de tablenode (suite)

Propriétés de tablenode	Type de données	Description de la propriété
date_format	"DDMMYY" "MMDDYY" "YYMMDD" "YYYYMMDD" "YYYYDDD" DAY MONTH "DD-MM-YY" "DD-MM-YYYY" "MM-DD-YY" "MM-DD-YYYY" "DD-MON-YY" "DD-MON-YYYY" "YYYY-MM-DD" "DD.MM.YY" "DD.MM.YYYY" "MM.DD.YYYY" "DD.MON.YY" "DD.MON.YYYY" "DD/MM/YY" "DD/MM/YYYY" "MM/DD/YY" "MM/DD/YYYY" "DD/MON/YY" "DD/MON/YYYY" MON YYYY q Q YYYY ww WK YYYY	Définit le format de date du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est DATE ou TIMESTAMP).

Tableau 241. propriétés de *tablenode* (suite)

Propriétés de <i>tablenode</i>	Type de données	Description de la propriété
time_format	"HHMMSS" "HHMM" "MMSS" "HH:MM:SS" "HH:MM" "MM:SS" "(H)H:(M)M:(S)S" "(H)H:(M)M" "(M)M:(S)S" "HH.MM.SS" "HH.MM" "MM.SS" "(H)H.(M)M.(S)S" "(H)H.(M)M" "(M)M.(S)S"	Définit le format d'heure du champ (s'applique uniquement aux champs dont le stockage est TIME ou TIMESTAMP).
column_width	<i>entier</i>	Définit la largeur des colonnes du champ. La valeur -1 définit la largeur des colonnes sur Auto.
justify	AUTO CENTER LEFT RIGHT	Définit la justification des colonnes du champ.

## propriétés de *transformnode*



Le noeud Transform vous permet de sélectionner et d'afficher un aperçu visuel des résultats des transformations avant de les appliquer à des zones sélectionnées.

## Exemple

```
node = stream.create("transform", "My node")
node.setPropertyValue("fields", ["AGE", "INCOME"])
node.setPropertyValue("formula", "Select")
node.setPropertyValue("formula_log_n", True)
node.setPropertyValue("formula_log_n_offset", 1)
```

Tableau 242. propriétés de transformnode

Propriétés de transformnode	Type de données	Description de la propriété
fields	[ champ1... champn]	Champs à utiliser dans la transformation.
formula	All Select	Indique si toutes les transformations ou seules les transformations sélectionnées doivent être calculées.
formula_inverse	Flag	Indique si la transformation inverse doit être utilisée.
formula_inverse_offset	nombre	Indique un décalage de données à utiliser pour la formule. Élément paramétré sur 0 par défaut, sauf s'il est défini par l'utilisateur.
formula_log_n	Flag	Indique si la transformation par le logarithme <sub>n</sub> doit être utilisée.
formula_log_n_offset	nombre	
formula_log_10	Flag	Indique si la transformation par le logarithme <sub>10</sub> doit être utilisée.
formula_log_10_offset	nombre	
formula_exponential	Flag	Indique si la transformation exponentielle (e <sup>x</sup> ) doit être utilisée.
formula_square_root	Flag	Indique si la transformation par la racine carrée doit être utilisée.
use_output_name	Flag	Indique si un nom de sortie personnalisé est utilisé.
output_name	string	Si use_output_name a la valeur true (vrai), indique le nom à utiliser.
output_mode	Screen File	Permet d'indiquer l'emplacement cible pour les sorties générées à partir du noeud de sortie.
output_format	HTML (.html) Output (.cou)	Permet d'indiquer le type de sortie.

Tableau 242. propriétés de transformnode (suite)

Propriétés de transformnode	Type de données	Description de la propriété
paginate_output	<i>indicateur</i>	Lorsque output_format est défini sur HTML, cette propriété divise la sortie en pages.
lines_per_page	<i>nombre</i>	Lorsque cette propriété est utilisée avec paginate_output, elle indique le nombre de lignes par page de sortie.
full_filename	<i>string</i>	Indique le nom du fichier à utiliser pour la sortie de fichier.

# Chapitre 17. Propriétés du noeud d'exportation

## Propriétés communes des noeuds Exportation

Les propriétés suivantes sont communes à tous les noeuds d'exportation :

Propriété	Valeurs	Description de la propriété
publish_path	<i>string</i>	Saisissez le nom racine à utiliser pour les fichiers d'images et de paramètres publiés.
publish_metadata	<i>indicateur</i>	Spécifie si un fichier de métadonnées décrit les entrées et les sorties de l'image et de leurs modèles de données.
publish_use_parameters	<i>indicateur</i>	Spécifie si des paramètres de flux sont inclus dans le fichier *.par.
publish_parameters	<i>liste de chaîne</i>	Spécifie les paramètres à inclure.
execute_mode	export_data publish	Spécifie si le noeud s'exécute sans publier le flux, aussi le flux est automatiquement publié lorsque le noeud est exécuté.

## Propriétés de asexport

L'exportation Analytic Server vous permet d'exécuter un flux sur le système de fichiers HDFS (Hadoop Distributed File System).

### Exemple

```
node.setPropertyValue("use_default_as", False)
node.setPropertyValue("connection",
["false", "9.119.141.141", "9080", "analyticserver", "ibm", "admin", "admin", "false", "", "", "", "", ""])
```

Propriétés de asexport	Type de données	Description de la propriété
data_source	<i>string</i>	Nom de la source de données.
export_mode	<i>string</i>	Indique s'il faut ajouter ( <b>append</b> ) les données exportées à la source de données existante ou s'il faut remplacer ( <b>overwrite</b> ) la source de données existante.

Tableau 244. propriétés de asexport (suite)

Propriétés de asexport	Type de données	Description de la propriété
use_default_as	Booléen	Si elle est définie sur True, utilise la connexion Analytic Server par défaut configurée dans le fichier options.cfg du serveur. Si cette propriété est définie sur False, utilise la connexion de ce noeud.
connection	["string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string", "string"]	Propriété de liste contenant les détails de la connexion Analytic Server. Le format est: ["is_secure_connect", "server_url", "server_port", "context_root", "consumer", "user_name", "password", "use-kerberos-auth", "kerberos-krb5-config-file-path", "kerberos-jaas-config-file-path", "kerberos-krb5-service-principal-name", "enable-kerberos-debug"] où: is_secure_connect: indique si la connexion sécurisée est utilisée et est true ou false. use-kerberos-auth: indique si l'authentification Kerberos est utilisée ou pas (true ou false). enable-kerberos-debug: indique si le mode de débogage de l'authentification Kerberos est utilisé ou non (true ou false).

## Propriétés cognosexportnode



Le noeud IBM Cognos Export exporte des données dans un format qui peut être lu par les bases de données Cognos.

Pour ce noeud, vous devez définir une connexion Cognos et une connexion ODBC.

### Connexion Cognos

Les propriétés de la connexion Cognos sont les suivantes.

Tableau 245. Propriétés cognosexportnode

Propriétés de cognosexportnode	Type de données	Description de la propriété
cognos_connection	["string","flag","string","string","string"]	<p>Une propriété de liste contenant les détails de la connexion du serveur Cognos. Le format est le suivant : ["Cognos_server_URL", login_mode, "namespace", "username", "password"]</p> <p>où :</p> <p>Cognos_server_URL est l'URL du serveur Cognos contenant la source.</p> <p>login_mode indique si la connexion anonyme est utilisée et est true ou false; si elle est définie sur true, les zones suivantes doivent être définies sur "" .</p> <p>namespace indique le fournisseur d'authentification de sécurité utilisé pour se connecter au serveur.</p> <p>username et password sont ceux qui sont utilisés pour se connecter au serveur Cognos.</p> <p>Au lieu de login_mode, les modes suivants sont également disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anonymousMode. Par exemple:  ["Cognos_server_url", 'anonymousMode', "namespace", "username", "password"]</li> <li>• credentialMode. Par exemple:  ["Cognos_server_url", 'credentialMode', "namespace", "username", "password"]</li> </ul>

Tableau 245. Propriétés cognosexportnode (suite)

Propriétés de cognosexportnode	Type de données	Description de la propriété
		<ul style="list-style-type: none"> <li>storedCredentialMode. Par exemple: ['Cognos_server_url', 'storedCredentialMode', "stored_credential_name"]</li> </ul> <p>Où stored_credential_name est le nom d'un justificatif Cognos dans le référentiel.</p>
cognos_package_name	string	Le chemin d'accès et le nom du package Cognos vers lequel vous exportez les données, par exemple :  /Public Folders/MyPackage
cognos_datasource	string	
cognos_export_mode	Publish  ExportFile	
cognos_filename	string	

## connexion ODBC

Les propriétés de la connexion ODBC sont identiques à celles répertoriées pour databaseexportnode dans la prochaine section, à l'exception de la propriété datasource qui n'est pas valide.

## propriétés de databaseexportnode



Le noeud exportation de base de données écrit des données dans une source de données relationnelles compatible ODBC. Pour écrire dans une source de données ODBC, la source de données doit exister et vous devez disposer de droits d'accès en écriture.

### Exemple

```

'''
Assumes a datasource named "MyDatasource" has been configured
'''
stream = modeler.script.stream()
db_exportnode = stream.createAt("databaseexport", "DB Export", 200, 200)
applynyn = stream.findByName("applyneuralnetwork", None)
stream.link(applynyn, db_exportnode)

# Export tab
db_exportnode.setPropertyValue("username", "user")
db_exportnode.setPropertyValue("datasource", "MyDatasource")
db_exportnode.setPropertyValue("password", "password")
db_exportnode.setPropertyValue("table_name", "predictions")
db_exportnode.setPropertyValue("write_mode", "Create")
db_exportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
db_exportnode.setPropertyValue("drop_existing_table", True)

```

```

db_exportnode.setPropertyValue("delete_existing_rows", True)
db_exportnode.setPropertyValue("default_string_size", 32)

# Schema dialog
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("type", "region", "VARCHAR(10)")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("export_db_primarykey", "id", True)
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_table_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_table_command", "My SQL Code")

# Indexes dialog
db_exportnode.setPropertyValue("use_custom_create_index_command", True)
db_exportnode.setPropertyValue("custom_create_index_command", "CREATE BITMAP
INDEX <index-name>
ON <table-name> <(index-columns)>")
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", ["fields", ["id",
"region"]])

```

Tableau 246. propriétés de databaseexportnode

Propriétés de databaseexportnode	Type de données	Description de la propriété
datasource	string	
username	string	
password	string	
epassword	string	Cette propriété est en lecture seule au cours de l'exécution. Pour générer un mot de passe codé, sélectionnez Outil pour mot de passe dans le menu Outils. Pour plus d'informations, voir <a href="#">«Génération d'un mot de passe codé»</a> , à la page 54.
table_name	string	
write_mode	Create Append Merge	
map	string	Mappe un nom de champ de flux sur un nom de colonne de base de données (valide uniquement si write_mode est sur Merge).  Pour une fusion, tous les champs doivent être mappés afin d'être exportés. Les noms de champ qui n'existent pas dans la base de données sont ajoutés en tant que nouvelles colonnes.
key_fields	LIST	Spécifie le champ de flux utilisé pour la clé ; la propriété map indique à quoi cela correspond dans la base de données.

Tableau 246. propriétés de databaseexportnode (suite)

Propriétés de databaseexportnode	Type de données	Description de la propriété
join	Database Add	
drop_existing_table	indicateur	
delete_existing_rows	indicateur	
default_string_size	entier	
type		Propriété structurée utilisée pour définir le type de schéma.
generate_import	indicateur	
use_custom_create_table_command	indicateur	Utilisez la propriété <i>custom_create_table</i> pour modifier la commande SQL standard CREATE TABLE.
custom_create_table_command	string	Indique la commande de chaîne à utiliser à la place de la commande SQL standard CREATE TABLE.
use_batch	indicateur	Les propriétés suivantes sont les options avancées du chargement en masse dans la base de données. La valeur True (vrai) pour Use_batch désactive les validations ligne par ligne soumises à la base de données.
batch_size	nombre	Indique le nombre d'enregistrements à envoyer à la base de données avant validation dans la mémoire.
bulk_loading	Off ODBC External	Indique le type de chargement en masse. Les options supplémentaires relatives à ODBC et à External sont répertoriées ci-dessous.
not_logged	indicateur	
odbc_binding	Row Column	Indiquez le lien par ligne ou par colonne pour le chargement en masse via ODBC.

Tableau 246. propriétés de databaseexportnode (suite)

Propriétés de databaseexportnode	Type de données	Description de la propriété
loader_delimit_mode	Tab Space Other	Indiquez le type de délimiteur pour le chargement en masse via un programme externe. Sélectionnez Other avec la propriété loader_other_delimiter pour indiquer les délimiteurs, tels que la virgule (,).
loader_other_delimiter	string	
specify_data_file	indicateur	Un indicateur ayant la valeur True (vrai) active la propriété data_file ci-dessous, vous permettant d'indiquer le nom et le chemin du fichier où écrire lors du chargement en masse dans la base de données.
data_file	string	
specify_loader_program	indicateur	Un indicateur ayant la valeur True (vrai) active la propriété loader_program ci-dessous, vous permettant d'indiquer le nom et l'emplacement d'un programme ou d'un script de module de chargement externe.
loader_program	string	
gen_logfile	indicateur	Un indicateur ayant la valeur True (vrai) active la propriété logfile_name ci-dessous, vous permettant d'indiquer le nom d'un fichier se trouvant sur le serveur pour générer un journal des erreurs.
logfile_name	string	
check_table_size	indicateur	Un indicateur ayant la valeur True (vrai) permet de vérifier les tables pour garantir que l'augmentation de la taille des tables de la base de données correspond au nombre de lignes exportées à partir d'IBM SPSS Modeler.
loader_options	string	Indiquez des arguments supplémentaires (comme -comment et -specialdir) pour le programme du module de chargement.

Tableau 246. propriétés de databaseexportnode (suite)

Propriétés de databaseexportnode	Type de données	Description de la propriété
export_db_primarykey	indicateur	Indique si un champ donné est une clé primaire.
use_custom_create_index_command	indicateur	Si la valeur true (vrai) est utilisée, active le code SQL personnalisé pour tous les index.
custom_create_index_command	string	Indique la commande SQL utilisée pour créer des index lorsque le code SQL personnalisé est activé. (Cette valeur peut être ignorée pour certains index comme indiqué ci-dessous.)
indexes.INDEXNAME.fields		Crée l'index indiqué si nécessaire et répertorie les noms de champ à inclure dans cet index.
INDEXNAME "use_custom_create_index_command"	indicateur	Permet d'activer/de désactiver le code SQL personnalisé pour un index spécifique. Consultez les exemples après le tableau suivant.
INDEXNAME "custom_create_index_command"	string	Indique le code SQL personnalisé utilisé pour l'index spécifié. Consultez les exemples après le tableau suivant.
indexes.INDEXNAME.remove	indicateur	Si la valeur True (vrai) est utilisée, supprime l'index spécifié de l'ensemble d'index.
table_space	string	Spécifie l'espace Table qui sera créé.
use_partition	indicateur	Spécifie que le champ de distribution par hachage sera utilisé.
partition_field	string	Spécifie le contenu du champ de distribution par hachage.

**Remarque :** Pour certaines bases de données, vous pouvez indiquer que les tables de base de données sont créées pour l'exportation avec la compression (par exemple, l'équivalent de CREATE TABLE MYTABLE (...) COMPRESS YES; dans SQL). Les propriétés use\_compression et compression\_mode sont fournies pour prendre en charge cette fonctionnalité, comme suit.

Tableau 247. databaseexportnode properties using compression features

Propriétés de databaseexportnode	Type de données	Description de la propriété
use_compression	Booléen	Si défini sur True, crée des tables à exporter avec la compression.

Tableau 247. *databaseexportnode properties using compression features (suite)*

Propriétés de <b>databaseexportnode</b>	Type de données	Description de la propriété
compression_mode	Row	Définit le niveau de compression des bases de données SQL Server.
	Page	
compression_mode	Default	Définit le niveau de compression des bases de données Oracle. Veuillez noter que les valeurs OLTP, Query_High, Query_Low, Archive_High et Archive_Low requièrent Oracle 11gR2 au minimum.
	Direct_Load_Operations	
	All_Operations	
	Basic	
	OLTP	
	Query_High	
	Query_Low	
	Archive_High	
Archive_Low		

Exemple montrant comment modifier la commande CREATE INDEX pour un index spécifique :

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX",
["use_custom_create_index_command",
True])db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX",
["custom_create_index_command",
"CREATE BITMAP INDEX <index-name> ON <table-name> <(index-columns)>"])
```

Vous pouvez également exécuter cette opération via une table de hachage :

```
db_exportnode.setKeyedPropertyValue("indexes", "MYINDEX", [{"fields":["id",
"region"],
"use_custom_create_index_command":True,
"custom_create_index_command":"CREATE INDEX <index-name> ON
<table-name> <(index-columns)>"}])
```

## Propriétés de datacollectionexportnode



Le noeud Export Data Collection génère des données au format utilisé par les logiciels d'étude de marché Data Collection. Une bibliothèque de données Data Collection doit être installée pour utiliser ce noeud.

Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
datacollectionexportnode = stream.createAt("datacollectionexport", "Data
Collection", 200, 200)
```

```

datacollectionexportnode.setPropertyValue("metadata_file", "c:\\museums.mdd")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("merge_metadata", "Overwrite")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("casedata_file", "c:\\
\\museumdata.sav")
datacollectionexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
datacollectionexportnode.setPropertyValue("enable_system_variables", True)

```

Tableau 248. propriétés de datacollectionexportnode

Propriétés de datacollectionexportnode	Type de données	Description de la propriété
metadata_file	string	Nom du fichier de métadonnées à exporter.
merge_metadata	Overwrite MergeCurrent	
enable_system_variables	indicateur	Spécifie si le fichier .mdd exporté devrait inclure les variables système Data Collection.
casedata_file	string	Le nom du fichier .sav vers lequel les données d'observation sont exportées.
generate_import	indicateur	

## Propriétés de excelexportnode



Le noeud d'exportation Excel génère des données dans Microsoft Excel.Format de fichier.xlsx . Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de lancer Excel automatiquement et d'ouvrir le fichier exporté lors de l'exécution du noeud.

### Exemple

```

stream = modeler.script.stream()
excelexportnode = stream.createAt("excelexport", "Excel", 200, 200)
excelexportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/output/myexport.xlsx")
excelexportnode.setPropertyValue("excel_file_type", "Excel2007")
excelexportnode.setPropertyValue("inc_field_names", True)
excelexportnode.setPropertyValue("inc_labels_as_cell_notes", False)
excelexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)
excelexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)

```

Tableau 249. Propriétés de excelexportnode

Propriétés de excelexportnode	Type de données	Description de la propriété
full_filename	string	
excel_file_type	Excel2007	
export_mode	Create Append	

Tableau 249. Propriétés de `excelexportnode` (suite)

Propriétés de <code>excelexportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>inc_field_names</code>	<i>indicateur</i>	Indique si les noms de champ doivent être inclus dans la première ligne de la feuille de calcul.
<code>start_cell</code>	<i>string</i>	Spécifie la cellule de démarrage de l'export.
<code>worksheet_name</code>	<i>string</i>	Nom de la feuille de calcul à écrire.
<code>launch_application</code>	<i>indicateur</i>	Indique si Excel doit être appelé pour le fichier obtenu. Notez que le chemin de lancement d'Excel doit être spécifié dans la boîte de dialogue Programmes externes (menu Outils, Programmes externes).
<code>generate_import</code>	<i>indicateur</i>	Indique si un noeud Import Excel doit être généré pour lire le fichier de données exporté.

## Propriétés de `extensionexportnode`



Avec le noeud Exportation d'extension, vous pouvez exécuter des scripts R ou Python for Spark pour l'exportation des données.

### Exemple Python for Spark

```
##### script example for Python for Spark
import modeler.api
stream = modeler.script.stream()
node = stream.create("extension_export", "extension_export")
node.setPropertyValue("syntax_type", "Python")

python_script = """import spss.pyspark.runtime
from pyspark.sql import SQLContext
from pyspark.sql.types import *

cxt = spss.pyspark.runtime.getContext()
df = cxt.getSparkInputData()
print df.dtypes[:]
_newDF = df.select("Age","Drug")
print _newDF.dtypes[:]

df.select("Age", "Drug").write.save("c:/data/ageAndDrug.json", format="json")
"""

node.setPropertyValue("python_syntax", python_script)
```

## Exemple R

```
#### script example for R
node.setPropertyValue("syntax_type", "R")
node.setPropertyValue("r_syntax", """"write.csv(modelerData, "C:/export.csv)""")
```

Tableau 250. Propriétés de extensionexportnode

Propriétés extensionexportnode	Type de données	Description de la propriété
syntax_type	<i>T</i> <i>Python</i>	Indiquez le script à exécuter : R ou Python (R est la valeur par défaut).
r_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage R à exécuter.
python_syntax	<i>string</i>	Syntaxe du scriptage Python à exécuter.
convert_flags	StringsAndDoubles LogicalValues	Option permettant de convertir des champs indicateurs.
convert_missing	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir les valeurs manquantes en une valeur R NA .
convert_datetime	<i>indicateur</i>	Option permettant de convertir des variables au format de date ou date-heure en format de date/heure R.
convert_datetime_class	POSIXct POSIXlt	Options permettant d'indiquer dans quel format sont converties les variables au format de date ou date-heure.

## Propriétés jsonexportnode



Le noeud d'exportation JSON génère des données au format JSON.

Tableau 251. Propriétés jsonexportnode

Propriétés jsonexportnode	Type de données	Description de la propriété
full_filename	<i>string</i>	Nom du fichier complet, y compris son chemin d'accès.
string_format	<i>records</i> <i>Values</i>	Indiquez le format de la chaîne JSON. La valeur par défaut est records.
generate_import	<i>indicateur</i>	Indique si un noeud d'importation JSON doit être généré pour lire le fichier de données exportées. La valeur par défaut est False.

## Propriétés de outputfilenode



Le noeud Export Fichier plat génère des données dans un fichier texte délimité. Il est utile pour exporter des données qui peuvent être lues par d'autres logiciels d'analyse ou de feuille de calcul.

### Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
outputfile = stream.createAt("outputfile", "File Output", 200, 200)
outputfile.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/flatfile_output.txt")
outputfile.setPropertyValue("write_mode", "Append")
outputfile.setPropertyValue("inc_field_names", False)
outputfile.setPropertyValue("use_newline_after_records", False)
outputfile.setPropertyValue("delimit_mode", "Tab")
outputfile.setPropertyValue("other_delimiter", ",")
outputfile.setPropertyValue("quote_mode", "Double")
outputfile.setPropertyValue("other_quote", "*")
outputfile.setPropertyValue("decimal_symbol", "Period")
outputfile.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Tableau 252. Propriétés de outputfilenode

Propriétés de outputfilenode	Type de données	Description de la propriété
full_filename	string	Nom du fichier de sortie.
write_mode	Overwrite Append	
inc_field_names	indicateur	
use_newline_after_records	indicateur	
delimit_mode	Comma Tab Space Other	
other_delimiter	char	
quote_mode	None Single Double Other	
other_quote	indicateur	
generate_import	indicateur	

Tableau 252. Propriétés de `outputfilenode` (suite)

Propriétés de <code>outputfilenode</code>	Type de données	Description de la propriété
encoding	StreamDefault SystemDefault "UTF-8"	

## Propriétés de `sasexportnode`



Le noeud Export SAS permet d'obtenir des données de sortie au format SAS afin qu'elles puissent être lues par SAS ou par un logiciel compatible. Trois formats de fichier SAS sont disponibles: SAS pour Windows/OS2, SAS pour UNIX ou SAS version 7/8.

Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
sasexportnode = stream.createAt("sasexport", "SAS Export", 200, 200)
sasexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/SAS_output.sas7bdat")
sasexportnode.setPropertyValue("format", "SAS8")
sasexportnode.setPropertyValue("export_names", "NamesAndLabels")
sasexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Tableau 253. propriétés de `sasexportnode`

Propriétés de <code>sasexportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
format	Windows UNIX SAS7 SAS8	Champs étiquette de propriétés de variante.
full_filename	string	
export_names	NamesAndLabels NamesAsLabels	Permet de mapper les noms de champ d'IBM SPSS Modeler lors de l'exportation vers des noms de variable IBM SPSS Statistics ou SAS.
generate_import	indicateur	

## Propriétés de `statisticsexportnode`



Le noeud Export Statistics génère des données au format IBM SPSS Statistics `.sav` ou `.zsav`. Les fichiers `.sav` ou `.zsav` peuvent être lus par IBM SPSS Statistics Base et d'autres produits. Il s'agit également du format utilisé pour les fichiers cache dans IBM SPSS Modeler.

Les propriétés de ce noeud sont décrites dans «Propriétés de `statisticsexportnode`», à la page 439.

## Propriétés du noeud tm1odataexport



Le noeud IBM Cognos TM1 Export exporte des données dans un format qui peut être lu par les bases de données Cognos TM1.

Tableau 254. Propriétés du noeud tm1odataexport

Propriétés du noeud tm1odataexport	Type de données	Description de la propriété
credential_type	inputCredential ou storedCredential	Utilisé pour indiquer le type de données d'identification.
input_credential	<i>LIST</i>	Si la valeur de credential_type est inputCredential, spécifiez le domaine, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
stored_credential_name	<i>string</i>	Lorsque credential_type est storedCredential, indiquez le nom du droit d'accès sur le serveur C & DS.
selected_cube	<i>champ</i>	Nom du cube vers lequel vous exportez des données. Par exemple : TM1_export.setPropertyValue("selected_cube", "plan_BudgetPlan")

Tableau 254. Propriétés du noeud *tm1odataexport* (suite)

Propriétés du noeud <b>tm1odataexport</b>	Type de données	Description de la propriété
<p>spss_field_to_tm1_element_mapping</p>	<p><i>LIST</i></p>	<p>L'élément tm1 vers lequel le mappage a lieu doit faire partie de la dimension de colonne pour la vue de cube sélectionnée. Le format est: <code>[[[Field_1, Dimension_1, False], [Element_1, Dimension_2, True], ...], [[Field_2, ExistMeasureElement, False], [Field_3, NewMeasureElement, True], ...]]</code></p> <p>Il existe deux listes pour décrire les informations de mappage. Le mappage d'un élément feuille à une dimension correspond à l'exemple 2 ci-dessous:</p> <p>Exemple 1: La première liste: (<code>[[Field_1, Dimension_1, False], [Element_1, Dimension_2, True], ...]</code>) est utilisée pour les informations de mappe de dimension TM1.</p> <p>Chaque liste de trois valeurs indique les informations de mappage des dimensions. La troisième valeur booléenne est utilisée pour indiquer si elle sélectionne un élément d'une dimension. Par exemple: "<code>[Field_1, Dimension_1, False]</code>" signifie que <code>Field_1</code> est mappé à <code>Dimension_1</code>; "<code>[Element_1, Dimension_2, True]</code>" signifie que <code>Element_1</code> est sélectionné pour <code>Dimension_2</code>.</p> <p>Exemple 2: La deuxième liste: (<code>[[Field_2, ExistMeasureElement, False], [Field_3, NewMeasureElement, True], ...]</code>) est utilisée pour les informations de mappe d'éléments de dimension de mesure TM1.</p> <p>Chaque liste de trois valeurs indique les informations de mappage des éléments de mesure. La troisième valeur booléenne est utilisée pour indiquer la nécessité de créer un élément. "<code>[Field_2, ExistMeasureElement, False]</code>" signifie que <code>Field_2</code> est mappé vers <code>ExistMeasureElement</code>; "<code>[Field_3, NewMeasureElement, True]</code>" signifie que <code>NewMeasureElement</code> doit être la dimension de mesure choisie dans <code>selected_measure</code> et que <code>Field_3</code> lui est mappée.</p>
<p>selected_measure</p>	<p><i>string</i></p>	<p>Spécifiez la dimension de mesure. Exemple:  <code>setPropertyValue("selected_measure", "Measures")</code></p>
<p>connection_type</p>	<p>AdminServer TM1Server</p>	<p>Indique le type de connexion. Par défaut, AdminServer.</p>

Tableau 254. Propriétés du noeud *tm1odataexport* (suite)

Propriétés du noeud <i>tm1odataexport</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>admin_host</i>	<i>string</i>	Adresse URL du nom d'hôte de l'API REST. Obligatoire si <i>connection_type</i> est <i>AdminServer</i> .
<i>server_name</i>	<i>string</i>	Nom du serveur TM1 sélectionné à partir de <i>admin_host</i> . Obligatoire si <i>connection_type</i> est <i>AdminServer</i> .
<i>server_url</i>	<i>string</i>	URL de l'API REST du serveur TM1. Obligatoire si <i>connection_type</i> est <i>TM1Server</i> .

## Propriétés du noeud *tm1export* (obsolètes)



Le noeud IBM Cognos TM1 Export exporte des données dans un format qui peut être lu par les bases de données Cognos TM1.

**Remarque :** Ce noeud est devenu obsolète dans Modeler 18.0. Le nom de script du noeud qui le remplace est *tm1odataexport*.

Tableau 255. Propriétés du noeud *tm1export*

Propriétés du noeud <i>tm1export</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>pm_host</i>	<i>string</i>	<b>Remarque :</b> Uniquement pour les versions 16.0 et 17.0  Nom d'hôte. Par exemple : <code>TM1_export.setPropertyValue("pm_host", 'http://9.191.86.82:9510/pmhub/pm')</code>
<i>tm1_connection</i>	[ " <i>field</i> ", " <i>field</i> ", ..., " <i>field</i> " ]	<b>Remarque :</b> Uniquement pour les versions 16.0 et 17.0  Une propriété de liste contenant les détails de la connexion du serveur TM1. Le format est le suivant : [ "TM1_Server_Name", "tm1_username", "tm1_password" ]  Par exemple : <code>TM1_export.setPropertyValue("tm1_connection", ['Planning Sample', "admin" "apple"])</code>
<i>selected_cube</i>	<i>champ</i>	Nom du cube vers lequel vous exportez des données. Par exemple : <code>TM1_export.setPropertyValue("selected_cube", "plan_BudgetPlan")</code>

Tableau 255. Propriétés du noeud tm1export (suite)

Propriétés du noeud tm1export	Type de données	Description de la propriété
spssfield_tm1element_mapping	LIST	<p>L'élément tm1 vers lequel le mappage a lieu doit faire partie de la dimension de colonne pour la vue de cube sélectionnée. Le format est le suivant: <code>[[[Field_1, Dimension_1, False], [Element_1, Dimension_2, True], ...], [[Field_2, ExistMeasureElement, False], [Field_3, NewMeasureElement, True], ...]]</code></p> <p>Deux listes permettent de décrire les informations de mappage. Le mappage d'un élément feuille à une dimension correspond à l'exemple 2 ci-dessous :</p> <p>Exemple 1: La première liste: <code>([[Field_1, Dimension_1, False], [Element_1, Dimension_2, True], ...])</code> est utilisée pour les informations de mappe de dimension TM1.</p> <p>Chaque liste de trois valeurs indique les informations de mappage des dimensions. La troisième valeur booléenne est utilisée pour indiquer si elle sélectionne un élément d'une dimension. Par exemple: <code>"[Field_1, Dimension_1, False]"</code> signifie que Field_1 est mappé à Dimension_1; <code>"[Element_1, Dimension_2, True]"</code> signifie que Element_1 est sélectionné pour Dimension_2.</p> <p>Exemple 2: La deuxième liste: <code>([[Field_2, ExistMeasureElement, False], [Field_3, NewMeasureElement, True], ...])</code> est utilisée pour les informations de mappe d'éléments de dimension de mesure TM1.</p> <p>Chaque liste de trois valeurs indique les informations de mappage des éléments de mesure. La troisième valeur booléenne est utilisée pour indiquer la nécessité de créer un élément. <code>"[Field_2, ExistMeasureElement, False]"</code> signifie que Field_2 est mappé vers ExistMeasureElement; <code>"[Field_3, NewMeasureElement, True]"</code> signifie que NewMeasureElement doit être la dimension de mesure choisie dans selected_measure et que Field_3 lui est mappée.</p>

Propriétés du noeud <code>tm1export</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>selected_measure</code>	<i>string</i>	Indiquez la dimension de mesure.  Exemple : <code>setProperty("selected_measure", "Measures")</code>

## Propriétés de `xmlexportnode`



Le noeud Export XML génère une sortie de données dans un fichier au format XML. Vous pouvez également créer un noeud source XML pour lire de nouveau les données exportées dans le flux.

### Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
xmlexportnode = stream.createAt("xmlexport", "XML Export", 200, 200)
xmlexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/export/data.xml")
xmlexportnode.setPropertyValue("map", [{"/catalog/book/genre", "genre"}, {"/catalog/book/title", "title"}])
```

Propriétés de <code>xmlexportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	(requis) Chemin complet et nom de fichier du fichier d'exportation XML.
<code>use_xml_schema</code>	<i>indicateur</i>	Spécifiez s'il faut utiliser un schéma XML (fichier XSD ou DTD) pour contrôler la structure des données exportées.
<code>full_schema_filename</code>	<i>string</i>	Chemin complet et nom de fichier et du fichier XSD ou DTD à utiliser. Requis si <code>use_xml_schema</code> est défini sur <code>true</code> (vrai).
<code>generate_import</code>	<i>indicateur</i>	Génère un noeud source XML pour lire le fichier de données exporté dans le flux.
<code>records</code>	<i>string</i>	Expression XPath qui indique la limite de l'enregistrement.
<code>map</code>	<i>string</i>	Mappe le nom de fichier dans une structure XML.



# Chapitre 18. Propriétés de noeuds IBM SPSS Statistics

## Propriétés de `statisticsimportnode`



Le noeud Fichier Statistics lit les données du format de fichier `.sav` ou `.zsav` utilisé par IBM SPSS Statistics, ainsi que des fichiers cache enregistrés dans IBM SPSS Modeler, qui utilisent le même format.

Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsimportnode = stream.createAt("statisticsimport", "SAV Import",
200, 200)
statisticsimportnode.setPropertyValue("full_filename", "C:/data/drug1n.sav")
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_names", True)
statisticsimportnode.setPropertyValue("import_data", True)
```

Tableau 257. propriétés de `statisticsimportnode`

Propriétés de <code>statisticsimportnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	Nom du fichier complet, y compris son chemin d'accès.
<code>password</code>	<i>string</i>	Mot de passe. Le paramètre <code>password</code> doit être défini avant le paramètre <code>file_encrypted</code> .
<code>file_encrypted</code>	<i>indicateur</i>	Indique si le fichier est protégé par mot de passe ou non.
<code>import_names</code>	NamesAndLabels LabelsAsNames	Méthode de gestion des noms de variable et des libellés.
<code>import_data</code>	DataAndLabels LabelsAsData	Méthode de gestion des valeurs et des libellés.
<code>use_field_format_for_storage</code>	<i>Booléen</i>	Spécifie s'il convient d'utiliser les informations de format de champ IBM SPSS Statistics lors de l'importation.

## Propriétés de `statistictransformnode`



Le noeud Transformation exécute une sélection de commandes de syntaxe IBM SPSS Statistics en fonction des sources de données dans IBM SPSS Modeler. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

## Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
statisticstransformnode = stream.createAt("statisticstransform",
"Transform", 200, 200)
statisticstransformnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na +
K.")
statisticstransformnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed
Drugs")
statisticstransformnode.setPropertyValue("check_before_saving", True)
```

Tableau 258. Propriétés de *statisticstransformnode*

Propriétés de <i>statisticstransformnode</i>	Type de données	Description de la propriété
syntax	<i>string</i>	
check_before_saving	<i>indicateur</i>	Valide la syntaxe saisie avant d'enregistrer les entrées. Affiche un message d'erreur si la syntaxe n'est pas valide.
default_include	<i>indicateur</i>	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«propriétés de filternode»</a> , à la page 170.
include	<i>indicateur</i>	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«propriétés de filternode»</a> , à la page 170.
new_name	<i>string</i>	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«propriétés de filternode»</a> , à la page 170.

## propriétés *statisticsmodelnode*



Le noeud Modèle Statistics vous permet d'analyser et de travailler avec vos données en exécutant des procédures IBM SPSS Statistics qui produisent un PMML. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

## Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsmodelnode = stream.createAt("statisticsmodel", "Model", 200, 200)
statisticsmodelnode.setPropertyValue("syntax", "COMPUTE NewVar = Na + K.")
statisticsmodelnode.setKeyedPropertyValue("new_name", "NewVar", "Mixed
Drugs")
```

Propriétés de <i>statisticsmodelnode</i>	Type de données	Description de la propriété
syntax	<i>string</i>	
default_include	<i>indicateur</i>	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«propriétés de filternode»</a> , à la page 170.
include	<i>indicateur</i>	Pour plus d'informations, voir <a href="#">«propriétés de filternode»</a> , à la page 170.

Propriétés de <code>statisticsmodelnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>new_name</code>	<i>string</i>	Pour plus d'informations, voir «propriétés de <code>filternode</code> », à la page 170.

## Propriétés de `statisticsoutputnode`



Le noeud Sortie Statistics vous permet d'appeler une procédure IBM SPSS Statistics pour analyser les données IBM SPSS Modeler. De nombreuses procédures d'analyses IBM SPSS Statistics sont disponibles. Ce noeud requiert une copie sous licence de IBM SPSS Statistics.

### Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsoutputnode = stream.createAt("statisticsoutput", "Output", 200,
200)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("syntax", "SORT CASES BY Age(A) Sex(A)
BP(A) Cholesterol(A)")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("use_output_name", False)
statisticsoutputnode.setPropertyValue("output_mode", "File")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("full_filename", "Cases by Age, Sex
and Medical History")
statisticsoutputnode.setPropertyValue("file_type", "HTML")
```

Tableau 259. propriétés de `statisticsoutputnode`

Propriétés de <code>statisticsoutputnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>mode</code>	Dialog Syntax	Sélectionne l'option « Boîte de dialogue IBM SPSS Statistics » ou l'Editeur de syntaxe.
<code>syntax</code>	<i>string</i>	
<code>use_output_name</code>	<i>indicateur</i>	
<code>output_name</code>	<i>string</i>	
<code>output_mode</code>	Screen File	
<code>full_filename</code>	<i>string</i>	
<code>file_type</code>	HTML SPV SPW	

## Propriétés de `statisticsexportnode`



Le noeud Export Statistics génère des données au format IBM SPSS Statistics `.sav` ou `.zsav`. Les fichiers `.sav` ou `.zsav` peuvent être lus par IBM SPSS Statistics Base et d'autres produits. Il s'agit également du format utilisé pour les fichiers cache dans IBM SPSS Modeler.

## Exemple

```
stream = modeler.script.stream()
statisticsexportnode = stream.createAt("statisticsexport", "Export", 200,
200)
statisticsexportnode.setPropertyValue("full_filename", "c:/output/
SPSS_Statistics_out.sav")
statisticsexportnode.setPropertyValue("field_names", "Names")
statisticsexportnode.setPropertyValue("launch_application", True)
statisticsexportnode.setPropertyValue("generate_import", True)
```

Tableau 260. propriétés de *statisticsexportnode*

Propriétés de <i>statisticsexportnode</i>	Type de données	Description de la propriété
full_filename	<i>string</i>	
file_type	sav zsav	Enregistrez le fichier au format <i>sav</i> ou <i>zsav</i> . Par exemple :  <code>statisticsexportnode.setPropertyValue("file_type", "sav")</code>
encrypt_file	<i>indicateur</i>	Indique si le fichier est protégé par mot de passe ou non.
password	<i>string</i>	Mot de passe.
launch_application	<i>indicateur</i>	
export_names	NamesAndLabels NamesAsLabels	Permet de mapper les noms de champ d'IBM SPSS Modeler lors de l'exportation vers des noms de variable IBM SPSS Statistics ou SAS.
generate_import	<i>indicateur</i>	

# Chapitre 19. Propriétés du noeud Python

## propriétés gmm



Un modèle Mixture<sup>®</sup> de Gauss est un modèle probabiliste qui suppose que tous les points de données sont générés à partir d'un mélange d'un nombre fini de distributions de Gauss avec des paramètres inconnus. On peut penser que les modèles de mélange comme généralisant le clustering k moyenne pour incorporer des informations sur la structure de covariance des données ainsi que les centres des distributions de Gauss latentes. Le noeud Gaussian Mixture de SPSS Modeler expose les principales fonctionnalités et les paramètres les plus couramment utilisés de la bibliothèque Gaussian Mixture. Ce noeud est mis en oeuvre dans Python.

Tableau 261. propriétés gmm

Propriétés gmm	Type de données	Description de la propriété
use_partition	Booléen	Défini sur True ou False pour indiquer si les données partitionnées doivent être utilisées. La valeur par défaut est False.
covariance_type	string	Indiquez Full, Tied, Diag ou Spherical pour définir le type de covariance.
number_component	entier	Indiquez un entier comme nombre de composants du mélange. La valeur minimale est 1. La valeur par défaut est 2.
component_lable	Booléen	Indiquez True pour définir le libellé de cluster sur une chaîne ou False pour le définir sur un nombre. La valeur par défaut est False.
label_prefix	string	Si vous utilisez un libellé de cluster de chaînes, vous pouvez spécifier un préfixe.
enable_random_seed	Booléen	Indiquez True si vous souhaitez utiliser une valeur de départ aléatoire. La valeur par défaut est False.
random_seed	entier	Si vous utilisez une valeur de départ aléatoire, spécifiez un entier à utiliser pour générer des échantillons aléatoires.
tol	double	Indiquez le seuil de convergence. La valeur par défaut est 0.0001.
max_iter	entier	Indiquez le nombre maximal d'itérations à effectuer. La valeur par défaut est 100.
init_params	string	Définissez le paramètre d'initialisation à utiliser. Les options sont Kmeans ou Random.

Tableau 261. propriétés gmm (suite)

Propriétés gmm	Type de données	Description de la propriété
warm_start	Booléen	Indiquez True pour utiliser la solution du dernier ajustement lors de l'initialisation du prochain appel d'ajustement. La valeur par défaut est False.

## Propriétés hdbscannode



L'algorithme HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering)<sup>®</sup> utilise l'apprentissage non supervisé pour rechercher des clusters, ou des régions denses, d'un ensemble de données. Le noeud HDBSCAN de SPSS Modeler expose les principales fonctionnalités et les paramètres les plus couramment utilisés de la bibliothèque HDBSCAN. Il est implémenté dans Python, et vous pouvez l'utiliser pour classer votre ensemble de données en groupes distincts lorsque vous ne savez pas quels étaient ces groupes au départ.

Tableau 262. Propriétés hdbscannode

Propriétés hdbscannode	Type de données	Description de la propriété
inputs	champ	Champs d'entrée pour le groupement.
useHPO	Booléen	Indiquez true ou false pour activer ou désactiver l'Optimisation des hyperparamètres (basée sur Rbfopt), qui détecte automatiquement la combinaison optimale de paramètres, permettant ainsi au modèle d'atteindre le taux d'erreur attendu ou un taux plus faible sur les échantillons. La valeur par défaut est false (faux).
min_cluster_size	entier	Taille minimale des clusters. Indiquez un entier. La valeur par défaut est 5.
min_samples	entier	Nombre d'échantillons dans le voisinage pour qu'un point puisse être considéré comme un point central. Indiquez un entier. Si le paramètre est défini sur 0, le paramètre min_cluster_size est utilisé. La valeur par défaut est 0.
algorithm	string	Indiquez l'algorithme à utiliser : best, generic, prims_kdtree, prims_balltree, boruvka_kdtree ou boruvka_balltree. La valeur par défaut est best.
metric	string	Indiquez la mesure à utiliser lors du calcul de la distance entre des instances d'un tableau d'instances : euclidean, cityblock, L1, L2, manhattan, braycurtis, canberra, chebyshev, correlation, minkowski ou sseuclidean. La valeur par défaut est euclidean.

Tableau 262. Propriétés hdbscannode (suite)

Propriétés hdbscannode	Type de données	Description de la propriété
useStringLabel	Booléen	Indiquez <code>true</code> pour utiliser un libellé de cluster de chaîne ou <code>false</code> pour utiliser un libellé de cluster de nombre. La valeur par défaut est <code>false</code> (faux).
stringLabelPrefix	string	Si le paramètre <code>useStringLabel</code> est défini sur <code>true</code> , indiquez une valeur pour le préfixe de libellé de chaîne. Le préfixe par défaut est <code>cluster</code> .
approx_min_span_tree	Booléen	Indiquez <code>true</code> pour accepter un arbre maximal minimum approximatif ou <code>false</code> si vous préférez obtenir des résultats plus précis au détriment de la vitesse. La valeur par défaut est <code>true</code> .
cluster_selection_method	string	Indiquez la méthode à utiliser pour sélectionner des clusters dans l'arbre condensé : <code>eom</code> ou <code>leaf</code> . La valeur par défaut est <code>eom</code> (algorithme Excess of Mass).
allow_single_cluster	Booléen	Indiquez <code>true</code> si vous voulez autoriser les résultats de cluster unique. La valeur par défaut est <code>false</code> (faux).
p_value	Double	Indiquez <code>p_value</code> à utiliser si vous utilisez <code>minkowski</code> pour la mesure. La valeur par défaut est <code>1.5</code> .
leaf_size	entier	Si vous utilisez un algorithme d'arborescence spatiale ( <code>boruvka_kdtree</code> ou <code>boruvka_balltree</code> ), indiquez le nombre de points dans un noeud feuille de l'arbre. La valeur par défaut est <code>40</code> .
outputValidity	Booléen	Indiquez <code>true</code> ou <code>false</code> pour contrôler l'inclusion ou non du graphique d'indice de validité dans la sortie du modèle.
outputCondensed	Booléen	Indiquez <code>true</code> ou <code>false</code> pour contrôler l'inclusion ou non du graphique d'arbre condensé dans la sortie du modèle.
outputSingleLinkage	Booléen	Indiquez <code>true</code> ou <code>false</code> pour contrôler l'inclusion ou non du graphique d'arbre de liaison unique dans la sortie du modèle.
outputMinSpan	Booléen	Indiquez <code>true</code> ou <code>false</code> pour contrôler l'inclusion ou non du graphique d'arbre maximal minimum dans la sortie du modèle.
is_split		Ajouté dans la version 18.2.1.1.

## Propriétés de kdemodel



L'estimation de densité par noyau (Kernel Density Estimation ou KDE)<sup>®</sup> utilise les algorithmes Arbre sphérique ou Arbre KD pour des requêtes efficaces et combine des concepts provenant de l'apprentissage non supervisé, de la création de fonctions et de la modélisation de données. Les approches basées sur des voisins comme KDE sont quelques-unes des techniques d'estimation de la densité les plus populaires et les plus utiles. Dans SPSS Modeler, les noeuds KDE Modeling et KDE Simulation exposent les principales fonctions et les paramètres couramment utilisés de la bibliothèque KDE. Les noeuds sont mis en oeuvre dans Python.

Tableau 263. Propriétés de kdemodel

Propriétés kdemodel	Type de données	Description de la propriété
bandwidth	Double	La valeur par défaut est 1.
kernel	string	Noyau à utiliser : gaussian, tophat, epanechnikov, exponential, linear ou cosine. La valeur par défaut est gaussian.
algorithm	string	Algorithme d'arborescence à utiliser : kd_tree, ball_tree ou auto. La valeur par défaut est auto.
metric	string	Mesure à utiliser lors du calcul de la distance. Pour l'algorithme kd_tree, choisissez parmi les éléments suivants : Euclidean, Chebyshev, Cityblock, Minkowski, Manhattan, Infinity, P, L2 ou L1. Pour l'algorithme ball_tree, choisissez parmi les éléments suivants : Euclidian, Braycurtis, Chebyshev, Canberra, Cityblock, Dice, Hamming, Infinity, Jaccard, L1, L2, Minkowski, Matching, Manhattan, P, Rogersanimoto, Russellrao, Sokalmichener, Sokalsneath ou Kulsinski. La valeur par défaut est Euclidean.
atol	FLOAT	Tolérance absolue souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 0.0.
rtol	FLOAT	Tolérance relative souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 1E-8.
breadthFirst  renommé en breadth_first à partir de la version 18.2.1.1	Booléen	Définissez ce paramètre sur True pour utiliser une approche basée sur la largeur. Définissez ce paramètre sur False pour utiliser une approche basée sur la profondeur. La valeur par défaut est True.

Tableau 263. Propriétés de *kdemodel* (suite)

Propriétés <i>kdemodel</i>	Type de données	Description de la propriété
LeafSize  renommé en <i>leaf_size</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>entier</i>	Taille de feuille de l'arborescence sous-jacente. La valeur par défaut est 40. La modification de cette valeur peut avoir un impact significatif sur les performances.
pValue	<i>Double</i>	Indiquez la valeur P obligatoire si vous utilisez Minkowski pour la mesure. La valeur par défaut est 1.5.
custom_name		
default_node_name		
use_HPO		

## propriétés de *kdeexport*



L'estimation de densité par noyau (Kernel Density Estimation ou KDE)<sup>®</sup> utilise les algorithmes Arbre sphérique ou Arbre KD pour des requêtes efficaces et combine des concepts provenant de l'apprentissage non supervisé, de la création de fonctions et de la modélisation de données. Les approches basées sur des voisins comme KDE sont quelques-unes des techniques d'estimation de la densité les plus populaires et les plus utiles. Dans SPSS Modeler, les noeuds KDE Modeling et KDE Simulation exposent les principales fonctions et les paramètres couramment utilisés de la bibliothèque KDE. Les noeuds sont mis en oeuvre dans Python.

Tableau 264. propriétés de *kdeexport*

Propriétés de <i>kdeexport</i>	Type de données	Description de la propriété
bandwidth	<i>Double</i>	La valeur par défaut est 1.
kernel	<i>string</i>	Noyau à utiliser : gaussian ou tophat. La valeur par défaut est gaussian.
algorithm	<i>string</i>	Algorithme d'arborescence à utiliser : <i>kd_tree</i> , <i>ball_tree</i> ou <i>auto</i> . La valeur par défaut est <i>auto</i> .
metric	<i>string</i>	Mesure à utiliser lors du calcul de la distance. Pour l'algorithme <i>kd_tree</i> , choisissez parmi les éléments suivants : Euclidean, Chebyshev, Cityblock, Minkowski, Manhattan, Infinity, P, L2 ou L1. Pour l'algorithme <i>ball_tree</i> , choisissez parmi les éléments suivants : Euclidian, Braycurtis, Chebyshev, Canberra, Cityblock, Dice, Hamming, Infinity, Jaccard, L1, L2, Minkowski, Matching, Manhattan, P, Rogersanimoto, Russellrao, Sokalmichener, Sokalsneath ou Kulsinski. La valeur par défaut est Euclidean.

Tableau 264. propriétés de kdeexport (suite)

Propriétés de kdeexport	Type de données	Description de la propriété
atol	<i>FLOAT</i>	Tolérance absolue souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 0.0.
rtol	<i>FLOAT</i>	Tolérance relative souhaitée du résultat. Une plus grande tolérance conduit généralement à une exécution plus rapide. La valeur par défaut est 1E-8.
breadthFirst	<i>Booléen</i>	Définissez ce paramètre sur <code>True</code> pour utiliser une approche basée sur la largeur. Définissez ce paramètre sur <code>False</code> pour utiliser une approche basée sur la profondeur. La valeur par défaut est <code>True</code> .
LeafSize	<i>entier</i>	Taille de feuille de l'arborescence sous-jacente. La valeur par défaut est 40. La modification de cette valeur peut avoir un impact significatif sur les performances.
pValue	<i>Double</i>	Indiquez la valeur P obligatoire si vous utilisez <code>Minkowski</code> pour la mesure. La valeur par défaut est 1.5.

## propriétés gmm



Un modèle Mixture<sup>®</sup> de Gauss est un modèle probabiliste qui suppose que tous les points de données sont générés à partir d'un mélange d'un nombre fini de distributions de Gauss avec des paramètres inconnus. On peut penser que les modèles de mélange comme généralisant le clustering k moyenne pour incorporer des informations sur la structure de covariance des données ainsi que les centres des distributions de Gauss latentes. Le noeud Gaussian Mixture de SPSS Modeler expose les principales fonctionnalités et les paramètres les plus couramment utilisés de la bibliothèque Gaussian Mixture. Ce noeud est mis en oeuvre dans Python.

Tableau 265. propriétés gmm

Propriétés gmm	Type de données	Description de la propriété
use_partition	<i>Booléen</i>	Défini sur <code>True</code> ou <code>False</code> pour indiquer si les données partitionnées doivent être utilisées. La valeur par défaut est <code>False</code> .
covariance_type	<i>string</i>	Indiquez <code>Full</code> , <code>Tied</code> , <code>Diag</code> ou <code>Spherical</code> pour définir le type de covariance.
number_component	<i>entier</i>	Indiquez un entier comme nombre de composants du mélange. La valeur minimale est 1. La valeur par défaut est 2.

Tableau 265. propriétés gmm (suite)

Propriétés gmm	Type de données	Description de la propriété
component_label	Booléen	Indiquez True pour définir le libellé de cluster sur une chaîne ou False pour le définir sur un nombre. La valeur par défaut est False.
label_prefix	string	Si vous utilisez un libellé de cluster de chaînes, vous pouvez spécifier un préfixe.
enable_random_seed	Booléen	Indiquez True si vous souhaitez utiliser une valeur de départ aléatoire. La valeur par défaut est False.
random_seed	entier	Si vous utilisez une valeur de départ aléatoire, spécifiez un entier à utiliser pour générer des échantillons aléatoires.
tol	double	Indiquez le seuil de convergence. La valeur par défaut est 0.0001.
max_iter	entier	Indiquez le nombre maximal d'itérations à effectuer. La valeur par défaut est 100.
init_params	string	Définissez le paramètre d'initialisation à utiliser. Les options sont Kmeans ou Random.
warm_start	Booléen	Indiquez True pour utiliser la solution du dernier ajustement lors de l'initialisation du prochain appel d'ajustement. La valeur par défaut est False.

## propriétés ocsvmnode



Le noeud SVM à classe unique utilise un algorithme d'apprentissage non supervisé. Ce noeud peut être utilisé pour la détection des nouveautés. Il détecte la limite douce d'un ensemble d'échantillons donné, pour ensuite classifier les nouveaux points comme appartenant à cet ensemble ou pas. Ce noeud de modélisation SVM de classe unique dans SPSS Modeler est implémenté dans Python et nécessite la bibliothèque `scikit-learn`® Python.

Tableau 266. propriétés ocsvmnode

Propriétés ocsvmnode	Type de données	Description de la propriété
role_use Renommé en custom_fields à partir de la version 18.2.1.1	string	Indiquez predefined pour utiliser des rôles prédéfinis ou custom pour utiliser des affectations de champ personnalisé. La valeur par défaut est "Predefined".
splits	champ	Liste des noms de champ pour la scission.
use_partition	Booléen	Indiquez true ou false. La valeur par défaut est true. Si le paramètre est défini sur true, seules les données de formation sont utilisées lors de la génération du modèle.

Tableau 266. propriétés ocsvmnode (suite)

Propriétés ocsvmnode	Type de données	Description de la propriété
mode_type	<i>string</i>	Mode. Les valeurs possibles sont simple ou expert. Tous les paramètres situés sous l'onglet Expert sont désactivés si simple est spécifié.
stopping_criteria	<i>string</i>	Chaîne de notation scientifique. Les valeurs possibles sont 1.0E-1, 1.0E-2, 1.0E-3, 1.0E-4, 1.0E-5 ou 1.0E-6. La valeur par défaut est 1.0E-3.
precision	<i>FLOAT</i>	Précision de la régression (nu). Liée à la fraction des erreurs de formation et des vecteurs de support. Indiquez un nombre supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1.0. La valeur par défaut est 0.1.
kernel	<i>string</i>	Type de noyau à utiliser dans l'algorithme. Les valeurs possibles sont linear, poly, rbf, sigmoid ou precomputed. La valeur par défaut est rbf.
enable_gamma	<i>Booléen</i>	Active le paramètre gamma. Indiquez true ou false. La valeur par défaut est true.
gamma	<i>FLOAT</i>	Ce paramètre est activé seulement pour les noyaux rbf, poly et sigmoid. Si le paramètre enable_gamma est défini sur false, ce paramètre est défini sur auto. Si le paramètre est défini sur true, la valeur par défaut est 0.1.
coef0	<i>FLOAT</i>	Terme indépendant de la fonction de noyau. Ce paramètre est activé seulement pour les noyaux poly et sigmoid. La valeur par défaut est 0.0.
degree	<i>entier</i>	Degré de la fonction de noyau polynôme. Ce paramètre est activé seulement pour le noyau poly. Indiquez un nombre entier. La valeur par défaut est 3.
shrinking	<i>Booléen</i>	Indique si l'option heuristique de réduction doit être utilisée. Indiquez true ou false. La valeur par défaut est false (faux).
enable_cache_size	<i>Booléen</i>	Active le paramètre cache_size. Indiquez true ou false. La valeur par défaut est false (faux).
cache_size	<i>FLOAT</i>	Taille du cache du noyau en Mo. La valeur par défaut est 200.
pc_type	<i>string</i>	Type du graphique de coordonnées parallèles. Les options possibles sont independent ou general.

Tableau 266. propriétés ocsvmnode (suite)

Propriétés ocsvmnode	Type de données	Description de la propriété
lines_amount	entier	Nombre maximal de lignes à intégrer au graphique. Entrez un nombre entier compris entre 1 et 1000.
lines_fields_custom	Booléen	Active le paramètre lines_fields, qui permet de spécifier les champs personnalisés à afficher dans la sortie graphique. Si ce paramètre est défini sur false, tous les champs sont affichés. Si ce paramètre est défini sur true, seuls les champs spécifiés à l'aide du paramètre lines_fields sont affichés. Pour des raisons de performance, 20 champs au maximum sont affichés.
lines_fields	champ	Liste des noms de champ à intégrer au graphique dans les axes verticaux.
enable_graphic	Booléen	Indiquez true ou false. Active la sortie graphique (désactivez cette option si vous voulez gagner du temps et réduire la taille du fichier de flux).
enable_hpo	Booléen	Indiquez true ou false pour activer ou désactiver les options HPO. Si la valeur est true, Rbfopt est appliqué pour déterminer automatiquement le meilleur modèle One-Class SVM, qui atteint la valeur de l'objectif de cible définie par l'utilisateur avec le paramètre target_objval suivant.
target_objval	FLOAT	La valeur de fonction objective (taux d'erreur du modèle sur les échantillons) que vous voulez atteindre (par exemple, la valeur de l'optimum inconnu). Définissez ce paramètre sur la valeur appropriée si l'optimum est inconnu (par exemple, 0.01).
max_iterations	entier	Nombre maximum d'itérations d'essai du modèle. La valeur par défaut est 1000.
max_evaluations	entier	Nombre maximum d'évaluations de fonction pour essayer le modèle, la précision étant préférée à la rapidité. La valeur par défaut est 300.

## propriétés de rfnode



Le noeud Random Forest utilise une implémentation avancée d'un algorithme de bagging employant un modèle d'arbre comme modèle de base. Ce noeud de modélisation de la forêt aléatoire dans SPSS Modeler est implémenté dans Python et nécessite la bibliothèque `scikit-learn`® Python .

Tableau 267. propriétés de *rfnode*

Propriétés de <i>rfnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<i>role_use</i>	<i>string</i>	Indiquez <i>predefined</i> pour utiliser des rôles prédéfinis ou <i>custom</i> pour utiliser des affectations de champ personnalisées. La valeur par défaut est "Predefined".
<i>inputs</i>	<i>champ</i>	Liste des noms de champ pour l'entrée.
<i>splits</i>	<i>champ</i>	Liste des noms de champ pour la scission.
<i>n_estimators</i>	<i>entier</i>	Nombre d'arbres à construire. La valeur par défaut est 10.
<i>specify_max_depth</i>	<i>Booléen</i>	Indique le nombre de niveaux maximum. Si la valeur est <i>false</i> , les noeuds sont développés jusqu'à ce que toutes les feuilles soient pures ou jusqu'à ce que toutes les feuilles contiennent moins que des échantillons <i>min_samples_split</i> . La valeur par défaut est <i>false</i> (faux).
<i>max_depth</i>	<i>entier</i>	Profondeur maximale de l'arbre. La valeur par défaut est 10.
<i>min_samples_leaf</i>	<i>entier</i>	Taille minimale du noeud feuille. La valeur par défaut est 1.
<i>max_features</i>	<i>string</i>	Nombre de fonctions à prendre en compte pour déterminer le meilleur fractionnement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur est <i>auto</i>, <math>\text{max\_features} = \sqrt{\text{n\_features}}</math> est utilisé pour le classificateur et pour la régression.</li> <li>• Si la valeur est <i>sqrt</i>, <math>\text{max\_features} = \sqrt{\text{n\_features}}</math> est utilisé.</li> <li>• Si la valeur est <i>log2</i>, <math>\text{max\_features} = \log_2(\text{n\_features})</math> est utilisé.</li> </ul> La valeur par défaut est <i>auto</i> .
<i>bootstrap</i>	<i>Booléen</i>	Indique si des échantillons de bootstrap sont utilisés lors de la génération d'arbres. La valeur par défaut est <i>true</i> .
<i>oob_score</i>	<i>Booléen</i>	Utilisez les échantillons out-of-bag pour estimer la précision de la généralisation. La valeur par défaut est <i>false</i> .
<i>extreme</i>	<i>Booléen</i>	Utilisez des arbres extrêmement aléatoires. La valeur par défaut est <i>false</i> .
<i>use_random_seed</i>	<i>Booléen</i>	Indiquez ce choix pour obtenir des résultats répliqués. La valeur par défaut est <i>false</i> .

Tableau 267. propriétés de *rfnode* (suite)

Propriétés de <i>rfnode</i>	Type de données	Description de la propriété
random_seed	entier	Valeur de départ aléatoire à utiliser lors de la génération d'arbres. Indiquez un nombre entier.
cache_size	FLOAT	Taille du cache du noyau en Mo. La valeur par défaut est 200.
enable_random_seed	Booléen	Active le paramètre random_seed. Indiquez true ou false. La valeur par défaut est false (faux).
enable_hpo	Booléen	Indiquez true ou false pour activer ou désactiver les options HPO. Si la valeur est true, Rbfopt est appliqué pour déterminer automatiquement le meilleur modèle Random Forest, qui atteint la valeur de l'objectif de cible définie par l'utilisateur avec le paramètre target_objval suivant.
target_objval	FLOAT	La valeur de fonction objective (taux d'erreur du modèle sur les échantillons) que vous voulez atteindre (par exemple, la valeur de l'optimum inconnu). Définissez ce paramètre sur la valeur appropriée si l'optimum est inconnu (par exemple, 0.01).
max_iterations	entier	Nombre maximum d'itérations d'essai du modèle. La valeur par défaut est 1000.
max_evaluations	entier	Nombre maximum d'évaluations de fonction pour essayer le modèle, la précision étant préférée à la rapidité. La valeur par défaut est 300.

## Propriétés smotencode



Le noeud Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) fournit un algorithme de suréchantillonnage permettant de traiter les jeux de données déséquilibrés. Il offre une méthode avancée d'équilibrage des données. Le noeud de processus SMOTE dans SPSS Modeler est implémenté dans Python et requiert la bibliothèque `imbalanced-learn`® Python .

Tableau 268. propriétés smotencode

Propriétés smotencode	Type de données	Description de la propriété
target_field  Renommé en target à partir de la version 18.2.1.1	champ	Champ cible.

Tableau 268. propriétés smotenode (suite)

Propriétés smotenode	Type de données	Description de la propriété
sample_ratio	string	Active une valeur de rapport personnalisée. Les deux options sont Auto (sample_ratio_auto) ou Définir le rapport (sample_ratio_manual).
sample_ratio_value	FLOAT	Le ratio correspond au nombre d'échantillons dans la classe minoritaire sur le nombre d'échantillons dans la classe majoritaire. Il doit être supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. La valeur par défaut est auto.
enable_random_seed	Booléen	Si le paramètre est défini sur true, la propriété random_seed est activée.
random_seed	entier	Valeur de départ utilisée par le générateur de nombres aléatoires.
k_neighbours	entier	Nombre de voisins les plus proches exploitables pour la construction d'échantillons synthétiques. La valeur par défaut est 5.
m_neighbours	entier	Nombre de voisins les plus proches exploitables pour déterminer si un échantillon minoritaire est en danger. Cette option est seulement activée avec les types d'algorithme SMOTE borderline1 et borderline2. La valeur par défaut est 10.
algorithm_kind  Renommé en algorithm à partir de la version 18.2.1.1	string	Type de l'algorithme SMOTE : regular, borderline1 ou borderline2.
usepartition  Renommé en use_partition à partir de la version 18.2.1.1	Booléen	Si le paramètre est défini sur true, seules les données de formation sont utilisées lors de la génération de modèle. La valeur par défaut est true.

## Propriétés de tsnode



t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) est un outil permettant de visualiser des données en grande dimension. Il convertit les analogies de points de données en probabilités. Ce noeud t-SNE de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Python et nécessite la bibliothèque Python scikit-learn®.

Tableau 269. propriétés tsnode

Propriétés tsnode	Type de données	Description de la propriété
mode_type	string	Indiquez le mode simple ou expert.

Tableau 269. propriétés tsnode (suite)

Propriétés tsnode	Type de données	Description de la propriété
n_components	<i>string</i>	Dimension de l'espace intégré (2D ou 3D). Indiquez 2 ou 3. La valeur par défaut est 2.
method	<i>string</i>	Indiquez barnes_hut ou exact. La valeur par défaut est barnes_hut.
init	<i>string</i>	Initialisation de l'incorporation. Indiquez random ou pca. La valeur par défaut est random.
target_field  Renommé en target à partir de la version 18.2.1.1	<i>string</i>	Nom du champ cible. Il se présente sous la forme d'une table des couleurs sur le graphique de sortie. Le graphique utilisera une seule couleur si aucune zone cible n'est indiquée.
perplexity	<i>FLOAT</i>	La perplexité est liée au nombre de voisins les plus proches utilisés dans d'autres algorithmes d'apprentissage divers. Les jeux de données plus volumineux nécessitent généralement une plus grande perplexité. Sélectionnez de préférence une valeur comprise entre 5 et 50. La valeur par défaut est 30.
early_exaggeration	<i>FLOAT</i>	Détermine à quel point les clusters naturels de l'espace d'origine sont proches dans l'espace intégré, ainsi que l'espace qui les séparera. La valeur par défaut est 12.0.
learning_rate	<i>FLOAT</i>	La valeur par défaut est 200.
n_iter	<i>entier</i>	Nombre maximum d'itérations pour l'optimisation. A définir au minimum sur 250. La valeur par défaut est 1000.
angle	<i>FLOAT</i>	Taille angulaire du noeud distant mesurée à partir d'un point. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 1. La valeur par défaut est 0.5.
enable_random_seed	<i>Booléen</i>	A définir sur true pour activer le paramètre random_seed. La valeur par défaut est false.
random_seed	<i>entier</i>	Valeur de départ de nombre aléatoire à utiliser. La valeur par défaut est None.
n_iter_without_progress	<i>entier</i>	Itérations maximales sans avancement. La valeur par défaut est 300.

Tableau 269. propriétés tsnenode (suite)

Propriétés tsnenode	Type de données	Description de la propriété
min_grad_norm	string	Si la norme de gradient est inférieure à ce seuil, l'optimisation sera arrêtée. La valeur par défaut est 1.0E-7. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.0E-1</li> <li>• 1.0E-2</li> <li>• 1.0E-3</li> <li>• 1.0E-4</li> <li>• 1.0E-5</li> <li>• 1.0E-6</li> <li>• 1.0E-7</li> <li>• 1.0E-8</li> </ul>
isGridSearch	Booléen	A définir sur true pour exécuter t-SNE avec plusieurs perplexités. La valeur par défaut est false.
output_Rename	Booléen	Indiquez true pour entrer un nom personnalisé ou false pour nommer la sortie automatiquement. La valeur par défaut est false (faux).
output_to	string	Indiquez Screen ou Output. La valeur par défaut est Screen.
full_filename	string	Indiquez le nom du fichier de sortie.
output_file_type	string	Format du fichier de sortie. Indiquez HTML ou Output object. La valeur par défaut est HTML.

## Propriétés de xgboostlinearnode



XGBoost Linear<sup>®</sup> est une implémentation avancée d'un algorithme de boosting de gradient qui utilise un modèle linéaire comme modèle de base. Les algorithmes de boosting forment les classificateurs faibles de manière itérative et les ajoutent ensuite à un classificateur fort final. Le noeud XGBoost Linear de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Python.

Tableau 270. propriétés xboostlinearnode

Propriétés de xgboostlinearnode	Type de données	Description de la propriété
TargetField  Renommé en target à partir de la version 18.2.1.1	champ	
InputFields  Renommé en inputs à partir de la version 18.2.1.1	champ	

Tableau 270. propriétés `xboostlinearnode` (suite)

Propriétés de <code>xgboostlinearnode</code>	Type de données	Description de la propriété
<code>alpha</code>	<i>double</i>	Paramètres du booster linéaire alpha. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 0.
<code>lambda</code>	<i>double</i>	Paramètres du booster linéaire lambda. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 1.
<code>lambdaBias</code>	<i>double</i>	Paramètres du booster linéaire biais lambda. Indiquez n'importe quel nombre. La valeur par défaut est 0.
<code>numBoostRound</code> Renommé en <code>num_boost_round</code> à partir de la version 18.2.1.1	<i>entier</i>	Valeur du nombre d'itérations de boosting pour la génération de modèle. Indiquez une valeur comprise entre 1 et 1000. La valeur par défaut est 10.
<code>objectiveType</code>	<i>string</i>	Type d'objectif de la tâche d'apprentissage. Les valeurs possibles sont <code>reg:linear</code> , <code>reg:logistic</code> , <code>reg:gamma</code> , <code>reg:tweedie</code> , <code>count:poisson</code> , <code>rank:pairwise</code> , <code>binary:logistic</code> ou <code>multi</code> . Notez que pour les cibles indicateur, seules les valeurs <code>binary:logistic</code> ou <code>multi</code> sont utilisables. Si la valeur <code>multi</code> est utilisée, le résultat de l'évaluation affichera les types d'objectif XGBoost <code>multi:softmax</code> et <code>multi:softprob</code> .
<code>random_seed</code>	<i>entier</i>	Valeur de départ aléatoire. Nombre compris entre 0 et 9999999. La valeur par défaut est 0.
<code>useHPO</code>	<i>Booléen</i>	Indiquez <code>true</code> ou <code>false</code> pour activer ou désactiver les options HPO. Si la valeur est <code>true</code> , <code>Rbfopt</code> est appliqué pour déterminer automatiquement le meilleur modèle One-Class SVM, qui atteint la valeur de l'objectif de cible définie par l'utilisateur avec le paramètre <code>target_objval</code> .

## Propriétés `xgboosttreenode`



XGBoost Tree est une implémentation avancée d'un algorithme de boosting de gradient avec un modèle d'arbre comme modèle de base. Les algorithmes de boosting forment les classificateurs faibles de manière itérative et les ajoutent ensuite à un classificateur fort final. De par sa souplesse, XGBoost Tree fournit un grand nombre de paramètres qui peuvent beaucoup perturber les utilisateurs, c'est pourquoi le noeud XGBoost Tree de SPSS Modeler expose les principales fonctionnalités et les paramètres les plus couramment utilisés. Ce noeud est mis en oeuvre dans Python.

Tableau 271. propriétés *xgboosttreenode*

Propriétés <i>xgboosttreenode</i>	Type de données	Description de la propriété
TargetField  Renommé en <i>target</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>champ</i>	Champs cible.
InputFields  Renommé en <i>inputs</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>champ</i>	Champs d'entrée.
treeMethod  Renommé en <i>tree_method</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>string</i>	Méthode d'arbre pour la génération de modèle. Les valeurs possibles sont : <i>auto</i> , <i>exact</i> ou <i>approx</i> . La valeur par défaut est <i>auto</i> .
numBoostRound  Renommé en <i>num_boost_round</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>entier</i>	Valeur du nombre d'itérations de boosting pour la génération de modèle. Indiquez une valeur comprise entre 1 et 1000. La valeur par défaut est 10.
maxDepth  Renommé en <i>max_depth</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>entier</i>	Nombre de niveaux maximal pour la croissance d'arbre. Indiquez la valeur 1 ou supérieure. La valeur par défaut est 6.
minChildWeight  Renommé en <i>min_child_weight</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>double</i>	Pondération d'enfant minimale pour la croissance d'arbre. Indiquez la valeur 0 ou supérieure. La valeur par défaut est 1.
maxDeltaStep  Renommé en <i>max_delta_step</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>double</i>	Etape delta maximale pour la croissance d'arbre. Indiquez la valeur 0 ou supérieure. La valeur par défaut est 0.
objectiveType  Renommé en <i>objective_type</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>string</i>	Type d'objectif de la tâche d'apprentissage. Les valeurs possibles sont <i>reg:linear</i> , <i>reg:logistic</i> , <i>reg:gamma</i> , <i>reg:tweedie</i> , <i>count:poisson</i> , <i>rank:pairwise</i> , <i>binary:logistic</i> ou <i>multi</i> . Notez que pour les cibles indicateur, seules les valeurs <i>binary:logistic</i> ou <i>multi</i> sont utilisables. Si la valeur <i>multi</i> est utilisée, le résultat de l'évaluation affichera les types d'objectif XGBoost <i>multi:softmax</i> et <i>multi:softprob</i> .
earlyStopping  Renommé en <i>early_stopping</i> à partir de la version 18.2.1.1	<i>Booléen</i>	Indique si la fonction d'arrêt précoce doit être utilisée. La valeur par défaut est <i>False</i> .

Tableau 271. propriétés xgboosttreenode (suite)

Propriétés xgboosttreenode	Type de données	Description de la propriété
earlyStoppingRounds  Renommé en early_stopping_rounds à partir de la version 18.2.1.1	entier	Les erreurs de validation doivent diminuer au moins à chaque nombre d'arrêts précoces pour poursuivre l'apprentissage. La valeur par défaut est 10.
evaluationDataRatio  Renommé en evaluation_data_ratio à partir de la version 18.2.1.1	double	Ratio des données d'entrée utilisé pour les erreurs de validation. La valeur par défaut est 0.3.
random_seed	entier	Valeur de départ aléatoire. Nombre compris entre 0 et 9999999. La valeur par défaut est 0.
sampleSize  Renommé en sample_size à partir de la version 18.2.1.1	double	Sous-échantillon pour le contrôle du surajustement. Indiquez une valeur comprise entre 0.1 et 1.0. La valeur par défaut est 0.1.
eta	double	Eta pour le contrôle du surajustement. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 1. La valeur par défaut est 0.3.
gamma	double	Gamma pour le contrôle du surajustement. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 6.
colsSampleRatio  Renommé en col_sample_ratio à partir de la version 18.2.1.1	double	Colsample par arbre pour le contrôle du surajustement. Indiquez une valeur comprise entre 0.01 et 1. La valeur par défaut est 1.
colsSampleLevel  Renommé en col_sample_level à partir de la version 18.2.1.1	double	Colsample par niveau pour le contrôle du surajustement. Indiquez une valeur comprise entre 0.01 et 1. La valeur par défaut est 1.
lambda	double	Lambda pour le contrôle du surajustement. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 1.
alpha	double	Alpha pour le contrôle du surajustement. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 0.
scalePosWeight  Renommé en scale_pos_weight à partir de la version 18.2.1.1	double	Mise à l'échelle des pondérations pour le traitement des jeux de données déséquilibrés. La valeur par défaut est 1.

Tableau 271. propriétés *xgboosttreenode* (suite)

<b>Propriétés <i>xgboosttreenode</i></b>	<b>Type de données</b>	<b>Description de la propriété</b>
use_HPO Ajouté pour la version 18.2.1.1		

# Chapitre 20. Propriétés du noeud Spark

## Propriétés de isotonicasnode



La régression isotonique fait partie de la famille des algorithmes de régression. Le noeud Isotonique sur AS de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Spark. Pour plus d'informations sur les algorithmes de régression isotoniques, voir <https://spark.apache.org/docs/2.2.0/mllib-isotonic-regression.html>.

Tableau 272. propriétés isotonicasnode

Propriétés isotonicasnode	Type de données	Description de la propriété
label	<i>string</i>	Cette propriété est une variable dépendante pour laquelle la régression isotonique est calculée.
features	<i>string</i>	Cette propriété est une variable indépendante.
weightCol	<i>string</i>	La pondération représente un certain nombre de mesures. La valeur par défaut est 1.
isotonic	<i>Booléen</i>	Cette propriété indique si le type est isotonic ou antitonic.
featureIndex	<i>entier</i>	Cette propriété s'applique à l'index de la fonction si featuresCol est une colonne de vecteurs. La valeur par défaut est 0.

## propriétés de kmeansasnode



K moyenne est l'un des algorithmes de cluster les plus couramment utilisés. Il regroupe des points de données au sein d'un certain nombre de clusters prédéfinis. Le noeud K moyenne AS de SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Spark. Pour plus d'informations sur les algorithmes K moyenne, voir <https://spark.apache.org/docs/2.2.0/ml-clustering.html>. Notez que le noeud K moyenne AS effectue automatiquement le codage "one-hot" des variables catégorielles.

Tableau 273. propriétés de kmeansasnode

Propriétés kmeansasnode	Valeurs	Description de la propriété
roleUse	<i>string</i>	Indiquez predefined pour utiliser des rôles prédéfinis ou custom pour utiliser des affectations de champ personnalisé. La valeur par défaut est predefined.

Tableau 273. propriétés de kmeansnode (suite)

Propriétés kmeansnode	Valeurs	Description de la propriété
autoModel	Booléen	Indiquez true pour utiliser le nom par défaut (\$S-prediction) pour le nouveau champ de scoring généré ou false pour utiliser un nom personnalisé. La valeur par défaut est true.
features	champ	Liste des noms de champ pour l'entrée lorsque la propriété roleUse est définie sur custom.
name	string	Nom du nouveau champ de scoring généré lorsque la propriété autoModel est définie sur false.
clustersNum	entier	Nombre de clusters à créer. La valeur par défaut est 5.
initMode	string	Algorithme d'initialisation. Les valeurs possibles sont k-means     et random. La valeur par défaut est k-means    .
initSteps	entier	Nombre d'étapes d'initialisation lorsque initMode est défini sur k-means    . La valeur par défaut est 2.
advancedSettings	Booléen	Indiquez true pour rendre disponibles les quatre propriétés suivantes. La valeur par défaut est false (faux).
maxIteration	entier	Nombre maximal d'itérations pour le groupement. La valeur par défaut est 20.
tolerance	string	Tolérance d'arrêt des itérations. Les paramètres possibles sont 1.0E-1, 1.0E-2, ..., 1.0E-6. La valeur par défaut est 1.0E-4.
setSeed	Booléen	Indiquez true pour utiliser une valeur de départ aléatoire personnalisée. La valeur par défaut est false (faux).
randomSeed	entier	Valeur de départ aléatoire personnalisée lorsque la propriété setSeed est définie sur true.

## Propriétés de multilayerperceptronnode



Le perceptron multicouche est un classifieur basé sur un réseau de neurones artificiels sans rétroaction organisé en plusieurs couches. Chaque couche est reliée à la couche suivante du réseau. Le noeud MultiLayerPerceptron-AS dans SPSS Modeler est mis en oeuvre dans Spark. Pour plus d'informations sur le discriminant perceptron multicouche (MLPC), voir <https://spark.apache.org/docs/latest/ml-classification-regression.html#multilayer-perceptron-classifier>.

Tableau 274. propriétés multilayerperceptronnode

Propriétés multilayerperceptronnode	Type de données	Description de la propriété
features	champ	Un ou plusieurs champs à utiliser comme entrées pour la prévision.
label	champ	Champ à utiliser comme cible pour la prévision.
layers[0]	entier	Nombre de couches de perceptron à inclure. La valeur par défaut est 1.
layers[1...<latest-1>]	entier	Nombre de couches masquées. La valeur par défaut est 1.
layers[<latest>]	entier	Nombre de couches de sortie. La valeur par défaut est 1.
seed	entier	Valeur de départ aléatoire personnalisée.
maxiter	entier	Nombre maximal d'itérations à effectuer. La valeur par défaut est 10.

## Propriétés de xgboostasnode



XGBoost est une implémentation avancée d'un algorithme de boosting de gradient. Les algorithmes de boosting forment les classificateurs faibles de manière itérative et les ajoutent ensuite à un classificateur fort final. De par sa souplesse, XGBoost fournit un grand nombre de paramètres qui peuvent beaucoup perturber les utilisateurs, c'est pourquoi le noeud XGBoost-AS de SPSS Modeler expose les principales fonctionnalités et les paramètres les plus couramment utilisés. Ce noeud est implémenté en Spark.

Tableau 275. propriétés xgboostasnode

Propriétés de xgboostasnode	Type de données	Description de la propriété
target_field	champ	Liste des noms de champ pour la cible.
input_fields	champ	Liste des noms de champ pour les entrées.
nWorkers	entier	Nombre d'agents utilisés pour former le modèle XGBoost. La valeur par défaut est 1.
numThreadPerTask	entier	Nombre d'unités d'exécution utilisées par agent. La valeur par défaut est 1.
useExternalMemory	Booléen	Indique si la mémoire externe être utilisée comme cache. La valeur par défaut est <b>False</b> .
boosterType	string	Type de booster à utiliser. Les options disponibles sont gbtree, gblinear ou dart. La valeur par défaut gbtree.
numBoostRound	entier	Nombre des itérations de boosting. Indiquez la valeur 0 ou supérieure. La valeur par défaut est 10.

Tableau 275. propriétés xgboostasnode (suite)

Propriétés de xgboostasnode	Type de données	Description de la propriété
scalePosWeight	<i>double</i>	Permet de contrôler l'équilibre des pondérations positives et négatives. La valeur par défaut est 1.
randomseed	<i>entier</i>	Valeur de départ utilisée par le générateur de nombres aléatoires. La valeur par défaut est <b>0</b> .
objectiveType	<i>string</i>	Objectif d'apprentissage. Les valeurs possibles sont <code>reg:linear</code> , <code>reg:logistic</code> , <code>reg:gamma</code> , <code>reg:tweedie</code> , <code>rank:pairwise</code> , <code>binary:logistic</code> ou <code>multi</code> . Notez que pour les cibles indicateur, seules les valeurs <code>binary:logistic</code> ou <code>multi</code> sont utilisables. Si la valeur <code>multi</code> est utilisée, le résultat de l'évaluation affichera les types d'objectif XGBoost <code>multi:softmax</code> et <code>multi:softprob</code> . La valeur par défaut est <code>reg:linear</code> .
evalMetric	<i>string</i>	Métriques d'évaluation des données de validation. Une métrique par défaut est affectée en fonction de l'objectif. Les valeurs admises sont <code>rmse</code> , <code>mae</code> , <code>logloss</code> , <code>error</code> , <code>merror</code> , <code>mlogloss</code> , <code>auc</code> , <code>ndcg</code> , <code>map</code> ou <code>gamma-deviance</code> . La valeur par défaut est <code>rmse</code> .
lambda	<i>double</i>	Terme de régularisation de niveau 2 sur les pondérations. L'augmentation de cette valeur rend le modèle plus conservateur. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 1.
alpha	<i>double</i>	Terme de régularisation de niveau 1 sur les pondérations. L'augmentation de cette valeur rend le modèle plus conservateur. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 0.
lambdaBias	<i>double</i>	Terme de régularisation de niveau 2 sur le biais. Si le type de booster <code>gblinear</code> est utilisé, ce paramètre de booster linéaire <code>lambda</code> est disponible. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 0.
treeMethod	<i>string</i>	Si le type de booster <code>gbtree</code> ou <code>dart</code> est utilisé, ce paramètre de méthode d'arbre pour la croissance d'arbre (et les autres paramètres d'arbre qui suivent) est disponible. Il indique l'algorithme de construction d'arbre XGBoost à utiliser. Les options disponibles sont <code>auto</code> , <code>exact</code> ou <code>approx</code> . La valeur par défaut est <code>auto</code> .

Tableau 275. propriétés *xgboostasnode* (suite)

Propriétés de <i>xgboostasnode</i>	Type de données	Description de la propriété
<code>maxDepth</code>	<i>entier</i>	Profondeur maximale des arbres. Indiquez la valeur 2 ou supérieure. La valeur par défaut est 6.
<code>minChildWeight</code>	<i>double</i>	Somme minimale des pondérations d'instance (de Hess) nécessaire dans un enfant. Indiquez la valeur 0 ou supérieure. La valeur par défaut est 1.
<code>maxDeltaStep</code>	<i>double</i>	Étape delta maximale à autoriser pour l'estimation de la pondération de chaque arbre. Indiquez la valeur 0 ou supérieure. La valeur par défaut est 0.
<code>sampleSize</code>	<i>double</i>	Le sous-échantillon est le rapport de l'instance d'apprentissage. Indiquez une valeur comprise entre 0.1 et 1.0. La valeur par défaut est 1.0.
<code>eta</code>	<i>double</i>	Réduction de taille d'étape utilisée lors de l'étape de mise à jour pour éviter le surajustement. Indiquez une valeur comprise entre 0 et 1. La valeur par défaut est 0.3.
<code>gamma</code>	<i>double</i>	Réduction des pertes minimale requise pour créer une autre partition sur un noeud terminal de l'arbre. Indiquez un nombre égal ou supérieur à 0. La valeur par défaut est 6.
<code>colsSampleRatio</code>	<i>double</i>	Rapport du sous-échantillon de colonnes lors de la construction de chaque arbre. Indiquez une valeur comprise entre 0.01 et 1. La valeur par défaut est 1.
<code>colsSampleLevel</code>	<i>double</i>	Rapport du sous-échantillon de colonnes pour chaque scission par niveau. Indiquez une valeur comprise entre 0.01 et 1. La valeur par défaut est 1.
<code>normalizeType</code>	<i>string</i>	Si le type de booster dart est utilisé, ce paramètre dart et les trois paramètres dart sont disponibles. Ce paramètre définit l'algorithme de normalisation. Indiquez <code>tree</code> ou <code>forest</code> . La valeur par défaut est <code>tree</code> .
<code>sampleType</code>	<i>string</i>	Type d'algorithme d'échantillonnage. Indiquez <code>uniform</code> ou <code>weighted</code> . La valeur par défaut est <code>uniform</code> .
<code>rateDrop</code>	<i>double</i>	Paramètre de booster dart pour le taux d'abandon. Indiquez une valeur comprise entre 0.0 et 1.0. La valeur par défaut est 0.0.

Tableau 275. propriétés xgboostasnode (suite)

Propriétés de xgboostasnode	Type de données	Description de la propriété
skipDrop	<i>double</i>	Paramètre du booster dart pour la probabilité d'abandon. Indiquez une valeur comprise entre 0.0 et 1.0. La valeur par défaut est 0.0.

# Chapitre 21. Propriétés de super noeud

Les propriétés propres aux super noeuds sont décrites dans les tableaux suivants : Remarque : les propriétés de noeud communes s'appliquent également aux super noeuds.

Tableau 276. Propriétés de super noeud terminal

Nom de propriété	Type de propriété/Liste de valeurs	Description de la propriété
execute_method	Script Normal	
script	string	

## Paramètres du super noeud

Vous pouvez utiliser des scripts pour créer ou définir les paramètres du super noeud en utilisant le format général :

```
mySuperNode.setParameterValue("minvalue", 30)
```

Vous pouvez extraire la valeur de paramètre avec :

```
value mySuperNode.getParameterValue("minvalue")
```

## Recherche des super noeuds existants

Vous pouvez rechercher des super noeuds dans des flux à l'aide de la fonction `findByType()` :

```
source_supernode = modeler.script.stream().findByType("source_super", None)
process_supernode = modeler.script.stream().findByType("process_super", None)
terminal_supernode = modeler.script.stream().findByType("terminal_super", None)
```

## Définition des propriétés des noeuds encapsulés

Vous pouvez paramétrer les propriétés de noeuds encapsulés spécifiques dans un super noeud en accédant au diagramme enfant au sein du super noeud. Par exemple, supposons que vous ayez un super noeud source avec un noeud Délimité encapsulé pour lire les données. Vous pouvez transmettre le nom du fichier à lire (indiqué par la propriété `full_filename`) en accédant au diagramme enfant et en recherchant le noeud pertinent comme suit :

```
childDiagram = source_supernode.getChildDiagram()
varfilenode = childDiagram.findByType("variablefile", None)
varfilenode.setPropertyValue("full_filename", "c:/mydata.txt")
```

## Création de super noeuds

Pour créer un super noeud et son contenu à partir de zéro, vous pouvez opérer de manière similaire en créant le super noeud, en accédant au diagramme enfant et en créant les noeuds souhaités. Vous devez

également vérifier que les noeuds au sein du diagramme de super noeud sont aussi liés aux noeuds de connecteurs d'entrée et/ou de sortie. Par exemple, si vous souhaitez créer un super noeud de processus :

```
process_supernode = modeler.script.stream().createAt("process_super", "My
SuperNode", 200, 200)
childDiagram = process_supernode.getChildDiagram()
filternode = childDiagram.createAt("filter", "My Filter", 100, 100)
childDiagram.linkFromInputConnector(filternode)
childDiagram.linkToOutputConnector(filternode)
```

## Annexe A. Référence des noms de noeuds

Cette section fournit une référence pour les noms de scriptage des noeuds dans IBM SPSS Modeler.

### Noms des nuggets de modèle

Les nuggets de modèle (également appelés modèles générés) peuvent être référencés par type, tout comme les objets de noeud et de sortie. Le tableau ci-dessous reprend les noms de référence d'objet de modèle.

Ces noms sont utilisés spécialement pour le référencement des nuggets de modèle figurant dans la palette Modèles (dans l'angle supérieur droit de la fenêtre IBM SPSS Modeler). Pour référencer les noeuds de modèle qui ont été ajoutés à un flux à des fins de scoring, le système utilise un ensemble différent de noms commençant par `apply` . . .

*Remarque* : en règle générale, le référencement des modèles à la fois par nom *et* par type est recommandé car il permet d'éviter toute confusion.

Nom du modèle	Modèle
anomalydetection	Anomalie
Apriori	Apriori
autoclassifier	Classificateur automatique
autocluster	Classification non supervisée automatique
autonumeric	Numérisation automatique
bayesnet	Réseau Bayésien
c50	C5.0
carma	Carma
cart	Arbre C&RT
chaid	CHAID
coxreg	Régression de Cox
decisionlist	Liste de décision
discriminant	Analyse discriminante
facteur	ACP/Facteur
featureselection	Sélection de fonction
genlin	Régression linéaire généralisée
glmm	GLMM
kmeans	k moyenne
knn	<i>k</i> -Voisin le plus proche
kohonen	Kohonen
linéaire	Linéaire
logreg	Régression logistique

Tableau 277. Noms des nuggets de modèle (Palette Modélisation) (suite)

Nom du modèle	Modèle
neuralnetwork	Réseau de neurones
quest	QUEST
régression	Régression linéaire
séquence	Séquence
slrm	Modèle de réponse en auto-apprentissage
statisticsmodel	Modèle IBM SPSS Statistics
svm	Support vector machine
timeseries	Série temporelle
twostep	TwoStep

Tableau 278. Noms des nuggets de modèle (Palette Modélisation de base de données)

Nom du modèle	Modèle
db2imcluster	Classification ISW IBM
db2imlog	Régression logistique ISW IBM
db2imnb	Naive Bayes ISW IBM
db2imreg	Régression ISW IBM
db2imtree	Arbre de décision ISW IBM
msassoc	Règles d'association MS
msbayes	MS Naive Bayes
mscluster	Classification non supervisée MS
mslogistic	Régression logistique MS
msneuralnetwork	réseau neuronal MS
msregression	Régression linéaire MS
mssequencecluster	mise en cluster de séquences MS
mstimeseries	Séries temporelles MS
mstree	Arbre de décision MS
netezabayes	Bayes Net Netezza
netezadectree	Arbre décision Netezza
netezadivcluster	Classification par division Netezza
netezaglm	Linéaire généralisé Netezza
netezakmeans	k moyenne Netezza
netezaknn	KNN Netezza
netezalineregression	Régression linéaire Netezza
netezanaivebayes	Naive Bayes Netezza
netezapca	ACP Netezza

Tableau 278. Noms des nuggets de modèle (Palette Modélisation de base de données) (suite)

Nom du modèle	Modèle
netezzaregtree	Arbre de régression Netezza
netezzatimeseries	Séries temporelles Netezza
oraabn	Oracle Adaptive Bayes
oraai	Oracle AI
oradecisiontree	Arbre décision Oracle
oraglm	Oracle GLM
orakmeans	k moyenne Oracle
oranb	Oracle Naive Bayes
oranmf	NMF Oracle
oraocluster	O-Cluster Oracle
orasvm	Oracle SVM

## Pour éviter les noms de modèle en double

Lorsque vous utilisez des scripts pour manipuler les modèles générés, gardez à l'esprit que les noms de modèle en double peuvent donner lieu à des références ambiguës. Pour éviter ce problème, il s'avère judicieux, lors de la génération de scripts, d'utiliser des noms uniques pour les modèles générés.

Pour définir les options des noms de modèle en double, procédez comme suit :

1. A partir des menus, sélectionnez :

**Outils > Options d'utilisateur**

2. Cliquez sur l'onglet **Notifications**.

3. Sélectionnez **Remplacer le modèle précédent** afin de limiter les noms en double pour les modèles générés.

Le comportement de l'exécution du script peut varier entre SPSS Modeler et IBM SPSS Collaboration and Deployment Services lorsqu'il existe des références de modèle ambiguës. Le client SPSS Modeler inclut l'option « Remplacer le modèle précédent » qui remplace automatiquement les modèles qui ont le même nom (par exemple, lorsqu'un script parcourt une boucle pour produire un modèle différent à chaque fois). Cependant, cette option n'est pas disponible lorsque le même script est exécuté dans IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Vous pouvez éviter cette situation en renommant le modèle généré dans chaque itération pour éviter des références ambiguës aux modèles ou en effaçant le modèle actuel (par exemple, en ajoutant une instruction `clear generated palette`) avant la fin de la boucle.

## Noms du type de sortie

Le tableau suivant répertorie tous les types d'objet de sortie et les noeuds qui les génèrent.

Tableau 279. Types d'objet de sortie et noeuds qui les génèrent

Type d'objet de sortie	Noeud
analysisoutput	Analyse
collectionoutput	Collecte
dataauditoutput	Audit données
distributionoutput	Distribution

Tableau 279. Types d'objet de sortie et noeuds qui les génèrent (suite)

Type d'objet de sortie	Noeud
evaluationoutput	Evaluation
histogramoutput	Histogramme
matrixoutput	Matrice
meansoutput	Moyennes
multiplotoutput	Courbes
plotoutput	Tracé
qualityoutput	Qualité
reportdocumentoutput	Ce type d'objet n'est pas issu d'un noeud ; il s'agit en fait de la sortie créée par un rapport de projet.
reportoutput	Rapport
statisticsprocedureoutput	Statistiques Sortie
statisticsoutput	Statistiques
tableoutput	Tableau
timeplotoutput	Tracé horaire
weboutput	Web

---

# Annexe B. Migration du scriptage existant au scriptage Python

---

## Présentation de la migration de script existant

Cette section présente un récapitulatif des différences entre le scriptage Python et le scriptage existant dans IBM SPSS Modeler. Elle fournit également des informations sur la façon de migrer vos scripts existants vers des scripts Python. Dans cette section, vous trouverez une liste des commandes existantes SPSS Modeler standard et les commandes Python équivalentes.

---

## Différences générales

Le design du scriptage existant doit beaucoup aux scripts de commande OS. Le scriptage existant est orienté ligne et, bien qu'il y ait quelques structures de bloc (par exemple `if...then...else...endif` et `for...endfor`), l'indentation n'est généralement pas significative.

Dans le scriptage Python, l'indentation est significative et les lignes appartenant au même bloc logique doivent être mises en retrait au même niveau.

**Remarque :** Vous devez faire attention lorsque vous copiez et collez du code Python. Une ligne qui est mise en retrait à l'aide de tabulations peut avoir la même présentation dans l'éditeur qu'une ligne mise en retrait à l'aide d'espaces. Toutefois, le script Python générera une erreur car les lignes ne sont pas considérées comme ayant la même indentation.

---

## Contexte de scriptage)

Le contexte de scriptage (ou génération de scripts) définit l'environnement dans lequel le script est exécuté (par exemple, le flux ou le super noeud qui exécute le script). Dans le scriptage existant, le contexte est implicite, ce qui signifie par exemple que toute référence de noeud dans un script de flux est supposé se trouver dans le flux qui exécute le script.

Dans le scriptage Python, le contexte de scriptage est fourni explicitement via le module `modeler.script`. Par exemple, un script de flux Python peut accéder au flux qui exécute le script via le code suivant :

```
s = modeler.script.stream()
```

Les fonctions liées au flux peuvent ensuite être invoquées via l'objet renvoyé.

---

## Commandes et fonctions

Le scriptage existant est orienté commande. Cela signifie que chaque ligne de script commence généralement par la commande à exécuter, cette dernière étant suivie des paramètres ; par exemple :

```
connect 'Type':typenode to :filternode  
rename :derivenode as "Compute Total"
```

Python utilise des fonctions qui sont généralement invoquées via un objet (module, classe ou objet) définissant la fonction ; par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()  
typenode = stream.findByType("type", "Type")  
filternode = stream.findByType("filter", None)  
stream.link(typenode, filternode)  
derive.setLabel("Compute Total")
```

## Littéraux et commentaires

Certaines commandes de littéraux et commentaires couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

*Tableau 280. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les littéraux et commentaires*

Scriptage existant	Scriptage Python
Entier, par exemple 4	Identique
Valeur flottante, par exemple 0.003	Identique
Chaînes entre guillemets simples, par exemple 'Hello'	Identique <b>Remarque :</b> Les littéraux chaîne qui contiennent des caractères non-ASCII doivent être précédés d'un u afin d'être sûr qu'ils soient représentés en Unicode.
Chaînes entre doubles guillemets, par exemple "Hello again"	Identique <b>Remarque :</b> Les littéraux chaîne qui contiennent des caractères non-ASCII doivent être précédés d'un u afin d'être sûr qu'ils soient représentés en Unicode.
Chaînes longues, par exemple <pre>"""This is a string that spans multiple lines"""</pre>	Identique
Listes, par exemple [1 2 3]	[1, 2, 3]
Référence de variable, par exemple set x = 3	x = 3
Continuation de ligne (\), par exemple <pre>set x = [1 2 \ 3 4]</pre>	<pre>x = [ 1, 2,\n      3, 4]</pre>
Commentaire de bloc, par exemple <pre>/* This is a long comment over a line. */</pre>	<pre>""" This is a long comment over a line. """</pre>
Commentaire de ligne, par exemple set x = 3 # make x 3	x = 3 # make x 3
undef	None
true	True
false	False

## Opérateurs

Certaines commandes d'opérateur couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

Tableau 281. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les opérateurs

Scriptage existant	Scriptage Python
NUM1 + NUM2 LIST + ITEM LIST1 + LIST2	NUM1 + NUM2 LIST.append(ITEM) LIST1.extend(LIST2)
NUM1 - NUM2 LIST - ITEM	NUM1 - NUM2 LIST.remove(ITEM)
NUM1 * NUM2	NUM1 * NUM2
NUM1 / NUM2	NUM1 / NUM2
= ==	==
/= /==	!=
X ** Y	X ** Y
X < Y X <= Y X > Y X >= Y	X < Y X <= Y X > Y X >= Y
X div Y X rem Y X mod Y	X // Y X % Y X % Y
and or not(EXPR)	and or not EXPR

## Commandes conditionnelles et de bouclage

Certaines commandes conditionnelles et de bouclage couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

Tableau 282. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les commandes conditionnelles et de bouclage

Scriptage existant	Scriptage Python
<pre>for VAR from INT1 to INT2 ... endfor</pre>	<pre>for VAR in range(INT1, INT2): ...</pre> <p>ou</p> <pre>VAR = INT1 while VAR &lt;= INT2: ... VAR += 1</pre>

Tableau 282. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les commandes conditionnelles et de bouclage (suite)

Scriptage existant	Scriptage Python
<pre>for VAR in LIST ... endfor</pre>	<pre>for VAR in LIST: ...</pre>
<pre>for VAR in_fields_to NODE ... endfor</pre>	<pre>for VAR in NODE.getInputDataModel(): ...</pre>
<pre>for VAR in_fields_at NODE ... endfor</pre>	<pre>for VAR in NODE.getOutputDataModel(): ...</pre>
<pre>if...then ... elseif...then ... else ... endif</pre>	<pre>if ...: ... elif ...: ... else: ...</pre>
<pre>with TYPE OBJECT ... endwith</pre>	Pas d'équivalent
<pre>var VAR1</pre>	La déclaration de variable n'est pas requise

## Variables

Dans le scriptage existant, les variables sont déclarées avant d'être référencées ; par exemple :

```
var mynode
set mynode = create typenode at 96 96
```

Dans le scriptage Python, les variables sont déclarées lors de leur premier référencement ; par exemple :

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)
```

Dans le scriptage existant, les références aux variables doivent être explicitement supprimées via l'opérateur ^ ; par exemple :

```
var mynode
set mynode = create typenode at 96 96
set ^mynode.direction."Age" = Input
```

Comme dans la plupart des langages de scriptage, cette opération n'est pas nécessaire dans Python ; par exemple :

```
mynode = stream.createAt("type", "Type", 96, 96)
mynode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

## Types de noeud, de sortie et de modèle

---

Dans le scriptage existant, les différents types d'objet (noeud, sortie et modèle) sont généralement ajoutés à l'objet concerné. Par exemple, le noeud Dériver possède le type `derivenode` :

```
set feature_name_node = create derivenode at 96 96
```

L'API IBM SPSS Modeler dans le langage Python n'inclut pas le suffixe `node` ; le noeud Dériver possède donc le type `derive` ; par exemple :

```
feature_name_node = stream.createAt("derive", "Feature", 96, 96)
```

La seule différence entre les noms de type dans le scriptage existant et le scriptage Python réside dans l'absence de suffixe de type.

## Noms de propriétés

---

Les noms de propriétés sont identiques dans le scriptage existant et le scriptage Python. Par exemple, dans le noeud Délimité, la propriété qui définit l'emplacement du fichier est `full_filename` dans les deux environnements de scriptage.

## Références de noeud

---

De nombreux scripts existants utilisent une recherche implicite pour rechercher le noeud à modifier et y accéder. Par exemple, les commandes suivantes recherchent dans le flux en cours un noeud `Typier` ayant le libellé "Type", puis définissent la direction (ou le rôle de modélisation) du champ "Age" sur `Input` et du champ "Drug" sur `Target` (qui constitue la valeur à prévoir) :

```
set 'Type':typenode.direction."Age" = Input
set 'Type':typenode.direction."Drug" = Target
```

Dans le scriptage Python, les objets de noeud doivent être localisés de façon explicite avant d'appeler la fonction en vue de définir la valeur de la propriété ; par exemple :

```
typenode = stream.findByType("type", "Type")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Drug", "Target")
```

**Remarque :** Dans ce cas, "Target" doit être entre guillemets.

Les scripts Python peuvent aussi utiliser l'énumération `ModelingRole` dans le pack `modeler.api`.

Bien que la version du scriptage Python puisse être plus prolix, elle conduit à des meilleures performances d'exécution car la recherche du noeud n'est généralement effectuée qu'une seule fois. Dans l'exemple de scriptage existant, la recherche du noeud est effectuée pour chaque commande.

La recherche de noeuds par ID est également prise en charge (l'ID de noeud est visible dans l'onglet Annotations de la boîte de dialogue de noeud). Par exemple, dans le scriptage existant :

```
# id65EMPB9VL87 is the ID of a Type node
set @id65EMPB9VL87.direction."Age" = Input
```

Le script suivant présente le même exemple en Python :

```
typenode = stream.findByID("id65EMPB9VL87")
typenode.setKeyedPropertyValue("direction", "Age", "Input")
```

## Extraction et définition de propriétés

---

Le scriptage existant utilise la commande `set` pour affecter une valeur. Le terme suivant la commande `set` peut être une définition de propriété. Le script suivant présente deux formats de script possibles pour définir une propriété :

```
set <node reference>.<property> = <value>
set <node reference>.<keyed-property>.<key> = <value>
```

Dans le scriptage Python, on obtient le même résultat en utilisant les fonctions `setPropertyValue()` et `setKeyedPropertyValue()` ; par exemple :

```
object.setPropertyValue(property, value)
object.setKeyedPropertyValue(keyed-property, key, value)
```

Dans le scriptage existant, on peut accéder aux valeurs de propriété en utilisant la commande `get` ; par exemple :

```
var n v
set n = get node :filternode
set v = ^n.name
```

Dans le scriptage Python, on obtient le même résultat en utilisant la fonction `getPropertyValue()` ; par exemple :

```
n = stream.findByType("filter", None)
v = n.getPropertyValue("name")
```

## Edition de flux

---

Dans le scriptage existant, la commande `create` est utilisée pour créer un noeud ; par exemple :

```
var agg select
set agg = create aggregatenode at 96 96
set select = create selectnode at 164 96
```

Dans le scriptage Python, les flux possèdent diverses méthodes de création de noeuds ; par exemple :

```
stream = modeler.script.stream()
agg = stream.createAt("aggregate", "Aggregate", 96, 96)
select = stream.createAt("select", "Select", 164, 96)
```

Dans le scriptage existant, la commande `connect` est utilisée pour créer des liens entre les noeuds ; par exemple :

```
connect ^agg to ^select
```

Dans le scriptage Python, c'est la méthode `link` qui est utilisée pour créer des liens entre les noeuds ; par exemple :

```
stream.link(agg, select)
```

Dans le scriptage existant, la commande `disconnect` est utilisée pour supprimer des liens entre les noeuds ; par exemple :

```
disconnect ^agg from ^select
```

Dans le scriptage Python, c'est la méthode `unlink` qui est utilisée pour supprimer des liens entre les noeuds ; par exemple :

```
stream.unlink(agg, select)
```

Dans le scriptage existant, la commande `position` est utilisée pour positionner les noeuds dans les canevas de flux ou entre d'autres noeuds ; par exemple :

```
position ^agg at 256 256
position ^agg between ^myselect and ^mydistinct
```

Dans le scriptage Python, on obtient le même résultat en utilisant deux méthodes distinctes : `setXYPosition` et `setPositionBetween`. Par exemple :

```
agg.setXYPosition(256, 256)
agg.setPositionBetween(myselect, mydistinct)
```

## Opérations de noeud

Certaines commandes d'opération de noeud couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

Scriptage existant	Scriptage Python
<code>create nodespec at x y</code>	<code>stream.create(type, name)</code> <code>stream.createAt(type, name, x, y)</code> <code>stream.createBetween(type, name, preNode, postNode)</code> <code>stream.createModelApplier(model, name)</code>
<code>connect fromNode to toNode</code>	<code>stream.link(fromNode, toNode)</code>
<code>delete node</code>	<code>stream.delete(node)</code>
<code>disable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, False)</code>
<code>enable node</code>	<code>stream.setEnabled(node, True)</code>
<code>disconnect fromNode from toNode</code>	<code>stream.unlink(fromNode, toNode)</code> <code>stream.disconnect(node)</code>
<code>duplicate node</code>	<code>node.duplicate()</code>
<code>execute node</code>	<code>stream.runSelected(nodes, results)</code> <code>stream.runAll(results)</code>
<code>flush node</code>	<code>node.flushCache()</code>
<code>position node at x y</code>	<code>node.setXYPosition(x, y)</code>
<code>position node between node1 and node2</code>	<code>node.setPositionBetween(node1, node2)</code>
<code>rename node as name</code>	<code>node.setLabel(name)</code>

## Bouclage

Dans le scriptage existant, il existe principalement deux options de bouclage prises en charge :

- Les boucles *comptabilisées* dans lesquelles une variable d'index varie entre deux limites entières.
- Les boucles *en séquence* qui forment une boucle via une séquence de valeurs, en liant la valeur en cours à la variable de boucle.

Le script suivant est un exemple de boucle comptabilisée dans le scriptage existant :

```
for i from 1 to 10
  println ^i
endfor
```

Le script suivant est un exemple de boucle en séquence dans le scriptage existant :

```
var items
set items = [a b c d]

for i in items
  println ^i
endfor
```

Il existe également d'autres types de boucles pouvant être utilisés :

- Itération par les modèles de la palette de modèles ou par les sorties de la palette de sorties.
- Itération par les champs entrant dans un noeud ou en sortant.

Le scriptage Python prend également en charge d'autres types de boucles. Le script suivant est un exemple de boucle comptabilisée dans le scriptage Python :

```
i = 1
while i <= 10:
  print i
  i += 1
```

Le script suivant est un exemple de boucle en séquence dans le scriptage Python :

```
items = ["a", "b", "c", "d"]
for i in items:
  print i
```

La boucle en séquence est très flexible et lorsqu'elle est combinée avec les méthodes API IBM SPSS Modeler, elle peut prendre en charge la majorité des cas d'utilisation du scriptage existant. L'exemple suivant montre comment utiliser une boucle en séquence dans le scriptage Python pour itérer via les champs sortant d'un noeud :

```
node = modeler.script.stream().findByType("filter", None)
for column in node.getOutputDataModel().columnIterator():
  print column.getColumnName()
```

## Exécution des flux

Durant l'exécution d'un flux, les objets de modèle ou de sortie générés sont ajoutés à l'un des gestionnaires d'objets. Dans le scriptage existant, le script doit soit localiser les objets générés dans le gestionnaire d'objets, soit accéder à la dernière sortie générée à partir du noeud ayant généré cette sortie.

L'exécution d'un flux est différente dans Python : tout objet de modèle ou de sortie généré par l'exécution est renvoyé dans une liste transmise à la fonction d'exécution. Cela simplifie l'accès aux résultats de l'exécution de flux.

Le scriptage existant prend en charge trois commandes d'exécution de flux :

- `execute_all` exécute tous les noeuds terminaux exécutables du flux.
- `execute_script` exécute le script de flux quelle que soit la configuration de l'exécution de script.
- `execute node` exécute le noeud spécifié.

Le scriptage Python prend en charge une série de fonctions similaire :

- `stream.runAll(results-list)` exécute tous les noeuds terminaux exécutables du flux.
- `stream.runScript(results-list)` exécute le script de flux quelle que soit la configuration de l'exécution de script.

- `stream.runSelected(node-array, results-list)` exécute l'ensemble de noeuds spécifié dans l'ordre dans lequel ils sont fournis.
- `node.run(results-list)` exécute le noeud spécifié.

Dans le scriptage existant, une exécution de flux peut être arrêtée via la commande `exit` avec un code entier facultatif ; par exemple :

```
exit 1
```

Dans le scriptage Python, on obtient le même résultat à l'aide du script suivant :

```
modeler.script.exit(1)
```

## Accès aux objets via le système de fichiers et le référentiel

Dans le scriptage existant, vous pouvez ouvrir un objet de flux, de modèle ou de sortie existant à l'aide de la commande `open` ; par exemple :

```
var s
set s = open stream "c:/my streams/modeling.str"
```

Dans le scriptage Python, il existe une classe `TaskRunner` qui est accessible à partir de la session et qui peut être utilisée pour effectuer des tâches similaires ; par exemple :

```
taskrunner = modeler.script.session().getTaskRunner()
s = taskrunner.openStreamFromFile("c:/my streams/modeling.str", True)
```

Pour enregistrer un objet dans le scriptage existant, vous pouvez utiliser la commande `save` ; par exemple :

```
save stream s as "c:/my streams/new_modeling.str"
```

L'approche de script Python équivalente consisterait à utiliser la classe `TaskRunner` ; par exemple :

```
taskrunner.saveStreamToFile(s, "c:/my streams/new_modeling.str")
```

Les opérations basées sur IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository sont prises en charge dans le scriptage existant via les commandes `retrieve` et `store` ; par exemple :

```
var s
set s = retrieve stream "/my repository folder/my_stream.str"
store stream ^s as "/my repository folder/my_stream_copy.str"
```

Dans le scriptage Python, l'utilisateur accéderait à la fonctionnalité équivalente via l'objet Référentiel associé à la session ; par exemple :

```
session = modeler.script.session()
repo = session.getRepository()
s = repo.retrieveStream("/my repository folder/my_stream.str", None, None, True)
repo.storeStream(s, "/my repository folder/my_stream_copy.str", None)
```

**Remarque :** L'accès via l'objet Référentiel requiert que la session ait été configurée avec une connexion de référentiel valide.

## Opérations de flux

Certaines commandes d'opération de flux couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

<i>Tableau 284. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les opérations de flux</i>	
<b>Scriptage existant</b>	<b>Scriptage Python</b>
create stream <i>DEFAULT_FILENAME</i>	<code>taskrunner.createStream(name, autoConnect, autoManage)</code>
close stream	<code>stream.close()</code>
clear stream	<code>stream.clear()</code>
get stream <i>stream</i>	Pas d'équivalent
load stream <i>path</i>	Pas d'équivalent
open stream <i>path</i>	<code>taskrunner.openStreamFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>stream</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveStreamToFile(stream, path)</code>
retrieive stream <i>path</i>	<code>repository.retrieiveStream(path, version, label, autoManage)</code>
store <i>stream</i> as <i>path</i>	<code>repository.storeStream(stream, path, label)</code>

## Opérations de modèle

Certaines commandes d'opération de modèle couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

<i>Tableau 285. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les opérations de modèle</i>	
<b>Scriptage existant</b>	<b>Scriptage Python</b>
open model <i>path</i>	<code>taskrunner.openModelFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>model</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveModelToFile(model, path)</code>
retrieve model <i>path</i>	<code>repository.retrieveModel(path, version, label, autoManage)</code>
store <i>model</i> as <i>path</i>	<code>repository.storeModel(model, path, label)</code>

## Opérations de sortie de document

Certaines commandes d'opération de sortie de document couramment utilisées dans IBM SPSS Modeler présentent des commandes équivalentes dans le scriptage Python. Cela peut vous aider à convertir vos scripts SPSS Modeler existants en scripts Python afin de les utiliser dans IBM SPSS Modeler 17.

<i>Tableau 286. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les opérations de sortie de document</i>	
<b>Scriptage existant</b>	<b>Scriptage Python</b>
open output <i>path</i>	<code>taskrunner.openDocumentFromFile(path, autoManage)</code>
save <i>output</i> as <i>path</i>	<code>taskrunner.saveDocumentToFile(output, path)</code>

Tableau 286. Mappage du scriptage existant au scriptage Python pour les opérations de sortie de document (suite)

Scriptage existant	Scriptage Python
retrieve output <i>path</i>	<code>repository.retrieveDocument(path, version, label, autoManage)</code>
store output as <i>path</i>	<code>repository.storeDocument(output, path, label)</code>

## Autres différences entre le scriptage existant et le scriptage Python

---

Les scripts existants prennent en charge la manipulation des projets IBM SPSS Modeler. Les scripts Python ne prennent pas en charge cette fonction.

Le scriptage existant offre une prise en charge du chargement des objets d'état (combinaison de flux et de modèles). Ce type d'objet est devenu obsolète depuis la version 8.0 d'IBM SPSS Modeler. Le scriptage Python ne prend pas en charge les objets d'état.

Le scriptage Python offre les fonctionnalités supplémentaires suivantes, qui ne sont pas disponibles dans le scriptage existant :

- Définitions de classe et de fonction
- Traitement des erreurs
- Support plus sophistiqué des entrées et sorties
- Modules externes et tiers



## Remarques

---

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Cette documentation peut être proposée par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
USA*

Pour toute demande au sujet des licences concernant les jeux de caractères codés sur deux octets (DBCS), contactez le service Propriété intellectuelle IBM de votre pays ou adressez vos questions par écrit à :

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT". IBM DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
USA*

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans le présent document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Contrat sur les produits et services IBM, aux Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performances et les exemples de clients ne sont présentés qu'à des fins d'illustration. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitation spécifiques.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes ou de sociétés réelles serait purement fortuite.

## Marques commerciales

---

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corporation enregistré dans de nombreuses juridictions dans le monde entier. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, le logo Adobe, PostScript et le logo PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel, le logo Intel, Intel Inside, le logo Intel Inside, Intel Centrino, le logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium et Pentium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

## Dispositions relatives à la documentation du produit

---

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

## **Applicabilité**

Les présentes dispositions viennent s'ajouter à toute autre condition d'utilisation applicable au site Web IBM.

## **Usage personnel**

Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

## **Usage commercial**

Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

## **Droits**

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.



# Index

## A

- accès aux résultats d'exécution de flux
  - modèle de contenu de table [56](#)
  - modèle de contenu JSON [59](#)
  - modèle de contenu XML [57](#)
- ajout d'attributs [25](#)
- API de scriptage
  - accès aux objets générés [43](#)
  - exemple [39](#)
  - Introduction [39](#)
  - métadonnées [40](#)
  - obtention d'un répertoire [39](#)
  - paramètres de flux [45](#)
  - paramètres de session [45](#)
  - paramètres du super noeud [45](#)
  - plusieurs flux [49](#)
  - recherche [39](#)
  - scripts autonomes [49](#)
  - traitement des erreurs [44](#)
  - valeurs globales [48](#)
- applystpnode, propriétés [359](#)
- Arbre de décision MS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [363](#), [365](#)
- arguments
  - connexion à IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository [70](#)
  - connexion à un référentiel IBM SPSS Analytic Server [70](#)
  - connexion serveur [68](#)
  - fichier de commande [71](#)
  - système [66](#)
- associationrulesnode, propriétés [227](#)
- astimeintervalsnode, propriétés [160](#)

## B

- blocs de code [20](#)
- bouclage dans les flux [6](#), [7](#)
- boucles
  - utilisation dans des scripts [51](#)

## C

- caractères non ASCII [23](#)
- chaînes
  - changement d'observation [51](#)
- champs
  - désactivation lors de la création de script [197](#)
- clé d'itération
  - bouclage dans les scripts [8](#)
- CLEM
  - scriptage [1](#)
- commande clear generated palette [55](#)
- commande d'extraction [51](#)
- commande de définition globale [73](#)
- commande de stockage [51](#)
- commande for [51](#)

- création d'une classe [25](#)
- création de noeuds [31–33](#)
- création de script
  - abréviations utilisées [74](#)

## D

- définition d'attributs [25](#)
- définition d'une classe [24](#)
- définition de méthodes [25](#)
- définition de propriétés [30](#)
- derive\_stbnode
  - propriétés [129](#)
- détection d'erreurs
  - scriptage [54](#)
- diagrammes [27](#)

## E

- exécution conditionnelle de flux [6](#), [10](#)
- exécution de scripts [12](#)
- Exécution des flux [28](#)
- exemples [21](#)
- exportModelToFile [43](#)

## F

- flux
  - boucle [6](#), [7](#)
  - commande de définition globale [73](#)
  - exécution [28](#)
  - exécution conditionnelle [6](#), [10](#)
  - modification [31](#)
  - propriétés [77](#)
  - scriptage [1](#), [27](#)
- fonction lowertoupper [51](#)
- fonctions
  - boucle [473](#)
  - commandes conditionnelles [473](#)
  - commentaires [472](#)
  - littéraux [472](#)
  - opérateurs [472](#)
  - opérations de flux [479](#)
  - opérations de modèle [480](#)
  - opérations de noeud [477](#)
  - opérations de sortie de document [480](#)
  - références d'objet [472](#)
- fonctions sur chaînes [51](#)

## H

- héritage [26](#)

## I

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services  
Repository  
arguments de ligne de commande [70](#)  
scriptage [51](#)  
IBM SPSS Modeler  
exécution depuis la ligne de commande [65](#)  
identificateurs [19](#)  
indicateurs  
arguments de ligne de commande [65](#)  
combinaison de plusieurs indicateurs [71](#)  
instructions [19](#)  
interruption de scripts [12](#)

## J

Jython [15](#)

## L

ligne de commande  
arguments multiples [71](#)  
exécution d'IBM SPSS Modeler [65](#)  
liste des arguments [66](#), [68](#), [70](#)  
paramètres [67](#)  
scriptage [54](#)  
listes [16](#)

## M

méthodes mathématiques [21](#)  
migration  
accéder aux objets [479](#)  
boucle [477](#)  
commandes [471](#)  
contexte de scriptage [471](#)  
définition de propriétés [476](#)  
différences générales [471](#)  
divers [481](#)  
édition de flux [476](#)  
effacer des questionnaires de flux, de sorties et de modèles [35](#)  
exécution des flux [478](#)  
extraction de propriétés [476](#)  
fonctions [471](#)  
noms de propriétés [475](#)  
présentation [471](#)  
références de noeud [475](#)  
référentiel [479](#)  
système de fichiers [479](#)  
types de modèle [475](#)  
types de noeud [475](#)  
types de sortie [475](#)  
Variables [474](#)  
mise en cluster de séquences MS  
propriétés de génération de scripts de noeud [365](#)  
modèle de contenu de table [56](#)  
modèle de contenu JSON [59](#)  
modèle de contenu XML [57](#)  
Modèles  
noms de scripts [467](#), [469](#)  
modèles ACP

modèles ACP (*suite*)  
propriétés de génération de scripts de noeud [257](#), [350](#)  
Modèles ACP Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
modèles ACP/Analyse factorielle  
propriétés de génération de scripts de noeud [257](#), [350](#)  
modèles Apriori  
propriétés de génération de scripts de noeud [226](#), [341](#)  
Modèles Apriori Oracle  
propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)  
Modèles Bayes Net Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
modèles C5.0  
propriétés de génération de scripts de noeud [240](#), [345](#)  
modèles CARMA  
propriétés de génération de scripts de noeud [241](#), [346](#)  
Modèles CHAID  
propriétés de génération de scripts de noeud [246](#), [346](#)  
modèles d'agrégation suivant le saut minimum  
propriétés de génération de scripts de noeud [281](#)  
Modèles d'arbre C&RT  
propriétés de génération de scripts de noeud [243](#), [346](#)  
Modèles d'arbre de décisions Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
Modèles d'arbre de régression Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
Modèles d'arbre décision Oracle  
propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)  
Modèles d'IA d'Oracle  
propriétés de génération de scripts de noeud [368](#)  
modèles de causalité temporelle  
propriétés de génération de scripts de noeud [318](#)  
Modèles de classification par division Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
Modèles de cluster automatique  
propriétés de génération de scripts de noeud [344](#)  
modèles de détection des anomalies  
propriétés de génération de scripts de noeud [224](#), [341](#)  
modèles de Discriminant automatique  
propriétés de génération de scripts de noeud [343](#)  
modèles de numérisation automatique  
propriétés de génération de scripts de noeud [235](#)  
Modèles de numérisation automatique  
propriétés de génération de scripts de noeud [344](#)  
Modèles de régression de Cox  
propriétés de génération de scripts de noeud [248](#), [347](#)  
modèles de régression linéaire  
propriétés de génération de scripts de noeud [305](#), [357](#),  
[358](#)  
Modèles de régression linéaire Netezza  
propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)  
modèles de régression logistique  
propriétés de génération de scripts de noeud [288](#), [354](#)  
Modèles de Réponse en auto-apprentissage  
propriétés de génération de scripts de noeud [309](#), [358](#)  
modèles de réseau Bayésien  
propriétés de génération de scripts de noeud [237](#)  
Modèles de réseau Bayésien  
propriétés de génération de scripts de noeud [345](#)  
modèles de réseau de neurones  
propriétés de génération de scripts de noeud [294](#), [354](#)  
modèles de séquences  
propriétés de génération de scripts de noeud [307](#), [358](#)  
modèles de séries temporelles

- modèles de séries temporelles (*suite*)
  - propriétés de génération de scripts de noeud [323](#), [331](#), [360](#)
- Modèles de séries temporelles Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#)
- modèles discriminants
  - propriétés de génération de scripts de noeud [252](#), [348](#)
- modèles générés
  - noms de scripts [467](#), [469](#)
- modèles GLE
  - propriétés de génération de scripts de noeud [272](#), [352](#)
- Modèles IBM SPSS Statistics
  - propriétés de génération de scripts de noeud [438](#)
- Modèles k moyenne
  - propriétés de génération de scripts de noeud [279](#), [352](#)
- modèles K moyenne AS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [280](#), [459](#)
- Modèles k moyenne Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)
- modèles KDE
  - propriétés de génération de scripts de noeud [362](#)
- Modèles KMeans Oracle
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- modèles KNN
  - propriétés de génération de scripts de noeud [352](#)
- Modèles KNN Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)
- modèles Kohonen
  - propriétés de génération de scripts de noeud [283](#), [353](#)
- modèles linéaires
  - propriétés de génération de scripts de noeud [284](#), [353](#)
- modèles linéaires généralisés
  - propriétés de génération de scripts de noeud [262](#), [350](#)
- Modèles linéaires généralisés d'Oracle
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#)
- Modèles linéaires généralisés Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#)
- modèles linear support vector machine (LSVM)
  - propriétés de génération de scripts de noeud [293](#), [354](#)
- modèles Linear-AS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [286](#), [353](#)
- modèles Liste de décision
  - propriétés de génération de scripts de noeud [251](#), [347](#)
- modèles LSVM
  - propriétés de génération de scripts de noeud [293](#)
- Modèles MDL Oracle
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- Modèles Microsoft
  - propriétés de génération de scripts de noeud [363](#), [365](#)
- Modèles MMLG
  - propriétés de génération de scripts de noeud [267](#), [351](#)
- Modèles Naive Bayes Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#), [392](#)
- Modèles Netezza
  - propriétés de génération de scripts de noeud [376](#)
- Modèles NMF Oracle
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- modèles Oracle
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#)
- Modèles Oracle Adaptive Bayes
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- Modèles Oracle Naive Bayes
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- Modèles Oracle Support Vector Machines

- Modèles Oracle Support Vector Machines (*suite*)
  - propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)
- modèles Python
  - propriétés de génération de scripts de noeud [356](#), [361](#), [362](#)
  - propriétés de scriptage de noeud Gaussian Mixture [352](#)
- Modèles QUEST
  - propriétés de génération de scripts de noeud [300](#), [356](#)
- modèles Random Trees
  - propriétés de génération de scripts de noeud [302](#), [357](#)
- modèles sélection de fonction
  - propriétés de génération de scripts de noeud [259](#), [350](#)
- modèles Sélection de fonction
  - application [5](#)
  - scriptage [5](#)
- modèles Séries temporelles
  - propriétés de génération de scripts de noeud [323](#), [359](#)
- Modèles SLRM
  - propriétés de génération de scripts de noeud [309](#), [358](#)
- modèles Streaming Time Serie
  - propriétés de génération de scripts de noeud [144](#)
- modèles support vector machine
  - propriétés de génération de scripts de noeud [359](#)
- Modèles Support vector machine
  - propriétés de génération de scripts de noeud [316](#)
- Modèles SVM
  - propriétés de génération de scripts de noeud [316](#)
- modèles tcm
  - propriétés de génération de scripts de noeud [359](#)
- modèles Tree-AS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [334](#), [360](#)
- modèles TwoStep
  - propriétés de génération de scripts de noeud [337](#), [361](#)
- modèles TwoStep AS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [338](#), [361](#)
- modélisation de bases de données [363](#)
- modification de flux [31](#), [34](#)
- mot-clé generated [55](#)
- mots de passe
  - ajout aux scripts [54](#)
  - codés [68](#)
- mots de passe codés
  - ajout aux scripts [54](#)

**N**

- noeud Agréger
  - propriétés [123](#)
- Noeud Agréger RFM
  - propriétés [136](#)
- noeud Ajouter
  - propriétés [123](#)
- noeud Ajustement de simulation
  - propriétés [409](#)
- Noeud Analyse
  - propriétés [395](#)
- Noeud Analyse RFM
  - propriétés [176](#)
- Noeud Anonymiser
  - propriétés [155](#)
- Noeud Audit données
  - propriétés [396](#)
- noeud Binariser
  - propriétés [178](#)

noeud Boîtes espace-temps  
     propriétés [129](#), [142](#)  
 noeud Calculer  
     propriétés [164](#)  
 Noeud Classificateur automatique  
     propriétés de génération de scripts de noeud [230](#)  
 Noeud cluster automatique  
     propriétés de génération de scripts de noeud [233](#)  
 noeud Courbes  
     propriétés [213](#)  
 noeud d'export IBM SPSS Statistics  
     propriétés [439](#)  
 noeud d'exportation Data Collection  
     propriétés [425](#)  
 noeud de création R  
     propriétés de génération de scripts de noeud [239](#)  
 noeud de prévision spatio-temporelle  
     propriétés [310](#)  
 noeud de reprojction  
     propriétés [175](#)  
 noeud de simulation KDE  
     propriétés [400](#), [445](#)  
 noeud de sortie IBM SPSS Statistics  
     propriétés [437](#)  
 Noeud de sortie IBM SPSS Statistics  
     propriétés [439](#)  
 noeud Délimité  
     propriétés [115](#)  
 noeud Discrétiser  
     propriétés [161](#)  
 noeud Distinct  
     propriétés [131](#)  
 noeud Distribution  
     propriétés [199](#)  
 noeud E-Tracé  
     propriétés [218](#)  
 noeud Echantillon  
     propriétés [139](#)  
 Noeud Ensemble  
     propriétés [168](#)  
 noeud Equilibrer  
     propriétés [125](#)  
 Noeud Evaluation  
     propriétés [200](#)  
 noeud Evaluation de simulation  
     propriétés [408](#)  
 noeud export Excel  
     propriétés [426](#), [428](#)  
 noeud Export SAS  
     propriétés [430](#)  
 noeud Export SGBD  
     propriétés [420](#)  
 Noeud Export XML  
     propriétés [435](#)  
 noeud Exportation d'extension  
     propriétés [427](#)  
 noeud Fichier plat  
     propriétés [429](#)  
 Noeud Filtrer  
     propriétés [170](#)  
 noeud Fixe  
     propriétés [104](#)  
 Noeud Flux TS  
     propriétés [151](#)  
 noeud Fusionner  
     propriétés [134](#)  
 noeud Gaussian Mixture  
     propriétés [441](#), [446](#)  
 noeud Génération de simulation  
     propriétés [109](#)  
 Noeud HDBSCAN  
     propriétés [442](#)  
 noeud Histogramme  
     propriétés [207](#)  
 noeud Historiser  
     propriétés [171](#)  
 Noeud Importation d'extension  
     propriétés [101](#)  
 noeud Intervalles de temps  
     propriétés [179](#)  
 noeud Intervalles de temps AS  
     propriétés [160](#)  
 Noeud Isotonique sur AS  
     propriétés [459](#)  
 noeud KDE Modeling  
     propriétés [444](#)  
 noeud Matrice  
     propriétés [401](#)  
 Noeud Modèle d'extension  
     propriétés de génération de scripts de noeud [255](#)  
 noeud Moyennes  
     propriétés [403](#)  
 Noeud MultiLayerPerceptron-  
     AS  
     propriétés [460](#)  
 noeud Nuage  
     propriétés [214](#)  
 noeud Optimisation CPLEX  
     propriétés [125](#)  
 noeud Partitionner  
     propriétés [172](#)  
 Noeud Random Forest  
     propriétés [449](#)  
 noeud Rapport  
     propriétés [405](#)  
 noeud Re-trier  
     propriétés [174](#)  
 noeud Recoder  
     propriétés [173](#)  
 noeud Règles d'association  
     propriétés [227](#)  
 noeud Relations  
     propriétés [221](#)  
 noeud Relations orientées  
     propriétés [221](#)  
 noeud Remplacer  
     propriétés [169](#)  
 Noeud Représentation Graphique  
     propriétés [202](#)  
 noeud Restructurer  
     propriétés [175](#)  
 noeud Résumé  
     propriétés [198](#)  
 noeud Sélectionner  
     propriétés [141](#)  
 Noeud SGBD.  
     propriétés [95](#)  
 Noeud SMOTE

Noeud SMOTE (*suite*)  
   propriétés [451](#)  
 Noeud Sortie d'extension  
   propriétés [398](#)  
 noeud sortie R  
   propriétés [406](#)  
 noeud source Analytic Server  
   propriétés [90](#)  
 noeud source Data Collection  
   propriétés [96](#)  
 Noeud source Excel  
   propriétés [100](#)  
 noeud source Géospatial  
   propriétés [108](#)  
 noeud source IBM Cognos  
   propriétés [91](#)  
 noeud source IBM Cognos TM1  
   propriétés [111](#), [112](#)  
 noeud source Importation TWC  
   propriétés [113](#)  
 noeud source JSON  
   propriétés [108](#)  
 Noeud source SAS  
   propriétés [109](#)  
 Noeud source XML  
   propriétés [121](#)  
 noeud Statistiques  
   propriétés [409](#)  
 noeud STP  
   propriétés [310](#)  
 Noeud SVM à classe unique  
   propriétés [447](#)  
 Noeud t-SNE  
   propriétés [219](#), [452](#)  
 noeud Table  
   propriétés [411](#)  
 noeud Tracé horaire  
   propriétés [217](#)  
 noeud Transformation  
   propriétés [414](#)  
 noeud Transformation d'extension  
   propriétés [133](#)  
 noeud Transformation IBM SPSS Statistics  
   propriétés [437](#)  
 noeud transformation R  
   propriétés [138](#)  
 noeud Transposer  
   propriétés [186](#)  
 noeud Trier  
   propriétés [142](#)  
 noeud Typer  
   propriétés [188](#)  
 Noeud Utilisateur  
   propriétés [114](#)  
 noeud Valeurs globales  
   propriétés [407](#)  
 noeud Visualisation de carte  
   propriétés [208](#)  
 Noeud XGBoost Linear  
   propriétés [454](#)  
 Noeud XGBoost Tree  
   propriétés [455](#)  
 Noeud XGBoost-AS  
   propriétés [461](#)

noeuds  
   bouclage dans les scripts [51](#)  
   création de liens entre les noeuds [32](#)  
   importation [33](#)  
   informations [35](#)  
   remplacement [33](#)  
   Suppression [33](#)  
   suppression de liens entre les noeuds [32](#)  
 noeuds  
   référence des noms [467](#)  
 noeuds d'exportation  
   propriétés de génération de scripts de noeud [417](#)  
 noeuds de sortie  
   propriétés de génération de scripts [395](#)  
 noeuds Graphiques  
   propriétés de génération de scripts [197](#)  
 noeuds modélisation  
   propriétés de génération de scripts de noeud [223](#)  
 noeuds source  
   propriétés [83](#)  
 noms de champ  
   changement d'observation [51](#)  
 nugget de noeud Règles d'association  
   propriétés [342](#)  
 nugget de noeud STP  
   propriétés [359](#)  
 nuggets  
   propriétés de génération de scripts de noeud [341](#)  
 nuggets de modèle  
   noms de scripts [467](#), [469](#)  
   propriétés de génération de scripts de noeud [341](#)

## O

O-Cluster Oracle  
   propriétés de génération de scripts de noeud [368](#), [375](#)  
 objets de modèle  
   noms de scripts [467](#), [469](#)  
 objets de sortie  
   noms de scripts [469](#)  
 opérations [16](#)  
 ordre d'exécution  
   changement à l'aide de scripts [51](#)  
 ordre d'exécution de flux  
   changement à l'aide de scripts [51](#)  
 orienté objet [24](#)

## P

paramètres  
   scriptage [16](#)  
   Super noeuds [465](#)  
 paramètres de propriété [5](#), [73](#), [75](#)  
 préparation automatique des données  
   propriétés [156](#)  
 Propriété de streamings [151](#)  
 propriété stream.nodes [51](#)  
 propriétés  
   flux [77](#)  
   génération de scripts commune [76](#)  
   noeuds de modélisation de base de données [363](#)  
   noeuds Filtrer [73](#)  
   scriptage [73](#), [75](#), [223](#), [341](#), [417](#)

propriétés (*suite*)

- Super noeuds [465](#)
- propriétés applygle [352](#)
- Propriétés applygmm [352](#)
- propriétés applynetezzadectreenode [392](#)
- propriétés applycosvm [356](#)
- propriétés applyr [357](#)
- propriétés autoclassifiernode [230](#)
- Propriétés cplexoptnode [125](#)
- propriétés d'applyts [359](#)
- propriétés de aggregatenode [123](#)
- Propriétés de analysisnode [395](#)
- Propriétés de anomalydetectionnode [224](#)
- Propriétés de anonymizenode [155](#)
- Propriétés de appendnode [123](#)
- Propriétés de applyanomalydetectionnode [341](#)
- propriétés de applyapriorinode [341](#)
- propriétés de applyassociationrulesnode [342](#)
- propriétés de applyautoclassifiernode [343](#)
- propriétés de applyautoclusternode [344](#)
- Propriétés de applyautonumericnode [344](#)
- propriétés de applybayesnetnode [345](#)
- propriétés de applyc50node [345](#)
- propriétés de applycarmanode [346](#)
- Propriétés de applycartnode [346](#)
- propriétés de applychaidnode [346](#)
- propriétés de applycoxregnode [347](#)
- propriétés de applydecisionlistnode [347](#)
- propriétés de applydiscriminantnode [348](#)
- Propriétés de applyextension [348](#)
- propriétés de applyfactornode [350](#)
- propriétés de applyfeatureselectionnode [350](#)
- propriétés de applygeneralizedlinearnode [350](#)
- propriétés de applyglmnode [351](#)
- propriétés de applykmeansnode [352](#)
- Propriétés de applyknnnode [352](#)
- propriétés de applykohonenode [353](#)
- propriétés de applylinearasnode [353](#)
- Propriétés de applylinearnode [353](#)
- Propriétés de applylogregnode [354](#)
- propriétés de applysvmnode [354](#)
- propriétés de applymslogisticnode [365](#)
- propriétés de applymsneuralnetworknode [365](#)
- propriétés de applymsregressionnode [365](#)
- propriétés de applymssequenceclusternode [365](#)
- propriétés de applymstimeseriesnode [365](#)
- propriétés de applymstreenode [365](#)
- propriétés de applynetezzabayesnode [392](#)
- propriétés de applynetezzadivclusternode [392](#)
- propriétés de applynetezzakmeansnode [392](#)
- propriétés de applynetezzaknnnode [392](#)
- propriétés de applynetezzalineregressionnode [392](#)
- propriétés de applynetezzanaivebayesnode [392](#)
- propriétés de applynetezzapcanode [392](#)
- propriétés de applynetezzaregtreenode [392](#)
- propriétés de applyneuralnetnode [354](#)
- Propriétés de applyneuralnetworknode [355](#)
- propriétés de applyoraabnode [375](#)
- propriétés de applyoradecisiontreenode [375](#)
- propriétés de applyorakmeansnode [375](#)
- propriétés de applyoranbnode [375](#)
- propriétés de applyoranmfnode [375](#)
- propriétés de applyoraoclusternode [375](#)
- propriétés de applyorasvmnode [375](#)
- propriétés de applyquestnode [356](#)
- propriétés de applyrandomtrees [357](#)
- propriétés de applyregressionnode [358](#)
- propriétés de applyselflearningnode [358](#)
- propriétés de applysequencenode [358](#)
- propriétés de applysvmnode [359](#)
- propriétés de applytcmnode [359](#)
- propriétés de applytimeseriesnode [360](#)
- propriétés de applytreeas [360](#)
- propriétés de applytwostepAS [361](#)
- propriétés de applytwostepnode [361](#)
- propriétés de applyxgboostlinearnode [362](#)
- Propriétés de applyxgboosttreenode [361](#)
- Propriétés de apriorinode [226](#)
- propriétés de asexport [417](#)
- propriétés de asimport [90](#)
- Propriétés de autodatapreprenode [156](#)
- propriétés de autonumericnode [235](#)
- propriétés de balancenode [125](#)
- propriétés de bayesnet [237](#)
- propriétés de binningnode [161](#)
- Propriétés de buildr [239](#)
- Propriétés de c50node [240](#)
- Propriétés de carmanode [241](#)
- propriétés de cartnode [243](#)
- propriétés de chaidnode [246](#)
- propriétés de collectionnode [198](#)
- propriétés de coxregnode [248](#)
- propriétés de dataauditnode [396](#)
- propriétés de databaseexportnode [420](#)
- propriétés de databasenode [95](#)
- propriétés de datacollectionexportnode [425](#)
- propriétés de datacollectionimportnode [96](#)
- propriétés de decisionlist [251](#)
- propriétés de derivenode [164](#)
- propriétés de directedwebnode [221](#)
- Propriétés de discriminantnode [252](#)
- propriétés de distinctnode [131](#)
- propriétés de distributionnode [199](#)
- propriétés de ensemblenode [168](#)
- propriétés de evaluationnode [200](#)
- Propriétés de excelexportnode [426](#), [428](#)
- propriétés de excelimportnode [100](#)
- Propriétés de extensionexportnode [427](#)
- Propriétés de extensionimportnode [101](#)
- Propriétés de extensionmodelnode [255](#)
- Propriétés de extensionoutputnode [398](#)
- Propriétés de extensionprocessnode [133](#)
- propriétés de factornode [257](#)
- propriétés de featureselectionnode [5](#), [259](#)
- propriétés de fillernode [169](#)
- propriétés de filternode [170](#)
- propriétés de fixedfilenode [104](#)
- propriétés de flatfilenode [429](#)
- propriétés de génération de scripts de noeud
  - noeuds d'exportation [417](#)
  - noeuds modélisation [223](#)
  - nuggets de modèle [341](#)
- propriétés de genlinnode [262](#)
- propriétés de graphboardnode [202](#)
- Propriétés de hdbscannugget [362](#)
- propriétés de histogramnode [207](#)
- propriétés de historynode [171](#)
- propriétés de jsonimportnode [108](#)

Propriétés de kdeapply [362](#)  
 propriétés de kdeexport [400](#), [445](#)  
 Propriétés de kdemodel [444](#)  
 propriétés de kmeansnode [280](#), [459](#)  
 propriétés de kmeansnode [279](#)  
 propriétés de knnnode [281](#)  
 propriétés de kohonenode [283](#)  
 propriétés de linear-AS [286](#)  
 propriétés de logregnode [288](#)  
 propriétés de lsvmnode [293](#)  
 propriétés de matrixnode [401](#)  
 propriétés de meansnode [403](#)  
 propriétés de mergenode [134](#)  
 propriétés de msassocnode [363](#)  
 propriétés de msbayesnode [363](#)  
 propriétés de msclusternode [363](#)  
 propriétés de mslogisticnode [363](#)  
 propriétés de msneuralnetworknode [363](#)  
 propriétés de msregressionnode [363](#)  
 propriétés de mssequenceclusternode [363](#)  
 propriétés de mstimeseriesnode [363](#)  
 propriétés de mstreenode [363](#)  
 propriétés de multiplotnode [213](#)  
 propriétés de netezزابayesnode [376](#)  
 propriétés de netezзадectreenode [376](#)  
 propriétés de netezзадivclusternode [376](#)  
 propriétés de netezzakmeansnode [376](#)  
 propriétés de netezzaknnode [376](#)  
 propriétés de netezzanaivebayesnode [376](#)  
 propriétés de netezzapcanode [376](#)  
 propriétés de netezzaregtreenode [376](#)  
 propriétés de neuralnetnode [294](#)  
 propriétés de neuralnetworknode [297](#)  
 propriétés de numericpredictornode [235](#)  
 propriétés de oraabnode [368](#)  
 propriétés de oraainode [368](#)  
 propriétés de oraapriorinode [368](#)  
 propriétés de oradecisiontreenode [368](#)  
 propriétés de oraglmmnode [368](#)  
 propriétés de orakmeansnode [368](#)  
 propriétés de oramdlnode [368](#)  
 propriétés de oranbnode [368](#)  
 propriétés de oranmfnode [368](#)  
 propriétés de oraoclusternode [368](#)  
 propriétés de orasvmnode [368](#)  
 Propriétés de outputfilenode [429](#)  
 propriétés de partitionnode [172](#)  
 propriétés de plotnode [214](#)  
 propriétés de questnode [300](#)  
 propriétés de reclassifynode [173](#)  
 propriétés de regressionnode [305](#)  
 propriétés de reordernode [174](#)  
 propriétés de reportnode [405](#)  
 propriétés de restructurenode [175](#)  
 propriétés de rfaggregatenode [136](#)  
 propriétés de rfanalysisnode [176](#)  
 propriétés de rfnode [449](#)  
 Propriétés de routputnode [406](#)  
 Propriétés de Rprocessnode [138](#)  
 propriétés de samplenode [139](#)  
 propriétés de sasexportnode [430](#)  
 propriétés de sasimportnode [109](#)  
 propriétés de selectnode [141](#)  
 propriétés de sequencenode [307](#)  
 propriétés de setglobalsnode [407](#)  
 propriétés de settoflagnode [178](#)  
 Propriétés de simevalnode [408](#)  
 Propriétés de simfitnode [409](#)  
 Propriétés de simgenode [109](#)  
 propriétés de slrmnode [309](#)  
 propriétés de sortnode [142](#)  
 Propriétés de spacetimeboxes [142](#)  
 propriétés de statisticsexportnode [439](#)  
 propriétés de statisticsimportnode [5](#), [437](#)  
 propriétés de statisticsnode [409](#)  
 propriétés de statisticsoutputnode [439](#)  
 Propriétés de statisticstransformnode [437](#)  
 propriétés de stpnode [310](#)  
 propriétés de svmnode [316](#)  
 propriétés de tablnode [411](#)  
 propriétés de tcmlnode [318](#)  
 propriétés de timeintervalsnode [179](#)  
 propriétés de timeplotnode [217](#)  
 propriétés de timeseriesnode [331](#)  
 propriétés de transformnode [414](#)  
 propriétés de transposenode [186](#)  
 Propriétés de treeas [334](#)  
 propriétés de twostepAS [338](#)  
 propriétés de twostepnode [337](#)  
 propriétés de typenode [5](#), [188](#)  
 propriétés de userinputnode [114](#)  
 propriétés de variablefilenode [115](#)  
 propriétés de webnode [221](#)  
 Propriétés de xmlexportnode [435](#)  
 propriétés de xmlimportnode [121](#)  
 Propriétés du noeud cognosimport [91](#)  
 Propriétés du noeud de cluster automatique [233](#)  
 propriétés du noeud gsdata\_import [108](#)  
 Propriétés du noeud Space-Time-Boxes [129](#)  
 propriétés du noeud tm1import [112](#)  
 propriétés du noeud tm1odataimport [111](#)  
 Propriétés du noeud twcimport [113](#)  
 propriétés eplotnode [218](#)  
 propriétés gle [272](#)  
 propriétés glmmnode [267](#)  
 propriétés gmm [441](#), [446](#)  
 Propriétés hdbscannode [442](#)  
 propriétés isotonicasnode [459](#)  
 propriétés linéaires [284](#)  
 Propriétés mapvisualization [208](#)  
 propriétés multilayerperceptronnode [460](#)  
 propriétés netezzaglmmnode [376](#)  
 propriétés netezzalineressionnode [376](#)  
 propriétés netezzatimeseriesnode [376](#)  
 propriétés ocsvmnode [447](#)  
 propriétés randomtrees [302](#)  
 propriétés smotenode [451](#)  
 propriétés statisticsmodelnode [438](#)  
 Propriétés streamingtimeseries [144](#)  
 propriétés structurées [73](#)  
 propriétés ts [323](#)  
 propriétés tsnode [219](#), [452](#)  
 propriétés xboostlinearnode [454](#)  
 propriétés xgboostasnode [461](#)  
 propriétés xgboosttreenode [455](#)  
 Python  
     scriptage [16](#)

## R

- recherche de noeuds [29](#)
- référence aux noeuds
  - définition de propriétés [30](#)
  - recherche de noeuds [29](#)
- référentiel IBM SPSS Analytic Server
  - arguments de ligne de commande [70](#)
- Régression linéaire MS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [363](#), [365](#)
- Régression logistique MS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [363](#), [365](#)
- remarques [19](#)
- reprojection de système de coordonnées
  - propriétés [175](#)
- reprojectnode, propriétés [175](#)
- réseau neuronal MS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [363](#), [365](#)
- réseaux de neurones
  - propriétés de génération de scripts de noeud [297](#), [355](#)

## S

- scriptage
  - à partir de la ligne de commande [54](#)
  - bouclage visuel [6](#), [7](#)
  - clé d'itération [8](#)
  - compatibilité avec les versions antérieures [55](#)
  - contexte [28](#)
  - dans les super noeuds [5](#)
  - détection d'erreurs [54](#)
  - diagrammes [27](#)
  - exécution [12](#)
  - exécution conditionnelle [6](#), [10](#)
  - flux [1](#), [27](#)
  - Flux super noeud [27](#)
  - interface utilisateur [1](#), [4](#), [5](#)
  - interruption [12](#)
  - modèles Sélection de fonction [5](#)
  - noeuds de sortie [395](#)
  - noeuds Graphiques [197](#)
  - ordre d'exécution de flux [51](#)
  - présentation [1](#), [15](#)
  - propriétés communes [76](#)
  - scriptage existant [472](#), [473](#), [477](#), [479](#), [480](#)
  - Scriptage Python [472](#), [473](#), [477](#), [479](#), [480](#)
  - scripts autonomes [1](#), [27](#)
  - scripts de super noeud [1](#), [27](#)
  - sélection de champs [10](#)
  - syntaxe [16](#), [17](#), [19–21](#), [23–26](#)
  - variable d'itération [9](#)
- scripts
  - boucle [6](#), [7](#)
  - clé d'itération [8](#)
  - exécution conditionnelle [6](#), [10](#)
  - importation à partir de fichiers texte [1](#)
  - sauvegarde [1](#)
  - sélection de champs [10](#)
  - variable d'itération [9](#)
- scripts autonomes [1](#), [4](#), [27](#)
- Sécurité
  - mots de passe codés [54](#), [68](#)
- Séries temporelles MS
  - propriétés de génération de scripts de noeud [365](#)

- serveur
  - arguments de ligne de commande [68](#)
- super noeud [73](#)
- Super noeud
  - flux [27](#)
- Super noeuds
  - définition de propriétés dans [465](#)
  - flux [27](#)
  - paramètres [465](#)
  - propriétés [465](#)
  - scriptage [465](#)
  - scripts [1](#), [5](#), [6](#), [27](#)
- système
  - arguments de ligne de commande [66](#)

## T

- transmission d'arguments [20](#)
- traversée des noeuds [34](#)

## V

- variable d'itération
  - bouclage dans les scripts [9](#)
- Variables
  - scriptage [16](#)
- variables masquées [26](#)



