IBM SPSS Statistics 28

Guía del administrador de la licencia concurrente



Contenido

Capítulo 1. Guía del administrador	1
Antes de empezar	
Duplicados	1
Citrix v Servicios de Terminal	1
Licencia mixta	1
Instalación del administrador de licencias concurrentes	2
Actualización del administrador de licencias	
Instalación del administrador de licencias y las herramientas en Windows	3
Instalación del administrador de licencias en sistemas no Windows	3
Instalación del administrador de licencias en macOS	4
Obtención de licencia del producto	4
Instalar una licencia en un entorno virtual	4
Instalación de una licencia desde el indicador de comandos	6
Adición de una licencia	7
Consulta de la licencia	8
Prueba del administrador de licencias	8
Instalación del producto en los ordenadores locales	8
Distribución de una instalación en ordenadores con Windows	9
Ejecución de una instalación silenciosa en ordenadores macOS	12
Administración de la licencia concurrente	13
Inicio de la aplicación WlmAdmin	13
Adición de un servidor	13
Obtención de la información de registro	13
Presentación de información detallada sobre la licencia	14
Configuración de servidores de licencias redundantes	14
Configuración de licencias portátiles	16
Configuración de las reservas de licencia	17
Inicio y parada del administrador de licencias	18
Desinstalación del administrador de licencias y las herramientas	19
Solución de problemas en ordenadores locales	19
Servicio y soporte	20

Capítulo 1. Guía del administrador

Las instrucciones siguientes son para administradores de sitios con el tipo de licencia licencia concurrente para IBM[®] SPSS Statistics 28. Esta licencia permite instalar IBM SPSS Statistics en tantos ordenadores como desee. Sin embargo, sólo el número de usuarios para los que se ha comprado la licencia podrán ejecutar la aplicación de manera simultánea.

Antes de empezar

Necesitará un código de autorización. El código de autorización permite obtener una licencia para el gestor de licencias concurrentes. El **gestor de licencias concurrentes** controla la licencia concurrente y permite a los usuarios finales ejecutar SPSS Statistics.

Debe haber recibido instrucciones por separado para obtener el código de autorización. Si no encuentra el código de autorización, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente visitando <u>https://</u>www.ibm.com/products/spss-statistics/support.

Para comprobar que ha configurado la licencia concurrente correctamente, siga estos pasos:

- 1. **Instale el gestor de licencias concurrentes.** El administrador de licencias concurrentes es la utilidad que actuará como servidor de licencias concurrentes para los usuarios finales. Puede instalar el administrador de licencias en cualquier equipo de su red. Suele ser un servidor al que puedan conectarse los ordenadores locales. Consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias concurrentes"</u> en la página 2 para obtener más información.
- 2. **Obtenga una licencia del producto.** Esta acción ofrece al administrador de licencias los datos necesarios para actuar como servidor de licencias. Consulte el tema <u>"Obtención de licencia del producto"</u> en la página 4 para obtener más información.
- 3. **Pruebe el gestor de licencias concurrentes.** Debería probar el gestor de licencias para asegurarse de que está actuando como servidor de licencias. Consulte el tema <u>"Prueba del administrador de licencias" en la página 8 para obtener más información.</u>
- 4. Instale IBM SPSS Statistics en los ordenadores de los usuarios finales. Usted o los usuarios finales realizarán la instalación completa en los ordenadores locales. Durante la instalación, un usuario final puede especificar el ordenador en que se ejecuta el gestor de licencias. Cuando un usuario final intenta ejecutar SPSS Statistics, el producto se comunica con dicho gestor de licencias para obtener una licencia. Si hay una disponible, se ejecutará SPSS Statistics. Consulte el tema <u>"Instalación del producto en los ordenadores locales" en la página 8 para obtener más información.</u>

No es necesario realizar ningún paso administrativo para completar la instalación pero, si surgen problemas, consulte "Administración de la licencia concurrente" en la página 13.

Duplicados

Puede duplicar el software instalando el administrador de licencias y, a continuación, instalando el producto en un ordenador local que se vaya a utilizar para crear la imagen duplicada. Realice un duplicado en los ordenadores que necesite.

Citrix y Servicios de Terminal

Puede instalar y publicar la aplicación de SPSS Statistics en Citrix o Servicios de Terminal Server de la misma forma que instala y publica otras aplicaciones de Windows.

Licencia mixta

IBM SPSS Statistics tiene compatibilidad limitada para un entorno de licencia mixta (una combinación de licencias de usuario autorizado locales y de licencias concurrentes). En un entorno normal, todas las licencias se gestionan localmente o mediante el administrador de licencias concurrentes. Por ejemplo, si

el producto principal se gestiona mediante el administrador de licencias concurrentes, los módulos adicionales también se gestionan mediante el administrador de licencias concurrentes.

La única opción para la licencia mixta es registrar la licencia del producto principal con el administrador de licencias concurrentes y registrar las licencias de los módulos adicionales en el equipo del usuario final con *licenseactivator*. Para establecer este tipo de licencia mixta, instale SPSS Statistics con una licencia concurrente. Después use *licenseactivator* en el equipo del usuario final para registrar los módulos adicionales. Para obtener más información acerca de *licenseactivator*, consulte <u>"Uso de licenseactivator</u> para instalar automáticamente una licencia" en la página 6.

SPSS Statistics no admite la opción contraria de gestionar la licencia del producto principal localmente y gestionar las licencias de los módulos adicionales mediante el administrador de licencias concurrentes.

Instalación del administrador de licencias concurrentes

Antes de que los usuarios finales instalen IBM SPSS Statistics en sus ordenadores, es necesario instalar el administrador de licencias concurrentes. Esta utilidad es un servicio o demonio que se ejecuta continuamente y que se suele instalar en un ordenador de la red. (También puede instalarla en varios ordenadores, en cuyo caso debería configurar administradores de licencias redundantes. Para obtener más información, consulte el tema <u>"Configuración de servidores de licencias redundantes" en la página 14</u>). No está instalando el administrador de licencias concurrentes en los ordenadores locales de los usuarios finales.

Siempre que un usuario final inicie una aplicación IBM SPSS con licencia concurrente, la aplicación solicitará una licencia al administrador de licencias. Esta utilidad proporciona licencias hasta un número fijo de usuarios finales simultáneos. Este número lo determinará el tipo de licencia adquirido. Cuando se alcanza esta cifra, se deniega cualquier solicitud adicional de licencia. Si observa que a menudo se deniegan licencias a los usuarios finales, puede ponerse en contacto con el representante de ventas para adquirir una licencia que permita más usuarios simultáneos.

Los gestores de licencias se pueden descargar como eImage.

Nota: El administrador de licencias registra el número de sesiones de usuario final activas e información sobre cada sesión en un archivo de registro, que se puede utilizar para solucionar problemas de conexión. Consulte el tema <u>"Obtención de la información de registro" en la página 13</u> para obtener más información.

Varios sistemas operativos

La plataforma en la que se está ejecutando el administrador de licencias concurrentes no tiene que coincidir con la plataforma en la que se esté ejecutando el cliente. Por ejemplo, un gestor de licencias de Linux puede actuar como servidor de licencias de clientes de Windows.

Gestión del administrador de licencias

El administrador de licencias se administra mediante el gestor del administrador de licencias, que solo está disponible para Windows. Por lo tanto, necesita al menos un ordenador con Windows en el que instalar el gestor del administrador de licencias.

Requisitos del sistema

El ordenador en el que se instale el gestor de licencias concurrentes debe cumplir los requisitos mínimos de sistema operativo. El administrador de licencias no necesita un equipo del servidor.

Importante: Si se ejecuta un cortafuegos en el ordenador que tiene instalado el administrador de licencias, tendrá que abrir el puerto 5093 para UDP. De lo contrario, los ordenadores cliente no podrán recuperar una licencia del administrador de licencias. Además, si utiliza equipos con gestores de licencias redundantes, para permitir que los equipos con gestores de licencias se comuniquen entre ellos, tendrá que abrir el puerto 5099 para UDP.

Actualización del administrador de licencias

Si tiene una versión anterior del administrador de licencias instalada, debe realizar los siguientes pasos:

- 1. Vaya al directorio en el que instaló el administrador de licencias anterior.
- 2. Copie el archivo *lservrc*.
- 3. Guarde el archivo lservrc en una ubicación segura.
- 4. Si algún usuario ha tomado prestadas licencias portátiles, asegúrese de que las devuelve. Consulte el tema <u>"Configuración de licencias portátiles" en la página 16</u> para obtener información sobre cómo obtener una lista de licencias extraídas.
- 5. Desconecte el administrador de licencias. Consulte el tema <u>"Inicio y parada del administrador de</u> licencias" en la página 18 para obtener más información.
- 6. Desinstale el administrador de licencias anterior. Consulte el tema <u>"Desinstalación del administrador</u> de licencias y las herramientas" en la página 19 para obtener más información.
- 7. Instale el nuevo administrador de licencias. Para obtener información sobre cómo instalar en Windows, consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias y las herramientas en</u> <u>Windows" en la página 3</u>. Para obtener información sobre cómo instalar en UNIX/Linux, consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias en sistemas no Windows" en la página 3</u>. Para obtener información sobre cómo instalar en macOS, consulte el tema <u>"Instalación del administrador</u> de licencias en macOS" en la página 4.
- 8. Copie el archivo *lservrc* guardado en el directorio en el que instaló el nuevo administrador de licencias. Si ha aceptado la ubicación predeterminada en Windows, marque la carpeta C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0.

Instalación del administrador de licencias y las herramientas en Windows

Nota: Debe iniciar el instalador como administrador. Cuando se le pida que inicie un archivo instalador, pulse con el botón derecho en el archivo y seleccione **Ejecutar como administrador**.

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Copie el archivador que contiene el administrador de licencias y las herramientas para el sistema operativo Windows del DVD/CD.

-o bien-

Si se ha descargado un archivo eImage, use una aplicación de archivación, por ejemplo WinZip, para extraer los archivos apropiados de la eImage.

- 2. Extraiga el contenido del archivador que contiene el administrador de licencias y las herramientas.
- 3. Ejecute setup. exe desde directorio extraído y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 4. También puede instalar el gestor del administrador de licencias y las herramientas en otra máquina Windows si desea administrar el administrador de licencias de forma remota.

Instalación del administrador de licencias en sistemas no Windows

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Busque el archivador que contienen el administrador de licencias y las herramientas para su sistema operativo.

-o bien-

Si se ha descargado un archivo eImage, desplácese hasta la ubicación en la que ha descargado el archivo.

- 2. Vaya a la ubicación donde ha descargado el archivo eImage.
- 3. Extraiga el contenido del archivador que contiene el administrador de licencias y las herramientas en la ubicación donde desea instalar el administrador de licencias.

- 4. Instale el gestor del administrador de licencias en un equipo Windows. Consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias y las herramientas en Windows" en la página 3</u> para obtener más información.
- 5. Consulte <u>"Inicio y parada del administrador de licencias" en la página 18</u> para obtener información sobre cómo iniciar el administrador de licencias.

Instalación del administrador de licencias en macOS

1. Inserte el DVD/CD de las herramientas de licencias concurrentes en la unidad DVD/CD del ordenador de red en el que desea ejecutar el administrador de licencias. Busque el archivador que contienen el administrador de licencias y las herramientas para su sistema operativo.

-o bien-

Si se ha descargado un archivo eImage, desplácese hasta la ubicación en la que ha descargado el archivo.

- 2. Extraiga el contenido del archivador que contiene el administrador de licencias y las herramientas en la ubicación donde desea instalar el administrador de licencias.
- 3. Instale el gestor del administrador de licencias en un equipo Windows. Consulte el tema <u>"Instalación</u> del administrador de licencias y las herramientas en Windows" en la página 3 para obtener más información.
- 4. Consulte <u>"Inicio y parada del administrador de licencias" en la página 18</u> para obtener información sobre cómo iniciar el administrador de licencias.

Obtención de licencia del producto

En sistemas operativos que no sean Windows, debe instalar la licencia desde el indicador de comandos una vez haya instalado el administrador de licencias.

Nota: Las licencias están vinculadas al , hardware virtual o físico del ordenador de red con un **código de bloqueo**. Si reemplaza el ordenador de red o su hardware, dispondrá de un nuevo código de bloqueo y tendrá que ponerse en contacto con su representante de ventas para obtener un nuevo código de autorización. Si lo está instalando en una máquina virtual, asegúrese de que selecciona un código de bloqueo que no cambie al reiniciarse. Para obtener más información, consulte <u>"Instalar una licencia en un</u> entorno virtual" en la página 4.

Importante: La licencia es sensible a los cambios de hora. Si necesita cambiar la hora del sistema y, posteriormente, no puede ejecutar el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente visitando https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support.

Instalar una licencia en un entorno virtual

Si ha instalado el administrador de licencias concurrente en un entorno virtual, hay instrucciones especiales para instalarlo. En una máquina virtual, el hardware es virtual y el código de bloqueo que vincula el administrador de licencias a la propia licencia puede cambiar al reiniciar la máquina virtual. Para asegurarse de que el administrador de licencias funciona correctamente, debe encontrar un código de bloqueo que no cambie al reiniciar la máquina virtual. Una vez encuentre un código de bloqueo estático, deberá utilizarlo para autorizar el administrador de licencias.

Importante:

Si elige un código de bloqueo que cambie al volver a arrancar, el administrador de licencias se detendrá. La aplicación IBM SPSS no podrá recuperar una licencia y fallará al iniciar.

Cómo comprobar el código de bloqueo

- 1. Abra un indicador de comandos.
- 2. Cambie al siguiente directorio.

- Windows. Si no ha cambiado la ubicación predeterminada durante la instalación, el directorio de instalación del gestor de licencias se encontrará en C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0.
- Otras plataformas. El directorio de instalación del administrador de licencias.
- 3. En el indicador de comandos, escriba echoid (Windows) o ./echoid64 (otras plataformas).

Obtendrá un resultado como este:

Código de bloqueo 1 : 4-12A1B

El número que aparece antes del guion (-) es el criterio del código de bloqueo. El criterio del código de bloqueo es un número que representa el hardware virtual utilizado para el código de bloqueo (en este caso sería 4, que representa el ID de serie del volumen del sistema operativo). El número que aparece después del guion es el propio código de bloqueo, en este caso el 12A1B.

Los posibles criterios del código de bloqueo son los siguientes:

Criterio del código de bloqueo	Hardware virtual
2	Dirección IP
4	ID de serie del volumen del sistema operativo
8	Nombre de host
10	Tarjeta Ethernet

Cómo verificar que el código de bloqueo es estático

- 1. Tras haber comprobado el código de bloqueo, reinicie la máquina virtual.
- 2. Vuelva a comprobar el código de bloqueo (consulte <u>"Cómo comprobar el código de bloqueo" en la</u> página 4).
 - Si el código de bloqueo **no cambia**, vuelva a arrancar y compruébelo varias veces más. Si el código de bloqueo es estático, ya puede instalar la licencia (consulte <u>"Cómo instalar la licencia del</u> administrador de licencias con el nuevo código de bloqueo." en la página 6).
 - Si el código de bloqueo **cambia**, debería actualizar el código de bloqueo (consulte <u>"Cómo actualizar</u> el código de bloqueo" en la página 5).

Cómo actualizar el código de bloqueo

- 1. En un editor de texto, abra el archivo echoid.dat, que podrá encontrar en el siguiente directorio.
 - Windows. Si no ha cambiado la ubicación predeterminada durante la instalación, el directorio de instalación del gestor de licencias se encontrará en C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0.
 - Otras plataformas. El directorio de instalación del administrador de licencias.
- 2. Le aparecerá un único número hexadecimal que representa el actual criterio de código de bloqueo. Cambie este número por uno de los criterios de código de bloqueo válidos en el formato hexadecimal.

Criterio del código de bloqueo en formato hexadecimal	Hardware virtual
0x002	Dirección IP
0x004	ID de serie del volumen del sistema operativo
0x008	Nombre de host
0x010	Tarjeta Ethernet

Cómo instalar la licencia del administrador de licencias con el nuevo código de bloqueo.

Una vez que haya encontrado y actualizado el código de bloqueo a uno estático, seguirá el mismo proceso que para los entornos virtuales. Utilice el indicador de comandos para completar la instalación de la licencia.

Instalación de una licencia desde el indicador de comandos

Se puede instalar una licencia desde el indicador de comandos de dos maneras. Puede utilizar *licenseactivator* para obtener una licencia automáticamente desde Internet o puede utilizar *echoid* para obtener manualmente una licencia.

Uso de licenseactivator para instalar automáticamente una licencia

El ordenador en el que vaya a instalar la licencia debe estar conectado a Internet. Si no lo está, instale la licencia manualmente. Consulte el tema <u>"Instalación manual de una licencia" en la página 7</u> para obtener más información.

- 1. Inicie sesión como el usuario que ha instalado el administrador de licencias.
- 2. Abra un indicador de comandos y cambie al directorio de instalación del administrador de licencias. Este es el directorio en el que ha instalado el *administrador de licencias*, no el directorio en que ha instalado IBM SPSS Statistics. Si ha aceptado la ubicación predeterminada en Windows, marque la carpeta C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0.
- Normalmente tendrá un código de autorización. En el caso más simple, bastará con escribir lo siguiente en el indicador de comandos. A continuación, verá más detalles acerca del uso del indicador de comandos.

licenseactivator <código-autorización>

donde <código-autorización> es el código de autorización.

Debe aparecer un mensaje informándole de que se ha añadido correctamente la licencia. Si no es así, anote el código de error y pruebe a instalar la licencia manualmente. Consulte el tema <u>"Instalación</u> manual de una licencia" en la página 7 para obtener más información.

Cuando utiliza *licenseactivator*, obtiene una licencia para el producto y escribe un archivo de registro en su directorio. El nombre del archivo de registro es *licenseactivator_<mes>_<día>_<año>.log*. Si se produce cualquier error, puede consultar el archivo de registros para obtener más información. Esta información también es útil si decide ponerse en contacto con IBM Corp. para solicitar ayuda.

Uso de licenseactivator con códigos de autorización

licenseactivator suele utilizarse con uno o más códigos de autorización que recibió al adquirir el producto. Escriba todo el texto en una línea.

```
licenseactivator códigoautorización1[:códigoautorización2:...:códigoautorizaciónN] [PROXYHOST=nombre de host-proxy]
[PROXYPORT=número de puerto-proxy]
[PROXYUSER=idusuario-proxy] [PROXYPASS=contraseña-proxy]
```

Nota: Utilice ./licenseactivator cuando trabaje con macOS.

- Los diferentes códigos de autorización se separan con dos puntos (:).
- La configuración de proxy es opcional, pero puede ser necesaria si su equipo está detrás de un proxy. Los valores de proxy necesarios dependen de la configuración de proxy específica. Es posible que los necesite todos.

PROXYHOST

Nombre del servidor o dirección IP del host de proxy

PROXYPORT

Número de puerto para conectarse a Internet a través del proxy

PROXYUSER

Si es necesario, el ID de usuario del proxy

PROXYPASS

Si es necesaria, la contraseña asociada con el ID de usuario

Uso de licenseactivator con códigos de licencia

En casos menos habituales, es posible que IBM Corp. le haya enviado una licencia.

licenseactivator códigolicencia[:códigolicencia2:...:códigolicenciaN]

Nota: Utilice ./licenseactivator cuando trabaje con macOS.

- Los diferentes códigos de licencia se separan con dos puntos (:).
- Al utilizar códigos de licencia, *licenseactivator* no se conecta a Internet, por lo que necesitará especificar la información del proxy.

Características de licenseactivator específicas de macOS

Las siguientes características y valores son específicos para ejecutar licenseactivator en sistemas macOS.

Definición de una licencia de red

El ejemplo siguiente muestra cómo definir una licencia de red:

./licenseactivator LSHOST= COMMUTE_MAX_LIFE=7

Licencia a través del archivo activation.properties

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el archivo activation.properties para obtener una licencia del producto.

./licenseactivator -f activation.properties

Se proporciona una plantilla de archivo activation.properties en <directorio de instalación>/Resources/Activation.

Nota: Especifique ./licenseactivator --help en una ventana de terminal para mostrar la lista completa de opciones de licenseactivator.

Instalación manual de una licencia

- 1. Inicie sesión como el usuario que ha instalado el administrador de licencias.
- 2. Abra un indicador de comandos y cambie al directorio de instalación del administrador de licencias. Tenga en cuenta que este es el directorio en que ha instalado el *administrador de licencias*, no el directorio en que ha instalado IBM SPSS Statistics. Si ha aceptado la ubicación predeterminada en Windows, marque la carpeta C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0.
- 3. Obtenga el código de bloqueo para el equipo servidor. En el indicador de comandos, escriba echoid (Windows) o ./echoid64 (otras plataformas).
- 4. Envíe el código de bloqueo y el código de autorización a IBM Corp.; para ello, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de IBM en <u>https://www.ibm.com/mysupport</u>. IBM Corp. le proporcionará un código de licencia o un archivo que contenga el código de licencia.
- 5. Utilice *licenseactivator* para introducir el código (o los códigos) de licencia.

Adición de una licencia

Puede que desee añadir una licencia con posterioridad. El proceso para añadir una licencia es el mismo que para instalar la licencia original.

Consulta de la licencia

Se puede consultar la licencia concurrente (incluido el número de usuarios) en la aplicación WlmAdmin. Para obtener información acerca de la aplicación WlmAdmin e instrucciones concretas sobre cómo visualizar la licencia, consulte <u>"</u>Administración de la licencia concurrente" en la página 13.

Prueba del administrador de licencias

Para asegurarse de que el administrador de licencias está actuando como servidor de licencias correctamente, debería probarlo.

- Si no ha instalado el gestor del administrador de licencias en otro equipo, instálelo en un equipo Windows que no ejecute el administrador de licencias que quiere probar. Consulte el tema "Instalación del administrador de licencias y las herramientas en Windows" en la página 3 para obtener más información.
- 2. Inicie la aplicación WlmAdmin. Consulte el tema <u>"Inicio de la aplicación WlmAdmin" en la página 13</u> para obtener más información.
- 3. Añada el servidor del administrador de licencias remoto que desee probar. Consulte el tema <u>"Adición</u> de un servidor" en la página 13 para obtener más información.
- 4. Visualice las licencias en el servidor remoto. Consulte el tema <u>"Presentación de información detallada</u> sobre la licencia" en la página 14 para obtener más información.

Si puede visualizar la licencia, el administrador de licencias está listo para que los ordenadores locales se conecten a él. Puede continuar con la instalación del producto en ordenadores locales. Si no puede visualizar la licencia, revise los pasos anteriores para asegurarse de que el administrador de licencias se ha instalado correctamente.

Instalación del producto en los ordenadores locales

Existen dos opciones de instalación del producto completo de manera local en el ordenador del usuario final. Puede realizar la instalación de manera manual en cada ordenador o bien utilizar una aplicación como Systems Management Server (SMS) para distribuir la instalación en los ordenadores que ejecutan Windows. También tiene la opción de ejecutar una instalación silenciosa en macOS.

Para realizar la instalación manualmente en un ordenador local

- 1. **Disponga de los soportes necesarios para la instalación.** Descargue la eImage del producto y extraiga los archivos en una unidad de red compartida. Si dispone de un soporte físico de instalación, realice tantas copias del DVD/CD del producto como sea necesario o introdúzcalo en una unidad de red compartida.
- 2. Copie las instrucciones de instalación y prepare la información de licencia. Realice tantas copias de las instrucciones de instalación del producto como necesite. Las instrucciones de instalación se encuentran en la página de descarga o, si ha recibido un soporte físico de instalación, en el directorio / *Documentation/<idioma>/InstallationDocuments* de DVD/CD. Busque las instrucciones correspondientes a su tipo de licencia. Después de la instalación, el usuario final debe introducir la dirección IP o el nombre del ordenador de red en el que se ejecuta el administrador de licencias concurrentes. Rellene esta información en el espacio disponible al principio de las instrucciones antes de copiarlas.
- 3. **Distribuya los materiales de instalación entre los usuarios finales.** Distribuya el archivo descargado (o la ubicación de red, o el DVD/CD), las instrucciones de instalación y la información de licencia a los usuarios finales que pueden realizar la instalación de forma manual en sus ordenadores según sus necesidades.

Distribución de la instalación en los ordenadores locales que ejecutan Windows

Dado que las instalaciones de IBM SPSS Statistics son compatibles con Microsoft Windows Installer (MSI), puede distribuir una instalación en los ordenadores de los usuarios finales.

Distribución de una instalación en ordenadores con Windows

La distribución de una instalación es un método para distribuir software de manera remota a cierto número de usuarios finales sin la intervención de ningún usuario. Puede distribuir la instalación completa de IBM SPSS Statistics en los ordenadores de los usuarios finales que ejecutan Windows. La tecnología que está utilizando para distribuir la instalación debe ser compatible con el motor MSI 3.0.

Nota: La distribución de una instalación no está disponible directamente para macOS. En su lugar, puede ejecutar una instalación silenciosa. Consulte el tema <u>"Ejecución de una instalación silenciosa en</u> ordenadores macOS " en la página 12 para obtener más información.

Sobrescritura de una versión anterior

Si va a distribuir la instalación en el mismo directorio en el que estaba instalada una versión anterior de IBM SPSS Statistics, el instalador sobrescribirá la instalación de SPSS Statistics existente. De manera opcional, puede distribuir la desinstalación cuando distribuye una instalación. Consulte el tema "Distribución de una desinstalación" en la página 11 para obtener más información.

Propiedades de las instalaciones para distribuir

A continuación se exponen las propiedades que puede utilizar para las instalaciones que desea distribuir. Todas las propiedades distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los valores deben ir entrecomillados si contienen espacios.

Tabla 1. Propiedades de las instalaciones para distribuir			
Propiedad	Descripción	Valores válidos	Valor predeterminado (si procede)
INSTALLDIR	El directorio donde debería instalarse IBM SPSS Statistics en el ordenador local del usuario final. Esta propiedad es opcional. Si se excluye, el valor predeterminado es <i>C:\Archivos de programa</i> <i>\IBM\SPSS\Statistics</i> .	Una ruta válida como C:\Statistics.	C:\Archivos de programa \IBM\SPSS\Statistics
LSHOST	Las direcciones IP o los nombres de sistema o sistemas de la red en los que se ejecuta el gestor de licencias concurrentes.	Una o más direcciones IP o nombres de sistema de red válidos. Se pueden separar varias direcciones o varios nombres mediante tildes (por ejemplo, <i>servidor1~servidor2~ser</i> <i>vidor3</i>).	
COMMUTE_MAX_LIFE	Número máximo de días para los que un usuario final puede adquirir una licencia portátil. Consulte el tema <u>"Configuración de</u> <u>licencias portátiles" en</u> <u>la página 16</u> para obtener más información.	Número entre 1 y 30.	7

Tabla 1. Propiedades de las instalaciones para distribuir (continuación)			
Propiedad	Descripción	Valores válidos	Valor predeterminado (si procede)
ENABLE_CONNECTIONS	Habilita e inhabilita funciones de conectividad a Internet (compartición de información, notificación de errores, y actualizaciones de la pantalla de bienvenida).	YES o NO	

Archivos MSI

El archivo IBM SPSS Statistics.msi se encuentra en el directorio Windows\SPSSStatistics\ en el contenido extraído de la eImage descargada.

Ejemplo de línea de comandos

A continuación se expone una línea de comando que se puede utilizar para distribuir una instalación del producto. Escriba todo el texto en una línea.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

Uso de SMS para distribuir la instalación

Los pasos básicos para utilizar un servidor de administración de sistemas (SMS, del inglés 'Systems Management Server') para distribuir IBM SPSS Statistics son:

- 1. Si ha descargado el software, primero debe extraer el contenido de eImage y, a continuación, copiar el subdirectorio adecuado del directorio de *Windows\SPSSStatistics* en un directorio de un sistema de red.
- Edite el archivo IBM SPSS Statistics.sms ubicado en el directorio copiado. Utilizando un editor de textos, modifique el valor de **CommandLine** añadiendo las propiedades adecuadas. Para obtener una lista de propiedades disponibles, consulte <u>"Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la</u> página 9. Asegúrese de especificar el archivo MSI correcto en la línea de comandos.
- 3. Cree un paquete a partir del archivo IBM SPSS Statistics.sms y distribúyalo a las máquinas de escritorio de los usuarios finales.

Utilización de las directivas de grupo o tecnologías relacionadas para distribuir la instalación

- 1. Si ha descargado el software, primero debe extraer el contenido de eImage y, a continuación, copiar el subdirectorio adecuado del directorio de *Windows\SPSSStatistics* en un directorio de un sistema de red.
- 2. Si usa una aplicación como ORCA, edite la tabla Propiedades en el archivo *IBM SPSS Statistics 28.msi* correspondiente bajo la carpeta copiada. ORCA forma parte del SDK de Windows 2003 Server; lo encontrará si busca el SDK en <u>http://www.microsoft.com/downloads</u>. Para obtener una lista de las propiedades que puede añadir a la tabla Propiedades, consulte <u>"Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la página 9. Asegúrese de utilizar el archivo MSI correcto.</u>
- 3. Cree un paquete utilizando el archivo *IBM SPSS Statistics 28.msi* modificado y distribúyalo a los ordenadores de los usuarios finales.

Distribución de la instalación en un sistema que no esté en inglés

Puede distribuir la instalación en un sistema que no esté en inglés sin especificaciones adicionales. Sin embargo, el idioma del instalador (si está distribuyendo una instalación interactiva), la interfaz de usuario y la ayuda aparecerán en inglés. Los usuarios pueden cambiar el idioma de la interfaz de usuario tras la instalación, pero no tendrán a su disposición una ayuda localizada.

Puede utilizar la propiedad TRANSFORMS para especificar uno de los archivos MST disponibles en el DVD/CD o en la eImage descargada. El archivo MST garantizará que el instalador, la interfaz de usuario y la ayuda aparezcan en el idioma especificado. Los archivos MST no estarán disponibles si ha descargado IBM SPSS Statistics. Los usuarios deberán instalar manualmente los paquetes de idioma de la ayuda localizada y cambiar manualmente el idioma de la interfaz de usuario en el producto.

La propiedad TRANSFORMS es un parámetro de *MsiExec.exe*. El ejemplo siguiente utiliza la propiedad TRANSFORMS para distribuir una instalación en francés. El instalador y la interfaz de usuario aparecerán en francés y se instalará la ayuda en francés. (También puede sustituir el idioma de la ayuda con la propiedad HELPCHOICE. Consulte el tema <u>"Propiedades de las instalaciones para distribuir" en la página 9</u> para obtener más información. Escriba todo el texto en una línea.

MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 28.msi" /qn /L*v logfile.txt INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst

Los archivos de idiomas MST siguientes se encuentran en el directorio *Windows\SPSSStatistics* del DVD/CD. Si ha descargado una eImage, estos archivos están ubicados en la raíz de los archivos extraídos de la eImage.

Tabla 2. Archivos MST de idioma		
Idioma	Archivo MST	
Inglés	1033.mst	
Francés	1036.mst	
Alemán	1031.mst	
Italiano	1040.mst	
Japonés	1041.mst	
Coreano	1042.mst	
Polaco	1045.mst	
Ruso	1048.mst	
Español	1034.mst	
Chino simplificado	2052.mst	
Chino tradicional	1028.mst	

Distribución de una desinstalación

Nota: Al utilizar el comando de desinstalación, el usuario final pierde las personalizaciones. Si hay usuarios específicos que requieran personalizaciones, puede excluirlos de la distribución y pedirles que instalen el producto de manera manual.

Si distribuye una desinstalación de una versión posterior de IBM SPSS Statistics, puede que desee desinstalarla primero. Para hacerlo de forma silenciosa, utilice el archivo push_uninstall.bat que se incluye en los archivos extraídos de eImage.

La siguiente tabla enumera los ID de desinstalación para las versiones anteriores.

Tabla 3. ID de desinstalación para IBM SPSS Statistics		
Versión	ID de desinstalación	
28.*	A partir de la versión 28, utilice el archivo push_uninstall.bat para desinstalar el producto.	
27.0.1	{4FEFE042-19D2-47AD-9D27-B24710418A05}	
27.0	{8EAD21F8-AD8B-4C6F-ABE6-92357CAB043E}	
26.*	{1AC22BAE-DC13-4991-9910-AE3743A4592D}	
25.*	{C2D1E17D-CB8A-4742-84FA-1DB5C6A1ABDD}	
24.*	{4762AE15-E5A3-43BF-8822-1CFC70FB147A}	
23.*	{C3BA73A4-2A45-4036-8541-4F5F8146078B}	
22.*	{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7}	
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}	
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AACE-8A335452CAD2}	
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}	
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}	
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}	
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}	
17.0.0		
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}	

Ejecución de una instalación silenciosa en ordenadores macOS

Una instalación silenciosa desatendida no muestra una interfaz gráfica y no requiere la intervención de ningún usuario.

Utilice el siguiente mandato para ejecutar una instalación silenciosa. En macOS debe ejecutarlo como root o con el comando sudo.

sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /

Nota: Si desea distribuir una instalación silenciosa en MacOS con una licencia activada, debe escribir un script que ejecute el comando de instalación silenciosa y llame a las herramientas de licenseactivator una vez que finalice la instalación. Por ejemplo:

```
sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /
cd /Applications/IBM\ SPSS\ Statistics/Resources/Activation
licenseactivator LSHOST=[Server Name]
```

La herramienta licenseactivator está instalada en: /Applications/IBM SPSS Statistics/ Resources/Activation.

Inhabilitación de características de conectividad a Internet

Después de la instalación, puede utilizar el siguiente comando para inhabilitar las características de conectividad a Internet (compartición de información, informes de errores y actualizaciones de pantalla de bienvenida). El mandato debe ejecutarse desde el directorio /Applications/IBM SPSS Statistics/Resources/Configuration (es la ubicación de instalación predeterminada):

./Configure NO

Administración de la licencia concurrente

El administrador de licencias mantiene la licencia concurrente. Para administrar el propio administrador de licencias y visualizar información sobre las licencias concurrentes que está manteniendo, puede utilizar la aplicación WlmAdmin, que es la interfaz de usuario principal del gestor del administrador de licencias. El gestor del administrador de licencias se instala automáticamente con el administrador de licencias concurrentes en Windows. Si está administrado un administrador de licencias en un ordenador que no tenga Windows o un ordenador con Windows remoto, instale el gestor del administrador de licencias en otro ordenador con Windows. Consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias y</u> las herramientas en Windows" en la página 3 para obtener más información.

Nota: Si desea obtener información adicional de administración, consulte la documentación SafeNet, que se instala con el gestor del administrador de licencias concurrentes. Esta documentación se encuentra en la carpeta *help\ContentContent*, en el directorio de instalación del administrador de licencias concurrentes (por ejemplo, C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0).

Inicio de la aplicación WlmAdmin

En el menú Inicio de Windows, elija:

[Todos los] Programas > IBM > SPSS License Tools > <versión> > Sentinel RMS Server Administration

Adición de un servidor

Antes de poder administrar un administrador de licencias concurrentes, debe añadir su servidor a la aplicación WlmAdmin. Tiene dos opciones para añadir el servidor.

Para añadir un servidor manualmente

1. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:

Editar > Lista de servidores definidos

- 2. En el cuadro de diálogo Lista de servidores definidos, introduzca el nombre o dirección IP del servidor en que se está ejecutando el administrador de licencias.
- 3. Pulse en Añadir.
- 4. Pulse en Aceptar.

Ahora el servidor aparece en la Lista de servidores definidos del panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin.

Para visualizar una lista de servidores en la subred

1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto a **Servidores de la subred**.

En su subred aparecerá una lista de servidores del administrador de licencias concurrentes. Si no puede encontrar un servidor específico con este método, añádalo manualmente como se describe anteriormente.

Obtención de la información de registro

Si los usuarios finales tienen dificultades para extraer las licencias, los archivos de registro pueden contener información útil. Puede utilizar la variable de entorno LSERVOPTS y las opciones -f <archivo de registro de rastreo> y -l <archivo de registro de uso> para especificar los archivos de registro que deben crearse. Para obtener más información sobre esta variable de entorno y sus opciones, consulte la documentación de SafeNet en el directorio *Content* en el directorio de instalación del gestor del administrador de licencias.

Presentación de información detallada sobre la licencia

Puede consultar la información detallada sobre las licencias añadidas, tanto manualmente como a través del Asistente para autorización de licencia.

- 1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto al servidor del administrador de licencias para ver las licencias.
- 2. Pulse en el nombre de la licencia. El panel derecho mostrará información detallada sobre la licencia. Se utilizan códigos para identificar las licencias. La primera parte del código indica la característica. La segunda parte indica la versión.

Para ver los nombres asociados con los códigos de la característica

- 1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que el gestor del administrador de licencias está instalado.
- 2. Introduzca lmshowlic <servidor> (Windows) o ./lmshowlic <servidor> (otros sistemas operativos), donde <servidor> es el nombre o dirección IP del servidor en el que se ejecuta el administrador de licencias.

Los resultados enumeran todas las características disponibles en el servidor, agrupadas por producto y versión.

Configuración de servidores de licencias redundantes

Puede configurar varios servidores de licencia redundantes compatibles con los mismos usuarios. Los servidores redundantes ayudan a evitar cualquier interrupción que pueda ocurrir cuando un servidor se bloquea. Otro servidor redundante puede hacerse cargo de la administración de la licencia si el primer servidor se bloquea.

Necesitará un código de licencia especial para habilitar la función de redundancia, tal y como se explica en los siguientes pasos. Para obtener ayuda para crear una clave de licencia redundante o para cualquier otro problema con las licencias, visite IBM SPSS License Key Center.

Debe haber un número impar de servidores (al menos tres) y la mayoría de ellos debe ejecutarse a la vez. Por ejemplo, si hay tres servidores de licencia redundantes, debe haber dos de ellos ejecutándose.

Preparación de cada servidor de licencia redundante

- 1. Instale el administrador de licencias. Consulte el tema <u>"Instalación del administrador de licencias</u> concurrentes" en la página 2 para obtener más información.
- 2. Mediante un indicador de comandos, cambie al directorio en el que instaló el administrador de licencias.
- 3. Obtenga el código de bloqueo para cada equipo servidor. En el indicador de comandos, escriba echoid (Windows) o . / echoid64 (otros sistemas operativos).
- 4. Anote en un papel el código de bloqueo. Necesitará el código de bloqueo para los siguientes pasos.
- 5. Repita estos pasos para cada servidor de licencia redundante.

Activación de las licencias redundantes

- 1. Diríjase al Centro de claves de licencia de IBM SPSS (<u>https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/</u>login).
- 2. Cree un código de autorización concurrente.
- Después de crear el código de autorización concurrente, haga clic en el código y desplácese hacia abajo hasta que pueda ver los campos del Código de bloqueo. Podrá añadir varios códigos de bloqueo a la clave de licencia.
- 4. Con los códigos de bloqueo de los pasos anteriores, introduzca los códigos de bloqueo en los campos adecuados.

5. Haga clic en Enviar.

Configuración del grupo de servidores de licencia redundantes

- 1. Si hay un administrador de licencia ejecutándose en cualquiera de los servidores de licencia redundantes, detenga el administrador de licencias en cada ordenador.
- 2. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:

Editar > Archivo de licencia redundante

Esta acción abre la aplicación WrlfTool.

3. En los menús de la aplicación WrlfTool, seleccione:

Archivo > Nuevo

- 4. Para cada servidor de licencias redundante, pulse en **Añadir** para especificar el nombre de host y la dirección IP de cada servidor.
- 5. Cambie el orden de los servidores para indicar el orden en el que se utilizan los servidores de licencia redundantes. El primero de la lista es el servidor principal.
- 6. Pulse en **Añadir licencia** para añadir las licencias que ha recibido del servicio de atención al cliente o la oficina local. Si ha recibido varias licencias, asegúrese de añadirlas todas.
- 7. Pulse en Aceptar.
- 8. Pulse **Listo** cuando haya terminado.

Guardado del archivo de licencia redundante

1. En los menús de la aplicación WrlfTool, seleccione:

Archivo > Guardar como

2. Guarde el archivo de licencias redundantes (*lservrlf*) en una ubicación fácilmente accesible. Deberá copiar el archivo en los pasos siguientes.

Configuración de los servidores de licencia redundantes

- 1. Copie el archivo de licencias redundantes (*lservrlf*) en la subcarpeta *winnt* del directorio de instalación del administrador de licencias de Windows. Si ha aceptado la ubicación predeterminada, marque la carpeta C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0. En otros sistemas operativos, copie el archivo directamente en el directorio de instalación del administrador de licencias. Debe haber al menos tres servidores de licencia redundantes.
- 2. Inicie el administrador de licencias en cada servidor de licencia redundante.

Configuración de ordenadores de usuario final

Cuando el usuario final instala el producto, especifica todos los servidores redundantes con los nombres de los servidores (o las direcciones IP) separados por un signo ~ (por ejemplo,

servidor1~servidor2~servidor3). A continuación, el programa de instalación añade la información de configuración necesaria al ordenador del usuario final. Si el producto ya está instalado en los ordenadores locales, puede realizar los siguientes pasos para añadir la información de configuración. También puede distribuir una desinstalación seguida de una instalación nueva que defina todos los servidores. Consulte "Distribución de una instalación en ordenadores con Windows" en la página 9 para obtener información sobre cómo distribuir instalaciones.

1. Mediante un editor de texto, abra *commutelicense.ini*. En Windows, este archivo se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En macOS, este archivo se encuentra en el directorio <directorio de instalación>/Resources/Activation/.

2. Cambie el valor de DAEMONHOST a los nombres o direcciones IP del servidor, separados por una tilde (~). Por ejemplo:

DAEMONHOST=servidor1~servidor2~servidor3

3. Guarde commutelicense.ini.

Configuración de licencias portátiles

Las licencias portátiles permiten a los usuarios finales adquirir licencias del administrador de licencias, de esta forma, podrá utilizar la licencia cuando no esté conectado a la red. En Windows, las licencias portátiles *no* se activan de forma predeterminada. Sin embargo, sí se activan de forma predeterminada en otros sistemas operativos. Las instrucciones para adquirir la licencia portátil aparecen dentro de las instrucciones de instalación del usuario final.

Puede restringir el porcentaje de licencias que se activan como licencias portátiles en el servidor del administrador de licencias. Es una buena idea restringir las licencias portátiles para evitar que las licencias (elementos) se utilicen en las licencias portátiles. Cuando se haya utilizado el porcentaje especificado de licencias, no habrá ninguna más disponible hasta que las licencias portátiles caduquen o se devuelvan. También puede configurar la duración máxima que puede tener una licencia para un usuario final. La duración máxima predeterminada es de siete días.

Importante: Si está utilizando servidores redundantes con licencias portátiles, solo el servidor de licencia principal permite a los usuarios adquirir y devolver licencias móviles. Si el servidor de licencias principal no está disponible, los usuarios finales no podrán adquirir ni devolver licencias.

Para definir el porcentaje de licencias portátiles disponibles

- 1. Cree una variable de entorno LSERVOPTS en el servidor del administrador de licencias. Esta variable se crea durante la instalación del administrador de licencias en Windows, de modo que solo deberá cumplimentar este paso para los otros sistemas operativos.
- 2. Edite el valor de la variable de entorno LSERVOPTS para incluir com <porcentaje>, donde <porcentaje> es un valor numérico entre 0 y 100 que indica el porcentaje de licencias disponibles para su transporte. Si se especifica 0 se desactivan las licencias portátiles. Este modificador se incluye de forma predeterminada en Windows y está establecido como 0.
- 3. Reinicie el ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias.

Para definir la duración máxima en licencias portátiles

El período de tiempo máximo en el que un usuario puede adquirir una licencia portátil se especifica mediante el ajuste CommuterMaxLife del archivo commutelicense.ini en el equipo *local*. En Windows, commutelicense.ini se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En macOS, debe editar el archivo commutelicense.ini que se encuentra en <directorio de instalación>/Resources/Activation. Para Windows y macOS, abra commutelicense.ini y busque CommuterMaxLife. Establezca el valor de esta opción en el número máximo de días durante los cuales un usuario final puede adquirir una licencia portátil. Debe ser un número entre 1 y 30. También puede definir este valor cuando distribuya la instalación. Consulte el tema "Distribución de una instalación en ordenadores con Windows" en la página 9 para obtener más información.

Nota: Esta funcionalidad funciona según la fecha, no la hora. Por ejemplo, si establece la opción CommuterMaxLife como un día y adquiere una licencia a las 9 a.m., esta licencia no se devuelve hasta la medianoche del día siguiente. Así que, aunque CommuterMaxLife se ha establecido como un día, la licencia de hecho es válida durante 39 horas.

Para obtener una lista de las licencias adquiridas de la línea de comandos

Puede consultar cuáles son los usuarios que han adquirido licencias.

- 1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que el gestor del administrador de licencias está instalado.
- 2. Introduzca lsmon <servidor> (Windows) o ./lsmon64 <servidor> (otros sistemas operativos), donde <servidor> es el nombre o dirección IP del servidor en el que se ejecuta el administrador de licencias. Puede omitir el nombre del servidor de licencias si desea ver únicamente las licencias que se han adquirido en el servidor localhost.

Para obtener una lista de las licencias adquiridas de la aplicación WlmAdmin

También puede visualizar las licencias prestadas en la aplicación WlmAdmin:

- 1. En el panel izquierdo de la aplicación WlmAdmin, pulse en el signo + situado junto al servidor del administrador de licencias.
- 2. Pulse en el signo + situado junto a **Clientes**. Se enumerarán los clientes que utilizan la licencia concurrente. Si no se enumera ningún cliente, ningún usuario está utilizando la licencia concurrente.
- 3. Seleccione un cliente en particular para ver si el cliente tiene una licencia adquirida. Revise el área de información detallada del panel de la derecha tras la selección.

Configuración de las reservas de licencia

Puede crear un archivo de reserva, que especifica cuántas licencias se reservan para usuarios o grupos específicos de usuarios. Los usuarios se identifican por ID de red o nombres de ordenador (*no* direcciones IP). Por ejemplo, puede configurar un archivo de reserva que reserve la licencia para un grupo de usuarios avanzados. Las licencias siempre estarán disponibles para esos usuarios. También puede utilizar las reservas para evitar que determinados usuarios accedan a la licencia.

Creación de un nuevo archivo de reserva

1. En los menús de aplicación WlmAdmin, seleccione:

Editar > Archivo de reserva

Esta acción abre la aplicación Wlsgrmgr.

2. En los menús de la aplicación Wlsgrmgr, seleccione **Archivo** > **Nuevo**.

Adición de licencias y usuarios al archivo de reserva

1. En los menús de aplicación Wlsgrmgr, seleccione:

Característica > Añadir

- 2. Pulse en **Siguiente** en la primera pantalla del asistente.
- 3. Especifique el código de característica asociado a la licencia que desea reservar. Consulte <u>"Presentación de información detallada sobre la licencia" en la página 14</u> para obtener información sobre cómo obtener los códigos de característica asociados a las licencias. Defina también una versión específica, que se escribe tal y como aparece en la aplicación WlmAdmin (por ejemplo, 160). La versión no es opcional. Ignore los controles de capacidad, ya que las licencias de capacidad no son compatibles.

4. Pulse en Siguiente.

- 5. Especifique un nombre para un grupo de usuarios. El nombre es arbitrario, pero debe hacerse descriptivo (por ejemplo, Ventas).
- 6. Especifique el número de licencias que se reservan para el grupo. Los miembros del grupo pueden seguir accediendo a todas las licencias, pero el número de licencias especificadas ya no estará disponible para los usuarios que no estén incluidos en el grupo. Es decir, si cuenta con 10 licencias y reserva cinco, los miembros del grupo tendrán 10 licencias disponibles para ellos mientras que otros usuarios sólo tendrán cinco.

- 7. En la ventana Miembros, pulse en **Añadir** para especificar un usuario o nombre de ordenador asociado al grupo (no utilice direcciones IP). Si el usuario o equipo está incluido en el grupo, ese usuario o equipo puede utilizar la licencia reservada. Si el usuario o equipo está excluido del grupo, ese usuario o equipo no puede acceder a la licencia. Especifique todos los usuarios o equipos necesarios. Recuerde que los grupos deben excluirse entre sí. Así, diferentes grupos para la misma licencia no puede contener equipos o usuarios comunes.
- 8. Pulse en **Finalizar** cuando todos los usuarios se hayan añadido al grupo.
- 9. Añada otros grupos o licencias si lo necesita. También puede modificar o eliminar licencias y grupos pulsando con el botón derecho en uno de ellos y seleccionando **Propiedades**.

Guardado del archivo de reserva

1. Cuando haya terminado de definir el archivo de reserva, en los menús, seleccione:

Archivo > Guardar como

- 2. Guarde el archivo en una ubicación fácilmente accesible. Deberá copiar el archivo en el paso siguiente.
- 3. Para activar el servidor de licencias y que busque automáticamente el archivo *lsreserv* al inicio, copie el archivo a la subcarpeta *winnt* del directorio de instalación del administrador de licencias de Windows. Si ha aceptado la ubicación predeterminada, marque la carpeta C:\Archivos de programa\IBM\SPSS License Tools\9.9.0.0. En otros sistemas operativos, copie el archivo directamente en el directorio de instalación del administrador de licencias.
- 4. Si desea que se apliquen las mismas reservas para todos los servidores redundantes, copie el archivo de reserva (*lsreserv*) en cada servidor.
- 5. Reinicie cada administrador de licencias cuando haya terminado.

Inicio y parada del administrador de licencias

El método para iniciar el administrador de licencias dependerá del sistema operativo.

Windows

En los ordenadores con Windows, el administrador de licencias es un Servicio del sistema. El servicio se inicia de forma automática de forma predeterminada. No obstante, si necesita iniciarlo manualmente:

- 1. En el Panel de control de Windows, pulse dos veces en Herramientas administrativas.
- 2. Pulse dos veces en Servicios.
- 3. Localice Sentinel RMS License Manager for IBM SPSS en la lista Servicios.
- 4. Pulse con el botón derecho del ratón en el servicio y elija Iniciar o Detener.

Otros sistemas operativos

En otros sistemas operativos, el administrador de licencias es un servicio demonio. Siga estos pasos para iniciarlo manualmente. También puede configurar el administrador de licencias para que se inicie automáticamente (instrucciones a continuación).

- 1. A través del indicador de comandos, desplácese hasta el directorio en el que instaló el administrador de licencias.
- 2. Inicio. Como raíz, escriba . /lserv64 & en el indicador de comandos y pulse Intro.
- 3. **Parada.** Como raíz, escriba ./lsrvdown64 <nombre de host> en el indicador de comandos, donde *<nombre de host>* es el nombre de red del equipo en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Pulse Intro.

Configuración del administrador de licencias para que se inicie de manera automática

Windows

- 1. En el Panel de control de Windows, pulse dos veces en Herramientas administrativas.
- 2. Pulse dos veces en **Servicios**.
- 3. Localice Sentinel RMS License Manager for IBM SPSS en la lista Servicios.
- 4. Pulse con el botón derecho del ratón en el servicio y elija Propiedades.
- 5. Seleccione el tipo de inicio Automático.
- 6. Pulse en **Aceptar**.

Otros sistemas operativos

1. Añada . /lserv64 & a uno de los archivos de inicio del sistema operativo.

Desinstalación del administrador de licencias y las herramientas

Windows

1. En el menú Inicio de Windows, elija:

Configuración > Panel de control

- 2. Pulse dos veces en Agregar o quitar programas.
- 3. Seleccione Sentinel RMS License Manager for IBM SPSS y, a continuación, pulse Quitar.
- 4. Cuando el sistema le pregunte si desea desinstalar el administrador de licencias, pulse en Sí.

Otros sistemas operativos

- 1. Utilizando el indicador de comandos, vaya al directorio en el que instaló el administrador de licencias.
- 2. Como raíz, detenga el administrador de licencias escribiendo ./lsrvdown64 <nombrehost> en el indicador de comandos, donde *<nombrehost>* es el nombre de red del ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Pulse Intro.
- 3. Elimine el directorio en el que está instalado el administrador de licencias.

Solución de problemas en ordenadores locales

Si los ordenadores locales de los usuarios finales presentan problemas para encontrar el administrador de licencias:

- 1. Ejecute 1 swhere (Windows) o ./1 swhere64 (macOS) para comprobar si el ordenador local puede encontrar el ordenador de red en el que se ejecuta el administrador de licencias. Consulte el tema <u>"Ejecución de lswhere" en la página 20</u> para obtener más información.
- 2. Asegúrese de que el administrador de licencias se está ejecutando en el ordenador de red.
- 3. Compruebe el archivo *commutelicense.ini* adecuado. En Windows, este archivo se encuentra en el directorio de instalación del producto en el ordenador local. En macOS, este archivo se encuentra en el directorio <directorio de instalación>/Resources/Activation/. Abra *commutelicense.ini* y asegúrese de que DAEMONHOST está establecido con el nombre o dirección IP correctos del ordenador en el que se está ejecutando el administrador de licencias. Si está utilizando servidores redundantes, esto debería definirlos todos. Cada nombre está separado por el carácter de tilde (~). Por ejemplo, si los ordenadores del administrador de licencias son *SERVIDOR1, SERVIDOR2* y *SERVIDOR3*, DAEMONHOST estará establecido como SERVIDOR1~SERVIDOR2~SERVIDOR3.

Ejecución de lswhere

Puede ejecutar lswhere (Windows) o ./lswhere64 (macOS y Linux) desde el ordenador local de un usuario final para comprobar qué ordenador está ejecutando el administrador de licencias concurrentes.

- 1. Mediante un indicador de comandos, cambie el directorio actual por uno de los siguientes:
 - Windows. < directorio de instalación>
 - macOS. < directorio de instalación >/Resources/Activation/
- 2. Escribalswhere (Windows) o./lswhere64 (macOS).

Servicio y soporte

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de IBM Corp., visite <u>http://www.ibm.com/</u> <u>support</u> y envíe un caso. Deberá registrarse en el servicio de asistencia técnica de IBM Corp. si no lo ha hecho anteriormente.

IBM Corp. ofrece periódicamente seminarios de formación públicos sobre los productos de IBM Corp.. También se pueden concertar cursos de formación a domicilio. Para obtener información sobre seminarios de formación, visite http://www.ibm.com/training/spss.

