

NXPowerLite™

Desktop Edition

用户手册

4.1版本 2010年1月

简介

NXPowerLite Desktop Edition 可以显著缩小 Word 文档、Excel® 电子表格、PowerPoint® 演示和 JPEG 图像的大小。压缩后的文件保留其原始格式，文件质量几乎无损。在使用之前，无需您另做解压。

它使用起来极其简便。只要选择您的文件，挑选一个优化级别，点击“优化”按钮即可。

如果您使用 Lotus® Notes®或者 Microsoft® Outlook®, 那么 NXPowerLite Desktop Edition 将会自动优化您在电子邮件中发送的附件。

系统要求

NXPowerLite Desktop Edition 与运行 Microsoft® Windows® 2000 或更高版的 PC 兼容。Microsoft® Office 集成要求 Office 2002 或更高版。您无需安装 Microsoft® Office 也可以优化文件。但如果安装了 Microsoft® Word，那么 Word 文档的优化效果会更好。

可优化的文件类型

Microsoft® Word (97-2008)
Microsoft® Excel® (97-2008)
Microsoft® PowerPoint® (97-2008)
JPEG图像
包含上述文件类型的标准 ZIP 归档

支持的邮件客户端

Lotus® Notes® (6.0-8.5)
Microsoft® Outlook® (2002-2007)
Microsoft® Outlook® Express (6.0+)
Microsoft® Windows® Mail (6.0+)

安装

安装初始, NXPowerLite Desktop Edition 安装向导会让您选择安装类型。有三个选项, 分别是: “典型”, “自定义”, “完全”。

如果您选择“典型”或者“完全”, 将安装 NXPowerLite 与 插件, 这些插件会将 NXPowerLite 与 Windows® Explorer、Microsoft® Office 以及支持的邮件客户端集成。如果您选择“自定义”, 将给予您选项来选择安装哪些插件。

通过浏览器集成的功能, 您可以在 Windows® Explorer 中右键单击鼠标, 选择“用 NXPowerLite 优化”来优化您的文件。(仅限于 32-位 Windows®)

通过 Word, Excel® 或者 PowerPoint® 的集成, 您可以在 Office 2000-2003 中选择“文件”菜单, 或者在 Office 2007 中选择“插件”选项卡。然后点击“用 NXPowerLite 优化”来优化您的文件。

通过邮件客户端的集成, 您在电子邮件中发送的附件可以得到自动优化。(参见“[邮件客户端的集成](#)”)

要卸载 NXPowerLite, 请在 Windows®控制面板中选择“添加或删除程序”。

注册

当您首次使用 NXPowerLite Desktop Edition 时, 将会进入“试用模式”这个模式是为那些想要先试用后购买的人设计的。在试用模式中, 您只能优化 20 个文件。优化完 20 个文件后, 如果您想继续使用 NXPowerLite, 那么您需要输入 25 位的注册码。


要输入您的注册码, 请点击 NXPowerLite “关于”屏幕底部的“输入注册码”按钮, 或选择 NXPowerLite “帮助”菜单中的“输入注册码”。将出现包含输入框的窗口供您输入名称与注册码。

当您购买了 NXPowerLite 后, 将会收到注册码。(通常是以电子邮件的形式发送)

如果您没有收到注册码, 或者您遗失了自己的注册码, 您可以访问 www.neuxpower.com/support, “注册码提示”工具会帮助您。

入门指南

NXPowerLite Desktop Edition 的主窗口如下图所示：



要优化一个文件，可以把它拖拽到软件的窗口。或者通过“添加文件”按钮进行选择。您也可以点击“添加文件夹”按钮，选中一个文件夹中的所有 Excel®, PowerPoint®, JPEG 或者 ZIP 归档，进行优化。

如果被选中的是一个 ZIP 归档，那么其中的所有 Excel®, PowerPoint®, JPEG 文件都将被优化。请注意，NXPowerLite 只能打开标准/传统 ZIP 归档。

要删除列表中的文件，请选中该文件并按“删除”键或点击“删除”按钮。

接下来，选择一个优化级别。

默认的优化级别是“屏幕”，对于大多数情况来说是适用的。优化后的文件在电脑屏幕前看起来很不错，但是对于高质量的打印来说，也许并不适合。


如果需要高清晰的打印效果，那么选择“打印”级别。优化后的文件质量上乘，但是文件大小略微偏大。

如果只需在手机或 PDA 上查看这些文件，可以使用“移动设备”级别。文件会十分的小巧，但是图片要是在更大的屏幕上观看会显得不清晰。

一旦您选择了一个优化级别，那么点击“优化”按钮来优化您的文件。

自定义优化设置

自定义优化设置帮助您微调 NXPowerLite Desktop Edition 的性能。当您在 NXPowerLite 主窗口选择了“自定义”后，便可以应用“设置”按钮了。点击该按钮打开“NXPowerLite 设置”窗口。



“允许裁剪图像”允许 NXPowerLite 删除 Word、Excel® 或者 PowerPoint® 文件中经过裁剪的图像的任何部分。

“允许调整图像大小” 让您可以将大图片调整到一个更加合适的大小。

“优化以便显示于” 下拉菜单展示的是屏幕的分辨率。您可以根据文件，进行选择。

如果您想要的分辨率没有显示，可以通过点击“编辑...”按钮将其添加到该列表。默认的分辨率为“1024x768”，适用于大多数情况。

调整“JPEG 质量”会影响到您文件的大小和 JPEG 图像的质量。较高质量的图像通常意味着较大的文件和较清晰的图片。默认设置的图片等级是“6”。也就是最佳的文件大小和图像质量比。

扁平化嵌入文档

如果 NXPowerLite Desktop Edition 在您的 Word, Excel® 或者 PowerPoint®中找到了嵌入文档，那么 NXPowerLite 会询问您，是否想要对他们进行扁平化操作。

嵌入文档是指由另一个程序所创建的，嵌入到一个文件，电子表格或者PPT演示当中的项目。


比如，您把一个 Excel® 电子表格粘贴到 PowerPoint®中，那么这个 Excel®电子表格就是被嵌入到了您的 PowerPoint®中。

鼠标双击一个嵌入文档后，您可以用创建这个文档的程序来编辑它。

NXPowerLite 可以通过将嵌入文档转换成图片的方式，对其进行扁平化。


扁平化嵌入文档将显著缩小文件大小，不过这些嵌入文档无法再进行编辑。

勾选“不要再问我这个问题”选框将阻止 NXPowerLite 在今后询问您是否要扁平化文档。NXPowerLite 会记住您的选择，并将此作为默认的设置。您在任何时候都可以更改默认选项。只需在菜单中选择工具-设置-嵌入文件的选项卡。



已优化文件的名称和保存位置


根据默认设置，NXPowerLite 会将优化后的文件，保存在与原件相同的文件夹。并且在优化后的文件名上添加“NXPowerLite”。您可以随时更改默认设置，只需选择 NXPowerLite “工具”菜单中的“设置”，并点击“嵌入文档”选项卡即可。



如果您要将经过优化的文件保存在不同的文件夹中，请选择“单个文件夹”即可激活地址栏与“浏览”按钮。输入新的文件夹路径或点击“浏览”按钮来浏览文件夹。

如果您希望保留原始文件名，请勾选“使用与原始文件相同的名称保存经过优化的文件”选项。

点击“命名”按钮打开“优化文件的命名”窗口。




在这个窗口中，您可以对文本进行编辑。编辑后的内容将会自动添加到优化后的文件名称中。您也可以选择文本出现在文档名称的开头还是结尾。

此外，您可以选择“保留原文件的日期和时间”。如果您选中了此项，您优化后的文件将与原文件拥有相同的日期和时间。而不是显示您优化文件的时间。

“结果”窗口

当 NXPowerLite Desktop Edition 优化完您的文件后，您会看到一个优化结果的概要，显示出优化后文件的大小。



右侧边栏的绿色对勾表明文档优化成功。由两个重复文件构成的图标意味着，NXPowerLite 不能优化该文档。（通常是因为该文档已经过完全优化，或者文档内没有图像，嵌入文件。）一个红十字表明有错误发生。欲了解附加信息，右键单击文件，选择“细节”。

在“结果”窗口，您可以通过点击按钮的方式，选择：“打开”，“电子邮件”，或者“压缩并发邮件”。（按‘Shift’或者‘Control’键选择多个文件。）

如果您选择了“打开”，优化后的文档将会由默认的程序打开。

如果您选择了“电子邮件”，优化后的文档将会以附件的形式，添加到您默认的邮件客户端中，一封新的邮件内。

如果您选择了“压缩并发邮件”，优化后的文件首先会被压缩，然后作为附件添加到您默认的邮件客户端中，一封新的邮件内。

右键单击“结果”窗口中的一个文档，您可以对原文件和优化后的文件进行任意操作。此外，您可以查看文件的细节，删除原文件或优化后的文件。

邮件客户端集成

NXPowerLite Desktop Edition 能够集成邮件客户端，从而自动的优化发送出去的邮件附件。目前为止，支持的邮件客户端有 Lotus® Notes®, Microsoft® Outlook®, Outlook® Express 和 Windows® Mail。


Lotus® Notes® 的集成 (Notes® 6.0-8.5)

如果您在安装 NXPowerLite 时选择的是“典型”或者“完全”的模式，（或者在“自定义”模式中 Notes®集成框前打钩。）

那么在邮件发送时，优化会自动进行。


当您发送一封包含附件的邮件时，如果该附件可以被 NXPowerLite 所优化，

如果您不想用 NXPowerLite 优化附件，那么从 Notes® 的“操作”菜单中选择“关闭 NXPowerLite”。优化会暂时被禁用，直到您下次发送邮件时，才会被再次启用。



点击“NXPowerLite设置”按钮，

打开“NXPowerLite设置”窗口



在“优化级别”标签页上，您可以选择您的优化设置。（参见[自定义优化设置](#)）

在“嵌入文档”标签页上，您可以选择是否扁平化嵌入文档。（参见[扁平化嵌入文档](#)）


Microsoft® Outlook® 的集成 (Outlook® 2002-2003)

如果您在安装 NXPowerLite 时选择的是“典型”或者“完全”的模式，（或者在“自定义”模式中 Microsoft® Outlook®集成框前打钩）那么 Microsoft® Outlook®的集成将会生效。

当您发送一封包含附件的邮件时，如果该附件可以被NXPowerLite所优化，那么在邮件发送时，优化会自动进行。


如果您不想用NXPowerLite优化附件，那么点击Outlook®的“启用NXPowerLite”按钮。

然后，按钮上的文字会改为“关闭NXPowerLite”，优化也会暂时的被关闭掉。直到您下次发送邮件时，优化才会被再次启用。



点击“NXPowerLite设置”按钮，

打开“NXPowerLite设置”窗口



在“优化级别”标签页上，您可以选择您的优化设置。（参见[自定义优化设置](#)）

在“嵌入文档”标签页上，您可以选择是否扁平化嵌入文档。（参见[扁平化嵌入文档](#)）


Microsoft® Outlook® 的集成 (Outlook® 2007)

如果您在安装 NXPowerLite 时选择的是“典型”或者“完全”的模式，（或者在“自定义”模式中 Microsoft® Outlook®集成框前打钩）那么 Microsoft® Outlook®的集成将会生效。

当您发送一封包含附件的邮件时，如果该附件可以被NXPowerLite所优化，那么在邮件发送时，优化会自动进行


如果您不想用NXPowerLite优化附件，那么点击Outlook®的“信息”标签或者NXPowerLite上面的“启用NXPowerLite”按钮。

按钮上的文字会改为“关闭NXPowerLite”，优化也会暂时的被关闭掉。直到您下次发送邮件时，优化才会被再次启用。



点击“NXPowerLite 设置”按钮，（或者开启 NXPowerLite 按钮上的对话框）

打开“NXPowerLite 设置”窗口：



在“优化级别”标签页上，您可以选择您的优化设置。（参见自定义优化设置）

在“嵌入文档”标签页上，您可以选择是否扁平化嵌入文档。（参见扁平化嵌入文档）


Microsoft® Outlook® Express / Windows® Mail 的集成 (OE / Mail 6.0)

如果您在安装NXPowerLite时选择的是“典型”或者“完全”的模式，（或者在“自定义”模式中Microsoft® Outlook® Express集成框前打钩）那么Microsoft® Outlook® Express 的集成 (Windows® XP) 或者Windows® Mail的集成(Windows® Vista® 或者更高版本)将会生效。

当您发送一封包含附件的邮件时，如果该附件可以被NXPowerLite所优化，那么在邮件发送时，优化会自动进行。


如果您不想用NXPowerLite 优化附件，那么点击 Outlook® Express 或者 Windows® Mail 的“启用NXPowerLite”按钮。

按钮上的文字会改为“关闭NXPowerLite”，优化也会暂时的被关闭掉。直到您下次发送邮件时，优化才会被再次启用。



点击“NXPowerLite设置”按钮，

打开“NXPowerLite设置”窗口



在“优化级别”标签页上，您可以选择您的优化设置。（参见[自定义优化设置](#)）

在“嵌入文档”标签页上，您可以选择是否扁平化嵌入文档。（参见[扁平化嵌入文档](#)）



有关技术支持或销售查询的更多信息，请联系：

UK Office

Neuxpower Solutions Ltd
Studio 400 Highgate Studios
53-79 Highgate Road
London NW5 1TL
UK
Tel: +44 (0)207 424 8700

US Office

Neuxpower Inc
1800 JFK Blvd
Suite 300
Philadelphia, PA 19103
USA
Tel: +1 267 238 3833

另外，您还可以访问我们的网站 **www.neuxpower.com**。

Microsoft、Excel、Outlook、PowerPoint 和 Windows 都是 Microsoft Corporation 的注册商标。

Lotus Notes 是 IBM Corporation 的注册商标。

© 2001-2010 Neuxpower Solutions Ltd. 保留所有版权。