


环球网络邮箱使用手册

目录	1
网页邮箱	2
Outlook Express 设置	3
Microsoft Outlook 设置	8
Foxmail 设置	14

网页邮箱

<http://webmail.96590.net/>



Outlook Express 设置


第1步，打开 Outlook Express，并选择 工具 → 账户




第 2 步，添加邮件



第 3 步，显示名称



第 4 步， 邮箱地址



The screenshot shows the 'Internet 连接向导' (Internet Connection Wizard) window at step 4, 'Internet 电子邮件地址' (Internet Email Address). The window has a blue title bar and a close button. The main area is light beige. It contains the text: '您的电子邮件地址是别人用来给您发送电子邮件的地址。' (Your email address is the address others use to send you email). Below this is a text box labeled '电子邮件地址 (E):' with the value 'master@96590.net'. An example '例如: someone@microsoft.com' is shown below the text box. At the bottom are three buttons: '< 上一步 (B)' (Previous Step), '下一步 (N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

Internet 连接向导

Internet 电子邮件地址

您的电子邮件地址是别人用来给您发送电子邮件的地址。

电子邮件地址 (E): master@96590.net

例如: someone@microsoft.com

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

第 5 步， 邮箱服务器地址



The screenshot shows the 'Internet 连接向导' (Internet Connection Wizard) window at step 5, '电子邮件服务器名' (Email Server Name). The window has a blue title bar and a close button. The main area is light beige. It contains the text: '我的邮件接收服务器是 (S) POP3 服务器。' (My mail receiving server is POP3 server). Below this is a text box labeled '接收邮件 (POP3, IMAP 或 HTTP) 服务器 (I):' with the value 'pop3.96590.net'. Then it says: 'SMTP 服务器是您用来发送邮件的服务器。' (SMTP server is the server you use to send mail). Below this is a text box labeled '发送邮件服务器 (SMTP) (Q):' with the value 'smtp.96590.net'. At the bottom are three buttons: '< 上一步 (B)' (Previous Step), '下一步 (N) >' (Next Step), and '取消' (Cancel).

Internet 连接向导

电子邮件服务器名

我的邮件接收服务器是 (S) POP3 服务器。


接收邮件 (POP3, IMAP 或 HTTP) 服务器 (I): pop3.96590.net

SMTP 服务器是您用来发送邮件的服务器。

发送邮件服务器 (SMTP) (Q): smtp.96590.net

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

第 6 步， 账户名 密码



Internet 连接向导

Internet Mail 登录

键入 Internet 服务提供商给您的帐户名称和密码。

帐户名 (A):


密码 (P):

☒ 记住密码 (M)

如果 Internet 服务供应商要求您使用“安全密码验证 (SPA)”来访问电子邮件帐户，请选择“使用安全密码验证 (SPA) 登录”选项。

☐ 使用安全密码验证登录 (SPA) (S)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消



Internet 连接向导

祝贺您


您成功地输入了设置帐户所需的所有信息。
要保存这些设置，单击“完成”。

< 上一步 (B) 完成 取消

第 7 步，选择 pop3.96590.net —> 属性




第 8 步，选择 我的服务器要求身份验证 确定完成



Microsoft Outlook 设置

第1步，打开 Microsoft Outlook，并选择 工具 → 电子邮件账户



第 2 步，添加邮件账户



电子邮件帐户

服务器类型

请选择新建电子邮件帐户的服务器类型。

☐ Microsoft Exchange Server (M)

连接到 Exchange Server，阅读电子邮件、访问公用文件夹和共享文档。

☒ POP3 (P)

连接到 POP3 电子邮件服务器，下载电子邮件。

☐ IMAP (I)

连接到 IMAP 电子邮件服务器，下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。

☐ HTTP (H)

连接到 HTTP 电子邮件服务器，例如：Hotmail，下载电子邮件并同步处理邮箱文件夹。

☐ 其他服务器类型 (A)

连接到其他工作组或第三方邮件服务器。

< 上一步 (B)

下一步 (N) >

取消

电子邮件帐户

Internet 电子邮件设置 (POP3)

这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。

用户信息

您的姓名 (N): master

电子邮件地址 (E): master@96590.net

登录信息

用户名 (U): master@96590.net

密码 (P): *****

☒ 记住密码 (R)

☐ 使用安全密码验证登录 (SPA) (L)

服务器信息

接收邮件服务器 (POP3) (I): pop3.96590.net

发送邮件服务器 (SMTP) (O): smtp.96590.net

测试设置

填写完此这些信息之后，建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)

测试帐户设置 (T)...


其他设置 (M)...

< 上一步 (B)


下一步 (N) >

取消

第 3 步， 选择 其它设置 要求验证



第 4 步， 选择 测试帐户设置




第 5 步，完成



Foxmail 设置

第 1 步，打开 Foxmail，并选择 邮箱 —> 新建邮箱账户



向导



建立新的用户帐户

红色项是您需要填写的。其它选项，如“密码”可在收发邮件时再输入。

[必填] 电子邮件地址 (A):

密 码 (W):

“帐户名称”是在Foxmail中显示的名称，以区分不同的邮件帐户。“邮件中采用的名称”可填您的姓名或昵称，将包含在发出的邮件中。

[必填] 帐户显示名称 (U):

邮件中采用的名称 (S):

“邮箱路径”按默认即可。您也可以自行指定邮件的保存路径。

邮箱路径 (M):

第 2 步， 邮箱服务器地址

向导



指定邮件服务器

POP3 (PostOffice Protocol 3) 服务器是用来接收邮件的服务器，您的邮件保存在其上。如public.guangzhou.gd.cn。

接收服务器类型 (T):

接收邮件服务器 (I):

邮件帐户 (A):

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 服务器用来中转发送您发出的邮件。SMTP 服务器与 POP3 服务器可以不同。

发送邮件服务器 (Q):

第 3 步，选择 测试帐户设置 完成

