



服务器证书安装指南

(Lotus domino)



天威诚信数字认证中心 *iTrusChina Co., Ltd*

《服务器证书安装指南(Lotus domino)》归北京天威诚信电子商务服务有限公司所有，未经许可，不得复制。

北京天威诚信电子商务服务有限公司

总部地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座14层1401

总部邮编：100088

总部电话：010-82800896

总部传真：010-82800636

网址：<https://www.itrus.com.cn>

天威诚信客户服务中心：

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦

电话：010-82825567

传真：010-82825615

客户服务热线：800-810-1303

电子信箱：customer-service@itrus.com.cn

华东营销中心：

地址：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1702 室

邮编：200063

电话：021-33608128

传真：021-33608110

华南营销中心：

地址：深圳科技园南区软件园 T3-A108

邮编：518057

电话：0755-26745995/96/97

传真：0755-26745996

西南分公司：

地址：成都市人民南路天府大道高新孵化园 8 号楼 2020 室

邮编：610041

电话：028--85335287/97

传真：028--85335287-616

目 录

一、安装服务器证书..... 1

1. 获取并导入CA中间证书 1

2. 导入服务器证书 2

二、修改DOMINO的配置文件 3


一、安装服务器证书

将CA中间证书和服务证书导入


1. 获取并导入 CA 中间证书

访问：<http://www.itrus.中间com.cn/support/sslsupp/mediumca.asp>

保存中级证书为intermediate.crt文件，打开服务器验证字管理页面，进入给密钥组安装信任根验证字的页面，填写密钥组文件名，验证字标签（指定证书在导入后显示的标签，可自定义），验证字的来源有形式，两种指定模式，一种是指定文件模式导入，指定中间证书保存的路径；另一种是以文本的模式，直接把中间证书内容粘贴到剪贴板中，点击提交。如下图：




输入口令后，会显示合并已经签名验证字确认页面，点击确认后，根证书导入成功。如图：



2. 导入服务器证书


打开服务器验证字管理页面，选择给密钥组安装验证字的页面，导入过程和导入服务器证书中间证书相似，在剪贴板中粘贴邮件中服务器证书内容即可，单击提交。如图：




证书导入成功，需要配置Domino webserver设置才可以正常使用。

二、修改 Domino 的配置文件

登陆Domino administrator管理员，进入系统配置页面。如图：



双击Domino服务器，进入管理页面，如图：



正确设置密钥文件名，更改接受ssl站点验证字为“是”，SSL 端口号为“443”，SSL 端口状态为“启用”，保存退出，重新启动web server。这样服务器证书就配置完成了。

客户验证字选项默认为否，如果希望开启双向认证，需要设置客户验证字为是，双向认证必须使用ssl连接。