



## 适用于 Autonomy WorkSite 的 HP Capture and Route (HP CR) 快速入门指南

以下过程说明如何使用适用于 Autonomy WorkSite 的 HP CR 选项来执行相应操作：

- ▶ **创建新路由表** – 从 Autonomy WorkSite 文档库内部创建路由表。您可以使用该路由表从任何启用扫描的设备扫描硬拷贝文档。根据路由表指令，文档被提交至 HP CR 服务器进行处理并路由至 WorkSite 库。
- ▶ **创建扫描预定** – 创建 WorkSite 占位符。从设备中选择个人通讯组后，文档会扫描至该占位符。
- ▶ **Open in End User Interface** （在最终用户界面中打开）– 将电子文档从 WorkSite 客户端直接提交至服务器。

### 从 FileSite 导入已扫描的文档：

- 1** 打开 Microsoft Outlook，在树状视图中找到 FileSite。
- 2** 转到要将文档路由至其中的文档库。
- 3** 采用下列两种方法之一导入已扫描的文档：
  - ▶ 在文件夹内右键单击文档名称。然后，选择 **导入已扫描的文档**（含已复制的配置文件）。
  - ▶ 右键单击文件夹。然后，选择 **导入扫描**。
- 4** 验证或输入 **配置文件** 信息。然后，单击 **保存**。  
HP CR 客户端将打开。
- 5** 继续执行步骤 6。

### 从 DeskSite 导入已扫描的文档：

- 1** 打开 Autonomy DeskSite。
- 2** 转到要将文档路由至其中的文档库。
- 3** 采用下列三种方法之一导入已扫描的文档：
  - ▶ 在文件夹内右键单击文档名称。然后，选择 **导入已扫描的文档**（含已复制的配置文件）。
  - ▶ 右键单击文件夹。然后，选择 **导入扫描**。
  - ▶ 打开 **文件** 菜单。选择 **导入扫描**。
- 4** 验证或输入 **配置文件** 信息。然后，单击 **保存**。  
HP CR 客户端将打开。
- 5** 继续执行步骤 6。

- 6** 请参阅步骤 6a 进行 **路由表** 操作，参阅步骤 6b 进行 **扫描预订** 操作，或者参阅步骤 6c 进行 **End User Interface**（最终用户界面）操作。

#### a 选择 **创建新路由表** 选项。

一个由配置文件中的目的地信息生成的路由表会在您的默认 PDF 查看器中打开。打印路由表，并使用该路由表扫描硬拷贝文档。或者，保存路由表以备以后使用。

#### b 选择 **创建扫描预订** 选项。

HP CR 会使用配置文件中的目的地信息创建指令，并在创建扫描预订时显示此消息。使用 HP 设备显示面板上的 **个人通讯组** 选项扫描您的硬拷贝文档。或者，使用 HP CR 客户端扫描电子文档并将它们发送至 Autonomy WorkSite 以便存储。

#### c 选择 **Open in End User Interface**（在最终用户界面中打开）选项。

最终用户界面随 **新通讯组** 屏幕一起打开。系统会用配置文件中的收件人信息填充 **目的地** 部分。通过附加电子文档创建邮件。根据需要选择其他收件人。然后，将作业保存为新通讯组，或将邮件发送至 HP CR 服务器进行处理。

以下过程说明如何使用适用于 Autonomy WorkSite 的 HP CR 选项来执行相应操作：

- ▶ **Send to HP CR for Autonomy WorkSite**（发送到适用于 Autonomy WorkSite 的 HP CR）– 右键单击可将选定的文档附加到最终用户界面的选项，以便通过 HP CR 服务器将该文档发送给受到支持的收件人。

将文档直接发送到 HP CR 服务器：

- 1 打开 DeskSite。或者，打开 Microsoft Outlook，在树状视图找到 FileSite。
  - 2 转到要从其中发送文档的文档库。
  - 3 右键单击文档名称。
  - 4 选择 **Send to HP CR for Autonomy WorkSite**（发送到适用于 Autonomy WorkSite 的 HP CR）。  
最终用户界面随**新通讯组**屏幕一起打开。系统会用配置文件中的收件人信息填充**目的地**部分，并附加文档。可根据需要选择其他收件人。
  - 5 将作业保存为新通讯组，或将邮件发送至 HP CR 服务器进行处理。
-