掌上财富操作手册
Java 通用版

版本：5.0

上海掌上财富网络信息有限公司

版权所有

目　　录

一 登录掌上财富.....3
二 登录界面介绍.....4
三 行情操作界面.....6
1、报价界面.....6
2、分时走势.....8
3、K 线.....8
4、成交明细.....10
四 交易.....11
1、交易登录.....11
2、委托下单.....12
3、查询信息.....14
4、银期转账.....14
5、委托设置.....15
6、退出交易.....15
五 交易令牌.....16
六 常见设置.....17

一 登录掌上财富

1、登录设置

1）输入账号和密码

2） 网络：网络运行商为用户提供的通信方式

- 中国移动：移动的用户就选择中国移动
- 中国联通：联通的用户就选择中国联通
- 中国电信：电信的用户就选择中国电信

3） 连接

- CMNET：数据实时更新
- CMWAP：通过GPRS上网方式，CMWAP默认是30秒更新一次数据

4） 站点

- 认证站点，当一个期货公司装了几个认证服务器，在打包客户端时，就会配置几个认证服务器

5） 保存密码，可勾选

- 设置完成之后，点击<确定>，即可登录掌上财富



二 登录界面介绍


掌上财富
13:34
我的自选
新闻资讯
系统设定
采用了数据压缩技术，速度更快
上海期货
大连期货
郑州期货
中金所
美汇
亚洲指数
欧洲指数
美洲指数
其他指数
LME
COMEX铜
COMEX金
NYME能源
CSCE
NYCE
CBOT粮油
东京工业
棕榈油
确定
退出
1
2
3
4
5
6
7

1、我的自选

- 登录掌上财富后，点击<我的自选>，即可进入自选板块界面，可以方便查询到需要查询的品种信息，在菜单选项里面可以将自选品种进行上移和下移

2、新闻资讯

- 登录掌上财富后，点击<新闻资讯>，即可进入新闻资讯界面，新闻资讯主要包括期货日报、财经要闻、期货报道、市场评论、现货信息、今日提示等信息

3、系统设定

- 登录掌上财富后，点击<系统设定>
- 软件升级:可将软件升级到最新版本
- 流量统计:可查看到使用的 NET 流量和 WAP 流量，以及历史总流量信息
- 参数设置：可以对字体进行设置

  自选保存，可以保存在服务器，也可保存在客户端

  首页设置，登录时可登陆默认界面，也可是自选界面

  板块间距，可选择美观性和紧凑型

  触摸设置，可保持默认，当手机登录时，键盘版的操作界面不方便，只有强制触摸才能到触摸版的界面
- 系统状态：可以查看登录方式、以及交易地址，登录的用户名和使用的有效期限
- 帮助说明：可以切换到帮助界面
- 令牌管理：可以申请令牌

4、掌上财富 5.0 客户端新添加的功能

- 产品字幕广告，此功能可以滚动显示广告信息

5、板块界面

- 登录掌上财富，可以更方便的看到板块界面

6、 确定

- 登录掌上财富后，选中需要看得菜单，点击<确定>，即可切换到需要看的界面

7、 退出

- 登录掌上财富后，点击<退出>，可以退出掌上财富

三 行情操作界面

1、报价界面

- 点击任意板块，进入品种报价界面，可以查看到最新、涨跌、涨幅、买价、卖价、买量、卖量、成交量、持仓、结算、开盘、最高、最低、昨结、现手、涨跌、涨幅信息
- 点击<小键盘>可以输入代码
- 点击<上>、<下>箭头可以对品种进行上下翻页
- 点击<左>、<右>箭头可以切换最新、涨跌、涨幅、买价、卖价、买量、卖量、成交量等界面



- 点击<菜单>一<刷新行情>,可对行情进行刷新
- 点击<委托下单>，可以进入交易登录界面
- 点击<自选板块>，可以快速切换到自选板块界面
- 选择需要设置为自选板块的品种，点击<菜单>一<设为自选>，便可将此品种设置到自选板块
- 点击<菜单>一<新闻资讯>可快速切换到新闻资讯界面
- 点击<菜单>一<退出系统>，可以退出掌上财富




- 选择任何板块界面，点击<菜单>一<抬头设置>，点击<菜单>，可以<上><下>移动



2、分时走势

- 点击<分时>，可进入分时走势界面，可以查看实时更新数据，如卖价、买价、最新价格等信息





3、K 线

- 点击<K 线>，即可进入 K 线界面，可以查看到某一天的收盘、涨跌、开盘、最低、最高、成交量、持仓等基本信息
- 点击屏幕红色方框区域，可以快速切换技术指标，VOL、MACD、KDJ、RSI、DMA



➢ 点击<菜单>—<K 线参数>，可设置均线






➢ 点击<技术周期>—<1 分钟>—<确定>，在品种的最左边会出现 1 分钟，表示 1 分钟的 K 线。同样 3 分钟, 5 分钟, 15 分钟, 30 分钟，小时，日 K 线，周 K 线，月 K 线，都会显示 3 分钟, 5 分钟, 15 分钟, 30 分钟，小时，日 K 线，周 K 线，月 K 线，的 K 线





4、成交明细

➢ 点击<菜单>一<成交明细>，可查看价格、现手、仓差等信息






四 交易

1、交易登录

- 选择需要交易的品种，点击<委托下单>选项，进入交易系统登录界面中
- 帐号：输入交易的帐号
- 密码：输入交易的密码
- 站点：根据需求，选择交易服务器
- 保存账号：可勾选





2、委托下单

- 进入委托下单后，委托合约代码及合约名称会自动填在界面上，并已请求好该商品当前的买卖价，可进行如下操作：

1） 开仓

- 选择需要交易的合约，设置完成交易价格和数量，类型选择<开仓>，点击<买入>，是否确认下单，点击<确定>
- 成功开仓后，系统会提示委托发送成功





2）平仓

- 点击<持仓>，在持仓列表中，可查看当前成功交易的多个持仓单，选择需要平仓的合约，点击<平仓>
- 用户设置好平仓数量、价格，点击<卖出>，进行委托确认，点击<确定>
- 成功平仓后，系统会提示委托发送成功







3）平今

- 点击需要平今的合约号，设置好价格和数量，点击<卖出>，会提示委托确认，点击<确定>
- 成功平今后，系统会提示委托成功





3、查询信息

- 查看转账的信息，点击<菜单>一<转账查询>，可看到转账信息
- 查看资金状况，点击<菜单>一<查资金>查看资金使用情况
- 查看成交的合约，点击<菜单>一<查成交单>，可查看到已成交的合约
- 持有期货合约，点击<持仓>，可显示持仓的数量，在持仓单界面可以进行平仓
- 点击<委托>，可以查看到委托的合约信息
- 点击<可撤>，进入可撤单界面，如果有未成交的委托单，并需要撤单，请选中要撤单的合约前面的方框，点击<撤单>选项即可，撤单成功后，系统会出现提交撤单成功界面
- 点击<交易>，进入交易登录界面



4、银期转账


- 点击<菜单>一<银期转账>，
- 转账类型：银行卡转保证金，根据需求选择
- 银行账号：就是客户的交易帐号跟银行卡号绑定。这里选择建行直通车
- 银行密码：输入银行密码
- 资金密码：输入资金密码
- 转账余额：自定义





5、委托设置

- 点击<菜单>一<委托设置>
- 委托确认：是
- 默认下单手数，可根据个人情况设置
- 显示结算单：勾选的话在登录交易的时候就会出现结算单信息
- 设置完成后，点击<保存>





6、退出交易

- 点击<菜单>一<退出交易>
- 点击<返回>, 可以返回到行情界面
- 一般在登录后二十分中没有操作会自动端口交易界面




五 交易令牌

1）交易令牌信息说明

- 点击<系统设定>一<令牌管理>，手机令牌作为你的另外一个身份认证，它的功能与交易用户名，密码是一样的。
- 交易令牌可以限制一个交易帐号只能同时在一台手机上使用





2）申请令牌

- 输入手机号码，点击<令牌申请>，出现令牌保存成功，请重启程序，表示申请令牌成功





六 常见设置

1、诺基亚：

- 设置举例： NOKIA N70

1）CMWAP（移动梦网）

- 选择进入<功能表>，选择<工具>一<设置>一<连接设置>一<接入点>
- 进入修改服务设置屏幕，分别输入相关信息：
- 连接名称：移动梦网 GPRS（连接名称可以自定义）
- 数据承载方式：分组数据
- 接入点名称：cmwap
- 用户名：无
- 提示输入密码：否
- 主页：设置为 http：//wap.monternet.com
- 选择<高级设置>
- 网络类型：IPv4
- 手机 IP 地址：自动
- 域名服务器：自动
- 代理服务器地址：10.0.0.172
- 代理端口号码：80

2）CMNET

- 选择进入功能表，选择<工具>一<设置>一<连接设置>一<接入点>
- 进入修改服务设置屏幕，分别输入相关信息：
- 连接名称：Internet 连接互联网
- 数据承载方式：分组数据
- 接入点名称：cmnet”
- 用户名：无
- 提示输入密码：否
- 主页：设置为 http：//wap.monternet.com
- 选择<高级设置>
- 网络类型:IPv4
- 手机 IP 地址:自动
- 域名服务器:自动
- 代理服务器地址:无
- 代理端口号码:0

2、摩托罗拉：

设置举例：A1200

1）CMWAP（移动梦网）

- 设置名称：移动梦网
- GPRS 设置
- APN:cmwap
- 用户名：空
- 密码：空
- 超时：关
- 首选网关 IP：10.0.0.172
- 端口：0
- 次选网关 IP：空
- 端口：0
- DNS 服务器：（1）空　（2）空
- CSD 设置：呼入号码空
- 口登陆时询问：
- 用户名：空　密码：空
- 波特率：自动
- 线路类型 Modem
- 超时：关
- DNS 服务器：（1）空　（2）空

2）CMNET

- 设置名称：连接互联网
- GPRS 设置
- APN:cmnt
- 用户名：空
- 密码：空
- 超时：关
- 首选网关 IP：空
- 端口：0
- 次选网关 IP：空
- 端口：0
- DNS 服务器：（1）空 （2）空
- CSD 设置：呼入号码空
- 登陆时询问：
- 用户名：空
- 密码：空
- 波特率：自动
- 线路类型 Modem
- 超时：关
- 口 DNS 服务器：（1）空 （2）空
- 点击“连接”测试一下是否能够连上网络，如果连接失败，点击左下角图标选择“编辑”，看一下内容填写有没有错误。

三星：

- 设置举例： F268

1）CMWAP（移动梦网）

- 选择进入<设定>一<浏览器设定>一<代理服务器设定>
- 进入修改服务设置屏幕，分别输入相关信息：
- 设定名称：移动梦网 GPRS（连接名称可以自定义）
- 主页：设置为 http：//wap.monternet.com
- 传送方式选择：仅 GPRS
- 代理服务器：有效
- GPRS 设定
- 代理服务器 IP：10.0.0.172
- 代理服务端口：80
- 接入点名称：cmwap
- 用户名：空
- 密码：空
- GSM 设定
- 代理服务器 IP：10.0.0.172
- 代理服务端口：80
- 拨号号码：17266
- 用户名：wap
- 密码：wap
- 数据通话类型：模拟

2）CMNET

- 选择进入<设宴>一<浏览器设定>一<代理服务器设定>
- 进入修改服务设置屏幕，分别输入相关信息：
- 设定名称：Internet 连接互联网（连接名称可以自定义）
- 主页： http：//
- 传送方式选择：仅 GPRS
- 代理服务器：无效
- GPRS 设定
- DNS1：0.0.0.0
- DNS2：0.0.0.0
- 接入点名称：cmnet
- 用户名：空
- 密码：空
- GSM 设定
- DNS1：0.0.0.0
- DNS2：0.0.0.0
- 拨号号码：空
- 用户名：空
- 密码：空
- 数据通话类型：ISDN