讯连科技

《DVD 威力制片》 3

用户手册

版权和免责声明

版权所有。未经讯连科技书面同意，本着作物之任何部分均不得转载、复制、保存、或传送。

依据相关法令之规定， POWERPRODUCER 《DVD 威力制片》以 “仅此状态”的基础提供，不附有任何形式的 （无论是明示的还是默示的）保证，包括 （但不限于）任何 POWERPRODUCER 《DVD 威力制片》提供或与其关联的信息、服务或产品的保证，任何适销性、适用于某特定用途、隐私策略的特例和非侵害的默示保证。

使用者若开始使用本软件，即表示同意讯连公司对于因使用本软件或所附材料所导致的任何直接或间接损失一概免责。

本合约所列相关条款以台湾法令为准据。

PowerProducer 《DVD 威力制片》是注册商标，它与本出版物中提到的其它公司及产品名称一起用于标识产品名称以及维护其拥有者的专属权。

国际总部

通信地址

讯连科技股份有限公司

15F, #100, Min Chuan Road, Hsin Tian City

Taipei County, Taiwan

网站

www.gocyberlink.com

电话号码

电话：886-2-8667-1298

传真：886-2-8667-1300

版权所有 © 1999-2004 CyberLink Corporation （讯连科技股份有限公司）

目录

简介 1

欢迎使用 2
制作流 4
　预制作 4
　光盘制作 5
　准备刻录 5
《DVD 威力制片》程序 6
《DVD 威力制片》项目 7
注册您的软件 8
升级您的软件 9
制作首选项 10
　项目首选项 10
　视频 / 音频首选项 11
支持的格式 12
系统要求 13

制作影片光盘 15

选择光盘格式 16
获取内容 18
　导入视频文件 19
　导入照片 19
　导入 DVD 中的场景 20
　从 DV 摄像机中捕捉 21
　捕捉自 TV 22
　从录放机捕捉 23
　从 PC 相机捕捉 24
　从数码相机捕捉 24
编辑片段 26
　AB 剪切 26

合并 26
分割 27
高级编辑 27
编辑幻灯影片 28
创建新相册 28
添加 “幻灯片” 至 “相册” 28
查看相册属性 28
为相册添加背景音乐 28
设置持续时间 29
添加转场效果 29
在光盘上备份幻灯影片照片 30
组织情节 31
预览光盘内容 32
预览作品 32
查看片段 32
查看 DVD 结构 32
查看作品概述 33
自定义光盘菜单页 34
设置章节 37
添加播放列表 39
选择播放列表 40
最终输出 41
设置您的刻录配置 41
将作品刻录到光盘 42
将作品另存为光盘影像文件 44
创建 DVD 文件夹 46
刻录后编辑光盘 48

Right-to-Disc 51

从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD 52
将电视中的视频刻录到 DVD 55
将 PC 相机中的视频刻录到 DVD 58
将录放机中的视频刻录到 DVD 61

光盘实用程序 65

《DVD 威力制片》光盘实用程序 66

擦除光盘 68
复制光盘 69
光盘碎片整理 71
使光盘 DVD 播放器兼容 72
从光盘影像文件刻录光盘 74
保存光盘映像文件 75
从 DVD 文件夹刻录光盘 76
导出到文件 77
结束 / 未结束光盘 79

参考 81

技术支持 82
由讯连科技的网站取得支持 82
传真技术支持 82
电话技术支持 83
常见问题解答 84
光盘类型和格式 89
光盘类型 89
光盘格式 91
光盘类型 / 格式兼容性 91
视频格式和质量 93
视频格式 93
视频质量 94
术语表 95

索引 101

第 1 章

简介

本章节介绍讯连科技《DVD 威力制片》及数字影片的制作程序，包括您开始制作一个项目之前须拥有的内容。如需查找有关如何立即开始制作影片的介绍，请参阅第 15 页 ‘制作影片光盘’。

本章节包括以下部分：

- 第 2 页 ‘欢迎使用’
- 第 4 页 ‘制作流’
- 第 6 页 ‘《DVD 威力制片》程序’
- 第 7 页 ‘《DVD 威力制片》项目’
- 第 8 页 ‘注册您的软件’
- 第 9 页 ‘升级您的软件’
- 第 10 页 ‘制作首选项’
- 第 12 页 ‘支持的格式’
- 第 13 页 ‘系统要求’

欢迎使用

欢迎使用讯连科技的数字视频系列工具！讯连科技 《DVD 威力制片》让您制作出数字视频作品并将它们刻录到光盘。您可以使用 《DVD 威力制片》执行编辑任务和捕捉新媒体，当您要对影片进行润饰时，《DVD 威力制片》是最理想的制作工具。

什么是制作工具？

制作工具是将您硬盘中的影片转换成可在光盘播放器中播放并与亲朋好友分享的 DVD 或 CD。但这些还不及全部功能的一半。《DVD 威力制片》的制作功能包括以下内容：


- 刻录 CD 和 DVD
- 擦除光盘中不需要的内容
- 复制光盘
- 光盘碎片整理以便更好地刻录视频内容
- 将视频从各来源直接刻录到 DVD
- 创建带有视频缩略图和背景的光盘菜单
- 在视频内容中设置章节
- 将背景音乐添加到幻灯影片和光盘菜单
- 从 DVD、 Firewire 设备、模拟捕捉卡、 USB 设备和文件
- 从光盘影像文件刻录光盘
- 制作与 DVD 视频播放器相兼容的 DVD-VR 光盘
- 结束和未结束光盘

《DVD 威力制片》还拥有如下操作简便但威力强大的视频编辑功能：

- 剪切、合并和分割视频片段
- 创建照片幻灯影片
- 将幻灯影片的长度与背景音乐的持续时间相匹配
- 将转场添加到幻灯影片

- 打开讯连科技 《DVD 威力制片》进行高级编辑

制作流



数字影片制作程序涉及艺术和技术的融合，以原视频资料开始而以影片作品刻录到光盘结束。讯连科技 《DVD 威力制片》为您制作完整的影片并将它刻录到您所选的媒体中提供了最简便的途径。

预制作



在使用讯连科技 《DVD 威力制片》制作影片之前，您必须首先收集 （或创建）其组成部分：视频文件、照片和背景音乐。

您可用摄像机或其它录制设备收集一些原始视频资料，或者使用已有现成的的无版权保护的媒体文件。

您甚至可能已在视频编辑软件程序中创建了自己的影片，如讯连科技 《DVD 威力制片》。

无论哪种情况，您必须拥有现成的全部原始影片素材以便使制作程序尽可能地顺利。

光盘制作



当影片制作准备就绪之时，便是使用 《DVD 威力制片》之日。由于 《DVD 威力制片》提供了基本的视频编辑工具，您的影片在现阶段无需进行完美润饰。

如果您已有现成的媒体片段，但之前未经编辑或润饰，您可以让讯连科技《DVD 威力制片》执行以下任务：

1 指定要使用的光盘类型和视频质量。

2 获取视频内容并添加幻灯影片。

3 将视频内容剪切到希望的长度。

4 将视频按章节分割以便光盘导航。

5 将背景音乐添加到视频片段。

6 指定菜单页的按钮、背景图案、背景音乐和布局。

7 预览作品。

8 将作品刻录到光盘。

准备刻录

在准备将影片刻录到光盘之前，您必须有几张与刻录机相兼容的光盘。确认不仅媒体类型正确 （即：您拥有适用于 DVD 驱动器的 DVD 光盘，适用于 CD 驱动器的 CD 光盘），而且光盘的格式正确 （CD-R、 DVD+RW 等）。


要有几张现成的光盘以备首次制作没有按您所希望的要求刻录，或则当您对结果满意时要复制几份。

《DVD 威力制片》程序

当您首次打开 《DVD 威力制片》时，程序显示如下：

制作影片光盘
获取媒体、制作照片幻灯影片、创建影片作品。

Right-to-Disc
将视频直接刻录到 DVD。



编辑光盘
刻录后编辑光盘。

打开项目
打开已有的 《DVD 威力制片》项目。

光盘实用程序
管理光盘和制作文件。

《DVD 威力制片》项目



讯连科技 《DVD 威力制片》将项目保存为 .PPP 文件。此项目文件是所有影片内容、特效和设置的集合，但**不是** 最终作品。此文件必须从其组成部分开始渲染 （编辑或创建）以创建最终作品，这就鸡蛋、面粉和牛奶必须经更好的烘烤才能制成蛋糕。

无论您如何在讯连科技 《DVD 威力制片》中对视频片段、音频文件或照片作何更改，都**不会**影响原媒体文件。由于所有设置均保存在项目文件中，您可在 《DVD 威力制片》中剪切、编辑或删除片段，但原文件仍保留在硬盘中而毫发无损。因此，尽情创作吧！如果您要彻底过多的更改，始终可以重新启动。

您可以使用标准的 Windows 按钮创建新 《DVD 威力制片》项目文件，还可打开或保存现有文件。这些任务的按钮位于大多数 《DVD 威力制片》功能中的窗口顶端。



附注：这些工具并非总是在所有功能中可用。

注册您的软件

程序安装完毕后，将打开一个注册窗口，提示您注册您的软件。注册您的软件极其重要，其目的是让您能够从讯连科技接受技术支持或其它信息。



如需注册您的软件，按如下操作：

1 请在**姓**、**名**和**电子邮件**输入框中输入您的个人信息。

- 勾选一个或两个选项以便从讯连科技接收信息，如果您不希望接收该信息则取消勾选。

2 点击**立即注册**。

- 如果您之前已经注册本产品，请点击**已注册**。当您运行程序时注册窗口将不再打开。
- 如果您要在稍后注册本产品，点击**以后再提醒我**。在您每次运行程序时都会打开注册窗口。

升级您的软件

您可以从讯连科技获取软件的定期升级。如需升级您的软件，点击  窗口顶端一排按钮。将打开 Web 浏览器窗口，让您访问讯连科技的网上商店，在此，您可以升级程序以及接收有关讯连科技及其产品的其它信息。

附注：您必须连接到互联网方可使用此项功能。

制作首选项

讯连科技 《DVD 威力制片》提供一系列首选项以更适合您的工作。如需设置首选项，点击 按钮，此按钮在大多数窗口中都提供。将打开首选项对话框，显示 “项目” 和 “视频 / 音频” 标签，标签包含可自定义的首选项。这些首选项将在下面加以说明。

项目首选项

- **影片播放模式：**设置在光盘中的每个影片播放完毕后返回到光盘菜单或继续下一个影片。
- **工作目录：**这是 《DVD 威力制片》用于输出的目录。此目录在安装过程中设置。如果您要更改此目录，请确认硬盘中有足够的空间以供保存您的作品。
- **临时目录：**这是 《DVD 威力制片》用于存放临时文件的目录，退出 《DVD 威力制片》这些文件将自动删除。此目录在安装过程中设置。
- **捕捉视频进默认名称：**为您捕捉的每个视频文件输入名称。《DVD 威力制片》自动添加唯一的时标以区分每个捕捉到的文件。
- **按光盘大小限制分割捕捉的视频文件：**分割捕捉的视频以确保每个捕捉视频都能适合您使用的光盘类型。
- **每次创建新章节：**到达设置的时间时自动创建新章节。
- **启用讯连科技 MPEG@Best 技术：**在刻录 MPEG 视频时勾选该选项以使刻录速度和视频品质取得平衡。
- **启用视频缩略图：**勾选该选项以让章节缩略图在光盘菜单中显示视频。如果选择该选项，您可以通过在**用户自定义运动菜单持续时间**选项中输入一个值对视频长度进行限制。
- **备份光盘中的照片：**如果原照片的分辨率高于最终影片作品，请为其制作备份。
- **默认菜单样式：**将您的收藏样式 （.fl 文件）指定为每个新 《DVD 威力制片》项目的样式。

视频 / 音频首选项

附注：可用的视频和音频质量选项视您选取不同的光盘格式而有所差异。

- **视频质量：**为光盘选择一种视频品质：高质量、标准播放、长时间播放、延長播放或智能显示技术。视频质量设置提供了不同的比特率，从而导致了大小不等的文件。视频质量越高，导致文件越大并可放入光盘的视频长度越短。进而，捕捉和再现更高质量视频所需的 CPU 能力也越高。**智能显示技术**选项将把比特率自动调整到最佳质量视频文件以完全适合您所使用的光盘容量。
- **音频质量：**音频质量有以下几种：LPCM 是一种未压缩的音频格式。Dolby Digital 视频使用 Dolby Digital Consumer Encoder 格式。MPEG 音频使用 MPEG-1 音频压缩格式。(此音频格式在 NTSC 格式下可能有兼容问题。)MP3 使用 MPEG-1 Layer 3 音频格式。
- **地区：**选择光盘将要播放的所在地区。地区决定了所使用的电视格式 （PAL 或 NTSC）。

支持的格式

《DVD 威力制片》支持的光盘和文件格式如下：

支持的光盘和文件格式	
DVD 类型	DVD-R、 DVD-RW、 DVD+R、 DVD+RW、 DVD-RAM
DVD 格式	DVD-Video、 DVD-VR、 DVD+VR
CD 类型	CD-R、 CD-RW
CD 格式	VCD、 SVCD、 DivX
音频输入格式	.mp3、 .wav、 .wma
图像输入格式	.bmp、.jpg、.jpeg、.gif、.tif、.tiff、.psd
视频输入格式	.mpg、 .mpeg、 .avi、 .dat、 .wmv、 .asf、 .vob、 .dvr-ms

系统要求

以下为建议的使用该程序所需最低系统要求。您可以发现符合这些推荐的最低配置的系统在处理特定任务时被要求扩展其容量。

最低系统要求	
操作系统	• Windows XP/2000/ME/98SE（建议使用 Windows XP/2000）
内存	• 128MB SDRAM （建议使用 256MB SDRAM) • Right-to-Disc 需 256MB （建议 512MB）
CPU	• VCD (MPEG-1) 制作：Intel Pentium II 450 MHz 或 AMD Athlon 500 MHz • DVD (MPEG-2) 制作：Intel Pentium III 700 MHz 或 AMD Athlon 700 MHz • DV 磁带到 MPEG-1 实时捕捉：Intel Pentium III 800 MHz 或 AMD Athlon 800 MHz • DV 磁带实时捕捉：Intel Pentium 4 2.2 GHz 或 AMD Athlon XP 2200+ • DV 磁带非实时捕捉：Intel Pentium II 450 MHz 或 AMD Athlon 500 MHz • Right-to-Disc：Intel Pentium 4 2.2 GHz （建议使用 Pentium 4 2.4 GHz）或 AMD Athlon XP 2200+
硬盘空间	• 1GB 用于制作 VCD • 5GB 用于制作 DVD
DV	• OHCI IEEE 1394 兼容设备

最低系统要求

捕捉

- 模拟视频捕捉：符合 WDM 标准的 USB 或 PCI 捕捉设备
- DV 摄像机视频捕捉：符合 OHCI 标准的 IEEE 1394 I/O 设备
- DSC 照片导入：USB 界面

第 2 章

制作影片光盘

本章节指导您整个制作影片的过程，从捕捉内容到将完成的作品刻录到光盘。它包括创建全功能的视频作品或照片幻灯影片、自定义 DVD、将 DV 直接刻录到 DVD 和刻录后编辑光盘的说明。本章节的关键是制作过程的快乐和创造性。

本章节包括以下部分：

- 第 16 页 ‘选择光盘格式’
- 第 18 页 ‘获取内容’
- 第 26 页 ‘编辑片段’
- 第 28 页 ‘编辑幻灯影片’
- 第 31 页 ‘组织情节’
- 第 32 页 ‘预览光盘内容’
- 第 34 页 ‘自定义光盘菜单页’
- 第 41 页 ‘最终输出’
- 第 48 页 ‘刻录后编辑光盘’


选择光盘格式



制作影片光盘的第一步是选择您要创建的光盘格式。影响您使用光盘格式的因素包括系统中配备的光盘刻录机类型、使用的视频长度和质量，以及要播放的播放器类型。

要开始制作影片光盘，请按以下步骤执行：

1 打开 《DVD 威力制片》程序外观显示如下：



2 点击**制作影片光盘**。将打开 “选择您的光盘”窗口。



3 选择要使用的光盘格式：

- DVD：创建更长、高质量的视频。（需 DVD 刻录机。）
- VCD：创建较低质量视频的幻灯影片。
- SVCD：创建中等质量、含有如同 DVD 菜单的视频。
- VR （**可编辑** DVD）：创建更长、高质量、可在刻录后修改的视频。（需 DVD 刻录机。）
- DivX：创建非常小的视频以作为电子邮件的附件、在媒体播放器上播放或写入 VHS 磁带。

4 如需要，可设置其它选项：

- **光盘容量**：选择您使用的光盘容量。
- **视频录制格式**：选择视频录制格式：DVD-VR 或 DVD+VR。要了解详细信息，请参阅第 91 页 ‘光盘类型 / 格式兼容性’。

附注：**视频录制格式**选项只有当创建可编辑 DVD 时才可用。

---

5 点击 → 继续使用 《DVD 威力制片》的其它功能。

获取内容

为合成视频作品，必须首先 获取视频内容。您可能已有数字文件，只需简单地将之导入到 《DVD 威力制片》，或者您可能已从需捕捉的模拟或数字源中获取到原胶片。

您的作品可以是视频和照片的混合。如果您希望将静态照片与视频片段合成，必须分别获取视频媒体和创建照片幻灯影片 (请参阅第 19 页 ‘导入照片’)。


导入和捕捉功能位于**制作影片光盘**功能中的 “内容”窗口。

要进入 “内容”窗口，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**制作影片光盘**。

3 选择光盘格式，然后点击 → 。将打开 “内容”窗口。



4 从左面的可用设备列表中选择一个导入或捕捉源。

获取内容的程序取决于使用的设备种类。以下部分将描述使用系统中的可用设备导入或捕捉内容的详细步骤。

导入后，视频片段和相册内的照片会以缩略图模式显示于 “制作”窗格中。要学习有关在视频片段中执行的操作，请参阅第 26 页 ‘编辑片段’。要学习有关在视频片段中执行的操作，请参阅第 28 页 ‘编辑幻灯影片’。

导入视频文件

您可导入用于 《DVD 威力制片》的视频文件 (包括音频部分)，方法是点击 “内容”窗口中 “导入”选项下的**视频文件**。


您使用普通的 “打开”对话框导入视频文件，但有一个例外：《DVD 威力制片》允许您在打开这些文件之前预览视频文件。使用预览窗口下方的控制开始或停止预览。

导入照片

您可以导入照片以在 《DVD 威力制片》中作为幻灯影片使用。幻灯影片是一种演示文件，可以包含照片、转场和背景音乐。幻灯影片中的照片和设置包含在被称作相册的单元中。您可以为幻灯影片中的每个相册添加单个背景音乐文件和单个转场类型。

要导入照片，按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “导入”选项下的**照片**。将打开 “添加照片至相册”对话框。



2 打开您要添加的照片。照片作为幻灯片显示在情节图板中，第一张幻灯片作为缩略图显示在相册窗口。

- 要添加更多幻灯片至相册，点击**添加幻灯片**，然后打开您要添加的照片。

附注：您可以为一个相册添加最多达 256 张照片。

导入 DVD 中的场景

您可从 DVD 导入用于 《DVD 威力制片》的视频场景 (包括音频部分)，方法是点击 DVD **场景** 选项。

要导入 DVD 中的场景，按如下步骤执行：

1 点击 “内容”窗口中 “导入”选项下的 DVD **场景** 。

2 插入光盘然后选择 DVD 驱动器。



3 找到您要导入的内容。您可使用**播放列表**和**场景**选项以更精确地搜索内容。

- 您可使用预览窗口的播放控制以确保您导入的是所需的内容。

附注：某些 DVD 受技术保护，不允许导入包含的内容。

4 点击 导入场景。

从 DV 摄像机中捕捉

您可从 DV 摄像机捕捉用于 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击 DV **摄像机**选项。

要从 DV 摄像机中捕捉，按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “捕捉”选项下的**视频**。

2 在打开的窗口中点击  。



3 找到您要捕捉的内容。

附注：确认 DV 摄像机已设置到录放机模式。

- 您可使用预览窗口的播放控制。
- 您可输入要捕捉的视频第一帧时间点。
- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以在开始录制时指示 《DVD 威力制片》从当前位置捕捉此段视频。

4 点击  开始捕捉。

5 当已捕捉所需视频后，点击 结束捕捉。

附注：非实时捕捉在视频完成播放后继续捕捉和处理，从而确保捕捉中没有帧丢失。


捕捉自 TV

您可从电视捕捉用于 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击**电视**选项。

要从电视中捕捉，按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “捕捉”选项下的**电视**。

2 在打开的窗口中点击 。



3 选择要录制的频道。

- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示 《DVD 威力制片》捕捉开始录制时间起的此段视频。
- 点击 打开一个对话框，在此，您可以设置其它配置选项。

4 点击 开始捕捉。

5 当已捕捉所需视频后，点击 结束捕捉。


从录放机捕捉

您可从录放机捕捉用于 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击**录放机**选项。

要从录放机中捕捉，按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “捕捉”选项下的**视频**。

2 在打开的窗口中点击 。



- 点击 打开一个对话框，在此，您可以设置其它配置选项。

3 点击 开始捕捉。

- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示 《DVD 威力制片》捕捉开始录制时间起的此段视频。

4 当已捕捉所需视频后，点击 结束捕捉。

从 PC 相机捕捉

您可从 PC 相机 (webcam) 捕捉用于 《DVD 威力制片》的视频 (包括音频部分)，方法是点击 PC **相机**选项。

要从 PC 相机中捕捉，按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “捕捉”选项下的**视频**。

2 在打开的窗口中点击  。



3 从下拉菜单中选择一个音频源。此源反映了声卡的输入源。

4 点击  开始捕捉。

- 您可在**自动录制持续时间**区域输入持续时间 (以分和秒为单位) 以指示 《DVD 威力制片》捕捉开始录制时间起的此段视频。


5 当已捕捉所需视频后，点击  结束捕捉。

从数码相机捕捉

您可从数码相机捕捉用于 《DVD 威力制片》的静态照片，方法是点击**数码相机**选项。

要从数码相机中捕捉，按如下操作：

1 点击 “内容” 窗口中 “捕捉” 选项下的**照片**。将打开 “幻灯影片照片” 对话框。



2 从下拉菜单中选择您的相机。

3 检查您要捕捉的照片。

- 勾选**全选**选项选择所有照片。
- 要切换到更大或更小的缩略图，点击 。
- 如果设备中缩略图的数量超过一个页面，使用  和  按钮以显示更多页的缩略图。

4 点击 ，然后选择您要保存照片的目录。

5 点击 。

编辑片段

编辑片段选项位于制作影片光盘功能中的 “编辑片段”窗口中。这些选项可用于编辑视频片段和幻灯影片。

AB 剪切

AB 剪切选项让您对片段的最后部分进行修剪或将中间部分剪去并保留最后部分。

要对片段执行 AB 剪切，按如下步骤执行：

1 点击 “编辑”标题下的**视频片段**。

2 点击 AB **剪切**标签。

3 点击要剪切的片段。

4 执行以下步骤对起始标记时间 / 幻灯片进行设置：

- 在输入框中输入所需部分开始处的时间 / 幻灯片数，然后点击 。
- 拖动预览窗口下的滑块到所需部分开始处，然后点击 。

5 执行以下步骤对起始标记时间 / 幻灯片进行设置：

- 在输入框中输入所需部分开始处的时间 / 幻灯片数，然后点击 。
- 拖动预览窗口下的滑块到所需部分开始处，然后点击 。

6 点击**保留所选内容**或**删除所选内容**选项。

7 点击 。剪切片段出现在 “制作”窗格中。

合并

您可以将多个片段合并到一个片段以方便您制作。使用单个片段的让您能够在幻灯影片中添加单个背景音乐文件或转场效果。

附注：视频片段和相册可能无法合并。

要合并多个片段，按如下操作：

1 点击“编辑”标题下的**视频片段**。

2 点击**合并**标签。

3 选择一个片段，然后点击  以将片段添加到合并列表。继续添加要合并的全部片段。

- 使用  按钮从合并列表中删除片段。
- 如需要，使用  和 按钮对片段重新排序。

4 点击  合并片段。

合并的片段作为一个片段显示在“制作”窗格中。

分割

您可以将长视频片段分割为两个片段以作进一步编辑。

要分割片段，按如下操作：

1 点击“编辑”标题下的**视频片段**。

2 点击**分割**标签。

3 通过执行以下操作，设置分割时间 / 幻灯片（您要分割片段中的帧或幻灯片所在位置）：

- 视频片段：拖动滑块到所需分割的时间。
- 唱片集：拖动滑块到所需分割的幻灯片。

4 点击  分割片段。

分割片段在“制作”窗格中显示为两个片段。

高级编辑

点击**高级编辑**打开讯连科技《威力导演》程序，该程序提供多种高级视频编辑选项。有关使用讯连科技《威力导演》程序的更多信息，请参阅该程序的帮助文件。

编辑幻灯影片

您可以在 “照片幻灯影片”窗口中对相册进行修改，该窗口在您导入 “内容”窗口的照片，或者如果您选择 “内容”窗口中 “编辑”标题下的**照片幻灯影片**后显现。要选择相册，点击 ⬅ 或 ➡。其预览幻灯片显示在相册预览窗口中，其包含的幻灯片显示在情节图板中。

创建新相册

要创建新相册，使用 “导入照片”功能。要了解详细信息，请参阅第 19 页 ‘导入照片’。

添加 “幻灯片”至 “相册”

如果已经创建了一个幻灯影片，您可以将新照片添加到 “照片幻灯影片”窗口中。

要将照片添加到现有幻灯影片的相册中，按以下步骤操作：

1 点击 “编辑”标题下的**照片幻灯影片**。

2 选择要修改的相册。

3 点击**添加幻灯片**。将打开 “添加照片至相册”对话框。

4 打开您要添加的照片。

查看相册属性

要查看相册属性，右击相册窗口中的预览幻灯片或 “制作”窗格中的缩略图，然后选择 **属性**。将打开一个对话框，显示相册属性。您可以在该对话框中修改相册的名称。

为相册添加背景音乐

您可以为相册添加音频文件，以提供背景音乐。

要将背景音乐添加到相册，按照以下步骤执行：

1 点击 “编辑”标题下的**照片幻灯影片**。

2 选择要修改的相册。

3 点击 。打开 “背景音乐”对话框。

4 点击  打开一个音轨。您可在此编辑音频文件或点击将之添加到已选的视频片段。如需要，可用以下选项：

- 选择淡入 / 淡出选项。
- 选择重复音轨直至视频片段结束。
- 使用剪辑工具栏上的滑块剪辑音频文件。
- 调节音量。

5 点击 。音轨出现在背景音乐框中。

- 要删除音轨，点击 。

设置持续时间

您可设置幻灯影片中全部幻灯片或相册的持续时间，或与伴奏的音频文件持续时间相匹配。

要设置幻灯片持续时间，点击**幻灯片**并输入持续时间。

要设置相册持续时间，点击**相册**并输入持续时间。

要与音频文件相匹配，点击**匹配音乐持续时间** 并输入持续时间。

添加转场效果

要在相册中的全部幻灯片之间设置转场效果，按如下操作：

1 从下拉菜单中选择一种转场效果。

2 输入转场效果的持续时间 （以秒为单位）。

- 点击  将相同的转场效果应用到所有相册中。

在光盘上备份幻灯影片照片

要在您刻录的光盘中备份幻灯影片照片，请勾选**在光盘上备份照片**选项，以将照片副本刻录到光盘中。这对于分辨率高于 DVD (720x480) 的照片特别有用。

组织情节

“内容”窗口的“制作”窗格中的缩略图顺序与影片制作中的视频片段顺序是一致的。您可重新安排、删除和预览每个剪辑以按合适的顺序组织您的作品。

删除片段

要从“制作”窗格中删除不需要的片段，按以下步骤操作：

- 右击该片段，然后从菜单中选择**删除**。
- 选择该片段，然后按下键盘上的**删除**。

播放片段

要在“制作”窗格中播放片段，按以下步骤操作：

- 双击该片段。
- 选择该片段，然后点击 。
- 右击该片段，然后从菜单中选择**播放**。

移动缩略图

要移动片段，按下列步骤之一操作：

- 右击该片段，然后选择**向前**（向情节的开始部分移动）或**退后**（向情节的结束部分移动）。片段按照您指定的方向移动一个位置。
- 将该片段拖放到另一个片段中。这样做会更改这两个片段的位置。

预览光盘内容

当您组织片段并定下内容后，建议在刻录到光盘之前预览整个作品。您还可以查看作品概述和光盘菜单。

预览作品

要预览整个作品，包括视频、幻灯影片和已经添加的任何设置，点击**预览**标签。“制作”窗格随即更改为 “预览”窗格。点击 开始预览。使用预览窗口下方的控制开始或停止预览。

查看片段

当您点击 “制作”窗格中的视频或相册时，第一帧显示于预览窗口中。

预览视频片段

要在预览窗口中预览视频片段，使用该窗口底部的播放控制器。

预览相册

要在预览窗口中预览相册，高亮该幻灯影片，然后使用该窗口底部的播放控制器。

查看片段属性

您可查看与片段相关的属性，包括片段的文件名、分辨率和播放时间 （和其它信息）。

要查看片段属性，右击该片段并选择**属性**。

查看 DVD 结构

要查看光盘的菜单结构，点击 “内容”窗口中的**光盘结构**栏。



将出现如下所示的 “光盘结构”窗格：



要查看标题，在 “光盘结构”窗格中点击该标题。要关闭 “光盘结构”窗格，再次点击此栏。




查看作品概述

您可实时查看系统和作品信息，点击 《DVD 威力制片》界面中的 。此按钮在多数 《DVD 威力制片》窗口中均可用。



《DVD 威力制片》在此按钮旁提供了您作品的文件大小和持续时间的概要。



自定义光盘菜单页

菜单可让您在最终光盘中导航。自定义菜单窗口为您提供了查看菜单页的全面创新控制功能。您可修改菜单按钮的外观，以及全部布局。

要打开 “自定义菜单”窗口，点击 “内容”窗口中 “编辑”标题下的**菜单**。

选择一种菜单页模板

菜单页模板将背景图像、按钮和帧的设置整合起来。

要为菜单页指定背景模板，按以下步骤操作：

1 点击 **模板**。

- 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。

2 选择要使用的选项。

- 要将该图像应用到所有菜单页，点击 。

3 点击  以关闭自定义窗口。

添加您自己的图像作为背景图像

要添加您自己的图像作为背景图像，按以下步骤操作：

1 点击**模板**。

2 点击  并打开一个图像。您选择的图像被添加到下拉菜单中用户定义的目录中。

- 要从用户定义的目录中删除图像，选择该图像后点击 。

3 点击  以关闭自定义窗口。

指定菜单页按钮的数量

要指定菜单页中按钮的数量，按以下步骤操作：

1 点击**页面按钮**。

- 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。

2 选择要使用的选项。

3 点击  以关闭自定义窗口。

选择按钮帧样式

要选择按钮帧样式，按以下步骤操作：

1 点击**帧**。

- 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。

2 选择要使用的选项。

3 点击  以关闭自定义窗口。

选择一种按钮布局

要选择按钮布局，按以下步骤操作：

1 点击**按钮布局**。

- 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。

2 选择要使用的选项。

3 点击  以关闭自定义窗口。

选择一种按钮样式

要选择按钮样式，按以下步骤操作：

1 点击**按钮样式**。

- 要限定显示内容以更方便地选择，您可以从下拉菜单中选择一个类型，或选择**全选**以显示所有选项。

2 选择要使用的选项。

3 点击  以关闭自定义窗口。

下载模板

要从讯连科技科技的网站上下载模板，按以下步骤操作：

1 点击**更多模板**。 Web 浏览器窗口将打开讯连科技的网上商店。

2 下载您要使用的模板。

附注：您必须连接到互联网方可使用此项功能。

将模板另存为收藏夹文件

如果更改 “自定义菜单”窗口中的设置，您可将这些设置另存为收藏夹 (.fl) 文件以备日后使用。

要将模板另存为收藏夹 （.fl）文件，点击 。在打开的对话框中，保存该收藏平文件。

将收藏夹文件另存为模板

在将模板另存为收藏夹文件后，您可以将其作为一个模板打开以供运用。

要作为模板打开收藏夹文件，点击 。在打开的对话框中，打开收藏夹（.fl）文件。

修改菜单文本

要对出现在菜单页上的文字进行修改，双击该文字后，然后输入新的文本。

要更改出现在菜单页上文本的字体属性，点击该文字，然后点击 。在打开的对话框中，更改字体属性，然后点击**确定**。名牌马屁

设置背景音乐

为背景音乐添加到菜单的步骤与将背景音乐添加至相册的步骤相同。请参阅第 28 页 ‘为相册添加背景音乐’了解操作步骤。

设置开场影片视频片段

指定为开场影片的片段是一个当您将光盘插入电脑后，在菜单页出现之前立即播放的初始片断。在开场影片中没有导航按钮可用，观众无法快速前进通过此片段。在专业制作过程中，开场影片典型地包括版权或警告信息。但是，您可使用个人介绍或插入的其它视频片段。

要设置一个片段为开场影片，点击  并打开您所需的文件。点击  以删除设置为开场影片的文件。点击  预览开场影片。

设置章节

章节让您在一张光盘中轻松导航。如果在光盘中设置章节，观众可从菜单页跳至这些章节的开始部分以跳过之前的内容。但是，您也可以选择不包括章节。如果不设置章节，当光盘插入播放器后，影片将自动开始播放。

自动设置章节

要自动设置章节，按以下步骤操作：

1 点击 “内容”窗口中 “编辑”标题下的**章节**。

2 在光盘中设置章节。

- 如果您要指定光盘中的章节数，选择**平均设置章节** 选项，然后在输入框中输入数字。

- 如果要 《DVD 威力制片》为您设置章节，选择**通过场景探测设置章节** 选项。您可通过增加或减少场景探测灵敏度来控制章节的相对数。 (灵敏度越高，将设置更多章节。)

3 点击 开始设置章节。每个章节以缩略图模式显示在情节图板中。

4 点击 。

手动设置章节

要手动设置章节，按以下步骤操作：

1 点击 “内容”窗口中 “编辑”标题下的**章节**。

2 使用播放控制器在视频片段中找到您要添加章节的点位，然后点击 以在这些点上设置章节。

3 点击 。


删除章节

要删除章节，选择该章节，然后点击 。您可以点击 以按照被删除的顺序恢复被删除的章节。

要将章节中视频的一个静止帧设置为情节图板中表示该章节的缩略图，在预览窗口浏览到该帧，然后点击 。

添加播放列表

将播放列表添加到 DVD 能够以让您在播放 DVD 时指定显示哪个区域中的内容。您可包含显示原始内容的不同变化的数个播放列表，以提供影片的不同版本。



附注：播放列表仅在创建 DVD-VR 光盘时可用。

要创建播放列表，请按如下操作：

1 点击 “内容”窗口中 “编辑”标题下的**播放列表**。

2 点击 创建新播放列表。在播放窗口中显示预览。

- 您可点击 删除播放列表。
- 您可使用播放控制器和起始标记和结束标记功能，在预览窗口中预览和选择视频部分。点击 添加您为播放列表选择的视频部分。
- 点击 选择所有片段。
- 点击 取消选择所有片段。

3 点击 将所选的片段添加到播放列表中。

4 点击 。

选择播放列表

当创建一个新播放列表时，预览显示在播放列表预览窗口中。但是，您可能有不可见的其它播放列表。

要选择不同的播放列表，点击 或 。其预览幻灯片显示在播放列表预览窗口中，其包含的片段显示在 “制作”窗格中。

最终输出

在您获取媒体、组合情节、编辑片段、添加音频和其它效果、并自定义光盘布局和外观后，就可以完成作品的制作了。

讯连科技 《DVD 威力制片》提供数种方法刻录光盘，这些方法适用于不同的环境。您可以将作品刻录到光盘作为影片制作程序的最后一步，也可以将作品保存为光盘影像文件供以后刻录，或者创建一个 DVD 文件夹以在硬盘中管理您的媒体文件。依据刻录机和光盘类型的不同，可能同时提供一个或多个选项。

设置您的刻录配置

首次刻录到光盘之前，在 “最终输出”窗口中设置刻录配置。设置配置后，《DVD 威力制片》在每次刻录时使用同样的配置直至您更改设置。

要设置您的刻录配置，按如下操作：

1 点击 。

2 选择刻录驱动器。

3 选择刻录速度。

- **包括缓存欠载保护** 选项确保在硬盘繁忙或系统资源下降时驱动器写入不出错。

4 点击  以设置配置并回到 “最终输出”窗口。

附注：您可点击  在刻录光盘前擦除光盘上的内容。请参阅第 68 页 ‘擦除光盘’了解操作步骤。

将作品刻录到光盘

将作品刻录到光盘是影片制作程序中的最后一个步骤。一旦刻录完毕，您就能够在光盘播放器中播放，并与家人和朋友分享。



要将作品刻录到光盘，按如下操作：

1 点击 “最终输出”窗口中的**刻录到光盘**选项。

2 指定刻录选项：

- 输入您要刻录的光盘份数。
- 要对光盘设置卷标，输入所需的标签。

3 点击  。此项任务立即开始。《DVD 威力制片》显示实时进程。

附注：刻录过程可能至少持续几分钟，视您的视频长度和质量以及电脑的处理器能力而有所不同。当 《DVD 威力制片》制作您的作品时，请稍候！

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



点击**播放光盘**在讯连科技的 《PowerDVD》软件播放器中播放影片。

点击**进入主窗口**以返回到 《DVD 威力制片》的主窗口。

点击**退出** 《DVD **威力制片**》以关闭此程序。

将作品另存为光盘影像文件

您可以将作品以光盘影像文件另存到硬盘中，供以后刻录。此选项在您的电脑目前还未安装刻录驱动器的情况特别有用。



要将作品另存为光盘映像文件，按如下操作：

1 勾选**另存为光盘映像文件**选项。

2 点击 ，然后选择您要保存光盘映像文件的目录并输入文件名。

3 点击 。此项任务立即开始。《DVD 威力制片》显示实时进程。

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



点击**进入主窗口**以返回到 《DVD 威力制片》的主窗口。

点击**退出** 《DVD **威力制片**》以关闭此程序。

创建 DVD 文件夹

创建 DVD 文件夹可以存放所有硬盘中组成影片的文件，并为刻录做好准备。



要创建 DVD 文件夹，按如下操作：

1 勾选**创建 DVD 文件夹**选项。

2 点击 ，然后选择您要保存 DVD 文件夹的目录。

附注：创建 DVD 文件夹将覆盖目录中已有的数据。

---

3 点击 。此项任务立即开始。《DVD 威力制片》显示实时进程。

任务完成后，将出现一个窗口，显示祝贺信息并提供数个选项以继续操作。



点击**进入主窗口**以返回到 《DVD 威力制片》的主窗口。

点击**退出** 《DVD **威力制片**》以关闭此程序。

刻录后编辑光盘

如果您拍摄了能使您的作品更加完美的附加视频该怎么办？您必须消除您整张光盘或重新刻录一张吗？不需要 ...

将作品刻录到可重写光盘 (即：-RW/VR 或 +RW/VR 格式) 后，您可返回并在以后编辑内容。

要在刻录后编辑光盘，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 单击**编辑光盘**。




3 插入目标光盘。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

4 选择刻录速度，然后点击 。

5 在《DVD 威力制片》程序中进行所需的修改，然后点击 。



6 点击 。请参阅第 41 页 ‘最终输出’。

第 3 章

RIGHT-TO-DISC

您可以将 DV 摄像机、电视、 webcam 或录放机中的视频内容直接刻录到 DVD 光盘中而无需先将其写入到硬盘，从而省去了中间步骤。这样在将视频储存到光盘时能为您节省很多时间。

最简单的办法就是将视频内容直接刻录到 DVD，然后立即在 DVD 播放器中播放或保存内容以供今后的项目使用。您还可在刻录后选择编辑视频内容并自定义您的 DVD。

本章节包括以下部分：

- 第 52 页 ‘从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD’
- 第 55 页 ‘将电视中的视频刻录到 DVD’
- 第 58 页 ‘将 PC 相机中的视频刻录到 DVD’
- 第 61 页 ‘将录放机中的视频刻录到 DVD’

从 DV 摄像机中的视频刻录到 DVD

DV 摄像机非常受摄影爱好者的欢迎，因为这种设备所录制的数字格式不需要经过转换即可在电脑上使用，而且还提供了多种高级录制选项。

附注：您必须拥有 DVD 刻录机以使用此功能。

要从摄像机将视频刻录到 DVD，按如下操作：


1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击 Right-to-Disc。



3 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4 在 **最快速度** 下拉列表中选择录制速度，然后点击 [→]。



5 从 **录制自** 下拉列表中选择 DV。

附注：确认 DV 摄像机已设置到录放机模式。

---

6 在 DV **磁带长度** 下拉列表的下方选择 DV 磁带的持续时间。

7 通过选择您要播放光盘所在的区域来选择 TV 制式 (NTSC 或 PAL)。您也可同时设置其它选项。

- 要刻录指定长度的视频，输入起始标记和结束标记时间。此步骤与剪切片段类似。要了解详细信息，请参阅第 26 页 ‘AB 剪切’。
- 要对光盘设置卷标，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入希望的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击 “设置”标签以显示光盘和视频设置。



8 点击 REC 开始刻录。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录到 DVD 的视频。

将电视中的视频刻录到 DVD

您可能希望将最喜爱的电视节目片段储存到影片作品中以供使用，或者只是为了不同的用途刻录其它片段。


要从电视将视频刻录到 DVD，按如下操作：

附注：您必须拥有 DVD 刻录机以使用此功能。

---


1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击 Right-to-Disc。



3 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4 在 **最快速度** 下拉列表中选择录制速度，然后点击 [→]。



5 从 **录制自** 下拉列表中选择 **调谐器**。

6 选择要录制的频道。

7 通过选择您要播放光盘所在的区域来选择电视格式 (NTSC 或 PAL)。您也可同时设置其它选项。

- 要刻录特定长度的视频，点击 **自动录制持续时间** 选项，然后在输入框中输入时间。
- 要对光盘设置 **光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入希望的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。

- 点击 “设置”标签以显示光盘和视频设置。



- 点击  以打开含有 “电视”设置的窗口。



- 在 **视频设备** 下拉列表中选择您的电视。
- 在 **音频设备** 下拉列表中选择您的音频设备。
- 在 **音频输入** 下拉列表中选择您的音频源。
- **视频源**：如果您的电视有天线，选择 **无线电视**，如果您拥有有线电视 （CATV），则选择 **有线电视**。
- 选择要录制的频道。

8 点击 

开始刻录。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录到 DVD 的视频。

将 PC 相机中的视频刻录到 DVD


PC 相机 （也称为 webcam）是价格实惠、可轻松捕捉视频的视频设备。

附注：您必须拥有 DVD 刻录机以使用此功能。

要从 PC 相机将视频刻录到 DVD，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击 Right-to-Disc。



3 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。

4 在 **最快速度** 下拉列表中选择录制速度，然后点击 [→]。



5 从 **录制自** 下拉列表中选择 PC **相机**。

6 通过选择您要播放光盘的所在国家设置电视格式 (NTSC 或 PAL)，然后选择视频质量。您同时也可设置其它选项：

- 要刻录特定长度的视频，点击 **自动录制持续时间** 选项，然后在输入框中输入时间。
- 要对光盘设置 **光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入希望的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。
- 点击 “设置” 标签以显示光盘和视频设置。



- 点击 以打开含有 PC 相机设置的窗口。



- 在 **视频设备** 下拉列表中选择您的 PC 相机。
- 在 **音频设备** 下拉列表中选择音频设备。
- 在 **音频输入** 下拉列表中选择音频源。

7 点击 REC 开始刻录。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录到 DVD 的视频。

将录放机中的视频刻录到 DVD


如果您有视频存储在 VHS 磁带中，可将该视频内容直接从录放机刻录到 DVD。您可能希望在以后编辑 DVD 以创建影片作品或只是要更方便地找到存储在光盘中的视频。

附注：您必须拥有 DVD 刻录机以使用此功能。

要从录放机将视频刻录到 DVD，按如下操作：


1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击 Right-to-Disc。



3 插入您的目标光盘并确认驱动器选择正确。


4 在 **最快速度** 下拉列表中选择录制速度，然后点击 →。



5 从 **录制自** 下拉列表中选择**模拟视频**。

6 通过选择您要播放光盘的所在国家设置电视格式 (NTSC 或 PAL)，然后选择视频质量。您可能还要在此时设置其它选项：

- 要刻录特定长度的视频，点击 **自动录制持续时间** 选项，然后在输入框中输入时间。
- 要对光盘设置 **光盘卷标**，输入所需的标签。当光盘在电脑中播放时出现此名称。
- 要为光盘设置**光盘名称**，请输入希望的名称。当光盘在光盘播放器中播放时出现此名称。
- 点击 “设置” 标签以显示光盘和视频设置。



- 点击 以打开含有录放机设置的窗口。



- 在 **视频设备** 下拉列表中选择您的录放机。
- 在 **音频设备** 下拉列表中选择您的音频设备。
- 在 **音频输入** 下拉列表中选择您的音频源。
- 要指定录放机使用的类型，可在 **视频源** 选项下选择 AV **端子**或 S **端子**。

7 点击 REC 开始刻录。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

附注：刻录过程可能持续几分钟，视您的视频长度和电脑的处理器能力而有所不同。

您可使用预览窗口的控制器来预览刻录到 DVD 的视频。

第 4 章


光盘实用程序

除了制作、编辑和光盘刻录功能外，讯连科技《DVD 威力制片》还提供其它一些管理光盘、光盘映像文件和 DVD 文件夹的实用程序。

本章节包括以下部分：

- 第 66 页 ‘《DVD 威力制片》光盘实用程序’
- 第 68 页 ‘擦除光盘’
- 第 69 页 ‘复制光盘’
- 第 71 页 ‘光盘碎片整理’
- 第 72 页 ‘使光盘 DVD 播放器兼容’
- 第 74 页 ‘从光盘影像文件刻录光盘’
- 第 75 页 ‘保存光盘映像文件’
- 第 76 页 ‘从 DVD 文件夹刻录光盘’
- 第 77 页 ‘导出到文件’
- 第 79 页 ‘结束 / 未结束光盘’

《DVD 威力制片》光盘实用程序



《DVD 威力制片》含有一些管理光盘内容和格式、光盘映像文件和 DVD 文件夹的实用程序。使用这些实用程序来准备刻录的光盘，并组织媒体文件以供今后编辑或刻录到光盘。

要打开 《DVD 威力制片》光盘实用程序，按如下操作：

1 打开 《DVD 威力制片》并点击**光盘实用程序**。将打开 “光盘实用程序” 窗口：



2 选择要使用的实用程序：

- **擦除光盘**：点击此图标以擦除光盘中的所有内容。如需详细信息，请参阅第 68 页 “擦除光盘”。
- **复制光盘**：点击此图标复制光盘。如需详细信息，请参阅第 69 页 “复制光盘”。
- **光盘碎片整理**：点击此图标将光盘的内容移动到一个位置以增加光盘中的可用空间。如需详细信息，请参阅第 71 页 “光盘碎片整理”。
- **使兼容**：点击此图标将 DVD-VR 光盘转成 DVD 视频格式，该格式能够在大多数 DVD 播放器中播放。如需详细信息，请参阅第 72 页 “使光盘 DVD 播放器兼容”。
- **从映像文件刻录光盘**：点击此图标从光盘映像文件刻录光盘。如需详细信息，请参阅第 74 页 “从光盘影像文件刻录光盘”。
- **保存光盘映像文件**：点击此图标保存光盘映像文件以供今后刻录。如需详细信息，请参阅第 75 页 “保存光盘映像文件”。
- **从 DVD 文件夹刻录光盘**：点击此图标将文件夹中的内容刻录到光盘。如需详细信息，请参阅 第 76 页 “从 DVD 文件夹刻录光盘”。
- **导出到文件**：点击此图标将光盘中的 DVD-VR 文件作为 MPEG 文件导出到硬盘中。如需详细信息，请参阅第 77 页 “导出到文件”。
- **结束 / 未结束**：点击此图标以结束或不结束光盘。如需详细信息，请参阅第 79 页 “结束 / 未结束光盘”。

擦除光盘




如果您正在使用一张可重写光盘，您可以将先前录制的内容擦除。这让您重复使用同一张光盘而无需购买新光盘。大多数制造商建议目前的 -RW/+RW 可重写光盘最多可重复写入约 1,000 次。 DVD-RAM 光盘可以写入 100,000 次。

要擦除光盘内容，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**擦除光盘**。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

5 选择擦除方式。

- **快速**选项擦除光盘中包含的索引。
- **全部**选项擦除光盘中包含的全部内容。

6 点击 开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

复制光盘



讯连科技 《DVD 威力制片》允许您为任何格式的光盘制作完全一样的拷贝。然而，您必须以同样的格式复制光盘。（例如，您不能将 CD 复制到 DVD 光盘。）

要复制光盘，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**复制光盘**。



4 将源光盘插入驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

5 将目标光盘插入刻录驱动器。

附注：如果您使用相同的驱动器复制光盘，必须首先设置光盘映像文件目录，这样《DVD 威力制片》可在复制功能时将光盘内容复制到您的硬盘。

---

6 选择您需要的刻录选项：

- 选择刻录速度。
- 输入您要刻录的光盘份数。
- 保持**启用缓存欠载保护**选项被勾选状态以避免复制时出错。
- **光盘一次刻录**选项可以直接刻录到光盘而无需首次刻录到硬盘的中间步骤。如果您有两个光盘驱动器，请使用此选项。
- 使用光驱执行复制功能时点击**创建光盘映像文件**。

7 点击  开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

光盘碎片整理



光盘碎片整理是将光盘中的全部内容移动到一个区域，以使光盘中全部可用空间可用于刻录视频。如果未用的空间散布在光盘上，视频刻录软件无法使用，造成光盘的可录制容量的下降。光盘碎片整理实用程序让您恢复这些失去的空间。

附注：光盘碎片整理实用程序仅适用于 DVD。您不可对空白光盘进行碎片整理。

要进行光盘碎片整理，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**光盘碎片整理**。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

5 点击 开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

使光盘 DVD 播放器兼容




《DVD 威力制片》能够将 DVD-VR 光盘转成 DVD 视频格式，该格式能够在大多数 DVD 播放器中播放。您必须拥有 DVD 刻录机以使用此实用程序。

要使 DVD-VR 光盘兼容 DVD 视频，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击 **使兼容**。



4 将源光盘插入驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

附注：源光盘必须为 DVD-VR 格式的光盘。

---

5 将目标光盘插入刻录驱动器。

附注：目标光盘可以是 DVD-R/RW 或 DVD+R/RW 格式的光盘。

6 选择您需要的刻录选项：

- 选择刻录速度。
- 输入您要刻录的光盘份数。
- 保持**启用缓存欠载保护**选项被勾选状态以避免复制时出错。
- 如果在转换光盘格式时遇到这种情况，**保留 DVD 文件夹** 选项在光盘中保留了 DVD 文件夹。

7 点击 开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

从光盘影像文件刻录光盘




光盘映像文件是将您影片的全部内容和设置的集合以 .RDF 格式压缩并存储到光盘，以便日后使用。光盘映像文件以要刻录到光盘的文件结构保存。

要刻录光盘映像文件，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**从映像文件刻录光盘**。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击  刷新驱动器显示。
- 点击  打开光盘驱动器舱门。

5 点击 ，然后打开光盘影像文件。

6 点击  开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

保存光盘映像文件




如果您之前已经将光盘映象文件刻录到光盘，就可将该映像文件保存到硬盘。该项功能在将光盘内容备份到硬盘以备日后刻录时很有用 （例如：如果您的电脑未安装刻录驱动器的情况下）。

要保存光盘映像文件，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**保存光盘映像文件**。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

5 点击 ，然后选择您要保存光盘映像文件的目录并输入文件名。

6 点击 开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

从 DVD 文件夹刻录光盘




如果您已创建了一个包含您作品的全部媒体的 DVD 文件夹，可以将该文件夹刻录到光盘存储。（将 DVD 文件夹刻录到光盘类似于刻录光盘映像文件，但无需压缩，因而没有兼容性问题。）

要从 DVD 文件夹刻录光盘，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**从 DVD 文件夹刻录光盘**。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击 刷新驱动器显示。
- 点击 打开光盘驱动器舱门。

5 点击，然后选择您要从中刻录的文件夹。

6 点击 开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

导出到文件




运用 导出到文件功能，您可以将存储在光盘中的 DVD-VR 文件以 MPEG 格式导出到硬盘，然后在您的影片作品中使用。

如需将 DVD-VR 文件导出到硬盘，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**导出到文件**。 “导出到文件”窗口打开。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 如需要，从下拉菜单中选择一个播放列表。
- 点击  打开光盘驱动器舱门。

5 在 “场景”窗格中选择一个片段。

- 您可使用预览窗口中的播放控制器以确保您导出的视频内容是您所需的内容。

6 点击，然后选择一个保存文件的目录。

7 点击。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

结束 / 未结束光盘




如果希望在播放器上查看 DVD-RW 光盘，您必须先结束光盘。（未结束的光盘无法在播放器上查看。）当结束光盘后，就不可再向其添加任何数据，即使光盘有足够的空间也不行。但是，您可不结束光盘以再作进一步的编辑功能 （例如追加影片、添加章节等）。

要结束或不结束光盘，按如下操作：

1 启动讯连科技 《DVD 威力制片》。

2 点击**光盘实用程序**。

3 点击**结束 / 未结束**。将打开结束或未结束窗口 （取决于光盘状态）。



4 插入光盘然后选择驱动器。

- 点击  刷新驱动器显示。
- 点击  打开光盘驱动器舱门。

5 点击  开始。《DVD 威力制片》显示任务的实时进程。

参考

本章节包含的参考信息有助于回答您可能遇到的有关数字影片制作过程或使用讯连科技的 《DVD 威力制片》中出现的问题。

本章节包括以下部分：

- 第 82 页 ‘技术支持’
- 第 84 页 ‘常见问题解答’
- 第 89 页 ‘光盘类型和格式’
- 第 93 页 ‘视频格式和质量’
- 第 95 页 ‘术语表’

技术支持

在咨询讯连科技的技术支持部门之前，请先查阅本用户指南或 “联机帮助” 以获得更多信息。您还可以联系购买本产品的分销商或经销商以获得帮助。如果上述方式都无法解决问题，可通过以下方式取得技术支持。

由讯连科技的网站取得支持

我们的技术支持网站提供全天 24 小时免费的服务和技术支持：

support.gocyberlink.com

您还能够在以下网站上找到附加信息：

www.gocyberlink.com （英文）

www.cli.co.jp （日文）

除常见问题外，在讯连科技的网站中，还可以找到疑难排除技巧或者最新产品信息等各种相关信息。

传真技术支持

如需获得传真技术支持，请传真至：

(886) 2-8667-1300

附注：为了保障合法用户的权益，讯连科技只能针对有**合法授权码** （CD-Key）的用户提供技术支持服务。因此，无论是使用电子邮件或传真给讯连科技时，请记得附上您的合法授权码 （CD-Key）。您可以在光盘外盒上找到合法授权码 （CD-Key）的标签。

电话技术支持

讯连科技欢迎使用者直接使用技术支持电话热线：

- (886) 2-8667-1298

电话热线的开放时间为：

- 周一到周五
- 上午 9 点到下午 5 点。台湾当地时间 (GMT +8:00)，不包括节假日。

在拨打电话前，请先激活电脑，并且准备好以下几种信息：

- **注册的合法授权码** （CD-Key）
- 产品版本号码
- Windows 版本
- 计算机的硬件配置 （影像捕捉卡、声卡、 VGA 卡）及其规格
- 发生问题的时间以及如何发生的状况描述
- 显示的警告信息 （如果有的话）

附注：讯连科技仅对注册的用户提供技术支持，因此，打电话时，请确保准备好**合法授权码** （CD-Key）。

常见问题解答

以下列出有关讯连科技 《DVD 威力制片》最常见的问题解答。要了解更多信息，请参阅第 82 页 ‘技术支持’。

1. 什么是 《DVD 威力制片》？

《DVD 威力制片》是一个用户可以制作 DVD/VCD/SVCD 格式影片和照片幻灯影片的软件程序。《DVD 威力制片》具备编辑视频和自定义菜单的功能，让用户在家庭影片中完成最后的润色。

2. 《DVD 威力制片》 3 中有哪些新功能？

制作功能：

- EP 视频质量：创建 20 分钟影片光盘
- 智能显示技术：自动调整到刻录最高质量的影片
- AB 剪切：保留 / 删除所选部分选项
- 由 DVD-Forum 认证的电脑制作标志
- 由 DVD-Forum 认证的电脑录制标志
- 由 DVD-RAM RPG 认证的 DVD-RAM 兼容产品

高级视频编辑功能：

- 制作窗格 / 情节图板编辑
- 音频重叠 （声音和音乐）
- 音频剪辑
- 视频 / 照片转场
- 带效果的文本

视频录制功能：

- DVD-VR 光盘保护
- DVD-VR 影片保护
- DVD-VR 影片导出到文件
- DVD-VR 播放列表导出到文件
- CPRM 探测

菜单：

- 视频缩略图
- 可自定义的视频持续时间
- Alpha 菜单帧
- Alpha 缩略图
- 旋转缩略图
- 拖放式菜单制作

刻录功能：

- 支持 DVD-9 （双层）

用户界面的改进：

- 基于菜单的制作
- 大预览窗口
- 可升级的帧步进
- 动态菜单预览
- 可切换的 DSC 缩略图大小
- CPRM 探测

3. 如何了解我的 DVD 播放器是否可以播放我用 《DVD 威力制片》制作的 DVD 呢？

《DVD 威力制片》创建的影片 / 光盘已通过 DVD-Forum 批准的 A 级认证试验室的全面测试。这意味着我们已被世界级的试验室验证和测试从而保证了其兼容性。贴有 DVD 视频兼容标志的 DVD 视频播放器应能顺利播放任何影片光盘。

4. 我如何了解我的硬盘是否支持讯连科技的 《DVD 威力制片》呢？

在自述文件中查找硬件支持表。在讯连科技的网站上可以找到最新版本。只需点击产品 > 讯连科技 《DVD 威力制片》，然后点击左栏内 “支持的设备”下的设备类型。有以下类型设备的信息：

- 捕捉卡
- DV 摄像机
- CD 刻录机
- DVD 刻录机

5. 《DVD 威力制片》可导入哪些文件格式？

- **视频**：.mpg、 .mpeg、 .avi、 .dat、 .wmv、 .asf、 .vob、 .dvr-ms
- **音频**：.mp3、 .wav、 .wma
- **照片**：.bmp、 .jpg、 .jpeg、 .gif、 .tif、 .tiff、 .psd

6. 《DVD 威力制片》可制作哪些影片光盘格式？

- DivX
- DVD
- DVD-VR
- DVD+VR
- SVCD
- VCD

7. 什么是可编辑 DVD?

可编辑 DVD 是一种 DVD-RW 格式或可写入 DVD+RW 格式的 DVD，在刻录过程后可进行编辑。一旦光盘被刻录，您可进一步追加视频、更改背景和设置章节而无需重写整张光盘。编辑后，光盘可在标准的 DVD 播放器中播放。

8. 讯连科技 《DVD 威力制片》和讯连 《威力导演专业版》之间的区别是什么？

讯连科技 《DVD 威力制片》主要针对那些希望将存储在电脑或 DV 摄像机和数码相机上的家庭视频内容转换为影片形式记录到 DVD 或 CD 上与亲朋好友分享的用户。无需花费大量时间学习如何操作影片制作软件。您只需三个简单步骤就可制作影片了。

换言之，讯连科技 《威力导演专业版》主要针对那些对制作实际长度视频具有极强的想象力，并且希望通过剪接室的工作来增加精彩特效的用户。《威力导演专业版》还可以将视频以流行的视频格式导出到硬盘并刻录在光盘上。

9. 《DVD 威力制片》支持何种语言？

《DVD 威力制片》共支持以下 种语言：

- 简体中文
- 繁体中文
- 英文
- 法文
- 德文
- 意大利文
- 日文
- 韩文
- 西班牙文

10. 目前商业 DVD 通常含有 3 小时的视频。我如何使用 《DVD 威力制片》来制作一样长度的 DVD 光盘？

请改变在 “选择光盘类型”窗口中的视频质量设置。当您选择一种视频质量，该质量设置的详细属性即显示在 《DVD 威力制片》界面的底部。如需详细信息，请参阅第 93 页 ‘视频格式’。

11. MPEG 的编码速度很慢吗？ 《DVD 威力制片》如何提高制作的速度？

《DVD 威力制片》融入一种由讯连科技开发的被称为 SVRT ñ 智能高速不失真影片输出技术。通过使用 SVRT 技术，《DVD 威力制片》只对视频顺序的被修改部分进行渲染，而不渲染未触及的部分。这大大加快了制作时间。 SVRT 是渲染 MPEG 并保持原视频质量最智能化的方法。

12. 什么是场景探测功能？如何使用？

《DVD 威力制片》运用场景探测来创建基于原视频文件的章节。要设置相对较多的场景，增加灵敏度设置。要设置相对较少的场景，降低灵敏度设置。如需详细信息，请参阅第 37 页 ‘设置章节’。

光盘类型和格式

本部分描述您可在讯连科技 《DVD 威力制片》中使用的不同光盘类型和光盘格式。

光盘类型

大体上，光盘分为 CD (是一种较早的、被更广泛支持的技术) 和 DVD (可保存多倍容量的数据，但需要不同的驱动器) 两种。下面简单描述讯连科技《DVD 威力制片》支持的不同光盘类型。

多区段光盘

多区段光盘可让您在最初的刻录区段之后添加更多数据。无论您何时刻录 CD-R、 CD-RW、 DVD-R 或 DVD+R 光盘，《DVD 威力制片》都会创建多区段光盘，并选择不关闭或结束光盘。因此，您就可继续向多区段光盘添加内容直至光盘已满或关闭，界时则无法添加更多数据。

CD 类型

CD 可容纳 74/80 分钟高质量视频或 650/700 MB 数据。

CD-R	CD-R 是一种一次写入的 CD 格式。 CD-RW 刻录机和多数新型 DVD 刻录机可写入 CD-R，多数 DVD 播放器也可读取此格式。
CD-RW	CD-RW 是可擦写的 CD 格式。CD-RW 刻录机和多数新型 DVD 刻录机可写入 CD-RW，而多数 DVD 播放器也可读取此格式。

DVD 类型

DVD 是一种高容量光盘，它可容纳 4.7 -17 GB 的数据，或约 2 - 8 小时的视频 （视 DVD 的类型和视频质量的设置而定）。使用 “高质量”设置，可以录制 1-2 小时的视频。

DVD 可在 DVD 播放器和配备 DVD 驱动器的电脑中播放。要了解更多有关 DVD-R/RW 格式的详细信息，请参阅 www.dvdrhelp.com/dvd 或其它网站资源。要了解更多有关 DVD+R/RW 格式的详细信息，请参阅 www.dvdrw.com 或其它网站资源。

DVD-R	DVD-R，一种一次写入的 DVD 格式，是 DVD+R 的竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-R 和 DVD+R 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD-RW	DVD-RW，一种可擦写 DVD 格式，是 DVD+RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-RW 和 DVD+RW 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD+R	DVD+R，一种一次写入的 DVD 格式，是 DVD-R 的竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-R 和 DVD+R 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD+RW	DVD-RW，一种可擦写 DVD 格式，是 DVD+RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-RW 和 DVD+RW 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。
DVD-RAM	DVD-RAM 是一种可擦写的 DVD 格式，可擦除次数约为 100,000 次。虽然 DVD-RAM 具有技术优势，但它与许多 DVD 刻录机和播放器不兼容。

光盘格式

以下是讯连科技 《DVD 威力制片》支持的刻录光盘格式说明：

DivX	DivX 是基于 MPEG-4 技术的视频文件格式。 DivX 创建一种非常小的视频，它能够附在电子邮件中，在媒体播放器中播放、在电视中观看，或写入 VHS 磁带。DivX 编解码器可以从 DivX 网站 www.divx.com/divx/ 中免费下载。
DVD 视频	DVD 视频是最广为支持的 DVD 电影格式，几乎可以在所有的 DVD 播放器上播放。
DVD-VR	一种可用于 DVD-RW 或 DVD-RAM 光盘的视频格式。 DVD-VR 光盘可在带 RW 兼容标志的 DVD 播放器中播放。
DVD+VR	一种可用于 DVD+R/RW、 DVD-R/RW 光盘的视频格式。 DVD+VR 光盘可在 DVD 视频播放器中播放。
SVCD	SVCD (超级视频压缩光盘) 是一种使用 MPEG 压缩技术的 CD 视频格式。 SVCD 提供高于 VCD 的视频质量。它可容纳 35 分钟视频，并含有类似于 DVD 的菜单和章节以及带背景音乐的幻灯影片。 SVCD 可在装有 DVD 播放软件的电脑和一些专门的 DVD 播放器中播放。
VCD	VCD (视频压缩光盘) 是一种使用 MPEG 压缩技术的 CD 视频格式。VCD 包含与 VHS 质量接近的音频和视频，并含有类似于 DVD 的菜单和章节。 VCD 可以在安装有 VCD/MPEG 播放软件的电脑上和大多数专门的 DVD 播放器上播放。

光盘类型 / 格式兼容性

由于某些商业 CD 播放器无法播放 CD-RW 光盘，我们建议您使用 CD-R/CD+R 光盘来刻录音乐 CD。

我们建议您使用 DVD-RW 或 DVD-RAM 光盘并来刻录 DVD-VR 格式的视频。 DVD-VR 光盘可在带 RW 兼容标志的 DVD 播放器中播放。

我们建议您使用 DVD+R/RW 或 DVD-R/RW 光盘来刻录 DVD+VR 格式的视频。 DVD+VR 光盘可在 DVD 视频播放器中播放。

视频格式和质量

在将视频刻录到光盘时，您不仅应该考虑要使用的质量，而且必须考虑您要观看所刻影片光盘的所在国家或地区的电视格式。以下部分提供有关这此主题的信息，让您刻录能够播放的视频光盘。

视频格式

这两种视频格式 （NTSC 和 PAL）已经被全世界的电视广播公司采用为标准。这两种格式的主要不同之处在于它们每秒提供帧数的差异：NTSC 为 30 ； PAL 为 25。这种差异意味着以 NTSC 格式录制的影片不能在 PAL 播放器中播放，反之亦然。

幸运的是，您的光盘是使用 PAL 还是 NTSC 电视格式这个问题可以通过回答以下一个简单的问题而获得答案：

- **您要在哪个国家或地区播放此光盘?**

由于所有国家都使用 NTSC 或 PAL 格式，了解播放此光盘所在位置即为您解决了这一难题。通过在 《DVD 威力制片》中选择所需的国家或地区，电视格式即自动设置完成。

附注：一般而言，美国、日本、加拿大和墨西哥使用 NTSC 格式，而德国、英国、南美、澳大利亚以及大多数的西欧和亚洲国家使用 PAL 格式。

视频质量

讯连科技 《DVD 威力制片》中提供的不同的视频质量设置 （HQ、SP、LP 和 EP）导致最终图片质量的或高或低以及影片文件或大或小。更佳质量的视频对电脑配置的要求更高而且刻录到光盘的视频长度也更有限。以下是对采用不同质量设置刻录到光盘的视频长度进行的比较：

- HQ：60 分钟
- SP：120 分钟
- LP：180 分钟
- EP：240 分钟

要在最终作品中有尽可能好的图像质量，选择最佳视频质量，它将把作品以最适合大小放入您使用的光盘类型。然而，视频质量的最终选择应该同时以最终作品的图像质理以及电脑的处理能力为基础。

术语表

本术语表提供本用户指南中使用的但您可能不熟悉的术语定义。除了本术语表外，讯连科技还在 《DVD 威力制片》程序界面中提供 i-Help 的定义。（要使用 i-Help，点击 图标。）

相册	建立批量幻灯影片。相册可包含一张可更多幻灯片 (最多可达 256 张)，一个幻灯影片可包含一个或更多相册 (VCD/SVCD 光盘中最多可达 1,980 个)。相册也包含转场特效和背景音乐。
CD-R	一次写入的 CD 格式可保存达 74/80 分钟 (650/700 MB) 的数据。 CD-RW 刻录机和某些新型 DVD 刻录机可写入 CD-R，多数 DVD 播放器也可读取这些格式。 CD-R 格式通常用于分发电脑数据和数码音频。
CD-RW	可重写 CD 格式可保存达 74/80 分钟 (650/700 MB) 的数据。当 CD-RW 光盘被再次使用时，并不是所有的 CD 驱动器支持都它们。 CD-RW 刻录机和某些新型 DVD 刻录机可写入 CD-RW，多数 DVD 播放器也可读取这些格式。 CD-RW 格式最适用于储存电脑数据和数码音频。 CD-RW 可写入约 1,000 次。
章节	视频片段中的标记设置允许观众跳到特定位置以定位。
片段	出现在影片作品中的一段视频或幻灯影片相册。
编解码器 (Codec)	用于压缩 / 解压缩视频的软件。
光盘碎片整理	光盘碎片整理是将光盘中的全部内容移动到一个区域，以使光盘中全部可用空间可用于刻录视频。如果未用的空间散布在光盘上，视频刻录软件无法使用，造成光盘的可录制容量的下降。光盘碎片整理实用程序让您恢复这些失去的空间。

反交错处理	用于降低或消除由隔行扫描引起的视频质量问题的方法。
光盘映像文件	将汇集的影片内容和设置进行压缩并保存到光盘，以便日后刻录到光盘。
DivX	基于 MPEG-4 技术的视频文件格式。 DivX 编解码器可以从 DivX 网站 www.divx.com/divx/ 中免费下载。
DV	（数字视频） DV 格式是许多企业所组成的联盟于 1995 年针对数字视频创立的国际标准。
DVD	(数字多功能光盘) 是一种高容量光盘，适合视频、多媒体、游戏及音频的应用。
DVD **文件夹**	一种包含所有您制作的并且可以被刻录到光盘用以储存的媒体文件。
DVD-R	允许您写入一次的 DVD 格式。这是 DVD+R 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-R 和 DVD+R 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。要了解更多详细信息，请参阅 www.dvdrhelp.com/dvd 或其它网站资源。
DVD+R	允许您写入一次的 DVD 格式。这是 DVD-R 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些 DVD 刻录机可按 DVD+R 和 DVD-R 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。要了解更多详细信息，请参阅 www.dvdrw.com 或其它网站资源。
DVD-ROM	一种只读 DVD 格式，通常用于分发影片 (特别用于 DVD 视频) 和电脑游戏。

DVD-RW	一种可写入达 1,000 次的 DVD 格式。这是 DVD+RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD-RW 和 DVD+RW 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。要了解更多详细信息，请参阅 www.dvdrhelp.com/dvd 或其它网站资源。
DVD+RW	一种可写入约达 1,000 次的可重写 DVD 格式。这是 DVD-RW 的一种竞争产品，因此与该格式不兼容。某些新型 DVD 刻录机可以 DVD+RW 和 DVD-RW 写入，多数 DVD 播放器可读取这两种格式。要了解更多详细信息，请参阅 www.dvdrw.com 或其它网站资源。
可编辑 DVD	是一种 DVD-RW 格式或可写入 DVD+RW 格式的 DVD，在刻录过程后可进行编辑。
EP	（延长播放）一种低于长时间播放的视频质量您可在《DVD 威力制片》中选择的最低视频质量。
收藏文件	《DVD 威力制片》用以记住光盘菜单收藏类型的一种文件 （为 .fl 格式）。一种光盘菜单样式，包括样式和布局选项。
HQ	（高质量）您可在 《DVD 威力制片》中选择的最高视频质量。
隔行扫描	由视频信号的播送途径导致的闪烁和人为现象。（每个视频帧由一定数量的行组成。视频帧播送时，屏幕显示的单数行首先被点亮，然后再是偶数行。这就导致隔行扫描问题，当视频中包含动态内容时尤为明显。）
LP	（延长播放）一种低于标准播放的视频质量。
菜单	DVD 中包含至 DVD 所含章节的链接的页面。

MPEG	（运动图像专家组）一系列将音频 / 视频信息编码为数字格式的国际性标准。目前，MPEG-2 是主要的数字视频格式标准，而 MP3 则为数字音频格式标准。
NTSC	（美国国家电视系统委员会）格式是美国、日本、加拿大及墨西哥采用的电视广播标准视频格式。NTSC 具有 480 水平线分辨率和 30 fps 的帧速率。
PAL	（逐行倒相制式）在德国、英国、南美洲、澳大利亚及大多数西欧和亚洲国家使用的电视广播的标准视频格式。 PAL 具有 576 水平线分辨率和 25 fps 的帧速率。
作品	可包含背景音乐和其它设置的影片或照片幻灯影片。
渲染	将视频、音频、照片和设置各部组合起来以合并为一个完整的视频作品。
幻灯片	幻灯影片中的单张照片。幻灯片包含在相册中。
幻灯影片	包含照片 （称为幻灯片）、转场特效和背景音乐的演示文稿。幻灯影片中的照片和设置包含在被称作相册的单元中。
Smart Fit **智能显示技术**	一种会将比特率自动调整到最佳质量视频文件以完全适合您使用的光盘容量。
SP	（标准播放）《DVD 威力制片》中的中等视频质量，低于 HQ 但高于 LP 和 EP。
SVCD	（超级视频压缩光盘）一种可提供比 VCD 视频质量更高、但低于 DVD 质量的 CD 格式。它可容纳 35 分钟视频，并且如同 DVD 一样含有菜单、章节以及带背景音乐的幻灯影片。 SVCD 可以在带 DVD 播放软件的电脑上播放，也可在一些专门的 DVD 播放器中播放。

VCD	（视频压缩光盘）一种包含了与 VHS 质量相同的音频和视频的 CD 光盘。VCD 可在 650/700Mb 光盘中持续播放 74/80 分钟视频，可含有类似于 DVD 的菜单和章节，以及有背景音乐的幻灯影片。 VCD 使用 MPEG 压缩标准，可在装有 VCD/MPEG 播放软件的电脑以及多数专门的 DVD 播放器中播放。
视频格式	全世界应用的电视广播的视频格式之一 （NTSC 或 PAL）。《DVD 威力制片》通过让您选择将播放制作光盘的国家或地区来选择正确的电视格式。
视频质量	您制作最终视频的质量。在 HQ（高质量）、 SP（标准播放）、 LP（长时间播放）、 EP（处长播放）和智能显示技术之间进行选择。
卷标签	可在 Windows Explorer 和一些光盘播放器中看到的用于标签光盘的影片。

索引

A

AB 剪切 26
按钮布局 35
按钮样式 36

B

保存
    光盘映像文件 75
    收藏夹文件 36
保留所选内容 26
备份光盘中的照片 10
背景音乐，添加至相册 28
编辑
    光盘菜单中的文本 37
    刻录后 48
    《DVD 威力制片》中的功能 2
编辑片段 26
播放列表
    添加 39
    选择 40
播放模式 10
不结束光盘 79
捕捉
    从 DV 摄像机 21
    从数码相机 24
    自 PC 相机 24
    自电视 22
    自录放机 23

C

擦除光盘 68
CD
    类型 89
    与 DVD89
菜单
    按钮布局 35
    按钮样式 36
    编辑文本 37
    开场影片 37
    模板 34
    添加背景音乐 37
    页面按钮 34
    帧 35
    自定义 34
查看
    片段属性 32
    相册属性 28
    作品大小 33
常见问题解答 84
场景探测 38, 88
创建
    光盘映像文件 70
    相册 28

《DVD 威力制片》项目 7
创建 DVD 文件夹 46
从情节图板中删除片段 31

D

DivX17
打开
收藏夹文件 36
DV 摄像机，捕捉自 21
DVD17
导入场景自 20
与 CD89
DVD 结构，查看 32
DVD 类型 90
DVD 文件夹，刻录光盘自 76
DVD+RW97
DVD-ROM96
DVD-RW97
DVD-VR 光盘，使 DVD 视频兼容 72
DVD-VR 文件，导出到硬盘 77
DV，刻录到 DVD51
导出到文件 77
导入
DVD 中的场景 20
视频文件 19
照片 19
地区 11
电视
捕捉自 22
刻录到 DVD55
多区段光盘 89

F

分割片段 27
复制光盘 69

G

高级编辑 27
工作目录 10
光盘格式
为作品进行选择 16
支持的 12
光盘类型
支持的 12, 86, 89
光盘实用程序 65
保存光盘映像文件 75
擦除 68
从 DVD 文件夹刻录光盘 76
导出到文件 77
复制 69
光盘碎片整理 71
光盘映像文件 74
结束 / 未结束光盘 79
光盘碎片整理 71
光盘一次刻录复制 70
光盘映像文件
保存 75
创建 70
刻录 74

H

合并片段 26
合成视频和照片 18
缓存欠载保护 70, 73
幻灯片，添加至相册 19
欢迎来到 2
获取内容 18
从 DV 摄像机 21

从数码相机 24
自 DVD20
自 PC 相机 24
自电视 22
自录放机 23
自文件 19

J

结束标记 26
结束光盘 79

K

开场影片 37
可编辑 DVD17, 87
刻录
从 webcam 到 DVD58
从电视到 DVD55
从光盘影像文件到光盘 74
从录放机到 DVD61
从摄像机到 DVD52
DV 内容至 DVD51
光盘自 DVD 文件夹 76
配置 41
以后编辑 48
刻录到光盘 42
快速擦除 68

L

临时目录 10
另存为光盘映像文件 44
录放机
捕捉自 23
刻录到 DVD61

M

MPEG@Best10
模板 34
模板，下载 36
默认
捕捉的视频名称 10
菜单样式 10

N

NTSC 与 PAL?93
内容
合成视频和照片 18
获取 18
预览 33

P

PAL 与 NTSC93
PC 相机
捕捉自 24
刻录到 DVD58
片段
查看属性 32
从情节图板中删除 31
预览 32
在情节图板中移动 31

Q

起始标记 26
全部擦除 68

R

Right-to-disc52, 55, 58, 61

S

SVCD17
SVRT88
删除所选内容 26
删除章节 39
摄像机
    捕捉自 21
    刻录到 DVD52
设置章节 37
升级您的软件 9
使兼容 72
视频编辑功能 2
视频缩略图 10
视频文件，导入 19
视频质量 11
    选择提示 94
实用程序 65
收藏夹文件
    保存 36
    作为模板打开 36
数码相机，捕捉自 24
输入效果，应用 29
属性
    片段 32
    相册 28
缩略图，移动 31

T

探测场景 38
添加
    背景音乐至光盘菜单 37
    背景音乐至相册 28
    播放列表 39
    照片至相册 28
    至相册的幻灯片 19
    作为菜单背景的图像 34

W

VCD17
webcam
    捕捉自 24
    刻录到 DVD58
VR17
文件格式
    支持的 12, 86
文件格式和光盘类型的兼容性 91

X

系统要求 13
下载模板 36
相册
    查看属性 28
    添加背景音乐至 28
    添加幻灯片至 19
    添加照片 28
    新建 28
    修改名称 28
    应用转场效果 29
    预览 32
    允许的幻灯片数量 20
相册中允许的幻灯片数量 20
项目文件 7
修改
    相册名称 28

修改光盘菜单
    按钮布局 35
    按钮样式 36
    编辑文本 37
    模板 34
    添加背景音乐 37
    页面按钮 34
    帧 35
选择光盘格式 16

Y

页面按钮 34
移动缩略图 31
音频质量 11
影片播放模式 10
预览
    DVD 结构 32
    当导入 DVD 内容时 20, 40, 77
    光盘内容 33
    片段 32
    相册 32
    在导入视频文件时 19
    作品 32
    作品概述 33
预览窗格 32
预制作
    光盘制作 5
    准备刻录 5

Z

在光盘上备份照片 30
在幻灯影片中的持续时间，设置 29
在情节图板中移动片段 31
章节
    删除 39
    设置 37
照片
    备份光盘 10, 30
    导入 19
    添加至幻灯影片 19, 28
帧 35
支持的光盘和文件格式 12
支持的语言 87
制作
    流 4
    预制作 4
制作影片光盘 15
注册您的软件 8
术语表 95
自定义菜单页 34
最终输出 65
作品
    概述，查看 33
《DVD 威力制片》中的功能 2
《DVD 威力制片》 3 中有哪些新功能？ 84
《威力导演》 27