

PPPoE 拨号认证方式使用手册

一 Windows xp 系统设置拨号连接	2
二 Windows xp 系统安装上网客户端插件	7
三 Windows 7 和 Vista 系统设置拨号连接	11
四 Windows 7 和 Vista 系统安装上网插件	18
五 用户自服务系统（修改密码）	20

注：如果安装有 ARP 防火墙或启用了其它软件的 ARP 防火墙功能，请先卸载 ARP 防火墙或关闭 ARP 防火墙功能。

一 Windows xp 系统设置拨号连接


1.在桌面上找到“网上邻居”，鼠标右键点击，找到“属性”选项，点击。




2.在网络连接中，双击“新建连接向导”



3.在网络连接类型中，选择“连接到 Internet(C)”，然后点击下一步




4.选择“手动设置我的连接 (M)”，然后下一步




5.选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接（U）”，然后下一步




6.给 ISP 设定一个名称，随意。然后下一步



7. 输入登录的帐号和密码（升级后帐号和密码不变）。



8. 在桌面上建立一个快捷方式，方便上网时拨号。



9. 点击桌面上的建立的校园网图标，弹出填写帐号密码的对话框，点击连接就登录上了校园网。




10.拨号成功后，在桌面的右下解会有相应的提示




二 Windows xp 系统安装上网客户端插件

1. 打开 IE 或其他浏览器，任意输入一个网址，将会提示你下载安装插件。（注意：下载时应使用 windows 自带下载工具，不能使用迅雷等下载工具进行下载）



2. 如果原来系统中已经安装了 Dr.COM 宽带上网的客户端，会提示你是否删除，选择“是”



3.原来的客户端删除后，安装目录还是存在的，所以会有如下提示。确定后下一步。



4.提示你插件将安装到原来客户端的目录，可以安装到这个目录，也可以安装到其他目录。



5.安装过程





6.安装完成后一定要重启计算机，否则将无法上网。



7.重启进入系统后，右下角会出现一个地球的图标，就是上网插件。



8.此时，再重新拨号，就可以上网了。



9.如果学校或运营商有通知会在右下角通过上网客户端插件进行显示。



三 Windows 7 和 Vista 系统设置拨号连接

1.打开计算机，如下图



2. 打开网络右键属性



3. 点击“设置新的连接或网络”



4.选择“连接到 Internet”




5.选择“宽带(PPPoE)(E)”




6. 设置好帐号密码，然后点击连接



7. 跳过连接



8.关闭连接



9.在网络和共享中心窗口，点击“更改适配器设置”。




10.找到刚才建立的宽带连接，右键点击“创建快捷方式”





11.这时，快捷方式就放在桌面上了，方便我们拨号了。





四 Windows 7 （Vista）系统安装上网插件

- 1、安装方法请参照前面 XP 系统的安装方法
 - 2、关于 PPPOE 插件程序被 Vista 系统相关软件阻止的说明
- 现象：**

新安装 PPPOE 插件在 Vista 系统下，在重启电脑后，PPPOE 插件启动程序 ishare_user.exe 被 vista 系统相关软件阻止，程序不能运行，不能够上网；

原因：

由于具有用户帐户控制 (UAC) 限制的程序或服务尝试在 Windows Vista 启动过程或登录过程中启动而造成的。为简化这些过程，Windows Defender 会阻止需要 UAC 确认的程序或服务运行。

解决方法：

方法一：

控制面板 - 用户帐户 - 打开或关闭“用户帐户控制” - 把 UAC 前面的勾勾掉就可以了（**需重启电脑**）；



注意: 同时请在 Vista 系统自带防火墙或者其他防火墙软件里面把插件程序 exe 列为受信任可以访问网络的程序。

方法二:

在 Windows Vista 启动后，可以按照下列步骤运行任何被阻止的程序或服务：



1. 单击位于通知区域中的“被阻止的启动程序”图标。
2. 指向“运行被阻止的程序”，然后在列表中单击要启动的程序或服务。



如果系统提示您输入管理员密码或进行确认，请键入密码或单击“继续”。

注意：当使用第二种方法时，每次启动 Windows 后要运行该程序都需要重复这些步骤。

五 用户自服务系统（修改密码）

1.在拨号登录到上网系统后，打开 IE 输入自服务系统的地址（tuss.scun.edu.cn），弹出如下页面，输入你的上网帐号和密码登录。



2. 点击自服务系统上的“修改密码”，输入新的密码点击确定。



注意：密码修改后下次上网就要使用新密码了。