

# MineSet 3.0 企業版

## 安裝說明

---

此 CD 包含用於 Windows ( 客戶端和伺服器 ) 的 MineSet 3.0 企業版軟體，  
或用於 IRIX 的 MineSet 3.0 企業版伺服器軟體。

用於 Windows 的版本包括：

- 程式檔案 ( 可執行檔案及 DLL )
- 範例
- 樣本 ( 包括電影 )
- PDF 格式的文件 ( 使用者指南、參考指南、介面指南和教學課程 )

IRIX 的版本包括：

- MineSet 單線程解析程式
- MineSet 多線程解析程式
- 用於 Oracle、INFORMIX 和 Sybase 的 MineSet 資料上載腳本

## 此版本的新功能

MineSet 的這一版本具有 MineSet 2.6 for IRIX 的功能以及對 Microsoft Windows 的附加支援。它具有將執行在 Windows 上的 MineSet 客戶端程式與在 IRIX 或 Windows NT 上執行的 MineSet 伺服器程式連接起來的能力。

MineSet 3.0 企業版的新功能包括：

- 在 IRIX 和 Windows NT 上的 MineSet 伺服器程式
- 在 Windows NT、Windows 95 和 Windows 98 上的 MineSet 客戶端程式
- 將 MineSet Windows 客戶端程式與 Windows NT 或 IRIX 執行的 MineSet 伺服器程式相連接的能力
- ODBC 連接提供了對 Microsoft SQL Server、Oracle、IBM DB2 及其它 ODBC 相容資料庫的訪問
- OLEDB 支援 SQL Server
- ActiveX 可視化組件
- 插件功能、轉換及建模工具

有關「新功能」的完整清單，請拜訪 MineSet 首頁，位於 <http://www.sgi.com/software/mineset>。

## 支援的平台

此版本的 MineSet 3.0 包含用於 Windows 的 MineSet 客戶端和伺服器軟體，或用於 IRIX 的 MineSet 伺服器軟體。

- Windows 95/98/NT 4.0 支援 MineSet 3.0 客戶端軟體
- 有 Service Pack 3 及以上版本的 Windows NT 4.0 支援 MineSet 3.0 伺服器軟體
- 執行 IRIX 6.3 及以上版本的 SGI 電腦支援用於 IRIX 的 MineSet 3.0 伺服器軟體。

Windows 95/98/NT4.0 的 MineSet 客戶端程式可以連接到在 Windows NT 或 IRIX 上執行的 MineSet 3.0 伺服器程式。

**注意：**MineSet 3.0 客戶端軟體在 IRIX 系統上不可用。但在 IRIX 上執行的 MineSet 2.6 客戶端程式可以連接到在 IRIX 或 Windows NT 上的 MineSet 3.0 伺服器程式。

## Windows 的安裝要求

在安裝之前，要確保您的系統中有足夠的記憶體以執行 MineSet。根據您決定安裝的產品部分以及您要處理的資料量，您的需要如下：

- 在同一台機器上執行客戶端和伺服器至少需要 96MB 的 RAM。
- 僅執行客戶端或伺服器需要 64 MB 的 RAM。
- 您還需要一個圖形加速卡，解析度至少為 1024×768。建議使用支援 65K 顏色和 70 Hz 更新率的圖形加速卡。

還要確保您有至少 120 MB 的可用磁碟空間以安裝完整的 MineSet。

如果您安裝過 MineSet 軟體的任何早期版本，包括 beta 軟體，您需要在繼續安裝前卸載此軟體。要從系統中移除 MineSet，從「開始」功能表 > 「程序」 > 「MineSet 3.0 企業版」中選擇「卸載 MineSet 3.0」。一旦卸載了早期版本，您就可以繼續安裝 MineSet。

您需要授權才能執行此軟體。如果您沒有授權，請拜訪 SGI 授權網頁 <http://www.sgi.com/Products/license.html> 或與 SGI 支援部門 1.800.800.4SGI 聯繫。您需要提供一個有效的使用權利 ID 才能產生授權。使用權利 ID 位於此 CD 所在的套裝中。

### **請保存一份使用權利 ID 的記錄以備將來參考**

當您與 SGI 支援部門聯繫時將需要此 ID。有關支援的詳細資訊請參閱本文件稍後的部分。

# 安裝 MineSet 3.0 企業版 到 Windows

## 從光碟安裝 MineSet

1. 將 MineSet CD 插入光碟機。稍候，MineSet 安裝螢幕將出現在您的系統中。如果沒有出現，您可以執行下列兩個操作之一：
  - 在桌面上的光碟機圖示上連按兩下，然後連按兩下 `setup.exe` 以啓動安裝程序，或者
  - 按一下「開始」功能表。選擇「執行」，鍵入 `E:\setup.exe` 其中的 `E:` 代表您電腦的光碟機。
2. 按一下「下一步」以繼續執行安裝步驟。您的姓名和公司名稱將按照預設值出現您可對之加以修改，按一下「下一步」以繼續。
3. 選擇要安裝「客戶端」或「伺服器」或是全部安裝。伺服器只受帶有 Service Pack 3 或更高版本的 Windows NT 4.0 支援，Windows 95/98 不支援。您需要獨立的授權來執行客戶端和伺服器。按一下「下一步」以繼續。
4. 輸入 MineSet 的安裝目錄或按一下「瀏覽」來選擇一個目錄，然後按一下「下一步」以繼續。

5. 選擇「典型」、「壓縮」或「自定」安裝。建議您選擇「典型」安裝以安裝標準的 MineSet。按一下「下一步」以繼續。
6. 輸入從 SGI 獲得的授權。如果您沒有授權，您仍可以按一下「關閉」以繼續安裝。

**注意：**沒有有效的授權，軟體將無法執行。您可於稍後輸入授權，方法是在您成功地安裝了 MineSet 之後，從「開始」功能表中選擇「MineSet 授權管理員」。

7. 指定伺服器儲存檔案的位置。可以接受預設值或按一下「瀏覽」以更改預設目錄。按一下「下一步」以繼續。
8. 驗證所有資訊是否正確，然後按一下「下一步」以繼續安裝。
9. 安裝完成後，將提示您升級 Microsoft MDAC (2.1.1.3711.11) 和 Acrobat Reader 4.0 到最新版本。如果您的機器上安裝了 Acrobat Reader 3.0 或更高版本，可以跳過 Acrobat 的安裝。Microsoft MDAC 2.1.1.3711.11 或更高版本是必需的。
10. 在安裝完成後，按一下「完成」並重新啓動您的系統。

**注意：**要使軟體工作，您必須重新啓動系統。

## IRIX 的安裝要求

在開始安裝之前，要確保您在執行 IRIX 6.3 或更高版本。您可以在 shell 窗口鍵入 `uname -r` 即可找到 IRIX 的版本號碼。MineSet 3.0 企業版不能用於 IRIX 5.3 或 6.2。並且，多線程解析只能安裝在支援 64 位元硬體 (Origin、Octane..) 的 SGI 機器上；它不能安裝在帶有 32 位元硬體 (Indy, O2...) 的機器上。根據操作系統的版本，您還需要安裝包含在此發行版中的補充附件。

MineSet 3.0 for IRIX 企業版只能作為 MineSet 伺服器使用。需要運行 IRIX 的 MineSet 客戶端軟體的用戶可繼續使用 MineSet 2.6 客戶端軟體與 MineSet 3.0 伺服器聯繫。

您需要授權才能執行此軟體。如果您沒有授權，請拜訪 SGI 授權網頁 <http://www.sgi.com/Products/license.html> 或與 1.800.800.4SGI 的 SGI 支援聯繫。您需要提供一個有效的使用權利 ID 才能產生授權。使用權利 ID 在此 CD 的背面。

安裝此軟體將覆蓋任何以前安裝的 MineSet 伺服器版本。「客戶端」軟體將不被覆蓋。

## 安裝 MineSet 3.0 企業版 對 IRIX

要在您的系統中安裝 MineSet 伺服器程式，將 CD 插入光碟機中，然後執行以下步驟：

1. 連按兩下光碟圖示以啓動「軟體管理員」，或從「工具箱」中手動啓動「軟體管理員」。
2. 鍵入 **cd /CDROM/dist**  
根據您的操作系統版本，您將被重新定位到合適的目錄。
3. 選擇要安裝的套裝軟體，然後按一下「啓動」。
4. 一旦安裝完成，離開「軟體管理員」。

## 與技術支援部門聯繫

此部分將為您提供有關產品支援範圍和如何與 SGI 聯繫以獲得支援的詳細資訊。

根據您購買的 MineSet 組件，下列為技術支援範圍（按照銷售代碼）：

- SC4-MINWINC-3.0 Windows 客戶端軟體 — 經由基於 Web 的 Supportfolio Online 支援
- SC4-MINWINS-3.0 Windows 伺服器軟體 — SGI 對伺服器提供一年的全方位支援
- SC4-MINIRIXS-3.0 IRIX 伺服器軟體 — SGI 對伺服器提供一年的全方位支援
- SC4-MINBN1U-3.0 伺服器 + 客戶端軟體 — SGI 對伺服器和客戶端提供一年的全方位支援

您所購買的 MineSet 3.0 企業版伺服器軟體包括一整年的全方位軟體支援。「全方位軟體支援」將在購買的第一年為您提供所需支援。幫助您妥善使用，保持軟體為最新版本，並排除其它技術問題，我們所提供的「全方位支援」包括以下內容：

- 服務時間：經由電話提供技術支援，星期一至星期五，早上 8 點至下午 5 點（美國太平洋時間），不包括假日。

- 軟體更新：可以在 **Supportfolio Online** 網站上下載軟體更新和補充附件。如果您購買了 CD 媒體更新選項，您將收到存儲在 CD 媒體上的更新程式。
- 線上支援工具：SGI 業界領先的線上工具 — **Supportfolio Online** — 提供了對常見問題、補充附件及其它所需資訊的解答。**Supportfolio Online** 還為您提供了對電子的服務電話進行登錄和管理的能力。

您所購買的 MineSet 3.0 企業版 ( 僅客戶端 ) 版本包括存取基於 web 的支援工具 **Supportfolio Online** 的拜訪。**Supportfolio Online** 提供了對常見問題、補充附件及其它所需資訊的解答。

在聯繫 SGI 取得支援時，請使用以下資訊：

- 美國：在獲取支持電話或詢問問題時，請撥我們的北美技術支援電話：1-800-800-4SGI。
- 國際：對於國際用戶，請聯繫您的本地「技術支援中心」或「銷售部門」。

**注意：**SGI 需要 MineSet CD 套裝軟體中的軟體序號條碼才能提供技術支援。

如果您需要有關 SGI 套件所提供的支持和服務的補充資訊，請拜訪 <http://www.sgi.com/support>。

## 訪問文件

此軟體的文件包括教學課程、使用者指南、參考指南和介面指南。所有文件都存為 Adobe Acrobat PDF 格式。當將 MineSet 安裝到 Windows 中並選擇「典型」安裝時，將會安裝這些文件。

要訪問文件：

1. 由任何的 MineSet 工具中，從下拉式功能表中選擇「說明」。
2. 從顯示的清單中選擇所需的文件。包括：
  - 《MineSet 3.0 for Windows 企業版教學課程》引導使用者對 MineSet 進行快速的介紹性瀏覽。
  - 《MineSet 3.0 for Windows 企業版使用者指南》關於 MineSet 的全面指南。
  - 《MineSet 3.0 企業版參考指南》解釋了工具中使用的概念和各種術語以便您輕鬆地參考。
  - 《MineSet 3.0 企業版介面指南》包含了 MineSet 工具的技術特性及進階功能。

文件也可以從 MineSet 首頁獲得：

<http://www.sgi.com/software/mineset>.