

bbWI-FI 流動寬頻服務用戶指南

目錄

第一部分	自動登入功能
第二部分	詳細系統設定
	1. Windows XP 用戶
	初步系統設定
	1.1.1 設定無線網絡配接卡
	1.1.2 關閉 Proxy 伺服器
	1.1.3 關閉快顯封鎖程式
	連接 bbWI-FI 無線上網服務
	1.2.1 揀選無線網絡 (SSID)
	1.2.2 登入程序
	1.2.3 成功登入狀況
	2. 其他 WI-FI 裝置用戶 (手機/PDA 等) 簡便連線步驟



第一部份 自動登入功能

什麼是『自動登入』?

一般 WI-FI 登入過程中,用戶需要進入服務登入版面,並輸入用戶名稱及密 碼登入,成功登入後方可連接至互聯網。而透過『自動登入』功能,bbWI-FI 用家可於熱點直接透過網路名稱(SSID) 為『HKBN_bbWIFI』的網路連接互聯 網,省去於登入版面輸入用戶名稱及密碼的步驟,極之方便!

要享用 bbWI-FI 『自動登入』功能步驟非常簡單, 閣下只需於香港寬頻 bbWI-FI 網頁內儲存您所使用之 WI-FI 裝置的 MAC Address 記錄或直接利用 閣下的 WI-FI 裝置於熱點登入 bbWI-FI 服務, bbWI-FI 系統便會儲存 閣下現 正使用的 WI-FI 裝置之 MAC Address 記錄,哪麼下一次以此裝置於熱點連接 『HKBN_bbWIFI』時, bbWI-FI 系統便會啓動『自動登入』功能,直接連接 互聯網。

「自動登入」WI-FI 裝置設定

 於香港寬頻 bbWI-FI 網頁作『自動登入』WI-FI 裝置設定 您可於 bbWI-FI 網站『更改裝置記錄』欄目中,以 bbWI-FI 用戶名稱及 密碼登入,登入後填上您所使用之 WI-FI 裝置的 MAC Address,按『確 定更新』即可。

(http://www.bbwifi.hkbn.net/hkbn_bbwifi/user_admin/login.jsp)

2) 於熱點登入 bbWI-FI 服務後作『自動登入』WI-FI 裝置設定

i. <u>首次登入 bbWI-FI</u> 當您首次使用 bbWI-FI,輸入用戶名稱及密碼登入後,瀏覽器會出現『更 改裝置記錄』版面。此時您只需要按指示記錄裝置之 Mac Address,下 次使用這部裝置連接網絡『HKBN_bbWIFI』後便會『自動登入』,直接 連到互聯網。

ii. 非記錄之裝置登入

如果用作登入的 WI-FI 裝置並非 bbWI-FI 系統所記錄的裝置,成功登入 後便會出現『更改裝置記錄』版面,您可於此時選擇是否以這部裝置 的 MAC Address 取代現有記錄。一經記錄,下次使用這部裝置連線 bbWI-FI 便可『自動登入』

註:bbWI-FI『自動登入』系統只會記錄每位用戶一個 WI-FI 裝置的 Mac Address,如果用戶選擇將系統之 MAC Address 記錄更新,則舊有 MAC Address 記錄會被刪除。



第二部份 詳細系統設定

1. Windows XP 用戶

- 1.1 初步系統設定
- 1.1.1 設定無線網絡配接卡
- 步驟一 按『開始』,選擇『控制台』
- 步驟二 在『控制台』視窗點擊『網路連線』



步驟三 右擊『無線網路連線』,選『內容』





步驟四 在『一般』欄目中選擇項目『Internet Protocol (TCP/IP)』,並按『內 容』

連線使用:	Wireless 2200BG Netwo	設定(C)
這個連線使用下列的	頁目(1);	
PAEGIS Prox WLAN Iron Tintemet Prot	ocol (IEEE 802.1x) v3.1.6. sport ocol (TCPAP)	0
<	0010	
安裝(1) 描述 傳輸控制通訊協調 設的廣域網路通過 力。	解除安裝(四) 定網際網路通訊協定(TC 訊協定,提供不同網路之	内容(R) CPAP) • 這是預 間的通訊能
 ✓ 連線後,在通知 ✓ 在這個連線只有 	區域內顯示圖示(W) 有限連線或沒有連線能力	时通知我(M)

步驟五 於以下版面勾選『自動取得 IP 位址』以及『自動取得 DNS 伺服器位址』,然後按『確定』離開

1果您的網路支援這項功能,加 」,您必须詢問網路系統管理的	您可以取得自動指派的 IP 設定。否 員正確的 IP 設定。
●自動取得 IP 位址(0)	444
○使用下列的 IP 位址(3):	
17位址(1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
子網路通量(四):	
補證附直(1):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址	:®
○使用下列的 DNS 伺服器位	:址(E):
僧用 DNS 伺服器(P)	
其他 DNS 伺服器(丛):	



步驟六 於『無線網絡』分頁,勾選『使用 Windows 來設定我的無線網路設定』,然後再選擇『新增』

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O	
- 可用的網路(N): 若要連線到範圍]内的無線網路。從其中斷連線或尋找更
多共有關資訊 '	前按下面的按鈕。 檢視無線網路
- 慣用網路(P):	「下列出順度的可田綱路上」
	5.7% (1)
新增(<u>A</u>)	

- 步驟七 『無線網絡內容』版面便會出現,於『網路名稱(SSID)』欄目中輸入『HKBN_bbWIFI』
- 步驟八 於『網路驗證』的欄目中選擇『開放系統』
- 步驟九 於『資料加密』的欄目中選擇『已停用』,完成後按『確定』離開

鋼聯	驗證	連線	<u> </u>
網路	占稱 (SSII)) (N):	HKBN_bbWIFI
	即使網路	未廣播,	
無線	線網路金銷	À	
這個	回網路需要	長給下列-	-個金鑰:
網路	各驗證(A)		開放系統 🖌
資料	斗加密(D)		日停用
網路	\$金鑰(K)		
確認	它網路金貨	10:	
金飾	輪索引 (進	階)(X):	1
	金鑰會自	動地提供為	含我(EI)
and the second second		ev terter () (1999-1229
□這	是一個電	腦對電腦	(臨機操作) 網路;不使用無線存取
點	(C)		



1.1.2 關閉 Proxy 伺服器

- 步驟一 按『開始』,選擇『程式集』,再選取『Internet Explorer』
- 步骤二 選擇『工具』,然後再選取『網際網路選項』



步驟三 進入『連線』分頁後,點擊『區域網路設定』

投	安全性	隱私權		連線	程式集	€∥進階	
	要設定編 】	問際網路)	更線,語	按 医襞	•	安裝	<u>(U)</u>
撥勁	虎茂虛擬私。	人網路設	定值(N)	-			
						新增	'D
						移的	余(<u>R</u>)
如果 選擇	関本でである。 「たいです」 「たいです」	線時必須 。	設定 pro	oxy 伺服器	器 ・ 諸	設定	直(2)]
	永速不撥射 網路連線不 永遠使用預 前的預設値	陸線(C) 存在時援 設的連続 無	號(<u>W</u>) ((<u>0</u>)			設成補	設値度)
區域國地國	数網路(LAI 数網路設定 設定來進行	1)設定 不可套用 撥號設定	到撥號演	車線。諸道	選擇上	(區域網路	設定(L))



步驟四 於『區域網路(LAN)設定』版面中確認留空『使用 Proxy 伺服器』,按 『確定』

自動設定會取代手	動設定。要確保使用手動設況	ミ,諸停用自動設
定。		
一使用自動組態指	谷媽(2)	
網址(民)		
Proxy 伺服器		
□ 在您的區域網路	使用 Proxy 伺服器 (這些設定	"將不會套用到撥
□ 號或 VPN 連線)	X)	
網址(E):	連接埠(I)	運階(C)
	使用 Proxy(B)	
近端網址不	AND A CONTRACT OF A CONTRACT O	
[]近端網址不	200 TH () ()	

步骤五 返回『連線』分頁,按『確定』完成設定及離開

1.1.3 關閉快顯封鎖程式

如正使用視窗 XP Service Pack 2 及快顯封鎖程式,請根據以下步驟進入 bbWI-FI 登入網頁。

步驟一 打開 Internet Explorer,選取『快顯封鎖程式』下的『快顯封鎖程式設定値』

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A)	工具(I) 説明(H)		
0	郵件和新聞(M) 🕨 🔬		
	快顯封鎖程式(P) ▶ 開閉	快顯封鎖程式(B)	
世(D)	管理附加元件(A) 快顯	封鎖程式設定值(2)	→ 移
	同步處理(S)		
	Windows Update (U)		
1 無法線不納貝	Windows Messenger		
	診斷連線問題		
目前查閱的網頁無法使用。 網站可能發生技術			
器設定。	網際網路選項(0)		
- 若葉嘗試修正網路連線問題,請按 ロ	[月],然後按「診斷薄線問		
若要嘗試修正網路連線問題,請按[二 題]	エ具」, 然後按 (診断連線問		
若要嘗試修正綱路連線問題,請按[二 題]	L 具] ,然後按【診斷連線問		
若要嘗試修正網路連線問題,請按 [二 題]	L具],然後按 [診斷連線問		
若要智試修正網路道線問題,請按[二 題]	I.具],然後按 [診斷這線問		
著要管試修正網路連線問題,請按[] 麗] 要管試的其他選項:	I.具],然後按 診斷減線問		
若要管試修正網路連線問題,請按[] 题] 要嘗試的其他選項:	Ⅰ.月] , 然後按 診断連線川		
若要曾試修正網路連線問題,請按 [二 题] 要嘗試的其他選項: • 請按 [2] [重新整理] [按鈕,或者稍後用	[月], 然後按 (2)新建校时 [第一次。		
老要管試修正網路進線問題,請按[器] 要嘗試的其他選項: • 請按[][重新整理]按鈕,或者稍後再 • 如果在網址列購入網址,試描能定共用的 = 和記書和的這種記述, sister[7]目的	エ具」 , 然後波 診断連線 間 試一次。 近(何宮料。 書、が後は 1回区 親父 译		
若要智試修正網路連線問題,請按口 第二] 要智試的其他選項: · 請按[][重新整理]按鈕,或者稍後再 · 如果在網址列輸入網址,請確定未拼鎖 · 要被查您的連線設定,請按[[]具取者 · 而)。在「編 20]運動// 「編 10]運動	エ見」 , 然後按 診断連線時 試一次。 近一資習料。 表, 然後技(割降新路選)。 時で電信機器		
若要管試修正網路連線問題,請按口 整] 要嘗試的其他選項: 	[其],然後按 (診斷連線問 試一次。 狂信何資料。 表,然後按(調際網路選 。設定還符合區域網路 者 (広約選件的設定。		
著要智試修正網路遙線問題,請按[题] 要嘗試的其他選項: · 請按[][重新整理]按鈕,或者稍後再] · 如果在網址列輸入網址,請確定未拼變 · 要校查送的減級設定; (AN)系統管理員或網際網路服務提供 · LAN)系統管理員或網際網路服務提供 · 要校減出的調察網路服務是線設定[這是否正	[其], 然後按 診斷讓參問 試一次。 好任何資料。 表, 然後按[劉際朝路選 , 就後按[劉際朝路選 , 就後按[劉 際親路 選 (SP) 提供的說定。 港 (資創), 想可以說定		
老要管試修正網路連線問題,請按[二 整] 要嘗試的其他選項: · 請按[2][重新整理]按鈕,就者稍後再 · 如果在網址的購入網址,諸確定未將雜 · 要做意思的連線設定,請按[2][[4]以前 · 項」。在 預 :錄試度理員或網際網路服務提供 (LAN)系統管理員或網際網路上編設定值量否可 Microsoft Windows 複類認的網際運行員	【具】,然後波 診斷連線問 試一次。 對任何資料。 表,然後按[個際網路選 。設定應行各區域網路 者(取)提供的設定。 注被領測,您可以設定 定該領測,您可以設定		
 老要管試修正場路連線問題,請按口 整答試修正場路連線問題,請按口 要管試的其他選項: 請按[][重新整理][按鈕,或者指後再] 如果在網址列輸入網址,請確定未好鏡 要被意思的現象設定,請按[[1]]的花//// 項]。在注錄到 得該以區 送者指意定 (LAN) 系統管理員或網際網路過發設信是否可 Minosoft Window 終後說的網路正值是否可 Minosoft Window 終後說的網路並自動 您的網路系統管理員已替用這個設定) 	【具】,然後按 診斷連線問 試一次。 括一何宮料。 表,然後技 (割除新路選)。 說定應行自或網路 着 (ISP) 提供的設定。 被償測,您可以設定 以深來調路連線設定值 (如果。		
老要管試修正網路連線問題,請按口 题] 要嘗試的其他選項: · 請按 [2] (重新整理] 按鈕,或者稍後再 · 如果在網址列輸入網址,該種定未拼機 · 要檢查認的連線設定,請按[1]目均消 · 可有。在[并線] 標籤按[區或看話表] (LAN) 系統管理員或網際網路通服務選供 · 或檢減您的潮線解網路連線設定值是否正 Microsoft Windows 機變您的網路並自動 您的網路系統管理員已名用這個說定) · 1. 點接工具功能表,然後按 即 際	[其],然後按 [参新連 绘明 試一次。 狂信可資料。 表,然然按(到際朝路選 。設定應符合面域網路 者(取) 提付的設定。 注確領測,您可以設定 好客報路連線設定值(如果。 。		



步驟二 於『要允許的網站地址』欄目中輸入 『bbwifi.hkbn.net』,然後按『新 增』

新增(A) 移除(B) (全部移除(
移除度)
移除化
全部移除(
Sala H P (201) (201

步驟三 按『關閉』完成設定及離開

1.2 連接 bbWI-FI 無線上網服務

- 1.2.1. 揀選無線網絡 (SSID)
- 步驟一 按『開始』,選擇『控制台』
- 步驟二 在控制台視窗點擊『網路連線』
- 步驟三 右擊『無線網路連線』,選『檢視可用的無線網路』





步驟四 選『HKBN_bbWIFI』



步驟五 按『連線』

- 1.2.2. 登入程序
- **步驟一** 開啓瀏覽器,於網址欄目內輸入任何一個網址,便會自動轉送到 bbWI-FI 登入網頁
- 步骤二 輸入 閣下的用戶名稱及密碼以連接上網
- **步驟三** 按『登入』





1.2.3. 成功登入狀況

步骤一 成功登入後, 閣下會進入 bbWI-FI『更改裝置記錄』版面

步驟二 bbWI-FI系統會分別顯示 閣下原有的系統記錄及現用裝置之 MAC Address 資料 (系統記錄的 WI-FI 裝置 MAC Address 可使用自動登入 功能)

bbWl-Fl 流動寬頻			
主頁 > bbMAX 增值服務 > bbWI-FI>更改	文裝置記錄		
更改裝置記錄			
登入成功!it-test01,歡迎你			
系統記錄的MAC Address:	00-1E-65-F6-A8-E0		
現用裝置的MAC Address:	00-11-22-33-44-55		
如你需要記錄現用裝置的	MAC Address以便下次[自動	<u>登入]</u> ,請再確定用戶密	碼。若無需要, <u>請按此</u>
用戶密碼:			
	確定		

步驟三 如果 閣下希望保留原有記錄設定,可選擇『請按此』離開

- 步驟四 閣下亦可於香港寬頻 bbWI-FI 網頁內儲存您現正使用的 WI-FI 裝置 MAC Address 記錄,以便下次利用同一 WI-FI 裝置作 bbWI-FI 自動登 入之用。閣下只需於『用戶密碼』欄目中輸入 bbWI-FI 密碼並按『確 定』來完成儲存程序。一經確定後,原有系統記錄的 MAC Address 會變成現正使用之 WI-FI 裝置 MAC Address,而舊有記錄將被取消。
- 2. 其他 WI-FI 裝置用戶 (手機/PDA 等) 簡便連線步驟



- 步驟一 啓動裝置的 WI-FI 連接功能
- 步骤二 於熱點尋找 bbWI-FI 的 SSID『HKBN_bbWIFI』,並按連接
- 步骤三 連接成功後,打開瀏覽器後會自動進入 bbWI-FI 登入版面
- 步骤四 輸入用戶名稱及密碼,按登入後便可以連上互聯網

註:不同種類及型號之 WI-FI 裝置都有不同的設定步驟,請參閱 閣下使用裝置的說明書進行 WI-FI 設定。